# Взаимодействие процессов в Linux

Иван Ганкевич

### Сигналы

#### Отправка сигнала:

```
pid_t pid = 3333; // номер процесса
kill(pid, SIGTERM); // завершить процесс
kill(pid, SIGINT); // прерывание с клавиатуры
kill(pid, SIGKILL); // убить процесс
kill(pid, SIGSEGV); // ошибка по адресу
kill(pid, SIGCHLD); // сигнал от дочернего процесса
kill(pid, 0); // жив ли процесс?
```

#### Прием сигнала:

## Ограничения обработчиков сигналов

#### Глобальные переменные:

```
void my_handler() {
    std::cout << "Hello from handler\n"; // катастрофа
}
std::cout << "Hello from main\n"; // основная программа</pre>
```

#### Системные вызовы:

```
int ret;
do {
   ret = epoll_wait(...);
} while (ret == -1 && errno == EINTR); // ручной перезапуск
```

#### Много потоков:

```
kill(pid, SIGTERM); // отправить любому потоку в процессе
tkill(tid, SIGTERM); // отправить конкретному потоку
```

### Каналы

Чтение вывода другой программы:

```
int pipe fd[2];
pipe(pipe fd);
                                     // создание канала
pid t pid = fork();
                                     // дескрипторы наследуются
if (pid == 0) {
   close(pipe_fd[0]);
                        // закрыть на чтение
   dup2(pipe fd[1], STDOUT FILENO); // перенаправление
   char* const argv[] = {"date", 0}; // стандартного вывода
   execvp(argv[0], argv);
   exit(0):
close(pipe_fd[1]); // закрыть на запись
... // считать вывод date из pipe fd[0]
```

```
Сигнал STGPTPF:
int pipe_fd[2];
pipe(pipe_fd);
close(pipe fd[0]); // закрыть на чтение
const char buf[] = "hello";
write(pipe_fd[1], buf, sizeof(buf)-1):
... // программа завершается по сигналу SIGPIPE
Игнорирование сигнала SIGPIPE:
sigaction a{};
s.sa handler = SIG IGN;
sigaction(SIGPIPE, &s, nullptr);
```

### Именованные каналы

```
Coздание именованного канала (чтение):

mkfifo("/tmp/myfifo", 0666);
int fd = open("/tmp/myfifo", 0_RDONLY);
... // чтение
close(fd);
Oткрытие именованного канала (запись):
int fd = open("/tmp/myfifo", 0_WRONLY);
... // запись
close(fd);
```

### Локальные сокеты

Именованный сокет (сервер):

```
int fd = socket(AF UNIX, SOCK STREAM, 0);
union { sockaddr sa; sockaddr un saun{}; } a;
char name[] = "/tmp/mvsocket": // имя сокета в файловой системе
a.saun.sun family = AF UNIX;
std::copy n(name. sizeof(a.saun.sun path)-1. a.saun.sun path);
bind(fd, &a.sa, sizeof(sockaddr un));
listen(fd. SOMAXCONN):
... // обслуживание клиентов
close(fd):
Скрытый сокет (сервер):
char name[] = "\0/tmp/mysocket"; // начинается на нулевой байт
```

## Получение пользователя и группы

```
Клиент:
int fd = socket(...);
int one = 1:
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_PASSCRED, &one, sizeof(one));
. . .
Сервер:
int fd = socket(...):
ucred uc; // процесс, пользователь, группа
socklen t size = sizeof(uc);
getsockopt(fd. SOL SOCKET. SO PEERCRED. &uc. &size):
std::cout << "pid = " << uc.pid << '\n';
std::cout << "uid = " << uc.uid << '\n':
std::cout << "gid = " << uc.gid << '\n';
```

## Низкоуровневые сообщения

#### Произвольное сообщение:

```
int fd = socket(...); bind(...); connect(...);
char mydata[] = "hello"; // данные для отправки
iovec v{mydata, sizeof(mydata)};
msghdr msg; // контрольное сообщение + полезные данные
msg.msg_control = nullptr; // начало контрольного сообщения
msg.msg_controllen = 0; // размер контрольного сообщения
msg.msg_iov = &v; // полезные данные
msg.msg_iovlen = 1;
sendmsg(fd, &m, 0);
```

## Отправка файловых дескрипторов

```
const size_t n = 3*sizeof(int);
union { cmsghdr m; char data[CMSG SPACE(n)] } cmsg;
cmsg.m.cmsg len = CMSG LEN(n);
cmsg.m.cmsg level = SOL SOCKET;
cmsg.m.cmsg type = SCM RIGHTS; // отправка дескрипторов
msg.msg control = cmsg.data; // привязка контрольного сообщения
msg.msg controllen = CMSG SPACE(n):
int* data = CMSG DATA(&cmsg.m);
data[0] = 0; data[1] = 1; data[2] = 2; // дескрипторы
. . .
```

### Отладка сокетов

## Виртуальная общая память

```
Именованная область памяти:
int fd = shm open("/mymem", O CREAT|O RDWR, 0644);
void* ptr = mmap(..., fd, 0);
munmap(ptr, ...);
close(fd);
shm unlink("/mymem"):
Имя в файловой системе:
$ ls /dev/shm
mymem
```

Нет копирования в буфер ядра, но нужна синхронизация.

# Общая память как буфер

Идея: минимизировать взаимодействие с ядром.

```
struct SharedMemoryHeader {
   Semaphore read semaphore, write semaphore;
    size_t read offset = 0, write offset = 0;
class SharedMemoryBuffer {
    void* ptr; // указатель на общую память
    SharedMemorvHeader* header: // заголовок
    bool owner; // является ли процесс владельцем
public:
   SharedMemoryBuffer(bool owner): ptr(...), owner(owner) {
        header = owner ? new (ptr) SharedMemoryHeader
            : static cast<SharedMemoryHeader*>(ptr):
        header->write_offset = sizeof(SharedMemoryHeader);
        header->read offset = sizeof(SharedMemoryHeader):
```

#### Синхронизация доступа к буферу:

```
void SharedMemoryBuffer::lock() {
    if (owner) { header->read_semaphore.wait(); }
    else { header->write_semaphore.wait(); }
}
void SharedMemoryBuffer::unlock() {
    if (owner) { header->write_semaphore.notify_one(); }
    else { header->read_semaphore.notify_one(); }
}
```

## Устаревшие системные вызовы

```
shmget // виртуальная общая память
semget // семафоры
semctl
msgget // очереди сообщений
msgsnd
msgrcv
```

## Сравнительная таблица

Тип	Передача данных	Способ	Уровень сложности
Сигналы	нет	1:n	низкий
Каналы	да	1:1	низкий
Сокеты	да	m:n	средний
Общая память	да	m:n	высокий

▶ Благодаря иерархии взаимодействие родитель-потомок упрощается.

### Ссылки

- ▶ Сигналы.
- ▶ Каналы.
- ▶ Именованные каналы.
- ▶ Локальные сокеты.
- ▶ Общая память.
- ▶ Семафоры.
- ▶ Устаревшие системные вызовы.