Readme for Fake Logo Interpreter "GKD Mr.T"

伪 Logo 语言解释器 "龟龟快点爬呀"·说明文档

© ZENG Ziyu / WU Chenhao / NIE Dingyi, 2019

目录

- 0分工情况
- 1工程文件说明
- 2 操作说明
 - 2.1 交互界面
 - 2.2 输入和输出
- 3对伪 Logo 语法的支持
 - 3.1 文件头
 - 3.2 基础语法
 - 3.3 控制语法
 - 3.4 扩展语法
- 4 ErrorCodes

0分工情况

- 聂鼎宜(计96,2019011346)负责开荒,完成了除 FUNC / LOOP 语法相关功能之外的基础功能,并撰写了这份文档;
- 曾子渝(计96,2019011343)接手完成了FUNC/LOOP语法的解释,并加入了画 笔宽度和填色两项拓展功能;
- 吴宸昊(计96,2019011338)实现了灰度化和分形图形绘制两项拓展功能,此外负责演示视频的制作。

1工程说明

• GKD Mr.T 能够根据您提供的伪 Logo 语言程序生成.bmp 位图;

- 该工程的源代码仅由单个 C++ 源文件 (main.cpp) 组成, 位于 src 目录下;
- 代码由三位组员各自在 Xcode、VSCode 和 Dev C++环境下写成的相应部分汇总而来;
- 在 Windows 上编译得到的 .exe 或在 Mac OS 上编译得到的 .exec 经测试均可完美运行,可以正常使用全部功能;
- 为确保可读性,用注释标示的分割线将代码分成多个部分,分别是:
 - 。 //info: 工程名、版权信息
 - 。 //headers: 头文件、namespace 和对齐方式声明
 - 。 //definitions: 给出所有工程涉及到的数据类型、数组、变量、结构体的定义
 - 。 //declarations: 部分函数的预先声明
 - 。 //basic functions: 基本函数,包括但不限于位图坐标转 index 、Deg 转 Rad、画笔约束、变量 / 参量抓取的相关函数
 - 。 //functions: 实现对应 Logo 语法解释的函数体
 - 。 //operations: 解释过程的操作集,包括但不限于读取.logo 文件、位图初始 化、Logo 语句识别、保存位图文件的相关函数
 - //main: main 函数
 - 。 //errorcodes: 错误代码表
- 绘制 8 字形、渐变方框、奥运五环、五星红旗的输入.logo 文件置于 input 目录下;此外,该目录中还包含有体现拓展功能的其他输入文件。

2操作说明

2.1 交互界面

- 运行 main.cpp 编译得到的可执行文件,我们可爱的龟龟 [Triangle] 便会出现向您问好(此命名致敬了经典 LOGO 软体的主角——三角形龟龟);
- [Triangle] 能向您报告.logo语言解释的进度。在打开文件、读取文件头、初始化、解释文件主体、保存位图五个步骤结束时,打印完成的状态。程序最终返回 0代表全部进程顺利执行,并成功得到输出;
- 如果解释进程中出现错误,绝大多数情况是.logo 文件的语法错误导致。此时,[Triangle] 将为您返回一个三位数的错误代码,您将可以据此对伪 Logo 语言程序进行调试。

2.2 输入和输出

- 输入文件:以.logo 为扩展名的文本文档(不超过 1000 行),内含以本文档中定义的伪 Logo 语言写成的绘图程序;
- 输入方式: 在 [Input File] 提示处键入输入文件所在的路径 (以 FILENAME.logo 结 尾),回车,或者直接键入文件名回车 (当输入文件与可执行文件位于相同路径下时);
- 输出文件: 24 位位图, .bmp 格式;
- 输出路径: 用户指定, 键入于 [Output File] 提示处, 以 FILENAME.bmp 结尾。

3对伪 Logo 语法的支持

3.1 文件头

以下语句需要缺一不可地 (但可以按任意顺序) 包含在 .logo 输入文件的头部:

• @SIZE [W] [H]

- 。 [W] 应替换为一正整数,表示图像宽度(单位: Px);
- 。[H] 应替换为一正整数,表示图像高度(单位: Px)。

• @BACKGROUND [R] [G] [B]

。 [R]、[G]、[B] 应替换为 [0,255] 的整数,分别表示背景颜色的红、绿、蓝分量。

• @POSITION [X] [Y]

。 [X] 应替换为 [0, W - 1] 的整数, [Y] 应替换为 [0, H - 1]的整数,表示画笔 初始坐标。在输出的位图中,极左下的像素点坐标为(0,0),其右的像素有更大的 X 分量,其上的像素有更大的 Y 分量。

3.2 基础语法

以下语句是本工程支持的基础语句集,附有用法解释及效果说明:

• DEF [NAME] [VALUE]

- 用于定义变量的语句;
- [NAME] 应替换为标示变量名的字符串。在原理上,我们允许使用任意字符进行命名,但为了避免降低伪 Logo 程序的可读性,建议您使用**大小写字母**进行命名;
- [VALUE] 应替换为变量的值。可以为任何实数 (但超过 float 型上下限的将被截断),也可以为已经定义的变量名,或者函数内部的形式参量;
- 注意:如果您用已经存在的变量或参量的值来定义新的变量,则该值是**以值** 传递的,而非以引用传递的;
- · 注意:函数内定义新变量,在其他环境下仍可以引用。即变量不分全局/局部。
- · 注意: 允许定义的变量数量上限是10个。

ADD [NAME] [VALUE]

- 用于修改变量值的语句;
- 。 [NAME] 应替换为已经定义的变量名;
- [VALUE] 应替换为一实数,或者已经定义的变量名,或者函数内部的形式参量;
- 该语句经解释器解释后,变量 [NAME] 将被赋予新值: [NAME] + [VALUE];
- 注意: 您不可以对传入函数的参数使用该语句。

• MOVE [STEP]

- · 控制龟龟 Triangle 爬行的语句;
- 。 [STEP] 应替换为任意实数,或者已经定义的变量名,或者函数内部的形式参量,表示控制 Triangle 向当前方向前进 [STEP] 步长。步长**可以是负数**,这将控制 Triangle 向反方向前进,但并不改变其朝向;

• TURN [ANGLE]

- · 控制 Triangle 转向的语句;
- 默认地, Triangle 经初始化时朝向 Y 的正方向 (向上);
- [ANGLE] 应替换为任意实数,或者已经定义的变量名,或者函数内部的形式 参量,表示控制 Triangle 顺时针旋转 [ANGLE] 角度。角度可以是负数,这 将控制 Triangle 向逆时针方向旋转;
- 注意: 角度为**角度制**(单位: Deg)。

• COLOR [R] [G] [B]

- 控制换墨的语句;
- [R]、[G]、[B] 应替换为[0,255] 的整数,分别表示新墨颜色的红、绿、蓝分量:
- 我们**允许您用变量表示颜色的三个分量**,这样,您可以更轻松的用含循环结构的函数绘制渐变的线条;
- · 注意:该语句经解释器解释时,自动将 Triangle 置于显形状态。

CLOAK

- 。 该语句经解释器解释, Triangle 将在隐身/显形两个状态间切换;
- 。 隐身状态下, MOVE 语句将不再留下墨迹, 但 Triangle 确实在移动。

3.3 控制语法

以下语句是本工程支持的特定结构集,附有功能说明:

• 插入一个循环

- 1 LOOP [VALUE]
- 2 //insert your code here...
- 3 END LOOP
- 。 用以插入循环体;
- [VALUE] 应替换为一**正整数**,或者已经定义的变量名,或者函数内部的形式 参量,表示循环次数;
- 解释器将自动配对 LOOP 与 END LOOP 语句,将其间的程序循环解释 [VALUE] 次。

• 定义一个函数

- 1 FUNC [NAME]([FPARA1], [FPARA2], [FPARA3])
- 2 //insert your code here...
- 3 END FUNC
- 用以定义函数体;
- [NAME] 应替换为标示函数名的字符串。在原理上,我们允许使用更多的字符进行命名,但为了避免降低伪 Logo 程序的可读性,建议您使用**大小写字母**进行命名;

- 。 [FPARA1]、[FPARA2] 和 [FPARA3] 应分别替换为标示形式参量 1、形式参量 2 和形式参量 3 的字符串。在原理上,我们允许使用更多的字符进行命名,但 为了避免降低伪 Logo 程序的可读性,建议您使用**大小写字母**进行命名;
- 注意: 您不必用完全部的三个形式参量,但一**个函数最多只能拥有3个形式 参量**;
- · 注意: 允许定义的函数数量上限是 10 个。

• 调用一个函数

- 1 CALL [NAME]([PARA1], [PARA2], [PARA3])
- 用以调用函数;
- · [NAME] 应替换为已经定义的函数名;
- 。 [PARA1]、[PARA2] 和 [PARA3] 应分别替换为一数值,或者已经定义的变量名(如在函数内调用其他函数,还可以为当前函数环境下的形式参量),为实际参量;
- · 注意: 您不必用完全部的三个参量, 但**实际参量与形式参量一一对应**;
- · 注意: 您不可以在函数内调用其自身;

3.4 扩展语法

以下语句是本工程支持的扩展语句集,附有用法解释及效果说明:

PENWIDTH [D]

- · Triangle 获得全新装备,笔触直径发生变化。若不使用该语句,笔触直径默 认为 0;
- 。 [D] 应替换为一正整数,或者已经定义的变量名,或者函数内部的形式参量, 表示新的笔触直径。

• FILL [R] [G] [B]

- Triangle 精神爆发,用指定颜色填充包含 Triangle 所在位置的整个同色区域;
- 。 [R]、[G]、[B] 应替换为 [0,255] 的整数,分别表示填充颜色的红、绿、蓝分量。

GREY

· Triangle 在爬行过程中不幸猝死,为了祭奠它,整张位图灰度化。

RECRS [STEP] [ANGLE] [TIME]

- · Triangle 学会影分身之术,可以绘制分形图形;
- 。 [STEP] 应替换为任意实数,或者已经定义的变量名,或者函数内部的形式参量; [ANGLE] 应替换为任意实数,或者已经定义的变量名,或者函数内部的形式参量; [TIME] 任意正整数,或者已经定义的变量名,或者函数内部的形式参量;
- 。 语句经解释器解释时, Triangle 每前进 [STEP] 步 (单位: Px), 便分裂成与原方向夹 [ANGLE] 角度 (单位: Deg) 的两支,并将该过程重复 [TIME] 次。

4 ErrorCodes

- 100 输入文件打开失败;
- 101 输出文件写入失败;
- 102 文件头缺失;
- 103 引用 / 修改未定义的变量;
- 104 变量定义过多;
- 105 函数体结构异常;
- 106 循环体结构异常;
- 107 重复定义函数;
- 108 调用未定义的函数;
- 109 形式参量过多;
- 110 函数定义过多;
- 111 伪 Logo 程序长度超限;
- 112 函数名过长;
- 113 形式参量名过长;