fat文件系统学习 页码, 1/31

fat文件系统学习

FAT文件系统学习

MBR: Master Boot Record (主引导记录)

DBR: DOS Boot Record (DOS引导记录,位于分区引导扇区)

DPT: Disk Partition Table (磁盘分区表)

BPB: BIOS Parameter Block (BIOS 参数块)

FAT: File Allocation Table (文件分配表)


Sector: 扇区

Cluster: 簇

一、 硬盘组织结构

下面是一个包含4个分区的硬盘结构示意图,其中分为3个基本分区和一个扩展分区。

fat文件系统学习 页码, 2/31




二、FAT文件系统结构

FAT文件系统是由按照如下顺序排列的几个部分组成的:

- 1 0 Reserved Region
- 1 1 FAT Region
- 1 2 Root Directory Region (FAT32没有这部分)

fat文件系统学习 页码, 3/31

1 3 - File and Directory Data Region



FAT系统的数据存储采用小端(Little Endian)方式,注意到这一点很重要,在使用大端 (Big Endian)的系统中,读取多字节数据的时候必须要经过转换,否则,读取到的数据是不正确的。

三、主引导扇区

硬盘主引导扇区 = 硬盘主引导记录 (MBR) + <u>硬盘分区表</u> (DPT)

MBR: 扇区内偏移地址0 ~ 0x1BD

DPT: 扇区内偏移地址0x1BE ~ 0x1FD, 其中又分为4个分区表:

第一个分区表: 0x1BE ~ 0x1CD

第二个分区表: 0x1CE ~ 0x1DD

第三个分区表: 0x1DE ~ 0x1ED


第四个分区表: 0x1EE ~ 0x1FD

每个分区表的信息如下表所示:

	The	分区表信息
字节位移	字段长度	字段名和定义
0x00	BYTE	引导指示符(Boot Indicator),指明该分区是否 是活动分区,0x80=活动分区,0x00=非活动分区
0x01	BYTE	开始磁头(Starting Head)
0x02	6Bits	开始扇区(Starting Sector), 只用了0~5位。 后面的两位(第6位和第7位)被开始柱面字段所使 用
0x03	10Bits	开始柱面(Starting Cylinder),除了开始扇区 字段的最后两位外,还使用了1位来组成该柱面值 。开始柱面是一个10位数,最大值为1023
0x04	BYTE	系统ID(System ID),定义了分区的类型,详见下表
0x05	BYTE	结束磁头(Ending Head)
0x06	6Bits	结束扇区(Ending Sector),只使用了0~5位。最 后两位(第6、7位)被结束柱面字段所使用
0x07	10Bits	结東柱面(Ending Cylinder),除了结東扇区字段最后的两位外,还使用了1位,以组成该柱面值。结束柱面是一个10位的数,最大值为1023
0x08	DWORD	相对扇区数(Relative Sectors),从该磁盘的开始到该分区的开始的位移量,以扇区来计算
0x0C	DWORD	总扇区数(Total Sectors),该分区中的扇区总数

类型值 (HEX)	含义	类型值 (HEX)	含义
0	空。DOS或windows不允许 使用,视为非法	5C	Priam Edisk
1	FAT12	61	Speed Stor
2	XENIX root	63	GNU HURD or Sys
3	XENIX usr	64	Novell Netware
6	FAT16分区小于32M时为 0x04	65	Novell Netware
7	HPFS / NTFS	70	Disk Secure Mult
8	AIX	75	PC/IX
9	AIX bootable	80	Old Minix
0A	OS/2 Boot Manage	81	Minix/Old Linux
OB	Win95 FAT32	82	Linux swap
0C	Win95 FAT32	83	Linux
0E	Win95 FAT16	84	0s/2 hidden C:
OF	Win95 Extended(大千 8GB)	85	Linux extended
10	OPUS Extended(XC) 60B)	86	NTFS volume set
11	Hidden FAT12	87	NTFS volume set
12	Compaq diagmost	93	Amoeba
14	Hidden FAT16<32MB	94	Amoeba BBT
16	HiddenFAT16	A0	IBM Thinkpad hidden
17	Hidden HPFS/NTFS	A5	BSD/386
18	AST Windows swap	A6	Open BSD
0.000	Hidden FAT32	7636	NextSTEP
1B	The Control of the Co	A7 B7	
40	Hidden FAT32 partition	DI	BSDI fs
1C	(using LBA-mode INT 13 extensions)	B8	BSDI swap
1E	Hidden LBA VFAT partition	BE	Solaris boot partition
24	NEC DOS	COI	DR-DOS/Novell DOS secured partition
3C	Partition Magic	C1	DRDOS/sec
40	Venix 80286	C4	DRDOS/sec
41	PPC Perp Boot	C6	DRDOS/sec
42	NTFS动态分区	C7	Syrinx
4D	QNX4.x	DB	CP/M/CTOS
4E	QNX4.x 2nd part	E1	DOS access
4F	QNX4.x 3rd part	E3	DOS r/0
50	OnTrack DM	E4	Speedstor
51	OnTrack DM6 Aux	EB	BeoS fs
52	CP/M	F1	SpeedStor
53	OnTrack DM6 Aux	F2	DOS 3.3+secondary partition
54	OnTrack DM6	F4	SpeedStor
55	EZ-Drive	FE	LAN step
56	Golden Bow	FF	BBT

fat文件系统学习 页码,6/31



主引导扇区

上面是从一张SD卡读到的主引导扇区信息。可以看出,MBR区域数据全部为0,这张SD卡只有一个分区,这个分区前的扇区数为0x0000003F,所以这个分区的开始位置就是扇区0x0000003F,总扇区数为0x000F1EC1(990913个扇区)。

四、 分区引导扇区

也常常称为启动扇区,Microsoft称它为0扇区(0th sector),通过前面的介绍我们知道,称它为0扇区其实是不正确的,这样容易让人误解它为磁盘的最前面一个扇区,称它为0扇区只是表明它是FAT中扇区的参考点而已。

fat文件系统学习 页码,7/31




图2: DBR

该扇区中包含有我们关注的一个重要数据结构BPB(BIOS Parameter Block)。以下表格内容翻译自Microsoft的《Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification—version1.03》,其中包含BPB各项的描述。

NOTE: 在以下的叙述中,名字以BPB_开头的属于BPB部分,以BS开头的属于启动扇区 (Boot Sector)部分,实际上并不属于BPB。

	offset (byte)	长度 (byte)	描述
BS_jmpBoot	0x00	3	跳转指令,指向启动代码
BS_OEMName	0x03	8	建议值为"MSWIN4.1"。有些厂商的FAT驱动可能会检测此项,所以设为"MSWIN4.1"可以尽量避免兼容性的问题
BPB_BytsPerSec	0x0b	2	每扇区的字节数,取值只能是以下几种: 512,1024,2048或是4096。设为512会取得最好的兼容性,目前有很多FAT代码都是硬性规定每扇区的字节数为512,而不是实际的检测此值。但微软的操作系统能够很好支持1024,2048或是4096
BPB_SecPerClus	0x0d	1	每簇的扇区数,其值必须中2的整数次 方(该整数必须>=0),同时还要保证

			每簇的字节数不能超过32K,也就是 1024*32字节
BPB_RsvdSecCnt	0x0e	2	R留扇区的数目,此域不能为0, FAT12/FAT16必须为1, FAT32的典型值 取为32,,微软的系统支持任何非0值
BPB_BumFATs	0x10	1	分区中FAT表的份数,,任何FAT格式都建议为2
BPB_RootEntCnt	0x11	2	对于FAT12和FAT16此域包含根目录中目录的个数(每项长度为32bytes),对于FAT32,此项必须为0。对于FAT12和FAT16,此数乘以32必为BPB_BytesPerSec的偶数倍,为了达到更好的兼容性,FAT12和FAT16都应该取值为512
BPB_ToSec16	0x13	2	早期版本中16bit的总扇区,这里总扇区数包括FAT卷上四个基本分区的全部扇区,此域可以为0,若此域为0,那么BPB_ToSec32必须为0,对于FAT32,此域必为0。对于FAT12/FAT16,此域填写总扇区数,如果该值小于0x10000的话,BPB_ToSec32必须为0
BPB_Media	0x15	1	对于"固定"(不可移动)存储介质而言,0xF8是标准值,对于可移动存储介质,经常使用的数值是0xF0,此域合法的取值可以取0xF0,0xF8,0xF9,0xFA,0xFC,0xFD,0xFE,0xFF。另外要提醒的是,无论此域写入什么数值,同时也必须在FAT[0]的低字节写入相同的值,这是因为早期的MSDOS 1.x使用该字节来判定是何种存储介质
BPB_FATSz16	0x16	2	FAT12/FAT16一个FAT表所占的扇区 数,对于FAT32来说此域必须为0,在 BPB FATZ32中有指定FAT表的大小
BPB_SecPerTrk	0x18	2	每磁道的扇区数,用于BIOS中断 0x13,此域只对于有"特殊形状" (由磁头和柱面每分割为若干磁道) 的存储介质有效,同时必须可以调用 BIOS的0x13中断得到此数值
BPB_NumHeads	0x1A	2	磁头数,用于BIOS的0x13中断,类似于上面的BPB_SecPerTrk,只对特殊的介质才有效,此域包含一个至少为1的数值,比如1,4M的软盘此域为2
BPB_HidSec	0x1C	4	在此FAT分区之前所隐藏的扇区数,必须使得调用BIOS的0x13中断可以得到此数值,对于那些没有分区的存储介质,此域必须为0,具体使用什么值由操作系统决定
BPB_ToSec32	0x20	4	该卷总扇区数(32bit),这里的扇区总数包括FAT卷四个个基本分的全部扇区,此域可以为0,若此域为0,BPB_ToSec16必须为非0,对FAT32,此域必须是非0。对于FAT12/FAT16如果总扇区数大于或等于0x10000的话,此域就是扇区总数,同时BPB_ToSec16的

| 值为0。

FAT32的BPB的内容和FAT12/16的内容在地址0x36以前是完全一样的,从偏移量0x36开始,他们的内容有所区别,具体的内容要看FAT类型为FAT12/16还是FAT32,这点保证了在启动扇区中包含一个完整的FAT12/16或FAT32的BPB的内容,这么做是为了达到最好的兼容性,同时也为了保证所有的FAT文件系统驱动程序能正确的识别和驱动不同的FAT格式,并让他们良好地工作,因为他们包含了现有的全部内容

从offset 36开始FAT12/FAT16的内容开始区别于FAT32,下面分两个表格列出,下表为 FAT12/FAT16的内容

名称	offset	长度	描述
	(byte)	(byte)	
BS_drvNum	0x24	1	用于BIOS中断0x13得到磁盘驱动器参
			数,(0x00为软盘,0x80为硬盘)。
			此域实际上由操作系统决定
BS_Reseved1	0x25	1	保留(供NT使用),格式化FAT卷时必
			须设为0
BS_VolID	0x26	1	扩展引导标记(0x29) 用于指明此后
			的3个域可用
BS_BootSig	0x27	4	卷标序列号,此域以BS_VolLab一起可
			以用来检测磁盘是否正确, FAT文件系
			统可以用此判断连接的可移动磁盘是
			否正确,引域往往是由时间和日期组
			成的一个32位的值
BS_VolLab	0x2B	11	磁盘卷标,此域必须与根目录中11字
			节长的卷标一致。
			FAT文件系统必须保证在根目录的卷标
			文件列改或是创建的同时,此域的内
			容能得到时的更新,当FAT卷没有卷标
			时,此域的内容为"NO NAME"
BS_FilSysType	0x36	8	以下的几种之一: "FAT12",
			"FAT16", "FAT32"
			不少人错误的认为FAT文件系统的类型
			由此域来确认,他细点你就能发现此
			域并不是BPB的一部分,只是一个字符
			串而已,微软的操作系统并不使用此
			此域来确定FAT文件的类型,,因为它
			常常被写错或是根本就不存在。

下表为FAT32的内容

fat文件系统学习 页码,10/31

名称	offset (byte)	长度 (byta)	描述
BPB FATSz32	0x24	(byte)	│ │一个FAT表所占的扇区数,此域为
DFD_FA15Z5Z	UX2 4	4	FAT32特有,同时BPB_FATSz16必须为
			0
BPB_Flags	0x28	2	此域FAT32特有。
			Bits0-3:不小于0的FAT (active
			FAT) 数目,只有在镜像
			(mirrorig) 禁止时才有效。
			Bits 4-6: 保留
			Bits 7: 0表示FAT实时镜像到所有
			的FAT表中 1 表示只有一个活动的FAT
			表。这个表就是Bits0-3所指定的那
			个
			Bits8-15: 保留
BPB_FSVer	0x2A	2	此域为FAT32特有,
			高位为FAT32的主版本号,低位为次
			版本号,这个版本号是为了以后更高
			级的FAT版本考虑,假设当前的操作
			系统只能支持的FAT32版本号为0.0。
			那么该操作系统检测到此域不为0时,它便会忽略FAT卷,因为它的版
			本号比系统能支持的版式本要高
BPB RootClus	0x2C	4	根目录所在第一个簇的簇号,通常该
_			数值为2,但不是必须为2
			磁盘工具在改变根目录位置时,必须
			想办法让磁盘上第一个非坏簇作为根
			目录的第一个簇(比如第2簇,除非
			它已经被标记为坏簇),这样的话, 如果此域正好为0的话磁盘检测工具
			也能轻松的找到根目录所在簇的位置
BPB FSIfo	0x30	2	保留区中FAT32卷FSINFO结构所占的
DI D_1 5110	UNOU		扇区数,通常为1
			在Backup Boot 中会有一个FSINFO的
			备份,但该备份只是更新其中的指
			针,也就是说无论是主引导记录还是
			备份引导记录都是指向同一个FSINFO
DDD DI-D 4 C	000	0	结构
BPB_BkBootSec	0x32	2	如果不为0,表示在保留区中引导记录的备数据所占的扇区数,通常为
			6。同时不建议使用6以外的其他数值
BPB Reserved	0x34	12	用于以后FAT扩展使用,对FAT32。此
			域用0填充
BS_DrvNum	0x40	1	与FAT12/16的定义相同,只不过两者
			位于启动扇区不同的位置而已
BS Reserved1	0x41	1	与FAT12/16的定义相同,只不过两者

fat文件系统学习 页码,11/31

			位于启动扇区不同的位置而已
BS_BootSig	0x42	1	与FAT12/16的定义相同,只不过两者
			位于启动扇区不同的位置而已
BS_VolID	0x43	4	与FAT12/16的定义相同,只不过两者
			位于启动扇区不同的位置而已
BS_Fi1SysType	0x47	11	与FAT12/16的定义相同,只不过两者
			位于启动扇区不同的位置而已
BS_Fi1SysType	0x52	8	通常设置为"FAT32",请参照
			FAT12/16此部分的陈述。

关于FAT启动扇区还有一点重要的说明,我们假设里面的内容是按字节排序的,那么扇区 [510]的内容一定0x55,扇区[511]的内容一定是0xAA

很多FAT资数文档会把0xAA55说成是"启动扇区最后两字节的内容",这样的说法是正确的,但仅仅适用于BPB_BytsPerSec值为512的情况。若BPB_BytsSec的值大于512,该标记的位置并没有改变,虽然在启动扇区的最后两个字节写0xAA55并没有问题。

五、 FAT类型识别

FAT的字类型(FAT12/16/32)只能通过FAT卷中的簇(Cluster)数来判定,没有其他的办法。

Cluster总数的计算:

RootDirSectors = (BPB_RootEntCnt*32) /BPB_BytsPerSec

DataSect = TotSec

- (BPB RsvdSecCnt + (BPB NumFATs * FATSz) + RootDirSectors)

CountofClusters = DataSec / BPB_SecPerClus

if(CountofClusters < 4085) {

/*卷类型是 FAT12 */


fat文件系统学习 页码,12/31

```
} else if(CountofClusters < 65525) {
/* 卷类型是FAT16 */
} else {
/* 卷类型是 FAT32 */
}
注意这里的簇数 (count of Cluster) 是指数据区所占簇的数量 (the count of the data
cluster),从簇2算起,而"最大可用簇数" (Maximun valid cluster number for the
volume) 是CountofClusters +1, "包括保留簇的簇数" (count of cluster including
the two reserved cluster) 则为CountofClusters +2。
根目录占据的Sector数:
RootDirSectors = (BPB_RootEntCnt*32) /BPB_BytsPerSec
数据区 (Cluster 2) 的起始Sector:
FirstDataSector = BPB_EsvdSecCnt
+ (BPB_NumFATs * FATSz)
+ RootDirSectors
给一个合法的簇号N,该簇的第一个扇区号由下式计算:
FirstSectorofCluster = ((N -2) * BPB_SecPerClust)
+ FirstDataSecot;
因为BPB_SecPerClus总是2的整数次方,这意味着BPB_SecPerSlus的乘法运算可以通过移动来
进行。
```

fat文件系统学习 页码,13/31

NOTE: 这里所说的Sector号,指的是针对卷中包BPB的第一个扇区(DBR)的偏移量(DBR 设为Sector 0)。

六、FAT各部分位置的计算



DBR_Base: 从DPT中偏移8Bytes的地址读取4Bytes数据就可以直接看作是DBR所在的Sector。

RsvSectors = BPB_RsvdSecCnt.

FAT_Base = DBR_Base + RsvSectors

fat文件系统学习 页码,14/31

FATSize = BPB_NumFATs * FATSz

其中, FATSz = (FAT32?) BPB_FATSz32 : BPB_FATSz16

Root_Base: 如果是FAT12/FAT16, 则

Root Base = FAT Base + FATSize

如果是FAT32,则

Root_Base = BPB_RootClus

RootSize:如果是FAT32,则没有限制;否则

RootSize = (BPB RootEntCnt*32) / BPB BytsPerSec

Data_Base: 仅对于FAT12/FAT16,

Data Base = Root Base + RootSize

七、 FAT表结构

FAT表 (File Alloacation Table) 是一一对应于数据簇号的列表。

文件系统分配磁盘空间按簇来分配。因此,文件占有磁盘空间时,基本单位不是字节而是簇,即使某个文件只有一个字节,操作系统也会给它分配一个最小单元:即一个簇。为了可以将磁盘空间有序地分配给相应的文件,而读取文件的时候又可以从相应的地址读出文件,我们可以把数据区空间分成BPB_BytsPerSec*BPB_SecPerClus字节长的簇来管理,FAT表项的大小与FAT表的类型有关,FAT12的表项为12bit,FAT16为16bit,而FAT32则为32bit。对于大文件,需要分配多个簇。同一个文件的数据并不一定完整地存放在磁盘中一个连续地区域内,而往往会分若干段,像链子一样存放。这种存储方式称为文件的链式存储。为了实现文件的链式存储,文件系统必须准确地记录哪些簇已经被文件占用,还必须为每个已经占用的

fat文件系统学习 页码, 15/31

簇指明存储后继内空的下一个簇的簇号,对于文件的最后一簇,则要指明本簇无后继簇。这些都是由FAT表来保存的,FAT表的对应表项中记录着它所代表的簇的有关信息:诸如是空,是不是坏簇,是否是已经是某个文件的尾簇等。

以FAT16为例说明FAT的结构如下:

表项	示例代码	描述
0	FFF8	磁盘标识字,必须为FFF8
1	FFFF	第一簇已经被占用
2	0003	0000h: 可用簇
3	0004	0002h - FFFEF: 已用簇,表项中存放文件下个簇的 簇号
•••••	•••••	
N	FFFF	FFFF0h - FFFF6: 保留簇
N+1	0000	FFFF7h : 坏簇
•••••	•••••	FFFF8h - FFFFFh : 文件的最后一簇

	FAT各系	统记录项的取值含义(16)	姓制)		
FAT12记录 项的取值	FAT16记录项 的取值	FAT32记录项的取值	对应簇的表现情况		
0	0	0	未分配的簇		
002~FFF	0002~FFEF	00000002~FFFFFFF	已分配的簇		
FF0~FF6	FFF0~FFF6	FFFFFFF0~FFFFFF6	系统保留		
FF7	FFF7	FFFFFFF7	坏簇		
FF8~FFF	FFF8~FFFF	FFFFFFF8~FFFFFFF	文件结束簇		

八、目录结构

目录所在的扇区,都是以32 Bytes划分为一个单位,每个单位称为一个目录项(Directory Entry),即每个目录项的长度都是32 Bytes。

FATO	32短文件目录7	项32个字节	的表示	定义				
名称	字节偏移	字节数	定义					
DIR_Name	0x0~0xA	11		文件名				
83 1970				00000000(读写)				
				00000001(只读)				
				00000010(隐藏)				
DID ALL	0xB	1	属性	00000100(系統)				
DIR_Attr	OXD	ä	字节	00001000(卷标)				
				00010000(子目录)				
				00100000(归档)				
				00001111(长文件名)				
DIR_NTRes	0xC	1		系统保留				
DIR_CrtTimeTenth	0xD	1	Ŷ	川建时间的10毫秒位				
DIR_CrtTime	0xE~0xF	2		文件创建时间				
DIR CrtDate	0x10~0x11	2		文件创建日期				
DIR_LstAccDate	0x12~0x13	2		文件最后访问日期				
DIR FstClusHI	0x14~0x15	2	文	件起始簇号的高16位				
DIR_WrtTime	0x16~0x17	2	3	2件的最近修改时间				
DIR_WrtDate	0x18~0x19	2	3	文件的最近修改日期				
DIR_FstClusLO	0x1A~0x1B	2	文	件起始簇号的低16位				
DIR_FileSize	0x1C~0x1F	4		表示文件的长度				

FA	T16目录项	32个字节	的表示定义								
字节偏移 (16进制)	字节数	定义 文件名 扩展名									
0x0~0x7	8							文件名			
0x8~0xA	3										
		30 40	00000000(读写)								
			00000001(只读)								
0xB			00000010(隐藏)								
	1	属性	00000100(系統)								
		7 14	00001000(卷标)								
			00010000(子目录)								
			00100000(归档)								
0xC~0x15	10		系统保留								
0x16~0x17	2	文	件的最近修改时间								
0x18~0x19	2	文	件的最近修改日期								
0x1A~0x1B	2	表	足示文件的首簇号								
0x1C~0x1F	4	1 3	表示文件的长度								

日期格式:

fat文件系统学习 页码,17/31

- Bits 0-4: 日期,有效值为1-31。
- Bits 5-8: 月份,有效值为1-12。

• Bits 9-15: 1980后经过的年数有效值为0-127,可以表示的范围是1980-2107年.

时间格式:

- Bits 0-4: 秒,以2秒为一个单位,有效值为0-29,(实际表示0 58秒)。
- Bits 5-10: 分,有效值为0-59。
- Bits 11-15: 时,有效值为0-23。

有效的时间范围是00:00:00 - 23:59:58。

DIR_Name[0]:

文件名的第0 Byte (DIR Name[0]) 比较特殊,要专门提出来注意一下:

- 如果DIR_Name[0]等于0xE5,则表示该目录项是空的,它曾经被使用,但是已经被删除了,现在没有被任何文件或文件夹占用。
- 如果DIR_Name[0]等于0x00,则表示该目录项是空的,并且没有任何目录项在这之后了(这之后的所有项DIR_Name[0]值都会是0x00)。如果FAT系统程序看到某一项DIR_Name[0]的值为0x00,就不用再往下读取目录项了,因为它们全都是空的了。
- 如果DIR_Name[0]等于0x05,则实际上完全等效为0xE5。因为0xE5在日语字符集中用特殊应用,所以使用0x05代替0xE5,不管日语系统能否处理该想文件名,都不会造成将该项看成是空的项。

如下字符不能出现在DIR Name中的任何位置上:

• 小于0x20的字符(0x05在DIR_Name[0]除外)

fat文件系统学习 页码,18/31

• 0x22, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2E, 0x2F, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F, 0x5B, 0x5C, 0x5D, and 0x7C.

下面是一个FAT32的根目录:

00000000	54	45	53	54	34	20	20	20	54	58	54	20	18	1D	27	5D	TEST4	TXT']
00000010	6B	3B	6B	3B	00	00	28	5D	6B	3B	00	00	00	00	00	00	k;k;	(]k;
00000020	54	45	53	54	35	20	20	20	54	58	54	20	18	32	51	5D	TEST5	TXT .2Q]
00000030	6B	3B	6B	3B	00	00	52	5D	6B	3B	00	00	00	00	00	00	k;k;	R]k;
00000040	54	45	53	54	20	20	20	20	54	58	54	20	18	5F	8B	5A	TEST	TXT媄
00000050	6B	3B	6C	3B	00	00	ЕВ	5B	6B	3B	07	00	00	08	00	00	k;1;	隱k;
00000060	44	49	52	34	20	20	20	20	20	20	20	10	08	99	78	5D	DIR4	檟]
00000070	6B	3B	6B	3B	00	00	79	5D	6B	3B	0F	00	00	00	00	00	k;k;	y]k;
00000080	44	49	52	35	20	20	20	20	20	20	20	10	08	0E	ВС	5D	DIR5	糫
00000090	6B	3B	6B	3B	00	00	BD	5D	6B	3B	10	00	00	00	00	00	k;k;	絔k;
000000A0	54	45	53	54	32	20	20	20	54	58	54	20	18	2B	64	5B	TEST2	TXT .+d[
000000B0	6B	3B	6B	3B	00	00	D9	5B	6B	3B	05	00	00	04	00	00	k;k;	<u>賉</u> k;
000000C0	44	49	52	36	20	20	20	20	20	20	20	10	08	89	СВ	5D	DIR6	壦]
000000D0	6B	3B	6B	3B	00	00	CC	5D	6B	3B	11	00	00	00	00	00	k;k;	
000000E0	44	49	52	37	20	20	20	20	20	20	20	10	08	1F	D5	5D	DIR7	誠

fat文件系统学习 页码,19/31

000000F0	6B 3B 6B 3B	00 00 D6 5D	6B 3B 12 00 00 00 00 00	k;k;謁k;
00000100	44 49 52 38	20 20 20 20	20 20 20 10 08 9D D8 5D	DIR8 澵]
00000110	6B 3B 6B 3B	00 00 D9 5D	6B 3B 13 00 00 00 00 00	k;k;敗k;
00000120	54 45 53 54	33 20 20 20	54 58 54 20 18 8B 24 5C	TEST3 TXT .?\
00000130	6B 3B 6B 3B	00 00 3C 5C	6B 3B 0B 00 00 02 00 00	k;k;<\k;
00000140	44 49 52 31	20 20 20 20	20 20 20 10 08 C6 11 5D	DIR1?]
00000150	6B 3B 6C 3B	00 00 12 5D	6B 3B 0C 00 00 00 00 00	k;1;]k;
00000160	44 49 52 32	20 20 20 20	20 20 20 10 08 41 15 5D	DIR2A.]
00000170	6B 3B 6B 3B	00 00 16 5D	6B 3B 0D 00 00 00 00 00	k;k;]k;
00000180	44 49 52 33	20 20 20 20	20 20 20 10 08 00 20 5D	DIR3]
00000190	6B 3B 6B 3B	00 00 20 5D	6B 3B 0E 00 00 00 00 00	k;k;]k;
000001A0	E5 49 52 39	20 20 20 20	20 20 20 10 08 33 EB 5D	錓R93隴
000001B0	6B 3B 6B 3B	00 00 EC 5D	6B 3B 14 00 00 02 00 00	k;k; 雲費k;
000001C0	E5 49 52 31	30 20 20 20	20 20 20 10 08 76 F0 5D	錓R10v餧
000001D0	6B 3B 6B 3B	00 00 F1 5D	6B 3B 15 00 00 02 00 00	k;k;馷k;
000001E0	E5 49 52 31	31 20 20 20	20 20 20 10 08 2A F7 5D	錓R11*鱙
000001F0	6B 3B 6B 3B	00 00 F8 5D	6B 3B 16 00 00 02 00 00	k;k;鴀k;

fat文件系统学习 页码, 20/31

看第一项(最前面32 Bytes)

00000000 54 45 53 54 34 20 20 20 54 58 54 20 18 1D 27 5D TEST4 TXT ..']

00000010 6B 3B 6B 3B 00 00 28 5D 6B 3B 00 00 00 00 00 0 k;k;..(]k;.....

套入上表,偏移0x0A数据为0x20,是一个文件,文件名是TEST4. TXT,文件长度是0字节,空文件。

最后一项:

000001F0 6B 3B 6B 3B 00 00 F8 5D 6B 3B 16 00 00 02 00 00 k;k;...碍k;......

第0 Byte为0xE5,表示该项已经被删除。

再看第11项:

00000140 44 49 52 31 20 20 20 20 20 20 20 10 08 C6 11 5D DIR1 ...?]

00000150 6B 3B 6C 3B 00 00 12 5D 6B 3B 0C 00 00 00 00 0 k;1;...]k;.....

偏移0x0A数据为0x10,是一个子目录(文件夹),名字是DIR1,起始簇号是0x0C。想要看到DIR1的内容,就要跳转到簇0x0C的位置。

下面是簇0x0C的第一个Sector内容:

00000000 2E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 00 C6 11 5D?]

00000010 6B 3B 6B 3B 00 00 12 5D 6B 3B 0C 00 00 00 00 0 k;k;...]k;.....

fat文件系统学习 页码, 21/31

00000020	2E 2E 20 20	20 20 20 20	20 20 20 10 00 C6 11 5D	?]
00000030	6B 3B 6B 3E	00 00 12 5D	6B 3B 00 00 00 00 00 00	k;k;]k;
00000040	E5 74 00 00	00 FF FF FF	FF FF FF OF OO 20 FF FF	錿
00000050	FF FF FF FF	FF FF FF FF	FF FF 00 00 FF FF FF FF	
00000060	E5 B0 65 FA	5E 28 00 59	00 29 00 0F 00 20 20 00	灏e鹢(.Y.)
00000070	87 65 2C 67	87 65 63 68	2E 00 00 00 74 00 78 00	噀, g噀cht.x.
00000080	E5 C2 BD A8	28 59 7E 31	54 58 54 20 00 22 2E 4F	迓建(Y~1TXT . ". 0
00000090	6C 3B 6C 3E	00 00 2F 4F	6C 3B 00 00 00 00 00 00	1;1;/01;
000000A0	E5 31 46 31	20 20 20 20	54 58 54 20 18 22 2E 4F	?F1 TXT .".0
000000B0	6C 3B 6C 3E	00 00 51 4F	6C 3B 17 00 00 02 00 00	1;1;Q01;
000000C0	42 74 00 78	00 74 00 00	00 FF FF 0F 00 52 FF FF	Bt. x. t R
000000D0 	FF FF FF FF	FF FF FF FF	FF FF 00 00 FF FF FF FF	
000000E0	01 73 00 75	00 62 00 64	00 69 00 0F 00 52 72 00	. s. u. b. d. iRr.
000000F0	31 00 66 00	69 00 6C 00	65 00 00 00 31 00 2E 00	1. f. i. l. e 1
00000100	53 55 42 44	49 52 7E 31	54 58 54 20 00 22 2E 4F	SUBDIR~1TXT .".0
00000110	6C 3B 6D 3E	00 00 E9 84	6D 3B 14 00 00 0E 00 00	1;m; 閼m;

fat文件系统学习 页码, 22/31

00000120	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000130	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000150	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000170	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
第1项:																	
00000000	2E	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	00	С6	11	5D	?]
00000010	6B	3B	6B	3В	00	00	12	5D	6B	3В	0C	00	00	00	00	00	k;k;]k;

偏移0x0A为0x10, 名字为0x2E("."), 表示当前目录。

fat文件系统学习 页码, 23/31

第2项:

00000030 6B 3B 6B 3B 00 00 12 5D 6B 3B 00 00 00 00 00 0 k;k;...]k;.....

偏移0x0A为0x10, 名字为0x2E 0x2E(".."), 表示上一级目录。

00000100 53 55 42 44 49 52 7E 31 54 58 54 20 00 22 2E 4F SUBDIR~1TXT .".0

00000110 6C 3B 6D 3B 00 00 E9 84 6D 3B 14 00 00 0E 00 00 1;m;... 閼m;.......

偏移0x0A为0x20,是一个文件,名字为"SUBDIR¹. TXT",文件长度为0x00000E00,文件起始位置在簇0x00000014。

为了读取该文件,还需要参照FAT得到它的簇链。首先要解决一个问题,就是怎么知道一个簇在FAT表中的位置?

给定一个簇号N,确定它在表中的位置(下面是以FAT16/FAT32为例,FAT12稍微复杂些):

在FAT表中的Sector号为: N/(BPB_BytsPerSec/fact),如果是FAT16则fact取2,如果是FAT32则fact取4。

在Sector内的偏移地址为: N%(BPB_BytsPerSec/fact),即N除以(BPB_BytsPerSec/fact)取余数。

因此,簇0x00000014在FAT表中的Sector为0x14/(512/4)=0,Sector内偏移为0x14%(512/4)=0x50

下面是FAT1的第0个Sector:

00000000	F8	FF	03	00	00	00	FF	FF	FF	0F	?							
00000010	00	00	00	00	06	00	00	00	FF	FF	FF	0F	08	00	00	00		
00000020	09	00	00	00	OA	00	00	00	FF	FF	FF	0F	FF	FF	FF	0F		٠
00000030	FF	FF	FF	0F	·													
00000040	FF	FF	FF	0F	·													
	15	00	00	00	16	00	00	00	17	00	00	00	18	00	00	00		
00000060	19	00	00	00	1A	00	00	00	FF	FF	FF	0F	00	00	00	00		
00000070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
08000000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
00000090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000000A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000000B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000000C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000000D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000000E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000000F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		

fat文件系统学习 页码, 25/31

00000100	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000110	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000120	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000130	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000140	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000150	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000160	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000170	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000180	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000190	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001A0	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001B0	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001C0	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001D0	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001E0	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001F0	00 00	00 00	00 0	00 0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

FAT32表每簇占用4 Bytes,从Sector内偏移地址50读取4 Bytes数据为0x15,表示之后的数据占用簇0x15,簇0x15在Sector内偏移地址为0x54,从地址0x54读取4 Bytes数据为0x16,依次类推,最后在偏移地址0x68读取4 Bytes数据为0x0FFFFFF,表示文件在该簇就结束了。所以

fat文件系统学习 页码, 26/31

该文件占用的簇号依次为0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19和0x20。

fat文件系统学习 页码, 27/31

九、长文件名

长文件名是在原有的FAT系统上引入的,在只支持短文件名的系统上,长文件名就像是不存在一样。为了达到这个目标,长文件名通过在原有的目录项中引入新的属性字(Attribute)得以实现。

ATTR_LONG_NAME = ATTR_READ_ONLY |

ATTR_HIDDEN

ATTR_SYSTEM

ATTR_VOLUME_ID

判断一个目录项是否为长文件名,要通过下面MASK实现:

ATTR_LONG_NAME_MASK = ATTR_READ_ONLY |

ATTR_HIDDEN

ATTR_SYSTEM

ATTR_VOLUME_ID

ATTR_DIRECTORY

ATTR_ARCHIVE

长文件名目录项数据结构如下:

Name	Offset (byte)	Size (bytes)	Description
LDIR_Ord	0x00	1	该项在这组长文件名中的序号。 如果第6 bit为1 (Mask with
			0x40),说明这是该组长文件名的
			最后一项。每一组有效的长文件名
LDIR_Name1	0x01	10	长文件名的第1-5个字符
LDIR_Attr	0x0B	1	属性字 - 必须为0x0F
			(ATTR_LONG_NAME)
LDIR_Type	0x0C	1	如果是0,则表示这个目录项是长
			文件名的一部分。
			非0数值为保留设置。
LDIR_Chksum	0x0D	1	对应的短文件名校验和
			(Checksum)
LDIR_Name2	0x0E	12	长文件名的第6-11个字符
	ĺ	ĺ	

fat文件系统学习 页码, 28/31

LDIR_FstClusL0	Ox1A	2	Must be ZERO. This is an artifact of the FAT "first cluster" and must be zero for compatibility with existing disk utilities. It's meaningless in the context of a long dir entry.
LDIR_Name3	0x1C	4	长文件名的第12-13 个字符

长文件名字符采用Unicode编码。

Checksum算法,用C语言实现如下:

```
// ChkSum()
    // Returns an unsigned byte checksum computed on an unsigned byte
    // array. The array must be 11 bytes long and is assumed to contain
    // a name stored in the format of a MS-DOS directory entry.
    // Passed: pFcbName
                          Pointer to an unsigned byte array assumed to be
//
                           11 bytes long.
// Returns: Sum
                       An 8-bit unsigned checksum of the array pointed
//
                            to by pFcbName.
    unsigned char ChkSum (unsigned char *pFcbName)
        short FcbNameLen;
        unsigned char Sum;
       Sum = 0;
        for (FcbNameLen=11; FcbNameLen!=0; FcbNameLen--) {
           // NOTE: The operation is an unsigned char rotate right
```

fat文件系统学习 页码, 29/31

```
Sum = ((Sum & 1) ? 0x80 : 0) + (Sum >> 1) + *pFcbName++;
}
return (Sum);
}
```


下面是一组长文件名目录项。

```
00799640 43 70 00 71 00 72 00 73 00 74 00 0F 00 52 2E 00 Cp.q.r.s.t...R..
00799650
        00799660
         02 63 00 64 00 65 00 66 00 67 00 0F 00 52 68 00 .c.d.e.f.g...Rh.
00799670
         69 00 67 00 6B 00 6C 00 6D 00 00 00 6E 00 6F 00 i.g.k.l.m...n.o.
00799680
         01 73 00 75 00 62 00 64 00 69 00 0F 00 52 72 00
                                                      . s. u. b. d. i... Rr.
         66 00 69 00 6C 00 65 00 5F 00 00 00 61 00 62 00 f.i.l.e._...a.b.
00799690
                                                      SUBDIR<sup>~</sup>1TXT . ". 0
007996A0
        53 55 42 44 49 52 7E 31 54 58 54 20 00 22 2E 4F
007996B0
        6C 3B 71 3B 00 00 E9 84 6D 3B 14 00 00 0E 00 00 1;q;...閼m;......
可以看出,长文件名为"subdirfile_abcdefghigklmnopqrst.txt",对应的短文件名为
"SUBDIR~1.TXT".
```

下面是《Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification—version1.03》中给出的示例:

假设创建一个名为"The quick brown. fox"的文件,系统将为它建立如下的目录项:

fat文件系统学习 页码,30/31



fat文件系统学习 页码,31/31

参考资料

1 Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification-version1.03

系统分类: 嵌入式 | 用户分类: 杂项 | 来源: 原创 | 【推荐给朋

友】 【添加到收藏夹】

该用户于2010/3/23 9:55:51编辑过该文章

原文网址: http://blog.ednchina.com/xluoly/904164/message.aspx#

由弘一网童保存,尚未注册。<a href="http://www.3gtime.com/regis"