


En UML, le modèle structurel ou statique est décrit à l'aide de deux sortes de diagrammes


# – Diagrammes de classes

(description de tout ou d'une partie du système d'une manière abstraite, en termes de classes, de structure et d'associations).

## – Diagrammes d'objets


(description d'exemples de configuration de tout ou partie du système, en termes d'objets, de valeurs et de liens).







### Généralisation / Spécialisation

- Une sous-classe "hérite" des descriptions de sa superclasse :
  - les déclarations d'attributs,
  - les définitions d'opérations,
  - les associations définies sur la super-classe,
  - les contraintes (on en parle plus tard).
- Une sous-classe peut redéfinir de façon plus spécialisée une partie ou la totalité de la description « héritée ».








## Composition/Agrégation ou généralisation?


- Agrégation
  - lien entre instances
  - un arbre d'agrégation est composé d'objets qui sont parties d'un objet composite
- · Généralisation
  - lien entre classes


#### Modèle structurel


### Les contraintes


- Les contraintes sont des prédicats, pouvant porter sur plusieurs éléments du modèle statique, qui doivent être vérifiés à tout instant.
- Les contraintes permettent de rendre compte de détails à un niveau de granularité très fin dans un diagramme de classe. Elles peuvent exprimer des conditions ou des restrictions.
- En UML, les contraintes sont exprimées sous forme textuelle, entre accolades et de préférence en OCL (Object Constraint Language)
  - Ex. {ordered}
- Les contraintes sont héritées.














#### Classes abstraites


(notation italiques ou avec mot-clef {abstract})

- Une *classe abstraite* est une classe non instanciable, c'est à dire qu'elle n'admet pas d'instances directes.
- Une classe abstraite est une description d'objets destinée à être « héritée » par des classes plus spécialisées.
- Pour être utile, une classe abstraite doit admettre des classes descendantes *concrètes*.
- La factorisation optimale des propriétés communes à plusieurs classes par généralisation nécessite le plus souvent l'utilisation de classes abstraites.

#### Modèle structurel


#### Opérations abstraites

- Une *opération abstraite* est une opération n'admettant pas d'implémentation : au niveau de la classe dans laquelle est déclarée, on ne peut pas dire comment la réaliser.
- Les opérations abstraites sont particulièrement utiles pour mettre en œuvre le polymorphisme.
- Toute classe concrète sous-classe d'une classe abstraite doit "concrétiser" toutes les opérations abstraites de cette dernière.



### Interfaces

- Une *interface* est une collection d'opérations utilisée pour spécifier un service offert par une classe.
- Une interface être vue comme une classe sans attributs et dont toutes les opérations sont abstraites.
- Une interface est destinée à être "réalisée" par une classe (celle-ci en hérite toutes les descriptions et concrétise les opérations abstraites).
- Une interface peut en spécialiser une autre, et intervenir dans des associations avec d'autres interfaces et d'autres classes.



# Modèle structurel Interfaces Deux notations pour l'utilisation d'une interface BlocDeChoix MenuPopUp setDefault(o : Option) getChoice(): Option ApplicationFenêtrée utilisation interface classe utilisatrice ApplicationFenêtree MenuPopUp BlocDeChoix

## Modèle structurel

#### Heuristiques d'élaboration du modèle structurel

- Bien comprendre le problème
- Faire simpleBien choisir les noms
- · Bien expliciter les associations
- Ne pas trop "généraliser"
  Relire
- Documenter

De nombreuses révisions sont nécessaires!