

קצת על פעולות אריתמטיות

ADD op1, op2

op1 = op1 + op2) והצבת התוצאה לתוך op1 = op1 + op2. יש לשמור על כלל התאמת האופרנדים, כלומר ש- opl ו- op2 יהיו אופרנדים בגודל זהה.

ADD BL, CH ADD Var, 100 (Var – משתנה זכרון) ADD AX, 800

אופרנדים מותרים:

ADD r, r or m ADD m,r ADD r or m,imm

:הערה

הפקודה טובה לשימוש במספרים מסומנים ולא מסומנים.

SUB op1, op2

(op1 = op1 - op2) .op1 חיסור מ- op1 והצבת התוצאה לתוך op2 מ- op1 חיסור יש לשמור על כלל התאמת האופרנדים, כלומר ש- op1 ו- op2 יהיו אופרנדים בגודל זהה.

SUB BL, CH SUB Var, 100 (Var – משתנה זכרון) SUB AX, 800

אופרנדים מותרים:

SUB r, r or m SUB m,r SUB r or m,imm

:הערה

הפקודה טובה לשימוש במספרים מסומנים ולא מסומנים.

INC op

הגדלת op ב - 1. : דוגמאות

INC AX INC Var

אופרנדים מותרים:

INC m or r

:הערות

- 1. הפקודה נכונה לשימוש במספרים מסומנים ולא מסומנים.
 - 2. פקודה זו אינה משנה את דגל ה- carry.

DEC op

.1 – a op הקטנת : דוגמאות

: אופרנדים מותרים

DEC m or r

:הערות

- 1. הפקודה נכונה לשימוש במספרים מסומנים ולא מסומנים.
 - 2. פקודה זו אינה משנה את דגל ה- carry.

DEC Var


DEC AX

CMP op1, op2

הפקודה מבצעת חיסור op2 מ- op1 אך לא מציבה את התוצאה לתוך op1.
אם כן מה הטעם! הפקודה משפיעה על אוגר הדגלים (אשר מושפע כהרגלו מהפעולה
אם כן מה הטעם! הפקודה משפיעה על אוגר הדגלים (אשר מושפע כהרגלו מהפעולה
האריתמטית/לוגית האחרונה שהתבצעה) ולפי השינוי בדגלים ניתן לבדוק איזה אופרנד גדול יותר
או אם הם בכלל שווים (אם הם שווים קל להבין שה- zr ידלוק לאחר פעולת CMP).
יש לשמור על כלל התאמת האופרנדים, כלומר ש- op2 ו- op2 יהיו אופרנדים בגודל זהה.

MUL op אם op הוא אופרנד בן 8 ביטים

AX -טוכפל בתוכן של op והתוצאה נזרקת ל- AL




:דוגמאות

MUL CL MUL Var כאשר Var הוא משתנה זכרון בן בית אחד

אם op הוא אופרנד בן 16 ביטים

אב מוכפל בתוכן של op והתוצאה נזרקת לאוגרים ax, dx באופן הבא: 16 הסיביות המשמעותיות ax מוכפל בתוכן של dx וdx ו- 16 הסיביות הפחות משמעויות של התוצאה יכנסו ל- ax.



דוגמאות:

MUL BX MUL Var כאשר Var הוא משתנה זכרון בן שני בתים

אופרנדים מותרים:

MUL r or m

:הערות

- פקודה זו טובה לשימוש במספרים לא מסומנים בלבד. בכדי לבצע פעולת כפל עם מספרים מסומנים יש להשתמש בפקודה בוווו.
- 2. במעבד 386 יש אפשרות לבצע פעולת כפל כאשר op אופרנד בן 32 ביט. אז op יוכפל במעבד 386 יש אפשרות לבצע פעולת כפל כאשר ב- EDX.EAX ל


DIV op

אם OP הוא אופרנד בן 8 ביטים

חילוק AX ב- op. המנה נזרקת ל- AL והשארית ל- AH.

: קצת עצוב

נסו לראות מה קורה אם המנה לא ניתנת לייצוג על ידי 8 סיביות (ומתי זה יקרה). האם יש לכם רעיון לפתור בעיה זו!



דוגמאות:


 $\begin{array}{c} {\rm DIV} \ {\rm CL} \\ {\rm DIV} \ {\rm Var} \\ \end{array} \\ {\rm cwwr} \ {\rm Tar} \ {\rm var} \\ {\rm cwwr} \ {\rm Var} \\ \end{array}$

אם op הוא אופרנד בן 16 ביטים

חילוק DX:AX ב- op. המנה נזרקת ל- AX והשארית ל- DX.

קצת כאוב:

נסו לראות מה קורה אם המנה לא ניתנת לייצוג על ידי 16 סיביות (ומתי זה יקרה). האם יש לכם רעיון כיצד לפתור בעיה כאובה זו!



דוגמאות:

 $\begin{array}{c} {\rm DIV~BX} \\ {\rm DIV~Var} \\ {\rm comm} \ {\rm Var} \end{array}$ כאשר ${\rm Var}$ הוא משתנה זיכרון בן שני בתים.

אופרנדים מותרים:

 $DIV\ r\ or\ m$

:הערות

- 1. פקודה זו טובה לשימוש במספרים לא מסומנים בלבד. בכדי לבצע פעולת חילוק עם מספרים מסומנים יש להשתמש בפקודה IDIV.
- 2. במעבד 386 יש אפשרות לבצע פעולת חילוק כאשר op הוא אופרנד בן 32 ביט. יהיה תרגיל נחמד לבדוק לאן יזרקו את השארית והמנה ומיהו המחולק (יש ניחושים !).

מפתח סימונים:

r	AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH/AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP/
	386 – EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,EBP,ESP
imm	קבועים מספריים (שניתן לייצגם ע"י 8,16,32 ביט)
m	ערד היוער רכתורת מסוימת בזיכרוו ועד נודל 22 ריכו)

פעולות אריתמטיות עם נשא

.CF - קיימות באסמבלר פעולות הנעזרות בסיבית הנשא של אוגר הדגלים

Add with Carry - ADC

ל- OP1 אך עם התחשבות בנשא, פקודה זו מחברת את OP2 ל- OP1 אך עם התחשבות בנשא, כלומר מוסיפים את הערך היושב בדגל הנשא לתוצאה (ברור שאם דגל הנשא כבוי תתפקד הפקודה כמו OP2 רגיל).

דוגמא: חיבור השרשור של החשר ו- בשוח ו- החשר לאוגר באר החשר משתנה בן 8 סיביות ומשמש בתור החלק היותר משמעותי בשרשור ו- Lnum גם הוא משתנה בגודל בית אך משמש בתור החלק בתור החלק היותר משמעותי בשרשור. מחברים את בתוח ל- DL עייי DL איי לחבר את 2 החלקים היותר משמעותיים צריך להתחשב בעובדה , שאולי בעת החיבור הקודם היתה חריגה מ- 8 הסיביות המוקצבות והתקבל נשא, לכן משתמשים בפקודה ADC.

ואז, אם התקבל נשא בחיבור שני החלקים הפחות משמעותיים הוא לא יאבד מכיוון שמוסיפים אותו לתוצאת חיבור שני החלקים המשמעותיים יותר. ברור שאת שורות קוד אלו ניתן לבצע ביתר קלות באופן הבא: העברת הערך Lnum למשל לאוגר AL, והעברת הערך Hnum ל- AH וביצוע הפקודה: ADD DX, AX.

.DATA
Lnum DB 80h
Hnum DB 20h
.CODE
:
MOV DX,3090h
ADD DL,Lnum
ADC DH,Hnum

Subtraction with Borrow - SBB

הערך מחסירה את הערך (ברור שאם דגל הנשא כבוי תתפקד הפקודה כמו SUB רגיל). היושב ב - CF מהתוצאה (ברור שאם דגל הנשא כבוי תתפקד הפקודה כמו SUB רגיל) היושב ב - SUB מהתוצאה (ברור שאם דגל הנשא כבוי תתפקד הפקודה כמו SUB ולכן ה - CF לתזכורת, דגל הנשא נדלק גם כאשר מתבצעת פעולת חיסור המלווה ב - SUB ולכן ה - CF משמעותי כאן. גם לפקודה זו יש תפקיד חשוב בפעולה על אופרנדים משורשרים. SUB נידוע, לא ניתן לבצע פעולת חיסור בין שני אופרנדים של זיכרון. ולכן פעולת השרשור במקרה זה היא בלתי נמנעת בהנחה ואנו משתמשים בשרותי מעבד 8086 בלבד. מתבצעת כאן העברה של הערך הנמצא ב - x אל האוגרים המשורשרים: DX:AX ואחר כך חיסור SUB בהלוואה שהתרחשה (אם התרחשה) בחיסור החלקים הפחות משמעותיים.

y = y - x : לאחר ביצוע שורות קוד אלו נקבל

.DATA x DD 50976549h y DD 70903798h .CODE : MOV AX, WORD PTR x MOV DX,WORD PTR x+2 SUB WORD PTR y, AX SBB WORD PTR y+2, DX