
CHAPTER 7-2

CoreMotion: 讀取加速感應器

在手機中顯示加速計的數值

學習概念:

- 1. 首先用 IB 建立【文字標籤】與【文字欄位】。
- 2. 接著將【文字欄位】與【程式碼連結】。
- 3. 最後在實作相關程式,載入 CoreMotion 函式庫
- 4. 在處理畫面載入後所觸發的事件,也就是【ViewDidLoad】方法。




【執行結果】


當App執行後,會隨著手機的移動【文字欄位】上顯示數值。

Step.1

開啟 xcode 時會出現的畫面,點選 iOS 下的【Application】,接著右視窗選擇 【Single View Application】,點選【Next】選項後進入設定的基本視窗。




檔名及名稱設定,請將【Product Name】設定為 ch.07-2




Step.2

選取【Main.storboard】




從【物件庫】中拖曳【Label】、【Text Field】到畫面中。




Step.3.

將編輯畫面分割為四部分,以方便連結元件與程式



Step.4


(1) 將【文字欄位】和【名稱連結】,分別命名 myTextFieldX, myTextFieldY, myTextFieldZ



Step.5 °

- (1) 點選右上方專案名稱,以開啟專案的基本設定。
- (2) 切換到 Build Phase
- (3) 下拉 Link Binary With Libraries,點選『+』以新增函式。
- (4) 選擇 CoreMotion.Framework
- (5) 點選『Add』以加入此函式庫。

,



Step.6 °

- (1) 於程式中 加入引用 CoreMotion 函式庫。 import CoreMotion
- (2) 建立加速感應器的物件 let motionManager: CMMotionManager = CMMotionManager()
- (3) 設定偵測的間隔時間為 0.2 秒。
 motionManager.accelerometerUpdateInterval = 0.2
- (4) 偵測加速度狀態,並將個別方向的加速度顯示在文字欄位中。

func startAccelerometerUpdatesToQueue(_ queue:
NSOperationQueue, withHandler handler. CMAccelerometerHandler)
用來開始紀錄加速度的值

方向感應器(accelerometer)是藉由感應某個方向的慣性力大小來衡量其加速度與重力。藉由裝置內的方向感應器可以偵測三度空間中的移動或

```
重力。因此使用者可以利用方向感應器得知裝置目前的擺放方式(例如:
横放、倒放或背面朝上)。
acceleration.x 水平方向的加速度 (左:-1.0, 右:1.0)
acceleration.y 垂直方向的加速度 (下:-1.0, 上:1.0)
acceleration.z 前後方向的加速度 (後:-1.0, 前:1.0)
motionManager.startAccelerometerUpdatesToQueue
(NSOperationQueue.mainQueue(), withHandler: {
  (data, error) in
  self.myTextFieldX.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.x)
  self.myTextFieldY.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.y)
```


self.myTextFieldZ.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.z)

})


```
import UIKit
import CoreMotion
class ViewController: UIViewController {
    let motionManager: CMMotionManager = CMMotionManager()
    override func viewDidLoad() {
         super.viewDidLoad()
         // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
         motionManager.accelerometerUpdateInterval = 0.2
         \verb|motionManager.startAccelerometerUpdatesToQueue(NSOperationQueue.mainQueue(), \\
              withHandler: { (data, error) in
                   self.myTextFieldX.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.x)
self.myTextFieldY.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.y)
self.myTextFieldZ.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.z)
         })
    }
    override func didReceiveMemoryWarning() {
         super.didReceiveMemoryWarning()
         // Dispose of any resources that can be recreated.
    @IBOutlet weak var myTextFieldX: UITextField!
    @IBOutlet weak var myTextFieldY: UITextField!
    @IBOutlet weak var myTextFieldZ: UITextField!
}
```

Step.7 °

(1) 執行程式前,請先選擇實體手機



(2) 若手機裝置出現安裝錯誤,則需要先確定是否已經將手機登入的 Apple ID 以經加入到開發者帳號中



活用【CoreMotion】進階

使用 CoreMotion 其他的偵測裝置讀取數值

```
讀取 XYZ軸的傾斜狀況
//加速計
motionManager.startAccelerometerUpdatesToQueue(NSOperationQueue.mai
nQueue(), withHandler: { (data, error) in
          //輸出數值
      })
acceleration 屬性
acceleration.x
             水平方向的加速度
acceleration.y
             垂直方向的加速度
acceleration.z
             前後方向的加速度
//陀螺儀
        讀取 XYZ軸的旋轉狀況
motionManager.startGyroUpdatesToQueue(NSOperationQueue.mainQueue(),
withHandler: { (data, error) in
          //輸出數值
      })
Gyro 屬性
rotationRate.x
            水平方向的旋轉速率
rotationRate.y 垂直方向的旋轉速率
rotationRate.z
            前後方向的旋轉速率
//磁力儀
        讀取 XYZ軸的磁感應強度
motionManager.startMagnetometerUpdatesToQueue(NSOperationQueue.mai
nQueue(), withHandler: { (data, error) in
          //輸出數值
      })
Magnetometer 屬性
magneticField.x 水平方向的磁力值
magneticField.y 垂直方向的磁力值
magneticField.z 前後方向的磁力值
```

//裝置移動 讀取 Pitch Roll Yaw

//輸出數值

})

DeviceMotion 屬性 attitude.pitch 俯仰弧度值 attitude.roll 滾動弧度值 attitude.yaw 左右搖擺弧度值

*	View Controller
	加速計 讀取 X Y Z 軸的傾斜狀況
	X:
	Y:
	Z:
	陀螺儀 讀取 XYZ軸的旋轉狀況
	X:
	Y:
	Z:
	磁力儀 讀取 ХҮZ軸的磁感應強度
	X:
	Y:
	Z:
	裝置移動 讀取 Pitch Roll Yaw
	pitch:
	roll:
	yaw:

```
import UIKit
import CoreMotion
class ViewController: UIViewController {
     let motionManager: CMMotionManager = CMMotionManager()
     override func viewDidLoad() {
           super.viewDidLoad()
           // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
           motionManager.accelerometerUpdateInterval = 0.2
           //加速計
                       讀取 XYZ軸的傾斜狀況
           motionManager.startAccelerometerUpdatesToQueue(NSOperationQueue.mainQueue(),
                withHandler: { (data, error) in
                self.x1.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.x)
self.y1.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.y)
self.z1.text = String(format: "%.2f", data!.acceleration.z)
           11
           //陀螺儀 讀取 XYZ軸的旋轉狀況
           motionManager.startGyroUpdatesToQueue(NSOperationQueue.mainQueue(), withHandler:
                { (data, error) in
                self.x2.text = String(format: "%.2f", data!.rotationRate.x)
self.y2.text = String(format: "%.2f", data!.rotationRate.y)
self.z2.text = String(format: "%.2f", data!.rotationRate.z)
           //磁力儀 讀取 XYZ軸的磁感應強度
           motionManager.startMagnetometerUpdatesToQueue(NSOperationQueue.mainQueue(),
                withHandler: { (data, error) in
self.x3.text = String(format: "%.2f", data!.magneticField.x)
self.y3.text = String(format: "%.2f", data!.magneticField.y)
self.z3.text = String(format: "%.2f", data!.magneticField.z)
           //裝置移動 讀取 Pitch Roll Yaw
           motionManager.startDeviceMotionUpdatesToQueue(NSOperationQueue.mainQueue(),
                withHandler: { (data, error) in
                self.pitch.text = String(format: "%.2f", data!.attitude.pitch)
self.roll.text = String(format: "%.2f", data!.attitude.roll)
self.yaw.text = String(format: "%.2f", data!.attitude.yaw)
           1)
     override func didReceiveMemoryWarning() {
           super.didReceiveMemoryWarning()
           // Dispose of any resources that can be recreated.
     @IBOutlet weak var x1: UITextField!
     @IBOutlet weak var y1: UITextField!
@IBOutlet weak var z1: UITextField!
     @IBOutlet weak var x2: UITextField!
     @IBOutlet weak var y2: UITextField!
@IBOutlet weak var z2: UITextField!
     @IBOutlet weak var x3: UITextField!
     @IBOutlet weak var y3: UITextField!
@IBOutlet weak var z3: UITextField!
     @IBOutlet weak var pitch: UITextField!
     @IBOutlet weak var roll: UITextField!
     @IBOutlet weak var yaw: UITextField!
```

自識練習

實作執行後結果:

設計一個球滾動的遊戲,球會隨著重力的位置而移動,因此,當手機改變方向時,球會在視窗內滾動。

