身份,如果 MAC2 验证通过,则 IC 自动更新卡片内金额信息; TAC 由 IC 卡使用 TAC 密 钥生成,在 IC 卡中保存一份,同时传送给营运中心。




图 21-10 公交 IC 卡传统充值交易流程

2. 在线充值交易流程

为保证充值终端使用认可的数字证书,需要对 IC 卡营运中心加密机进行以下升级改造:

- ① 支持 RSA 运算。
- ② 内置 CA 证书。
- ③ 新增在线充值指令:完成验证终端签名、验证终端证书、验证 MAC1、产生 MAC2 并用终端证书加密。

在线充值交易流程如图 21-11 所示。




图 21-11 公交 IC 卡在线充值交易流程

- ① 向 IC 卡发出初始化充值指令: 可由充值终端、充值平台或营运中心发起。
- ② IC 卡产生 MAC1 报文,回送给充值终端。
- ③ 充值终端使用终端私钥对 MAC1 报文进行签名,连同终端证书一起将签名后的 MAC1 报文发送给营运中心。
- ④ 营运中心系统调用加密机 "在线充值指令"后,产生加密后的 MAC2 报文,发送给充值终端。
- ⑤ 充值终端接收到加密后的 MAC2 报文并使用私钥进行解密后,将 MAC2 报文发送给 IC 卡。
 - ⑥ IC 卡接收到 MAC2 报文后,进行充值处理,然后产生 TAC 报文。
 - ⑦ TAC 报文可由充值平台或营运中心保存。

第22章 实验四

22.1 Windows IIS 服务器证书配置

如果没有安装 IIS, 需要先安装 IIS 组件。下面以 Windows 7 为例说明 IIS 组件的安装过程。

① 选择"控制面板"→"程序"→"程序和功能"→"打开或关闭 Windows 功能", 如图 22-1 所示。



图 22-1 安装 IIS 组件

② 选择 "Internet 信息服务",对需要的选项进行勾选。一个较小的选项集如图 22-2 所示。



图 22-2 IIS 安装选项

③ 单击"确定"按钮,等待安装完成。

22.1.1 下载并安装服务器证书

在 IIS 中启用 SSL 前,需要安装服务器证书,可以通过 IIS 证书管理功能完成证书申请和导入操作。

① 进入"控制面板" \rightarrow "系统和安全" \rightarrow "管理工具" \rightarrow "Internet 信息服务 (IIS) 管理器",出现 IIS 管理界面,如图 22-3 所示。



图 22-3 Internet 信息服务 (IIS) 管理器

② 在 IIS 管理界面单击"服务器证书",进入服务器证书申请界面,如图 22-4 所示。



图 22-4 服务器证书管理

③ 单击"创建证书申请"功能链接,进入信息录入界面,如图 22-5 所示。在通用名称栏中输入 localhost (下文将以 localhost 为地址访问 IIS 服务器,应输入域名或 IP 地址),国家/地区中输入 CN (表示中国)。



图 22-5 证书使用者信息录入

④ 单击"下一步"按钮,出现"加密服务提供程序属性"界面,如图 22-6 所示,此处采用默认值。



图 22-6 加密服务程序选项

⑤ 单击"下一步"按钮,出现证书请求文件保存路径输入界面,如图 22-7 所示,填入正确的文件路径。



图 22-7 证书请求文件保存路径

⑥ 单击"完成"按钮,生成的证书请求内容如下:

----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----