rl5wCYxSctD9FYLUSlToeEse5byRSFaRvGZz/HMyhiKV/bgbmBg/hNq+rWrvd/PF Jzvy8ReocJfyoApj6ZuP5uIRpK172E0pav6wPhbWtvmDv85UfVW+XvixxSoS+oOI CXFggNVxwlhgcp9FdWGc5v2KC3ThXAapphL1gd3ApdsCAwEAAaCCAakwGgYKKwYB BAGCNw0CAzEMFgo2LjEuNzYwMS4yMEUGCSsGAQQBgjcVFDE4MDYCAQUMDHdvcmto b3JzZS1QQwwWd29ya2hvcnNlLVBDXHdvcmtob3JzZQwLSW5ldE1nci5leGUwcgYK KwYBBAGCNw0CAjFkMGICAQEeWgBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdAAgAFIAUwBBACAA cgBvAHYAaQBkAGUAcgMBADCBzwYJKoZIhvcNAQkOMYHBMIG+MA4GA1UdDwEB/wQE SIb3DQMCAgIAgDAOBggqhkiG9w0DBAICAIAwCwYJYIZIAWUDBAEqMAsGCWCGSAFIAwQBLTALBglghkgBZQMEAQIwCwYJYIZIAWUDBAEFMAcGBSsOAwIHMAoGCCqGSIb3 DQMHMB0GA1UdDgQWBBRx8omRf7yXg6WV8NKriBB6WEQYZTANBgkqhkiG9w0BAQUF AAOBgQAZ39LwmYNZ7Xjcw6HsVIw/GjvuMKvPFNVL7K1qCzv+Olj2NheZTp4+UBGu gH0A642QwRqJZj0p5G9WgaHK4gtPZlGTEcI8ufGLcW5L/o2U1Dv9qopo/3Vp0yUa KoTWv2u8WXcqMhTuROvC5Rbl2qJ1gCdjtImVmHT9t78X+THi3w== ----END NEW CERTIFICATE REQUEST----

⑦ 产生了证书请求后,需要生成服务器证书,本例使用 OpenSSL CA 签发此服务器证书。执行命令 "openssl.exe ca -in .\demoCA\iis_cert_req.txt -out iis_cert_req.crt -days 365"即可完成证书签发,如图 22-8 所示。可以看到在证书申请里填写的信息都包含在最后生成的证书使用者(subject)字段中。




图 22-8 签发 IIS 服务器证书

- ⑧ 双击产生的服务器证书文件,显示信息如图 22-9 所示。
- ⑨ 证书签发完成后,需要导入到 IIS 服务器中,在图 22-4 中,单击"完成证书申请"功能链接,出现图 22-10 所示界面,输入证书存储路径和一个好记的名称,单击"确定"按钮后返回证书管理界面,如图 22-11 所示,可以看到导入的证书出现在列表中。



图 22-9 IIS 服务器证书信息




图 22-10 导入服务器证书



图 22-11 已导入服务器证书列表

⑩ 完成服务器证书导入后,需要配置 SSL 绑定端口。打开"Default Web Site"网站,

单击"绑定"链接,在出现的对话框中单击"添加",出现添加网站绑定界面。依次选择"类型"为 https,"IP 地址"为"全部未分配","端口"为 443,"SSL 证书"为刚导入的 server-1,如图 22-12 所示。



图 22-12 绑定 HTTPS 端口

⑪ 单击"确定"按钮后,会出现警告信息,如图 22-13 所示。




图 22-13 导入服务器证书警告信息

② 该警告信息说明没有中间 CA 证书。按照提示,加入中间证书(即 CA 证书)。打开命令行窗口,输入 mmc.exe 命令,出现图 22-14 所示的操作界面。



图 22-14 管理操作控制台

③ 在"文件"菜单中选择"添加/删除管理单元",在出现的对话框中选择"证书",然后单击"添加"按钮,如图 22-15 所示。




图 22-15 添加证书管理单元

④ 在出现的"证书管理"对话框中,选择"计算机账户",如图 22-16 所示,单击"下一步"按钮。




图 22-16 证书管理选择

⑤ 在出现的"选择计算机"对话框中,选择"本地计算机",如图 22-17 所示,单击"完成"按钮。




图 22-17 选择计算机

⑮ 出现图 22-18 所示界面,单击"确定"按钮,回到控制台界面,如图 22-19 所示。




图 22-18 选择证书管理节点



图 22-19 将证书管理节点加入到管理控制台

① 展开"证书"节点,导航到"中级证书颁发机构"的子项"证书",右键单击"证书",在出现的菜单中选择"所有任务"的子任务"导入",如图 22-20 所示。按照导航窗口的提示,选择要导入的 CA 证书,在出现的图 22-21 所示的对话框中,选择"中级证书颁发机构"。



图 22-20 选择导入证书