如果几个应用程序正在使用 Cryptoki,则每个应用程序应当调用 C_Finalize。

12.2.2 使用证书

12.2.2.1 函数说明

1. C_FindObjectsInit 函数

C_FindObjectsInit 按匹配模板,初始化对令牌和会话中的对象的查找。hSession 是会话的句柄; pTemplate 指向确定要匹配的属性值的查找模板; ulCount 是查找模板中的属性数。匹配标准是与模板中所有属性精确的逐字节的匹配。为了找到所有的目标,可将 ulCount 设置为 0。

调用 C_FindObjectsInit 后,应用程序可能一次或多次调用 C_FindObjects 以获得匹配 模板的对象的句柄,接着最终调用 C_FindObjectsFinal 来结束活动的查找操作。在一个给 定的会话中一次至多有一个查找操作是活动的。

查找只能发现会话能看见的对象。比如,"读/写公共会话"中的对象查找不能发现任何专用对象(即使查找模块中的一个属性指定该查找用于专用对象)。

2. C_FindObjects 函数

CK_DEFINE_FUNCTION(CK_RV, C_FindObjects)(
CK_SESSION_HANDLE hSession,

CK OBJECT HANDLE PTR phObject,

CK ULONG ulMaxObjectCount,

CK ULONG PTR pulObjectCount);

C_FindObjects 继续查找匹配模板的令牌和会话中的对象,获得对象句柄。hSession 是会话句柄; phObject 指向接收对象句柄列表(数组)的单元; ulMaxObjectCount 是要返回的对象句柄的最大数; pulObjectCount 指向接收实际返回对象句柄数的单元。

如果已没有匹配模板的对象,那么pulObjectCount所指单元接收值为0。调用C_FindObjects前必须先调用C_FindObjectsInit成功。

3. C_FindObjectsFinal

C FindObjectsFinal 结束查找令牌和会话对象。hSession 是会话的句柄。

4. C_GetAttributeValue 函数

CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate, CK_ULONG ulCount);

C_GetAttributeValue 获得对象的一个或多个属性值。hSession 是会话的句柄; hObject 是对象的句柄; pTemplate 指向规定即将获得属性值的模板,并接收属性值; pulCount 是模板中的属性数。

对于属性模板中的每个三元组(类型,值,长度),C GetAttributeValue 执行以下的算法。

- ① 如果由于对象敏感或不可获取因而不能返回对象的规定属性(即类型字段规定的属性)的话,那么该三元组中的 ulValueLen 字段被修改,包含的值为-1(即当转换为 CK_LONG类型时,包含值-1)。
- ② 否则,如果对象的规定属性无效(对象没有这种属性),那么该三元组中的 ulValueLen 字段被修改,包含的值为-1。
- ③ 否则,如果 pValue 字段的值为 NULL_PTR,那么 ulValueLen 字段被修改,包含的是对象指定属性的实际长度。
- ④ 否则,如果 ulValueLen 中规定的长度足够长,能包含对象指定属性的值,那么属性就被复制到 pValue 中的缓冲区里,ulValueLen 字段被修改,包含属性的实际长度。
 - ⑤ 否则, ulValueLen 字段被修改,包含值-1。

如果情况①应用于任何请求的属性,那么调用返回 CKR_ATTRIBUTE_SENSITIVE 值。如果情况②应用于任何请求的属性,那么调用返回 CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID 值。如果情况⑤应用于任何请求的属性,那么调用返回 CKR_BUFFER_TOO_SMALL 值。通常,如果这些错误码中的不止一个能用,Cryptoki 可能返回其中的任意一个。只有如果没有一个能适用于请求的属性时才返回 CKR OK。

12.2.2.2 示例程序

完成证书访问,需要进行如下操作步骤:①初始化环境;②获取槽列表;③打开会话; ④用户身份登录:⑤按证书属性查找;⑥登出;⑦关闭会话;⑧清空环境。

1. Cryptoki 通用调用过程代码

```
CK SLOT ID
                     slotList[32];
CK ULONG
                     ulSlotCount = 32:
CK RV
                    rv = CKR OK;
CK SESSION HANDLE hSession = 0;
                    *passwd=" 1111111";
char
int
                     passlen = 6;
// 初始化环境
rv = C Initialize(NULL PTR);
if (rv != CKR OK) { return BAD INIT ERROR;
// 获取槽列表
rv = C GetSlotList(TRUE, &slotList[0], &ulSlotCount);
if (rv != CKR_OK) { return BAD_SLOT_ERROR; }
// 打开会话
```

```
rv = C OpenSession(slotList[0],
       CKF SERIAL SESSION | CKF_RW_SESSION,
       NULL, NULL, &hSession);
   if (rv != CKR OK) { return BAD SESSION ERROR;
   // 用户身份登录
   rv = C Login(hSession, CKU USER, passwd, passlen);
   if (rv != CKR OK) { return BAD LOGIN ERROR;
   // 具体业务操作
   // 登出
   rv = C Logout(hsession);
   // 关闭会话
   rv = C CloseSession(hsession);
   // 清空环境
   rv = C Finalize(NULL);
2. 查询证书过程代码
   #define numof(arr)
                     (sizeof(arr)/sizeof((arr)[0]))
   CK_SESSION_HANDLE session = ...; // 假定会话已经打开, 并成功登录
   int rv, res = -1;
   CK OBJECT HANDLE obj;
   CK_ULONG count;
   CK OBJECT CLASS cert search class = CKO CERTIFICATE;
   CK ATTRIBUTE cert search attrs[] = {
       {CKA CLASS, &cert search class, sizeof(cert search class)} };
   // 初始化查找对象操作
   rv = C FindObjectsInit(session, cert search attrs, numof(cert search attrs));
   if (rv != CKR OK) {
                       return BAD FIND INIT ERROR;
   // 循环查找匹配的证书对象
   do {
       rv = C FindObjects(session, &obj, 1, &count);
      // 获得证书 DER 编码值
       res = get cert data(session, obj);
       // 如果找到,继续下一个证书对象
   } while (rv == CKR OK && count == 1);
   // 完成查找, 关闭查找对象
   rv = C FindObjectsFinal(session);
3. 获取证书 DER 编码值代码
证书数据就在证书对象的属性里,需要获取证书对象的 CKA VALUE 属性。
   int get cert data(CK SESSION HANDLE session, CK OBJECT HANDLE obj)
   {
```

```
char cert_data[2048];
int cert_len;
CK_ATTRIBUTE templ;
int rv;
templ.type = CKA_VALUE;
templ.pValue = cert_data;
templ.ulValueLen = sizeof(cert_data);
rv = C_GetAttributeValue(session, o, &templ, 1);
if (rv != CKR_OK) { return -1; }
cert_len = templ.ulValueLen;
// cert_data 中已经保存了证书的 DER 值
return 0;
}
```

12.2.3 使用私钥

12.2.3.1 函数说明

1. C_SignInit 函数

签名的第一步是获得私钥对象。通过私钥的标签值,调用 FindObjectsInit、FindObjects 和 FindObjectsFinal,找到私钥对象,接着利用私钥对象调用 C_SignInit 和 C_Sign 完成签名。这两个函数的说明如下。

```
CK_DEFINE_FUNCTION(CK_RV, C_SignInit)(
CK_SESSION_HANDLE hSession,
CK_MECHANISM_PTR pMechanism,
CK_OBJECT_HANDLE hKey);
```

C_SignInit 初始化签名操作。hSession 是会话的句柄; pMechanism 指向签名机制; hKey 是签名密钥的句柄。

调用 C_SignInit 后,可直接调用 C_Sign 对单部分数据进行签名,或者先调用 C_SignUpdate 一次或多次,接着调用 C_SignFinal 给多部分中的数据签名。签名操作是有效的,直到应用程序调用 C_Sign 或 C_SignFinal 真正获得签名。要处理另外的数据(单部分或多部分),应用程序必须再次调用 C_SignInit。

2. C Sign 函数

C_Sign 给单部分中的数据签名。hSession 是会话句柄; pData 指向数据; ulDataLen 是

数据长度; pSignature 指向接收签名的单元; pulSignatureLen 指向包含签名长度的单元。

签名操作必须用 C_SignInit 初始化。调用 C_Sign 总是会结束有效的签名操作,除非它返回 CKR_BUFFER_TOO_SMALL 或这是一次成功的调用(即返回 CKR_OK)来确定包含签名所需的缓冲区的长度。

不能使用 C_Sign 来结束多部分签名操作, C_Sign 必须在不插入 C_SignUpdate 的情况下在 C SignInit 之后调用。

对于大部分机制, C Sign 相当于一系列 C SignUpdate 操作后面跟着 C SignFinal。

3. C SignUpdate

CK_DEFINE_FUNCTION(CK_RV, C_SignUpdate)(

CK SESSION HANDLE hSession,

CK_BYTE_PTR pPart,

CK ULONG ulPartLen);

C_SignUpdate 继续多部分签名操作,处理另一个数据部分。hSession 是会话句柄; pPart 指向数据部分; ulPartLen 是数据部分的长度。

签名操作必须用 C_SignInit 初始化。这一函数可以连续调用若干次。调用 C_SignUpdate 产生错误时终止当前的签名操作。

C_SignFinal

CK DEFINE FUNCTION(CK RV, C SignFinal)(

CK SESSION HANDLE hSession,

CK BYTE PTR pSignature,

CK_ULONG_PTR pulSignatureLen);

C_SignFinal 结束多部分签名操作,返回签名值。hSession 是会话句柄; pSignature 指向接收签名的单元; pulSignatureLen 指向包含签名长度的单元。

签名操作必须用 C_SignInit 初始化。调用 C_SignFinal 总是会结束活动的签名操作,除非它返回 CKR_BUFFER_TOO_SMALL 或这是一次成功的调用(即返回 CKR_OK)来确定包含签名所需的缓冲区的长度。

12.2.3.2 示例程序

使用私钥进行签名,需要进行如下操作:①初始化环境;②获取槽列表;③打开会话; ④用户身份登录;⑤进行签名操作;⑥登出;⑦关闭会话;⑧清空环境。

除"⑤进行签名操作"外,其他步骤与 12.2.2 节中"Cryptoki 通用调用过程代码"相同。

1. 私钥签名过程

// 通过 label 属性获取私钥对象

CK OBJECT HANDLE key;

CK RV rv = CKR OK;

CK KEY TYPE keyType rsa = CKK RSA;

CK_OBJECT_CLASS private_key_class = CKO_PRIVATE_KEY;