

Packet Tracer. Исследование методов реализации сети VLAN

Топология




Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
S1	VLAN 99	172.17.99.31	255.255.255.0	_
S2	VLAN 99	172.17.99.32	255.255.255.0	_
S3	VLAN 99	172.17.99.33	255.255.255.0	_
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1

PC7	NIC	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.1
PC8	NIC	172.17.20.28	255.255.255.0	172.17.20.1
PC9	NIC	172.17.30.29	255.255.255.0	172.17.30.1

Задачи

- Часть 1. Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки в сети VLAN
- Часть 2. Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки без сетей VLAN
- Часть 3. Вопросы на закрепление

Общие сведения

В этом упражнении необходимо отслеживать пересылку широковещательного трафика через коммутаторы при сконфигурированных и не сконфигурированных VLAN.

Часть 1: Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки в сети VLAN

Шаг 1: Отправьте эхо-запрос от РС1 на РС6.

- а. Дождитесь, когда все индикаторы состояния каналов загорятся зеленым цветом. Для ускорения процесса нажмите кнопку **Fast Forward Time** (Ускорить), расположенную на нижней панели инструментов желтого цвета.
- b. Нажмите на вкладку **Simulation (Симулирование)** и используйте инструмент Add Simple PDU (**Добавить простой PDU**). Щелкните узел **PC1**, затем узел **PC6**.
- с. Нажмите на кнопку **Capture/Forward (Захват/Вперед)**, чтобы перейти к следующему шагу. Понаблюдайте за прохождением ARP-запросов по сети. При появлении окна Buffer Full (Буфер переполнен) нажмите кнопку **View Previous Events** (Просмотреть предыдущие события).
- d. Успешно ли выполнена проверка связи? Почему?
 - Проверка связи прошла безуспешно т.к. адресат находится в другом влане, из-за этого коммутаторы не будут отправлять туда пакеты
- e. Взгляните на Simulation Panel (Панель моделирования) и скажите, куда коммутатор **\$3** отправил пакет после того, как получил его?

Он отправил его к PC4, который находятся во VLAN10 как и адресант

При нормальной эксплуатации, когда коммутатор получает широковещательный кадр на одном из своих портов, он пересылает кадр из всех портов. Обратите внимание, что коммутатор **S2** отправляет ARP-запрос из интерфейса Fa0/1 на коммутатор **S1**. Также обратите внимание, что коммутатор **S3** отправляет ARP-запрос из интерфейса Fa0/11 на коммутатор **S4**. Узлы **PC1** и **PC4** принадлежат сети VLAN 10. Узел **PC6** принадлежит сети VLAN 30. Поскольку широковещательный трафик находится в пределах сети VLAN, узел **PC6** не может получить ARP-запрос от узла **PC1**. Поскольку узел **PC4** не является пунктом назначения, он отбрасывает ARP-запрос. Эхо-запрос от узла **PC1** не удался, потому что **PC1** не может получить ARP-ответ.

Шаг 2: Отправьте эхо-запрос от РС1 на РС4.

- а. Нажмите на кнопку **New (Создать)** под раскрывающейся вкладкой Scenario 0 (Сценарий 0). Теперь щелкните значок **Add Simple PDU** (Добавить простой PDU) в правой части Packet Tracer и с помощью утилиты ping проверьте связь компьютера **PC1** с **PC4**.
- b. Нажмите на кнопку **Capture/Forward (Захват/Вперед)**, чтобы перейти к следующему шагу. Понаблюдайте за прохождением ARP-запросов по сети. При появлении окна Buffer Full (Буфер переполнен) нажмите кнопку **View Previous Events** (Просмотреть предыдущие события).
- с. Успешно ли выполнена проверка связи? Почему?

Из-за того, что и РС1 и РС2 находятся во VLAN10, проверка была выполнена успешна

d. Изучите Simulation Panel (Панель моделирования). Почему коммутатор **S1**, получив пакет, пересылает его на узел **PC7**?

Из-за того, что РС7 находится во VLAN10, по которому проходил широковещательный запрос.

Часть 2: Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки без сетей VLAN

Шаг 1: Очистите настройки на всех трех коммутаторах и удалите базу данных VLAN.

- а. Вернитесь в режим реального времени (Realtime).
- b. Удалите загрузочную конфигурацию на всех трех коммутаторах. Какая команда используется для удаления загрузочной конфигурации на коммутаторах?
 - Erase startup-config. Далее будет необходимо перезапустить коммутатор при помощи команды reload
- с. Где на коммутаторах хранится файл сети VLAN?
 - Конфигурации VLAN коммутатора хранится в файле базы данных под именем vlan.dat, который расположен во флеш памяти компьютера. При удалении startup-config записи про VLAN остались
- d. Удалите файл VLAN на всех трех коммутаторах. С помощью какой команды можно удалить файл сети VLAN на коммутаторах?

При помощи команды delete vlan.dat

Шаг 2: Перезагрузите коммутаторы.

Чтобы сбросить все настройки коммутаторов, используйте команду **reload** в исполнительском режиме EXEC. Дождитесь, когда весь канал загорится зеленым цветом. Для ускорения процесса нажмите кнопку **Fast Forward Time** (Ускорить), расположенную на нижней панели инструментов желтого цвета.

Шаг 3: Нажмите кнопку Capture/Forward (Захват/Вперед), чтобы отправить ARP-запросы и проверить связь с помощью утилиты ping.

- а. После того как коммутаторы перезагрузятся, а индикатор состояния канала загорится зеленым, сеть будет готова к пересылке ваших ARP- и эхо-запросов.
- b. Выберите **Scenario 0 (Сценарий 0)** в раскрывающейся вкладке, чтобы вернуться к сценарию 0.
- с. В режиме **Simulation (Моделирование)** нажмите на кнопку **Capture/Forward (Захват/Вперед)**, чтобы перейти к следующему шагу. Обратите внимание, что теперь коммутаторы пересылают ARP-запросы из всех портов, кроме порта, на котором ARP-запрос был получен. Подобное поведение коммутаторов демонстрирует, каким образом сети VLAN могут повышать производительность сети. Широковещательный трафик находится в пределах каждой сети VLAN.

При появлении окна Buffer Full (Буфер заполнен) нажмите на кнопку View Previous Events (Просмотреть предыдущие события).

Часть 3: Вопросы на закрепление

- 1. Если компьютер в сети VLAN 10 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получат?
 - PC1, PC7, PC4 и пересылать их будут S1,S2,S3
- 2. Если компьютер в сети VLAN 20 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получат?
 - PC2, PC8, PC5 и пересылать их будут S1,S2,S3
- 3. Если компьютер в сети VLAN 30 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получат?
 - PC3, PC9, PC6 и пересылать их будут S1,S2,S3
- 4. Что происходит с кадром, отправленным с компьютера сети VLAN 10 на компьютер сети VLAN 30? Пусть компьютер из VLAN10 будет ПК1, а из VLAN30 ПК3.
 - Перед тем, как сформирвать пакет для отправки, ПК1 должен узнать мак адрес назначения, чтобы правильно осуществлялась коммутация. Для этого он отправляет ARP запрос по свой сети. Эта сеть VLAN10, никто не отвечает на запрос из-за того, что компьютера с таким адресом нет во VLAN10. Поэтому ПК1 не может сформировать пакет и, следовательно, отправить запрос.
- 5. Что представляют собой коллизионные домены на коммутаторе применительно к портам? Один порт является коллизийным доменом
- 6. Что представляют собой широковещательные домены на коммутаторе применительно к портам? Один влан является одним широковещательным доменом

Предлагаемый способ подсчета баллов

Раздел упражнений	Вопрос	Максимальное количество баллов	Заработанные баллы
Часть 1. Наблюдение за трафиком	Шаг 1d	6	
широковещательной рассылки в сети VLAN	Шаг 1е	5	
	Шаг 2с	6	
	Шаг 2d	5	
	Часть 1. Всего	22	
Часть 2. Наблюдение за трафиком	Шаг 1b	6	
широковещательной рассылки без сетей VLAN	Шаг 1с	6	
VLAIN	Шаг 1d	6	
	Часть 2. Всего	18	
Часть 3. Вопросы на закрепление	1	10	
	2	10	
	3	10	
	4	10	
	5	10	
	6	10	
Часть 3. Всего		60	
Оби	цее число баллов	100	