



秦朝军事指挥管理体制与秦军编成图解

秦朝首创中国皇帝制度，确立了皇帝至高无上的地位。“天下事无大小皆决于上”。皇帝既是国家的最高主宰，又是军队的最高统帅。




受命于天
既寿永昌



传国玉玺

太尉原称国尉，是国家的最高武官。但秦统一后，皇帝为加强集权，该职位沦为虚设。据说白起就是最后一任“国尉”。



地方军队管理链



秦统一后的军队规模和编制

全国合计军队约105万。其中边军约有80万；京师兵约5万；郡县兵约20万。其中大部分不过是武装了的农民，真正职业化、训练充分、组织严整的军队约有30万（也相当惊人了）。但这些帝国的核心作战力量都分散在边郡，要么也加入了造反军队，要么干脆割据，要么还没来得及反应，帝国就完蛋了。自然也就洗洗睡了。

步兵编制

秦朝步兵的编制，史无明载。大体说来，当是承袭战国时期商鞅变法建立起来的制度：

- 5人为伍，设伍长；
- 10人为什，设什长；
- 50人为屯，设屯长；
- 100人设1将（百将）；
- 500人设1主（五百主）；
- 1000人设1大（二五百主）

由此构成伍、什、屯、将、主、大六级编制序列。需要注意，这里“将”只是编制，同朝廷的“将军”如大将军、上将军等不是一回事。根据作战规模、作战重要性、作战难度的不同，朝廷会派不同的“将军”去指挥军队。

车、骑兵编制

秦朝骑兵、车兵的编制，史载亦未详。此处编制为兵马俑展示的编制（可能与真实的战场编制不同）

骑兵：4骑一组，3组一列；9列共108骑为一队，并配备战车6辆。

车兵：每八乘为一偏，二偏十六乘为一组，四组六十四乘为一队。一部战车3人，一个车阵由64辆战车编成（也就是一队）。每辆配属若干步兵随车（有8人、28人、32人三种，以8人制为多）；作战时不单独运用，而是与车、步、骑混编成方阵。

红色为武官，蓝色为文官。

边军和机动作战部队的结局：主将蒙恬，监军扶苏被赵高和秦二世赐死后，30万人的北方军团由副将王离率领，但大部分仍然被解散、清洗。南方军团50万人，担心遭到蒙恬同样的下场，起义爆发后干脆直接割据。

刘邦就是从亭长起家

京师兵

殿禁卫军

殿卫军负责宫廷大殿的警卫。不过他们只是皇帝名义上的侍卫，因为郎官并非征招来的服兵役的士兵，而是通过贡选（以金钱买得）、大臣子弟荫补和特拜而来的帝国候补官员。有千余人左右，并无正式编制，也无正规训练，但俸禄待遇非常丰厚。由郎中令管辖

宫城卫军

宫城中的卫兵，负责宫城警卫任务（但不包括殿禁）由卫尉管辖

京师屯兵

帝国军队的核心：主要任务是保卫京城安全、维护治安，也奉调对外征伐。由中尉管辖

地方兵

郡县兵

帝国军队的主体：由各郡县应征轮流服役的正卒充当。平时屯驻郡县治所或军事要地，由郡尉和县尉率领和训练、执行地方军事性军事任务，并定期到京师上宿防守。战时由中央征调，战争结束后，返回地方。

机动作战部队或边防兵

边郡材官、骑士

就是边郡地区的郡县兵，由郡县长官和县尉率领。但不负担远隔边郡辖区的作战，主要是防守地方，但边郡地区的郡县兵装备和训练较内地郡县兵好。

边郡屯兵

主要成份为中央征调的京师兵以及各地的正卒，是长期屯守边关要地，担负机动作战任务的中央部队。由中央命将领统率。北方的蒙恬；征南越的尉佗、屠睢带领的就是这样的军队。

边塞戍卒

主要由两部分兵力组成：一是内地诸郡县依制轮番赴边戍防的郡县兵；二是犯罪官吏、赘婿、商人和农民。边塞戍卒除了警戒边关、候望边情、举烽报警等守边任务外，还要承担构筑长城、要塞等等劳役、苦役。极为艰辛，即使没有作战任务，死亡率也奇高！是后来造反的主力。他们由边郡屯兵的将领指挥，但一般不负责机动作战。



汉朝军事指挥管理体制(西汉)

汉朝制度上承袭了秦朝，但作了大幅度优化，是第一个真正意义上在心理、文化和领土上完成大一统的王朝。



受命于天
既寿永昌

皇帝



太师 太保 太傅
上公


说明：西汉前期的体制与秦没有多大差异，很多变动是从武帝时期开始。因此本篇所指西汉主要为武帝及后期的体制。除了军队编成外，指挥体制在东汉也变化不大。



君主的高级顾问，并不是常设官职。而是随君主心意设置

三公
御史大夫 丞相 太尉

汉的太尉不像秦一样完全虚置，职权更类似与皇帝的总参谋长。不过一般只在战时设置，平时职能则并入丞相府。




规模：西汉年时约有70-80万常备军(同时期罗马军团外行省辅助军团人数约60万左右)，但大部分其实只是服役期很短的武装农民。真正训练严整、长期服役的大约有25万左右(主要为京师兵和边防军)，略多于同时期的罗马军团人数。他们是汉朝对外作战的真正主力。

指挥体系：有汉一代，中央尚未形成统一的常设作战指挥机构。战时的作战指挥，是由皇帝临时任命充任出征主帅和各路统帅的将军及其幕府担任。将军幕府属官，由将军自选(重要战役将军幕府的高级职务任命须经皇帝批准)。官位和员数则看将军的权位高低。幕府属官两类：一是军事行政助理：如长史、从事中郎、主簿、诸曹掾史、舍人等；二是作战指挥参谋人员：如校尉、护军都尉、司马、军监、军正、千人、武库令、军市令、军司空等。




服役：如果在地方服役兵，则为材官、骑士。骑士有经济门槛：材官遴选的只需身手敏捷。材官骑士一般服役2年，其中一年在地方服役；在地方服役时又称为“常兵”或“郡国兵”，一年到京师服役，则称为“卫士”。男子如果在边郡服役兵，则称为正卒，只需服役1年。因为服役，所以是没有工资的(到京城的卫士会有一定补贴)




西晋官制与军事指挥管理体系

都督制：是三国魏时期在各地委派官员作军事统帅的制度，被晋所继承。本来是一个临时职务，后来制度化，经常化。高级将领或者达成中，加“都督中外诸军事”头衔的人为帝国最高统帅，代表皇帝掌握军权。即便是常设将领，也必须有“都督”头衔才有权统领军队。
“都督诸州军事”，为司马家的亲王和重要大臣担任，类似于某军区的司令。但都督的职权非常大，他们可以对所属军队行使管理、作战指挥、人事任免和军需保障等职权。多数情况下他们还同时担任当地的民政官员，是毫无疑问的“土皇帝”




说明：两晋的制度大体是曹魏的框架，而曹魏的框架又基本沿袭了东汉（魏蜀吴三国的框架基本都大差不差），因此看清西晋的体制，基本也就大体看清了三国尤其是曹魏的体制



八王之乱，西晋司马家打光了几乎全部精锐。到公元316年，江北最后一支西晋军队被匈奴歼灭。到东晋时，朝廷已无军队（东晋的中军实际上是原来扬州地区的外军），政权完全依靠掌握外军的南北世家大族的拥戴和支持。


唐朝前期军事指挥管理体制（中央）



唐

唐朝中后期军事指挥与管理体制（全国）


帝国总兵力约80万人
(安史之乱前)



宋

宋朝官制与官职图解

(元丰改制前)



宋

宋朝官制与官职图解

(元丰改制后)

本图解主要反映“元丰官制”改革前后的大致变化（实际非常混乱复杂），且只涉及机构设置，不涉及官员组成（差遣、本官阶、散官阶、勋官、爵位、贴职）



六部、九寺、五监 九寺、五监，基本沦为闲散或六部的办事机构

两宋（公元960—1176年）官制，名义上承袭唐制（主要是唐晚期）实际上已为临时差遣所动摇，正式的官制只是空有其名，纯为养养大量闲散干部而已。原因在于：

1-赵家政变上台，不可能对旧朝做的大的变动改革；2-统一中国的过程中吸收了大量故对政权官吏；3-杯酒释兵权有大量的军功贵族需要安置；4-皇帝为加强控制，故意让机构相互牵制；5-对武官的极度轻贱和对文官的推崇；

故其官制以其繁多变为历朝之最。宋人深感冗繁，现代学者视为畏途。宋朝人虽然也懂“官多愈多，而万事益废”，但是“天子临朝太息于上，而公卿大夫咨嗟悼叹发愤于下，不知几年矣！”对于自己搞出来的这套玩意儿，他们也只能摆烂了。期间虽然进行了很多次改革但效果实在一般——但能指望官僚系统对自己改到什么地步？

参考文献：《宋代官制词典》龚延明；《宋会要》；《职官志》；《中国官制大辞典中的历代官制制图表格》（俞鹿年）

军队规模：宋真宗末期天禧年间(公元1017-1021年)，共有军队91.2万人。而禁兵马、步军为43.2万人。到宋英宗治平元年(公元1064年)，宋朝有禁兵为69.35万人。厢兵为48.81万人。总体规模不小，但是战斗力非常感人，全国真正能有效作战的军队大概也就是一二十万而已。

元

元朝官制与官职图解

皇帝、大汗

说明：元朝（1271年—1368年），共11位皇帝，国祚97年。政治制度与金朝一样承袭宋朝制度，采取文武分权的制度，以中书省总理政务，枢密院掌管兵权。

元朝任官也不同于前代，科举甚少，而吏员也可凭借能力升官（打破官吏屏障）

也并非只有科举一路。任官也不止汉人，蒙古人、色目人乃至欧洲人均有任职记录



参考文献：《元朝统一前六部设置考》（陈佳臻）；《史科四编 大元马政记 大元官制杂记（佚名等撰）》；《中国官制大辞典中的历代官制图表表格式》（俞鹿年）；维基百科；

梦游

元

元朝军事指挥管理体制图解

元朝（1271年—1368年），共11位皇帝，国祚97年。政治制度与金朝一样承袭宋朝制度，但要宽松许多

皇帝、大汗

忽里台

忽里台，皇帝的军事咨询机构。意为大聚会，初为部落和各部联盟的议事会，用于推举首领、决定征战等重大事项。军事活动一般需要经过忽里台讨论，最后由大汗决定

中书省

中书令

（正一品）

右丞相

（正一品）

左丞相

（正一品）

宰相 中书令主要由皇太子或者亲王重臣担任，不设中书令时，由右、左丞相领导中书省

平章政事

（从一品）

右、左丞

（正二品）

参知政事

（从二品）

副相 平章政事实际地位高于一般“副相”，顺又叫副丞相

参议中书省事

（正四品）

政务机关

枢密院

知枢密院事

（从一品）

同知枢密院事

（正二品）

枢密院副使

（从三品）

军事机关

枢密院职能：

1-调遣军队：除中央宿卫中的“怯薛”外，大部分侍卫亲军和地方镇戍都归枢密院调遣；

2-军队管理：军籍、赏罚、抚恤、军事条例的制定；

3-军官选拔：除少部分时间需要中书省同意外，大部分军官选拔都由枢密院做出；

4-屯田和应役；

军事体制沿革

元代军队包括蒙古军、探马赤军、汉军（金朝降军）、新附军（南宋降军）等。后来逐渐编成守卫京师的宿卫系统和镇守全国各地的镇戍系统。全国常备军人数大概在60多万左右。

出镇亲王

重要地区会有蒙古宗王出镇，这些亲王家权大小不一

行中书省

丞相

（从一品）

元初以“行枢密院”负责地方军事，但碍于军民分政，不利于效率。后改为行省长官领军制度。但除行省长官之外，其余官员不得干预军事

万户所

达鲁花赤

（正三品）

上万户

（正三品）

中、下万户

（从三品）

上万户所 统军7000人以上
中万户所 统军5000人以上
下万户所 统军3000人以上

千户所

达鲁花赤

千户

上千户所 统军700人，
中千户所 统军500人，
下千户所 统军300人。

百户所

达鲁花赤

百户

上百户所 统军700人，
中百户所 统军500人，
下百户所 统军300人。

牌子

10个人，设牌长一人

指挥管理体系与军队编制

中央宿卫

怯薛（宿卫军）

怯薛分为4番，轮值护卫大汗。从千户长、百户长的子弟以及技术出众的平民中征调。

人数约为1万左右，元初是作为蒙古精锐制衡全国，统一后军事作用减弱，逐渐演变成宫廷军事官僚集团，是元朝高级军政官员的主要来源。人员也不限于蒙古人，大量汉人、色目人都有任职。

侍卫亲军

以汉族军队为基础设置的中央禁军

蒙古、色目人诸卫

唐兀卫、宗仁卫、阿速卫、隆镇卫、钦察卫、龙翊侍卫、西域亲军、右都威卫

左、右、中卫

前、后卫

武卫

以上六卫都是以汉人为主的军队。每卫由12个千户组成，其中一般千户11个，屯田千户2个；武卫是专职工程兵，由7个千户为一般千户，6个千户为屯田千户组成。

左都威卫

虎贲亲军

左卫率府

海口军

忠翊侍卫

汉人诸卫

以上五卫也以汉人为主，左都威卫共有4个千户组成，虎贲亲军14个千户，左卫率府19个千户，后两者共9个千户

蒙古、色目军计13万人，汉军计11万6千人。侍卫军合计24万6千人。是元朝最能打的军队

地方镇戍

探马赤军

初时蒙古全民皆兵。成年男子平时过着游牧的生活，战时从军出征。战争结束后又回到草原上。随着战争结束，为巩固自己的统治，从蒙古各千户征发士兵镇守各地，称为探马赤军。

镇戍军团

蒙古镇戍军可分为五大军团，分别是河南淮北蒙古军都万户府、山东河北蒙古军大都督府、四川蒙古军都万户府、陕西蒙古军都万户府、东路蒙古军万户府


二零二四

明朝官制与官职图解

明朝（公历1368年1月23号—1644年4月25号），总共十六代皇帝，历两百七十六年。制度上废除了沿用已久的三省制，亦罢宰相职位，六部直接对皇帝负责。



明




军事体制沿革



运作：作战时，由兵部请皇帝下敕(经过廷议)，任命五军都督府的都督或都督同知、金事等武臣充总兵官，授予将印，再临时抽调京军或外卫军归其指挥，组成战时指挥机构。军事行动结束，将帅交印回到原任，士兵返回原有卫所。

明朝中后期，全国不断发生民众起义，边疆也冲突不断，总兵官体制逐渐变为常设，总督和巡抚的设置也固定化，并取代都司体制成为新的地方军事领导体制。




洪武二十六年约有180余万，到朱棣时约有270余万，但大部分都是卫所制下的军户。与斗力说是军人，不如说是苦役（还被各种占役，充作奴仆），并无战斗力可言。连天子禁军的亲军诸卫，也会出现营伍空虚的景况，往往要临时雇赁乞丐混充应点，或拨京营充数。到万历时期，诸大国家真正能有效作战的官军也就是二、三十万左右。






清朝官制与官职图解（清末中央）



清朝军事指挥管理体制图解

乾隆时期全国总兵力：约86万人，其中绿营兵65万，八旗兵约11万。真正具备较强战斗力的军队仅约25万左右



整理自网络，仅供个人学习使用，版权归原作者所有。