

LINE スタンプメーカー 取扱説明書

Ver 0.2.0

目次

1. ソフトウェア概要
2. はじめての使い方（操作手順）
3. 画面構成
4. 基本操作
 - 4.1 画像の読み込み
 - 4.2 分割ラインの操作
 - 4.3 分割ラインの補正（区間の移動）
 - 4.4 自動分割
 - 4.5 画像の拡大・縮小と表示位置の移動
 - 4.6 操作の取り消し
 - 4.7 分割の実行
 - 4.8 個別分割
 - 4.9 Main / Tab 画像の書き出し
 - 4.10 ZIPでまとめる
 - 4.11 選択画像を消去
 - 4.12 透過処理
5. 画像サイズ調整ルール
6. 設定の保存と復元
7. 操作早見表
8. 注意事項
9. 作者への連絡先

1. ソフトウェア概要

LINE スタンプメーカーは、1枚の画像からLINEスタンプ用の画像を効率よく作成するためのWindowsデスクトップアプリケーションです。画像を任意の位置で分割し、LINEスタンプの規格に合ったサイズに自動調整します。スタンプのメイン画像（Main）とタブ画像（Tab）の書き出しにも対応しています。

絵ごとに幅・高さを変えて切り出せるのが、このアプリの特長です。 横長の絵や縦長の絵が混在していても、縦線・横線の必要な区間だけを動かし、それぞれの絵に合う分割範囲に調整できます。詳しくは、[4.3 分割ラインの補正](#)の「実例：絵ごとに幅・高さを変えて切り出す」を参照してください。

動作環境

- OS: Windows 10 / 11
- ランタイム: .NET 10

2. はじめての使い方（操作手順）

初めて使う方向けに、画像を用意してから、ZIPでまとめるまでの一連の流れを説明します。各操作の詳しい説明は、「4. 基本操作」を参照してください。

この説明書の画面例は、Ver 0.2.0 のアプリを実際に起動し、横4個 × 縦2個のサンプル画像を操作して撮影したものです。画面に表示される出力先のパスやZIPファイル名は、お使いの環境によって異なります。

全体の流れ

手順	内容
0	準備: 元になる画像と、出力先のフォルダを用意する
1	アプリを起動し、出力先フォルダを確認する
2	画像をドラッグ＆ドロップで読み込む
3	(必要なときだけ) 背景を透明にする
4	自動分割で、ざっくり分割線を引く
5	分割線を1本ずつ調整する
6	分割を実行する
7	書き出された画像を確認する
8	Main画像とTab画像を書き出す
9	ZIPでまとめる

手順0. 準備する

元になる画像

1枚の画像に、スタンプにしたい絵を格子状に並べたものを用意します。

- 縦に並べる数と、横に並べる数をそろえて、碁盤の目のように配置します。例: 横4個 × 縦2個で8個。
- 絵と絵の間に、余白をあけておきます。絵が隣とくっついていると、分割線をきれいに引けません。
- 背景は単色にしておくと、あとで背景を透明にできます (手順3)。
- 画像の形式は、PNG / JPG / JPEG / BMP / GIF / TIFF / WebP に対応しています。
- 必要なスタンプの数など、LINEに登録するときの規格は、LINEの公式の案内で確認してください。この説明書には記載していません。

出力先のフォルダ

パソコン上に、**空の新しいフォルダ**を作っておきます。例: 「スタンプ作業」。

重要: 「ZIPでまとめる」を実行すると、出力先フォルダ内のPNGファイルがすべて削除されます。初めて起動したときの出力先はデスクトップです。デスクトップのまま作業すると、無関係なPNG画像まで削除されるおそれがあります。必ず、専用の空のフォルダを出力先にしてください。

手順1. アプリを起動して、出力先を確認する

1. アプリを起動します。

- 画面上部の「出力先:」に表示されているフォルダを確認します。
- 手順0で作ったフォルダになっていなければ、「変更」ボタンを押して、そのフォルダを選びます。

出力先の設定は保存されます。次の起動時にも、同じフォルダが選ばれた状態で始まります。




図1：起動直後の画面。最初に、左上の「出力先:」と、その右の「変更」ボタンを確認します。中央の灰色のエリアが、画像をドロップする場所です。

手順2. 画像をドラッグ&ドロップで読み込む

- エクスプローラーで、元になる画像のファイルを表示します。
- 画像ファイルを、アプリの中央の大きな灰色のエリア（「ここに画像をドラッグ&ドロップ」と書かれた場所）にドラッグ&ドロップします。
- 画像がエリア内に表示されれば、読み込みは完了です。

ドラッグ&ドロップができないときは、画面左上の「画像を選択」ボタンを押して、ファイルを選んで読み込みます。



図2：画像を読み込んだ状態。 8個の絵がすべて見えていることを確認します。この例では、まだ白い背景が残っています。

手順3. 背景を透明にする（必要なときだけ）

背景を透明にしたスタンプにしたいときに行います。背景が不要な場合や、すでに透明な場合は、この手順を飛ばして手順4へ進みます。

1. 「許容差」のスライダーを、20～30くらいに合わせます。
2. 「透過処理」ボタンを押します。
3. 画像の背景が、灰色と白の市松模様になったことを確認します。
4. 確認のダイアログで、結果に問題がなければ「はい」を押します。問題があれば「いいえ」を押すと、元の画像に戻ります。
5. 背景が残っているときは、許容差を少し上げて、もう一度「透過処理」を押します。

許容差を上げすぎると、背景ではない部分まで透明になることがあります。詳しくは、「4.12 透過処理」を参照してください。



図3：透過処理の確認。 市松模様の部分が透明になった背景です。絵や文字が欠けていなければ「はい」、やり直すときは「いいえ」を押します。

手順4. 自動分割で、ざっくり分割線を引く

まず、絵の並び方に合わせて、等間隔の分割線を一気に引きます。

1. 画面右上の「横:」の欄に、横に並んでいる絵の数を入力します。例: 横に4個並んでいれば「4」。
2. 「分割 縦:」の欄に、縦に並んでいる絵の数を入力します。例: 縦に2個並んでいれば「2」。
3. 「自動分割」ボタンを押します。

画像の上に、赤い線が等間隔で引かれます。「横4・縦2」なら、縦線が3本、横線が1本になります。

自動分割を押すと、それまでに引いた線はすべて消えて、引き直されます。線を消してしまった場合は、Ctrl + Z で元に戻せます。




図4：横4・縦2の自動分割。右上の入力欄を絵の並びに合わせます。赤い線が絵や文字を横切らず、余白を通っているか確認してください。

手順5. 分割線を1本ずつ調整する

自動で引いた線は等間隔なので、絵の位置とずれていることがあります。絵が線の内側にきれいに収まるように、調整します。

5-1. 画像を拡大して見る

- **Alt キーを押しながら、マウスのホイールを回すと、カーソルの位置を中心に拡大・縮小できます。**
- 拡大したあとは、次の操作で見たい場所へ動かします。
 - ホイールを回す: 画像が上下に動きます。
 - Shift キーを押しながらホイールを回す: 画像が左右に動きます。
 - Space キーを押しながらドラッグする: 好きな方向に動きます。

5-2. 線を動かす

- 赤い線の近くにマウスを合わせて、そのままドラッグします。線が動きます。
- 線は、隣り合う絵の間の、余白の中央に合わせます。

5-3. 線を足す・消す

- **足す:**「縦線」または「横線」を選びます（画面上部のラジオボタン）。線を引きたい場所でクリックします。
- **消す:** 消したい線の近くで、右クリックします。

5-4. 一部の絵だけがはみ出しているときは、その部分だけ線を折る

たとえば、縦に並んだ絵の1つだけが、右へ少しはみ出しているとします。線全体を動かすと、ほかの絵が切れてしまいます。そのようなときは、**はみ出している段の線だけ**を動かします。

1. **Shift キーを押します。**
2. Shift を押したまま、はみ出している段の線にマウスを合わせます。その段の線が青く強調されます。
3. Shift を押したまま、その線をドラッグして、はみ出している絵が収まる位置まで動かします。その段の線だけが動き、線が折れます。折れた部分は、オレンジ色で表示されます。
4. 元に戻したいときは、Shift を押しながら、その線を右クリックします。

線を折ると、隣り合う絵の境界は共有されます。線を右に動かした段では、左側の絵の範囲が広がり、右側の絵の範囲が縮みます。



図5：下段だけを補正した例。左から1本目の縦線を、Shift + ドラッグで下段だけ右へ動かしています。上段の赤い線は元の位置のままで、動かした区間と段差がオレンジ色になります。

縦線だけでなく、横線も列ごとに上下へ動かせます。横長・縦長の絵が混在する場合の調整前・調整後・分割結果は、[4.3 分割ラインの補正](#)の実例を参照してください。

5-5. 間違えたとき

Ctrl + Z を押すと、直前の線の操作を取り消せます。押すたびに、1つずつ前の状態に戻ります。

5-6. 確認のしかた

すべての絵が、赤い線（またはオレンジ色の線）で区切られた四角の中に、きれいに収まっているかを確認します。画像全体を見たいときは、Alt キーを押しながらホイールを回して、倍率を1倍（ウィンドウに収まる大きさ）に戻します。

手順6. 分割を実行する

1. 画像の外周の余白を切り離すために線を引いていて、その余白の部分を書き出したくないときは、「上辺を除外」「下辺を除外」「左辺を除外」「右辺を除外」のうち、該当するものにチェックを入れます。端にも書き出したい絵があるときは、チェックを入れません（初めて使うときは、チェックなしで問題ありません）。
2. 青い「分割実行」ボタンを押します。
3. 「〇枚の画像を書き出しました。」と表示されたら、「OK」を押します。

出力先のフォルダに、01.png、02.png、... という連番のファイルが保存されます。画像は、LINEスタンプ用の大きさに自動で調整されます。

注意: 「分割実行」を2回押すと、同じ絵が続きの番号でもう一度書き出され、重複します。押し直す必要があるときは、先に書き出された画像を、手順7の方法で消去してください。




図6：分割完了のメッセージ。 この例では、補正を元に戻してから分割し、8枚を書き出しています。枚数と出力先を確認して「OK」を押します。

手順7. 書き出された画像を確認する

画面の下にある「分割済み画像」のエリアに、書き出された画像がサムネイルで並びます。




図7：分割結果の確認。 下部に8枚のサムネイルが並びます。サムネイルをクリックすると選択でき、その画像を消去したり、Main・Tab画像として書き出したりできます。

- 絵が切れていないか、余計な絵が入り込んでいないかを、1枚ずつ確認します。
- 問題があるときは、次のように直します。
 1. 問題のある画像のサムネイルをクリックして選びます。
 2. 「選択画像を消去」ボタンを押し、確認のダイアログで「OK」を押します。
 3. 上の画像エリアで、その絵を囲む分割線を調整します（手順5）。
 4. 調整した絵の中で、分割線から離れた位置を**右クリック**して、「個別分割」を選びます。その絵だけが、あらためて書き出されます。

手順6で外周の除外にチェックを入れていても、個別分割は、その設定に関係なく書き出されます。

番号が抜けてしまっても問題ありません。ZIPでまとめるときに、01から順に振り直されます（手順9）。

手順8. Main画像とTab画像を書き出す

LINEスタンプには、一覧で使われる「Main」の画像と、トークルームのタブに使われる「Tab」の画像が必要です。どちらも、書き出したスタンプの中から1枚ずつ選びます。

Main画像

1. 「分割済み画像」のエリアで、Mainにしたい画像を1枚クリックして選びます。
2. 画面下部の左側にある「選択した画像を書き出し:」の横の、緑色の「**Main (240×240)**」ボタンを押します。

3. 「Main画像を保存しました。」と表示されたら、「OK」を押します。

Tab画像

1. 「分割済み画像」のエリアで、Tabにしたい画像を1枚クリックして選びます（Mainと同じ画像でも、別の画像でもかまいません）。
2. オレンジ色の「Tab (96×74)」ボタンを押します。
3. 「Tab画像を保存しました。」と表示されたら、「OK」を押します。

書き出した **main.png** と **tab.png** は、「分割済み画像」のエリアで、**赤い枠**が付いた状態で先頭に表示されます。2つとも赤枠で表示されていれば、準備は完了です。

Main画像とTab画像は、選んだ画像の縦横比を保ったまま縮小され、足りない部分は透明な余白で埋められます。元の画像（**01.png** など）はそのまま残ります。




図8：Main・Tab画像の準備完了。 下部の緑色のボタンがMain、オレンジ色のボタンがTabの書き出しです。書き出すと、サムネイルの先頭に **main.png**、**tab.png** の順で赤枠の画像が追加されます。

手順9. ZIPでまとめる

1. 「分割済み画像」のエリアに、**main.png** と **tab.png** の赤枠の画像があることを確認します。
2. 画面右下の「ZIPでまとめる」ボタンを押します。
3. 「ZIPファイルを作成しました。」と表示されます。表示されたパスに、ZIPファイルが保存されています。

ZIPファイルの名前は、作成した日時（例: **20260927143025.zip**）です。出力先のフォルダに保存されます。




図9：ZIP作成完了。 メッセージに表示された場所にZIPが保存されます。元のPNGが削除されるため、下部のサムネイルが空になるのは正常です。

ZIPの中身は、次のようになります。

ファイル	内容
main.png	Main画像（240×240）
tab.png	Tab画像（96×74）
01.png、02.png、...	分割したスタンプ画像（01から順に、連番で付け直されます）

注意: ZIPを作成すると、出力先のフォルダ内のPNGファイルは、すべて削除されます。ZIPの中身は、削除されません。ZIPの中身に間違いがないことを確認してから、必要に応じてZIPを別の場所へコピーしておいてください。

main.png と tab.png の片方でも無いときは、不足しているファイル名が表示されて、ZIPは作成されません。手順8をやり直してください。

以上で、スタンプ画像の準備は完了です。

うまくいかないとき

状況	原因と対処
画像をドロップしても表示されない	画像ファイルでない、または対応していない形式です。「画像を選択」ボタンから読み込んでください。

状況	原因と対処
線を引こうとしても、線が引けない	「Shift」や「Space」を押していると、線は引けません。キーを離してから、クリックしてください。
線の近くを右クリックしたのに、「個別分割」が出ない	線の近くでの右クリックは、線の削除になります。線から少し離れた位置で、右クリックしてください。
「ZIPでまとめる」を押してもZIPができない	<code>main.png</code> と <code>tab.png</code> の両方が必要です。手順8で、両方を書き出してください。
書き出した画像が重複している	「分割実行」を複数回押した可能性があります。不要な画像を「選択画像を消去」で削除してください。ZIPでは、残った画像が01から順に振り直されます。
線を間違って消した	Ctrl + Z で元に戻せます。

3. 画面構成

アプリケーションは単一ウィンドウで構成されており、上から順に次のエリアがあります。

全体の配置は、[図7：分割結果の確認](#)を参照してください。上部で設定し、中央で分割線を調整し、下部で書き出した画像を確認します。

エリア	内容
ツールバー	「画像を選択」ボタン、出力先フォルダの表示と「変更」ボタン、「透過処理」ボタンと許容差の設定があります。
ライン設定エリア	「縦線」「横線」のラジオボタン、自動分割の分割数入力欄と「自動分割」ボタンがあります。
画像表示エリア	読み込んだ画像を表示します。分割ラインの操作、拡大縮小、個別分割はここでを行います。
除外チェックボックス	分割後に端の行・列を出力対象から除外するチェックボックスと「分割実行」ボタンがあります。
分割済み画像エリア	出力フォルダ内のPNG画像をサムネイル表示します。 <code>main.png</code> ・ <code>tab.png</code> は赤枠で強調されます。
書き出しボタンエリア	選択した画像をMain / Tabサイズで書き出すボタンと「ZIPでまとめる」ボタンがあります。

4. 基本操作

4.1 画像の読み込み

次のいずれかの方法で画像を読み込みます。

- **ドラッグ&ドロップ**: 画像ファイルを画像表示エリアに直接ドロップします。

- **ファイル選択:** ツールバーの「画像を選択」ボタンを押し、ファイル選択ダイアログから画像を選びます。

対応フォーマット: PNG / JPG / JPEG / BMP / GIF / TIFF / WebP

画像を読み込んでも、分割済み画像エリアはリセットされません。出力フォルダの内容がそのまま維持されます。 画像を読み込むと、分割ラインと取り消しの履歴はリセットされます。

4.2 分割ラインの操作

画像を任意の位置で分割するラインを手動で設定します。

操作	内容
ライン種別の選択	「縦線」または「横線」のラジオボタンで、引くラインの向きを選びます。
ラインの追加	画像上にマウスを置くと、選択中のライン種別の破線（青）がカーソル位置に表示されます。クリックするとラインが追加されます。
ラインの移動	既存のラインの近く（約6px以内）でマウスボタンを押したままドラッグすると、ライン全体を移動できます。
ラインの削除	既存のラインの近くで右クリックすると、そのラインが削除されます。

ラインの色は、通常は赤です。補正のある区間はオレンジで表示されます（4.3 を参照）。

4.3 分割ラインの補正（区間の移動）

ラインは、交差する別の向きのラインで区切られた区間ごとに、折れ曲げて位置を補正できます。たとえば、縦に並んだ画像の1枚だけが少し横にはみ出している場合に、その段の縦線だけを動かして切り出し範囲を補正します。

縦線は行ごとに左右へ、横線は列ごとに上下へ調整できます。 両方を組み合わせることで、同じ元画像の中でも、絵ごとに幅・高さの異なる範囲で切り出せます。操作はどちらも **Shift + ドラッグ** です。

実例：絵ごとに幅・高さを変えて切り出す

次の画面は、サイズの異なる6個の絵を並べたサンプルを、アプリで実際に操作したものです。「横3・縦2」で自動分割してから、絵に合わせて区間を調整します。

① 調整前：均等な線では、横長・縦長の絵が切れてしまう



左下の緑色の絵は、右側が縦線をはみ出しています。右上の紫色の絵は、下側と文字が横線をはみ出しています。このまま分割すると、絵や文字が途中で切れてしまいます。

② 幅の調整：左下の横長の絵だけ、範囲を広げる


1. Shift キーを押したまま、左から1本目の縦線の**下段**にマウスを合わせます。
2. その区間を右へドラッグし、緑色の絵全体が収まる位置へ動かします。
3. Shift キーを離します。



動かした下段の縦線がオレンジ色になりました。左下の幅は広がりますが、左上の「小さめ」の幅はそのままです。右隣の「通常」の範囲は狭くなるので、そちらの絵も収まっているか確認します。

③ 高さの調整：列ごとに、横線の位置を変える

1. Shift キーを押したまま、横線の**右端の列**の区間を下へドラッグします。紫色の絵と「縦長」の文字の下まで、上段の範囲を広げます。
2. 同じ操作で、横線の**左端の列**の区間を上へドラッグします。「小さめ」の絵の下に線を合わせ、左下の範囲を広げます。
3. 中央の列の横線は動かさず、すべての絵と文字が線の内側に収まっていることを確認します。



これが、画像ごとにサイズの異なる分割範囲を設定した状態です。左下は横長の範囲、右上は高さのある範囲、右下は高さを抑えた範囲になっています。上段と下段で縦線の位置が違い、左・中央・右の列で横線の高さも違う点に注目してください。

調整する線 この例での操作 調整できること

縦線の下段	右へ移動	左下の絵の幅を広げる。上段の幅は維持する。
横線の右列	下へ移動	右上の縦長の絵の高さを確保する。中央列の高さは維持する。
横線の左列	上へ移動	左上を小さめに区切り、左下の高さを広げる。

④ 分割結果：調整した範囲で、6枚をまとめて書き出す

「分割実行」を押し、完了メッセージの「OK」を押します。下部のサムネイルで、絵や文字が欠けていないか確認します。



この操作で実際に書き出されたPNGのサイズは、次のとおりです。分割範囲の縦横比に合わせて、書き出し後の画像サイズも変わります。

元画像の位置	絵のラベル	出力ファイル	書き出しサイズ（幅 × 高さ）
左上	小さめ	01.png	370 × 212 px
中央上	横長	02.png	370 × 276 px
右上	縦長	03.png	320 × 320 px
左下	幅を広げる	04.png	370 × 272 px
中央下	通常	05.png	320 × 320 px
右下	低め	06.png	370 × 184 px

調整するのは、元画像から切り出す範囲の幅・高さです。出力サイズを数値で個別指定する操作ではありません。書き出すときは「5. 画像サイズ調整ルール」に従って自動調整されます。また、境界は隣の絵と共有されるため、線を動かしたら両側の絵を確認してください。

区間とは

- 縦線の区間: 横線で区切られた「行」ごとの部分です。
- 横線の区間: 縦線で区切られた「列」ごとの部分です。
- 交差する向きのラインが1本もないときは、ライン全体が1つの区間です。

操作

操作	内容
Shift + ドラッグ	カーソルに最も近い1区間だけを移動します。
Shift + 右クリック	その区間の補正を0に戻し、ラインをまっすぐに戻します。
Shift を押したままマウスを動かす	動かせる区間が青く強調されます。
Shift + クリック（ライン以外の場所）	何もしません。ラインは追加されません。
ドラッグ（Shiftなし）	従来どおりライン全体を移動します。区間ごとの補正量は維持されます。

動作のルール

- 隣り合うセルは、同じ折れ線を境界として共有します。区間を右へ動かすと、その段の左のセルは広がり、右のセルは縮みます。切り出し範囲が重なったり、隙間ができたりすることはありません。
- 補正のない区間は赤、補正した区間はオレンジで表示されます。補正した区間の境目は階段状に描かれます。
- 同じ区間内で隣のラインとの間隔は、最小2pxに保たれます。
- ラインを追加して区間が分かれた場合は、分かれた両方の区間が元の補正量を引き継ぎます。
- ラインを削除して区間が統合された場合は、上側（左側）の区間の補正量が引き継がれます。
- 「自動分割」を実行すると、すべてのラインと補正が新しく作り直されます。

4.4 自動分割

均等にラインを自動配置する機能です。

1. 「横:」の数値欄に横方向の分割数を入力します。
2. 「縦:」の数値欄に縦方向の分割数を入力します。
3. 「自動分割」ボタンを押します。指定した分割数に基づいて、均等にラインが配置されます。

自動分割を実行すると、既存の全ラインは上書きされます（Ctrl+Z で元に戻せます）。自動配置後に手で微調整できます。

4.5 画像の拡大・縮小と表示位置の移動

細かい位置にラインを引くため、画像を拡大して表示できます。

操作	内容
Alt + ホイール	カーソル位置を中心に拡大・縮小します。倍率は、ウィンドウに収まる大きさ（1倍）から32倍までです。
ホイール	画像を上下に動かします。奥へ回すと画像の上側が見えます。
Shift + ホイール	画像を左右に動かします。奥へ回すと画像の左側が見えます。
Space を押しながらドラッグ	表示位置を自由に動かします。
中ボタンでドラッグ	表示位置を自由に動かします。

- 拡大中も、ラインの追加・移動・補正・個別分割はそのまま使えます。
- 2倍以上に拡大すると、画素の境目が分かるように補間せずに表示します。
- 画像は、ウィンドウに収まる大きさより小さくはなりません。1倍のときは画像が余っていない方向には動きません。
- 表示倍率は、画像サイズが変わる画像を読み込んだときに1倍に戻ります。
- 拡大縮小や表示位置の移動は、出力される画像には影響しません。




図10：画像を拡大した状態。 輪郭や文字と分割線の間隔を確認できます。全体が見えなくなったら、Space + ドラッグで見たい場所へ動かすか、Alt + ホイールで縮小します。

マウスカースルの見た目

状態	カーソル
通常	十字
Space を押している間	手のひら
表示位置を移動している間	四方向の矢印
Shift を押し、区間の上にいるとき	縦線は左右の矢印、横線は上下の矢印
Shift を押し、区間の上にいるとき	通常の矢印（ラインを追加しないことを示します）

画像の上にマウスがあるときは、Space キーでフォーカス中のボタンが押されることはありません。

4.6 操作の取り消し

分割ラインの変更を、Ctrl + Z で直前の状態に戻せます。押すたびに1操作ずつ、さかのぼって取り消します。

取り消せる操作:

- ラインの追加
- ラインの削除
- ライン全体のドラッグ（1回のドラッグが1操作）
- Shift + ドラッグによる区間の補正（1回のドラッグが1操作）
- Shift + 右クリックによる補正のリセット
- 自動分割

補足:

- 履歴は最大100件です。画像を読み込むと履歴はなくなります。
- 数値入力欄にフォーカスがあるときは、入力欄自身の取り消しが優先されます。
- やり直し（Ctrl+Y）はありません。
- 書き出し済みのPNG、拡大縮小、表示位置の移動は、取り消しの対象ではありません。

4.7 分割の実行

「分割実行」ボタンを押すと、設定したラインに沿って画像が分割されます。分割と同時に画像サイズの自動調整が行われ、結果が出力フォルダに保存されます。補正した区間がある場合は、補正後の範囲で切り出されます。

端の除外

分割前に次のチェックボックスにチェックを入れると、対応する端の画像を出力対象から除外できます。

- 上辺を除外 / 下辺を除外 / 左辺を除外 / 右辺を除外

ファイル名

出力ファイルは「01.png」「02.png」のように2桁の連番で保存されます。出力フォルダに既存のファイルがある場合は、その続きの番号から採番されます。

4.8 個別分割

分割ラインで囲まれた1つの範囲だけを、個別に書き出せます。

1. 分割ラインから離れた位置で、画像上を右クリックします。
2. 表示されたメニューから「個別分割」を選びます。
3. カーソル位置を囲む範囲だけが、出力フォルダに書き出されます。




図11：個別分割のメニュー。 書き出したい絵の内側で、赤い線から離れた場所を右クリックします。「個別分割」を選ぶと、その絵を含む1区画だけを書き出せます。

- 切り出し範囲は、補正した区間を反映した範囲です。
- 縮小のルールとファイル名の採番は、「分割実行」と同じです。
- 「端の除外」の設定は適用されません。指定した範囲は必ず書き出されます。
- 書き出し後、分割済み画像エリアが更新されます。完了のダイアログは表示されません。
- ラインの近くで右クリックすると、個別分割のメニューではなく、そのラインの削除（Shift 併用で補正のリセット）になります。個別分割は、ラインから少し離れた位置で行ってください。
- ラインで囲まれておらず、範囲が存在しない位置では、書き出せない旨のメッセージが表示されます。

4.9 Main / Tab 画像の書き出し

分割済み画像エリアで、書き出したい画像を1枚クリックして選択します。

- **「Main (240×240)」ボタン:** 選択した画像を240×240ピクセルのPNG画像（main.png）として出力フォルダに保存します。
- **「Tab (96×74)」ボタン:** 選択した画像を96×74ピクセルのPNG画像（tab.png）として出力フォルダに保存します。

どちらも縦横比を維持してリサイズした後、不足部分に透明な余白を追加して、正確なサイズに仕上げます。書き出し後、分割済み画像エリアが即時に更新されます。main.png と tab.png は赤枠で表示されます。

4.10 ZIPでまとめる

「ZIPでまとめる」ボタンを押すと、出力フォルダ内の全PNGファイルを1つのZIPアーカイブにまとめます。

- ZIPファイル名は、作成日時（yyyyMMddHHmmss.zip 形式）で自動的に付きます。
- ZIPの中では、main.png と tab.png はそのままの名前で保存されます。
- それ以外の画像は、元のファイル名の番号順に並べて、01.png、02.png、... と付け直されます。途中の番号が欠けていても、詰めて振り直します。
- ZIP作成後、元のPNGファイルは出力フォルダから削除されます。フォルダ内のファイル名は変更されません。

main.png または tab.png が存在しない場合は、不足しているファイル名を示すメッセージが表示され、ZIP作成は中止されます。

4.11 選択画像を消去

分割済み画像エリアで画像を選択した状態で「選択画像を消去」ボタンを押すと、選択中の画像ファイルを削除できます。

- 削除前に、ファイル名を示した確認ダイアログが表示されます。
- 画像が選択されていない場合、ボタンは無効になります。




図12：画像の消去前の確認。 ファイル名を確認してから「OK」を押します。選び間違えた場合は「キャンセル」で戻ります。

4.12 透過処理

ツールバーの「透過処理」ボタンを押すと、読み込んだ画像の左上のピクセルの色を基準として、そこから連続して同じ色が続く範囲（背景領域）を透明にします。

処理後は、画像表示エリアの市松模様で透過箇所を確認できます。確認ダイアログで「はい」か「いいえ」を選んで、適用または取り消しができます。

フラッドフィル方式

Photoshop の「マジックワンド」と同様の塗りつぶし方式です。左上のピクセルから上下左右の隣接する同色ピクセルへ、連鎖的に透過範囲を広げます。キャラクターの輪郭線で囲まれた内側の領域（白い目・歯など）は、外側とつながっていないため透過されません。

許容差の設定

「透過処理」ボタンの右にある「許容差」のスライダーまたは入力欄（0～100）で、色の一致範囲を調整します。

値	動作
0	左上と完全に一致する色だけを透過します。
20～30（推奨）	PNG圧縮やアンチエイリアスによる微妙な色の違いを吸収し、背景をきれいに除去できます。
50以上	より広い範囲の色を透過します。過剰に透過しないか確認しながら調整してください。

スライダーで大まかに設定した後、数値入力欄に直接数字を入力して細かく指定することもできます（Enterキーで確定）。

操作手順

1. 透過処理したい画像を読み込みます。
2. 「許容差」を設定します（まず20程度から試します）。
3. 「透過処理」ボタンを押します。
4. 画像表示エリアの市松模様で、透過結果を確認します。
5. 確認ダイアログで「はい」を選ぶと適用、「いいえ」を選ぶと元の画像に戻ります。
6. 透過が不十分なときは、許容差を上げて再度試します。



図13：透過処理を適用した結果。 絵の外側だけが市松模様になり、輪郭線で囲まれた内側の白い部分は残っています。手順2の図2と見比べて、必要な部分まで消えていないか確認してください。

5. 画像サイズ調整ルール

分割実行時（個別分割を含む）、各分割画像は次のルールで自動的にサイズが調整されます。縦横比は常に維持されます。

スタンプ用画像（分割時）

- 縦が長辺の場合: 縦を320pxに縮小し、横は縦横比に合わせて自動計算します。
- 横が長辺の場合: 横を370pxに縮小します。ただし、その結果、縦が320pxを超える場合は、縦を320pxとして再計算します。
- 最終的な縦・横のサイズは、どちらも偶数になるよう調整されます。

Main / Tab 画像

種別	サイズ	ファイル名
Main	240 × 240 px	main.png
Tab	96 × 74 px	tab.png

縦横比を維持してリサイズした後、余白部分に透明な余白を追加して、正確なサイズに調整します。

6. 設定の保存と復元

次の設定は、アプリケーションの終了後も自動的に保存され、次回の起動時に復元されます。

- 出力先フォルダのパス
- 自動分割の横分割数
- 自動分割の縦分割数
- 透過処理の許容差

設定ファイルの保存場所: %AppData%\LineStampMaker\settings.json

分割ラインとその補正、取り消しの履歴、表示倍率は保存されません。

7. 操作早見表

画像表示エリアのマウス操作

操作	内容
クリック	ラインを追加（選択中の種別）
ライン付近でドラッグ	ライン全体を移動
Shift + ライン付近でドラッグ	1区間だけを移動（補正）
ライン付近で右クリック	ラインを削除
Shift + ライン付近で右クリック	区間の補正をリセット
ラインから離れた位置で右クリック	「個別分割」メニューを表示
ホイール	画像を上下に動かす
Shift + ホイール	画像を左右に動かす
Alt + ホイール	拡大・縮小
Space + ドラッグ	表示位置を動かす
中ボタンでドラッグ	表示位置を動かす

キーボード

キー	内容
Ctrl + Z	分割ラインの操作を取り消す
Shift	押している間、区間の操作モード
Space	押している間、表示位置の移動モード
Alt + ホイール	拡大・縮小

8. 注意事項

- 出力先フォルダを変更すると、分割済み画像エリアは新しいフォルダの内容に切り替わります。
- 「ZIPでまとめる」を実行すると、出力フォルダ内のPNGファイルはすべて削除されます。必要なファイルは事前にバックアップしてください。
- 「選択画像を消去」で削除したファイルは、ごみ箱に移動せず、完全に削除されます。
- 分割ラインと補正は、画像を再読み込みするとリセットされます。
- 「分割実行」と「個別分割」で書き出したPNGは、Ctrl + Z では元に戻せません。不要なファイルは「選択画像を消去」で削除してください。
- 透過処理は、元の読み込み画像に対して毎回実行されます。「いいえ」を選ぶと、処理前の状態に戻せます。
- 許容差を高くしすぎると、背景以外の領域まで透過される場合があります。確認ダイアログで結果を確認してから適用してください。
- 出力ファイルの連番は、出力フォルダ内の既存ファイルを参照して自動採番されます。フォルダ内の連番ファイルを手動で変更した場合は、番号が変わることがあります。
- 補正した区間の切り出し範囲が、隣の画像の一部を含む場合があります。補正後は、分割結果を確認してください。

9. 作者への連絡先

ご意見・ご要望・不具合報告は、以下の連絡先までお願いします。

- **メール**: nori3.dev@gmail.com
- **X (旧Twitter)** : <https://x.com/nori91407752>