# Настройка Captcha

## Настройка капчи

Для настройки капчи в siteconfig используется параметр **captcha**.

На данный момент доступно подключение только Google reCaptcha (v2).

Первоначально необходимо зарегистрировать сайт в системе reCaptcha по adpecy: https://www.google.com/recaptcha/admin/create указа в поле Domains все используемые домены:

Google reCAPTCHA			
<b>←</b>	Register a new site		
	Label (i)		
	wlc-test.egamings.com	21 / 50	
	reCAPTCHA type (i)  O reCAPTCHA v3 Verify requests with a score		
	reCAPTCHA v2 Verify requests with a challenge		
	"I'm not a robot" Checkbox  Validate requests with the "I'm not a r	obot" checkbox	
	Invisible reCAPTCHA badge Validate requests in the background		
	orecaptcha Android Validate requests in your android app		
	Domains (i)		
	X wlc-test.egamings.com		
	× wlc-test-2.egamings.com		
	+ Add a domain, e.g. example.com		

И получить Site Key:

### Google reCAPTCHA

#### Adding reCAPTCHA to your site

'wlc-test.egamings.com' has been registered.

Use this site key in the H	ITML code your site serves to users.   See client side integration	
OT COPY SITE KEY	qwertyuiop1234567890	
Use this secret key for c	communication between your site and reCAPTCHA.   See server side in	tegration
OT COPY SECRET KEY	1234567890qwertyuiop	
GO TO SETTINGS	GO TO ANALYTICS	

Далее для активации необходимо указать параметр **type** в значение **googleCaptcha** и в параметр **key** указать полученный Site Key при регистрации сайта в системе капчи.

Капча включается отдельно для каждой формы параметром **enable**. На данный момент доступны следующие варианты:

Параметр	Форма
register	Регистрация
restore	Восстановление пароля
verifysms	Отправка SMS для проверки номера телефона
resendsms	Повторная отправка SMS

#### Пример конфигурации:

```
"captcha": {
    "type": "googleCaptcha",
    "key": "qwertyuiop1234567890",
    "enable": {
        "register": false,
        "restore": true,
        "verifysms": true,
        "resendsms": true
}
```

Капча будет отключена при наличии от backend положительного параметра **ownServers.** Для его установки необзодимо в конфиг файлах backend указать сервер запуска в параметр ownServers.

Пример:

```
$cfg['ownServers'] = [
    '192.168.88.254'
];
```