### Plan

#### Types

Notion de type

Types scalaires

Types construits

# Types entier

On se place sur une machine 64 bits.

Nom	Taille (octets)	Plage
char	1	-128 à $127$
short	2	-32768 à $32767$
int	4	$-2^{31}$ à $2^{31}-1$
long	8	$-2^{63}$ à $2^{63}-1$

#### Types entier

On se place sur une machine 64 bits.

Nom	Taille (octets)	Plage
char	1	-128 à $127$
short	2	-32768 à $32767$
int	4	$-2^{31}$ à $2^{31}-1$
long	8	$-2^{63}$ à $2^{63}-1$

Chacun de ces types peut être précédé de unsigned pour faire en sorte de ne représenter que des entiers positifs. On a ainsi les plages suivantes :

Nom	Plage
unsigned char	0 à $255$
unsigned short	0 à $65535$
unsigned int	$0 \ \text{à} \ 2^{32} - 1$
unsigned long	$0 \ { m a} \ 2^{64} - 1$

# Entiers non signés

Dans le cas où l'on a besoin de représenter uniquement des valeurs entières positives, on utilisera les versions non signées des types entiers.

#### Entiers non signés

Dans le cas où l'on a besoin de représenter uniquement des valeurs entières positives, on utilisera les versions non signées des types entiers.

Quelques avantages de ce procédé :

- 1. possibilité de représenter des entiers plus grands;
- 2. gain de lisibilité du programme.

#### Entiers non signés

Dans le cas où l'on a besoin de représenter uniquement des valeurs entières positives, on utilisera les versions non signées des types entiers.

Quelques avantages de ce procédé :

- 1. possibilité de représenter des entiers plus grands;
- 2. gain de lisibilité du programme.

#### **Attention**: les instructions

```
unsigned int i;
for (i = 8; i >= 0; --i) {
   ...
}
```

produisent une boucle infinie. En effet, i étant non signé, il est toujours positif et donc la condition i >= 0 est toujours vraie.

Il existe plusieurs manières d'exprimer des constantes entières :

► en base dix : 0, 29, -322, ...

Il existe plusieurs manières d'exprimer des constantes entières :

- ► en base dix : 0, 29, -322, ...
- ► en octal : 01, 0145, -01234567, ...

Il existe plusieurs manières d'exprimer des constantes entières :

- ► en base dix : 0, 29, -322, ...
- ► en octal : 01, 0145, -01234567, ...
- ► en hexadécimal : 0x1, 0x5555FFFF, -0x98879AFA, ...

Il existe plusieurs manières d'exprimer des constantes entières :

- ► en base dix : 0, 29, -322, ...
- ► en octal : 01, 0145, -01234567, ...
- ► en hexadécimal : 0x1, 0x5555FFFF, -0x98879AFA, ...
- ▶ par un caractère : 'a', '9', '\*', '\n', ...

Il existe plusieurs manières d'exprimer des constantes entières :

- ► en base dix : 0, 29, -322, ...
- ► en octal : 01, 0145, -01234567, ...
- ► en hexadécimal : 0x1, 0x5555FFFF, -0x98879AFA, ...
- ▶ par un caractère : 'a', '9', '\*', '\n', ...

Un entier peut être représenté par un caractère car tout caractère est représenté par son code ASCII (qui est un entier compris entre 0 et 127).

Il existe plusieurs manières d'exprimer des constantes entières :

- ► en base dix : 0, 29, -322, ...
- ► en octal : 01, 0145, -01234567, ...
- ► en hexadécimal : 0x1, 0x5555FFFF, -0x98879AFA, ...
- ▶ par un caractère : 'a', '9', '\*', '\n', ...

Un entier peut être représenté par un caractère car tout caractère est représenté par son code ASCII (qui est un entier compris entre 0 et 127).

**Attention**: ne pas confondre les caractères chiffres avec les entiers (l'entier '1' vaut 49 et non pas 1).

### Types flottant

On se place sur une machine 64 bits.

Nom	Taille (octets)	Valeur absolue maximale
float	4	$3.40282 \times 10^{38}$
double	8	$1.79769 \times 10^{308}$
long double	16	$1.18973 \times 10^{4932}$

Le fichier d'en-tête float.h contient des constantes donnant d'autres renseignements sur les types flottant.

### Danger des types flottant

```
float x = 10000001.0;
printf("%f\n", x);
```

Ces instructions affichent, de manière attendue, 10000001.000000.

#### Danger des types flottant

```
float x = 10000001.0; Ces instructions affichent, de printf("%f\n", x); manière attendue, 10000001.000000.

float x = 100000001.0; En revanche, ces instructions affichent, de manière inattendue, 100000000.000000.
```

#### Danger des types flottant

```
float x = 10000001.0; Ces instructions affichent, de printf("%f\n", x); manière attendue, 10000001.000000.

float x = 100000001.0; En revanche, ces instructions affichent, de manière inattendue, 100000000.000000.
```

Les nombres flottants sont représentés de manière approchée.

Comme ces exemples le montrent, même certains entiers, représentables de manière exacte par des types entier, ne le sont pas par des types flottant.

Les types flottant présentent divers désavantages par rapport aux types entier :

- 1. représentation non exacte des nombres;
- 2. opérations arithmétiques beaucoup moins efficaces.

Les types flottant présentent divers désavantages par rapport aux types entier :

- 1. représentation non exacte des nombres;
- 2. opérations arithmétiques beaucoup moins efficaces.

Pour ces raisons, il est recommandé de ne jamais utiliser de types flottant.

Les types flottant présentent divers désavantages par rapport aux types entier :

- 1. représentation non exacte des nombres;
- 2. opérations arithmétiques beaucoup moins efficaces.

Pour ces raisons, il est recommandé de ne jamais utiliser de types flottant.

**Solution partielle**: on représente par l'entier  $x \times 10^k$  tout nombre x qui dispose de  $k \ge 0$  chiffres (en base dix) après la virgule, k étant fixé.

Les types flottant présentent divers désavantages par rapport aux types entier :

- 1. représentation non exacte des nombres;
- 2. opérations arithmétiques beaucoup moins efficaces.

Pour ces raisons, il est recommandé de ne jamais utiliser de types flottant.

**Solution partielle**: on représente par l'entier  $x \times 10^k$  tout nombre x qui dispose de  $k \ge 0$  chiffres (en base dix) après la virgule, k étant fixé.

P.ex., si l'on a besoin de manipuler des nombres à k:=2 chiffres après la virgule, les nombres 0.15 et 331.9 sont respectivement représentés par les entiers 15 et 33190.

#### Opérations sur les types scalaires

Les valeurs d'un type scalaire (entier ou flottant) forment un ensemble totalement ordonné : étant donné deux valeurs, il est toujours possible de les comparer. On utilise pour cela les opérateurs relationnels

#### Opérations sur les types scalaires

Les valeurs d'un type scalaire (entier ou flottant) forment un ensemble totalement ordonné : étant donné deux valeurs, il est toujours possible de les comparer. On utilise pour cela les opérateurs relationnels

Il est possible de mélanger des comparaisons de valeurs de types entier et de types flottant. Dans ce cas, les entiers sont convertis implicitement en une valeur de type flottant avant d'effectuer la comparaison.

#### Opérations sur les types scalaires

Les valeurs d'un type scalaire (entier ou flottant) forment un ensemble totalement ordonné : étant donné deux valeurs, il est toujours possible de les comparer. On utilise pour cela les opérateurs relationnels

Il est possible de mélanger des comparaisons de valeurs de types entier et de types flottant. Dans ce cas, les entiers sont convertis implicitement en une valeur de type flottant avant d'effectuer la comparaison.

Sur des variables de type scalaire sont définis les opérateurs arithmétiques

Les opérateurs ++ et -- servent à additionner ou à retrancher de 1 la valeur des variables sur lesquels ils sont appliqués.

### Plan

#### Types

Notion de type Types scalaires

Types construits

#### La syntaxe

```
typedef struct ALIAS {
    TYPE_1 CHAMP_1;
    TYPE_2 CHAMP_2;
    ...
} NOM;
permet de déclarer un type structuré NOM, constitué des champs CHAMP_1,
CHAMP_2, .... L'alias ALIAS est facultatif.
```

#### La syntaxe

```
typedef struct ALIAS {
    TYPE_1 CHAMP_1;
    TYPE_2 CHAMP_2;
    ...
} NOM;
permet de déclarer un type structuré NOM, constitué des champs CHAMP_1,
CHAMP_2, .... L'alias ALIAS est facultatif.
```

C'est un amalgame de types.

# La syntaxe typedef struct ALIAS { TYPE\_1 CHAMP\_1; TYPE\_2 CHAMP\_2; . . . } NOM; permet de déclarer un type structuré NOM, constitué des champs CHAMP\_1, CHAMP\_2, .... L'alias ALIAS est facultatif. C'est un **amalgame** de types. P.ex., typedef struct { déclare un type structuré Couple

int x;

int y;

} Couple;

qui permet de représenter des

couples d'entiers.

Si x est une variable d'un type structuré T contenant le champ ch, on **accède** à ce champ par la syntaxe

x.ch

Si x est une variable d'un type structuré T contenant le champ ch, on **accède** à ce champ par la syntaxe

Si adr\_x est une adresse sur une variable de type T, on accède à ce même champ par la syntaxe

Si x est une variable d'un type structuré T contenant le champ ch, on **accède** à ce champ par la syntaxe

Si adr\_x est une adresse sur une variable de type T, on accède à ce même champ par la syntaxe

Cette syntaxe est un raccourci pour

Si x est une variable d'un type structuré T contenant le champ ch, on **accède** à ce champ par la syntaxe

Si adr\_x est une adresse sur une variable de type T, on accède à ce même champ par la syntaxe

Cette syntaxe est un raccourci pour

P.ex., les trois suites d'instructions suivantes sont équivalentes :

Couple \*c; Couple \*c; Couple \*c; ... 
$$...$$
  $...$   $...$   $...$   $...$   $c->x = c->x + 1;  $*(c).x = c->x + 1; c->x = (*c).x + 1;$$ 

Les opérateurs relationnels ne sont pas définis sur les types structurés.

Il est donc impossible de tester si deux variables d'un même type structuré sont égales au moyen de l'opérateur ==. Il faut tester l'égalité de chacun des champs qui les constituent.

Les opérateurs relationnels ne sont pas définis sur les types structurés.

Il est donc impossible de tester si deux variables d'un même type structuré sont égales au moyen de l'opérateur ==. Il faut tester l'égalité de chacun des champs qui les constituent.

En revanche, l'**opérateur d'affectation** = est compatible avec les types structurés.

Les opérateurs relationnels ne sont pas définis sur les types structurés.

Il est donc impossible de tester si deux variables d'un même type structuré sont égales au moyen de l'opérateur ==. Il faut tester l'égalité de chacun des champs qui les constituent.

En revanche, l'**opérateur d'affectation** = est compatible avec les types structurés.

```
typedef struct {
    char nom[32];
    char prenom[32];
    int age;
} Personne;
...
Personne p1, p2;
scanf(" %s", p1.nom);
scanf(" %s", p1.prenom);
p1.age = 30;
p2 = p1;
```

L'affectation en dernière ligne fait en sorte que tous les champs de p2 contiennent les mêmes valeurs que ceux de p1.

Les **opérateurs relationnels** ne sont pas définis sur les types structurés.

Il est donc impossible de tester si deux variables d'un même type structuré sont égales au moyen de l'opérateur ==. Il faut tester l'égalité de chacun des champs qui les constituent.

En revanche, l'**opérateur d'affectation** = est compatible avec les types structurés.

```
typedef struct {
    char nom[32];
    char prenom[32];
    int age;
} Personne;
...
Personne p1, p2;
scanf(" %s", p1.nom);
scanf(" %s", p1.prenom);
p1.age = 30;
p2 = p1;
```

L'affectation en dernière ligne fait en sorte que tous les champs de p2 contiennent les mêmes valeurs que ceux de p1.

Il y a recopie des tableaux statiques p1.nom et p1.prenom dans p2.nom et p2.prenom.

Ce phénomène va être étudié en détail plus loin.

#### Types énumérés

#### La syntaxe

```
typedef enum {
    ENU_1,
    ENU_2,
    ...
} NOM;
permet de déclarer un type énuméré NOM, constitué des énumérateurs
ENU_1, ENU_2, .... (Attention, on utilise des , et non pas des ;.)
```

#### La syntaxe

```
typedef enum {
    ENU_1,
    ENU_2,
    ...
} NOM;
permet de déclarer un type énuméré NOM, constitué des énumérateurs
ENU_1, ENU_2, .... (Attention, on utilise des , et non pas des ;.)
```

Une valeur de ce type prend pour valeur exactement un des énumérateurs qui le constituent.

#### La syntaxe

```
typedef enum {
    ENU_1,
    ENU_2,
    ...
} NOM;

permet de déclarer un type énuméré NOM, constitué des énumérateurs
ENU_1, ENU_2, .... (Attention, on utilise des , et non pas des ;.)
```

Une valeur de ce type prend pour valeur exactement un des énumérateurs qui le constituent.

```
P.ex.,

typedef enum {
    FAUX,
    VRAI
    Booleen;

Pex.,

est un type qui permet de représenter des booléens.

Une valeur de type Booleen est soit FAUX, soit VRAI.
```

Les énumérateurs sont des **expressions entières**. Leur valeur est déterminée par leur ordre de déclaration dans le type.

Ces instructions affichent 2. En effet, LUNDI vaut 0 car il est le 1<sup>er</sup> énumérateur déclaré et les valeurs des suivants s'incrémentent selon leur ordre de déclaration.

```
typedef enum {
   LUNDI, /* = 0 */
   MARDI, /* = 1 */
   MERCREDI, /* = 2 */
   JEUDI, /* = 3 */
   VENDREDI, /* = 4 */
   SAMEDI, /* = 5 */
   DIMANCHE /* = 6 */
} Jour;
printf("%d\n", MERCREDI);
typedef enum {
   LA = 0,
   SI = 2,
   DO, /* = 3 */
   RE = 5,
   MI = 7
   FA = 8,
   SOL = 10
} Note;
```

Les énumérateurs sont des **expressions entières**. Leur valeur est déterminée par leur ordre de déclaration dans le type.

Ces instructions affichent 2. En effet, LUNDI vaut 0 car il est le 1<sup>er</sup> énumérateur déclaré et les valeurs des suivants s'incrémentent selon leur ordre de déclaration.

Il est possible de spécifier manuellement les valeurs des énumérateurs avec la syntaxe ENU = VAL où ENU est un énumérateur et VAL une constante entière.

Si une valeur n'est pas spécifiée, elle est déduite de la précédente en l'incrémentant.

L'utilisation de branchement switch est particulièrement adaptée pour traiter une variable d'un type énuméré.

L'utilisation de branchement switch est particulièrement adaptée pour traiter une variable d'un type énuméré.

```
Note note;
scanf(" %d", &note);
switch (note) {
  case LA : printf("A"); break;
  case SI : printf("B"); break;
  case DO : printf("C"); break;
  case RE : printf("D"); break;
  case MI : printf("E"); break;
  case FA : printf("F"); break;
  case SOL : printf("G");break;
  default : printf(
    "%d non note", note);
}
```

Ces instructions lisent une valeur entière (représentant une Note) sur l'entrée standard et l'affichent (en notation internationale).

L'utilisation de branchement switch est particulièrement adaptée pour traiter une variable d'un type énuméré.

```
Note note;
scanf(" %d", &note);
switch (note) {
  case LA : printf("A"); break;
  case SI : printf("B"); break;
  case DO : printf("C"); break;
  case RE : printf("D"); break;
  case MI : printf("E"); break;
  case FA : printf("F"); break;
  case SOL : printf("G");break;
  default : printf(
    "%d non note", note);
}
```

Ces instructions lisent une valeur entière (représentant une Note) sur l'entrée standard et l'affichent (en notation internationale).

Remarque: une variable d'un type énuméré peut prendre comme valeur n'importe quel entier. Ceci explique la présence de la clause default.

L'utilisation de branchement switch est particulièrement adaptée pour traiter une variable d'un type énuméré.

```
Note note;
scanf(" %d", &note);
switch (note) {
  case LA : printf("A"); break;
  case SI : printf("B"); break;
  case DO : printf("C"); break;
  case RE : printf("D"); break;
  case MI : printf("E"); break;
  case FA : printf("F"); break;
  case SOL : printf("G");break;
  default : printf(
    "%d non note", note);
}
```

Ces instructions lisent une valeur entière (représentant une Note) sur l'entrée standard et l'affichent (en notation internationale).

Remarque: une variable d'un type énuméré peut prendre comme valeur n'importe quel entier. Ceci explique la présence de la clause default.

L'intérêt de l'utilisation des types énumérés est principalement **sémantique** : un programme qui les utilise est plus facile à lire et à maintenir.

#### Opérations sur les types énumérés

Contrairement aux types structurés, il est possible de comparer les éléments d'un type énuméré au moyen des **opérateurs relationnels**. Ceci est une conséquence du fait que les énumérateurs sont des entiers.

```
printf("%d\n", SOL == SOL); affiche 1
printf("%d\n", SOL == FA); affiche 0
printf("%d\n", SI <= RE); affiche 1</pre>
```

#### Opérations sur les types énumérés

Contrairement aux types structurés, il est possible de comparer les éléments d'un type énuméré au moyen des **opérateurs relationnels**.

Ceci est une conséquence du fait que les énumérateurs sont des entiers.

```
printf("%d\n", SOL == SOL); affiche 1
printf("%d\n", SOL == FA); affiche 0
printf("%d\n", SI <= RE); affiche 1</pre>
```

De même, l'**opérateur d'affectation** = est compatible avec les types énumérés.

#### Opérations sur les types énumérés

Contrairement aux types structurés, il est possible de comparer les éléments d'un type énuméré au moyen des **opérateurs relationnels**.

Ceci est une conséquence du fait que les énumérateurs sont des entiers.

```
printf("%d\n", SOL == SOL); affiche 1
printf("%d\n", SOL == FA); affiche 0
printf("%d\n", SI <= RE); affiche 1</pre>
```

De même, l'**opérateur d'affectation** = est compatible avec les types énumérés.

L'opérateur de taille sizeof renvoie 4 sur les valeurs d'un type énuméré. C'est la taille occupée par le type int.

## Axe 3 : utiliser quelques techniques avancées

Opérateurs

Pointeurs de fonction

Génération aléatoire

Mémoïsation

#### Plan

#### **Opérateurs**

Généralités

Opérateurs d'accès

Opérateurs de calcul

Opérateurs d'affectation

Autres opérateurs

#### Plan

#### **Opérateurs**

#### Généralités

Opérateurs d'accès

Opérateurs de calcul

Opérateurs d'affectation

Autres opérateurs

Un opérateur dispose des caractéristiques structurelles suivantes :

Un opérateur dispose des caractéristiques structurelles suivantes :

1. son arité, qui désigne le nombre d'opérandes sur lesquelles il agit;

Un opérateur dispose des caractéristiques structurelles suivantes :

- 1. son arité, qui désigne le nombre d'opérandes sur lesquelles il agit;
- 2. sa précédence, qui permet de savoir, dans une expression, dans quel ordre appliquer les différents opérateurs qui la composent;

Un opérateur dispose des caractéristiques structurelles suivantes :

- 1. son arité, qui désigne le nombre d'opérandes sur lesquelles il agit;
- 2. sa précédence, qui permet de savoir, dans une expression, dans quel ordre appliquer les différents opérateurs qui la composent;
- 3. pour les opérateurs binaires (d'arité 2), son sens d'associativité, qui permet de savoir, dans une expression, dans quel sens appliquer des mêmes opérateurs qui la composent.

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Suivant les priorités relatives des opérateurs \* et +, il y deux manières de l'évaluer :

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Suivant les priorités relatives des opérateurs \* et +, il y deux manières de l'évaluer :

1. (3 \* 2) + 1, si \* est **plus prioritaire** que +;

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Suivant les priorités relatives des opérateurs \* et +, il y deux manières de l'évaluer :

- 1. (3 \* 2) + 1, si \* est **plus prioritaire** que +;
- 2. 3 \* (2 + 1), si + est **plus prioritaire** que \*.

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Suivant les priorités relatives des opérateurs \* et +, il y deux manières de l'évaluer :

- 1. (3 \* 2) + 1, si \* est **plus prioritaire** que +;
- 2. 3 \* (2 + 1), si + est **plus prioritaire** que \*.

Considérons l'expression 4 - 3 - 2 - 1.

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Suivant les priorités relatives des opérateurs \* et +, il y deux manières de l'évaluer :

- 1. (3 \* 2) + 1, si \* est **plus prioritaire** que +;
- 2. 3 \* (2 + 1), si + est **plus prioritaire** que \*.

Considérons l'expression 4 - 3 - 2 - 1.

Suivant le sens d'associativité de -, il y a deux manières de l'évaluer :

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Suivant les priorités relatives des opérateurs \* et +, il y deux manières de l'évaluer :

- 1. (3 \* 2) + 1, si \* est **plus prioritaire** que +;
- 2. 3 \* (2 + 1), si + est **plus prioritaire** que \*.

Considérons l'expression 4 - 3 - 2 - 1.

Suivant le sens d'associativité de -, il y a deux manières de l'évaluer :

1. ((4 - 3) - 2) - 1, si - est associatif de gauche à droite;

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Suivant les priorités relatives des opérateurs \* et +, il y deux manières de l'évaluer :

- 1. (3 \* 2) + 1, si \* est **plus prioritaire** que +;
- 2. 3 \* (2 + 1), si + est **plus prioritaire** que \*.

Considérons l'expression 4 - 3 - 2 - 1.

Suivant le sens d'associativité de -, il y a deux manières de l'évaluer :

- 1. ((4 3) 2) 1, si est associatif de gauche à droite;
- 2. 4 (3 (2 1)), si est associatif de droite à gauche.

Considérons l'expression 3 \* 2 + 1.

Suivant les priorités relatives des opérateurs \* et +, il y deux manières de l'évaluer :

- 1. (3 \* 2) + 1, si \* est **plus prioritaire** que +;
- 2. 3 \* (2 + 1), si + est **plus prioritaire** que \*.

Considérons l'expression 4 - 3 - 2 - 1.

Suivant le sens d'associativité de -, il y a deux manières de l'évaluer :

- 1. ((4 3) 2) 1, si est associatif de gauche à droite;
- 2. 4 (3 (2 1)), si est associatif de droite à gauche.

Tout ceci peut être rendu explicite par l'utilisation de parenthèses.

#### Plan

#### **Opérateurs**

Généralités

Opérateurs d'accès

Opérateurs de calcul Opérateurs d'affectation Autres opérateurs

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
-----	------	------	--------	-----------

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	référencement	1	_	une variable

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	référencement	1	_	une variable
*	déréférencement	1	_	un pointeur

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	référencement	1	_	une variable
*	déréférencement	1	_	un pointeur
[]	élément d'un tableau	2	$\longrightarrow$	un pointeur et un entier

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	référencement	1	_	une variable
*	déréférencement	1	_	un pointeur
[]	élément d'un tableau	2	$\longrightarrow$	un pointeur et un entier
•	valeur d'un champ	2	$\longrightarrow$	une var. d'un type struct.
				et un id. de champ

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	référencement	1	_	une variable
*	déréférencement	1	_	un pointeur
[]	élément d'un tableau	2	$\longrightarrow$	un pointeur et un entier
•	valeur d'un champ	2	$\longrightarrow$	une var. d'un type struct. et un id. de champ
->	valeur d'un champ	2	$\longrightarrow$	une pointeur sur une var. d'un type struct. et un id. de champ

#### Plan

#### **Opérateurs**

Généralités Opérateurs d'accès

Opérateurs de calcul

Opérateurs d'affectation Autres opérateurs

# Opérateurs arithmétiques

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
+, -, *, /	opérations arith.	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
+, -, *, /	opérations arith.	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
%	modulo	2	$\longrightarrow$	deux entiers

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
+, -, *, /	opérations arith.	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
%	modulo	2	$\longrightarrow$	deux entiers
+, -	signe	1	_	une val. numérique

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
+, -, *, /	opérations arith.	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
%	modulo	2	$\longrightarrow$	deux entiers
+, -	signe	1	_	une val. numérique
	incr./décr.	1		une var. d'un
тт <b>,</b>	inci./ deci.	ecr.		type numérique

L'opérateur modulo % calcule le reste de la division euclidienne de son premier opérande par son second.

L'opérateur modulo % calcule le reste de la division euclidienne de son premier opérande par son second.

D'un point de vue mathématique, si a et b sont deux entiers, on a  $a=b\times q+r$ , où  $0\leqslant r\leqslant b-1$  et q est un entier. q est le **quotient** et r est le **reste**, toujours positif.

L'opérateur modulo % calcule le reste de la division euclidienne de son premier opérande par son second.

D'un point de vue mathématique, si a et b sont deux entiers, on a  $a=b\times q+r$ , où  $0\leqslant r\leqslant b-1$  et q est un entier. q est le **quotient** et r est le **reste**, toujours positif.

Cependant, % peut produire des valeurs négatives, dans le cas où l'un des deux opérandes est négatif.

L'opérateur modulo % calcule le reste de la division euclidienne de son premier opérande par son second.

D'un point de vue mathématique, si a et b sont deux entiers, on a  $a=b\times q+r$ , où  $0\leqslant r\leqslant b-1$  et q est un entier. q est le **quotient** et r est le **reste**, toujours positif.

Cependant, % peut produire des valeurs négatives, dans le cas où l'un des deux opérandes est négatif.

Solution pour un modulo qui respecte la définition mathématique :

```
int vrai_modulo(int a, int b) {
    int r;
    r = a % b;
    if (r < 0)
        return r + b;
    return r;
}</pre>
```

Les opérateurs ++ et - - existent en deux versions, suivant qu'ils soient préfixes ou suffixes :

Les opérateurs ++ et - - existent en deux versions, suivant qu'ils soient préfixes ou suffixes :

1. a++, incrémente (de un) la valeur de la variable a et est une expression dont la valeur est l'ancienne valeur de a;

Les opérateurs ++ et - - existent en deux versions, suivant qu'ils soient préfixes ou suffixes :

- 1. a++, incrémente (de un) la valeur de la variable a et est une expression dont la valeur est l'ancienne valeur de a;
- 2. ++a, incrémente (de un) la valeur de la variable a et est une expression dont la valeur est la nouvelle valeur de a.

Les opérateurs ++ et - - existent en deux versions, suivant qu'ils soient préfixes ou suffixes :

- 1. a++, incrémente (de un) la valeur de la variable a et est une expression dont la valeur est l'ancienne valeur de a;
- 2. ++a, incrémente (de un) la valeur de la variable a et est une expression dont la valeur est la nouvelle valeur de a.

```
int a = 5, b;
b = 3 + a++;
```

b vaut 8 et a vaut 6.

Les opérateurs ++ et - - existent en deux versions, suivant qu'ils soient préfixes ou suffixes :

- 1. a++, incrémente (de un) la valeur de la variable a et est une expression dont la valeur est l'ancienne valeur de a;
- 2. ++a, incrémente (de un) la valeur de la variable a et est une expression dont la valeur est la nouvelle valeur de a.

```
int a = 5, b;
b = 3 + a++;
b vaut 8 et a vaut 6.
int a = 5, b;
b = 3 + ++a;
b = 3 + yaut 9 et a vaut 6.
```

Attention au pièges d'utilisation de ces opérateurs.

Attention au pièges d'utilisation de ces opérateurs.

P.ex., les instructions

```
int a = 5, b; int a = 5; int a = 5; b = a++ + ++a; a = a++; a = ++a;
```

ne sont pas évaluables (l'effet produit par les lignes 2 dépend du compilateur et de ses options).

Attention au pièges d'utilisation de ces opérateurs.

P.ex., les instructions

ne sont pas évaluables (l'effet produit par les lignes 2 dépend du compilateur et de ses options).

**Règle**: pour éviter ce type de piège, on s'interdit de réaliser plus d'une modification d'une même variable dans une même expression.

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
-----	------	------	--------	-----------

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
<,>	comparaison stricte	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
<,>	comparaison stricte	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
<=, >=	comparaison large	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques

Ор.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
<,>	comparaison stricte	2	<b>→</b>	deux val. numériques
<=, >=	comparaison large	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
==	égalité	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
<,>	comparaison stricte	2	<b>→</b>	deux val. numériques
<=, >=	comparaison large	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
==	égalité	2	<b>→</b>	deux val. numériques
!=	différence	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
<,>	comparaison stricte	2	<b>─</b> →	deux val. numériques
<=, >=	comparaison large	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
==	égalité	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
!=	différence	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques

Toutes les expressions de la forme

où v1 et v2 sont des valeurs numériques et CMP est un opérateur de comparaison produisent une valeur :

- ▶ 1 si la comparaison est vraie;
- ► 0 sinon.

Un pointeur étant une adresse, et donc une valeur numérique, il est possible de comparer deux pointeurs.

Un pointeur étant une adresse, et donc une valeur numérique, il est possible de comparer deux pointeurs.

```
char *ptr1, *ptr2;
char c;
c = 'a';
ptr1 = &c;
ptr2 = &c;
if (ptr1 == ptr2)
        printf("ok1\n");
if (&ptr1 == &ptr2)
        printf("ok2\n");
```

Ceci affiche seulement ok1.

En effet, les deux pointeurs ptr1 et ptr2 pointent vers le même emplacement en mémoire.

Le second test est faux car les adresses des variables ptr1 et ptr2 sont différentes.

Un pointeur étant une adresse, et donc une valeur numérique, il est possible de comparer deux pointeurs.

```
char *ptr1, *ptr2;
char c;
c = 'a':
ptr1 = &c;
ptr2 = &c;
if (ptr1 == ptr2)
    printf("ok1\n");
if (&ptr1 == &ptr2)
    printf("ok2\n");
int t1[2], t2[2];
t1[0] = 1;
t1[1] = 2;
t2[0] = 1;
t2[1] = 2;
if (t1 == t2)
    printf("ok\n");
```

Ceci affiche seulement ok1.

En effet, les deux pointeurs ptr1 et ptr2 pointent vers le même emplacement en mémoire.

Le second test est faux car les adresses des variables ptr1 et ptr2 sont différentes.

Ceci compare les **adresses** de t1 et t2 et non pas les valeurs de leurs cases.

Rien n'est donc affiché car les tableaux t1 et t2 sont à des adresses différentes.

Op. Rôle Ari. Assoc. Opérandes

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&&	et logique	2	<b>→</b>	deux val. numériques

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&&	et logique	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
	ou logique	2	<b>→</b>	deux val. numériques

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&&	et logique	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
	ou logique	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
!	non logique	1	_	une val. numérique

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&&	et logique	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
	ou logique	2	$\longrightarrow$	deux val. numériques
!	non logique	1	_	une val. numérique

Toutes les expressions formées d'opérateurs logiques produisent une valeur, 0 ou bien 1.

#### Cette valeur est

- ► 1 si l'expression logique est vraie;
- 0 sinon.

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
-----	------	------	--------	-----------

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	et bit à bit	2	<b>→</b>	deux val. entières

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	et bit à bit	2	<b>→</b>	deux val. entières
	ou bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	et bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières
	ou bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières
^	xor bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	et bit à bit	2	<b>→</b>	deux val. entières
	ou bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières
^	xor bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières
$\sim$	non bit à bit	1	_	une val. entière

Op.	Rôle	Ari.	Assoc.	Opérandes
&	et bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières
	ou bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières
^	xor bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières
$\sim$	non bit à bit	1	_	une val. entière
<<,>>	déc. g./d. bit à bit	2	$\longrightarrow$	deux val. entières

					,			
X	0	1	1	1	0	1	0	1
У	1	0	1	0	1	1	0	0
x & y	0	0	1	0	0	1	0	0

	X	0	1	1	1	0	1	0	1
	У	1	0	1	0	1	1	0	0
X	& у	0	0	1	0	0	1	0	0

	X		0	1	1	1	0	1	0	1
	У		1	0	1	0	1	1	0	0
X		У	1	1	1	1	1	1	0	1

	X	0	1	1	1	0	1	0	1
	У	1	0	1	0	1	1	0	0
X	& у	0	0	1	0	0	1	0	0

	X	0	1	1	1	0	1	0	1
	У	1	0	1	0	1	1	0	0
X	^ y	1	1	0	1	1	0	0	1

	X		0	1	1	1	0	1	0	1
	У		1	0	1	0	1	1	0	0
X		У	1	1	1	1	1	1	0	1

	X	0	1	1	1	0	1	0	1
	у	1	0	1	0	1	1	0	0
X	& у	0	0	1	0	0	1	0	0

X		0	1	1	1	0	1	0	1
У		1	0	1	0	1	1	0	0
x ^	У	1	1	0	1	1	0	0	1

	X		0	1	1	1	0	1	0	1
	у		1	0	1	0	1	1	0	0
X		У	1	1	1	1	1	1	0	1

X	0	1	1	1	0	1	0	1
$\sim$ x	1	0	0	0	1	0	1	0

Si les deux opérandes n'ont pas la même taille (en nombre de bits), le plus petit est complété à gauche par des

- **zéros** s'il est non signé ou bien positif;
- **uns** s'il est négatif et signé.

Si les deux opérandes n'ont pas la même taille (en nombre de bits), le plus petit est complété à gauche par des

- zéros s'il est non signé ou bien positif;
- **uns** s'il est négatif et signé.

Le signe d'un entier signé est lu sur son bit de poids fort :

- 0 s'il est positif;
- ▶ 1 s'il est négatif.

Si les deux opérandes n'ont pas la même taille (en nombre de bits), le plus petit est complété à gauche par des

- zéros s'il est non signé ou bien positif;
- **uns** s'il est négatif et signé.

Le signe d'un entier signé est lu sur son bit de poids fort :

- 0 s'il est positif;
- ▶ 1 s'il est négatif.

```
short x = 5;
             X
                          0
                             0
                                0
                                  0
                                     0
                                       0
                                          0
                                            0
                                               0
                                                  0
                                                    0
                                                       0
                                                         1
                                                              1
char y = 10;
                          0
                             0
                                0
                                  0
                                     0
x = x \mid y; x \mid y
                                  0
```

Si les deux opérandes n'ont pas la même taille (en nombre de bits), le plus petit est complété à gauche par des

- **zéros** s'il est non signé ou bien positif;
- uns s'il est négatif et signé.

Le signe d'un entier signé est lu sur son bit de poids fort :

- 0 s'il est positif;
- ▶ 1 s'il est négatif.

short $x = 5$ ;	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
char $y = 10;$	У	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
$x = x \mid y;$	х   у	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
short $x = 5$ ;	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
char $y = -10;$	У	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
$x = x \mid y;$	х   у	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

Si x est non signé (déclaré avec unsigned),

Si x est non signé (déclaré avec unsigned),

X	0	1	1
x << 3	1	0	1

0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0

Si x est non signé (déclaré avec unsigned),

0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0

0	1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	0

Si x est non signé (déclaré avec unsigned),

0	1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	0

Si x est non signé (déclaré avec unsigned),

0	1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	0

0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0

Si x est non signé (déclaré avec unsigned),

0	1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	0

Si x est non signé (déclaré avec unsigned),

Si x est non signé (déclaré avec unsigned),

Les opérateurs bit à bit sont adaptés pour représenter des ensembles finis et réaliser des opérations ensemblistes de manière simple et efficace.

Les opérateurs bit à bit sont adaptés pour représenter des ensembles finis et réaliser des opérations ensemblistes de manière simple et efficace.

Soit E un ensemble à 32 éléments.

On considère que E est muni d'une relation d'ordre totale de sorte que ses éléments puissent être indexés de 0 à 31. Ainsi,

$$E = \{e_0, e_1, e_2, \dots, e_{31}\}.$$

Les opérateurs bit à bit sont adaptés pour représenter des ensembles finis et réaliser des opérations ensemblistes de manière simple et efficace.

Soit E un ensemble à 32 éléments.

On considère que E est muni d'une relation d'ordre totale de sorte que ses éléments puissent être indexés de 0 à 31. Ainsi,

$$E = \{e_0, e_1, e_2, \dots, e_{31}\}.$$

Cette indexation permet de représenter tout sous-ensemble S de E par un mot de 32 bit dont le  $i^{\rm e}$  bit code la présence (1) ou l'absence (0) de  $e_i$  dans S.

Les opérateurs bit à bit sont adaptés pour représenter des ensembles finis et réaliser des opérations ensemblistes de manière simple et efficace.

Soit E un ensemble à 32 éléments.

On considère que E est muni d'une relation d'ordre totale de sorte que ses éléments puissent être indexés de 0 à 31. Ainsi,

$$E = \{e_0, e_1, e_2, \dots, e_{31}\}.$$

Cette indexation permet de représenter tout sous-ensemble S de E par un mot de 32 bit dont le  $i^{\rm e}$  bit code la présence (1) ou l'absence (0) de  $e_i$  dans S.

P.ex., l'entier dont l'écriture binaire est

0001000010000000000001100000101

code le sous ensemble  $\{e_0, e_2, e_8, e_9, e_{23}, e_{28}\}\ de\ E$ .

Ceci mène à la déclaration du type alias

```
typedef unsigned int SousEnsemble;
```

Pour tester si  $e_i$  appartient à S, il suffit de réaliser un et bit à bit entre l'entier représentant S et le mot binaire constitué d'un unique 1 en  $i^e$  position.

Cette expression vaut 0 si  $e_i \notin S$  et une valeur non nulle sinon.

Ainsi,

```
int appartient_e_i(SousEnsemble s, int i) {
    assert(0 <= i);
    assert(i <= 31);

return (1 << i) & s;
}</pre>
```

Pour réaliser l'**union** de deux sous-ensembles  $S_1$  et  $S_2$  de E, il suffit de réaliser un ou bit à bit des deux entiers représentant  $S_1$  et  $S_2$ . En effet, pour tout  $i, e_i \in S_1 \cup S_2$  si  $e_i \in S_1$  ou  $e_i \in S_2$ .

Ainsi,

```
SousEnsemble union(SousEnsemble s_1, SousEnsemble s_2) {
return s_1 | s_2;
}
```

Pour réaliser l'**intersection** de deux sous-ensembles  $S_1$  et  $S_2$  de E, il suffit de réaliser un et bit à bit des deux entiers représentant  $S_1$  et  $S_2$ . En effet, pour tout  $i, e_i \in S_1 \cap S_2$  si  $e_i \in S_1$  et  $e_i \in S_2$ .

Ainsi,

```
SousEnsemble intersection(SousEnsemble s_1, SousEnsemble s_2) {
return s_1 & s_2;
}
```

**But** : écrire une fonction qui renvoie le nombre de bits à un de son paramètre.

**But** : écrire une fonction qui renvoie le nombre de bits à un de son paramètre.

On travaille sur des variables de 64 bits. On considère pour cela le type alias Mot64 défini par

typedef unsigned long long Mot64;

**But** : écrire une fonction qui renvoie le nombre de bits à un de son paramètre.

On travaille sur des variables de 64 bits. On considère pour cela le type alias Mot64 défini par

typedef unsigned long long Mot64;

1<sup>re</sup> **méthode** : attraper le bit de poids faible et le pousser à droite.

**But** : écrire une fonction qui renvoie le nombre de bits à un de son paramètre.

On travaille sur des variables de 64 bits. On considère pour cela le type alias Mot64 défini par

```
typedef unsigned long long Mot64;
```

1re **méthode** : attraper le bit de poids faible et le pousser à droite.

```
int compter_un_1(Mot64 x) {
```

**But** : écrire une fonction qui renvoie le nombre de bits à un de son paramètre.

On travaille sur des variables de 64 bits. On considère pour cela le type alias Mot64 défini par

```
typedef unsigned long long Mot64;
```

1<sup>re</sup> **méthode** : attraper le bit de poids faible et le pousser à droite.

```
int compter_un_1(Mot64 x) {
   int res, i;
   res = 0;
```

```
return res;
}
```

**But** : écrire une fonction qui renvoie le nombre de bits à un de son paramètre.

On travaille sur des variables de 64 bits. On considère pour cela le type alias Mot64 défini par

```
typedef unsigned long long Mot64;
```

1re **méthode** : attraper le bit de poids faible et le pousser à droite.

```
int compter_un_1(Mot64 x) {
    int res, i;
    res = 0;
    for (i = 0 ; i < 64 ; ++i) {

        x = x >> 1;
    }
    return res;
}
```

**But** : écrire une fonction qui renvoie le nombre de bits à un de son paramètre.

On travaille sur des variables de 64 bits. On considère pour cela le type alias Mot64 défini par

```
typedef unsigned long long Mot64;
```

1<sup>re</sup> **méthode** : attraper le bit de poids faible et le pousser à droite.

```
int compter_un_1(Mot64 x) {
    int res, i;
    res = 0;
    for (i = 0 ; i < 64 ; ++i) {
        if ((x & 1) == 1)
            res += 1;
        x = x >> 1;
    }
    return res;
}
```

2<sup>e</sup> **méthode**: on constate que pour tout entier x non nul (avec au moins un bit à un), l'expression x & -x est l'entier qui contient un unique bit à un, le plus à droite de x.

2<sup>e</sup> **méthode**: on constate que pour tout entier x non nul (avec au moins un bit à un), l'expression x & -x est l'entier qui contient un unique bit à un, le plus à droite de x.

Ainsi, l'instruction

$$x = x ^ (x \& -x);$$

transforme le bit à un le plus à droite de x en un zéro.

 $2^e$  **méthode**: on constate que pour tout entier x non nul (avec au moins un bit à un), l'expression x & -x est l'entier qui contient un unique bit à un, le plus à droite de x.

Ainsi, l'instruction

$$x = x ^ (x \& -x);$$

transforme le bit à un le plus à droite de x en un zéro.

L'exploitation de cette idée donne

2<sup>e</sup> **méthode**: on constate que pour tout entier x non nul (avec au moins un bit à un), l'expression x & -x est l'entier qui contient un unique bit à un, le plus à droite de x.

Ainsi, l'instruction

$$x = x ^ (x \& -x);$$

transforme le bit à un le plus à droite de x en un zéro.

L'exploitation de cette idée donne

```
int compter_un_2(Mot64 x) {
```

}

 $2^e$  **méthode**: on constate que pour tout entier x non nul (avec au moins un bit à un), l'expression x & -x est l'entier qui contient un unique bit à un, le plus à droite de x.

Ainsi, l'instruction

```
x = x ^ (x \& -x);
```

transforme le bit à un le plus à droite de x en un zéro.

L'exploitation de cette idée donne

```
int compter_un_2(Mot64 x) {
   int res;
   res = 0;
```

```
return res;
}
```

2<sup>e</sup> **méthode**: on constate que pour tout entier x non nul (avec au moins un bit à un), l'expression x & -x est l'entier qui contient un unique bit à un, le plus à droite de x.

Ainsi, l'instruction

```
x = x ^ (x \& -x);
```

transforme le bit à un le plus à droite de x en un zéro.

L'exploitation de cette idée donne

```
int compter_un_2(Mot64 x) {
    int res;
    res = 0;
    while (x != 0) {
        x = x ^ (x & -x);
        res += 1;
    }
    return res;
}
```