

ข้อกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ Barcode ขึ้นใช้เอง

1 จัดพิมพ์แถบรหัสแท่ง (Barcode) ดังนี้

1.1 แถบรหัสแท่ง (Barcode) มีจำนวน 13 อักขระพร้อมรหัสเลขลำดับดังนี้

ตำแหน่งที่	ข้อความ	หมายถึง
1-2	EF	รหัสอักษรกำกับหมวดการจัดพิมพ์ใช้งาน
3 - 10	0000 0017	รหัสเลขลำดับ (Serial Number)
11	X	รหัสค่า Check Digit ใน Modulus 11
12 - 13	TH	รหัสประเทศไทย

1.2 การพิมพ์แถบรหัสแท่ง (Barcode) และรหัสเลขลำดับ (Serial Number) ให้พิมพ์โดยให้

รหัสเลขลำดับเพิ่มขึ้นป้ายละ 1 หมายเลข เรียงลำดับกันไปโดยไม่ซ้ำกัน

2 จัดพิมพ์ด้วยรหัสแท่ง (Barcode) มาตรฐาน 128 โดยกำหนดให้

2.1 ขนาดของแถบแคบ (Narrow Band) ไม่ต่ำกว่า 7.5 Mil หรือ 0.0075 นิ้ว

2.2 ความสูงของแถบรหัสแท่งไม่น้อยกว่า 10 มม. พร้อมข้อความที่เกี่ยวกับรหัสแท่งซึ่งคนอ่านได้ไว้ด้านบน

2.3 ความกว้างของแถบรหัสแท่ง ไม่ต่ำกว่า 45 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Thermal label printer และไม่ต่ำกว่า 80 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ทั่วไป

3 แถบรหัสแท่งต้องจัดพิมพ์อย่างชัดเจนมีสีดำคมชัดและไม่ลบเลือน โดยสามารถใช้เครื่องอ่าน Barcode ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอ่านและแปลความหมายของแถบรหัสแท่งนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ไม่มีช่องว่างหรือจุดหรือรอยเปื้อนที่จะทำให้การอ่านและแปลความหมายของแถบรหัสแท่งนั้นๆ เกิดความผิดพลาด

4 วิธีการคำนวณ Check Digit ใน Modulus 11

4.1 ให้นำตัวคุณถ่วงน้ำหนักที่กำหนดให้ คือ 86423597 คูณกับเลขในแต่ละหลัก (หลักที่ 3 -10) ของ Serial Number

4.2 รวมผลคูณที่ได้รับ แล้วหารด้วย “11” จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มและเศษคงเหลือ ให้นำเฉพาะเศษคงเหลือไปพิจารณากำหนดค่า Check Digit ดังนี้

- คงเหลือเศษเท่ากับ “0” กำหนดให้ Check Digit เป็น “5”
- คงเหลือเศษเท่ากับ “1” กำหนดให้ Check Digit เป็น “0”
- หากเศษคงเหลือไม่ใช่ “0”หรือ “1”ให้นำเศษคงเหลือนั้นๆ ลบออกจาก “11” ผลลัพธ์คือค่า Check Digit สำหรับ Serial Number นั้นๆ

ตัวอย่างการคำนวณค่า Check Digit

ตำแหน่งที่	อักษร กำกับ หมวด		รหัสเลขลำดับ								Check Digit	ตัวย่อ ประเทศ ไทย	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ตัวอย่างแถบรหัส เลขที่สิ่งของ ตัวคูณถ่วงน้ำหนัก	E	F	0	0	0	0	0	0	1	7	x	T	H
			0	0	0	0	0	0	1	7			
			8	6	4	2	3	5	9	7			
รวมผลคูณ			0+	0+	0+	0+	0+	0+	9+	49+	= 58		

รวมผลคูณหารด้วย “11” ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มและเศษคงเหลือ										$58 \div 11 = 5$ คงเหลือเศษ 3			
เศษคงเหลือเท่ากับ “3” ได้ค่า Check Digit เป็น “8” (11-3)										$\therefore$ Check Digit เท่ากับ 8			
แถบรหัสที่สมบูรณ์คือ	E	F	0	0	0	0	0	0	1	7	8	T	H

ตัวอย่างการคำนวณเลข Check Digi ภาษา PHP

```
function gendigi($bc)
```

```
{
    $num = 0;
    $num = $num + (intval(substr($bc,0,1)) * 8);
    $num = $num + (intval(substr($bc,1,1)) * 6);
    $num = $num + (intval(substr($bc,2,1)) * 4);
    $num = $num + (intval(substr($bc,3,1)) * 2);
    $num = $num + (intval(substr($bc,4,1)) * 3);
    $num = $num + (intval(substr($bc,5,1)) * 5);
    $num = $num + (intval(substr($bc,6,1)) * 9);
    $num = $num + (intval(substr($bc,7,1)) * 7);
    $num = $num % 11;
    if ($num == 0) $num = 5;
    else if ($num == 1) $num = 0;
    else $num = 11 - $num ;
    return $num;
}
```

ตัวอย่างจำหน่ายสำหรับเครื่องพิมพ์

Thermal label printer



ความกว้าง Barcode ไม่ต่ำกว่า 45 มม.

ตัวอย่างจำหน่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ทั่วไป



ความกว้าง Barcode ไม่ต่ำกว่า 80 มม.