# 2.2. 连接到 MongoDB

MongoEngine 中的连接是全局注册的,并用别名标识。如果 alias 在连接期间没有提供,它将使用"default"作为别名。

**要连接到正在运行的**mongod实例,请使用该 connect() 函数。第一个参数是要连接的数据库的名称:

```
from mongoengine import connect
connect('project1')
```

默认情况下,MongoEngine 假定mongod实例在端口27017上的本地主机上运行。

如果 MongoDB 在别处运行,您需要提供有关如何连接的详细信息。有两种方法可以做到这一点。使用 URI 格式的连接字符串(**这是首选方法**)或作为关键字参数提供的单个属性。

## 2.2.1. 使用 URI 字符串连接

使用 URI 格式的连接字符串时,您应该将连接详细信息指定为 host to connect()。例如,在 Web 应用程序上下文中,URI 通常是从配置文件中读取的:

```
connect(host="mongodb://127.0.0.1:27017/my_db")
```

如果数据库需要身份验证,您可以在 URI 中指定它。由于每个数据库都可以配置自己的用户,您需要告诉 MongoDB 在哪里寻找您正在使用的用户,这就

是 ?authSource=admin MongoDB 连接字符串的作用:

```
# Connects to 'my_db' database by authenticating
# with given credentials against the 'admin' database (by default as authSource isn't
provided)
connect(host="mongodb://my_user:my_password@127.0.0.1:27017/my_db")

# Equivalent to previous connection but explicitly states that
# it should use admin as the authentication source database
connect(host="mongodb://my_user:my_password@hostname:port/my_db?authSource=admin")

# Connects to 'my_db' database by authenticating
# with given credentials against that same database
connect(host="mongodb://my_user:my_password@127.0.0.1:27017/my_db?authSource=my_db")
```

URI 字符串还可以用于配置高级参数,如 ssl、replicaSet 等。有关 URI 字符串的更多信息或示例,您可以参考官方文档:

```
connect(host="mongodb://my_user:my_password@127.0.0.1:27017/my_db?
authSource=admin&ssl=true&replicaSet=globaldb")
```

#### ● 笔记

也可以使用包含 SRV 记录的 URI(例如"mongodb+srv://server.example.com/")

## 2.2.2. 连接关键字属性

指定连接详细信息的第二个选项是将信息作为关键字属性提供给 connect():

```
connect('my_db', host='127.0.0.1', port=27017)
```

如果数据库需要身份验证, username 则应 password 提供 authentication\_source 参数:

```
connect('my_db', username='my_user', password='my_password',
authentication_source='admin')
```

```
识别的属性集 connect() 包括但不限于: host , port , read_preference , username , password , authentication_source , authentication_mechanism , replicaset ,等。 pymongo.MongoClient tls 接受的大多数参数 都可以使用,并且在实例化 pymongo.MongoClient时将简单地转发。 connect()
```

#### ● 笔记

URI 字符串中的数据库、用户名和密码会覆盖 中的相应参数 connect() ,这显然应该避免:

```
connect(
   db='test',
   username='user',
   password='12345',
   host='mongodb://admin:qwerty@localhost/production'
)
```

production 将使用 admin 用户名和密码建立与数据库的连接 gwerty 。

### ● 笔记

默认情况下,不带参数的调用 connect() 将建立与"测试"数据库的连接

## 2.2.3. 阅读首选项

如上所述,通过连接支持读取首选项,但也通过传递 read\_preference 的单个查询支持读取首选项

```
from pymongo import ReadPreference

Bar.objects().read_preference(ReadPreference.PRIMARY)

Bar.objects(read_preference=ReadPreference.PRIMARY)
```

## 2.2.4. 多个数据库

要使用多个数据库,您可以使用 connect() 并提供连接的别名 - 如果没有*提供*别名,则使用 "默认" *。* 

在后台,这用于 register\_connection() 存储数据,如果需要,您可以预先注册所有别名。

## 2.2.4.1. 在不同数据库中定义的文档

通过在元数据中提供db\_alias,可以将各个文档附加到不同的数据库。这允许 DBRef 对象指向跨数据库和集合。下面是一个示例模式,使用 3 个不同的数据库来存储数据:

```
connect(alias='user-db-alias', db='user-db')
connect(alias='book-db-alias', db='book-db')
connect(alias='users-books-db-alias', db='users-books-db')

class User(Document):
    name = StringField()

    meta = {'db_alias': 'user-db-alias'}

class Book(Document):
    name = StringField()

    meta = {'db_alias': 'book-db-alias'}

class AuthorBooks(Document):
    author = ReferenceField(User)
    book = ReferenceField(Book)

meta = {'db_alias': 'users-books-db-alias'}
```

### 2.2.4.2. 断开现有连接

该函数 disconnect() 可用于断开特定连接。这可用于全局更改连接:

```
from mongoengine import connect, disconnect
connect('a_db', alias='db1')

class User(Document):
    name = StringField()
    meta = {'db_alias': 'db1'}

disconnect(alias='db1')

connect('another_db', alias='db1')
```

#### A 筆记

不带参数调用 disconnect() 将断开"默认"连接

### **9** 笔记

由于连接是全局注册的,因此使用MongoEngine 的 *断开连接*功能而不是现有连接 (pymongo.MongoClient) 的 disconnect() 方法很重要

#### ● 笔记

**Document** 正在缓存 pymongo 集合。使用*断开连接*可确保它也得到清洁

## 2.2.5. 上下文管理器

有时您可能希望切换要查询的数据库或集合。例如,出于性能原因将旧数据归档到单独的数据库中,或者编写动态选择集合以将文档写入其中的函数。

### 2.2.5.1。切换数据库

上下文 switch\_db 管理器允许您更改给定类的数据库别名,从而允许跨数据库快速轻松地访问 同一用户文档:

```
from mongoengine.context_managers import switch_db

class User(Document):
    name = StringField()

meta = {'db_alias': 'user-db'}

with switch_db(User, 'archive-user-db') as User:
    User(name='Ross').save() # Saves the 'archive-user-db'
```

#### **①** 筆记

switch\_db() 当在允许继承的类上使用时,将仅更改给定类实例的数据库别名 - 子类实例 仍将使用默认数据库。

## 2.2.5.2。开关合集

上下文 switch\_collection() 管理器允许您更改给定类的集合,从而允许快速轻松地跨集合访问同一组文档:

```
from mongoengine.context_managers import switch_collection

class Group(Document):
    name = StringField()

Group(name='test').save() # Saves in the default db

with switch_collection(Group, 'group2000') as Group:
    Group(name='hello Group 2000 collection!').save() # Saves in group2000 collection
```

#### ● 笔记

确保 在使用上下文管理器之前 register\_connection() 或之前已经注册了任何别名。

connect()