
# § 12.3 静电场的高斯定理


为什么要讨论静电场的高斯定理?


静电场的高斯定理从数学上对静电场的"源"进行了说明,同时它也是麦 氏方程组第一个方程的主体。

# 本讲基本要求




# 12.3.0 面积元矢量






对于非闭合曲面 凸面为正方向对于闭合曲面 向外为正方向



#### 12.3.1 电场线

•始于正电荷(或无穷远), 止于负电荷(或无穷远)。


• 非闭合曲线,不相交。




#### 12.3.1 电场线

电场线和电场强度 之间的关系:

场强方向沿电场线切线方向,场强大小决定场力线的疏密。







#### 12. 3. 2电场强度通量


(穿过该面元的) 电场强度通量

 $(d\Phi_e)$ : 在电场中穿过该曲面 dS 的电场线条数




$$\mathrm{d}\Phi_e = \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$





# 曲面通量与其投影面通量相等




#### 12.3.2 电场强度通量

# (穿过曲面的) 电通量( $\Phi$ e):

$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

对闭合曲面

$$\Phi_e = \oint_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot d\vec{\mathcal{S}}$$



## 12. 3. 2 电场强度通量


- (1) 电通量是代数量,可取正负值。  $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$
- (2) 闭合曲面中的电通量

$$d\Phi_{e1} = \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 < 0 \quad dS_1$$
穿入为负


$$d\Phi_{e2} = \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 > 0$$
 **dS**<sub>2</sub>穿出为正

 $g\lambda$ )穿出  $\Phi_e < 0$ 

穿出〉穿入 
$$\Phi_e > 0$$




# 场的源和漏与通量



流场的源和漏

### 建立电通量和场源电荷的关系:




- → 以点电荷为例,曲面包围电荷:
- 球面电通量为

$$\Phi_e = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$


穿过球面的电场线条数为  $q/\varepsilon_0$ 

• 任意闭合面,电通量仍为 $q/\varepsilon_0$ 



• q在闭合面外


穿出、穿入电场线条数相等



$$\Phi_e = 0$$

### ◆ 点电荷系


$$\begin{split} \Phi_e &= \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4 + \Phi_5 \\ &= \frac{q_1}{\mathcal{E}_0} + \frac{q_2}{\mathcal{E}_0} + \frac{q_3}{\mathcal{E}_0} + 0 + 0 \end{split}$$



$$\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{ph}}$$

$$\vec{E} \quad \text{是所有电荷产生的;}$$

$$\Phi_{\text{e}} \quad \text{只与内部电荷有关.}$$



静电场高斯定理

$$\Phi_e = \oint_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{\sigma} q_{\sigma}$$

真空中任何静电场中,穿过任一闭合曲面(高斯面)的电通量,等于该曲面所包围电荷电量的代数和乘以 $1/\epsilon_0$ 对于连续分布的源电荷

$$\Phi_e = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int dq_{|b|}$$

意义:静电场是有源场

### 12.3.4 高斯定理的应用

当带电体的电荷分布具有一定的对称性时:

▶由场强的叠加原理可以求其电场分布,但计算往往比较复杂;

▶利用静电场的高斯定理求其电场分布, 计算过程 将大为简化。

# 小结

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{|h|}$$