
## 14.6.3 霍耳效应

#### 1. 实验结果

U<sub>ab</sub> 与电流和 磁感应强 度成正比

2. 物理机制(1)洛伦兹力

(2)霍耳电场



## 14.6.3 霍耳效应


动态平衡时 
$$\vec{F}_e = \vec{F}_m$$
  $\longrightarrow$   $qE = qvB$ 

$$\left\{ egin{aligned} E = vB \ U_{ab} = El = vBl \ I = nqvS = nqvld \end{aligned} 
ight\} U_{ab} = rac{1}{nq} rac{IB}{d}$$
 (霍耳系数)


> 讨论

(1)霍耳系数=====》载流子浓度

#### (2) 区分半导体材料类型



N型
$$u_a < u_b$$
,  $R_H < 0$ 



P型 $u_a > u_b$ ,  $R_H > 0$ 


## S磁介质

为什么要讨论磁介质? 在生产实践中,我们不仅需要讨论磁场, 同时还要讨论其它物体在磁场中表现出的 特性,根据这些特性确定其用途。

## 本讲基本要求

掌握H的安培环路定理的用法

## § 14.8 磁介质的分类




#### 14.8.1 磁介质及其磁化



真空 
$$\vec{B}_0 = n\mu_0 I$$





相对磁导率: 
$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

(磁介质对磁场的影响程度)

#### ◆ 磁介质的分类

磁化率:  $\chi_m = \mu_r - 1$ 

顺磁质:  $\mu_r > 1 \longrightarrow B > B_0$  增强原场 \( \)

抗磁质:  $\mu_r < 1 \longrightarrow B < B_0$  减弱原场  $\mu_r \approx 1$ 

铁磁质:  $\mu_r >> 1$   $(10^2 \sim 10^4)$  (通常不是常数)

显著的增强原磁场 —— 强磁性物质

### 14.8.2 磁介质磁化的微观机制


分子固有磁矩: 所有电子磁矩的总和。


抗磁质 分子固有磁矩为零

无外场作用时,对外不显磁性。




无外场作用时,磁矩无序分布 , 对外不显 磁性。







顺磁质: I与Im同向

出现了等效的 宏观<mark>磁化电流</mark>



## 抗磁质的磁化机理 任何物质都具有抗磁性







进动方向 (从上朝下) 逆时针

 $\Delta \vec{m}$ 与 $\vec{B}_0$ 方向相反



028附加磁矩






#### 14.8.3 磁化状态的描述——磁化强度

1.磁化强度:磁介质内某点附近单位体积内分子磁


矩的矢量和。

$$ec{M} = rac{\sum ec{m}_{ ext{ iny }}}{\Delta V}$$

$$\vec{M} = 0$$



无外磁场




有外磁场

#### 说明

- (1) 磁化后如果磁介质中各点的都相同,则该介质是被均匀磁化的。
- (2) 对顺磁质, M的方向与外磁场的方向相同; 对抗磁质, M的方向与外磁场方向相反。

## 2. 磁化电流与磁化强度的关系 以长直螺线管中充满各向同性的均匀磁介质为例



$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \nmid 1} I_{\rm m}$$

磁化强度沿任意闭合回路L的线积分,等于该回路L所包围的磁化电流的代数和。

#### 14.8.4 有磁介质时的磁场高斯定理和安培环路定理

#### 1. 有磁介质存在时的恒定磁场

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

2. 有磁介质时的磁场高斯定理

传导电流和磁化电流所激发磁场的磁感都是闭合曲线

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

#### 3. 有磁介质时的安培环路定理

## 空间任一点的磁场都是由传导电流和磁化电流共同激发的,恒定磁场的安培环路定理应该改写成

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \nmid j} (I_{\nmid j} + I_{m})$$

#### 一般情况下, 磁化电流的分布未知

$$\oint_{L} \frac{\vec{B}}{\mu_{0}} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \nmid j} I_{\nmid \xi} + \oint_{L} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_{L} (\frac{\vec{B}}{\mu_{0}} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum_{L} I_{\notin}$$

#### 引入一个描述磁场的辅助性物理量——磁场强度

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L} I_{\notin}$$

# Ĥ沿所选闭合路径的线积分等于闭合路径所包围的传导电流的代数和

#### $\hat{H}$ 的安培环路定理

#### 对于各向同性的顺磁质和抗磁质,磁介质中任一点的磁 化强度与磁场强度成正比.


$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$
 
$$\vec{B} = \mu_0 \left( 1 + \chi_m \right) \vec{H}$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

## H环流 (一)传导电流

### 电位移通量 📛 自由电荷



(避开磁化电流)

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L} I_i$$

B环流 与所有电流

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i} q_{0i}$$

(避开极化电荷,对称性)

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \left( \sum_{i} q_{0i} + q' \right)$$

电通量 🕽 所有电荷

## 例 一无限长载流直导线,其外部包围一层磁介质,相对磁导率 $\mu_r > 1$


#### 求 磁介质中的磁场强度和磁感应强度

#### 解 (1)根据磁介质的安培环路定理

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H2\pi r = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi r}$$



## 小结

- •顺磁质  $\mu_r > 1$

- •抗磁质  $\mu_r < 1$

•铁磁质  $\mu_r >> 1$ 

$$\mu_r >> 1$$

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L} I_{\notin}$$

各向同性均匀磁介质中  $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$