Pràctiques Xarxes: Laboratori 3 César Fernàndez, Enric Guitart, Carles Mateu March 11, 2025

Commutació avançada

Els conceptes sobre els que es treballarà en aquest laboratori són:

- Xarxes virtuals (VLAN)
- 802.1Q
- Agregació d'enllaços (802.3ad)
- Spanning Tree (802.1D i 802.1w)

1 Conceptes preliminars

1.1 VLAN

Documentació

```
\ensuremath{\mathsf{OS6250}}: AOS 6.6.1.
R<br/>01 OS6250 Network Configuration Guide \rightarrow Cap. 4, ,6 i 8
```

```
OS6450 : os_nt_665_revA.pdf \rightarrow Cap. 4, 7 i 9
```

```
\ensuremath{\mathsf{OS6600}}: \ensuremath{\mathsf{OS66}} Network_Configuration_Guide_Rev_E.pdf \rightarrow Cap. 4, 7 i 8
```

 $OS7000 : OS7_Network_Configuration_Guide_Rev_G.pdf \rightarrow Cap. 5, 7 i 8$

Les VLANs permeten dividir una xarxa ethernet (un o varis switchs) en diversos "dominis de broadcast" (és a dir xarxes ethernet virtuals). Ens proporcionen un mecanisme de segmentació del trànsit d'una xarxa a nivell 2. El trànsit d'aquest nivell es confina dins la VLAN i no es transfereix cap a altres VLAN. Les VLAN es poden expandir entre diferents equips interconnectant un port de cada equip de la mateixa VLAN. En aquest cas tots els ports dels dos equips associats a les VLAN connectades pertanyen al mateix domini de broadcast.

Per defecte els equips només tenen una VLAN (VLAN 1). I tots els ports estan assignats a aquesta VLAN.

Podem visualitzar la configuració de VLAN amb les comandes:

```
-> show vlan [vlan_id]
-> show vlan [vlan_id] port {slot/port | link_agg}
```

Per la gestió de les VLAN (creació i eliminació) disposem de les comandes:

```
-> vlan vlan_id [enable | disable] [name description]
```

```
\operatorname{-}\!\operatorname{>} no vlan vlan\_id
```

1.1.1 VLANs estàtiques

En les VLAN estàtiques hi ha una associació permanent d'un port a la VLAN mitjançant una comanda. Aquesta associació és manté fins que no es modifica amb un altra comanda.

Per l'associació estàtica de ports a una VLAN s'empren les comandes:

```
-> vlan vlan\_id port default \{slot/port \mid link\_agg\}
```

```
-> vlan vlan_id no port default {slot/port | link_agg}
```

1.1.2 VLANs dinàmiques

Les VLAN dinàmiques permeten associar un port a una VLAN en funció del trànsit que hi circula.

Per que un port pertanyi a una VLAN dinàmica s'han de complir dos requisits:

```
• El port ha de ser mòbil.
```

```
-> vlan port mobile slot/port [bpdu ignore {enable | disable}]
```

```
-> vlan no port mobile slot/port
```

```
-> show vlan port mobile [slot/port]
```

- El trànsit ha de coincidir amb una regla.
 - -> vlan $vlan_id$ dhcp mac $mac_address$
 - o vlan $vlan_id$ no dhcp mac $mac_address$

```
-> vlan vlan_id dhcp mac range low_mac_address high_mac_address
```

```
-> vlan vlan\_id no dhcp mac range low\_mac\_address
```

```
-> vlan vlan\_id dhcp port slot/port
```

```
-> vlan vlan\_id no dhcp port slot/port
```

```
-> vlan vlan\_id dhcp generic
```

```
-> vlan vlan_id binding mac-ip-port mac_address ip_address slot/port
```

```
-> vlan vlan\_id no binding mac-ip-port mac\_address
```

```
-> vlan vlan\_id binding mac-port-protocol mac\_address slot/port {ip-e2 | ip-snap | ipx-e2 | ipx-novell | ipx-llc | ipx-snap | decnet | appletalk | ethertype type | dsapssap dsap/ssap tt | snap snaptype} -> vlan vlan\_id no binding mac-port-protocol mac\_address {ip-e2 | ip-snap | ipx-e2 | ipx-novell | ipx-llc | ipx-snap | decnet | appletalk | ethertype type | dsapssap dsap/ssap tt | snap snaptype}
```

```
-> vlan vlan_id binding mac-port mac_address slot/port
```

```
-> vlan vlan\_id no binding mac-port mac\_address
```

```
-> vlan vlan\_id binding mac-ip mac\_address ip\_address
```

```
-> vlan vlan\_id no binding mac-ip mac\_address
```

```
-> vlan vlan_id binding ip-port ip_address slot/port
```

```
-> vlan vlan\_id no binding ip-port ip\_address
```

```
-> vlan vlan\_id binding port-protocol slot/port {ip-e2 | ip-snap | ipx-e2 | ipx-novell | ipx-llc | ipx-snap | decnet | appletalk | ethertype type | dsapssap dsap/ssap tt | snap snaptype}
```

^{-&}gt; vlan $vlan_id$ no dhcp generic

```
-> vlan vlan_id no binding port-protocol slot/port {ip-e2 | ip-snap | ipx-e2 | ipx-novell | ipx-llc |
ipx-snap | decnet | appletalk | ethertype type | dsapssap dsap/ssap tt | snap snaptype}
-> vlan vlan\_id \max mac\_address
-> vlan vlan id no mac mac address
-> vlan vlan_id mac range low_mac_address high_mac_address
\rightarrow vlan vlan id no mac range low mac address
-> vlan vlan_id ip ip_address [subnet_mask]
-> vlan vlan_id no ip ip_address [subnet_mask]
-> vlan vlan\_id \; \text{ipx} \; ipx\_net \; \text{[e2 | llc | snap | novell]}
-> vlan vlan\_id no ipx ipx\_net
\verb|-> vlan| vlan\_id| \verb|protocol| \{ ip-e2 \mid ip-snap \mid ipx-e2 \mid ipx-novell \mid ipx-llc \mid ipx-snap \mid decnet \mid appletalk | ipx-extra | ipx-extr
| ethertype type | dsapssap dsap/ssap tt | snap snap type}
\rightarrow vlan vlan\_id no protocol {ip-e2 | ip-snap | ipx-e2 | ipx-novell | ipx-llc | ipx-snap | decnet | appletalk
| ethertype type | dsapssap dsap/ssap tt | snap snaptype}
\rightarrow vlan vlan\_id user offset\ value\ mask
	o vlan vlan\_id no user offset\ value
-> vlan vlan\_id port slot/port
-> vlan vlan\_id no port slot/port
```

Per visualitzar les configuracions tenim les comandes:

- -> show vlan port mobile [slot/port]
- -> show vlan $vlan_id$ rules

1.1.2 VLANs i adreçament IP

Les VLAN ens proporcionen un mecanisme de segmentació del trànsit d'una xarxa a nivell 2. Normalment s'empren per separar el trànsit entre diferents xarxes IP (nivell 3) però cal tenir clar que les VLAN treballen únicament a nivell 2 i en el seu funcionament no intervé en cap moment el nivell 3.

1.2 802.1Q (VLAN tagging)

• Documentació

OS6250: AOS 6.6.1.R01 OS6250 Network Configuration Guide \rightarrow Cap. 19

 $OS6450 : os_nt_665_revA.pdf \rightarrow Cap. 24$

 $OS6600 : OS66_Network_Configuration_Guide_Rev_E.pdf \rightarrow Cap. 10$

 $OS7000 : OS7_Network_Configuration_Guide_Rev_G.pdf \rightarrow Cap. 10$

L'etiquetat (tagging) de VLANs permet, mitjançant l'ampliació de la mida de la trama ethernet, especificar la VLAN a la que pertany una trama i assignar-li una prioritat. En tenir les trames diferenciades per la VLAN a la que pertanyen, es poden enviar trames de diferents VLAN per un sol enllaç. Tanmateix, en poder assignar una prioritat a una trama els equips de nivell 2 poden establir criteris de classificació i priorització de tràfic.

Els ports dels equips de nivell 2 del laboratori (i de la majoria de fabricants) poden enviar i rebre trames ethernet bàsiques i trames ethernet esteses (802.1Q). Un port sempre ha de tenir la VLAN per defecte que no empri trames ethernet esteses.

Per habilitar o deshabilitar l'etiquetat de VLAN en un port s'empren les comandes:

```
-> vlan vlan_id 802.1q {slot/port | aggregate_id} [description]
```

 \rightarrow vlan $vlan_id$ no 802.1q { $slot/port \mid aggregate_id$ }

La visualització de la configuració de 802.1Q es fa mitjançant les comandes:

```
-> show 802.1q { slot/port \mid aggregate\_id }
```

1.3 Agregació d'enllaços (dinàmic)

• Documentació

```
 \begin{aligned} & \text{OS6250} \ : \ \text{AOS 6.6.1.R01 OS6250 Network Configuration Guide} \rightarrow \text{Cap. 21} \\ & \text{OS6450} \ : \ \text{os\_nt\_665\_revA.pdf} \rightarrow \text{Cap. 26} \\ & \text{OS6600} \ : \ \text{OS66\_Network\_Configuration\_Guide\_Rev\_E.pdf} \rightarrow \text{Cap. 12} \\ & \text{OS7000} \ : \ \text{OS7\_Network\_Configuration\_Guide\_Rev\_G.pdf} \rightarrow \text{Cap. 12} \\ \end{aligned}
```

L'agregació d'enllaços permet combinar múltiples ports físics en un únic port lògic per tenir més capacitat. S'empra l'estàndard 802.3ad (LACP (Link Agregation Control Pprotocol)). El nombre d'agregacions per equip, el màxim nombre de ports per agregació i els ports a emprar ve determinat per cada fabricant. És importat consultar la documentació abans d'iniciar la configuració de l'agregació d'enllaços.

La configuració consta de 3 passos en cadascun dels equips participants (local i remot):

1. Crear l'agregació d'enllaços en l'equip local:

```
-> lacp linkagg agg_num size size

[name name]

[admin state {enable | disable}] [actor admin key actor_admin_key]

[actor system priority actor_system_priority]

[actor system id actor_system_id]

[partner system id partner_system_id]

[partner system priority partner_system_priority]

[partner admin key partner_admin_key]
```

- 2. Especificar els ports que formaran part de l'agregació:
 - -> lacp agg slot/port actor admin key $actor_admin_key$
- 3. Assignar la VLAN per defecte de l'agregació:

```
-> vlan vlan\_id port default agg\_num
```

Per visualitzar la configuració es disposa de les comandes:

```
-> show linkagg [agg_num]
-> show linkagg port [slot/port]
```

1.4 Spanning Tree

• Documentació

OS6250: AOS 6.6.1.R01 OS6250Network Configuration Guide \rightarrow Cap. 11

 $OS6450 : os_nt_665_revA.pdf \rightarrow Cap. 12$

 $OS6600 : OS66_Network_Configuration_Guide_Rev_E.pdf \rightarrow Cap. 5 i 6$

 $OS7000 : OS7_Network_Configuration_Guide_Rev_G.pdf \rightarrow Cap. 6$

L'algorisme de *Spanning Tree* i STP (*Spanning Tree protocol*) evita l'existència de bucles en una xarxa a l'hora que pot proporcionar camins redundats.

Els equips de xarxa del laboratori suporten tres algorismes de Spanning Tree:

- 802.1D: STP (Spanning Tree protocol)
- 802.1w: RSTP (Rapid Spanning Tree protocol)
- 802.1s: MSTP (Multiple Spanning Tree protocol)

També suporten dos modes de funcionament:

- Flat: Una sola instància de Spanning Tree per equip
- Per-VLAN (1x1): Una instància de Spanning Tree per VLAN

Per visualitzar la configuració de Spanning Tree d'un equip s'empren les comandes:

```
-> show spantree [instance]
```

```
-> show spantree [instance] ports [forwarding | blocking | active | configured]
```

Podem activar o desactivar Spanning Tree amb les comandes:

```
-> vlan vlan_id [1x1 | flat] stp {enable | disable}
```

Per establir el mode de funcionament de STP tenim les comandes:

```
-> bridge mode {flat | 1x1}
```

L'algorisme que emprarà Spanning Tree s'estableix amb les comandes:


```
-> bridge [vlan\_id] protocol {stp | rstp | mstp}
```

2 Laboratoris

2.1 VLAN

2.1.1 VLANs estàtiques

• Escenari




- 1. Elimineu la configuració dels equips de xarxa (switchs)
- 2. Configureu la interfície enp3s0 del PC amb l'adreça: 192.168.20.(10+N $^{\circ}$ PC)
- 3. Constateu que teniu connectivitat entre els PCs (ping)
- 4. Creeu una nova VLAN amb identificador 20 i nom: Nova
- 5. Assigneu a la nova VLAN els ports del 13 al 24
- 6. Comproveu si teniu connectivitat emprant ping i captureu el trànsit amb wireshark
- 7. Analitzeu el resultat visualitzant la taula d'encaminament de nivell 2 de l'equip de xarxa i l'assignació dels ports a les VLAN

2.1.2 VLANs estàtiques

• Escenari

* Partint de la configuració anterior:




- 1. Comproveu la connectivitat entre tots els PCs del grup
- $2.\,$ Analitzeu els resultats comprovant la taula d'encaminament de N2 dels equips i les assignacions de ports a $\rm VLAN$
- 3. Feu les connexions necessàries per que hi hagi connectivitat entre tots els $PC_{Esq.}$
- 4. Es podria proporcionar connectivitat entre tots els PCs del grup sense modificar la configuració dels switchs?

2.1.3 VLANs dinàmiques

• Escenari


* Partint de la configuració anterior:



- 1. Configureu el port $8/1~\mathrm{com}$ a port mòbil
- 2. Configureu una regla IP per que el trànsit de la xarxa 192.168.20.0 es passi a la VLAN 20
- 3. Visualitzeu la configuració realitzada
- 4. Comproveu la connectivitat dels $PC_{Esq.}$ amb els $PC_{Dre.}$
- 5. Analitzeu els resultats comprovant la taula d'encaminament de N2 dels equips i les assignacions de ports a VLAN
- 6. A quines VLAN pertany el port 8/1? Consulteu la documentació per esbrinar la funcionalitat i possibilitats de configuració de la VLAN per defecte.

2.1.4 VLANs i adreçament IP


• Escenari



- 1. Elimineu la configuració dels equips de xarxa (switchs)
- 2. Configureu la interfície enp3s0 dels $PC_{Esq.}$ amb l'adreça: 192.168.20.(10+Nº PC)
- 3. Configureu la interfície enp3s0 dels $PC_{Dre.}$ amb l'adreça: 192.168.40.(10+Nº PC)
- 4. Comproveu la connectivitat entre els PCs del grup
- 5. Analitzeu el resultat capturant el trànsit amb wireshark
- 6. On són els paquets dels intents de connectivitat (ping) entre xarxes IP?
- 7. En quina interfície cal capturar trànsit amb wireshark per veure els paquets anteriors? Confirmeu que veieu els paquets.


2.2 802.1Q

• Escenari



- 1. Elimineu la configuració dels equips de xarxa (switchs)
- 2. Configureu la interfície enp3s0 dels $PC_{Esq.}$ amb l'adreça: 192.168.30.(10+Nº PC)/24
- 3. Configureu la interfície enp3s0 dels $PC_{Dre.}$ amb l'adreça: 192.168.60.(10+Nº PC)/24)
- 4. Creeu una nova VLAN amb l'identificador 50 i assigneu-hi els ports del 1 al 12
- 5. Comproveu i analitzeu la connectivitat entre els PCs del grup
- 6. Realitzeu les connexions necessàries per què, sense canviar la configuració dels *switchs*, tingueu també connectivitat entre els $PC_{Esq.}$ del grup
- 7. Constateu que teniu connectivitat sol entre tots els $PC_{Esq.}$ i sol entre tots els $PC_{Dre.}$
- 8. Analitzeu la taula d'encaminament de N2 i identifiqueu cadascun dels PC del grup
- 9. Desfeu les connexions que us proporcionen connectivitat entre tots els $PC_{Esq.}$
- 10. Configureu 802.1Q per la VLAN 50 en els ports d'interconnexió dels switchs
- 11. Constateu que teniu connectivitat sol entre tots els $PC_{Esq.}$ i sol entre tots els $PC_{Dre.}$
- 12. Analitzeu la taula d'encaminament de N2 i l'assignació dels ports a les VLAN


2.3 Agregació d'enllaços LACP (802.3ad)



- 1. Elimineu la configuració dels equips de xarxa (switchs)
- 2. Configureu la interfície enp3s0 dels $PC_{Esq.}$ amb l'adreça: 192.168.30.(10+Nº PC)/24
- 3. Configureu la interfície enp3s0 dels $PC_{Dre.}$ amb l'adreça: 192.168.60.(10+N $^{\circ}$ PC)/24)
- $4.\,$ Creeu una nova VLAN amb l'identificador 30i assigneu-hi els ports del 1 al 12
- 5. Creeu l'agregació d'enllaços 10 per els ports d'interconnexió dels switchs SW_1 i SW_2
- 6. Creeu l'agregació d'enllaços 20 per els ports d'interconnexió dels switchs SW_2 i SW_3
- 7. Comproveu la connectivitat entre els PC del grup analitzant la taula d'encaminament de N2 i l'assignació dels ports a les VLAN
- 8. Configureu 802.1Q en les agregacions d'enllaços per què tingueu també connectivitat entre els $PC_{Dre.}$ del grup
- 9. Constateu que teniu connectivitat sol entre tots els $PC_{Esq.}$ i sol entre tots els $PC_{Dre.}$
- 10. Analitzeu la taula d'encaminament de N2 i l'assignació dels ports a les VLAN

2.4 Spanning Tree


• Escenari



- 1. Elimineu la configuració dels equips de xarxa (switchs)
- 2. Configureu la interfície enp3s0 dels $PC_{Esq.}$ amb l'adreça: 192.168.10.101/24 ($PC_{Post.}$: 192.168.10.103/24)
- 3. Configureu la interfície enp
3s0 dels $PC_{Dre.}$ amb l'adreça: 192.168.10.102/24)
- 4. Constateu que teniu connectivitat entre els dos PC
- 5. Comproveu l'estat de Spanning Tree, el protocol que s'està emprant i els valors dels paràmetres STP
- 6. Captureu el trànsit STP i visualitzeu el contingut de la BPDU
- 7. Determineu quin dels dos equips és el Root
- 8. Visualitzeu l'estat i el rol dels ports dels equips de xarxa
- 9. Desactiveu Spanning Tree en els dos equips de xarxa
- 10. Comproveu l'estat de Spanning Tree i dels ports dels equips
- 11. Activeu de nou Spanning Tree

$\mathbf{2.4.1} \ \mathbf{1x1} \ Spanning \ Tree$


• Escenari



- 1. Configureu Spanning Tree en el mode 1x1 (Per VLAN STP)
- 2. Creeu una nova VLAN en cada equip de xarxa amb l'identificador 2
- 3. Assigneu el port 24 de cada equip de xarxa a la nova VLAN
- 4. Comproveu i analitzeu els processos STP que hi ha en els equips de xarxa
- 5. Comproveu i analitzeu els estats dels ports dels equips de xarxa

2.4.2 Flat Spanning Tree


• Escenari



- 1. Configureu Spanning Tree en el mode flat
- 2. Visualitzeu la configuració per constatar que està en mode flat
- 3. Comproveu i analitzeu els processos STP que hi ha en els equips de xarxa
- 4. Comproveu i analitzeu els estats dels ports dels equips de xarxa

2.4.3 Convergència de Spanning Tree (802.1D)


• Escenari



- 1. Elimineu la VLAN 2
- 2. Configure
u $Spanning\ Tree$ en el mode 1x1
- 3. Configureu Spanning Tree per què empri el protocol stp
- 4. Visualitzeu la configuració per constatar que està en mode 1x1 i protocol stp
- 5. Constateu que teniu connectivitat entre els PC i deixeu fent un ping continu
- 6. Esbrineu quin port dels dos enllaços està en estat forwarding i quin en estat bloking en el switch que no és el Root
- 7. Deixeu visible la consola en la que esteu fent el ping
- 8. Desconnecteu el port dels dos enllaços que està en estat forwarding
- 9. Determineu i analitzeu el temps que ha trigat en recuperar-se la connectivitat

2.4.4 Convergència de Rapid Spanning Tree (802.1w)

• Escenari



- 1. Configureu Spanning Tree en el mode 1x1
- 2. Configureu Spanning Tree per que empri el protocol rstp
- 3. Visualitzeu la configuració per constatar que està en mode 1x1 i protocol rstp
- 4. Constateu que teniu connectivitat entre els PC i deixeu fent un ping continu
- 5. Esbrineu quin port dels dos enllaços està en estat forwarding i quin en estat bloking en el switch que no és el Root
- 6. Deixeu visible la consola en la que esteu fent el ping
- 7. Desconnecteu el port dels dos enllaços que està en estat forwarding
- 8. Determineu i analitzeu el temps que ha trigat en recuperar-se la connectivitat