

NS Basic/CE Handbuch

Im Februar 2007

© NS BASIC Corporation, 2007.

71 Hill Crescent

Toronto, Canada M1M 1J3

+1 (416) 264-5999

Dieses Handbuch, sowie die Software, die es beschreibt, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der NS BASIC Corporation in keiner Weise, auch nicht auszugsweise, vervielfältig, übersetzt oder in eine andere Darstellungsform gebracht werden.

Herausgeber, Übersetzer und Autoren dieser Publikation haben mit größter Sorgfalt die Texte, Abbildungen und Programme erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden. NS BASIC Corporation übernimmt daher weder eine Garantie noch eine juristische Verantwortung oder Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Microsoft, MS, Windows, und Windows CE sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, registriert in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.

Diejenigen Bezeichnungen in dieser Publikation von Erzeugnissen und Verfahren, die zugleich Warenzeichen sind, wurden nicht besonders kenntlich gemacht. Solche Namen sind Warenzeichen der jeweiligen Warenzeicheninhaber. Aus dem Fehlen der Markierung R kann nicht geschlossen werden, dass diese Bezeichnungen freie Warenzeichen sind. Das Erwähnen von Produkten und Warenzeichen dient lediglich der Information und stellt in keiner Weise eine Empfehlung dar.

Die NS BASIC Corporation übernimmt keine Verantwortung im Hinblick auf die Performance und die Nutzung von NS BASIC, sowie den Einsatz von Produkten, die in diesem Handbuch erwähnt werden.

NS Basic/CE Handbook

3

Canadian Cataloguing In Publication Data Darden, Marcus M., 1970-NS BASIC/CE Handbook

Includes index. ISBN 0-9695844-4-X

BASIC (Computer program Language).
2. Windows (Computer file) - Programming.
I. Henne, George W.P. 1954- . II. Title

QA76.73.B3D37 1998 005.4'3 C98-932304-8

Deutsche Übersetzung von Ralf Puppe

LIZENZVEREINBARUNG

DIESE ÜBERSETZUNG DIENT LEDIGLICH DEM BESSEREN VERSTÄNDNIS. RECHTSGÜLTIG IST DIE, EBENFALLS IN DIESEM HANDBUCH ABGEDRUCKTE, ENGLISCHE ORIGINALFASSUNG.

BITTE LESEN SIE DIESE LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE SOFTWARE BENUTZEN. DURCH DIE NUTZUNG DER SOFTWARE ERKLÄREN SIE SICH MIT DEM INHALT DIESER VEREINBARUNG IN ALLEN PUNKTEN EINVERSTANDEN. SOLLTEN SIE DER VEREINBARUNG NICHT ZUSTIMMEN, SENDEN SIE DAS PRODUKT BITTE UNVERZÜGLICH AN IHREN LIEFERANTEN ZURÜCK. SIE ERHALTEN DANN DEN KAUFPREIS ERSTATTET.

1. Lizenz: Die Anwendung, die Demoversion, die Systemkomponenten und andere Software, die dieser Lizenz beigefügt sind, sei es auf Diskette, im Read-Only-Memory, oder auf sonstigen Medien (im weiteren die "Software" genannt), die zugehörige Dokumentation und die Zeichensätze (im weiteren "Fonts" genannt) werden durch die NS BASIC Corporation (im weiteren mit "NSBC" bezeichnet) lizenziert. Dem Lizenznehmer gehört das Medium, auf dem die Software und Fonts gespeichert sind. Die Rechte an der Software, der zugehörigen Dokumentation und den Fonts verbleiben bei der NSBC, ihren Lizenzgebern und Lieferanten, geschützt durch Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Staaten von Amerika, durch Gesetze anderer Nation und durch internationale Verträge. Diese Lizenz erlaubt es Ihnen, die Software und Fonts auf einem einzelnen Windows CE - Produkt zu betreiben (damit soll im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung ein Produkt gemeint sein, das ein Microsoft CE Logo trägt) und eine Kopie der Software und Fonts in maschinenlesbarer Form zu Sicherungszwecken zu erstellen. Diese Kopie muss alle NSBC Urheberrechtshinweise und Eigentumsvermerke der Originalmedien zu Software und Fonts enthalten. Sie können Ihre Lizenzrechte an der Software und den Fonts, den Sicherungskopien der Software und der Fonts, der zugehörigen Dokumentation und diesem Lizenzvertrag auf Dritte übertragen, vorausgesetzt diese dritte Partei liest diese Lizenzvereinbarung und erklärt sich mit dem Inhalt in allen Punkten einverstanden.

- 2. Einschränkungen: Die Software enthält urheberrechtlich geschütztes Material, Geschäftsgeheimnisse und andere Teile unter Eigentumsvorbehalt, zu deren Schutz es Ihnen untersagt ist, sie zu dekompilieren, rekonstruieren, disassemblieren oder sie auf irgendeine andere Weise in eine Form zu bringen, die geeignet ist, interne Strukturen aufzuzeigen. Sie dürfen sie nicht modifizieren, vernetzen, vermieten, verleasen, belasten, vertreiben oder Derivate zu erzeugen, die auf dieser Software basieren, weder im ganzen, noch in Teilen. Sie dürfen die Software nicht auf elektronischem Weg von einem Gerät zu einem anderen übertragen, auch nicht im Netzverbund.
- 3. Ende des Lizenzvertrags. Diese Lizenzvereinbarung besteht bis sie beendet wird. Sie können sie jederzeit beenden, indem Sie die Software, die zugehörige Dokumentation und die Fonts löschen. Diese Vereinbarung erlischt sofort, ohne eine Nachricht von NSBC, wenn Sie sich mit einer der Klauseln dieser Lizenzvereinbarung nicht einverstanden erklären. Sie müssen in diesem Fall unverzüglich die Software, die Dokumentation und die Fonts löschen.
- 4. Exportbestimmungen. Sie stimmen zu, dass weder die Software, noch irgendwelche technischen Daten, die Sie von NSBC erhalten haben, noch das Produkt selbst, in Länder außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika exportiert werden, sofern dies nicht durch Rechte und Verordnungen der Vereinigten Staaten von Amerika erlaubt wird. Sofern Sie die Software rechtmäßig außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika erworben haben, stimmen Sie zu, dass Sie weder die Software, noch irgendwelche technischen Daten, die Sie von NSBC erhalten haben, noch das Produkt selbst, in Länder außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika reexportieren werden, sofern dies nicht durch Rechte und Verordnungen der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Land, in dem Sie Rechte an der Software erworben haben, erlaubt wird.
- 5. Regierungsanwender. Wenn Sie die Software im Auftrag einer Abteilung oder einer anderen Stelle der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erwerben, gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Die Regierung stimmt zu: (i) wenn die Software und die Fonts an das Verteidigungsministerium (DoD) geliefert werden, werden die Software und die Fonts als "Commercial Computer Software" klassifiziert und die Regierung erwirbt nur "eingeschränkte Rechte", wie sie in Klausel 252.227-

7013(c)(1) der DFARS definiert sind, an der Software, der Dokumentation und den Fonts, und (ii), wenn die Software und Fonts an eine andere Abteilung oder Stelle der Vereinigten Staaten von Amerika als das Verteidigungsministerium geliefert werden, ergeben sich die Rechte der Regierung aus Klausel 52.227-19(c)(2) der FAR, oder im Falle der NASA, aus Klausel 18-52.227-86(d) der NASA Erweiterungen zur FAR.

- 6. NS BASIC ersetzt defekte Disketten oder Handbücher kostenlos innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum. NS BASIC sichert zu, dass die Programme im Allgemeinen in Übereinstimmung mit der Dokumentation betrieben werden können. NS BASIC sichert nicht zu, dass die Programme und die Handbücher frei von Fehlern und Irrtümern sind.
- 7. Gewährleistungsausschluss. Sie erkennen ausdrücklich an, dass die Nutzung der Software und der Fonts auf Ihr eigenes Risiko geschieht. Die Software, die zugehörige Dokumentation und die Fonts werden geliefert, wie gesehen ("as is"), ohne jegliche Garantie von NSBC oder Lizenznehmern von NSBC (für die Bestimmungen 7 und 8, sollen unter dem Begriff NSBC, sowohl NSBC, als auch Lizenznehmer von NSBC verstanden werden). AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN SIND ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN, SOWOHL EXPLIZID ERWÄHNTE. ALS AUCH KONKLUDENTE, EINSCHLIEßLICH; ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, MÄNGELGEWÄHRLEISTUNGEN: NSBC GARANTIERT NICHT, DASS DIE FUNKTIONEN IN DIESER SOFTWARE IHRE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT, ODER DASS DIE SOFTWARE UNUNTERBROCHEN UND FEHLERFREI BETRIEBEN WERDEN KANN; ODER DASS DEFEKTE SOFTWARE ODER FONTS KORRIGIERT WERDEN. DESWEITEREN MACHT NSBC KEINE ÄUßERUNGEN IM BEZUG AUF DIE VERWENDBARKEIT DER MIT DER SOFTWARE UND DEN FONTS ERSTELLTEN PROGRAMME, HINSICHTLICH IHRER GENAUIGKEIT, KORREKTHEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT, ODER ANDEREN EIGENSCHAFTEN. WEDER MÜNDLICHE, NOCH SCHRIFTLICHE ANWEISUNGEN, DIE SIE DURCH NSBC ODER EINEM AUTHORISIERTEN VERTRETER VON NSBC ERHALTEN, STELLEN IN IRGENDEINER WEISE EINE ERWEITERUNG DIESER GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG DAR. SOLLTE SICH DIE SOFTWARE ALS DEFEKT HERAUSSTELLEN, SO TRAGEN SIE (NICHT NSBC ODER EIN REPRÄSENTANT VON NSBC) DIE KOSTEN FÜR EVENTUELLE NACHBESSERUNGEN, REPARATUREN

ODER KORREKTUREN. MANCHE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN NICHT DEN AUSSCHLUß VON IMPLIZITEN GARANTIEN; IN DIESEM FALL TREFFEN DIE VORHER GETROFFENEN AUSSAGEN FÜR SIE NICHT ZU.

- 8. Haftungsbeschränkung. Da Software an sich komplex und niemals frei von Fehlern ist, raten wir Ihnen, die Anwendungen, die mit unserer Software erstellt wurden, genau zu prüfen. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, AUCH NICHT BEI FAHRLÄSSIGKEIT, KANN NSBC FÜR JEGLICHE ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN ODER FOLGERICHTIGEN SCHÄDEN VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN; DIE SICH AUS GEBRAUCH ODER LEISTUNGSSCHWÄCHEN DER SOFTWARE UND DER ZUGEHÖRIGEN DOKUMENTATION ERGEBEN, AUCH DANN NICHT; WENN NSBC ODER EIN AUTHORISIERTER VERTRIEBSPARTNER ZUVOR AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDEN. MANCHE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN NICHT DEN AUSSCHLUß ODER DIE LIMITIERUNG VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN; IN DIESEM FALL TREFFEN DIE VORHER GETROFFENEN AUSSAGEN FÜR SIE NICHT ZU. In keinem Fall (weder aus Vertragsgründen, noch aus unerlaubten Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit) noch aus sonstigen Gründen) kann die Gewährleistung für Schäden jeglicher Art, die Kaufsumme für die Software und die Fonts überschreiten.
- 9. Risikoverteilung. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass diese Vereinbarung eine Risikoaufteilung zwischen Ihnen und NSBC darstellt, so wie es durch den "Uniform Commercial Code" und andere anwendbare Gesetze zugelassen ist und dass die Preisbildung der NSBC Produkte diese Risikoverteilung und die Haftungsbeschränkungen in dieser Vereinbarung widerspiegeln. Sollte eine dieser Bestimmungen ihren wesentlichen Zweck nicht erfüllen, so bleiben die anderen Haftungsbeschränkungen trotzdem bestehen.
- 10. Problembeseitigung. NSBC kann nach eigenem Ermessen Unterstützung bei der Behebung von Problemen zu festgelegten Gebührensätzen anbieten. Die Unterstützung unterliegt den Haftungsbeschränkungen dieser Lizenz.

- 11. Zusätzliche Einschränkungen. Jede nachträgliche Verbesserung oder Erweiterung des Programms, die durch NSBC geliefert wird, darf nur genutzt werden, wenn die vorherige Version gelöscht wird. Sie unterliegt ebenfalls den Klauseln dieser Vereinbarung.
- 12. Rechtswahl und Salvatoresche Klausel. Diese Lizenzvereinbarung soll in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika und des Staates Delaware ausgelegt und geregelt werden, so wie es die Gesetze von Delaware für Verträge zwischen Bürgern des Staates Delaware vorsehen. Sollte eine der Bestimmungen dieser Lizenz, oder Teile davon, durch ein zuständiges Gericht für unwirksam erklärt werden, so soll diese Klausel so ausgelegt werden, wie es die Vertragsparteien vorgesehen hatten. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Lizenz bleibt dadurch unberührt.
- 13. Schlussbestimmung. Diese Lizenz stellt die Gesamtvereinbarung zwischen den Parteien im Bezug auf Nutzung der Software, zugehöriger Dokumentation und Fonts dar. Durch sie verlieren alle früher oder gleichzeitig bestehenden Vereinbarungen oder Übereinkünfte, unabhängig davon, ob sie schriftlich oder verbal getroffen wurden, ihre Wirkung. Änderungen oder Ergänzungen dieser Lizenzvereinbarung bedürfen der Schriftform und sind nur wirksam, wenn sie durch einen Bevollmächtigen der NS BASIC Corporation gegengezeichnet wurden.

PLEASE READ THIS LICENSE CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE. BY USING THE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, PROMPTLY RETURN THE PRODUCT TO THE PLACE WHERE YOU OBTAINED IT AND YOUR MONEY WILL BE REFUNDED.

- 1. License. The application, demonstration, system, and other software accompanying this License, whether on disk, in read only memory, or on any other media (the "Software"), the related documentation and fonts are licensed to you by NS BASIC Corporation ("NSBC"). You own the media on which the Software and fonts are recorded but NSBC and or NSBC's Licenser(s) retain title to the Software, related documentation and fonts. This License allows you to use the Software and fonts on a single Windows CE Product (which, for purposes of this License, shall mean a product bearing Microsoft's Windows CE logo), and make one copy of the Software and fonts in machine-readable form for backup purposes only. You must reproduce on such copy the NSBC copyright notice and any other proprietary legends that were on the original copy of the Software and fonts. You may also transfer all your license rights in the Software and fonts, the backup copy of the Software and fonts, the related documentation and a copy of this License to another party, provided the other party reads and agrees to accept the terms and conditions of this License.
- 2. Restrictions. The Software contains copyrighted material, trade secrets and other proprietary material and in order to protect them you may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the Software to a human-perceivable form. You may not modify, network, rent, lease, load, distribute or create derivative works based upon the Software in whole or in part. You may not electronically transmit the Software from one device to another or over a network.
- 3. Termination. This License is effective until terminated. You may terminate this License at any time by destroying the Software and related documentation and fonts. This License will terminate immediately without notice from NSBC if you fail to comply with any provision of this License. Upon termination you must destroy the Software, related documentation and fonts.
- 4. Export Law Assurances. You agree and certify that neither the Software nor any other technical data received from NSBC, nor the direct product thereof, will be exported outside the United States except as authorized and as permitted by the laws and regulations of the United States. If

the Software has been rightfully obtained by you outside of the United States, you agree that you will not reexport the Software nor any other technical data received from NSBC, nor the direct product thereof, except as permitted by the laws and regulations of the United States and the laws and regulations of the jurisdiction in which you obtained the Software.

- 5. Government End Users. If you are acquiring the Software and fonts on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply. The Government agrees: (i) if the Software and fonts are supplied to the Department of Defense (DoD), the Software and fonts are classified as "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring only "restricted rights" in the Software, its documentation and fonts as that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and (ii) if the Software and fonts are supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the Governments' rights in the Software, its documentation and fonts will be as defined in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA supplement to the FAR.
- 6. NS BASIC will replace at no charge defective disks or manuals within 90 days of the date of purchase. NS BASIC warranties that the programs will perform generally in compliance with the included documentation. NS BASIC does not warrant that the programs and manuals are free from all bugs, errors or omissions.
- 7. Disclaimer of Warranty on Software. You expressly acknowledge and agree that use of the Software and fonts is at your sole risk. The Software, related documentation and fonts are provided "AS IS" and without warranty of any kind and NSBC and NSBC's Licenser(s) (for the purposes of provisions 7 and 8, NSBC and NSBC's Licenser(s) shall be collectively referred to as "NSBC") EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NSBC DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE SOFTWARE AND THE FONTS WILL BE CORRECTED. FURTHERMORE, NSBC DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE AND FONTS OR RELATED DOCUMENTATION IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY NSBC OR A NSBC AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE, YOU (AND NOT NSBC OR AN NSBC AUTHORIZED REPRESENTATIVE) ASSUME THE ENTIRE COST

- OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU
- 8. Limitation of Liability. Because software is inherently complex and may not be free from errors, you are advised to verify the work produced by the Program. UNDER NO CIRCUMSTANCES INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL NSBC BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR RELATED DOCUMENTATION, EVEN IF NSBC OR A NSBC AUTHORIZED REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall NSBC's total liability to you for all damages, losses, and causes of action (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) exceed the amount paid by you for the Software and fonts.
- 9. Allocation of Risk: You acknowledge and agree that this Agreement allocates risk between you and NSBC as authorized by the Uniform Commercial Code and other applicable law and that the pricing of NSBC's products reflects this allocation of risk and the limitations of liability contained in this Agreement. If any remedy hereunder is determined to have failed of its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages as set forth in this Agreement will remain in effect.
- 10. Support. NSBC may, at its option, provide support services at its standard fees for such services. Such support services will be governed by the limitations of liability under this Agreement.
- 11. Additional Restrictions: Any upgrade or enhancement of the program subsequently supplied by NSBC may only be used upon the destruction of the prior version, and shall be governed by the terms of this Agreement.
- 12. Controlling Law and Severability. This License shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United States and the State of Delaware, as applied to agreements entered into and to be performed entirely within Delaware between Delaware residents. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License shall be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the intent of the parties, and the remainder of this License shall continue in full force and effect.
- 13. Complete Agreement. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the use of the Software, related documentation and fonts, and supersedes all prior or contemporaneous understandings or agreements,

written or oral, regarding such subject matter. No amendment to or modification of this License will be binding unless in writing and signed by a duly authorized representative of NSBC.

INHALT

| | | |
|------|------|------|

| 1. Einleitung | |
|---|----|
| 1.1 Was ist BASIC? | 18 |
| 1.1.1 NS Basic/CE | 18 |
| 1.1.2 NS Basic/CE und Windows CE | 18 |
| 1.2 System Anforderungen | |
| 1.3 Installation | 19 |
| 1.3.1 Eingabe Ihrer Seriennummer | 19 |
| 2. NS Basic/CE Konzepte | 20 |
| 2.1 Typografische Konventionen | |
| 2.2 Die Elemente eines NS Basic/CE Programms | 21 |
| 2.2.1 Mehrzeilige Anweisungen | 21 |
| 2.2.2 Mehrere Anweisungen pro Zeile | 21 |
| 2.2.3 Literale, Datentypen und Variablen | 22 |
| 2.2.4 Numerische Datentypen | 22 |
| 2.2.5 Datentyp Boolean | 22 |
| 2.2.6 Datentyp Farbe (Color) | 22 |
| 2.2.7 Datentyp String | 23 |
| | |
| 2.2.8 Datentyp Array | ZJ |
| 2.2.9 Variablennamen | |
| 2.3 Ausdrücke und Operatoren | |
| 2.3.1 Arithmetische Operatoren | |
| 2.3.2 Vergleichs-Operatoren | 25 |
| 2.3.3 Boolesche Operatoren | |
| 2.4 FUNKTIONEN und SUB Prozeduren | |
| 2.5 Projekte, Module, Forms (Formulare), Objekte un | |
| Steuerelemente | |
| Steuerelemente und Objekte | |
| Objekt Ereignisse | 27 |
| Forms (Formulare) | |
| Form Methoden | |
| Form Ereignisse | 29 |
| Programm Eigenschaften und Ereignisse | 30 |
| Programm Ereignisse | 30 |
| Module | 30 |
| 3. Programmieren auf dem Windows/CE Gerät | 31 |
| 3.1 Übersicht | 31 |
| 3.2 Programm-Editor | |
| 3.3 Ausgabe-Fenster | |
| 3.4 Visual Designer | 33 |
| 3.4.1 Eigenschaften-Editor | |
| 3.4.2 Menü-Editor | |
| 3.4.3 Anmerkung | 36 |
| 3.5 Die NS Basic/CE Programmier Umgebung | |
| 3.5.1 Ein Programm erstellen | 37 |
| 3.5.2 Editieren eines Programms | |
| 3.5.3 Formattieren eines Programms | 38 |
| | |

| 3.5.4 Finden und Ersetzen | |
|--|-----|
| 3.5.5 Overview (Übersicht) | 39 |
| 3.5.6 Ausführen eines Programms | 40 |
| 3.5.7 Debuggen eines Programms | 40 |
| 3.5.8 BREAK, Execute Funktion, Trace und Step | 43 |
| 3.5.9 Speichern und Laden eines Programms | |
| 3.5.10 Speichern und Laden von Programmen als | |
| Textdateien | 45 |
| 4. Programmieren auf dem Desktop PC | 47 |
| 4.1 Menü Optionen | 47 |
| 4.2 Programm-Code Fenster | 51 |
| 4.3 CE Bildschirm | |
| 4.4 Projekt Explorer | |
| 4.5 Eigenschaften-Fenster | 55 |
| 4.6 Toolbox (Werkzeugkasten) | 56 |
| 4.7 Toolbar (Werkzeugleiste) | |
| 4.8 Menu Editor (Menü-Editor) | |
| 4.9.1 Optionen – General | |
| 4.9.2 Optionen – Editor | 62 |
| 4.9.3 Optionen – CE Screen | 63 |
| 4.9.4 Optionen – Start | |
| 5. NS Basic/CE Referenz | 65 |
| 6. Weiterführende Themen | |
| 6.1 Programmierrichtlinien | |
| 6.1.1 Richtlinien zur Namensgebung | 245 |
| 6.1.2 Richtlinien zur Textformatierung | 246 |
| 6.1.3 Kommentar-Richtlinien | 246 |
| 6.2 Fehlerbehandlung | |
| 6.2.1 Defensives Programmieren | |
| 6.2.2 Abfangen von Fehlern | |
| 6.2.3 Abfangen von Fehlern bei Datei-Operationer | 1 |
| | |
| A. Error Codes | 251 |
| B. Konstanten | 253 |
| | |

1

1. Einleitung

Willkommen bei NS Basic/CE für Windows CE. NS Basic/CE wurde entworfen um den Anforderungen von Windows CE Anwendern zu entsprechen. Es ist eine einfache, aber mächtige Programmiersprache, die zum Schreiben nahezu aller Arten von Anwendungen geeignet ist.

Auf der mitgelieferten CD gibt es eine Datei mit Namen Readme.txt. Sie enthält die aktuellsten Informationen zu NS Basic/CE, inklusive Änderungen zum Handbuch. Bitte beachten Sie diese Datei, bevor Sie NS Basic/CE installieren

Wenn Sie sofort mit NS Basic/CE beginnen möchten, lesen Sie sich zunächst den Abschnitt Installation durch und wenden Sie sich danach dem Kapitel Mit NS Basic/CE starten zu.

Mit NS Basic/CE werden Beispielprogramme zum Lernen und Anwenden ausgeliefert. Sie können diese Beispielprogramme an Ihre eigenen Anforderungen anpassen. Das Installationsprogramm legt diese Beispiele in einem Ordner namens "Basic Samples" im Zielverzeichnis der Installation ab.

Sie sollten mit den Grundlagen der Bedienung von Windows CE Geräten vertraut sein, ehe Sie dieses Handbuch benutzen. Es sollte Ihnen bekannt sein, wie man Anwendungen startet, den Stylus verwendet und andere Windows/CE Merkmale nutzt. Wenn Sie sich nicht mit diesen Dingen auskennen, ziehen Sie bitte Ihr Windows CE Handbuch zu Rate.

Zum Installieren der NS Basic/CE Software ist des weiteren grundsätzliches Verständnis der Bedienung eines Desktop-Computers (Windows 98/ME/NT/2K/XP) erforderlich.

Bei der Übersetzung dieses Handbuchs wurde weitestgehend auf die "Ein-Deutschung" gängiger englischer Begriffe verzichtet. An manchen Stellen werden einzelne Worte zusammen mit der jeweiligen Übersetzung (in Klammern) dargestellt. Die Verwendung der englischen Begriffe erscheint dem Übersetzer jedoch als eindeutiger.

1.1 Was ist BASIC?

BASIC existiert schon seit nahezu 40 Jahren. In dieser Zeit wurden schon Hunderte Interpreter und Compiler für BASIC entwickelt und Berge von Programmen erstellt. Viele Bücher über BASIC wurden, und werden wohl noch weiterhin, geschrieben. BASIC Special Interest Groups existieren in den verschiedensten Formen.

BASIC tut der Seele irgendwie gut. Während Wellen von anderen Programmiersprachen kommen und gehen, läuft BASIC immer noch fast auf jedem System: ohne Standards passt es sich neuen Umgebungen leicht an und hält Schritt mit den schicken neuen Sprachen. Mit allen, die kommen und gehen.

Jeder, auch Bill Gates, hat mit BASIC angefangen. Irgendwie kommen wir alle immer wieder darauf zurück. Es ist immer noch die beste Sprache für schnell erstellte Programme und einfache Anwendungen. BASIC Interpreter, insbesondere die einfachen, können sehr viel Charme haben.

Die Hardware, auf der BASIC programmiert wird, hat sich seit dessen Entwicklung einmal ums sich selbst gedreht. Die mächtige Programmiersprache, zu der nur Computerspezialisten und Programmierer von Großrechenanlagen Zugang hatten, läuft heutzutage auf einem Handheld Computer.

1.1.1 NS Basic/CE

NS Basic/CE für Windows CE ist eine echte Programmiersprache. Sie enthält alle üblichen BASIC Anweisungen in einer unkomplizierten Art und bietet darüber hinaus eine Vielzahl mächtiger Erweiterungen.

NS Basic Corporation betreibt eine Webseite unter http://www.nsbasic.com. Verwenden Sie ihren Webbrowser um diese Seite nach wichtigen Bekanntmachungen, technischen Informationen und NS Basic/CE Beispielprogrammen zu durchsuchen.

1.1.2 NS Basic/CE und Windows CE

Als Sie ihr Windows CE Gerät gekauft haben, dachten Sie sicherlich, dass Sie nun viele Papier-Bleistift-Aufgaben damit ersetzen können würden. Sie hofften wahrscheinlich auch, dass es als kleiner programmierbarer Computer fungieren würde. Genau für diese Zwecke wurde NS Basic/CE entworfen. Durch seinen Einsatz sind Sie in der Lage die Anwendungen, die Sie benötigen, in einer einfach zu nutzenden Programmiersprache, direkt auf Ihrem Handheld PC zu erstellen.

NS Basic/CE kann auch zur allgemeinen Programmierung verwendet werden. Jedes Programm, das in BASIC erstellt werden kann, kann ebenso in NS Basic/CE erstellt werden. Sie können individuell angepasste Datenbanken erstellen, komplexe Berechnungen durchführen oder sogar Spiele programmieren. Was NS Basic/CE hervorstechen lässt, ist seine Verfügbarkeit. Sie müssen keine neue, komplexe Sprache erlernen, nur um die mächtigen Fähigkeiten Ihres H/PC ausnutzen zu können.

1.2 System Anforderungen

Um NS Basic/CE installieren zu können benötigen Sie ein Windows CE Gerät, einen Desktop Computer, auf dem Microsoft ActiveSync installiert ist, und ein Kabel, mit dem sich das Windows CE Gerät mit dem Desktop Computer verbinden lässt. Für spezifische Informationen zu unterstützten Geräten und erforderlicher Software, lesen Sie bitte die Datei Readme.htm, die in Ihrem Produkt enthalten ist

1.3 Installation

NS Basic/CE wird auf einer CD ausgeliefert. Sie müssen es mittels Microsoft ActiveSync auf Ihrem Windows CE Gerät installieren. Für spezifische Informationen zur Installation, lesen Sie bitte die Datei Readme.htm, die in Ihrem Produkt enthalten ist.

Sie sollten auch einen Besuch auf unserer Website machen, auf der wir die aktuellsten Informationen zu NS Basic/CE veröffentlichen. Suchen Sie unter Release Notes nach Updates, unter Tech Notes nach den letzten technischen Neuerungen und in der Downloads Sektion nachzusätzlichem Programmcode, Update-Paketen und den Runtime Modulen.

Unsere Website ist http://www.nsbasic.com.

1.3.1 Eingabe Ihrer Seriennummer

Ehe Sie NS Basic/CE verwenden können, müssen Sie Ihre Seriennummer eingeben. Auf Ihrem Windows/CE Gerät starten Sie bitte das BASIC Installer Programm. Auf Ihrem Desktop PC, wählen Sie Register im Hilfe-Menü. Ihre Seriennummer befindet sich auf der Rückseite Ihres Handbuches. Für weitere Informationen zur Installation, lesen Sie bitte die Datei Readme.htm.

Wenn Sie eine Registrierungskarte erhalten haben, füllen Sie sie bitte jetzt aus und senden sie an die Adresse, die auf der Karte abgedruckt ist. Sie können sich natürlich auch auf unserer Website Online registrieren.

2. NS Basic/CE Konzepte

2.1 Typografische Konventionen

In diesem Handbuch werden die folgenden typografischen Konventionen verwendet:

KEYWORDS

Großbuchstaben bezeichnen NS Basic/CE Schlüsselwörter (Keywords) und anderen Text, der genau so wie dargestellt, eingegeben werden muss. Im Zusammenhang mit diesem Handbuch, bezeichnet Text in Großbuchstaben den unbedingt erforderlichen Teil des Syntax einer Anweisung. NS Basic/CE unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung: Schlüsselwörter werden als Großbuchstaben, als Kleinbuchstaben oder gemischt akzeptiert. Ein Schlüsselwort, wie beispielsweise PRINT, kann als print, Print, oder PRINT in Ihren Programmtext eingegeben werden.

placeholders

Kursiver Text bezeichnet einen Platzhalter (placeholder) für Informationen, die Sie zur Verfügung stellen müssen. Im folgenden Befehl wird expression kursiv dargestellt, um zu zeigen, dass die EXECUTE Anweisung einen Ausdruck (expression) erfordert:

EXECUTE expression

Example

Die Schriftart Monaco (nichtproportionale Schriftart) bezeichnet Beispiel-Programmcode und Informationen, die auf Ihrem NS Basic/CE Bildschirm angezeigt werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Zeile aus einem NS Basic/CE Programm:

PRINT "Hello World!"

[Optional]

Eckige Klammern deuten an, dass die darin enthaltenen Elemente optional sind. Im folgenden Beispiel werden die eckigen Klammern verwendet um anzuzeigen, dass die Angabe eines zweiten Elementes zur Anzeige auf dem Display mittels des PRINT Befehles optional ist:

PRINT expression1 [,expression2]

Beide dieser PRINT Anweisungen sind zulässig, da der PRINT bis zu 20 Ausdrücke akzeptiert:

```
PRINT "Hello"
PRINT "Hello", "World"
```

Der vertikale Balken deutet an, dass die Elemente sich gegenseitig ausschliessen. Der Balken im folgenden Beispiel zeigt, dass die LEN Funktion entweder mit einer Zeichenkette (String) oder einer Variablen verwendet werden kann:

LEN(string | variable)

2.2 Die Elemente eines NS Basic/CE Programms

Ein NS Basic/CE Programm besteht aus einer Gruppe von Anweisungen. Jede NS Basic/CE Programmzeile kann aus den folgenden Elementen bestehen:

KEYWORD Argumente 'Kommentar

Ein KEYWORD oder Schlüsselwort ist ein Wort der Sprache, die NS Basic/CE interpretieren kann. Beispiele sind PRINT, INPUTBOX und IF. Die Anweisung und ihre Argumente bestimmen, welche Aktionen (falls es solche gibt) von NS Basic/CE beim Erreichen der Programmzeile durchgeführt werden

Jeder Text, der einem ' in einer Zeile folgt, ist ein Kommentar und wird von NS Basic/CE ignoriert.

2.2.1 Mehrzeilige Anweisungen

Im Normalfall endet jede NS Basic/CE Anweisung am Ende der Befehlszeile. Wenn Sie sehr komplexe Anweisungen haben, kann diese Zeile sehr lang werden. Dadurch kann Ihr Programm schwer lesbar werden. Sie können lange Anweisungen aufteilen, wenn Sie am Ende einer Befehlszeile die sogenannte Zeilenfortführungs-Sequenz (_), ein Leerzeichen gefolgt von einem Unterstrich, verwenden. NS Basic/CE fügt die nächstfolgende Zeile an die Zeile an, die mit (_) endet. Hier ein Beispiel für die Zeilenfortführungs-Sequenz:

PRINT "Lange Befehle sind kein Problem in"_____ & " NS Basic/CE"

2.2.2 Mehrere Anweisungen pro Zeile

Durch Verwendung eines ":" Zeichens als Trennungssymbol, können Sie mehr als eine Anweisung in eine Zeile schreiben:

NS Basic/CE Handbook

2.2.3 Literale, Datentypen und Variablen

Literale sind Zeichenfolgen, die zur Darstellung der Werte von Basistypen in Ihrem Programm verwendet werden. Sie benutzen sie ständig: zum Initialisieren von Variablen, zum Setzen der Start- und Stop-Werte einer FOR...NEXT Schleife, und so weiter. Wenn Sie mit der CONST Anweisung eine Konstante definieren, kann der Name der Konstanten wie ein Literal verwendet werden. Der Wert von Literalen kann nicht verändert werden.

Variablen sind Namen für Bereiche, in denen Ihre Daten abgelegt werden. Der Inhalt einer Variablen kann bei Bedarf geändert werden. Alle Variablen sind vom Datentyp Variant, mit verschiedenen Subtypen.

2.2.4 Numerische Datentypen

Es gibt verschiedene Subtypen für numerische Daten, die sich jedoch alle gleich verhalten. Sie können im Normalfall ohne Problem alle Subtypen beliebig mischen und umwandeln.

| Subtyp | Größe | Bereich | Literal |
|----------|--------|---|------------|
| Byte | 8 Bit | 0 to 255 | 2 |
| Int | 16 Bit | -32,768 to 32,767 | 100 |
| Long | 32 Bit | -2,147,483,648 to 2,147,483,647 | 500000 |
| Single | 32 Bit | +/-1.5x10 ⁻⁴⁵ to +/-3.4x10 ³⁸ | 1.0e100 |
| Double | 64 Bit | +/-5.0x10 ⁻³²⁴ to +/- 1.7x10 ³⁰⁸ | 1.0e1000 |
| Currency | 32 Bit | -9.2x10 ¹⁴ to 9.2x10 ¹⁴ | 1000000.00 |
| Hex | 32 Bit | | &h000000F |

2.2.5 Datentyp Boolean

Boolesche Werte können zwei Werte annehmen: TRUE (WAHR) und FALSE (FALSCH). Dieser Datentyp wird im Zusammenhang mit der IF Anweisung verwendet. Sie testet das boolesche Ergebnis eines Ausdrucks und wählt die THEN Anweisungen, wenn der Ausdruck TRUE ist, oder die ELSE Anweisungen, falls der Ausdruck FALSE ist. Die numerische Entsprechung für TRUE ist –1, die für FALSE ist 0.

2.2.6 Datentyp Farbe (Color)

Farben werden durch vorzeichenlose Long-Integer Werte im Bereich von 0 to 16,777,215 vertreten. Ein Farbwert wird durch Mischung der Beträge für Rot, Grün und Blau, die zwischen 0 für dunkel und 255 für hell schwanken können, erzeugt. Die Mischungsformel lautet:

Farbe = Rot + (Grün * 256) + (Blau * 65536)

Schwarz-Weiß-Schattierungen (siehe Tabelle) werden erzeugt, indem gleich große Beträge für Rot, Grün und Blau verwendet werden. In Anhang B finden Sie eine Liste der gängigsten Farbkonstanten.

| Farbname | Rot, Grün, Blau | Farbwert |
|------------|-----------------|--------------------|
| Black | 0, 0, 0 | 0, vbBLACK |
| Dark gray | 128, 128, 128 | 8,421,504 |
| Light gray | 192, 192, 192 | 12,632,256 |
| White | 255, 255, 255 | 16,777,215,vbWHITE |

2.2.7 Datentyp String

Strings bestehen aus einer Folge von Zeichen. Ein String kann annähernd 2 Milliarden Zeichen lang sein. Es gibt einige Funktionen, die Strings verändern können. Der Verkettungs-Operator (&) fügt die String Darstellungen zweier Variablen zusammen. Ein literaler String wird in Anführungszeichen gesetzt:

"Das ist ein literaler String"

2.2.8 Datentyp Array

Arrays sind Container. Es sind Listen mit Werten, die unter einem einzelnen Namen abgespeichert werden. Auf einen bestimmten Wert bezieht man sich, durch eine Nummer, die in Klammern hinter dem Variablennamen steht (Index). Das erste Element eines Arrays hat immer den Index Null (0) und jedes Array kann viele Elemente haben. ARR(2) verweist auf das dritte Element im Array ARR. Jedes Element eines Arrays kann einen beliebigen Subtyp haben.

2.2.9 Variablennamen

Eine Variable ist ein Name, dem ein Wert zugeordnet werden kann. Der Name besteht aus einer Folge von alphabetischen und numerischen Zeichen, sowie dem (_) Unterstrich (underscore). In NS Basic/CE ist die Länge eines Variablennamens ungegrenzt und jedes Zeichen des Namens ist signifikant. Wie erwähnen das, weil in manchen älteren Basic-Dialekten nur kurze Namen benutzt werden können. Bei Variablennamen werden Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden und Leerzeichen oder andere Sonderzeichen dürfen nicht verwendet werden. Variablennamen müssen mit einem Buchstaben beginnen.

NS Basic/CE Konstanten dürfen nicht als Variablennamen verwendet werden. Eine komplette Liste der Konstanten finden Sie in Anhang B.

In der folgenden Liste finden Sie einige Variablennamen, die in NS Basic/CE erlaubt sind:

```
text
LLAMAS // entsprich llamas
oder Llamas
Jupiter
W1Spec
SouthPark
```

Und manche sind nicht erlaubt:

2.3 Ausdrücke und Operatoren

Ein Ausdruck ist ein Literal, eine Variable, eine Formel oder ein Funktionsaufruf, die ein Ergebnis liefert. Hier einige Beispiele für Ausdrücke:

Ein String-Ausdruck kann ein String-Literal, eine String-Variable, oder das Ergebnis einer Kombination aus String-Literalen, String-Variablen und Substrings sein. Ganz ähnlich kann ein numerischer Ausdruck eine numerische Konstante, eine numerische Variable oder das Ergebnis einer Funktion/Variablen, die einen einzelnen Wert erzeugt, sein

2.3.1 Arithmetische Operatoren

NS Basic/CE erlaubt die folgenden arithmetischen Operatoren in absteigender Priorität:

| () | | Klammer |
|----|----|-----------------------------|
| ۸ | | Exponent |
| * | /\ | Multiplikation und Division |
| + | - | Addition und Subtraktion |

Klammern können zum ändern der Auswertungsreihenfolge genutzt werden.

```
PRINT 2 + 3 * 4
PRINT (2 + 3) * 4
```

Ausgabe

14 20

NS Basic/CE unterstützt Fließkomma-Arithmetik. Die MOD Funktion kann verwendet werden, um den Rest einer Division zu erhalten. Der Backslash-Operator (\) wird für die Integer-Division (ganzzahlige Division) verwendet.

Arithmetische Operatoren können nur in numerischen Ausdrücken verwendet werden. Sie dürfen nicht auf Strings angewendet werden.

2.3.2 Vergleichs-Operatoren

Vergleichs-Operatoren vergleichen zwei Werte miteinander und geben einen booleschen Wert, FALSE oder TRUE, zurück. Dieses Ergebnis kann zum Ändern des Programmablaufes genutzt werden. Vergleichs-Operatoren haben eine geringe Priorität als arithmetische Operatoren. Die Vergleichs-Operatoren sind:

| = | gleich |
|----|---------------------|
| <> | Nicht gleich |
| < | Kleiner als |
| > | Größer als |
| <= | Kleiner oder gleich |
| >= | Größer oder gleich |

In der SET Anweisung, wird das Gleichheitszeichen zum Zuweisen eines Wertes an eine Variable verwendet, nicht als Vergleichs-Operator.

2.3.3 Boolesche Operatoren

Boolesche Operatoren verbinden Ausdrücke miteinander und geben dabei ein TRUE oder FALSE als Antwort zurück. Arithmetische und Vergleichs-Operatoren werden vor Booleschen Operatoren ausgewertet. Der NOT Operator bezieht sich auf einen Ausdruck, alle anderen Operatoren erfordern zwei Ausdrücke.

Die Booleschen Operatoren sind:

| AND | Gibt TRUE zurück, wenn beide Ausdrücke TRUE sind. |
|-----|--|
| EQV | Gibt TRUE zurück, wenn beide Ausdrücke TRUE oder beide Ausdrücke FALSE sind. |
| IMP | Gibt TRUE zurück, wenn der erste Ausdruck den zweiten Ausdruck impliziert. |
| OR | Gibt TRUE zurück, wenn einer der beiden Ausdrücke oder beide TRUE ist. |
| NOT | Gibt TRUE zurück, wenn der Ausdruck FALSE ist und gibt FALSE zurück, wenn der Ausdruck |
| XOR | Gibt TRUE zurück, wenn beide Ausdrücke nicht den gleichen booleschen Wert haben. |

Boolesche Operatoren können mit jedem Ausdruck verwendet werden, der einen booleschen Wert zurückgibt.

2.4 FUNKTIONEN und SUB Prozeduren

Prozeduren sind Blöcke von Programmanweisungen, die von anderen Anweisungen, optional mit Übergabe von Werten (Argumenten), unter bestimmten Bedingungen und wiederholt aufgerufen ("called") werden können. Wenn eine Prozedur aufgerufen wird, verhält sie sich genau wie eine Funktion oder eine Anweisung, die zusammen die Sprache NS Basic/CE bilden. FUNKTIONEN geben ein Ergebnis zurück, das in einer Variablen gespeichert, oder in anderen Anweisungen weiter verwertet werden kann. SUB Prozeduren laufen ab, ohne einen Wert zurück zu geben. Wenn eine FUNKTON aufgerufen wird und der Rückgabewert nicht verwendet wird, behandelt NS Basic/CE sie wie eine SUB Prozedur.

Zur Übergabe von mehreren Argumenten an eine FUNKTION, verwenden Sie eine durch Kommata getrennte, in Klammern eingeschlossene Liste. Um mehrere Argumente an eine SUB Prozedur zu übergeben, nutzen Sie eine durch Kommata getrennte Liste, ohne Klammern. Wenn ein einzelnes Argument an eine FUNKTION oder SUB Prozedur übergeben wird, können ebenfalls Klammern genutzt werden; Klammern, die ein einzelnes Argument einschließen, werden von NS Basic/CE zum Auswerten eines Ausdrucks, nicht zum Kennzeichnen einer Liste von Argumenten genutzt.

2.5 Projekte, Module, Forms (Formulare), Objekte und Steuerelemente

Steuerelemente und Objekte

Ein Steuerelement ist ein ausführbares Modul, auf das von anderen Programmen aus zugegriffen werden kann. Jede konkrete Ausprägung (Instanz) eines Steuerelementes in Ihrem Programm wird als Objekt bezeichnet. Um Ihrem Programm ein Objekt hinzu zu fügen, verwenden Sie die ADDOBJECT Anweisung. Objekte haben Eigenschaften, die abgefragt und gesetzt werden können, Methoden, die als FUNKTIONEN oder SUB Prozeduren aufgerufen werden können und Ereignisse, die durch Benutzeraktionen, das Betriebssystem oder andere Programme, ausgelöst werden können.

Zusammen mit NS Basic/CE werden zahlreiche Steuerelemente installiert. Dabei sind eine Checkbox (Ankreuzfeld), eine Combobox (Kombinationsfeld), eine Textbox (Textfeld) und weitere gebräuchliche Objekte. Im Zusammenhang mit diesen Objekten spricht man auch von immanenten Objekten, da sie nicht von der Existenz einer anderen Datei abhängig sind, sondern direkt mit der NS Basic Runtime Datei zur Verfügung gestellt werden.

Eine zweite Gruppe von Steuerelementen, die Standard-Steuerelemente genannt wird, ist in jeder NS Basic Installation vorhanden. Es handelt sich dabei um ActiveX Steuerelemente, die von Microsoft ausgeliefert werden, so z.b. die PictureBox (Bildfeld), das Grid (Gitter) und das FileSystem (Dateisystem). Jedes davon ist in einer separaten Datei vom Typ .dll abgelegt.

ActiveX Steuerelemente von Drittanbietern können ebenfalls in NS Basic/CE genutzt werden. Es gibt einige davon in NS Basic's Big Red Toolbox. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie die Tech Note 1 oder suchen Sie im Internet danach.

Alle Installationen von NS Basic/CE beinhalten das PictureBox Steuerelement. Der Hintergrund des Ausgabefensters, das als Ausgabe-Objekt bezeichnet wird, ist eine PictureBox. Zusätzlich zum Ausgabe-Objekt wird automatisch in jedem laufenden NS Basic/CE Programm ein Err-Objekt (Fehler-Objekt) erzeugt, das optional zur Fehlerbehandlung verwendet werden kann.

Objekt Ereignisse

Ein Ereignis ist ein Programmaufruf, den ein Objekt an Ihr Programm richtet, als Reaktion auf eine Aktion, die an diesem Objekt ausgeführt wurde. Wenn Sie beispielsweise in Ihrem Programm eine Kommandotaste haben, wird ein Ereignis ausgelöst, wenn der Anwender diese Taste anklickt.

Wenn Ihre Taste den Namen "MyButton" hat, wird NS Basic dann die Funktion MyButton_Click() in Ihrem Programm aufrufen. Wenn Ihr Programm eine solche Funktion nicht enthält, wird das Ereignis ignoriert.

Ein anderes Beispiel wäre, wenn Sie die serielle Kommunikation verwenden würden. Eingehende Daten würden das OnComm Ereignis auslösen. Sobald Sie auf Ihr Kommunikations-Objekt "Comm" zugreifen würden, würde es versuchen, die Funktion Comm_OnComm() aufzurufen.

Forms (Formulare)

NS Basic/CE's Implementierung von Formularen ist einfacher als die auf dem Desktop. Obwohl das zugrunde liegende System das Konzept der Formulare nicht kennt, existiert eine Technik, die diese Funktionalität zur Verfügung stellt.

Ein Objekt, das einmal erstellt wurde, kann nicht wieder gelöscht werden. In Windows CE ist das ohnehin bedeutungslos: die Verwaltungsinformationen eines einzelnen Objektes sind so gering, dass es kein Problem darstellt, alle Objekte bis zum Ende Ihres Programm im Speicher zu halten.

Ein Form ist deshalb nur eine Gruppe von Objekten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt oder verborgen werden. Sie können auf jedes Objekt in einem Formular über ein Array zugreifen. Ein Form kann ausgeblendet werden, indem man dieses Array durchläuft und jedes Objekt, auf das es verwiesen wird, einzeln ausblendet.

Sie können das selbst durchführen, aber wenn Sie die Desktop IDE oder den Visual Designer verwenden, kümmert sich NS Basic/CE darum, das der erforderliche Code zum erstellen, ausblenden und anzeigen des Formulars erzeugt wird.

Forms basieren auf dem PictureBox Objekt und haben auch die gleichen Eigenschaften.

Form Methoden

Jedes Formular hat eine Ausblenden- und eine Anzeigen-Methode. Wenn Ihr Form den Namen "Form1" hat, wird es mit dem folgenden Code in Ihrem Programm ausgeblendet: Form1 Hide

Zum Anzeigen des Forms verwenden Sie Form1_Show. Wenn das Formular zum ersten Mal angezeigt wird, erstellt NS Basic/CE die Objekten für dieses Form. Während das Formular erzeugt wird, ist die Variable Form1(0) auf falsch gesetzt. (sofern Ihr Form Form1 heißt). Sobald alle Objekte erzeugt wurden, wird Form1(0) auf wahr gesetzt. Sie können durch Abfragen dieser Variable feststellen, ob ein Formular

vollständig erzeugt wurde, bevor Sie auf Ereignisse reagieren, die von einem der Objekte auf dem Form erzeugt worden sein könnten.

Form Ereignisse

Wenn Ihr Programm mit der Desktop DIE erstellt worden ist, wird ein form load event an Ihr Programm geschickt. Nehmen wir an, Ihr Formular wird Form1 genannt, dann wird die Subroutine Form1_Load() aufgerufen, sobald alle Objekte auf dem Form durch Form1_Show erzeugt wurden. Ganz ähnlich wird ein Form1_Unload Ereignis gesendet, wenn das Formular geschlossen wird.

Programm Eigenschaften und Ereignisse

NS Basic Programm laufen innerhalb eines PictureBox-Objektes, das Output-Objekt genannt wird ab. Die unterstützten Eigenschaften und Ereignisse finden Sie im Kapitel über das PictureBox Steuerelement.

REM Applikation Hintergrund auf Blau umstellen Output.backcolor=vbBlue

Programm Ereignisse

Wenn ein Programm beendet wird (oder auf einem Pocket PC minimiert wird), wird ein Output_Close Ereignis an Ihr Programm gesendet. Dieses Ereignis wird an alle Programme gesendet, unabhängig, ob sie mit der Desktop IDE erstellt wurden oder nicht. Diese Eigenschaft ist besonders für Pocket PC Geräte sehr hilfreich. Microsoft's Pocket PC Richtlinien zur Anwenderschnittstelle legen fest, dass die oberste rechte Taste einer Anwendung, die eine Applikation in anderen Versionen von Windows schließt, die Anwendung nur minimalisieren soll, d.h. sie soll weiterhin laufen. Um dieses Verhalten in Ihrer Anwendung zu überschreiben, fügen Sie Ihrem Programm-Code folgende Zeilen zu:

REM Schließe Applikation beim minimalisieren Sub Output_Close()
Bye
End Sub

Sie können auch die ShowOKButton Anweisung verwenden, um dieses Verhalten zu ändern.

Wenn die Größe des Ausgabefensters verändert wird, z.b. wenn das Fenster gedreht wird, wird ein Output_Size Ereignis an Ihr Programm geschickt.

Module

Ein Modul ist eine .txt, .cod oder .bas Datei, die in Ihrem Projekt enthalten ist. Man kann sie verwenden, um den Programm-Code in kleinere Teile auszuteilen, die leichter verwaltet werden können. Module können auch in mehr als einem Projekt verwendet werden, so lässt sich Programmcode während der Entwicklung gemeinsam nutzen. Zur Laufzeit werden alle Projekt-Module zu einem einzelnen laufenden Programm zusammengefügt. Aller Code aus Modulen wird an das Ende des Hauptprojektes gestellt.

3. Programmieren auf dem Windows/CE Gerät

3.1 Übersicht

NS Basic/CE 's Entwicklungsumgebung zum Programmieren auf dem Windows/CE gerät bietet zwei verschiedene Ansichten, den Programm-Editor und das Ausgabe-Fenster. Sie besitzt außerdem ein Hilfsmittel mit Namen Visual Designer, eine Möglichkeit Programmcode per Grafik zu erzeugen.

3.2 Programm-Editor

Der Programm-Editor ist das Werkzeug, mit dem Sie Ihre Programme schreiben. Er hat einen weißen Hintergrund mit einer vertikalen Bildlaufleiste und eine Werkzeugleiste, mit der sich NS Basic/CE bedienen lässt. Der Menübereich der Werkzeugleiste ist nachfolgend in Tabelle 1 skizziert.

Tabelle 1: NS Basic/CE Menüs

| | Tabelle 1. NS Basic/CE Melius | | |
|------|-------------------------------|---|--|
| Menü | Befehl | Beschreibung | |
| File | New | Neues Programm | |
| | Open | Programm laden | |
| | Save | Programm speichern | |
| | Save As | Programm unter neuem Namen speichern | |
| | Encryption ON/OFF | Setzt den Verschlüsselungsstatus des gespeicherten Programms. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, dass der Programmcode nur mit der NS Basic/CE Kopie desjenigen sichtbar ist, der ihn verschlüsselt hat. | |
| | 14 | Letzte vier Programme | |
| | Exit | NS Basic/CE beenden | |

Tabelle 1: NS Basic/CE Menüs

| Menü | Befehl | Beschreibung |
|-------|-------------|--|
| Edit | Undo | Letzte Aktion |
| | Cut | Selektierten Text ausschneiden |
| | Copy | Selektierten Text kopieren |
| | Paste | Inhalt der Zwischenablage einfügen |
| | Select All | Gesamten Programmtext selektieren |
| | Find | Suche durchführen |
| | Find Again | Letzte Suche wiederholen |
| | Find All | Alle Übereinstimmungen finden |
| | Goto Line | Gehe zu Zeile im Editor, wenn |
| | Overview | Alle Prozeduren auflisten |
| Tools | Format | Programm neu formatieren |
| | Run | Ein Programm ausführen |
| | Run | Das Programm ausführen |
| | Execute | Neu starten bei Funktion |
| | Trace | Fehlerprotokollierung starten |
| | Step | Befehle Schritt für Schritt abarbeiten |
| | Execute | Temporäres Programm eingeben |
| | Show | Wert der Variablen anzeigen |
| | Stats | Informationen über Dateigröße |
| | Visual | Visual Forms Editor |
| Help | Help Topics | Hilfe-Browser |
| | About NS | Titel, Version, Kontakt |

Die Werkzeug-Symbole befinden sich rechts neben den Menü-Einträgen.

Tabelle 2: Werkzeug Symbole

| Symbol | Menü-Element | Tastaturkürzel |
|----------|-------------------------------|----------------|
| | " <u>F</u> ile-> <u>N</u> ew" | Ctrl+N |
| | "File->Save" | Ctrl+S |
| = | "File->Open" | Ctrl+O |
| * | "Edit->Cut" | Ctrl+X |
| | "Edit->Copy" | Ctrl+C |

NS Basic/CE Handbook

| Symbol | Menü-Element | Tastaturkürzel |
|------------|---------------|----------------|
| | "Edit->Paste" | Ctrl+V |
| * ∤ | "Tools->Run" | Ctrl+R |

Zwei weitere Tasten befinden sich in der rechten oberen Ecke des Programm-Editor Fensters. Die Hilfe-Taste öffnet den Hilfe-Browser mit der Online-Hilfe von NS Basic/CE; sie ist ein Kürzel für "Help->Help Topics..."



Die Close-Taste beendet NS Basic/CE und ist somit ein Kürzel für "File->Exit".



3.3 Ausgabe-Fenster

Das Ausgabe-Fenster wird angezeigt während Ihr Programm ausgeführt wird. In ihm werden alle Ein- und Ausgaben durchgeführt. Es hat einen hellgrauen Hintergrund und in der rechten oberen Ecke befindet sich eine Close-Taste (abhängig von der Windows CE Version). Eine schmale Linie in der oberen linken Ecke deutet an, wo ein Programm mittels des SETMENU Befehls ein eignes Menü hinzufügen kann. Die Close-Taste schließt das Ausgabe-Fenster; wurde das Programm aus dem Programm-Editor heraus gestartet, geht die Kontrolle an den Editor zurück, ansonsten wird NS Basic/CE beendet.

3.4 Visual Designer

Der Visual Designer ist ein Teil von NB Basic/CE, einer voll ausgestatteten BASIC Entwicklungsumgebung. Er ermöglicht es Ihnen, Formulare visuell auf Ihrem Windows CE Gerät zu erstellen. Er wird aus der NS Basic/CE Umgebung heraus gestartet.

Um einem Formular ein Objekt hinzuzufügen, selektieren Sie das gewünschte Objekt im Menü Objects. Es wird dann in der oberen linken Ecke Ihrer Form kreiert. Sie können es verschieben und in der Größe verändern um seine Position

festzulegen. Klicken Sie doppelt darauf und der Eigenschaften-Editor für dieses Objekt wird angezeigt. Sie können jede Eigenschaft dieses Objektes an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Wenn Sie den Visual Designer schließen, werden Ihre Angaben in NS Basic/CE Programm-Code umgewandelt und Sie gelangen wieder zum normalen NS Basic/CE Editor-Fenster. Ihr Code kann dann sofort ausgeführt werden.

Sie können den Visual Designer jederzeit wieder aufrufen und weitere Änderungen an Ihrem Formular durchführen, selbst dann, wenn inzwischen andere Programmteile geändert wurden.

WARNUNG! Wenn Sie Code ändern, der vom Visual Designer generiert wurde, kann es sein, dass Sie ihn später nicht mehr mit dem Visual Designer bearbeiten können. Es kann auch geschehen, dass Ihre Änderungen verloren gehen, wenn Sie den Code neu generieren lassen.





Tabelle 3: Visual Designer Menüs

| Form | Add Form | Dem Programm ein neues Form hinzufügen. |
|------|----------------|--|
| | <u>D</u> elete | Ein Formular löschen. |
| | Set Default | Vorgabe auf anderes Formular einstellen. |
| | Exit | Zurück zum NS Basic Editor. |
| Edit | <u>U</u> ndo | Letzte Aktion rückgängig machen |
| | Cut | Objekt ausschneiden |
| | Сору | Objekt kopieren |
| | <u>P</u> aste | Zwischenablage einfügen |

| | Clear | |
|--------|--------------------|--|
| | Select Object | Liste von selektierbaren Objekten anzeigen. |
| | <u>P</u> roperties | Eigenschaften des aktuellen Objekts bearbeiten. Wurde kein Objekt selektiert, werden die Formular-Eigenschaften verwendet. Siehe Eigenschaften- Editor. |
| Object | Add <u>M</u> enu | Dem aktuellen Form ein Menü hinzufügen. Siehe Menü-Editor. |
| | Edit Menu | Menü auf dem aktuellen Form bearbeiten. Siehe Menü-Editor. |
| | Show Program | Programm-Code anzeigen |
| | Snap to Grid | Bewegte Objekte sollen am Gitter einrasten |
| | Grid Size | Gitterabstand auf 4-20 Pixel setzen |
| | CheckBox | Checkbox-Objekt hinzufügen. |
| | ComboBox | ComboBox-Objekt hinzufügen. |
| | CommandButton | CommandButton-Objekt hinzufügen. |
| | Date | Date-Picker-Objekt hinzufügen. |
| | Label | Label-Objekt hinzufügen. |
| | ListBox | ListBox-Objekt hinzufügen. |
| | OptionButton | OptionButton-Objekt hinzufügen. |
| | TextBox | TextBox-Objekt hinzufügen. |
| | Time | Time-Picker-Objekt hinzufügen. |
| Help | Help Topics | Hilfethemen |
| | About VNSB | Über Visual Designer |

3.4.1 Eigenschaften-Editor

Jeder Objekttyp hat seine eigene Liste von Eigenschaften. Die obere ComboBox wird zum auswählen der Eigenschaft, die bearbeitet werden soll, benutzt. Die untere ComboBox zeigt eine Liste der erlaubten Werte oder ein Eingabefeld an, je nach Anforderung der Eigenschaft.



3.4.2 Menü-Editor

Menü können mit mehreren Stufen von Untermenüs aufgesetzt werden. Für jedes Menü können sie eine Überschrift, einen Menü-Eintrag und ein Kürzel spezifizieren.



3.4.3 Anmerkung

1. Die ComboBox und die ListBox haben eine spezielle Eigenschaft mit dem Namen List. Jede Zeile, die in die angezeigte EingabeBox eingegeben wird, wird zu einer separaten Auswahl des entsprechenden Objekts. Wenn Sie die Zeile mit einem einzelnen Single-Quote (') Zeichen beenden, wird sie als auszuwertender Ausdruck angesehen.

3.5 Die NS Basic/CE Programmier Umgebung

NS Basic/CE stellt eine vollständige BASIC Programmier Umgebung für Windows CE dar. Um Ihnen die Möglichkeiten dieser Umgebung aufzuzeigen, werden wir zusammen ein Beispielprogramm in NS Basic/CE erstellen. Jeder Schritt in diesem Prozess wird Sie mit einer neuen Eigenschaft dieser Umgebung vertraut machen. Starten Sie nun NS Basic/CE und folgenden Sie uns!

3.5.1 Ein Programm erstellen

Wenn Sie ein neues Programm erstellen wollen, muss das Ausgabe-Fenster geschlossen und der Programm-Editor leer sein. Falls das Ausgabe-Fenster offen ist, klicken Sie die Close-Taste in der rechten oberen Ecke an und wählen Sie dann "New" im "File" Menü an.

Das Beispielprogramm wird einfach sein. Es wird den Gesamtbetrag eines Einkaufs durch Addition der Einzelposten und anfallende Steuern berechnen. Wir werden ein paar Fehler einbauen, um das Debuggen zu üben.

Geben Sie folgendes Programm ein:

```
REM Einkaufsrechner
OPTION EXPLICIT
'Konstanten deklarieren
APPTITLE = "Einkaufsrechner"
'Variable deklarieren
DIM SubTotal, TaxRate, ItemCost, Item
'Variablen initialisieren
SubTotal = 0
Item = 1
'Kosten der Einzelposten abfragen
  ItemCost = INPUTBOX("Posten " & Item &
    " Kosten", APPTITLE, 0)
  IF LEN(ItemCost) AND NOT ItemCost = 0 THEN
   PRINT FORMATCURRENCY (ItemCost)
   SubTotal = SubTotal + ItemCost
   Item = Item + 1
LOOP WHILE LEN(ItemCost) AND NOT ItemCost =
IF SubTotal = 0 THEN BYE
```

```
'Ausgabe
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal), ,
"Zwischensumme"
TaxRate = INPUTBOX("Steuersatz (19% = 19)",

APPTITLE, 0)
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal*TaxRate),, _
"Steuern"
SubTotal = SubTotal * (1 + TaxRate)
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal), ,
"Gesamtsumme"
```

ANMERKUNG: Der InputBox-Befehl im obigen Beispiel wird auf einem Pocket PC Gerät nicht ohne Extra-Code funktionieren. Bitte schauen Sie sich in diesem Fall das Dokument Readme.htm an.

3.5.2 Editieren eines Programms

Der Programm-Editor arbeitet wie ein normaler Text-Editor. Ein blinkender Kursor markiert die Stelle im Text, an der neuer Text hinzugefügt wird. Der Kursor kann mit den Pfeiltasten, den Tasten Page-Up bzw. Page-Down, der Home-Taste, der End-Taste oder durch Anklicken eines berührungsempfindlichen Feldes mit dem Stylus bewegt werden.

Die Funktionen Cut, Copy, und Paste ermöglichen es Ihnen, markierten Text zu verschieben oder zu löschen. Zum Markieren tippen Sie mit dem Stylus auf den Bildschirm und ziehen ihn in dieser Position in die gewünschte Richtung oder Sie positionieren den Kursor an einem Ende des zu markierenden Bereiches und navigieren mit festgehaltener Shift-Taste per Keyboard zum anderen Ende. "Cut", "Copy", und "Paste" finden Sie im "Edit"-Menü.


Um die letzte Änderung an Ihrem Programm rückgängig zu machen, wählen Sie bitte "Undo" aus dem "Edit"-Menü. Die maximale Größe eines Programmtextes in diesem Editor beträgt 1,048,575 Bytes: größere Programme können aber mit dem Desktop-Editor erstellt und bearbeitet werden.

3.5.3 Formattieren eines Programms

Um Ihr Programm leserlicher zu machen, benutzen Sie am besten Leerzeichen oder Tabulatoren zum Einrücken zusammen gehörender Befehle. Man macht das für gewöhnlich mit Befehlen innerhalb einer Prozedur oder Schleife. Die Standard-Tabulatorweite und -Einrückung in NS Basic/CE beträgt zwei Leerezeichen. Um Ihr Programm automatisch neu formatieren zu lassen, wählen Sie "Format" im "Tools" Menü an.

3.5.4 Finden und Ersetzen

Den Rumpf Ihres Programms können Sie auf zweierlei Arten durchsuchen. Mit Find finden Sie die Übereinstimmung, die der aktuellen Kursorposition am nächsten liegt; Find Next wiederholt die letzte Suche und kann zum sukzessiven Auffinden aller Übereinstimmungen mit dem Suchbegriff verwendet werden. Wenn auf diese Weise eine Übereinstimmung gefunden wurde, wird sie farbig hinterlegt und der Programm-Editor blättert (falls nötigt) bis zur Fundstelle um sie anzuzeigen. Der Suchbegriff kann sämtliche Zeichen enthalten und optional Groß- bzw. Kleinschreibung unterscheiden. Find All Occurrences ermöglicht es Ihnen einen Suchbegriff einzugeben und liefert als Ergebnis eine Liste aller Zeilennummern des aktuellen Programms, die diesen Begriff enthalten. "Find" und "Find Next" befinden sich im "Edit" Menü.



3.5.5 Overview (Übersicht)

Der Overview Befehl zeigt eine Liste aller FUNCTION und SUB Prozeduren an. Die Prozeduren werden zunächst nach Typ (FUNCTION oder SUB), dann alphabetisch sortiert. Die Overview Anzeige kann auch verwendet werden, um zu einer selektierten Prozedur zu navigieren. Selektieren Sie eine Prozedur und klicken Sie die "Goto Line" Taste an oder klicken Sie doppelt auf eine Prozedur um die Overview Anzeige zu schließen und die Prozedur im Programm-Editor anzuzeigen.




3.5.6 Ausführen eines Programms

Um Ihr Programm auszuführen, wählen Sie "Run" aus dem "Tools" Menü oder kicken das Run Symbol an.



Lassen Sie uns nun unser Beispielprogramm mit drei Posten (\$1.99, \$2.99, \$3.99) und einem Steuersatz von 6% ausführen.


Programm ausführen...



Eingabe des ersten Postens...



Programmausgabe...



3.5.7 Debuggen eines Programms

Der Saldo, den wir errechnet haben, ist weit größer als die Summe der einzelnen Posten und des korrekten Steuerbetrags. Es sieht so aus, als hätten wir einen Fehler in unserem Programm. In NS Basic/CE gibt es drei

verschiedene mögliche Fehlerarten: Fehler während der Kompilierung, Fehler zur Laufzeit und logische Fehler.

Ein Kompilierungsfehler tritt auf, wenn die Syntax Ihres Programms fehlerhaft ist. Beispiele die zu Kompilierungsfehlern führen sind: fehlerhaft geschriebene Schlüsselwörter, der Aufruf einer SUB Prozedur mit Klammern und fehlende, erforderliche Argumente.

Wenn NS Basic/CE während der Ausführung eines Programms einen Befehl entdeckt, den nicht ausführen kann oder den es nicht versteht, ist ein Laufzeitfehler die Folge. Beispiele für Befehle, die nicht ausgeführt werden können: Teilen durch Null, Multiplizieren von Zeichenketten und Zugriff auf Objekte, die nicht erzeugt wurden. Unverständliche Befehle sind beispielsweise: Befehle mit falsch geschriebenen Schlüsselwörtern, Befehle über mehrere Zeilen, die nicht die Verbindungssequenz Leerzeichen-Unterstrich (_) verwenden und Kommentare, die nicht mit einem REM oder einem Apostroph (') beginnen.

Logische Fehler treten auf, wenn Ihr Programm-Algorithmus fehlerhaft ist und das Programm ohne Fehlermeldung abläuft. Der Fehler (oder die Fehler) kann nur anhand falscher oder unerwarteter Ergebnisse erkannt werden. Wenn Sie demnächst vertraut mit der Programmierung in NS Basic/CE sind, dürften dies die einzige Art von Fehlern sein, die Ihr Programm generiert. Im Gegensatz zu Laufzeitzeit-Fehlern, kann NS Basic/CE logische Fehler nicht erkennen.


Logische Fehler sind verbreitet und unser Fehler ist auch ein solcher. Wir erhielten keine Fehlermeldung während das Programm ablief, aber die angezeigte Summe war zu hoch. Wir müssen den Programmfehler bereinigen (Debuggen)!

Der einfachste Weg um einen logischen Fehler zu beseitigen, ist es, während der Laufzeit mehr Informationen aus dem Programm heraus zu bekommen. Die beiden einfachsten Methoden dafür sind der PRINT Befehl und die MSGBOX Funktion.

Wenn wir die Ausgabe des Programms anschauen, erkennen wir, dass die Zwischensumme richtig errechnet wurde. Wir wissen also, das unser Programm den Steuerbetrag falsch errechnet. Lassen Sie uns die MSGBOX Funktion mit dem Wert des Steuersatzes und dem Faktor, der auf die Zwischensumme angewendet wird, aufrufen. Fügen Sie am Ende des Programms folgende Zeile zu: MSGBOX ("Steuersatz: "


```
& FORMATPERCENT(TaxRate), 0, "DEBUG: "_ & APPTITLE)
```

Wenn wir versuchen, das Programm wieder ablaufen zu lassen, erhalten wir den folgenden Fehler:



Dieser Kompilierungsfehler erfolgt aufgrund fehlerhafter Syntax. Wird das Ergebnis einer FUNCTION Prozedur, in unserem Fall der MSGBOX, keiner Variablen zugewiesen, so behandelt NS Basic/CE den Aufruf als SUB Prozedur. Bei SUB Prozeduren dürfen die Argumente nicht in Klammern übergeben werden, wir müssen sie also aus der gerade eingegebenen Zeile entfernen.

Sobald wir das getan haben, läuft das Programm ohne Fehler ab und unsere Debug-Ausgabe zeigt folgendes:




Wir erkennen daraus, dass der Steuersatz nicht richtig berechnet wird, er muss durch 100 dividiert werden. Sobald wir die Ausgabe Sektion des Programms auf die nachfolgend dargestellte Sektion angepasst haben, läuft das Programm fehlerfrei und errechnet das richtige Ergebnis. Zusätzlich haben wir der Ausgabe ein wenig zusätzliche Information durch das Anzeigen des Steuersatzes hinzugefügt.

```
'Ausgabe
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal), , "Sub
Total"
TaxRate = INPUTBOX("Steuersatz (19% = 19)",

APPTITLE, 0) / 100
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal * TaxRate),, _
"Steuern (" & FORMATPERCENT(TaxRate) & ")"
SubTotal = SubTotal * (1 + TaxRate)
```

3.5.8 BREAK, Execute Funktion, Trace und Step




Diese Werkzeuge zusammen ergeben eine mächtige Möglichkeit zum Debuggen. Verwenden Sie den Break Befehl, um einen Haltepunkt in Ihrem Programm zu setzen. Wenn Sie während des Ablaufs des Programms jede einzelne Programmzeile angezeigt haben möchten, starten Sie das Programm per Step anstelle von Run. Dadurch wird automatisch nach jedem Befehl ein Break ausgeführt, so dass Sie die Möglichkeit bekommen, Schritt für Schritt, einen Befehl nach dem anderem, durch Ihr Programm zu gehen. Trace und Step funktionieren nicht richtig in Verbindung mit der OPTION EXPLICIT Anweisung, falls diese nicht die erste Anweisung des Programms ist.


Execute Function zeigt eine Liste von Funktionen und Subroutinen an. Klicken Sie eine davon an, um sie direkt auszuführen. Das ist nützlich zum direkten Debuggen einer Funktion.

3.5.9 Speichern und Laden eines Programms


Wenn Sie ein neues Programm erstellen (über "File->New"), existiert es nur im Programm-Editor. Wenn Sie NS Basic/CE beenden oder ein anderes Programm laden wollen, möchten Sie Ihr aktuelles Programm wahrscheinlich abspeichern. Dazu müssen Sie "Save" aus dem "File" Menü anwählen. Es wird eine Dialogbox angezeigt in der Sie aufgefordert werden, einen Namen für die Datei, in der Ihr Programm gesichert werden soll, einzugeben. Lassen Sie uns unser Programm unter dem Namen SalesCalculator.nsb sichern.



Wenn Sie ein bereits gespeichertes Programm ändern oder ausführen wollen, müssen Sie es mit "Open" aus dem "File" Menü laden. Lassen Sie uns das gerade gespeicherte Beispielprogramm wieder laden.



Immer wenn NS Basic/CE dabei ist, ein Programm zu schließen, das modifiziert worden ist, werden Sie aufgefordert, anzugeben, ob Sie die Änderungen speichern möchten.



3.5.10 Speichern und Laden von Programmen als Textdateien

Wenn Sie Ihren Programmcode in anderen Anwendungen oder einem Desktop PC verwenden möchten, können Sie ihn als Textdatei abspeichern. Im Save As Dialog, fügen Sie dem Namen ein .txt an. Sie können auch Textdateien laden.

4

4. Programmieren auf dem Desktop PC

NS Basic/CE ermöglicht es Ihnen Programme auf dem Desktop PC zu erstellen, die auf Ihrem Windows CE Gerät ablaufen können. Mittels Virtual CE können Sie auf Ihrem Desktop ansehen, wie das Programm auf Ihrem Windows/CE Gerät ablaufen würde.

4.1 Menü Optionen


| Datei | |
|----------------------------|--|
| Neues Projekt | Erstellen eines neuen Projekts, das aktuelle wird vorher geschlossen. |
| Projekt öffnen | Anzeigen des Öffnen Dialogs für bestehende und zuletzt bearbeitete Projekte. Siehe Öffnen Dialog für weitere Informationen. |
| Projekt speichern | Projekt sichern. Wenn das Projekt neu ist, wird ein Name angefragt. |
| Projekt speichern unter | Projekt unter neuem Namen sichern. Dateien können im .nsb oder .txt Format gespeichert werden. |
| Druckeinrichtung | Der Standard Windows Drucker Setup. |
| Drucken | Projekt drucken. |
| Letzte Dateien | Eine Liste zum Öffnen der zuletzt bearbeiteten Projekte. |
| Ende | Aktuelles Projekt schließen und IDE verlassen. |
| Bearbeiten | |
| Rückgängig | Macht die letzte Aktion im Code- Fenster rückgängig. Mehrfaches Rückgängigmachen ist möglich. |
| Wiederholen | Wiederholt die letzte Aktion im Code- Fenster. |
| Ausschneiden | Schneidet den ausgewählten Code oder das Objekt aus. Objekte werden |

| | dabei als Texte ausgeschnitten (und kopiert) und können somit in anderen Anwendungen angesehen und verändert werden. |
|---|--|
| Kopieren | Kopiere den ausgewählten Code oder das Objekt. |
| Einfügen | Fügt den ausgewählten Code oder das Objekt ein. |
| Löschen | Löscht den ausgewählten Code oder das Objekt. |
| Suchen | Suchen sucht im Code nach einem String. Es kann im gesamten Projekt oder im aktuellen Code gesucht werden. Optionen existieren für Ganzwort-Suche und Abhängigkeit von Groß/Kleinschreibung. |
| Ersetzen | Ersetzen ähnelt Suchen, kann aber verwendet werden, um einzelne oder alle Übereinstimmungen zu ersetzen. |
| Gehe zu Zeile | Positioniert den Kursor an der spezifizierten Zeile im obersten Code-Fenster. |
| Ansicht | |
| Projekt Explorer | |
| i iojeki Explorei | Projekt Explorer Fenster anzeigen oder verbergen. |
| Eigenschaften Fenster | |
| Eigenschaften | oder verbergen. Eigenschaften Fenster anzeigen oder |
| Eigenschaften Fenster | oder verbergen. Eigenschaften Fenster anzeigen oder verbergen. Werkzeugkasten anzeigen oder verbergen. Der Werkzeugkasten zeigt |
| Eigenschaften Fenster Werkzeug | oder verbergen. Eigenschaften Fenster anzeigen oder verbergen. Werkzeugkasten anzeigen oder verbergen. Der Werkzeugkasten zeigt eine Liste der verfügbaren Objekte. Werkzeugliste anzeigen oder |
| Eigenschaften Fenster Werkzeug Werkzeugleiste | oder verbergen. Eigenschaften Fenster anzeigen oder verbergen. Werkzeugkasten anzeigen oder verbergen. Der Werkzeugkasten zeigt eine Liste der verfügbaren Objekte. Werkzeugliste anzeigen oder verbergen (nur unter den Menüs) Statuszeile anzeigen oder verbergen |
| Eigenschaften Fenster Werkzeug Werkzeugleiste Statuszeile | oder verbergen. Eigenschaften Fenster anzeigen oder verbergen. Werkzeugkasten anzeigen oder verbergen. Der Werkzeugkasten zeigt eine Liste der verfügbaren Objekte. Werkzeugliste anzeigen oder verbergen (nur unter den Menüs) Statuszeile anzeigen oder verbergen (am unteren Ende der IDE). |
| Eigenschaften Fenster Werkzeug Werkzeugleiste Statuszeile Aktualisieren | oder verbergen. Eigenschaften Fenster anzeigen oder verbergen. Werkzeugkasten anzeigen oder verbergen. Der Werkzeugkasten zeigt eine Liste der verfügbaren Objekte. Werkzeugliste anzeigen oder verbergen (nur unter den Menüs) Statuszeile anzeigen oder verbergen (am unteren Ende der IDE). |

| hinzufügen | hinzufügen. Es wird ein neues Code- Fenster eingeblendet. |
|--------------------------------------|---|
| Vorhandenes Modul hinzufügen | Dem Projekt ein vorhandenes Modul hinzufügen. Der Öffnen Dialog wird angezeigt. Mögliche Dateitypen sind .bas oder .cod. |
| Format | |
| Am Gitter ausrichten | Verändert die Größe eines Objektes um es an das Gitter anzupassen. Die Gittergröße kann unter ToolsOptionCE Screen eingestellt werden. |
| Mitte des Formulars | Positioniert das ausgewählte Objekt in der Mitte des Formulars (horizontal oder vertikal). |
| Ausführen | |
| Start | Startet das Programm. Das Programm wird auf das Windows CE Gerät kopiert. Abhängig von den Einstellungen in ToolsOptionsStart, wird es automatisch gestartet. |
| Active Sync Programm zum Gerät | Aktuelles Programm mittels ActiveSync auf das Windows CE Gerät kopieren. |
| Installations- programme | Zeigt eine Liste aller Installer im Installer-Verzeichnis für dieses Windows CE Gerät an. |
| Start Virtual CE | Startet Virtual CE. Ihr Windows CE Gerät muss dazu per ActiveSync verbunden sein. |
| Extras | |
| Menüeditor | Startet den Menü-Editor. |
| ActiveX Control Manager | |
| EVB2NSB | |
| Optionen | Startet das Optionen-Fenster. |
| Fenster | |
| Kaskadieren | Ordnet die offenen CE Bildschirme und Code-Fenster ordentlich kaskadiert auf dem Screen an. |
| Horizontal teilen | Ordnet die offenen CE Bildschirme |

| | 1 |
|------------------|--|
| | und Code-Fenster ordentlich untereinander auf dem Screen an. |
| Vertikal teilen | Ordnet die offenen CE Bildschirme und Code-Fenster ordentlich nebeneinander auf dem Screen an. |
| Hilfe | |
| Lese Mich! | |
| Sprachdefinition | |
| Register | Geben Sie Ihre Seriennummer zum Aktivieren Ihrer Kopie ein. Sie finden sie auf der Rückseite Ihres Handbuchs. |
| NS Basic Website | Gehe zur NS Basic Website. |
| Tech Notes | Zeige Tech Notes mit zusätzlichen Informationen, die nicht im Handbuch stehen, an. |
| Big Red Toolbox | Zeige Informationen über zusätzliche ActiveX Steuerelemente, die für NS Basic verfügbar sind, an. |
| Über NS Basic/CE | Der Standard NS Basic About Bildschirm. Hier können Sie Ihre aktuelle Version von NS Basic anzeigen lassen. |

4.2 Programm-Code Fenster



Ihr Programmcode wird im Code-Fenster eingegeben. Der gesamte Code befindet sich in einem einzigen Code-Modul, aber sobald Sie ein Objekt im CE Screen anklicken, wird der Kursor automatisch an die entsprechende Position des Programm-Codes gebracht.

Der Text wird je nach Typ farbig dargestellt:

| Black (Schwarz) | Programmtext |
|------------------|-----------------------------|
| Blue (Blau) | NS Basic/CE Schlüsselwörter |
| Green (Grün) | Kommentare |
| Orange | Operatoren |
| Purple (Violett) | Strings |
| Yellow (Gelb) | Markierte Zeile |

Über Extras -> Optionen -> Editoreinstellungen gelangen Sie zu ein paar hilfreichen Optionen. Die Auswahl an Eigenschaften erlaubt es Ihnen, zahlreiche Merkmale anzupassen, so die Textfarben, Tabulatoren, Zeichensätze, Tastaturkürzel und das Erscheinungsbild des Fensters.

Anweisungen können mittels "_" Zeichen am Ende einer Zeile auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden.

Cut, Paste, Delete und andere ähnliche Funktionen können per Menü, per Werkzeugzeile oder durch Rechtsklick aufgerufen werden.

4.3 CE Bildschirm



Der CE Screen ist eine Nachahmung dessen, was Ihr Programm auf Ihrem Windows CE Gerät darstellen würde. Das Gitter im Hintergrund wird auf dem echten Gerät standardmäßig nicht angezeigt, es erleichtert Ihnen aber die Positionierungen auf Ihrem Formular. Sie können mit den Optionen die Gitterweite ändern oder es gänzlich ausschalten.


Um dem CE Screen ein neues Objekt hinzu zu fügen, wählen Sie es in der Werkzeugkiste an und klicken dann im CE Screen auf die Stelle, wo die linke obere Ecke erscheinen soll. Das neue Objekt wird dann angezeigt.

Ein Objekt wird per Klick ausgewählt. Mit den Funktionen des Format-Menüs können Objekte relative auf dem Bildschirm positioniert werden. Wenn ein Objekt selektiert ist, werden seine Eigenschaften im Eigenschaften-Fenster angezeigt. Wenn Sie dort Eigenschaften ändern, werden sie sofort auf dem Bildschirm wirksam. Um den Code eines Objektes zu ändern, klicken Sie es doppelt an und das entsprechende Code-Fenster wird sich öffnen.

Klicks außerhalb aller Objekte bringt das Eigenschaften-Fenster für das Formular auf den Bildschirm. Zum Umbenennen oder löschen eines Objektes klicken Sie es mit der rechten Maustaste im CE Screen an.

Doppeltes Klicken im Formular bringt die Form_Load Subroutine zum editieren auf den Screen. Die Form_Unload Subroutine müssen Sie selbst erstellen: Sie kann nicht automatisch angezeigt werden.

4.4 Projekt Explorer



Das Project Explorer Fenster wird verwendet, um sich durch Ihr Projekt zu bewegen. Sie können es nutzen um festzustellen, welche Formulare Bestandteile Ihres Projektes sind. Wenn Sie eines auswählen, wird es am CE Screen angezeigt und im Eigenschaften-Fenster werden die Formular-Eigenschaften aufgelistet.

4.5 Eigenschaften-Fenster



Im Eigenschaften-Fenster werden die Werte für die Eigenschaften des Projektes, der Formulare und der Objekte auf den Formularen dargestellt. Die Werte können editiert werden und am CE Screen werden die Änderungen, sofern möglich, sofort angezeigt.

Zur Erklärung der verschiedenen Eigenschaften, lesen Sie bitte den Abschnitt "Eigenschaften" im Kapitel Referenz dieses Handbuchs.



4.6 Toolbox (Werkzeugkasten)

Die Toolbox beinhaltet Symbole für die Standard-Bedienelemente, die auf einem Formular (Form) platziert werden können. Wenn Sie den Kursor für einige Sekunden über dem Symbol verweilen lassen, wird eine Beschreibung des Bedienelements angezeigt.

Das ActiveX Symbol ist etwas besonderes. Es erlaubt es Ihnen, Steuerelemente zu benutzen, die nicht im Werkzeugkasten vorhanden sind. Klicken Sie das Symbol einfach an und legen Sie fest, welches Steuerelement Sie verwenden möchten. Es wird dann normalerweise dem Projekt hinzugefügt.

Mehr Informationen zu den Steuerelementen finden Sie in diesem Handbuch unter den Ausführungen zum AddObject Befehl im Kapitel Referenz. Immanente Objekte werden in der Sektion Referenz beschrieben. Die erweiterten Objekte sind in den Tech Notes dokumentiert.

Nicht alle ActiveX Steuerelemente können dem Werkzeugkasten hinzugefügt werden. Es muss eine Desktop-Version dazu existieren in der alle Eigenschaften durch den Autor korrekt definiert wurden. Sie können jedoch die Werkzeugkiste umgehen und Ihrem Projekt ActiveX Elemente über die AddObject Anweisung hinzufügen. In diesem Fall werden die Eigenschaften nicht im Eigenschaften-Fenster geändert, sondern in Ihrem Programmcode.

Um den Namen eines Objektes zu ändern nachdem es erzeugt wurde,

| klicken Sie es mit der rechten Maustaste an und wählen au dem aufgehenden Menü Rename aus. | JS |
|--|----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| NS Basic/CE Handbook 57 | |
| | |

4.7 Toolbar (Werkzeugleiste)



Die Werkzeugleiste enthält Symbole für oft verwendete Operationen. Sie finden sie alle auch im Menü wieder.

Neu

Öffnen

Speichern

Drucken

Rückgängig

Wiederholen

Ausschneiden

Kopieren

Einfügen

Löschen

Suchen


Form einfügen

Start

Eigenschaften

Menüeditor

4.8 Menu Editor (Menü-Editor)



Mit dem Menü-Editor können Sie Ihre Menüs ändern. Jedes Formular kann ein Menü haben. Menüs können sich über mehrere Stufen erstrecken.

| Caption | Der Titel des Menüs |
|----------|---|
| Name | Der Name der Funktion, die bei Auswahl des Menüs aufgerufen wird. Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt. |
| Shortcut | Kürzel zum Auswählen von Elementen. |
| OK | Änderungen sichern und Menü schließen. |
| Cancel | Änderungen verwerfen und Menü schließen. |
| Links | Verschiebe markiertes Element eine Stufe nach oben. |
| Rechts | Verschiebe markiertes Element eine Stufe nach unten. |
| Auf | Über vorherigem Element positionieren. |
| Ab | Unter nächstem Element positionieren. |

| Nächster | Zum nächsten Element verschieben. Falls bereits am Ende, neues Element einfügen. |
|----------|--|
| Einfügen | Neues Element vor Markierung einfügen. |
| Löschen | Markierung löschen. |

Um den Programmcode, der ausgeführt werden soll, wenn das Menü aufgerufen wird, einzugeben, schließen Sie zunächst den Menü-Editor und selektieren Sie das gewünschte Menü im CE Screen. Es wird sich ein Code-Fenster mit dem Beginn der Subroutine, die bei Auswahl dieses Menüs ausgeführt wird, öffnen.

Die Unterroutine wird menultem_click benannt sein, wobei menultem der Name aus dem Menü-Editor ist. Beachten Sie, dass dieser Name sich nicht mit anderen Namen von Tasten, anderen Menüs oder sonstigen Objekten, auch nicht in anderen Formularen, überschneiden darf.

Zum Erzeugen von Untermenüs benutzen Sie den Pfeil nach rechts, um das Element einzurücken. Mit dem Pfeil nach links heben Sie diese Einrückung wieder auf.

Mit den Auf- bzw. Ab- Pfeilen können Sie die Reihenfolge der Menü-Elemente ändern. Markieren Sie das gewünschte Element und verschieben Sie es mit der entsprechenden Taste.


4.9 Optionen

4.9.1 Optionen – General



| Frage nach Projekt | Falls ausgewählt, wird NS Basic/CE beim Start nachfragen, ob ein existierendes oder ein neues Projekt geöffnet werden soll. |
|----------------------------|---|
| Erzeuge StandardProject | NS Basic/CE wird beim Starten ein neues Projekt öffnen, falls dieser Punkt selektiert wurde. |
| Sprache | Legt fest, in welcher Sprache Meldungen angezeigt werden sollen. Angezeigt wird eine Liste der möglichen Sprachen aus dem Lang (Language) Verzeichnis von NS Basic/CE. |
| Editoreinstellungen | Eigenschaften des Code-Fensters festlegen, siehe 4.9.2. |

4.9.2 Optionen - Editor



In den Editor-Optionen lassen sich die Eigenschaften des Code-Fensters in weiten Bereichen ändern, dazu gehören die Textfarben, Tabulatoren, Schriftarten, Tastaturkürzel und Erscheinungsbild des Fensters.

4.9.3 Optionen - CE Screen



| Am Gitter ausrichten | Sollen Objekte im Formular automatisch am Raster ausgerichtet werden? Dadurch lässt sich einfacher ein schönes Formular-Layout erreichen. |
|-------------------------|--|
| Gittergröße | Wenn Snap to Grid gewählt ist, wird hier der Gitterabstand festgelegt. |

4.9.4 Optionen - Start



In diesem Fenster werden Optionen festlegt, die ausgeführt werden, wenn Start aus dem Run Menü aufgerufen wird.

| Vor dem Ausführen speichern | Datei vor jedem RunStart sichern? |
|-----------------------------------|---|
| Automatisch ausführen | Nachdem ActiveSync das Programm kopiert hat, wird es automatisch gestartet. |
| Gerät Installationspfad | Der Ort auf dem Windows CE Gerät, an dem die Kopie des Programms gespeichert werden soll. Dieser Ordner muss existieren. Der korrekte Pfad unterscheidet sich von Gerät zu Gerät. Für Pocket PC Geräte sollte er "\My Documents" sein. Für andere Geräte einfach "\". |

5

5. NS Basic/CE Referenz

Das Kapitel Referenz enthält in alphabetischer Anordnung je einen Eintrag für jedes Kommando, jede Anweisung und jede Funktion, die in NS Basic/CE verwendet werden. Die Einträge werden im Index unter den Gruppen Kommandos, Anweisungen oder Funktionen aufgelistet.

Jeder Eintrag dieser Referenz besteht aus folgenden Informationen:

Name Kategorie

BEGRIFF Parameter

Beschreibung

Hier werden BEGRIFF und die erforderlichen Parameter beschrieben. Es werden Details zur Verwendung von BEGRIFF gegeben, sowie etwaige Nutzungseinschränkungen.

Beispiel

Ein kleines Programm, das BEGRIFF verwendet wird hier aufgelistet.

Ausgabe

In diesem Bereich wird das Ergebnis des Beispielprogramms angezeigt.

Verwandte Begriffe

Hier finden Sie, falls es sie gibt, NS Basic/CE Kommandos, Anweisungen, Funktionen oder Objekte, die mit BEGRIFF verwandt sind. Oftmals bekommt man ein besseres Verständnis von BEGRIFF, wenn man sich die verwandten Begriffe ansieht.

ABS **Funktion**

ABS(number)

Beschreibung

ABS gibt den Absolutwert oder vorzeichenlosen Betrag eines numerischen Ausdrucks wieder. Der erforderliche Parameter, number, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Ist number NULL, gibt ABS NULL zurück.

Beispiel

```
REM ABS Beispiel
'ABS gibt den Absolutwert der Zahl zurueck.
PRINT "ABS(-2) = " & ABS(-2)
PRINT "ABS(2) = " & ABS(2)
```

AusgabeABS (-2) = 2
ABS (2) = 2

Verwandte Begriffe

SGN

ADDOBJECT Befehl

ADDOBJECT objectId:license[, objectname[, xpos, ypos, width, height, parent]]

Beschreibung

ADDOBJECT fügt dem Programm ein Objekt hinzu. Sobald das geschehen ist, können die Objekteigenschaften abgefragt und die Obiektmethoden innerhalb des Programms ausgeführt werden. Der erforderliche Parameter, objectID, ist eine Zeichenfolge, die den vollständigen Referenznamen des Objektes aus der Registrierung oder ein Kürzel für das Objekt enthält. In Tabelle 4 weiter unten werden gängige Objekte aufgelistet. Wenn das Steuerelement eine Lizenznummer erfordert (license), geben Sie diese getrennt durch einen Doppelpunkt, nach der objectID ein. Der optionale Parameter, objectname, ist eine Zeichenfolge, die den Standard-Namenskonventionen für Variablen entsprechen muss. Über die Variable objectname kann innerhalb des Programms auf das Objekt zugegriffen werden. Wenn objectname nicht angegeben wurde, wird standardmäßig objectID genutzt. Die optionalen Parameter xpos, ypos, width, und height, sind numerische Ausdrücke, die bei sichtbaren Objekten die Position und Größe in Pixeln angeben. Der parent Parameter macht das Objekt zum Kind des angegebenen Objekts: das neue Steuerelement wird also auf parent positioniert.

Die Beschreibung eines Objekts und seine Werte sind in seinen Eigenschaften definiert. (Siehe "Eigenschaften")

Objekte können Funktionen enthalten, die Sie in Ihrem Programm aufrufen können. (Siehe "Methoden")

Objekte die Bestandteil von NS Basic/CE selbst sind, werden in diesem Handbuch beschrieben. NS Basic/CE unterstützt auch externe Objekte, so genannte ActiveX Controls (Steuerelemente). Einige davon werden mit NS Basic/CE ausgeliefert; andere werden von Drittfirmen angeboten. Sie werden in den Tech Notes aus dem Hilfe-Menü beschrieben.

Objekte können über SUB Prozeduren Ereignismeldungen an Ihr Programm schicken. Der Name dieser Prozedur ist dann eine Kombination aus dem Objektnamen und dem Ereignis. Bei manchen Ereignissen kann optional eine durch Kommata getrennte Liste von Argumenten übergeben werden. Wichtig: Wenn ein Objekt eine Ereignismeldung sendet, müssen Sie immer alle 6 Argumente bereitstellen. (Siehe "Ereignisse in diesem Kapitel")

SUB objectname_event(arglist)]

'Ausfuehren, wenn objectname eine 'Ereignismeldung erhaelt END SUB

Tabelle 4: Gängige Objekte

| Kürzel | Ist dokumentiert in: |
|---------------|------------------------------------|
| ADO | Data Base - Tech Note 10 |
| CheckBox | In diesem Dokument |
| ComboBox | In diesem Dokument |
| Comm | Serial Comms - Tech Note 04 |
| CommandButton | In diesem Dokument |
| Date | In diesem Dokument |
| Dialog | Dialog boxes - Tech Note 08 |
| File | Simple File I/O - Tech Note 03 |
| FileSystem | Files and Dirs - Tech Note 02 |
| Frame | In diesem Dokument |
| Finance | Money calculations - Tech Note 11 |
| Grid | Data Grid - Tech Note 06 |
| HScrollbar | In diesem Dokument |
| Image | Image holder - Tech Note 20 |
| ImageList | List of Images - Tech Note 21 |
| Label | In diesem Dokument |
| ListBox | In diesem Dokument |
| ListView | Display Items - Tech Note 22 |
| OptionButton | In diesem Dokument |
| Output | In diesem Dokument |
| PictureBox | Manipulate Pictures - Tech Note 07 |
| TabStrip | Tab object - Tech Note 09 |
| TextBox | In diesem Dokument |
| Time | In diesem Dokument |
| TreeView | Tech Note 23 |
| TriButton | In diesem Dokument |
| VScrollBar | In diesem Dokument |
| WinSock | Internet stuff - Tech Note 05 |

Beispiel

```
REM ADDOBJECT fuegt dem Programm ein Objekt
REM zu
ADDOBJECT "ThirdParty.Control:123-ghs", "TPC"
ADDOBJECT "Finance", "Finance"
ADDOBJECT "PictureBox", "PBox", 65, 10, 55,
20
PBox.BorderStyle = 1
PBox.BackColor = vbWhite
PBox.DrawText " Button"
SUB PBox_Click()
PRINT FORMATCURRENCY(Finance.Pmt(.0058, _
180, 130000))
END SUB
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe

Events, Methods, Properties, SET

AND Operator

result = x AND y

Beschreibung

AND gibt die logische Konjunktion zwei Ausdrücke. *result* ist dann und nur dann TRUE, wenn beide Ausdrücke TRUE ergeben. Ansonsten ist *result* FALSE.

Mit AND kann auch ein bit-weiser Vergleich zweier numerischer Ausdrücke durchgeführt werden. Jedes Bit in *result* wird auf 1 gesetzt, wenn beide korrespondierenden Bits in *x* und *y* auf 1 stehen, ansonsten auf 0.

Beispiel

```
REM AND Beispiel
'AND fuehrt logische und bit-weise
'Konjunktion durch
DIM Test1, Test2, x, y
x = 2
y = 7
Test1 = x > 0 AND y < 10
Test2 = x > 0 AND y > 10
PRINT "logisch:"
PRINT " x > 0 AND y < 10 = " & Test1
PRINT " x > 0 AND y > 10 = " & Test2
PRINT "Bitweise:"
PRINT " x AND y = " & x AND y

Ausgabe
Logisch:
x > 0 AND y < 10 = True
x > 0 AND y > 10 = False
Bitweise:
```

x AND y = 2 Verwandte Begriffe

EQV, IMP, NOT, OR, XOR

ARRAY Funktion

ARRAY(expressionlist)

Beschreibung

ARRAY erzeugt ein dynamisches Array. Der erforderliche Parameter, *expressionlist*, ist eine Liste von Ausdrücken, die durch Kommata getrennt werden. Die Länge des entstehenden Array's entspricht der Anzahl der Elemente in *expressionlist*. Array's die mit ARRAY erzeugt werden haben eine Untergrenze von 0.

Beispie

REM ARRAY Beispiel
'ARRAY erzeugt ein dynamisches Array
DIM MyArray, Message
'Ein Array mit 2 Strings erzeugen
MyArray = Array("Hallo", "Welt!")
'Auf das Array zugreifen und die Elemente
'verbinden
PRINT MyArray(0) & " " & MyArray(1)

Ausgabe

Hallo Welt!

Verwandte Begriffe

DIM

ASC Funktion

ASC(string)

ASCB(string)

ASCW(string)

Beschreibung

ASC gibt den ANSI-Charakter Code eines Zeichens zurück. Der erforderliche Parameter, *string*, kann jeder gültige String sein. Wenn *string* länger als ein Zeichen ist, wird nur das erste Zeichen verwendet.

Die ASCB Funktion wird für Byte-Daten eines Strings verwendet. Anstelle eines Charakter-Codes gibt sie das erste Byte zurück. ASCW wird für 32-Bit Plattformen, die Unicode-Charakter einsetzen, verwendet. Sie gibt den Unicode-Charakter-Code (wide) zurück und man vermeidet dadurch die Umwandlung von Unicode zu ANSI.

Beispiel

```
REM ASC Beispiel
'ASC gibt einen ANSI-Charakter-Code zurueck
DIM CapitalA, LowerB
CapitalA = ASC("A steht fuer Apple")
PRINT "Charakter-Code fuer A = " & CapitalA
LowerB = ASC("b")
PRINT "Charakter-Code fuer b = " & LowerB
```

Ausgabe

```
Charakter-Code fuer A = 65
Charakter-Code fuer b = 98
```

Verwandte Begriffe

CHR

ATN **Funktion**

ATN(number)

Beschreibung

ATN gibt den Arkustangens einer Zahl im Bogenmass zurück. Der erforderliche Parameter, number, kann jeder numerische Ausdruck sein.

Um Grad in Radiant umzuwandeln, nehmen Sie die Gradzahl mit $\pi/180$ mal. Um Radiant in Grad zu konvertieren, multiplizieren Sie den Radiantwert mit $180/\pi$.

Beispiel

```
REM ATN Beispiel
'ATN kalkuliert den Arkustangens einer
'Zahl
DIM Pi
Pi = ATN(1) * 4
PRINT "Der Wert von Pi ist " & Pi
```

Ausgabe Der Wert von Pi ist 3.141593

Verwandte Begriffe

COS, SIN, TAN

BREAK Befehl

BREAK [prompt[, statements]]

Beschreibung

BREAK unterbricht temporär die Programmausführung und zeigt eine Dialogbox an, die es dem Programmierer ermöglicht, Befehle auszuführen oder die Verarbeitung fortzusetzen. Der optionale Parameter, *prompt*, ist eine Zeichenfolge, die im Körper der Dialogbox angezeigt wird. Der ebenfalls optionale Parameter, *statements*, ist ein String der im Ausführungsbereich der Dialogbox dargestellt wird.

Beispiel

```
REM BREAK Beispiel
'BREAK unterbricht die Ausfuehrung temporaer
DIM i
FOR i = 0 TO 4
PRINT (i + 1) * 10
IF i = 2 THEN
BREAK "Durchlauf = " & i, "PRINT i"
END IF
NEXT
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe

MSGBOX

BYE Befehl

BYE

Beschreibung

BYE beendet das laufende Programm und schließt das Ausgabefenster. BYE kann innerhalb von FUNCTION Prozeduren oder SUB Prozeduren aufgerufen werden, aber das hat keinen Effekt, falls die Prozedur nicht innerhalb einer Kette von Prozeduren aufgerufen wurde, die durch eine Ereignismeldung des Betriebssystems ausgelöst wurde.

```
REM BYE Befehl
'BYE schliesst das Ausgabefenster und
'beendet das Programm
DIM When, In10
In10 = MSGBOX("In 10 Sek. schliessen?",
vbYESNO)
IF In10 = vbYES THEN
 PRINT "Ende in 10 Sekunden..."
When = DATEADD("s", 10, NOW)
  WHILE NOW < When
    '10 Sekunden nichts tun
  WEND
 BYE
END IF
SUB Output_Click()
  Quit
END SUB
SUB Quit
  BYE
END SUB
Ausgabe
```

Ende in 10 Sekunden...

(Ausgabefenster wird geschlossen)

Verwandte Begriffe

CALL Befehl

CALL procedurename[(argList)]

Beschreibung

CALL ist eine eindeutige Methode zum Aufruf einer FUNCTION oder SUB Prozedur. Der erforderliche Parameter, *procedurename*, kann jeder Prozedurname sein. Die optionale Komponente, *argList*, ist eine durch Kommata getrennte Liste von Variablen, die der aufzurufenden Prozedur übergeben wird. Das Schlüsselwort CALL ist optional, Prozeduren können ohne dieses Keyword aufgerufen werden, mit

name[(argList)]

Beispiel

```
REM CALL Beispiel
'CALL ruft explizit eine Prozedur auf
CALL Welcome
CALL Message("NS Basic/CE ist exzellent.")
Wave
FUNCTION Welcome
PRINT "Hallo Welt!"
END FUNCTION
FUNCTION Message(Text)
PRINT "Meldung: " & Text
END FUNCTION
SUB Wave
PRINT "Tschüss!
END SUB
```

Ausgabe

Hallo Welt! Meldung: NS Basic/CE ist exzellent. Tschüss!

Verwandte Begriffe

SUB, FUNCTION

CHAIN Befehl

CHAIN pathname, reset

Beschreibung

CHAIN lädt ein Programm in die Betriebssystem-Umgebung und startet es. Die erforderliche Komponente, pathname, ist eine Zeichenfolge, die den absoluten Pfadnamen des zu ladenden und auszuführenden Programms spezifiziert. Die ebenfalls erforderliche Komponente, reset, ist ein boolescher Ausdruck, der angibt, ob die Umgebung vor dem Laden und Ausführen des neuen Programms komplett zurückgesetzt werden soll (alle Konstanten, Variablen und Prozeduren aus dem Speicher löschen). Verwenden Sie den BYE Befehl nach CHAIN, um das aufrufende Programm zu beenden.

Wenn reset auf TRUE steht, verbleibt die Ausführung beim Original-Programm bis es beendet wird. Es werden alle Variablen und Subroutinen zurückgesetzt und erst dann wird das neue Programm geladen und ausgeführt.

Wenn reset auf FALSE steht, wird das neue Programm sofort gestartet, alle Variablen und Subroutinen bleiben bestehen. Sobald das neue Programm beendet wird, fährt das Original-Programm mit dem NEXT Befehl fort. Variablen und Subroutinen, die durch das per CHAIN aufgerufene Programm verändert oder hinzugefügt wurden, bleiben bestehen.

Tipp: Verwenden Sie CHAIN mit *reset* auf FALSE um gebräuchliche Programmbefehle in mehrere Programme zu "integrieren".

Beispiel

```
'Programm A
PRINT "Das ist Programm A"
A=100
CHAIN "B.nsb",TRUE 'Umgebung loeschen
PRINT "Das ist Programm A nach CHAIN"
PRINT A
'Programm B
PRINT "Das ist Programm B"
PRINT A
A=200
```

Ausgabe

```
Das ist Programm A
Das ist Programm A nach CHAIN
100
```

<Bildschirm wird gelöscht>

Das ist Programm B

<es wird kein Wert für A angezeigt, da die Variable in Programm B nicht definiert ist>

Beispiel 2

```
'Programm A
PRINT "Das ist Programm A"
A=100
CHAIN "B.nsb", FALSE 'Umgebung nicht loeschen
PRINT "Das ist Programm A nach CHAIN"
PRINT A
'Programm B
PRINT "Das ist Programm B"
PRINT A
A=200
```

Ausgabe

```
Das ist Programm A
Das ist Programm B
100
Das ist Programm A nach CHAIN
200
```

Verwandte Begriffe

EXECUTE

CheckBox Objekt

ADDOBJECT "CheckBox", *name*, *xpos*, *ypos*, *width*, *height* ADDOBJECT "TriButton ", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

CheckBox und TriButton werden verwendet, um ein frei positionierbares Kontrollkästchen auf dem Bildschirm auszugeben. TriButton ist fast identisch mit CheckBox, abgesehen von einem dritten, ausgegrauten Modus. Die erforderliche Komponente, name, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf das Objekt dient. Sie muss den Standard-Namenskonventionen entsprechen. Die ebenfalls erforderlichen Komponenten, xpos, ypos, width, und height sind numerische Ausdrücke, die zusammen die Größe und Position (in Pixeln) des Objekts bestimmen, gemessen von der linken oberen Ecke. Die Value Eigenschaft ist 0, wenn das Häkchen nicht gesetzt ist; sie ist 1, bei gesetztem Häkchen.

Unterstützte Eigenschaften (siehe "Eigenschaften")

Alignment, BackColor, Caption, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Value*, Visible, Width, WindowLong

*Die Value Eigenschaft ist ein Integerwert (0 oder 1), der auch durch TRUE oder FALSE gesetzt werden kann. Der TriButton hat einen zusätzlichen Wert, 2, für unbestimmten Modus

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (Siehe "Ereignisse")

Change, Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

Beispiel

REM CheckBox Beispiel
'CheckBox ist ein Kontrollkaestchen
ADDOBJECT "CheckBox", "Check",10,10,200,20
Check.BackColor = Ausgabe.BackColor
Check.Text = "CheckBox Objekt"
Check.Value = TRUE
SUB Check_Click
PRINT "CheckBox Value: " & Check.Value
END SUB

Ausgabe

✓ CheckBox Object

Beispiel REM TriButton Beispiel ADDOBJECT "TriButton", "Button", 120, 120, 100, 20 Button.Value = 2 'auf unbestimmt gesetzt

Ausgabe

✓ Tri Button

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

CHR Funktion

CHR(number)

CHRB(number)

CHRW(number)

Beschreibung

CHR gibt das zugehörige ANSI-Zeichen eines Zeichencode-Wertes zurück. Der erforderliche Ausdruck, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein.

Die CHRB Funktion wird mit Byte-Daten in einem String verwendet. Anstelle eines Charakter-Codes, der ein oder zwei Byte haben könnte, gibt sie ein einzelnes Byte zurück. CHRW wird für 32-Bit Plattformen, die Unicode-Charakter einsetzen, verwendet. Ihr Argument ist ein Unicode-Charakter-Code (wide) und man vermeidet dadurch die Umwandlung von ANSI zu Unicode.

Beispiel

```
REM CHR Beispiel
'CHR gibt ein Zeichen zurueck
DIM Lowercase, Uppercase
Lowercase = CHR(97)
Uppercase = CHR(97 - 32)
PRINT "Kleinbuchstabe = " & Lowercase
PRINT "Grossbuchstabe = " & Uppercase
```

Ausgabe

Kleinbuchstabe = a
Grossbuchstabe = A

Verwandte Begriffe

ASC

CLASS Befehl

CLASS name

[statements]

END CLASS

Beschreibung

Deklariert eine Klasse, sowie deren Variablen, Eigenschaften und Methoden. Variablen werden als PUBLIC oder PRIVATE definiert. Eigenschaften werden mittels PROPERTY SET, PROPERTY LET und PROPERTY GET Anweisungen gesetzt. Methoden werden als SUB oder FUNKTION Blöcke definiert. Jede Klasse hat optional eine Class_Initialize und eine Class_Terminate Subroutine, die beim Erstellen oder Entfernen einer Klassen-Instanz aufgerufen wird. Gilt nur für Windows CE 4.0 oder später.

Beispiel

```
Class cGreeter
  Public Sub SayHello(who)
    Print "Hallo, " & who & ". Willkommen _
    bei " & Store & "."
  End Sub
  Public Store
  Public Property Get StoreNumber
    Select Case Store
    Case "Hauptsitz": StoreNumber = 1
Case "Filiale:": StoreNumber = 2
    End Select
 End Property
  Sub Class Initialize
   Store="Hauptsitz"
  End Sub
  Sub Class Terminate
    Print "Begruessung beendet"
  End Sub
End Class
Dim p
Set p = new cGreeter
p.sayHello("Meister")
Print p.StoreNumber
Set p=Nothing
Ausgabe
Hallo Meister. Willkommen bei Hauptsitz.
Begruessung beendet
```

Verwandte Begriffe

DIM, FUNCTION, PROPERTY, SET, SUB, WITH

ComboBox Objekt

ADDOBJECT "ComboBox", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

Die ComboBox wird verwendet, um frei positionierbare DropDownListen mit Eingabezeile im Ausgabefenster darzustellen. Der erforderliche Parameter, name, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf dieses Objekt hinzugefügt wurde. Sie muss den Standard-Nameskonventionen für Variablen entsprechen. Die erforderlichen Komponenten, xpos, ypos, width, und height sind numerische Ausdrücke, die zusammen die Größe und Position (in Pixeln) des Objekts bestimmen, gemessen von der linken oberen Ecke. Die Eigenschaften Text und Caption beinhalten die Werte für die Eingabezeile des Objekts. Die ListIndex Eigenschaft entspricht dem Index der Eingabe bezogen auf die Liste, angefangen mit der 0 für das erste Element. Stimmt die Eingabe mit keinem Listenelement überein, wird der ListIndex auf -1 gesetzt. Stellen Sie sicher, dass die Höhe des geöffneten Objekts angegeben ist: zur Laufzeit wird nur eine einzelne Zeile angezeigt, solange die ComboBox nicht aufgeklappt ist.

Unterstützte Eigenschaften (siehe " Eigenschaften ")

BackColor, Caption, Enabled, ExpandedHeight, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, Forecolor, Height, Hwnd, IntegralHeight, Left, ListCount (read-only), ListIndex, LowercaseOnly, Name, NewIndex, ParentHWnd, Redraw, Sorted, Style, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, TopIndex, UppercaseOnly, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

AddItem, Clear, Hide, Move, RemoveItem, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse ")

Change, Click, DropDown, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

Beispiel

```
REM ComboBox Beispiel
'ComboBox ist eine DropDownListe
DIM i
ADDOBJECT "ComboBox", "Combo", 5, 5, 100, 200
Combo.Style = 2
FOR i = vbSUNDAY TO vbSATURDAY
Combo.AddItem WEEKDAYNAME(i)
NEXT
Combo.ListIndex = WEEKDAY(NOW-1)
```

Ausgabe

| Verwandte Begriffe |
|---|
| ADDOBJECT, Events, ListBox, Methods, Properties |

ADDOBJECT "CommandButton", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

CommandButton wird verwendet um eine Standard-Taste im Ausgabe-Fenster anzuzeigen. Die erforderliche Komponente, *name*, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf dieses Objekt hinzugefügt wurde. Sie muss den Standard-Nameskonventionen für Variablen entsprechen. Die erforderlichen Komponenten, *xpos*, *ypos*, *width*, und *height* sind numerische Ausdrücke, die zusammen die Größe und Position (in Pixeln) des Objekts bestimmen, gemessen von der linken oberen Ecke.

Durch Setzen der Eigenschaft Value auf 1 wird die Taste betätigt, ein Click-Ereignis ausgelöst und Value wieder zurück auf 0 gesetzt.

Unterstützte Eigenschaften (siehe " Eigenschaften")

BackColor, Caption, Default, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Visible, Width, WindowLong, Value

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

Beispiel

REM CommandButton Beispiel
'CommandButton ist eine Standard-Taste
ADDOBJECT "CommandButton", "Taste", _
100, 10, 80, 20
Taste.BackColor = Ausgabe.BackColor
Taste.Text = "Druecke Mich!"

Ausgabe.BackColor = vbWHITE

SUB Button_Click
PRINT "Taste betaetigt"
KillFocus

END SUB

Ausgabe

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

CONST Befehl

[PUBLIC | PRIVATE] CONST name = expression

Beschreibung

CONST deklariert Konstanten, die in Ausdrücken anstelle von literalen Werten verwendet werden können. Die erforderliche Komponente, *name*, muss den Standard-Nanemskonventionen entsprechen. Die ebenfalls erforderliche Komponente, *expression*, kann jedes Literal, jede Konstante, oder die Kombination beider, einschließlich arithmetischer und logischer Operationen (Ausnahme: IS) sein

Die optionalen Schlüsselwörter PUBLIC und PRIVATE werden auf Skript-Ebene eingesetzt, um Konstanten für FUNCTION und SUB Prozeduren als sichtbar oder unsichtbar zu kennzeichnen. Als Vorgabe sind alle Konstanten PUBLIC und über das Skript in allen Prozeduren verfügbar. Alle Konstanten, die innerhalb einer Prozedur deklariert werden, sind nur innerhalb dieser Prozedur verfügbar.

Mehrere Konstanten können innerhalb einer Zeile deklariert werden, wenn sie durch Kommata getrennt werden. Wird in einer solchen Zeile das Schlüsselwort PUBLIC oder PRIVATE verwendet, gilt es für alle Konstanten, die in dieser Zeile deklariert werden.

Beispiel

```
REM CONST Beispiel
'CONST definiert Konstanten
CONST SHAPE = "Rechteck"
PRIVATE CONST AREA = 51
PUBLIC CONST LENGTH = 7, WIDTH = 11
PrintArea LENGTH, WIDTH
SUB PrintArea(1, w)
DIM Area
Area = 1 * w
PRINT SHAPE & " Flaeche: " & 1 & " * " & w

& _ " = " & Area
END SUB
```

Ausgabe

Rechteck Flaeche: 7 * 11 = 77

Verwandte Begriffe

FUNCTION, PUBLIC, PRIVATE, SUB

Conversions (Konvertierungen)

Funktion

CBOOL(expression)

CBYTE(expression)

CCUR(expression)

CDATE(expression)

CDBL(expression)

CINT(expression)

CLNG(expression)

CSNG(expression)

CSTR(expression)

Beschreibung

Die Konvertierungsfunktionen geben *expression* als passenden Datentyp zurück. Der erforderliche Parameter, *expression*, kann jeder gültige Ausdruck sein.

Wenn der Rückgabewert außerhalb des Wertebereichs des Rückgabe-Datentyps liegt, erfolgt eine Fehlermeldung.

Tabelle 5: Konvertierungsfunktionen

| Funktion | Rückgabetyp | Kommentar |
|----------|-------------|--|
| CBOOL | Boolean | False, wenn der Ausdruck Null ergibt, sonst True |
| CBYTE | Byte | Eine ganze Zahl zwischen 0 und 255 |
| CCUR | Currency | Ein Währungswert |
| CDATE | Date | Datum zwischen 1.Januar 100 und 31. Dezember 9999, gültige Ausdrücke sind Datumsangaben oder Datum/Zeit- Literale |
| CDBL | Double | Zahl zwischen |
| | | -1.79769313486232E308 und |
| | | -4.94065645841247E-324 für negative Werte und zwischen 4.94065645841247E-324 und 1.79769313486232E308 für positive Werte |
| CINT | Integer | Ganze Zahl zwischen -32,768 und 32,767, Werte mit Bruchangaben (fractional parts = fp) werden gerundet |

| | | fp < 0.5 abgerundet |
|------|--------------|---|
| | | fp > 0.5 aufgerundet |
| | | fp = 0.5 gerundet auf nächstliegende gerade Zahl |
| CLNG | Long Integer | Ganze Zahl zwischen |
| | | -2,147,483,648 und 2,147,483,647, Werte mit Bruchangaben (fractional parts = fp) werden gerundet |
| | | fp < 0.5 abgerundet |
| | | fp > 0.5 aufgerundet |
| | | fp = 0.5 gerundet auf nächstliegende gerade Zahl |
| CSNG | Single | Zahl zwischen |
| | | -3.403823E38 und |
| | | -1.401298E-45 für negative Zahlen und zwischen |
| | | 1.401298E-45 und 3.403823E38 für positive Zahlen |
| CSTR | String | •Boolesche Werte ergeben "True" oder "False" |
| | | •Datumsangaben ergeben kurzes System-Datumsformat |
| | | •Fehler werden als "Error <number>" angezeigt</number> |
| | | •Zahlen ergeben einen String mit der Zahl als Zeichen |

```
PRINT "CCUR(9283.066) = " & CCUR(9283.066)
PRINT "CDATE(8/18/98) = " & CDATE("8/18/98")
PRINT "CDBL(3.141593) = " & CDBL("3.141593")
PRINT "CINT(3.141593) = " & CINT("3.141593")
PRINT "CSNG(10) = " & CSNG(10)
PRINT "CSTR(TRUE) = " & CSTR(TRUE)
```

Ausgabe

```
CBYTE(99.44) = 99
CCUR(9283.066) = 9283.066
CDATE (8/18/98) = 8/18/1998
CDBL(3.141593) = 3.141593
CINT(3.141593) = 3
```

CSNG(10) = 10 CSTR(TRUE) = True

Verwandte Begriffe

IS Funktion

COS Funktion

COS(number)

Beschreibung

COS errechnet den Kosinus eines Winkelausdrucks im Bogenmaß. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein. Der Rückgabewert ist eine Fliesskommazahl mit doppelter Genauigkeit, im Bereich von -1 bis 1.

Um Grad in Bogenmaß zu wandeln, multiplizieren Sie Grad mit $\pi/180$. Um Bogenmaß in Grad zu wandeln, multiplizieren Sie rad mit $180/\pi$.

Beispiel

```
REM COS Beispiel
'COS errechnet den Kosinus einer Zahl
PRINT "Der Kosinus von 0 ist " & COS(0)
```

Ausgabe

Der Kosinus von 0 ist 1

Verwandte Begriffe

SIN, TAN

CurrentPath

Beschreibung

CurrentPath gibt einen String mit der Pfadangabe zum aktuellen Programm zurück. Wenn das Programm noch nicht gespeichert wurde, ist er leer. Die globale Eigenschaft kann nur gelesen, nicht gesetzt werden.

Beispiel

REM CurrentPath Beispiel
PRINT "Der Pfad zum aktuellen Programm ist "
& CurrentPath

Ausgabe

Der Pfad zum aktuellen Programm ist
\test.nsb

Verwandte Begriffe

DATE Funktion

DATE

Beschreibung

DATE gibt das aktuelle System-Datum zurück.

Beispiel

REM DATE Beispiel 'DATE gibt Systemdatum zurueck DIM Today Today = DATE
PRINT "Heute ist " & Today

Ausgabe Heute ist 8/18/1998

(Beispiel- Ausgabe ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

NOW, TIME

Date Objekt

ADDOBJECT "Date", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

Date wird verwendet, um ein Standard-Datumswahlfeld im Ausgabe-Fenster anzuzeigen. Die erforderliche Komponente, *name*, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf dieses Objekt hinzugefügt wurde. Sie muss den Standard-Nameskonventionen für Variablen entsprechen. Die erforderlichen Komponenten, *xpos, ypos, width*, und *height* sind numerische Ausdrücke, die zusammen die Größe und Position (in Pixeln) des Objekts bestimmen, gemessen von der linken oberen Ecke. Verwenden Sie keine MSGBOX innerhalb Ihres Date_Change Ereignisses: sie erzeugt einen Fehler. Dieses Objekt ist nicht auf Windows CE 2.0 Geräten verfügbar.

Unterstützte Eigenschaften (siehe "Eigenschaften")

BorderStyle, Date, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, LongFormat, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Change, DropDown

Beispiel

```
REM Date Beispiel
ADDOBJECT "Date", "Datum", 0,0,90,20
Datum.fontBold=true
SUB Datum_Dropdown
PRINT "Datum Dropdown"
END SUB
SUB Datum_Change
PRINT "Datum geaendert auf " & Datum.Date
END SUB
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

DATEADD Funktion

DATEADD(interval, number, date)

Beschreibung

DATEADD gibt das Datum zurück, das man erhält, wenn eine bestimmte Anzahl von Intervallen einem vorgegebenen Datum hinzugerechnet werden. Der erforderliche Parameter, *interval*, ist eine Zeichenkette, die den Typ des zu addierenden Intervalls bestimmt, siehe Tabelle 6 weiter untern. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein, der die Anzahl der zu addierenden Intervalle darstellt. Der ebenfalls erforderliche Parameter, *date*, kann jeder Ausdruck sein, der ein Datum repräsentiert.

Tabelle 6: Intervalwerte

| Wert | Beschreibung |
|------|---------------|
| VVVV | Jahr |
| a | Quartal |
| m | Monat |
| V | Tag im Jahr |
| d | Тао |
| W | Wochentag |
| ww | Woche im Jahr |
| h | Stunde |
| n | Minute |
| s | Sekunde |

Beispiel

```
REM DATEADD Beispiel
'DATEADD addiert Intervalle zum Datum
PRINT "+10 Sekunden:", DATEADD("s", 10, NOW)
PRINT "-1 Jahr:", DATEADD("yyyy", -1, NOW)
```

Ausgabe

+10 Sekunden: 8/18/98 10:52:54 PM -1 Jahr: 8/18/97 10:52:44 PM

Verwandte Begriffe

DATEDIFF, DATEPART

DATEDIFF Funktion

DATEDIFF(interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])

Beschreibung

DATEDIFF gibt die Anzahl von Intervallen zwischen zwei Datumsangaben zurück. Der erforderliche Parameter, *interval*, ist eine Zeichenkette, siehe Tabelle 6. Die ebenfalls erforderlichen Parameter, *date1* und *date2*, können beliebige Datumsangaben sein. Der optionale Parameter *firstdayofweek* ist Sonntag, falls nicht anders vorgegeben. Der optionale Parameter *firstweekofyear* entspricht der Woche, die den 1. Januar enthält, falls nicht anders vorgegeben.

Tabelle 7: firstdayofweek Konstanten

| Konstante | Wert | Beschreibung |
|-------------|------|---------------------|
| vbUseSvstem | 0 | NLS API Einstellung |
| vbSundav | 1 | Sonntag (Vorgabe) |
| vbMondav | 2 | Montag |
| vbTuesdav | 3 | Dienstag |
| vbWednesdav | 4 | Mittwoch |
| vbThursdav | 5 | Donnerstag |
| vbFridav | 6 | Freitag |
| vbSaturdav | 7 | Samstag |

Tabelle 8: firstweekofyear Konstanten

| Konstante | Wert | Beschreibung |
|-----------------|------|---|
| vbUseSvstem | 0 | NLS API Einstellung |
| vbFirstJan1 | 1 | Woche mit 1. Januar |
| vbFirstFourDays | 2 | Erste Woche im Jahr mit mindestens 4 Tagen |
| vbFirstFullWeek | 3 | Erste volle Woche im Jahr |

Beispiel

```
REM DATEDIFF Beispiel
'DATEDIFF errechnet Differenz zweier Termine
DIM Born
Born = INPUTBOX("Ihr Geburtsdatum: ")
Born = CDATE(Born)
PRINT "Seit " & Born & " sind"
```

PRINT DATEDIFF("d", Born, NOW) & " Tage vergangen"
PRINT "oder"
PRINT DATEDIFF("n", Born, NOW) & " Minuten"

Ausgabe Seit 12/27/1970 sind 10096 Tage vergangen oder 14539612 Minuten

(Beispiel- Ausgabe ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

DATEADD, DATEPART

DATEPART Funktion

DATEPART(interval, date[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])

Beschreibung

DATEPART gibt eine Zahl zurück, die einem Ausschnitt eines vorgegebenen Datums entspricht. Der erforderliche Parameter, *interval*, bestimmt, welcher Ausschnitt des Datums berechnet und zurück gegeben wird. Der optionale Parameter *firstweekofyear* entspricht der Woche, die den 1. Januar enthält, falls nicht anders vorgegeben.

Beispiel

REM DATEPART Beispiel
'DATEPART ergibt Datums-Ausschnitt als Zahl
DIM QuarterPart, MonthPart, DayPart
QuarterPart = DATEPART("q", NOW)
MonthPart = DATEPART("m", NOW)
DayPart = DATEPART("d", NOW)
PRINT "Heute ist Tag " & DayPart
PRINT "des Monats " & MonthPart
PRINT "im Quartal " & QuarterPart

Ausgabe

Heute ist Tag 18 des Monats 8 im Quartal 3 (Beispiel-Ausgabe vom 18. August 1998)

Verwandte Begriffe

DATEADD, DATEDIFF

DATESERIAL

Funktion

DATESERIAL(year, month, day)

Beschreibung

DATESERIAL gibt ein Datum als Konstrukt der vorgegebenen Werte für *year*, *month*, und *day* aus. Der erforderliche Parameter, *year*, kann jeder numerische Ausdruck im Bereich von 100 bis 9999 sein. Die erforderlichen Parameter, *minute* und *second*, können beliebige numerische Ausdrücke sein.

Beispiel

REM DATESERIAL Beispiel
'DATESERIAL setzt ein Datum zusammen
DIM IndepDay, Birthday
IndepDay = DATESERIAL(1776, 7, 4)
Birthday = DATESERIAL(1957, 08, 24)
PRINT "Unabhaengigkeitstag:", IndepDay
PRINT "Mein Geburtstag:", Birthday

Ausgabe

Unabhaengigkeitstag: 7/4/1776 Mein Geburtstag: 08/24/1957

(Anzeige des Beispiels ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

TIMESERIAL

DATEVALUE(date)

Beschreibung

DATEVALUE gibt ein Datum zurück. Der erforderliche Parameter, *date*, ist üblicherweise ein String, aber es kann jeder Ausdruck verwendet werden, der ein Datum im Bereich von 1. Januar 100 bis 31. Dezember 9999 repräsentiert.

Wenn die Zeichenkette date aus Zahlen besteht, die durch das Separatorzeichen für Datum getrennt sind, werden Monate, Tage und Jahre in der systemeigenen Kurzdarstellung des Datumsformats erkannt. Eine fehlende Jahresangabe wird durch das aktuelle Jahr ersetzt. Eindeutige Monatsnamen werden sowohl abgekürzt, als auch in Langform erkannt.

Separatorzeichen für Datum sind Zeichen, die Tag, Monat und Jahr voneinander abgrenzen, wenn das Datum als formatierte Zeichenkette vorliegt. Sie sind systemabhängig.

Beispiel

REM DATEVALUE Beispiel
'DATEVALUE gibt ein Datum zurueck
DIM IndepDay, Birthday
IndepDay = DATEVALUE("July 4, 1776")
Birthday = DATEVALUE("Aug 24 1957")
PRINT "Unabhaengigskeitstag:", IndepDay
PRINT "Mein Geburtstag:", Birthday

Ausgabe

Unabhaengigskeitstag: 7/4/1776 Mein Geburtstag: 08/24/1957

(Anzeige des Beispiels ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

FORMAT, TIMEVALUE

DAY Funktion

DAY(date)

Beschreibung

DAY gibt eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 31 zurück, die den Tag im Monat für ein vorgegebenes Datum repräsentiert. Der erforderliche Parameter, *date*, kann jeder Ausdruck sein, der ein Datum darstellt.

Beispiel

Ausgabe

Der Tag heute ist 18 90 Tage spaeter ist 16

Verwandte Begriffe

HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, WEEKDAY, YEAR

DECLARE Befehl

```
DECLARE "Sub name Lib ""libname"" [Alias ""aliasname""] [([arglist])]"
```

Declare "Function name Lib ""libname"" [Alias ""aliasname""] [([arglist])] [As type]"

Beschreibung

Deklariert eine API Funktion zur Verwendung. Der name ist der Name der Funktion, den Sie innerhalb des NS Basic Programms für diese Funktion benutzen wollen. Wenn dieser Name sich vom Funktionsnamen innerhalb der DLL unterscheidet, verwenden Sie die Alias-Klausel, um den DLL-internen Namen anzugeben. Das ist dann hilfreich, wenn es zu Namenskonflikten mit anderen internen Namen kommt. Der libname ist der Name der DLL-Bibliothek. Dabei kann es sich um den vollständigen Pfadnamen, einen teilweisen Pfadnamen oder einen Dateinamen handeln. Letzteres veranlasst das System dazu, nach der DLL zu suchen. Die meisten gängigen DLL's werden im \Windows Verzeichnis abgelegt, wodurch auf die Angabe des Pfadnamens verzichtet werden kann und die Suche sehr schnell erfolgt. In der Tech Note on Declare finden Sie weitere Dokumentation zu diesem Thema.

Beispiel

```
REM Hole Geraetespeicher-Infos
DIM lpAvailable, lpTotalBytes, lpTotalFree
DECLARE "Funktion GetDiskFreeSpaceExW Lib
""Coredl1"" (

ByVal lpDirectoryName As String,

ByRef lpFreeBytesAvailable As Long,

ByRef lpTotalNumberOfBytes As Long,

ByRef lpTotalNumberOfFreeBytes As Long)

As Boolean"
res = GetDiskFreeSpaceExW("e:",

lpAvailable, lpTotalBytes, lpTotalFree)
MsgBox "Verfuegbar: " & lpAvailable
```

Ausgabe

Verfuegbar: 123,000,004

Verwandte Begriffe

DIM Befehl

DIM nameA[([subscriptA [,subscriptB [,subscriptC...]]])] [, nameB...[, nameC..., [...]]]

Beschreibung

DIM wird verwendet, um Variablen zu deklarieren und Speicherplatz zu reservieren. Die erforderliche Komponente, nameA, ist der Name der Variablen. Er muss den Standard-Namens-Konventionen entsprechen. Die optionale Liste von Indizes, subscripts, stellt die Obergrenzen der Dimensionen eines Array's dar. Es können bis zu 60, durch Kommata getrennte Dimensionen deklariert werden. Variablen auf Skriptebene stehen allen Prozeduren des Skripts zur Verfügung; Variablen, die in Prozeduren deklariert werden, sind nur in der deklarierenden Prozedur verfügbar. Die Untergrenze aller Array-Indizes ist immer 0.

Beispiel

REM DIM Beispiel
'DIM Variablen deklarieren und Speicher
'reservieren
'Leere Variable namens "Foo"
DIM Foo
'Ein-dimensionales Array mit 10 Elementen
DIM OneD(9)
'Zwei-dimensional Array mit 600 Elementen
'20 x 30
DIM TwoD(19, 29)

Verwandte Begriffe

ARRAY, REDIM, SET

DOEVENTS Befehl

DOEVENTS

Beschreibung

DOEVENTS wird verwendet, um während langer, intensiver Schleifen die Verarbeitung von Ereignissen zu ermöglichen. Wenn DOEVENTS aufgerufen wird, werden alle Bildschirmoder Timer-Ereignisse verarbeitet und danach wird die Schleife fortgesetzt.

Beispiel

```
REM DOEVENTS Beispiel
'DOEVENTS erlaubt die Abarbeitung von
'Screen-Events waehrend langer Schleifen
FOR i = 0 TO 100000
j = j + 1
DOEVENTS
NEXT
```

Ausgabe

(nichts in unserem Fall – aber andere Ereignisse könnten abgearbeitet werden)

Verwandte Begriffe

DO...LOOP Befehl

DO [WHILE | UNTIL condition]
[statements]
[EXIT DO]
[statements]
LOOP
oder
DO
[statements]

[EXIT DO]

[statements]

LOOP [WHILE | UNTIL condition]

Beschreibung

DO...LOOP wiederholt einen Befehlsblock (*statements*) während (WHILE) eine vorgegebene Bedingung TRUE ist oder bis (UNTIL) eine vorgegebene Bedingung TRUE wird. Die erforderliche Komponente, *condition*, kann jeder Ausdruck sein, der TRUE oder FALSE ergibt. Die optionale Komponente, *statements*, sind Befehle, die während des Schleifendurchlaufs ausgeführt werden. Es kann eine beliebige Anzahl von optionalen EXIT DO Befehlen zum vorzeitigen Beenden der Schleife verwendet werden. DO...LOOP Befehle können verschachtelt werden und jeder EXIT DO Befehl in einer solchen Verschachtelung übergibt die Programmausführung an die übergeordnete Ebene der Schleife

Wird die WHILE/UNTIL Klausel direkt hinter DO gesetzt, so wird condition ausgewertet, bevor der erste Schleifendurchlauf erfolgt, d.h. wenn die condition FALSE ist, werden die statements niemals ausgeführt. Befindet sich die WHILE/UNTIL Klausel hinter der LOOP Klausel, wird der Schleifenkörper ausgeführt, bevor die Bedingung ausgewertet wird, d.h. die statements werden immer mindestens einmal ausgeführt.

Beispiel

```
REM DO...LOOP Beispiel
'DO...LOOP wiederholt Befehlsblock
DIM Counter
Counter = 1
'Schleife gibt 1 bis 5 aus
DO WHILE Counter < 6
PRINT "DO WHILE...LOOP:", Counter
Counter = Counter + 1
```

```
LOOP
PRINT
'Endlosschleife mit EXIT DO zum Abbrechen
Counter = 1000
  PRINT "Endlosschleife:", Counter
  IF Counter >= 1000000 THEN
   EXIT DO
 Counter = Counter * 10
LOOP
Ausgabe
DO WHILE...LOOP:
DO WHILE...LOOP:
                          1
                          2
DO WHILE...LOOP:
DO WHILE...LOOP:
DO WHILE...LOOP:
                          4
                          5
Infinite Loop: 1000
Infinite Loop: 10000
Infinite Loop: 100000
Infinite Loop: 1000000
```

Verwandte Begriffe

EXIT, FOR EACH...NEXT, FOR...NEXT, WHILE...WEND

EQV Operator

```
result = x EQV y
```

Beschreibung

EQV gibt das Ergebnis der logischen Äquivalenzfunktion zweier Ausdrücke zurück. *result* ist TRUE, wenn beide Ausdrücke *x* und *y* TRUE oder beide Ausdrücke *x* and *y* FALSE ergeben, ansonsten ist *result* FALSE.

EQV führt auch eine bitweise Verknüpfung zweier numerischer Werte durch. Jedes Bit in *result* wird auf 1 gesetzt, wenn beide korrespondierenden Bits in *x* und *y* 1 oder beide korrespondierenden Bits in *x* und *y* 0 sind, ansonsten wird es auf 0 gesetzt.

Beispiel

```
REM EQV Beispiel
'EQV fuehrt logische und bitweise
'Aequivalenzpruefung durch
DIM Test1, Test2, Test3, x, y
x = 4
y = 9
Test1 = x < 0 EQV y < 10
Test2 = x > 0 EQV y > 10
Test3 = x < 0 EQV y > 10
PRINT "Logisch:"
PRINT " x < 0 EQV y < 10 = " & Test1
PRINT " x > 0 EQV y > 10 = " & Test2
PRINT " x < 0 EQV y > 10 = " & Test3
PRINT "Bitweise:"
PRINT " x EQV y =  " & (x EQV y)
Ausgabe
Logisch:
  x < 0 EQV y < 10 = False x > 0 EQV y > 10 = False
  x < 0 EQV y > 10 = True
Bitweise:
```

x EQV y = -14 Verwandte Begriffe

AND, IMP, NOT, OR, XOR

ERASE Befehl

ERASE arrays

Beschreibung

ERASE reinitialisiert Arrays mit fester Größe und gibt den Speicherplatz dynamischer Arrays frei. Die erforderliche Komponente, arrays, ist eine durch Kommata getrennte Liste von Arrayvariablen.

Beispiel

```
REM ERASE Beispiel
'ERASE reinitialisiert Arrays
DIM Children(3)
Children(0) = "Eric"
Children(1) = "Kenny"
Children(2) = "Kyle"
Children(3) = "Stan"
PrintArray Children, 4
ERASE Children
PrintArray Children, 4
FUNCTION PrintArray(arr, elements)
  DIM i
  FOR i = 1 to elements
    PRINT "#" & i & ":", "(" & arr(i - 1) & ")"
  NEXT
  PRINT
END FUNCTION
Ausgabe
#1:
        (Eric)
#2:
        (Kenny)
#3:
        (Kyle)
```

() Verwandte Begriffe

(Stan)

()

()

()

DIM, ARRAY

#4:

#1:

#2:

#3:

#4:

ERR Objekt

Err

Err.Number

Err.Description

Err.Source

Err.Clear

Err.Raise

Beschreibung

Das Err-Objekt wird benutzt, um Laufzeitfehler zu bearbeiten. Das Err-Objekt ist immer verfügbar während das Programm ausgeführt wird. Es muss nicht mittels ADDOBJECT eingebunden werden. Wenn ein Fehler auftritt, werden die Number, Description und Source Eigenschaft des Err-Objekts gesetzt. Sobald ein Fehler abgearbeitet wurde, wird das Err-Objekt per Clear Methode zurückgesetzt, d.h. alle Eigenschaften werden gelöscht. Mit der Raise Methode kann ein Error-Ereignis ausgelöst werden.

Beispiel

```
REM Err Objekt Beispiel
'Err Objekt bearbeitet Laufzeitfehler
DO_DIVO(3)
SUB DO_DIVO(Num)
ON ERROR RESUME NEXT
PRINT Num / 0
IF Err THEN
PRINT Err.Number, Err.Description
Err.Clear
END IF
END SUB
```

Ausgabe

11 Division by zero

Verwandte Begriffe

ON ERROR

ESCAPE Funktion

ESCAPE(string)

UNESCAPE(string)

Beschreibung

ESCAPE gibt einen String zurück, bei dem alle Sonderzeichen durch ein %-Zeichen gefolgt von ihrem Hex-Code ersetzt wurden.

UNESCAPE kehrt die durch ESCAPE erzeugte Umwandlung um.

Nur bei Windows CE 4.0 und aktueller.

Beispiel

PRINT ESCAPE("ABC!@#\$%")
PRINT UNESCAPE("ABC%Od%OaDEF")

Ausgabe

ABC%21@%23%24%25 ABC DEF

Verwandte Begriffe

ESCAPE, UNESCAPE

EVAL Funktion

EVAL(string)

Beschreibung

EVAL gibt einen Wert zurück, der dadurch erzeugt wird, dass der Ausdruck *string* wie eine Funktion behandelt wird. Der erforderliche Parameter, *string*, ist der String-Ausdruck der ausgeführt wird. Wenn mehrere Befehle ausgeführt werden sollen, trennen Sie diese mit einem Carriage Return (vbCRLF). Der temporären, virtuellen Prozedur, die erzeugt wird, werden die Werte ByValue übergeben, so dass die ursprünglichen Variablen durch die EVAL Funktion nicht verändert werden.

Beispiel

```
REM EVAL Beispiel
'EVAL fuehrt String als FUNKTION aus
DIM x
x = 5
PRINT EVAL("x")
EVAL("x = x * 10")
PRINT x
```

Ausgabe

5

Verwandte Begriffe

EXECUTE

Events Objekt

[PUBLIC] SUB ObjectName_Event[(arglist)] [statements]

END SUB

Beschreibung

Objekt Events (Ereignisse) werden entweder durch ein Programm oder durch eine Benutzereingabe ausgelöst. Wenn ein Ereignis ausgelöst wurde, ruft ein Objekt eine PUBLIC SUB Prozedur innerhalb des Programms auf. Der Name dieser Prozedur, *ObjectName_Event*, ist eine Kombination aus dem Objektnamen und dem Ereignisnamen. Die optionale Komponente, *arglist*, ist eine durch Kommata getrennte Liste von Argumenten, die der Prozedur beim Aufruf übergeben werden könnte. Weiter unten sind einige wichtige Objekt Ereignisse aufgelistet.

Anmerkung: Wenn ein Programm keine Prozedur zum Abarbeiten eines Ereignisses hat, wird keine Fehlermeldung ausgegeben.

Tabelle 9: Objekt Ereignisse

| Ereignis | Kommentar |
|-----------|---|
| Change | ComboBox (Element angewählt oder Texteingabe), ListBox (Element angewählt), TextBox (Text geändert) |
| Click | |
| DblClick | ListBox, TextBox |
| DropDown | ComboBox, Date |
| GotFocus | Objekt aktiviert für Tastatureingaben |
| KeyDown | Keycode, shift als Argumente |
| | Shift=1, 2-CTRL, 4=Alt |
| KeyPress | Zeichen als Argument |
| KeyUp | Keycode, shift als Argumente |
| | Shift=1, 2-CTRL, 4=Alt |
| LostFocus | Objekt deaktiviert |
| Timer | CheckBox, ComboBox, CommandButton, Frame, HScrollBar, Label, ListBox, OptionButton, TextBox, VScrollBar |

Beispiel

REM Objekt Ereignisse Beispiel

```
'Objekt Ereignisprozedur im Programm
DIM When
ADDOBJECT "ComboBox", "Combo", 5, 30, 150, 80
Combo.Style = 2
SUB Combo_DropDown
Combo.Clear
Combo.AddItem DATE
Combo.AddItem DATEADD("d", 1, DATE)
Combo.AddItem DATEADD("ww", 1, DATE)
END SUB
SUB Combo_Click
When = Combo.Text
PRINT "Gewaehltes Element: " & When
END SUB
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe

Methods, Properties

EXECUTE Befehl

EXECUTE(string)

EXECUTE("file:|ascii:|unicode:" & string)

Beschreibung

EXECUTE führt einen Ausdruck oder eine Datei aus, als ob der Code direkt ins Programm integriert wäre. Der erforderliche Parameter, *string*, kann ein String-Ausdruck oder der Name einer Datei sein, die den auszuführenden Code enthält. Wenn mehrere Befehle ausgeführt werden sollen, trennen Sie diese mit einem Carriage Return (vbCRLF). Der Code kann alle Variablen des laufenden Programms lesen und ändern.

Wenn *string* mit "file:" oder "ascii:" beginnt, wird der Rest als Pfadname zu einer ASCII-Datei interpretiert. Startet *string* mit "unicode:" wird eine Datei im Unicode-Format erwartet. Die Verwendung eines Dateinamen ist nur während der Entwicklung mit NS Basic/CE möglich – nicht in der Laufzeit-Umgebung.

Beispiel

```
REM EXECUTE Beispiel
'EXECUTE String als SUB ausfuehren
DIM x
x = 5
EXECUTE("PRINT x * 10")
EXECUTE("x = x * 10")
' text.txt ist eine Datei mit Inhalt
' "PRINT 50"
EXECUTE("ascii:\my documents-est.txt")
PRINT x
```

Ausgabe

50

50

50

Verwandte Begriffe

EVAL, EXECUTEGLOBAL

EXECUTEGLOBAL(string)

Beschreibung

EXECUTEGLOBAL führt einen oder mehrere Befehle im globalen Namensraum eines Skriptes aus. Der erforderliche Parameter, *string*, kann entweder ein String-Ausdruck oder der Name einer Datei sein, die auszuführende Befehle enthält. Wenn mehrere Befehle ausgeführt werden sollen, trennen Sie diese mit einem Carriage Return (vbCRLF) oder Doppelpunkt. Alle Befehle, die mit EXECUTEGLOBAL ausgeführt werden, verwenden den globalen Namensraum des Programms. Damit erreicht man, dass dem Programm Codezeilen hinzugefügt werden können, die allen Prozeduren zugänglich sind. So kann zum Beispiel ein CLASS Befehl zur Laufzeit ausgeführt werden und Funktionen können danach neue Instanzen dieser Klasse erstellen.

Prozeduren und Klassen zur Laufzeit hinzuzufügen kann hilfreich sein, wirkt aber auch die Gefahr, dass existierende globale Funktionen und Variablen überschrieben werden. Wenn Sie auf eine Variable oder Funktion nicht außerhalb einer Prozedur zugreifen müssen, verwenden Sie den EXECUTE Befehl, der nur die aufrufende Funktion beeinflusst.

Beispiel

```
REM EXECUTEGLOBAL Beispiel
'EXECUTEGLOBAL fuehrt String als SUB aus
DIM x
x = ("DIM y" & vbcrlf & "y = 4 * 10" & _
vbcrlf & "Print y")
EXECUTEGLOBAL x
```

Ausgabe

40

Verwandte Begriffe

EVAL, EXECUTE

EXIT Befehl

EXIT DO

EXIT FOR

EXIT FUNCTION

EXIT SUB

Beschreibung

EXIT beendet die Ausführung eines Code-Blocks in einer DO...LOOP, FOR...NEXT, FOR EACH...NEXT, FUNCTION, oder SUB Funktion. Wenn er zum Ausstieg aus einer DO...LOOP, FOR...NEXT, oder FOR EACH...NEXT Schleife verwendet wird, fährt das Programm mit dem ersten Befehl nach der Schleife fort. Handelt es sich um eine verschachtelte Schleife, wird die Kontrolle an die nächst höhere Schleife über der, in der EXIT erkannt wurde, übergeben. Wird er zum Beenden einer FUNCTION oder SUB Prozedur verwendet, fährt das Programm mit dem ersten Befehl nach dem Prozeduraufruf fort.

Beispiel

```
REM EXIT Beispiel
'EXIT beendet Loops und Prozeduren
DIM i
FOR i = 1 to 10
IF i > 1 THEN
EXIT FOR
END IF
PRINT "Versuche nichts zu tun"
DoNothing
NEXT
PRINT "Geschafft"
SUB DoNothing
EXIT SUB
PRINT "Dieser Befehl wird nie ausgefuehrt"
END SUB
```

Ausgabe

Versuche nichts zu tun Geschafft

Verwandte Begriffe

FOR...NEXT, DO...LOOP, FUNKTION, PROPERTY, SUB

EXP **Funktion**

EXP (number)

Beschreibung

EXP gibt eine Fliesskommazahl doppelter Genauigkeit zurück, die e^{number} entspricht. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein. e ist die Basis des natürlichen Logarithmus. Ihr Wert beträgt angenähert 2,718282.

Beispiel

```
REM EXP Beispiel
'EXP potenziert eine Zahl
PRINT "EXP(0) = " & EXP(0)
PRINT "e = " & EXP(1)
```

```
Ausgabe
EXP(0) = 1
e = 2.718282
```

Verwandte Begriffe

LOG

FILTER Funktion

FILTER (stringarray, value[, include[, compare]])

Beschreibung

FILTER gibt ein String-Array zurück, das die Untermenge der Eingangsdaten enthält, die den Filterkriterien entsprechen. Der erforderliche Parameter, *stringarray*, ist das zu filternde eindimensionale String-Array. Der ebenfalls erforderliche Parameter, *value*, ist die Zeichenfolge, nach der gesucht werden soll. Der optionale Parameter, *include*, ist ein boolescher Wert. Ist er TRUE, werden die Werte zurückgegeben, die *value* enthalten. Ist er FALSE, enthalten die zurückgegebenen Werte *value* nicht. Der Vorgabewert für *include* ist TRUE. Der optionale Parameter, *compare*, ist ein numerischer Ausdruck oder eine Konstante, die den durchzuführenden Vergleichstyp bestimmt, siehe unten. Der Vorgabewert für *compare* ist vbBinaryCompare.

Table 10: Vergleichskonstanten constants

| Konstante | Wert | Beschreibung |
|-----------------|------|---|
| vbBinaryCompare | 0 | Binärer Vergleich, Groß- Kleinschreibung wird unterschieden (Vorgabe) |
| vbTextCompare | 1 | Zeichenvergleich, Groß- Kleinschreibung wird nicht unterschieden |

Beispiel

```
REM FILTER Beispiel
'FILTER findet Uebereinstimmungen in einem
'String-Array
DIM Who, TheKs, NotEric
Who = ARRAY("Eric", "Kenny", "Kyle", "Stan")
TheKs = FILTER(Who, "k", TRUE, vbTextCompare)
NotEric = FILTER(Who, "Eric", FALSE,
  vbBinaryCompare)
PrintArray "Wer", Who
PrintArray "Die K's", TheKs
PrintArray "Jeder ausser Eric", NotEric
SUB PrintArray(ArrName, Arr)
  DIM i
  PRINT ArrName
  FOR i = 0 TO UBOUND(Arr)
    PRINT " % Arr(i)
  NEXT
END SUB
```

•

Ausgabe

Wer
Eric
Kenny
Kyle
Stan
Die K's
Kenny
Kyle
Jeder ausser Eric
Kenny
Kyle
Stan

Verwandte Begriffe

REPLACE

FIX Funktion

FIX(number)

Beschreibung

FIX entfernt den gebrochenen Anteil einer Zahl und gibt die der 0 am nächsten liegende ganze Zahl zurück. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein. Wenn *number* positiv ist, wird die nächst kleinere ganze Zahl zurückgegeben; wenn *number* negativ ist, wird die nächstgrößere ganze Zahl zurückgegeben.

Beispiel

```
REM FIX Beispiel
'FIX Fliesskommazahl in naechste passende
'ganze Zahl in Richtung 0
DIM Pos, Neg
Pos = EXP(1)
Neg = -EXP(1)
PRINT "FIX(e) = " & FIX(Pos)
PRINT "FIX(-e) = " & FIX(Neg)

Ausgabe
FIX(e) = 2
FIX(-e) = -2
```

Verwandte Begriffe

INT

FOR...NEXT Befehl

```
FOR counter = start TO end [STEP step]
[statements]
[EXIT FOR]
[statements]
```

NEXT Beschreibung

FOR...NEXT wiederholt eine Gruppe von Befehlen. Die erforderliche Komponente, *counter*, ist eine Zahl mittels der auf den Schleifenzähler zugegriffen werden kann. Die erforderliche Komponenten, *start* und *end*, sind der Startbzw. Endwert von *counter*. Beide können durch numerische Ausdrücke gebildet werden. Der optionale Parameter, *step*, kann verwendet werden, um eine Inkrementierungs-Schrittweite anzugeben, die Vorgabe ist 1. Die optionale Komponente, *statements*, wird bei jedem Schleifendurchgang ausgeführt. Es kann eine beliebige Anzahl von optionalen EXIT FOR Befehlen zum vorzeitigen Beenden der Schleife verwendet werden. FOR...NEXT Befehle können verschachtelt werden und jeder EXIT FOR Befehl in einer solchen Verschachtelung übergibt die Programmausführung an die übergeordnete Ebene der

Schleife. Beispiel

```
REM FOR...NEXT Beispiel
'FOR...NEXT wiederholt Befehlsgruppe
DIM Puppets
Puppets = ARRAY("Hat", "Twig")
FOR i = 0 to 1
PRINT "Puppe: Hr. " & Puppets(i)
NEXT
FOR i = 0 to 10 STEP 5
PRINT i
NEXT
```

Ausgabe

```
Puppe: Hr. Hat
Puppe: Hr. Twig
0
5
10
```

Verwandte Begriffe

DO...LOOP, EXIT, FOR EACH...NEXT, WHILE...WEND

FOR EACH element IN group

[statements]

[EXIT FOR]

[statements]

NEXT [element]

Beschreibung

FOR EACH...NEXT wiederholt für jedes Element eines Arrays oder einer Kollektion eine Gruppe von Befehlen. Der erforderliche Parameter, *element*, ist ein Variablenname mit dem auf das aktuelle Element zugegriffen werden kann. Der erforderliche Parameter, *group*, ist der name eines Arrays oder einer Kollektion von Objekten. Die optionale Komponente, *statements*, wird bei jedem Durchlaufen der Schleife ausgeführt. Es kann eine beliebige Anzahl von optionalen EXIT FOR Befehlen zum vorzeitigen Beenden der Schleife verwendet werden. FOR EACH...NEXT Befehle können verschachtelt werden und jeder EXIT FOR Befehl in einer solchen Verschachtelung übergibt die Programmausführung an die übergeordnete Ebene der Schleife.

Anmerkung: FOR EACH...NEXT funktioniert nicht mit Arrays, die benutzerdefinierte Datentypen enthalten.

Beispiel

```
REM FOR EACH...NEXT Beispiel
DIM School
School = ARRAY("Rektor", "Mr. Garrison", _
"Vorgesetzter")
FOR EACH Employee IN School
PRINT "Angestellter der Schule:", Employee
NEXT
```

Ausgabe

```
Angestellter der Schule: Rektor
Angestellter der Schule: Mr. Garrison
Angestellter der Schule: Chef
```

Verwandte Begriffe

DO...LOOP, EXIT, FOR...NEXT, WHILE...WEND

Format Funktion

FORMATCURRENCY(expression[, fractionaldigits[, leadingdigit[, parensfornegative[, groupdigits]]]])
FORMATDATETIME(date[, formatname])
FORMATNUMBER(expression[, fractionaldigits[, leadingdigit[, parensfornegative[, groupdigits]]]])
FORMATPERCENT(expression[, fractionaldigits[, leadingdigit[, parensfornegative[, groupdigits]]]])

Beschreibung

FORMATCURRENCY, FORMATNUMBER, und FORMATPERCENT geben einen String zurück, der die als Währung, Datum, Nummer oder Prozentzahl formatierte Darstellung des übergegebenen Ausdrucks repräsentiert. Der erforderliche Parameter, expression, kann jeder gültige Ausdruck des passenden Typs sein. Der optionale Parameter, fractionaldigits, ist ein numerischer Ausdruck, der die Nachkommastellen angibt. Die Vorgabe ist -1, wodurch die Systemeinstellungen verwendet werden. Die optionalen Parameter, leadingdigit, parensfornegative und groupdigits, sind numerische Konstanten, die nachfolgend beschrieben sind. leadingdigit gibt an, ob eine führende Null bei Zahlen angezeigt werden soll, die nur Nachkommastellen enthalten. parensfornegative legt fest, ob negative Werte in Klammern angezeigt werden. groupdigits gibt an, ob Zahlengruppen mit einem Gruppen-Separator angezeigt werden sollen.

Tabelle 11: Tristate Werte

| Name | Wert | Beschreibung |
|------------|------|----------------------|
| True | -1 | True |
| False | 0 | False |
| UseDefault | -2 | Systemvorgabe nutzen |

FORMATDATETIME gibt einen String zurück, der durch Formatierung eines Datums gewonnen wird. Der erforderliche Parameter, *date*, kann jeder Ausdruck sein, der ein gültiges Datum darstellt. Der optionale Parameter, *formatname*, ist ein numerischer Ausdruck oder eine Konstante die angeben, wie das Datum zu formatieren ist.

Tabelle 12: Konstanten für Formatnamen

| Konstante | Wer | Beschreibung |
|---------------|-----|-----------------------|
| vbGeneralDate | 0 | Datum kurz, Zeit lang |

| vbLongDate | 1 | Datum lang |
|-------------|---|------------|
| vbShortDate | 2 | Datum kurz |
| vbLongTime | 3 | Zeit lang |
| vbShortTime | 4 | Zeit kurz |

Beispiel

```
REM Format Funktionen
DIM UseDefault
UseDefault=-2
'Waehrung
PRINT FORMATCURRENCY(-3.5, -1, _
TristateUseDefault, True)
PRINT FORMATCURRENCY(123456, 0, True, False,
True)
'Date/Time
PRINT FORMATDATETIME (NOW)
PRINT FORMATDATETIME (Birthdate, vbLongDate)
'General Numbers
PRINT FORMATNUMBER (-0.1429, 6, False)
PRINT FORMATNUMBER (987654.321, 3, True,
False, True)
'Percentages
PRINT FORMATPERCENT(0.007, 2, False)
PRINT FORMATPERCENT(1234.56, 0, True, False,
False)
```

Ausgabe

(\$3.50) \$123,456 8/18/1998 10:44 PM August 18, 1998 -.142900 987,654.321 .70% 123456%

(Anzeige des Beispiels ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

FRAME Objekt

ADDOBJECT "Frame", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

Ein Rahmen (Frame) ist ein Container, der andere Objekte aufnehmen kann. Um ein Objekt als Kind eines Frame zu definieren, setzen Sie die ParentHWnd Eigenschaft des Kindes auf die HWnd Eigenschaft des Rahmens. Methoden, die dem Frame zugeordnet wurden, gelten automatisch auch für die Abkömmlinge. Die Grenzen des Kindobjekts beziehen sich auf den Frame in dem es enthalten ist.

Unterstützte Eigenschaften (siehe " Eigenschaften")

BackColor, Caption, Enabled, Font, FontBold, FontItalic, FontStrikeThru, FontUnderline, FontName, FontSize, ForeColor, Height, HWnd, Left, Name, ParentHWnd, Tag, Top, Timer, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Timer

Beispiel

```
REM Frame Beispiel
ADDOBJECT "Frame", "Frame", 10, 10, 100, 100
Frame.Caption = "My Frame"
ADDOBJECT "OptionButton", "Opt", 10, 20, 80, 20
Opt.Caption = "My OptionButton"
Opt.parentHWnd = Frame.HWnd
Frame.move 100,100 'move frame and contents
```

Ausgabe



Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

FUNCTION Befehl

FUNCTION procedurename[(arglist)]

[statements]

[procedurename = expression]

[EXIT FUNCTION]

[statements]

[procedurename = expression]

END FUNCTION

Beschreibung

FUNCTION deklariert eine Prozedur, procedurename, die statements ausführt, mit arglist als Parameter, optional mit einem Rückgabewert. Der erforderliche Parameter, procedurename, wird verwendet um die Prozedur aufzurufen und muss den Konventionen für Standard-Variablennamen entsprechen. Die optionale Komponentenliste, arglist, ist eine durch Kommata getrennte Liste von Variablen, die die Variablen repräsentiert, die der Prozedur beim Aufruf übergeben werden. Die optionale Komponente, statements, wird als Rumpf der Prozedur ausgeführt. Es können beliebig viele optionale EXIT FUNCTION Befehle eingesetzt werden, um die Funktion zu beenden. Der Rückgabewert ist per Vorgabe EMPTY. Um einen anderen, als den Standardwert zurückzugeben, weisen Sie dem Funktionsnamen einen Wert zu. Der aktuelle Wert procedurename wird zurückgegeben, wenn die Prozedur normal beendet wird oder einen EXIT FUNCTION Befehl erkennt.

Jeder Eintrag in *arglist* ist ein Argument, das der Prozedur wie im folgenden beschrieben, übergeben wird:

[BYVAL | BYREF] varname[()]

Das optionale Schlüsselwort, BYVAL, gibt an, dass der Prozedur eine Kopie der Variablen übergeben wird, wodurch der Inhalt der Ursprungsvariablen außerhalb der Prozedur unverändert bleibt. Das optionale Schlüsselwort, BYREF, spezifiziert, dass der Prozedur die Speicheradresse der Variablen übergeben wird, wodurch der Inhalt der Variablen nach außen hin sichtbar durch die Prozedur verändert werden kann.

varname kann innerhalb der Prozedur als Referenz auf einen übergebenen Wert verwendet werden. Er muss den Standard-Variablennamen entsprechen.

Anmerkung: Wenn der Rückgabewert nicht in einer Variablen gespeichert wird oder Teil eines Ausdrucks ist,

wird sie als SUB Prozedur aufgerufen und mehrere Argumente können nicht in Klammern übergeben werden.

Beispiel

```
REM FUNCTION Beispiel
'FUNCTION: Prozedur die einen Wert uebergibt
DIM Selection, SalePrice
Selection = Menu("Mittwoch")
PRINT " Mittwoch's Menue Tipp:", Selection
SalePrice = Min(31,29)
PRINT "Preis:", SalePrice
FUNCTION Menu(day)
 IF day = " Mittwoch" THEN
Menu = "Salisbury Steak"
 END IF
END FUNCTION
FUNCTION Min(x,y)
 IF x > y THEN
MIN = y
    EXIT FUNCTION
  ELSE
   MIN = x
  END IF
END FUNCTION
Ausgabe
Mittwoch's Menue Tipp: Salisbury Steak
```

Preis: 29 Verwandte Begriffe

CALL, SUB

GETCOMMANDLINE

Beschreibung

GETCOMMANDLINE wird verwendet um den Kommandozeilentext, der zum Starten des Programms verwendet wurde, zu übergeben. Wurde das Programm für sich selbst aufgerufen, wird der komplette Programmpfad übergeben. Wurde das Programm durch ein Dokument gestartet, das mit dem Programm verknüpft ist, wird der komplette Programmpfad, gefolgt vom kompletten Dokumentenpfad, übergeben.

Beispiel

```
REM GETCOMMANDLINE Beispiel
'GETCOMMANDLINE uebergibt Starttext
cl = GETCOMMANDLINE
prog = LEFT(cl, INSTR(cl, ".nsb") + 4)
doc = MID(cl, LEN(prog) + 1)
```

GETLOCALE

GETLOCALE

SETLOCALE localeID

Beschreibung

GETLOCALE gibt die aktuelle Locale-ID zurück. Eine Locale-ID bestimmt solche Dinge, wie Tastaturlayout, alphabetische Sortierreihenfolge, Datum, Zeitdarstellung und Währungsformat.

SETLOCALE setzt die Lokaleinstellung auf *localeID*. *LocaleID* kann entweder eine Zahl oder ein kurzer String, der die geografische Lokation eindeutet bestimmt, sein. Die Funktion gibt die alte Einstellung der Locale-ID zurück. Mit Setzen der *localeID* auf 0 wird die Locale-ID auf die aktuelle Systemeinstellung eingestellt. Eine komplette Liste der Locale-IDs gibt es hier:

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/882ca1eb-81b6-4a73-839d-154c6440bf70.asp

Einige gängige Einstellungen sind hier:

de-de Deutsch – Deutschland
en-us Englisch – United States
ja Japanisch
en-uk Englisch - UK

Nur in Windows CE 4.0 und später.

Beispiel

print getLocal
original=SETLOCALE("en-gb") 'Set for England
Print original, getlocale

Ausgabe

1033 1033 2057

Verwandte Begriffe

SETLOCALE, GETLOCALE

Funktion

GETREF Funktion

GETREF

Beschreibung

Gibt einen Referenzzeiger auf eine Funktion oder Subroutine zurück. Nur in Windows CE 4.0 und später.

Beispiel Funktion refTest MsgBox "RefTest" End Funktion Dim x Set x=getRef("refTest") Print TypeName(x) Х

Ausgabe

Object RefTest

VERWANDTE BEGRIFFE

GETSERIALNUMBER

Funktion

GETSERIALNUMBER

Beschreibung

GETSERIALNUMBER gibt die Seriennummer eines Gerätes zurück, sofern sie existiert. Mit Beginn der Pocket PC 2002 Generation gibt es optional Seriennummern und sie sollten in allen späteren Geräten vorhanden sein.

Beispiel

REM GETSERIALNUMBER Beispiel MsgBox GetSerialNumber()

Ausgabe

(hängt vom Gerät ab)

Verwandte Begriffe

HEX **Funktion**

HEX(number)

Beschreibung

HEX gibt eine Zeichenfolge zurück, die dem Hexadezimalwert (Basis 16) von *number* entspricht. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein. Wenn *number* keine ganze Zahl ist, wird auf die benachbarteste ganze Zahl gerundet, ehe die Umwandlung erfolgt.

Beispiel

```
REM HEX Beispiel
'HEX gibt den Wert einer Zahl als
'Hexadezimal-String zurueck
PRINT "68 in hex:", HEX(68)
PRINT "1 in hex:", HEX(1)
PRINT "2605.45 in hex:", HEX(2605.45)
```

Ausgabe 68 in hex: 1 in hex: 2605.45 in hex: A2D

Verwandte Begriffe

OCT

HOUR Funktion

HOUR(time)

Beschreibung

HOUR gibt eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis 23 zurück, die der Stundenangabe einer vorgegebenen Uhrzeit entspricht. Der erforderliche Parameter, *time*, kann jeder numerische Ausdruck oder String, oder jeder andere Ausdruck sein, sofern er eine Zeit darstellt.

Beispiel

```
REM HOUR Beispiel
'HOUR gibt Stundenangabe der Zeit zurueck
PRINT "Die Stunde von " &
FormatDateTime(Now,4) & _"ist " & HOUR(Now)
```

Ausgabe

Die Stunde von 8/18/1998 10:52:44 PM ist 22

(Beispiel-Ausgabe ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

DAY, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, YEAR

```
IF...THEN...ELSE
```

Befehl

IF condition THEN statements [ELSE elsestatements]

IF condition THEN

[statements]

[ELSEIF condition-n THEN

[elseifstatements]]...

[ELSE

[elsestatements]]

END IF

Beschreibung

IF...THEN...ELSE wird verwendet um Gruppen von Befehlen in Abhängigkeit bestimmter Konditionen auszuführen. Die erforderliche Komponente, *condition*, kann jeder Ausdruck sein, der TRUE oder FALSE als Ergebnis liefert. Wird der Befehl innerhalb einer Zeile ohne Else-Klausel benutzt, ist die Komponente *statements* erforderlich, ansonsten ist *statements* optional. Wenn *condition* TRUE oder nicht Null ergibt, werden alle existierenden *statements* ausgeführt. Ergibt *condition* FALSE oder Null, verzeigt die Ausführung zur nächsten existierenden ELSEIF Klausel um *condition-n* auszuwerten oder zur ELSE Klausel, falls vorhanden.

Um mehrere Befehle innerhalb einer Zeile auszuführen, müssen diese durch Doppelpunkt (:) getrennt werden. Wenn ein einzeiliger Befehl nur aus einem Prozeduraufruf ohne Argumente besteht, muss die Prozedur mit leeren Klammern aufgerufen werden.

Beispiel

```
REM IF...THEN...ELSE Beispiel
'IF...THEN...ELSE bedingungsabhaengige
'Ausfuehrung
DIM Who
IF TRUE THEN PRINT "TRUE" ELSE PRINT "FALSE"
IF Who = "A1" THEN
PRINT "Big A1"
ELSEIF Who = "Alien" THEN
PRINT "Alien Probe"
END IF
```

Ausgabe

TRUE

Verwandte Begriffe

SELECT CASE

IMP Funktion

result = x IMP y

Beschreibung

IMP gibt die logische Implikation zweier Ausdrücke zurück. Die logische Implikation ergibt TRUE wenn x eine hinreichende Bedingung für y ist. IMP führt auch einen bitweisen Vergleich zweier numerischer Ausdrücke durch.

Tabelle 13: Logische Implikation

| х | v | Implikation |
|---------|---------|-------------|
| TRUE/1 | TRUE/1 | TRUE/1 |
| TRUE/1 | FALSE/0 | FALSE/0 |
| FALSE/0 | TRUE/1 | TRUE/1 |
| FALSE/0 | FALSE/0 | TRUF/1 |

Beispiel

```
REM IMP Beispiel
'IMP fuer logische und bitweise Implikation
DIM Test1, Test2, Test3, x, y
x = 3
y = 5
Test1 = x < 0 IMP y < 10
Test2 = x > 0 IMP y > 10
Test3 = x < 0 IMP y > 10
PRINT "Logisch:"
PRINT " x < 0 IMP y < 10 = " & Test1
PRINT " x > 0 IMP y > 10 = " & Test2
PRINT " x < 0 IMP y > 10 = " & Test3
PRINT "Bitweise:"
PRINT " x IMP y = " & (x IMP y)
Ausgabe
Logisch:
  x < 0 IMP y < 10 = True
  x > 0 IMP y > 10 = False
  x < 0 IMP y > 10 = True
Bitweise:
```

x IMP y = -3 Verwandte Begriffe

AND, EQV, NOT, OR, XOR

INPUTBOX Funktion

INPUTBOX(prompt[, title[, default[, xpos, ypos]]])

Beschreibung

INPUTBOX öffnet eine Dialogbox in der der Anwender aufgefordert wird, Text einzugeben oder eine Taste zu drücken. Der Rückgabewert ist ein String mit dem Inhalt des Dialogbox-Textfeldes. Der erforderliche Parameter, prompt, ist ein String-Ausdruck, der im Rumpf der Dialogbox angezeigt wird. Der optionale Parameter, title, ist ein String-Ausdruck, der in der Titelzeile angezeigt wird. Der optionale Parameter, default, ist ein String-Ausdruck, der im Textfeld der Dialogbox angezeigt wird. Die optionalen Parameter, xpos und ypos, sind numerische Ausdrücke, die den horizontalen und vertikalen Abstand zwischen linker oberer Ecke des Bildschirms und linker oberer Ecke der Dialogbox angeben.

Wenn der Anwender auf OK tippt oder die Enter Taste drückt, gibt INPUTBOX den Inhalt des Textfeldes oder, bei fehlender Eingabe, einen leeren String ("") zurück. Betätigt der Anwender CANCEL oder drückt die Escape Taste (Esc), gibt INPUTBOX EMPTY zurück.

INPUTBOX funktioniert nicht mit Pocket PC Geräten. Schauen Sie in der ReadMe-Datei nach, wie Sie dieses Problem umgehen können.

Beispiel

DIM Return

Return = INPUTBOX("Nachrichtenbereich", _
"INPUTBOX Beispiel", "Vorgabetext")

PRINT "Sie gaben ein:", Return

Ausgabe

Sie gaben ein: Vorgabetext

Verwandte Begriffe

INSTR([start,]string1, string2[, compare])
INSTRREV(string1, string2[, start[, compare]])

Beschreibung

INSTR gibt eine lange ganze Zahl zurück, die angibt, an welcher Position sich ein String innerhalb eines anderen befindet, gemessen vom Beginn des zu durchsuchenden Strings.

INSTRREV gibt eine lange ganze Zahl zurück, die angibt, an welcher Position sich ein String innerhalb eines anderen befindet, gemessen vom Ende des zu durchsuchenden Strings.

Der optionale Parameter, *start*, ist ein numerischer Ausdruck, der die Startposition der Suche innerhalb des Ziel-Strings angibt. Wenn *start* nicht angegeben wird, beginnt die Suche für INSTR bei 0, der Position des ersten Zeichens, oder für INSTRREV bei -1, der Position des letzten Zeichens. Der erforderliche Parameter, *string1*, ist die zu durchsuchende Zeichenfolge. Der erforderliche Parameter, *string2*, ist der String, nach dem gesucht wird. Der optionale Parameter, *compare*, wird verwendet um die Art der Suche zu spezifizieren. Wenn *string2* in *string1* gefunden wurde, wird eine positive ganze Zahl zurückgegeben, die der Position des ersten Zeichens entspricht, andernfalls wird 0 zurückgegeben.

Beispiel

Ausgabe

```
Gefunden "man" vom Start: 5
Gefunden "big" vom Ende: 1
```

Verwandte Begriffe

INT **Funktion**

INT(number)

Beschreibung

INT entfernt die Nachkommastellen einer Zahl und gibt die nächst kleinere ganze Zahl zurück. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein.

```
Beispiel
REM INT Beispiel
'INT entfernt Nachkommastellen
DIM Pos, Neg
Pos = ATN(1) * 4

Neg = -Pos

PRINT "INT(pi) = " & INT(Pos)

PRINT "INT(-pi) = " & INT(Neg)
Ausgabe
```

```
INT(pi) = 3
INT(-pi) = -4
```

Verwandte Begriffe

FIX

IS Operator

result = Objekt1 IS Objekt2

Beschreibung

IS gibt einen booleschen Wert zurück, der angibt, ob eine Objekt-Referenz identisch mit einer anderen ist. Die erforderlichen Komponenten, Objekt1 und Objekt2 sind zwei Objekt-Referenzen.

```
Beispiel
REM IS Beispiel
DIM Obj2
ADDOBJECT "Finance", "Obj1"
SET Obj2 = Obj1
CompareObjekts Obj1, Obj2
SET Obj2 = NOTHING
CompareObjekts Obj1, Obj2
SUB CompareObjekts(Ob1, Ob2)
  IF Ob1 IS Ob2 THEN
    PRINT "Gleich"
  ELSE
    PRINT "Unterschiedlich"
  END IF
END SUB
```

Ausgabe

Gleich

Unterschiedlich

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, SET

IS Funktion

```
ISARRAY(expression)
ISDATE(expression)
ISEMPTY(expression)
ISNULL(expression)
ISNUMERIC(expression)
ISOBJEKT(expression)
```

Beschreibung

Die IS Funktionen geben TRUE zurück, wenn der Variablentyp zum Funktionsaufruf passt, ansonsten wird FALSE zurückgegeben. Der erforderliche Parameter, *expression*, ist die Variable deren Typ festgestellt werden soll.

Beispiel

```
REM IS Funktionsbeispiel
DIM Children(3), Chef, When
TestVariable Children
Chef = 1
TestVariable Chef
When = NOW
TestVariable When
SUB TestVariable(var)
 IF ISARRAY(var) THEN
   PRINT "Die Variable ist ein Array."
  ELSEIF ISDATE(var) THEN
   PRINT " Die Variable ist ein Datum."
  ELSEIF ISNUMERIC (var) THEN
   PRINT " Die Variable ist eine Nummer."
  END IF
END SUB
```

Ausgabe

Die Variable ist ein Array. Die Variable ist eine Nummer. Die Variable ist ein Datum.

Verwandte Begriffe

TYPENAME, VARTYPE

JOIN Funktion

JOIN(stringarray[, delimiter])

Beschreibung

JOIN gibt eine Zeichenkette zurück, die durch Zusammenfügen einer Liste von Strings, optional mit einem Abgrenzungszeichen, erzeugt wurde. Das erforderliche Argument, stringarray, ist ein ein-dimensionales String-Array. Das optionale Argument, delimiter, ist ein String-Ausdruck dessen erstes Zeichen als Abgrenzungszeichen zwischen den Strings des stringarray verwendet wird; wenn kein String angegeben ist, wird ein Leerzeichen (" ") als Standardwert verwendet. Um ohne Abgrenzungszeichen zusammenzufügen, verwenden Sie einen leeren String ("") als delimiter.

Beispiel

```
REM JOIN Beispiel
'JOIN fuegt Strings zusammen
DIM Words, Letters
Words = ARRAY("Hallo", "Welt")
Letters = ARRAY("D", "a", "l", "l", "a", "s")
PRINT JOIN(Words) & "!"
PRINT JOIN(Letters, "")
```

Ausgabe

Hallo Welt! Dallas

Verwandte Begriffe

SPLIT

KeyPreview = TRUE | FALSE

Beschreibung

KeyPreview ist eine globale Eigenschaft die es dem Ausgabe-Objekt ermöglicht, alle Tastatur-Ereignisse zu empfangen. KeyPreview ist standardmäßig auf FALSE gesetzt, was das Ausgabe-Objekt davor schützt, Tastatur-Ereignisse zu empfangen. Wird KeyPreview auf TRUE gesetzt, kann das Ausgabe-Objekt alle Tastatur-Ereignisse empfangen, unabhängig davon, welches Objekt gerade für Tastatur-Ereignisse aktiviert ist.

Beispiel

```
REM KeyPreview Beispiel
'KeyPreview ermoeglicht Tastatur-Ereignisse
'in der Ausgabe
KeyPreview = TRUE
ADDOBJECT "TextBox", "Text", 50, 50, 90, 90
SUB Ausgabe_KeyPress(key)
PRINT "Taste gedrueckt: ", key
END SUB
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe

KeyDown, KeyPress, KeyUp, PictureBox, SetFocus, Ausgabe

KeyboardStatus=0|-1

KeyboardStatusChanged

Beschreibung

KeyboardStatus ist eine globale Variable, die festlegt und anzeigt, ob die Bildschirmtastatur eines Pocket PC Gerätes angezeigt wird oder nicht. Wenn sie 0 ist, wird die Tastatur nicht angezeigt. Der Wert -1 bedeutet, dass die Tastatur eingeblendet ist.

Wenn der Status der Bildschirmtastatur geändert wird, wird das KeyboardStatusChanged Ereignis an des Programm geschickt.

Beispiel

REM KeyboadStatus Beispiel
PRINT KeyboardStatus
IF KeyBoardStatus=0 THEN KeyBoardStatus=-1_
ELSE KeyBoardStatus=-1
SUB keyboardStatusChanged
MSGBOX "Keyboard Status wurde geaendert"
END SUB

Ausgabe

(Bildschirmtastatur erscheint oder verschwindet am Bildschirm)

Verwandte Begriffe

KILLFOCUS Befehl

KillFocus

Beschreibung

KillFocus nimmt den Fokus vom aktuellen Objekt.

Beispiel

REM KillFocus Beispiel
ADDOBJECT "TextBox","TB",10,10,20,20
' Fokus auf TextBox setzen
tb.SetFocus
' Fokus von Textbox nehmen
KillFocus

Ausgabe

(Der Cursor wird in der TextBox platziert und verschwindet wieder)

Verwandte Begriffe

Label Objekt

ADDOBJECT "Label", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

Label wird verwendet, um unveränderliche Texte als Objekt beliebig auf dem Bildschirm positionieren zu können. Die erforderliche Komponente, *name*, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf dieses Objekt hinzugefügt wird. Die optionale Komponenten, *xpos*, *ypos*, *width*, und *height* sind numerische Ausdrücke, die Position und Größe des Objekts in Pixel angeben, gemessen von der oberen linken Ecke.

Anmerkung: Als Vorgabe ist die TabStop-Eigenschaft für dieses Objekt FALSE, um Anwenderaktionen auf Label zu unterbinden.

Unterstützte Eigenschaften (siehe "Eigenschaften")

Alignment, BackColor, BorderStyle, Caption, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, UseMnemonic, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Click, Timer

Beispiel

```
REM Label Beispiel
ADDOBJECT "Label", "Label", 10, 10, 40, 20
Label.BackColor = Ausgabe.BackColor
ADDOBJECT "TextBox", "Input", 55, 10, 160, 20
Input.text = ""
Input.SetFocus
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties, TextBox

LBOUND Funktion

LBOUND(array[, dimension])

Beschreibung

LBOUND gibt eine Longintegerzahl zurück, die den kleinsten möglichen Index einer vorgegebenen Dimension eines Arrays darstellt. Der erforderliche Parameter, *array*, kann jede Array-Variable sein. Der optionale Parameter, *dimension*, gibt an, aus welcher Dimension die Obergrenze ermittelt werden soll, beginnend mit 1 als Vorgabe. Die untere Grenze jeder Dimension eines Arrays ist immer 0.

Beispiel

```
REM LBOUND Beispiel
'LBOUND gibt Untergrenze der Dimension eines
'Arrays zurueck
DIM Andere, Kinder(3), Eltern(3, 1)
Andere = ARRAY("Damien", "Pip", "Wendy")
PRINT "'Andere' Untergrenze:",
LBOUND(Andere)
PRINT "'Kinder' Untergrenze:",
LBOUND(Kinder, 1)
PRINT "'Eltern' Untergrenzen:",
LBOUND(Eltern), LBOUND(Eltern, 2)
```

Ausgabe

'Andere' Untergrenze: 0
'Kinder' Untergrenze: 0
'Eltern' Untergrenzen: 0 (

Verwandte Begriffe

ARRAY, DIM, REDIM, UBOUND

LCASE Funktion

LCASE(string)

Beschreibung

LCASE gibt *string* mit allen Zeichen in Kleinschreibung zurück. Der erforderliche Parameter, *string*, kann jeder gültige String-Ausdruck sein.

Beispiel

```
REM LCASE Beispiel
'LCASE gibt String in Kleinbuchstaben aus
DIM Uncle
Uncle = "JIM"
PRINT Uncle & " in Kleinbuchstaben ist " &
LCASE(Uncle)
```

Ausgabe

JIM in Kleinbuchstaben ist jim

Verwandte Begriffe

UCASE

LEFT Funktion

LEFT(string, length)

LEFTB(string, length)

Beschreibung

LEFT gibt einen String zurück, der die angegebene Anzahl von Zeichen vom linken Ende einer Zeichenkette darstellt. Der erforderliche Parameter, *string*, kann jeder gültige String-Ausdruck sein. Der erforderliche Parameter, *length*, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Wenn *length* 0 ist, wird ein leerer String ("") zurück gegeben. Ist *length* größer als die Länge des Strings, wird der gesamte String zurück gegeben.

LEFTB ist eine strikt byte-genaue Version von LEFT. Wenn sie mit Unicode Strings auf Windows CE Geräte eingesetzt wird, gibt sie jeden einzelnen Charakter als normalen Charakter zurück.

Beispiel

Ausgabe

```
Das LEFT 4 von Testaburger: Test
Das LEFT 4 von Cartman: Cart
```

Verwandte Begriffe

LEN, MID, RIGHT

LEN Funktion

LEN(string | variable)

LENB(string | variable)

Beschreibung

LEN gibt eine lange ganze Zahl zurück, die der Anzahl der Zeichen in einem String oder der Anzahl der erforderlichen Bytes zur Anzeige einer Variablen entspricht. Der optionale Parameter, *string*, kann jeder gültige String-Ausdruck sein. Der optionale Parameter, *variable*, kann jede Variable sein. Wenn *variable* einen String enthält, wird dessen Länge zurück gegeben. Einer (und nur einer) der optionalen Parameter, *string* und *variable*, muss angegeben sein.

LENB ist die strikt byte-genaue Version von LEN. LENB gibt immer die Anzahl der Bytes zurück. Wird sie mit Unicode Strings auf einem Windows CE Gerät verwendet, entspricht die Anzahl der doppelten Anzahl die von LEN zurück gegeben wird.

Beispiel

```
REM LEN Beispiel
'LEN gibt Stringlaenge oder Variablengroesse
'zurueck
DIM Frog, Survived
Frog = "Staring"
Survived = 2
PRINT "LEN von Frog:", LEN(Frog)
PRINT "LENB von Frog:", LENB(Frog)
PRINT "LEN von Survived:", LEN(Survived)

Ausgabe
LEN of Frog: 7
```

LEN of Survived: **Verwandte Begriffe**

LENB of Frog: 14

ListBox Objekt

ADDOBJECT "ListBox", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

ListBox wird verwendet, um eine Textliste anzuzeigen, die frei auf dem Bildschirm positioniert werden kann. Die erforderliche Komponente, name, ist der Name der Variablen, unter der dieses Objekt vom Programm angesprochen werden kann. Sie muss den Konventionen für Standard-Variablennamen genügen. Die erforderlichen Komponenten, xpos, ypos, width, und height sind numerische Ausdrücke, die Größe und Position des Objektes, gemessen von der linken oberen Ecke aus, angeben. Die ListIndex Eigenschaft ist der Index des ausgewählten Listenelements, beginnend mit der 0 für das erste Element der Liste; wurde kein Element angewählt, steht die ListIndex Eigenschaft auf -1. MultiSelect muss auf TRUE gesetzt sein, bevor der ListBox Elemente hinzugefügt werden können.

Unterstützte Eigenschaften (siehe "Eigenschaften")

BackColor, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Hwnd, IntegralHeight, Left, List (read only), ListCount (readonly), ListIndex, MultiSelect, Name, NewIndex, ParentHWnd, Redraw, ScrollBars, SelCount, Selected, Sorted, Tag, TabStop, Text, Timer, Top, TopIndex, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

AddItem, Clear, Hide, Move, RemoveItem, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")


Change, Click, DblClick, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

Beispiel

```
REM ListBox Beispiel
'ListBox ist ein Text-Listen Objekt
DIM i
ADDOBJECT "ListBox", "List", 10, 10, 100, 100
List.ScrollBars = 2
FOR i = vbSUNDAY TO vbSATURDAY
List.AddItem WEEKDAYNAME(i)
NEXT
ListListIndex = WEEKDAY(NOW-1)
List.SetFocus
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe



LOG Funktion

LOG(number)

Beschreibung

LOG gibt eine Zahl doppelter Genauigkeit zurück, die dem natürlichen Logarithmus von *number* entspricht. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein. Der natürliche Logarithmus hat zur Basis die Zahl e; e ist annähernd 2.718282.

Den Logarithmus zur Basis n einer Zahl x erhält man, wenn man den natürlichen Logarithmus der Zahl x durch den natürlichen Logarithmus der Zahl n teilt.

Beispiel

```
REM LOG Beispiel
'LOG kalkuliert natuerlichen Logarithmus
DIM e
e = 2.718282
PRINT "LOG(1) = " & LOG(1)
PRINT "LOG(e) = " & LOG(e)
PRINT "LOG10(2) = " & LogN(10, 2)
FUNKTION LogN(Base, Number)
LogN = LOG(Number) / LOG(Base)
END FUNKTION
```

Ausgabe

```
LOG(1) = 0

LOG(e) = 1

LOG10(2) = 0.30103
```

Verwandte Begriffe

EXP

LTRIM **Funktion**

LTRIM(string)

Beschreibung

LTRIM gibt eine Zeichenkette zurück, bei der alle Leerzeichen am Anfang entfernt wurden. Der erforderliche Parameter, string, kann jeder gültige Stringausdruck sein.

```
Beispiel
REM LTRIM Beispiel
'LTRIM trennt Leerzeichen am Anfang ab
DIM Spacey
Spacey = " K"
PRINT "(" & Spacey & ")"
PRINT "(" & LTRIM(Spacey) & ")"
```

Ausgabe

(K)

Verwandte Begriffe

RTRIM, TRIM

Methoden Objekt

ObjectName.Method [arglist]

Beschreibung

Objektmethoden sind Prozeduren in Objekten. Die erforderliche Komponente, *ObjektName*, ist ein gültiger Objekt-Ausdruck, der auf ein Objekt verweist, das dem Programm per ADDOBJECT Befehl hinzugefügt wurde. Die erforderliche Komponente, *Method*, ist der Name einer FUNCTION oder SUB Prozedur eines Objekts (siehe die Liste der üblichen Objekt-Methoden weiter unten). Die optionale Komponente, *arglist*, ist eine durch Kommata getrennte Liste von Werten, die der Prozedur als Argumente übergeben werden. Der Aufruf einer Methode eines Objektes kann das Aussehen, das Verhalten und die Eigenschaften eines Objektes verändern.

Tabelle 14: Objektmethoden

| Methode | Argumente | Kommentare |
|------------|---------------|--|
| AddItem | text[, index] | Fügt text in die Liste der Elemente ein, optional mit einem index. Wird kein index mitgeliefert, wird text an das Ende einer unsortierten Liste gesetzt, oder text wird an die richtige Stelle einer sortierten Liste gesetzt. ComboBox, ListBox |
| Clear | | Löscht alle Elemente aus der Liste. ComboBox, ListBox |
| Hide | | Objekt verbergen und setzt die Eigenschaft <i>Visible</i> auf FALSE. |
| Move | x, y, w, h | Bewegt das Objekt zu neuen x, y Positionen, optional mit Größenänderung, wenn w und h angegeben sind. |
| RemoveItem | index | Entferne das durch <i>index</i> angegebene Element aus der Liste (0 = erstes Element). ComboBox, ListBox |
| SetFocus | | Objekt für Tastatureingaben aktivieren. |

| Show | Objekt anzeigen und |
|------|--------------------------------------|
| | Eigenschaft Visible auf TRUE setzen. |
| | TRUE Seizen. |

Beispiel

REM Objekt Methoden Beispiel
'Methoden sind Prozeduren in Objekten
ADDOBJECT "ComboBox", "Combo", 5, 5, 150, 110
Combo.AddItem("Eric")
Combo.AddItem("Kenny")
Combo.AddItem("Kyle")
Combo.AddItem("Stan")
Combo.ListIndex = 0
Combo.SetFocus

Ausgabe

Verwandte Begriffe

Events, Properties

MID Funktion

MID(string, start[, length])
MIDB(string, start[, length])

Beschreibung

MID gibt einen String aus der Mitte eines vorgegebenen Strings zurück. Der erforderliche Parameter, string, kann jeder gültige String-Ausdruck sein. Der erforderliche Parameter, start, kann jeder numerische Ausdruck sein. Ist er größer als die Länge der Zeichenkette, wird ein leerer String ("") zurück gegeben. Der optionale Parameter, length, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Er gibt der Anzahl der Zeichen an, die zurück gegeben werden sollen. Wenn length nicht verwendet wird oder wenn er die Anzahl der übrig bleibenden Zeichen überschreitet, werden alle Zeichen von start bis Ende zurück gegeben.

MIDB ist eine strikt byte-genaue Version von MID. Wenn sie mit Unicode Strings auf Windows CE Geräte eingesetzt wird, gibt sie jeden einzelnen Charakter als normalen Charakter zurück.

Beispiel

```
REM MID Beispiel
'MID gibt Substring aus der Stringmitte aus
DIM Eric, Mister
Eric = "Cartman"
PRINT "Von Cartman:", MID(Eric, 2, 3)
Mister = "Hankey"
PRINT "Von Hankey:", MID(Mister, 4)
```

Ausgabe

Von Cartman: art Von Hankey: key

Verwandte Begriffe

LEFT, RIGHT

MINUTE Funktion

MINUTE(time)

Beschreibung

MINUTE gibt eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis 59 zurück, der die Minute in der Stunde für einen vorgegebenen Zeitpunkt repräsentiert. Der erforderliche Parameter, *time*, kann jeder Ausdruck sein, der einen Zeitpunkt darstellt.

Beispiel

```
REM MINUTE Beispiel
'MINUTE gibt die Minute in der Zeit an
DIM When
When = NOW
PRINT "Die MINUTE von " & When & " ist " _
& MINUTE(When)
```

Ausgabe

Die MINUTE von 8/18/1998 10:52:44 PM ist 52

(Beispiel-Ausgabe ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

DAY, HOUR, MONTH, NOW, SECOND, TIME, YEAR

MOD Operator

result = x MOD y

Beschreibung

MOD teilt x durch y und gibt den ganzzahligen Rest zurück. Die erforderlichen Parameter, *x* und *y*, sind numerische Ausdrücke. Der Wert von *result* ist eine ganze Zahl die kleiner als y ist.

Beispiel

REM MOD Beispiel 'MOD gibt Divisionsrest zurück DIM Answer Answer = 15 MOD 2 PRINT "15 MOD 2 = " & Answer Answer = 21 MOD 3.7PRINT "21 MOD 3.7 = " & Answer

Ausgabe15 MOD 2 = 1
21 MOD 3.7 = 1

Verwandte Begriffe

MONTH Funktion

MONTH(date)

Beschreibung

MONTH gibt eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 12 zurück, die den Monat im Jahr für ein vorgegebenes Datum darstellt. Der erforderliche Parameter, *date*, kann jeder numerische oder String-Ausdruck oder jeder andere Ausdruck sein, der ein Datum repräsentiert.

Beispiel

Ausgabe

Der MONTH von 8/18/1998 10:52:44 PM ist 8

(Beispiel-Ausgabe ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

DAY, HOUR, MINUTE, NOW, SECOND, TIME, YEAR

MONTHNAME

Funktion

MONTHNAME(month[, abbreviate])

Beschreibung

MONTHNAME gibt den Namen des vorgegebenen Monats als String zurück. Der erforderliche Parameter, *month*, kann jeder numerische Ausdruck im Bereich von 1 bis 12 sein. Der optionale Parameter, *abbreviate*, ist ein boolescher Wert, der bestimmt, ob MONTHNAME den kompletten Namen oder eine Abkürzung mit 3 Zeichen zurück gibt.

Beispiel

REM MONTHNAME Beispiel
PRINT MONTHNAME (MONTH (NOW))
PRINT MONTHNAME (12, TRUE)

Ausgabe

August

Dec

Verwandte Begriffe

WEEKDAYNAME

MSGBOX Funktion

MSGBOX(prompt[, buttons[, title]])

Beschreibung

MSGBOX öffnet eine Dialogbox und wartet, dass der Anwender eine Taste betätigt. Der Rückgabewert ist eine ganze Zahl, die anzeigt, welche Taste gedrückt wurde. Der erforderliche Parameter, prompt, ist ein String-Ausdruck, der im Rumpf der Dialogbox angezeigt wird. Der optionale Parameter, buttons, ist ein numerischer Ausdruck oder eine Konstante, der festlegt, welche Taste angezeigt wird, welches Ikon verwendet wird, welche Taste voreingestellt wird und ich welchem Modus die Dialog betrieben wird. Die Voreinstellung für buttons ist 0. Andere Werte werden durch Addieren der Konstanten aus der unten dargestellten Tabelle bebildet. Der optionale Parameter, title, ist die Zeichenkette, die in der Titelzeile der Dialogbox erscheint.

Tabelle 15: Button Konstanten

| Konstante | Wert | Beschreibung |
|--------------------|------|--|
| vbOKOnlv | 0 | Nur OK Button |
| vbOKCancel | 1 | OK und Cancel Buttons |
| vbAbortRetryIgnore | 2 | Abort, Retry und Ignore Buttons |
| vbYesNoCancel | 3 | Yes, No und Cancel Buttons |
| vbYesNo | 4 | Yes und No Buttons |
| vbRetrvCancel | 5 | Retry und Cancel Buttons |
| vbCritical | 16 | Critical Message Icon |
| vbQuestion | 32 | Warning Query Icon |
| vbExclamation | 48 | Warning Message Icon |
| vbInformation | 64 | Information Message Icon |
| vbDefaultButton1 | 0 | Erster Button ist Default |
| vbDefaultButton2 | 256 | Zweiter Button ist Default |
| vbDefaultButton3 | 512 | Dritter Button ist Default |
| vbDefaultButton4 | 768 | Vierter Button ist Default |
| vbApplicationModal | 0 | Applikations-Schnittstelle ist gesperrt, bis der User die Eingabe macht |
| vbSystemModal | 4096 | Applikations- und System- Schnittstelle sind gesperrt, bis der User die Eingabe macht |

Tabelle 16: MSGBOX Rückgabewerte

| Konstante | Wert | Beschreibung |
|-----------|------|--------------|
| vbOK | 1 | ОК |
| vbCancel | 2 | Cancel |
| vbAbort | 3 | Abort |
| vbRetrv | 4 | Retrv |
| vblanore | 5 | Ianore |
| vbYes | 6 | Yes |
| vbNo | 7 | No |

Beispiel

Ausgabe





Verwandte Begriffe INPUTBOX

NOT Operator

result = NOT expression

Beschreibung

NOT gibt die logische Negation eines Ausdrucks zurück. Das erforderliche Argument, *expression*, kann jeder gültige Ausdruck sein. *result* ist TRUE, wenn *expression* FALSE ist und FALSE, wenn *expression* TRUE ist, *result* ist ansonsten NULL.

NOT führt auch eine bitweise Inversion eines Ausdrucks durch. Jedes Bit in *result* wird auf 1 gesetzt, wenn das korrespondierende Bit in *expression* 0 ist, ansonsten wird es auf 0 gesetzt.

Beispiel

```
REM NOT Beispiel
'NOT fuehrt logische Negation & bitweise
'Inversion durch
DIM Test1, Test2, Test3, x, y
x = 3
y = 8
Test1 = NOT(x > 0)
Test2 = NOT(y > 10)
Test3 = NOT x
PRINT "Logisch:"
PRINT " NOT(x > 0) = " & Test1
PRINT " NOT(y > 10) = " & Test2
PRINT "Bitweise:"
PRINT " NOT x = " & Test3

Ausgabe
```

```
Logisch:
  NOT(x > 0) = False
  NOT(y > 10) = True
Bitweise:
  NOT x = -4
```

Verwandte Begriffe

AND, EQV, IMP, OR, XOR

NOW Funktion

NOW

Beschreibung

NOW gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit entsprechend den Vorgaben Ihres Systems zurück.

Beispiel
REM NOW Beispiel
PRINT FormatDateTime(Now)

Ausgabe 11/11/2004 9:52:27 AM

Verwandte Begriffe

Date, Day, Hour, Minute, Month, Second, Time, Weekday, Year

NSBVERSION

Beschreibung

NSBVersion gibt einen String mit der aktuell ausgeführten Version von NS Basic/CE aus. Diese globale Eigenschaft kann nur gelesen, nicht gesetzt werden.

Beispiel

REM NSBVersion Beispiel
PRINT "Die aktuelle Version von NS Basic ist
" & NSBVersion

Ausgabe

Die aktuelle Version von NS Basic ist v. 4.0.1

Verwandte Begriffe

OCT Funktion

OCT(number)

Beschreibung

OCT gibt eine Zeichenfolge zurück, die dem Oktalwert (Basis 8) von *number* entspricht. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein. Wenn *number* keine ganze Zahl ist, wird auf die benachbarteste ganze Zahl gerundet, ehe die Umwandlung erfolgt.

Beispiel

```
REM OCT Beispiel
'OCT gibt eine Nummer als Oktal-String aus
PRINT "68 in oktal:", OCT(68)
PRINT "1 in oktal:", OCT(1)
PRINT "2605.45 in oktal:", OCT(2605.45)
```

Ausgabe

68 in oktal: 104 1 in oktal: 1 2605.45 in oktal: 5055

Verwandte Begriffe

HEX

ON ERROR Befehl

ON ERROR RESUME NEXT ON ERROR GOTO 0

Beschreibung

ON ERROR wird eingesetzt, um Fehlerbehandlungen in Prozeduren durch Abfangen und Bearbeiten von Laufzeitfehlern zu erreichen, ohne das Programm dabei abzubrechen. In der ersten Form, RESUME NEXT, wird die Programmausführung mit dem Befehl fortgesetzt, der dem Befehl folgt, der den Fehler ausgelöst hat. Die zweite Form, GOTO 0, wird verwendet um Fehlerbehandlungen in der aktuellen Prozedur zu unterbinden. Wenn keine ON ERROR Befehle eingesetzt werden, führen alle Laufzeitfehler zu fatalen Fehlern, die angezeigt werden und zum Programmabbruch führen.

Beispiel

```
REM ON ERROR Beispiel
'ON ERROR Fehlerbehandlung in Prozeduren
ADDOBJECT "File"
GetToDoList
SUB GetToDoList
ON ERROR RESUME NEXT
File.OPEN "ToDo", 1
IF ERR.NUMBER THEN
PRINT "Verzoegerte ERROR Behandlung"
PRINT "ERROR Quelle: " & ERR.Source
END IF
ON ERROR GOTO 0
END SUB
```

Ausgabe

Verzoegerte ERROR Behandlung ERROR Quelle: File

Verwandte Begriffe

Err Objekt

OPTION EXPLICIT

Beschreibung

OPTION EXPLICIT wird auf Skriptebene verwendet, um eine ausdrückliche Deklaration aller Variablen zu erzwingen. Wenn OPTION EXPLICIT eingesetzt wird, muss er vor jeder anderen FUNKTION oder SUB Prozedur eingegeben werden und jede nicht deklarierte Variable erzeugt dann einen Fehler. Verwenden Sie DIM oder REDIM zum Deklarieren der Variablen.

OPTION EXPLICIT kann die Programm Performance beachtlich verbessern und unterstützt einen guten Programmierstil. Dieser Befehl sollte möglichst immer verwendet werden.

Wenn Sie STEP oder TRACE verwenden wollen, muss OPTION EXPLICIT die erste Zeile in Ihrem Programm sein.

Beispiel

OPTION EXPLICIT
DIM Teacher
Teacher = "Mr. Garrison"

Verwandte Begriffe

DIM, REDIM

ADDOBJECT "OptionButton", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

OptionButton wird verwendet, um ein frei positionierbares rundes Umschalt-Objekt (toggle) auf dem Bildschirm auszugeben. Die erforderliche Komponente, name, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf das Objekt dient. Sie muss den Standard-Namenskonventionen entsprechen. Die ebenfalls erforderlichen Komponenten, xpos, ypos, width, und height sind numerische Ausdrücke, die zusammen die Größe und Position (in Pixeln) des Objekts bestimmen, gemessen von der linken oberen Ecke. Die Value Eigenschaft ist FALSE, wenn der Kreis nicht ausgefüllt ist; sie ist TRUE, bei ausgefülltem Kreis.

Um mehrere OptionButtons in einer exklusiven Gruppe, oft als RadioButtons bezeichnet, zusammen zu fassen, verwenden Sie die Group Eigenschaft. Das Setzen der Group Eigenschaft auf TRUE, erzeugt eine neue Gruppe. Nachfolgend erzeugte OptionButtons bei denen die Eigenschaft Group auf FALSE gesetzt wird, werden in der Reihenfolge ihrer Erzeugung dieser Gruppe zugeordnet.

Unterstützte Eigenschaften (siehe " Eigenschaften ")

Alignment, BackColor, Caption, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Group, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Value, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timerf

Beispiel

```
REM OptionButton Beispiel
'OptionButton ist ein Umschalter mit Kreis
'oft als RadioButton bezeichnet
ADDOBJECT "OPTIONBUTTON","01",10,10,100,20
01.CAPTION=""FEMALE"
01.VALUE=TRUE
01.GROUP=FALSE
ADDOBJECT "OPTIONBUTTON","02",10,30,100,20
02.CAPTION="MALE"
02.GROUP=FALSE
```

ADDOBJECT "OPTIONBUTTON","03",10,50,100,20 03.CAPTION="UNDISCLOSED" 03.GROUP=FALSE

AUSGABE

Female

Oundisclosed

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, CheckBox, Events, Methods, Properties

OR Operator

result = x OR y

Beschreibung

OR gibt das Ergebnis der logischen Disjunktion zweier Ausdrücke zurück. *result* ist TRUE, wenn einer oder beide Ausdrücke TRUE ergeben, ansonsten ist *result* FALSE.

OR führt auch einen bit-weisen Vergleich zweier numerischer Ausdrücke durch. Jedes Bit in *result* wird auf 1 gesetzt, wenn eines der korrespondierenden Bits in *x* oder *y* 1 ist, andernfalls auf 0.

Beispiel

```
REM OR Beispiel
'OR fuer logische oder bit-weise Disjunktion
DIM Test1, Test2, Test3, x, y
x = 1
y = 5
Test1 = x > 0 OR y < 10
Test2 = x > 0 OR y > 10
Test3 = x OR y
PRINT "Logisch:"
PRINT " x > 0 OR y < 10 = " & Test1 PRINT " x > 0 OR y > 10 = " & Test2
PRINT "Bitweise:"
PRINT " x OR y = " & Test3
Ausgabe
Logisch:
  x > 0 OR y < 10 = True
  x > 0 OR y > 10 = True
Bitweise:
```

x OR y = 5 Verwandte Begriffe

AND, EQV, IMP, NOT, XOR

Output Objekt

Output.property=value

Beschreibung

Das Output-Objekt wird automatisch erzeugt, wenn Sie ein NS Basic/CE Programm ablaufen lassen und ist das Objekt, das am weitesten unten angezeigt wird. Es gehört zu den PictureBox-Objekten, so dass Sie die gleichen Eigenschaften, Methoden und Ereignisse nutzen können. Schauen Sie in Tech Note 7 nach, um die komplette Liste zu sehen. Zusätzlich werden auch die Ausgaben eines PRINT Befehls in diesem Objekt angezeigt.

Wenn das Output-Objekt per CloseBox in der rechten oberen Ecke geschlossen wird, erhält ihr Programm eine Form_close Ereignismeldung. Sie können das nutzen, um ein paar Aufräumarbeiten durchzuführen.

Unterstützte Eigenschaften (siehe "Eigenschaften")

Die gleichen, wie bei der PictureBox.

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Die gleichen, wie bei der PictureBox.

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Die gleichen, wie bei der PictureBox, plus Ausgabe_Close, Ausgabe_Size

Beispiel

REM CloseBox Aktion darstellen
SUB form_close
MSGBOX "Die AusgabeBox wird geschossen"
END SUB

Ausgabe

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties, PictureBox, KeyPreview

PictureBox Objekt

ADDOBJECT "PictureBox"[, name[, xpos[, ypos [, width[, height]]]]]

Beschreibung

PictureBox wird verwendet, um ein frei positionierbares rundes Text- und Grafik-Objekt auf dem Bildschirm auszugeben. Die optionale Komponente, name, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf das Objekt dient. Sie muss den Standard-Namenskonventionen entsprechen. Die ebenfalls erforderlichen Komponenten, xpos, ypos, width, und height sind numerische Ausdrücke, die zusammen die Größe und Position (in Pixeln) des Objekts bestimmen, gemessen von der linken oberen Ecke. Das Ausgabefenster selbst, ist eine PictureBox. Die Programmvariable Output kann mit PictureBox- Eigenschaften, -Methoden und -Ereignissen verwendet werden. Im folgenden sehen Sie eine kurze Liste der Eigenschaften, Ereignisse und Methoden der PictureBox. Die gesamte Liste finden sie in der Tech Note 7.

Unterstützte Eigenschaften (siehe " Eigenschaften")

BackColor, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Left, Name, Tag, Text, Top, Width

Tabelle 17: PictureBox Eigenschaften

| - and the second control of the second contr | | |
|--|---|--|
| Name | Beschreibung | |
| BorderStyle | 0 = kein, 1 = Rand Strichstärke 1 | |
| DrawWidth | Strichstärke für Zeichenobjekte | |
| FillColor | Farbe, mit der Figuren, Kreise oder Boxen gefüllt werden | |
| FillStyle | 0 = ausgefüllt, 1 = transparent | |
| FontTransparent | True/False | |
| Picture | String Image-Dateinamen | |
| ScaleHeight | Höheneinheiten bei | |
| ScaleLeft | Linke Ecke des Objekts, bei Skalierung | |

| ScaleMode | 0 durch Anwender definiert | |
|------------|--|--|
| | 1 Twips (1440 dpi) | |
| | 2 Points (72 dpi) | |
| | 3 Pixel | |
| | 4 Charakter (horizontal = 120 twips, vertikal = 240 twips) | |
| | 5 Inches | |
| ScaleTop | Obere Ecke des aktuellen Objekt | |
| ScaleWidth | Breiteneinheiten bei Anwenderskalierung | |
| Tag | Zur frühen Verfügung | |

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Move

Tabelle 18: PictureBox Methoden

| Name | Argumente | Beschreibung |
|-------------|--|--|
| Cls | | Text und Grafik löschen |
| DrawCircle | x, y, radius[, color [, aspectRatio]] | Kreis oder Ellipse zeichnen |
| DrawLine | x1, y1, x2, y2[, color [, box [, fill]]] | box ist TRUE/FALSE |
| DrawPicture | filename, x1, y1[, width, height, x2, y2, width2, height2], rasterop] | Bild oder Teil davon auf dem Screen ausgeben (kann auch skaliert werden). |
| DrawPoint | x, y[, color] | Einzelnen Punkt zeichnen |
| DrawText | Text[,x,y] | Schreibt in die nächste Textzeile des Objekts oder ab x,y wenn angegeben |
| Refresh | | Objekt erneut zeichnen |
| ScaleX | width, from, to | Breite ändern |
| ScaleY | height, from, to | Höhe ändern |
| SetScale | x1, y1, x2, y2 | Skalieren auf |
| TextHeight | text | Gibt Texthöhe zurück, eingebettete CR's OK. |

| TextWidth | text | Gibt Länge der längsten |
|-----------|------|-------------------------|
| | | Zeile zurück |

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse ")

Click

Tabelle 19: PictureBox Ereignisse

| Name | Argumente | Beschreibung |
|------------|----------------------|---|
| KeyDown† | keyCode+, shift* | Taste gedrückt |
| KeyPress† | keyCode+ | Kombination von KeyDown und KeyUp. |
| KeyUp† | keyCode+, shift* | Taste losgelassen |
| MouseDown# | button, shift*, x, y | Objekt wurde mit Stylus oder Eingabegerät berührt |
| MouseMove# | button, shift*, x, y | Eingabegerät oder Stylus wurde verschoben während das Objekt berührt wurde |
| MouseUp# | button, shift*, x, y | Stylus wurde abgehoben oder Eingabegerät hat die Verbindung zum Objekt unterbrochen |

- + Tastaturcode der Taste, die das Ereignis auslöste
- * 1 = Shift Taste, 2 = CTRL Taste, 4 = ALT Taste
- † Nur im Output PictureBox Objekt. Globale Eigenschaft KeyPreview muss TRUE sein, um dieses Ereignis zu empfangen.
- # Taste des Eingabegerätes mit dem das Objekt berührt wurde (0 = Stylus). x, y, geben die Lokation der Berührung relativ zum Objekt an

Beispiel

```
REM PictureBox Beispiel
ADDOBJECT "PictureBox", "PBox", 65, 0, 55, 20
PBox.BorderStyle = 1
PBox.BackColor = vbWHITE
PBox.DrawText " Button"
SUB PBox_Click
PRINT Ausgabe.Width & " X " &
Ausgabe.Height
```

END SUB

Ausgabe

(Bildschirmgröße ist maschinenabhängig)

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT

PLAYSOUND(file, hmod, flags)

Beschreibung

Die PlaySound Funktion spielt eine Melodie, die durch eine vorgegebene Datei, eine Ressource oder ein System-Ereignis bestimmt wird. *File* ist Der Name der zu spielenden Datei: eine 0 für dieses Argument stoppt die aktuelle Melodie. *Hmod* ist gewöhnlich 0 – wenn Sie eine Ressource-Datei verwenden, steht hier die Handle-Nummer der Ressource. *Flags* wird durch Addieren der nachfolgenden Flags gebildet:

Tabelle 20

| Tabelle 20 | l abelle 20 | | | |
|------------|-------------|---|--|--|
| Flag | Wert | Beschreibung | | |
| APP | ? | Nutze spezifizierte Anwendung zum Spielen | | |
| ALIAS | &h00010000 | File ist der Alias eines System-Ereignisses aus der Registry-Datei oder der WIN.INI Datei. Nicht mit FILENAME oder RESOURCE verwenden. | | |
| ASYNC | &h00000001 | Rücksprung nach Start der Melodie. | | |
| FILENAME | &h00020000 | File ist ein Dateiname. | | |
| LOOP | &h00000008 | Spielen bis PlaySound mit file auf 0 gesetzt aufgerufen wird. | | |
| MEMORY | &h00000004 | File zeigt auf ein Melodie- Image im Speicher. | | |
| NODEFAULT | &h00000002 | Leise abbrechen, wenn die Melodie nicht gefunden wird. | | |
| NOSTOP | &h00000010 | Am Ende an andere Melodie übergeben. | | |
| NOWAIT | &h00002000 | Rücksprung wenn Treiber nicht frei ist. | | |
| RESOURCE | &h00040004 | File ist eine Ressource-ID; Hmod identifiziert die Instanz. | | |
| SYNC | &h00000000 | PlaySound springt nach Beenden der Melodie zurück. | | |

Beispiel
PlaySound "SystemStart",&h10000,0
Sleep 500
PlaySound 0,0,0 'stoppen nach .5 Sek.

Ausgabe

(Spielt Melodie für eine halbe Sekunde)

Verwandte Begriffe

WAVEVOLUME

PRINT Befehl

PRINT [expressionA[, expressionB[, expressionC[, ...]]]]

Beschreibung

PRINT schreibt Text ins Ausgabefenster. PRINT gibt bis zu 20, durch Kommata getrennte, Ausdrücke aus. Diese werden durch Tabulatoren voneinander getrennt und jeder Zeile wird ein CR angehängt. Wird PRINT ohne Ausdrücke verwendet, gelangt eine leere Zeile zur Ausgabe.

Sie sehen die Ausgabe dieses Befehls nicht, wenn Sie Forms verwenden, da diese das Ausgabefenster komplett verdecken.

Beispiel

```
REM PRINT Beispiel
'PRINT schreibt Text ins Ausgabefenster
PRINT "Hallo Welt!"
PRINT
PRINT "Jetzt ist es", NOW
```

Ausgabe

Hallo Welt! Jetzt ist es 8/18/1998 10:52:44 PM

Verwandte Begriffe

Properties Objekt

ObjektName.Property[= value]

Beschreibung

Objekt Eigenschaften sind Variablen in Objekten. Die erforderliche Komponente, *ObjektName*, muss ein gültiger Objekt Ausdruck sein, der auf ein Objekt verweist, das dem Programm mittels ADDOBJECT Befehl hinzugefügt wurde. Die erforderliche Komponente, *Property*, ist der Name einer Objektvariablen. Weiter unten finden Sie eine Liste der gängigen Objekt Eigenschaften. Die optionale Komponente, *value*, wird der Objektvariablen zugewiesen. Änderungen an den Objekt-Eigenschaften können das Aussehen und das Verhalten eines Objekts beeinflussen.

Einige Eigenschaften haben Einfluss auf fundamentale Funktionen des Objekts und sollten daher unmittelbar nach Erstellen des Objekts gesetzt werden.

Manche Eigenschaften sind schreibgeschützt und können nur während der Programmierphase eingestellt werden. Nicht alle Eigenschaften können zur Laufzeit ausgelesen werden.

Tabelle 21: Eigenschaften

| Eigenschaftenname | Erlaubte Werte | Kommentare |
|-------------------|--|---|
| Alignment+ | Integer 0 = Left Justify 1 = Right Justify 2 = Center Justify | Text/Titel Text- Ausrichtung. Label, OptionButton |
| BackColor | Color (Integer) | Hintergrundfarbe des Objekts. Farben können RGB Werte oder der Index aus einer Farbpalette sein. |
| Bottom | Integer | überholt – Height verwenden |
| BorderStyle | 0 = none 1 = line | Date, Label, TextBox, Time |
| Caption | String | Im Objekt angezeigter Text. CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, TextBox |

| Eigenschaftenname | Erlaubte Werte | Kommentare |
|-------------------|--|---|
| Date | Date type | Datum setzen, d.h. |
| | | Date.date=cdate("8/ 5/02") |
| Default | true/FALSE | Taste als Vorgabe setzen, für den Fall, dass Enter gedrückt wird. |
| Encrypted | TRUE/FALSE | Projekt Eigenschaft. Gespeicherte Datei wird bei gesetzter Eigenschaft verschlüsselt. Nur im Desktop IDE verfügbar. |
| Enabled | True | Reagiert das Objekt auf Anwender Eingaben? |
| ExpandedHeight | Integer | Größe der aufgeklappten ComboBox. |
| FontBold | TRUE/FALSE | |
| FontItalic | TRUE/FALSE | |
| FontName | String | |
| FontSize | Size Integer | |
| FontStrikethru | true/FALSE | |
| FontUnderline | true/FALSE | |
| FontWeight | integer, 400 = normal 700 = bold | Werte größer 550 werden zu 700 konvertiert, alle anderen zu 400 |
| ForeColor | Color (Integer) | Vordergrundfarbe des Objekts für Text und Zeichnungen. Farben können RGB Werte oder der Index aus einer Farbpalette sein. |
| LongFormat | true/FALSE | Format für Datumsanzeige. Date |

| Eigenschaftenname | Erlaubte Werte | Kommentare |
|-------------------|----------------|--|
| Group | TRUE/false | Startet eine neue OptionButton Gruppe. |
| | | OptionButton. |
| Height | Integer | Anzahl der Pixel von oberer Ecke zu unterer Ecke |
| HideSelection | TRUE/false | Zeigt ausgewählten Text an oder verbirgt ihn, wenn das Steuerelement den Fokus verloren hat. TextBox |
| Hwnd† | Long | Interne Referenz auf das Objekt |
| IntegralHeight+ | TRUE/FALSE | Beschränkt das Objekt auf ein Höhe, die das ganzzahlige Vielfache der individuellen Zeilenhöhe ist. ComboBox, ListBox |
| Left | Integer | Anzahl der Pixel von der linken Ecke des Ausgabefensters zur linken Ecke des Objekts |
| List(index†) | string | Array mit Werten. Index Argument ist erforderlich† |
| ListCount† | Integer | Anzahl der Elemente der Liste. ComboBox, ListBox |
| ListIndex | Integer | Derzeitig ausgewähltes Element. ComboBox, ListBox |
| Locked | true/FALSE | Erlaubt oder sperrt Änderungen am Text, beeinflusst nicht die Möglichkeit, den Text auszuwählen. TextBox |

| Eigenschaftenname | Erlaubte Werte | Kommentare |
|-------------------|-----------------------|--|
| LowercaseOnly | true/FALSE | Beschränkt die Texteingabe auf Kleinschreibung. ComboBox, TextBox |
| MaxLength | Integer (0-30,000) | Anzahl der erlaubten Zeichen. TextBox (mehrzeilige) |
| MultiLine+ | TRUE/FALSE | Erlaubt eingebettete Carriage Returns und Textumbruch. TextBox |
| MultiSelect | true/FALSE | Erlaubt es, mehrere Elemente zu wählen. ListBox |
| Name† | | Der Name des Objekts |
| NewIndex | Integer | Einfüge-Index für AddItem in unsortierten Listen- Objekten. ComboBox, ListBox |
| NumbersOnly | true/FALSE | Beschränkt Texteingaben auf numerische Zeichen. TextBox |
| ParentHWnd | Window Handle | Der Vorgänger eines Objekts |
| Password | true/FALSE | Versteckt den Text, indem alle Zeichen durch ein Asterix (*) ersetzt werden. TextBox |
| Redraw | TRUE/false | Screen-Ausgabe erlauben oder sperren, während mehrere Elemente einer Liste hinzugefügt werden. ComboBox, ListBox |
| Right | Integer | Überholt – Width verwenden |

| Eigenschaftenname | Erlaubte Werte | Kommentare |
|-------------------|--|--|
| Scrollbars+ | Integer 0 = No scroll bar 1 = Horizontal 2 = Vertical 3 = Both | ListBox (nur vertikal), TextBox (mehrzeilige) |
| SelCount | Integer | Schreibgeschützt. Gibt Anzahl der angewählten Elemente aus. ListBox |
| Selected(index) | TRUE/FALSE | Nur zur Laufzeit. Auswahl-Status des Elements <i>index</i> einer Liste abfragen oder setzen. ListBox |
| SelLength | Integer | Anzahl der ausgewählten Zeichen.Textbox |
| SelStart | Integer | Erstes selektiertes Zeichen. Textbox |
| SelText | String | Der ausgewählte String. TextBox |
| Sorted+ | TRUE/FALSE | Elemente, die mit Addltem hinzugefügt werden, werden alphabetisch eingeordnet. ListBox, ComboBox |
| Style+ | Integer 0 = editable list 2 = read-only list | Eingabezeile ist editable/read-only. ComboBox |
| Tabstop | TRUE/FALSE* | Schaltet Objekt frei zum Aktivieren der Tastatureingabe mittels Tabulator. |
| Tag | String | Zur eigenen Verwendung |
| Text | String | Text der im Objekt angezeigt wird. |
| Timer | Long | Das Ereignis Objekt_timer wird nach dieser Anzahl von Millisekunden |

| Eigenschaftenname | Erlaubte Werte | Kommentare |
|-------------------|--|---|
| | | ausgelöst. 0 zum abschalten. |
| Тор | Integer | Anzahl der Pixel von der oberen Ecke des Ausgabefensters zur oberen Ecke des Objekts |
| TopIndex | Integer | Abfragen oder festlegen, welches Element als erstes angezeigt wird. ComboBox, ListBox |
| UppercaseOnly | true/FALSE | Beschränkt die Texteingabe auf Großschreibung. ComboBox, TextBox |
| UseMnemonic | TRUE/false | Das Unterstrich- Zeichen kann dem Fenstertitel per Ampersand (&) hinzugefügt werden. Label |
| Value | TRUE/FALSE oder 0/1 | Objekt ist angewählt oder selektiert. CheckBox, OptionButton |
| Visible† | TRUE/FALSE | Setzen mit Hide- oder Show- Methoden. |
| Width | Integer | Anzahl der Pixel von der linken zur rechten Ecke des Objekts |
| WindowLong(index) | Index: 0=ExWindowStyle 1=WindowStyle | Siehe Microsoft Windows CE Dokumentation zu den Werten. |

- † schreibgeschützte Eigenschaft. Nur während der Programmierung festlegbar.
- + beeinflusst fundamental die Objekt Anzeige
- Vorgabe ist FALSE für das Label Objekt

Beispiel

REM Objekt Property Beispiel
'Eine Eigenschaft ist eine Variable in einem
'Objekt
ADDOBJECT "TextBox", "Input" 50, 50, 100, 100
ADDOBJECT "CommandButton", "Button",150,
170,20,80
PRINT "Text: " & Button.Text
Button.Text = "Druecke mich!"
PRINT "Sichtbar: " & CBOOL(Input.Visible)
Input.Hide
PRINT " Sichtbar: " & CBOOL(Input.Visible)

Ausgabe

Text:

Sichtbar: True Sichtbar: False

Verwandte Begriffe

Events, Methods

RANDOMIZE Befehl

RANDOMIZE [number]

Beschreibung

RANDOMIZE initialisiert den Zufallsgenerator. Der optionale Parameter, *number*, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Er wird als Grundlage der RND Funktion benutzt. Wird *number* weggelassen, so wird der aktuelle Wert der Systemuhr als Basiswert eingesetzt. Um einen Zufallsfolge zu wiederholen, rufen Sie RND mit einem negativen Argument auf, danach RANDOMIZE mit einem numerischen Argument; der alleinige Aufruf von RANDOMIZE mit demselben Wert für number führt nicht zur selben Zufallsfolge.

Beispiel

```
REM RANDOMIZE Beispiel
'RANDOMIZE initialisiert Zufallsgenerator
RANDOMIZE
Random
RANDOMIZE 44
Random
RND -1
RANDOMIZE 169
Random
SUB Random
  DIM Ret
 RET = ""
  FOR i = 1 to 4
   RET = RET & INT((RND * 1000) + 1) & " "
  PRINT "Vier Zufallszahlen:", RET
END SUB
Ausgabe
Vier Zufallszahlen: 8 912 43 537
Vier Zufallszahlen: 33 6 430 51
```

36 6 192 54

Verwandte Begriffe

Vier Zufallszahlen:

RND

REDIM Befehl

REDIM [PRESERVE] nameA[([subscriptA[, subscriptB[, subscriptC...]]])][, nameB...[, nameC...[...]]]]

Beschreibung

REDIM wird verwendet, um Speicherplatz für feste Arrays neu zuzuteilen. Die erforderliche Komponente, *nameA*, ist der Name der Variablen. Er muss den Standard-Namens-Konventionen entsprechen. Die optionale Liste von Indizes, *subscripts*, stellt die Obergrenzen der Dimensionen eines Array's dar. Es können bis zu 60, durch Kommata getrennte numerische Ausdrücke verwendet werden. Das optionale Schlüsselwort, PRESERVE, bewahrt den Inhalt eines existierenden Arrays, wenn nur die letzte Dimension geändert wird. Die Untergrenze aller Array-Indizes ist immer n

Beispiel

```
REM REDIM Beispiel
'REDIM weist Speicherplatz neu zu
'Leere Variable namens "Foo"
DIM Foo
'Ein-dimensionales Array mit 10 Elementen
REDIM Foo(9)
'Zwei-dimensionales Array mit 600 Elementen
'20 x 30
REDIM Foo(19, 29)
```

Verwandte Begriffe

ARRAY, DIM

REM Befehl

REM remarks

'remarks

Beschreibung

REM wird eingesetzt, um Bemerkungen und Kommentare als nicht ausgeführten Text in ein Programm zu bringen. Der optionale Parameter, *remarks*, kann jeder Text sein. Wird REM als letzter Befehl zusammen mit anderen Befehlen in einer Zeile benutzt, muss er durch einen Doppelpunkt (:) von den anderen Befehlen getrennt werden. Das Apostroph (') Synonym steht stellvertretend für REM, jedoch ist zwischen Kommentar und Apostroph kein Leerzeichen erforderlich und kein Doppelpunkt bei mehreren Befehlen in einer Reihe.

Beispiel

REM REM Beispiel REM Das Beispiel tut absolut nichts 'Es hat noch nicht einmal eine einzige 'lauffähigen Code

Ausgabe

REPLACE Funktion

REPLACE(target, find, source[, start[, count[, compare]]])

Beschreibung

REPLACE gibt einen String zurück, bei dem ein Teilstring durch einen anderen count - Mal ersetzt wurde. Der erforderliche Parameter, target, ist der String-Ausdruck in dem der Teilstring ersetzt werden soll. Der erforderliche Parameter, find, ist der String-Ausdruck der ersetzt werden soll. Der erforderliche Parameter, source, ist der String-Ausdruck der als Ersatz dienen soll. Der optionale Parameter, start, ist ein numerischer Ausdruck, der die Startposition der Suche innerhalb target spezifiziert. Wird start nicht angegeben, beginnt die Suche bei 1, also beim ersten Zeichen. Der optionale Parameter, count, ist ein numerischer Ausdruck, der die Anzahl der Ersetzungen angibt. Wird count nicht angegeben, wird -1 verwendet und alle passenden Ersetzungen werden durchgeführt. Der optionale Parameter, compare, wird verwendet, um den Typ der Suche zu spezifizieren.

Beispiel

Ausgabe

Guten Morgen, Kinder. Guten Abend, Kinder. Kleine Kinder - kleine Sorgen

RGB Funktion

RGB(red, green, blue)

Beschreibung

RGB gibt eine ganze Zahl aus, die den Wert einer RGB Farbe darstellt. *Red, Green* und *Blue* sind Zahlen im Bereich von 0-255, die den entsprechenden Komponenten der Farbe zugeordnet werden.

Beispiel

REM RGB Beispiel
'RGB gibt RGB Farbe zurueck
ADDOBJECT "PictureBox", "PB", 50,50,20,20
REM Turn color to red
PB.backcolor=rgb(255,0,0)
REM Turn color to grey
PB.backcolor=RGB(127,127,127)
REM Turn color to white
PB.backcolor=RGB(255,255,255)

Ausgabe

(Erste ein rotes, dann ein graues und dann ein weißes Rechteck)

RIGHT Funktion

RIGHT(string, length)
RIGHTB(string, length)

Beschreibung

RIGHT gibt einen String zurück, der die angegebene Anzahl von Zeichen vom rechten Ende einer Zeichenkette darstellt. Der erforderliche Parameter, *string*, kann jeder gültige String-Ausdruck sein. Der erforderliche Parameter, *length*, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Wenn *length* 0 ist, wird ein leerer String ("") zurück gegeben. Ist *length* größer als die Länge des Strings, wird der gesamte String zurück gegeben.

RIGHTB ist eine strikt byte-genaue Version von RIGHT. Wenn sie mit Unicode Strings auf Windows CE Geräte eingesetzt wird, gibt sie jeden einzelnen Charakter als normalen Charakter zurück.

Beispiel

```
REM RIGHT Beispiel
'RIGHT gibt Teilstring von rechts zurueck
DIM Wendy, Eric
Wendy = "Testaburger"
Eric = "Cartman"
PRINT "Das RIGHT 6 von " & Wendy & ":", _
RIGHT(Wendy, 6)
PRINT "Das RIGHT 4 von " & Eric & ":", _
RIGHT(Eric, 4)
```

Ausgabe

Das RIGHT 6 von Testaburger: burger
Das RIGHT 4 von Cartman: tman

Verwandte Begriffe

LEFT, MID

RND Funktion

RND[(number)]

Beschreibung

RND gibt eine Zahl einfacher Genauigkeit aus einer quasizufälligen Sequenz zwischen 0 und 1 aus. Der optionale Parameter, *number*, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Er wird als Startpunkt für den Zufallsgenerator genutzt.

Tabelle 22: RND Startwerte

| Startwert | RND erzeugt |
|---------------|---------------------------------|
| < 0 | Jedes Mal die gleiche Nummer |
| > 0 oder None | Nächste Zufallszahl der Sequenz |
| 0 | Zuletzt erzeugte Zahl |

Beispiel

```
REM RND Beispiel
'RND erzeugt Zufallszahlen
Random
RND -1
Random
RND -1
Random
SUB Random
  DIM Ret, i
RET = ""
   FOR i = 1 TO 4
     RET = RET & (INT(100 * RND) + 1) & " "
   PRINT "Vier Zufallszahlen:", RET
END SUB
Ausgabe
Vier Zufallszahlen: 6 71 1 19
Vier Zufallszahlen: 33 28 4 51
Vier Zufallszahlen:
                       33 28 4 51
```

Verwandte Begriffe

RANDOMIZE

ROUND Funktion

ROUND(number[, fractionaldigits])

Beschreibung

ROUND gibt eine Zahl zurück, die auf die angegebene Anzahl von Nachkommastellen gerundet wurde. Das erforderliche Argument, *number*, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Das optionale Argument, *fractionaldigits*, ist die Anzahl der Dezimalstellen, auf die gerundet werden soll. Wird *fractionaldigits* nicht angegeben, ist der Vorgabewert 0 und ROUND gibt eine ganze Zahl zurück.

Beispiel

```
REM ROUND Beispiel
'ROUND rundet auf angegebene Anzahl von
'Dezimalstellen
DIM Pi, Pure, Ate
Pi = ROUND(3.14159265, 4)
PRINT Pi
Pure = ROUND(99.4444, 2)
PRINT Pure
Ate = ROUND(SQR(69))
PRINT Ate
```

Ausgabe

3.1416 99.44

Verwandte Begriffe

INT, FIX

RTRIM Funktion

RTRIM(string)

Beschreibung

RTRIM gibt eine Zeichenkette zurück, bei der alle Leerzeichen am Ende entfernt wurden. Der erforderliche Parameter, *string*, kann jeder gültige Stringausdruck sein.

Beispiel

```
REM RTRIM Beispiel
'RTRIM trennt Leerzeichen am Ende ab
DIM Spacey
Spacey = "K "
PRINT "(" & Spacey & ")"
PRINT "(" & RTRIM(Spacey) & ")"
```

Ausgabe

(K)

Verwandte Begriffe

LTRIM, TRIM

RUNAPPATEVENT app, event

Beschreibung

RUNAPPATEVENT wird verwendet, um ein Programm in Abhängigkeit eines Betriebssystem-Ereignisses zu starten. Die erforderliche Komponente, *app*, ist der Kommandozeilentext, der ausgeführt werden soll. Die erforderliche Komponente, *event*, ist das Betriebssystem-Ereignis, das zum Auslösen des Programmstarts verwendet werden soll.

| Ereignis | Wert |
|----------------|------|
| NONE | 0 |
| TIME_CHANGE | 1 |
| SYNC_END | 2 |
| ON_AC_POWER | 3 |
| OFF_AC_POWER | 4 |
| NET_CONNECT | 5 |
| NET_DISCONNECT | 6 |
| DEVICE_CHANGE | 7 |
| IR_DISCOVERED | 8 |
| RS232_DETECTED | 9 |
| RESTORE_END | 10 |
| WAKEUP | 11 |
| TZ_CHANGE | 12 |

Beispiel

REM RUNAPPATEVENT Beispiel

Verwandte Begriffe RUNAPPATTIME

^{&#}x27;RUNAPPATEVENT startet ein Programm

^{&#}x27;durch ein Betriebssystem-Ereignis RUNAPPATEVENT "\Windows\player.exe", 3

RUNAPPATTIME app, yy, mo, dd, hh, mm, ss

Beschreibung

RUNAPPATTIME wird verwendet, um ein Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu starten. Die erforderliche Komponente, *app*, ist der Kommandozeilentext, der ausgeführt werden soll. Die erforderlichen Komponenten, *yy*, *mo*, *dd*, *hh*, *mm*, und *ss*, sind numerische Werte, die genutzt werden, um den Zeitpunkt des Programmstarts festzulegen.

Beispiel

REM RUNAPPATTIME Beispiel
'RUNAPPATTIME start ein Programm zu einem
'bestimmten Zeitpunkt
RUNAPPATTIME "\Windows\player.exe", 2004, _
5, 25, 14, 30

Verwandte Begriffe RUNAPPATEVENT

ScrollBar Objekt

ADDOBJECT "HScrollbar", name, xpos, ypos, width, height ADDOBJECT "VScrollBar", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

Zeigt eine Bildlaufleiste (scrollbar) an. Es wird ein Change-Ereignis ausgelöst, wenn die Right, Left, Up oder Down Pfeile angetippt werden oder wenn der Schieberegler (slider) bewegt wird. SmallChange muss mindestens 1 sein.

Unterstützte Eigenschaften (siehe " Eigenschaften")

Enabled, Height, HWnd, LargeChange, Left, Max, Min, Name, ParentHWnd, SmallChange, TabStop, Tag, Top, Timer, Value, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

Beispiel

```
REM VScrollBar Beispiel
ADDOBJECT "VScrollBar", "Button", _
120, 10, 20, 100
```

Ausgabe



Beispiel

```
REM HScrollbar Beispiel
ADDOBJECT "HScrollbar ", "Button", _
10, 120, 100, 20

SUB Button_Change
PRINT "Taste gedrueckt"
KillFocus
END SUB
```

Ausgabe



Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

SECOND **Funktion**

SECOND(time)

Beschreibung

SECOND gibt eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis 59 zurück, der die Sekunde in der Minute für einen vorgegebenen Zeitpunkt repräsentiert. Der erforderliche Parameter, time, kann jeder Ausdruck sein, der einen Zeitpunkt darstellt.

Beispiel

REM SECOND Beispiel 'SECOND gibt die Sekunden der Minute aus PRINT "Die SECOND von " & NOW & " ist " _ & SECOND (NOW)

AusgabeDie SECOND von 8/18/1998 10:52:44 PM ist 44

(Beispiel-Ausgabe ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

DATE, DAY, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, TIME, YEAR

```
SELECT CASE
```

Befehl

END SELECT

Beschreibung

SELECT CASE wertet einen Test-Ausdruck aus, um in Abhängigkeit des Ergebnisses, bestimmte Gruppen von Befehlen auszuführen. Eine expressionlistN Komponente ist für jede optionale CASE Klausel innerhalb des SELECT CASE Befehls erforderlich. Die optionale Komponente, statementsN ist die Gruppe der Befehle, die ausgeführt wird, wenn testexpression mit einem der Ausdrücke in der expressionlistN übereinstimmt. Innerhalb einer CASE Klausel werden die Befehle bis zur nächsten CASE Klausel oder bis zum END SELECT ausgeführt. Wenn alle Befehle einer CASE Klausel ausgeführt wurden, wird die Abarbeitung mit dem ersten Befehl nach dem END SELECT fortgeführt. Wenn testexpression mit keinem der Ausdrücke in der expressionlists übereinstimmt und CASE ELSE verwendet wird, werden die elsestatements ausgeführt. Ist CASE ELSE nicht vorgesehen und testexpression findet keine Übereinstimmungen in einer der expressionlists, wird mit dem nächsten Befehl nach dem END SELECT weiter gemacht.

Beispiel

```
REM SELECT CASE Beispiel
'SELECT CASE fuer bedingte Ausfuehrung
CheckHat("Blue")
CheckHat("Orange")
SUB CheckHat(Hat)
SELECT CASE Hat
CASE "Blue"
PRINT "Kyle's Hut"
CASE "Green"
PRINT "Stan's Hut"
CASE "Cyan"
PRINT "Eric's Hut"
```

CASE "Orange", "Hood"
PRINT "Kenny's Hut"
CASE "White"
PRINT "Chef's Hut"
CASE "Striped"
PRINT "Mr. Hut"
CASE "Christmas", "Santa"
PRINT "Hr. Hankey's Hut"
CASE ELSE
PRINT "Unbekannter Hut"
END SELECT

Ausgabe

Kyle's Hut Kenny's Hut

Verwandte Begriffe

IF...THEN...ELSE

SENDKEY Befehl

SENDKEY keyFlags, keyChar

Beschreibung

SENDKEY wird verwendet, um per Programm Tastatureingaben durchzuführen. Die erforderliche Komponente, *keyFlags*, ist eine Kombination von Modifizierungsschlüsseln, die eine Tastatureingabe begleiten können (shift, ctrl oder alt). Die erforderliche Komponente, keyChar, ist der numerische Wert der Taste, die betätigt wird.

Beispiel
REM SENDKEY Beispiel 'SENDKEY taetigt Tastatureingabe TextBox1.SetFocus SENDKEY 0, 97 SENDKEY 0, 98 SENDKEY 0, 99 'Gibt abc in der TextBox ein

SET Befehl

SET Objectvariable = {Objectexpression | NOTHING}

Beschreibung

SET wird verwendet, um Objekte, Variablen zuzuweisen. Die erforderliche Komponente, *Objectvariable*, ist ein Variable, die den Namenskonventionen für Variablen entspricht. Die erforderliche Komponente, *Objektexpression*, ist der Name eines Objekts, einer Variable, die eine Referenz auf ein Objekt enthält oder FUNKTION Aufruf, der ein Objekt zurück gibt. Das optionale Schlüsselwort, NOTHING, entfernt die Verknüpfung zwischen *Objectvariable* und jedem verknüpften Objekt. Wenn ein Objekt keine Variablen mehr hat, die es referenzieren, werden die System- und Speicherressourcen, die ihm zugeteilt wurden, wieder frei gegeben.

Beispiel

REM SET Beispiel
'SET verknuepft Objekte mit Variablen
DIM ButtonRef
ADDOBJECT "Picturebox", "Button", 0, 0, 10, 10
SET ButtonRef = Button

Ausgabe

Verwandte Begriffe

IS

SETMENU Befehl

SETMENU "menustring[||menukey]", menulist

Beschreibung

SETMENU fügt dem Ausgabefenster benutzerdefinierte Menüs zu, während das Programm ausgeführt wird. Die erforderliche Komponente, menustring, ist der Text, der mit dem Menüpunkt angezeigt wird. Die optionale Komponente, menukey, ist der Variablenname, der dem Menüpunkt zugeordnet wird. Ein menukey wird vom menustring durch zwei vertikale Balken (|) getrennt und sollte verwendet werden um: einen langen menustring abzukürzen, wenn der menustring Leerezeichen oder Sonderzeichen enthält, oder um mehrere Menüpunkte einem menustring zuzuordnen. Wird kein menukey angegeben, wird der Inhalt des menustring verwendet. Die erforderliche Komponente, menulist, ist ein Array von String-Ausdrücken, das die menukeys eines Untermenüs eines Menüs repräsentiert. Der menukey des Hauptmenüs der Anzeige ist "Titlebar."

Wenn ein Menüpunkt angewählt wird, erhält das Programm eine Ereignismeldung. Um auf dieses Ereignis zu reagieren, bauen Sie eine PUBLIC SUB Prozedur mit folgendem Syntax ein:

Jeder *menustring* der mit einem Strich (hyphen) (-) beginnt, wird dem Menü als nicht anwählbarer Trennstrich hinzugefügt. Separatoren unterstützen keine Untermenüs.

SETMENU kann verwendet werden, um Menüs dynamisch zu ändern. Jedes Mal, wenn SETMENU aufgerufen wird, werden die betroffenen Menüs im Ausgabefenster aktualisiert. Wenn ein Menüpunkt verändert wird, werden alle seine Untermenüs gelöscht.

Um die Menü-Navigation per Tastatur zu unterstützen, kann 1 Zeichen eines *menustring* unterstrichen werden. Fügen Sie dazu vor dem entsprechenden Zeichen im *menustring* ein Ampersand Zeichen (&) ein.

Um dem Menü eine zweite Spalte hinzuzufügen (um z.B. Tastaturkürzel anzuzeigen), hängen Sie an den *menustring* ein Tabulatorzeichen (vbTAB) und den gewünschten zweiten String.

Beispiel

```
REM SETMENU Beispiel
'SETMENU fuegt der Ausgabe eigene Menues zu
```

```
DIM Menu
Menu = ARRAY("Datei", "Bearbeiten", "Hilfe")
SETMENU "Titel", Menu
Menu = ARRAY("&Neu" & vbTAB & "Ctrl+n||Neu", _
  "&Oeffnen" & vbTAB & "Ctrl+o||Oeffnen", -
  "&Sichern" & vbTAB & "Ctrl+s||Sichern", _
  "&Letzte Dateien||Letzte", _
  "E&nde" & vbTAB & "Alt+F4||Ende")
SETMENU "Datei", Menu
Menu = ARRAY("&1 Datei 1||RF1",
  "&2 Datei 2||RF2", "&3 Datei 3||RF3", _
  "&4 Datei 4||RF4")
SETMENU "Letzte", Menu
SETMENU "Bearbeiten",
        ARRAY("Ausschneiden", _
               "Kopieren", -
"Einfuegen")
Menu = ARRAY("Ueber SETMENU
Beispiel...||BSP")
SETMENU "Hilfe", Menu
SUB New_Click()
 'Neue Datei erstellen
END SUB
SUB Open_Click()
  'Bestehende Datei oeffnen
END SUB
```

Ausgabe

SETPARENT Befehl

SETPARENT child, parent

Beschreibung

SETPARENT wird verwendet, um ein Steuerelement in einen Container zu verschieben. Die erforderliche Komponente, *child*, ist das Steuerelement, das in den Container verschoben werden soll. Die erforderliche Komponente, *parent*, ist das Steuerelement, das später das *child* aufnehmen soll. Dabei muss es sich um ein Steuerelement handeln, bei dem die Container-Eigenschaft gesetzt ist (z.B. Frame). Beide Steuerelement müssen erzeugt worden sein, bevor SETPARENT aufgerufen wird. Das funktioniert sehr gut mit Steuerelementen, die Bestandteil von NS Basic sind. Steuerelemente von Drittanbieten stellen nicht immer die erforderlichen Schnittstellen für funktionierende Einbindung zur Verfügung.

Beispiel

REM SETPARENT Beispiel
'SETPARENT schiebt ein Steuerelement in ein
'anderes
ADDOBJECT "TextBox", "input", 5, 5, 140, 18
ADDOBJECT "Frame", "box", 0, 0, 200, 40
SETPARENT input, box

SGN Funktion

SGN(number)

Beschreibung

SGN gibt eine ganze Zahl zurück, die das Vorzeichen einer Zahl repräsentiert. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Wenn *number* kleiner Null ist, wird -1 zurück gegeben. Ist *number* größer Null, so wird 1 zurück gegeben. Und ist *number* gleich Null, ist der Rückgabewert 0.

Beispiel

```
REM SGN Beispiel
'SGN gibt das Vorzeichen einer Zahl aus
DIM Pos, Neg, Zero
Pos = SGN(44)
Neg = SGN(-17)
Zero = SGN(100 - 100)
PRINT "Positiv:", Pos
PRINT "Negativ:", Neg
PRINT "Null:", Zero
```

Ausgabe

```
Positiv: 1
Negativ: -1
Null: 0
```

Verwandte Begriffe

ABS

SHELLEXECUTE verb, file [,parms]

Beschreibung

SHELLEXECUTE führt ein externes Programm als separaten Prozess aus. Der erste Parameter, *verb*, gibt an, was mit dem zweiten Parameter *file* getan werden soll. Die dritte Komponente, *parms*, enthält die erforderlichen Parameter.

Table 23:

| Verb | macht folgendes: |
|---------|--|
| Open | Startet ein Programm |
| Print | Sendet ein Dokument an den Drucker (nicht in allen Windows CE Geräten verfügbar) |
| Explore | Öffnet den Pocket Internet Explorer |

Beispiel

```
REM SHELLEXECUTE Beispiel
'Register ein Steuerelement eines
'Drittanbieters
shellExecute "open", "regsvrce.exe", _
"\windows\s309picture.dll"
'Druckt ein Dokument (systemabhaengig)
ShellExecute "print", "myReport.doc"
'oeffnet ein Bild im Webbrowser
shellExecute "explore", "myPict.jpg"
```

Ausgabe

(systemabhängig)

SHOWFULLSCREEN flags

Beschreibung

SHOWFULLSCREEN wird verwendet, um verschiedene Sektionen des Bildschirms, die für das Betriebssystem reserviert sind, ein- oder auszublenden. Die erforderliche Komponente, *flags*, kann eine Kombination der Werte aus den nachfolgenden Tabelle sein.

Dieser Befehl funktioniert nur auf Pocket PC Geräten. Nicht alle Kombinationen funktionieren auf allen Geräten – Sie müssen sie daher selbst testen.

| Flag | Wert |
|---------------|------|
| ShowTaskBar | 1 |
| HideTaskBar | 2 |
| ShowSIPButton | 4 |
| HideSIPButton | 8 |
| ShowStartIcon | 16 |
| HideStartIcon | 32 |
| ShowMenuBar | 4096 |
| HideMenuBar | 8192 |

Beispiel

REM SHOWFULLSCREEN Beispiel

SHOWFULLSCREEN 2 + 8 + 8192 'Zeigt den

^{&#}x27;SHOWFULLSCREEN zeigt/versteckt Bildschirm-

^{&#}x27;Bereiche

^{&#}x27;ganzen Bildschirm an

SHOWOKBUTTON true|false

Beschreibung

SHOWOKBUTTON wird verwendet, um die OK-Taste im Menübalken des Ausgabefensters auf einem Pocket PC Gerät ein- oder auszublenden. Per Vorgabe ist die OK-Taste versteckt und die Close Taste (X) wird angezeigt. Das Antippen der Close-Taste minimiert das Ausgabefenster, setzt aber die Programmausführung fort. Wenn die OK-Taste sichtbar ist und betätigt wird, wird das Ausgabefenster geschlossen und das Programm beendet.

Beispiel

POSSIBLE SHOWOKBUTTON Beispiel SHOWOKBUTTON zeigt/versteckt OK im Menue SHOWOKBUTTON true

SIN Funktion

SIN(number)

Beschreibung

SIN errechnet den Sinus eines Winkelausdrucks im Bogenmaß. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein. Der Rückgabewert ist eine Fliesskommazahl mit doppelter Genauigkeit, im Bereich von -1 bis 1.

Um Grad in Bogenmaß zu wandeln, multiplizieren Sie Grad mit $\pi/180$. Um Bogenmaß in Grad zu wandeln, multiplizieren Sie rad mit $180/\pi$.

Beispiel

```
REM SIN Beispiel
'SIN errechnet den Sinus einer Zahl
PRINT "Der Sinus von 0 ist " & SIN(0)
```

Ausgabe

Der Sinus von 0 ist 0

Verwandte Begriffe

COS, TAN

SLEEP Befehl

SLEEP number

Beschreibung

SLEEP überlässt die CPU anderen Prozessen. Der erforderliche Parameter, number, kann jeder numerische Ausdruck sein. Er gibt die Dauer der Unterbrechung in Millisekunden an..

Beispiel REM SLEEP Beispiel 'SLEEP gibt die CPU frei PRINT NOW SLEEP (5000) PRINT NOW

Ausgabe 8/18/1998 10:52:44 PM 8/18/1998 10:52:49 PM

SPACE **Funktion**

SPACE(number)

Beschreibung

SPACE gibt einen String zurück, der aus *number* Leerzeichen besteht. Das erforderliche Argument, number, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein.

```
Beispiel
REM SPACE Beispiel
'SPACE erzeugt String aus Leerzeichen
DIM Spaces, Letter
Spaces = SPACE(4)
FOR i = 0 to 4
        Letter = LEFT(Spaces, i) & CHR(65 +
i)
        PRINT Letter
NEXT
```

Ausgabe

В

Verwandte Begriffe

STRING

SPECIALFOLDER(ID[,True])

Beschreibung

Liest spezielle Ordnernamen aus. Wenn True hinzugefügt wird, wird der Ordner erzeugt, falls er nicht existiert. Diese Funktion erlaubt es Ihnen, auf Geräten mit einer anderen Landessprache, als der Ihren, während der Laufzeit die richtigen Ordnernamen zu verwenden und Ihr Programm auf zukünftige Geräte vorzubereiten. Die Funktion wird von Windows CE 3.0 und aktuelleren Geräten unterstützt. Wir haben auch festgestellt, das die Ausgabe dieser Funktion systemabhängig ist.

| 2 | \Windows\Start Menu\Programs |
|----|--|
| 3 | Das Dateisystem-Verzeichnis, das die Benutzer- Programmgruppen, die auch Dateisystem- Verzeichnisse sind, enthält. |
| 5 | Das Dateisystem-Verzeichnis, das als gemeinsame Ablage für Dokumente dient. |
| 6 | Das Dateisystem-Verzeichnis, das als gemeinsame Ablage für die Favoriten. |
| 7 | Das Dateisystem-Verzeichnis, das der Startup Programmgruppe des Benutzers entspricht. Das System führt diese Programm nach dem Einschalten aus. |
| 8 | Das Dateisystem-Verzeichnis, das die zuletzt verwendeten Dokumente des Benutzers enthält. |
| 13 | Der Ordner, der Musikdateien enthält. |
| 15 | Der Ordner, der Videodateien enthält. |
| 16 | Das Dateisystem-Verzeichnis, in dem die Objekte des Desktops physikalisch gespeichert werden (nicht mit dem eigentlichen Desktop-Ordner verwechseln). |
| 20 | Der virtuelle Ordner, der Schriftarten enthält. |
| 26 | Das Dateisystem-Verzeichnis, das als gemeinsame Ablage für anwendungsspezifische Daten dient. |
| 36 | Der Windows Ordner. |
| 38 | Der Ordner, mit den Programmdateien. |
| 39 | Der Ordner, der Bilddateien enthält. |

Der Ordner, der das Benutzerprofil enthält.

Beispiel

40

MsgBox SpecialFolder(6)

Ausgabe

(zeigt auf englischem Pocket PC "\Windows\Favorites" an)

SPLIT Funktion

SPLIT(string[, delimiter[, count[, compare]]])

Beschreibung

SPLIT gibt ein eindimensionales String-Array bestimmter Länge zurück, das durch Unterteilen eines einzelnen Strings an festgelegten Trennungszeichen erzeugt wird. Der erforderliche Parameter, string, kann jeder gültige String-Ausdruck sein. Wenn der String ein leerer String ("") ist, gibt SPLIT ein leeres Array zurück. Das optionale Argument, delimiter, ist ein String-Ausdruck, dessen erstes Zeichen zum Separieren der Teilstrings verwendet wird. Wenn delimiter ein leerer String ist (""), wird ein Array mit einem Element zurück gegeben, das den kompletten String enthält. Der optionale Parameter, count, ist ein numerischer Ausdruck, der die Anzahl der Strings festlegt, die zurück gegeben werden sollen. Wenn count nicht angegeben ist, wird als Vorgabe -1 verwendet, wodurch alle Teilstrings zurück gegeben werden. Der optionale Parameter, compare, wird verwendet, um die Art der durchzuführenden Suche festzulegen.

Beispiel

```
REM SPLIT Beispiel
'SPLIT teilt einen String in Teilstrings
DIM List, Who, All, TopTwo
List = "Eric,Kenny,Kyle,Stan"
Who = SPLIT(List, ",")
PRINT Who(0), Who(1), Who(2), Who(3)
All = "First Second Third Fourth Fifth"
TopTwo = SPLIT(All, " ")
PRINT TopTwo(0), TopTwo(1)
```

Ausgabe

Eric Kenny Kyle Stan First Second

Verwandte Begriffe

JOIN

SQR Funktion

SQR(number)

Beschreibung

SQR gibt die Quadratwurzel von number als Zahl doppelter Genauigkeit zurück. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein, der Null oder eine größere Zahl ergibt.

Beispiel

```
REM SQR Beispiel
'SQR Quadratwurzel einer Zahl
PRINT "Die Wurzel von 69 ist " & SQR(69)
```

Ausgabe

Die Wurzel von 69 ist 8.30662386291807

Verwandte Begriffe

STRCOMP Funktion

STRCOMP(string1, string2[, compare])

Beschreibung

STRCOMP vergleicht zwei Strings und gibt als Ergebnis eine ganze Zahl zurück, die ausdrückt, in welchem Verhältnis die beiden Strings zueinander stehen. Die erforderlichen Parameter, string1 und string2, müssen zwei gültige String-Ausdrücke sein. Der optionale Parameter, compare, gibt an, auf welche Art die Strings miteinander verglichen werden. STRCOMP gibt -1 zurück, wenn string1 kleiner als string2 ist, 0 wenn string1 und string2 gleich sind oder 1, wenn string1 größer als string2 ist.

Beispiel

```
REM STRCOMP Beispiel
'STRCOMP vergleicht zwei Strings
Sort "Kenny", "Kyle", vbBinaryCompare
Sort "Eric", "eric", vbTextCompare
Sort "Wendy", "Stan", vbBinaryCompare
SUB Sort(string1, string2, compare)
DIM Order
Order = STRCOMP(string1, string2, compare)
IF Order < 0 THEN
PRINT string1 & " kommt vor " & string2
ELSEIF Order > 0 THEN
PRINT string2 & " kommt vor " & string1
ELSE
PRINT string1 & " und " & string2
& " sind gleich"
END IF
```

Ausgabe

Kenny kommt vor Kyle Eric und eric sind gleich Stan kommt vor Wendy

Verwandte Begriffe

STRING Funktion

STRING(number, character)

Beschreibung

STRING gibt einen String zurück, der aus der vorgegebenen Anzahl eines bestimmten Zeichens erstellt wird. Das erforderliche Argument, *number*, kann jeder gültige numerische Ausdruck sein. Das ebenfalls erforderliche Argument, *character*, ist ein Zeichen oder ein String-Ausdruck, dessen erster Charakter im zurück gegebenen String wiederholt wird.

Beispiel

REM STRING Beispiel
'STRING zeugt einen String gleicher Zeichen
DIM Message
Message = STRING(10, "Hello World!")
PRINT Message
Message = STRING(10, CHR(ASC("i")))
PRINT Message

Ausgabe

ннинининн ііііііііііі

Verwandte Begriffe

SPACE

STRREVERSE

Funktion

STRREVERSE(string)

Beschreibung

STRREVERSE gibt den String zurück, der entsteht, wenn die Zeichen der Eingabe in umgekehrter Reihenfolge angeordnet werden. Das erforderliche Argument, *string*, kann jeder gültige String-Ausdruck sein.

Beispiel

```
REM STRREVERSE Beispiel
'STRREVERSE dreht die Zeichen eines Strings
DIM Show
Show = "Terrence and Phillip"
PRINT "Vorwaerts: " & Show
PRINT "Rueckwaerts: " & STRREVERSE(Show)
```

Ausgabe

Vorwaerts: Terrence and Phillip Rueckwaerts: pillihP dna ecnerreT

Verwandte Begriffe

SUB Befehl

SUB procedurename[(arglist)]

[statements]

[EXIT SUB]

[statements]

END SUB

Beschreibung

SUB deklariert eine Prozedur, procedurename, ohne Rückgabewert, die, unter Verwendung von arglist als Parametern, die Befehle statements ausführt. Der erforderliche Parameter, procedurename, wird verwendet, um die Prozedur aufzurufen und er muss den Standards für Variablennamen entsprechen. Die optionale Parameterliste, arglist, ist eine durch Kommata getrennte Liste von Variablen, die der Prozedur beim Aufruf übergeben wird. Die optionale Komponente, statements, wird als Rumpf der Prozedur ausgeführt. Es können optional beliebig viele EXIT SUB Befehle zum Verlassen der Prozedur verwendet werden

Jeder Eintrag in *arglist* ist ein Argument, das der Prozedur wie im folgenden beschrieben, übergeben wird:

[BYVAL | BYREF] varname[()]

Das optionale Schlüsselwort, BYVAL, gibt an, dass der Prozedur eine Kopie der Variablen übergeben wird, wodurch der Inhalt der Ursprungsvariablen außerhalb der Prozedur unverändert bleibt. Das optionale Schlüsselwort, BYREF, spezifiziert, dass der Prozedur die Speicheradresse der Variablen übergeben wird, wodurch der Inhalt der Variablen nach außen hin sichtbar durch die Prozedur verändert werden kann. Standardmäßig werden die Parameter BYREF übergeben.

Eine FUNCTION Prozedur wird als eine SUB Prozedur aufgerufen, wenn der Rückgabewert im Aufruf keiner Variablen zugewiesen wird oder kein Teil eines Ausdrucks ist

Eine SUB Prozedur, die ohne, oder nur mit einem Argument aufgerufen wird, kann mit leeren Klammern oder mit dem einzelnen Argument in Klammern aufgerufen werden. NS Basic/CE behandelt einen einzelnen Ausdruck in Klammern als einzelnen Ausdruck, nicht als Argumentenliste mit nur einem Element.

Beispiel

REM SUB Beispiel 'SUB deklariert eine Prozedur

```
DIM PriceA, PriceB
PrintMenu "Mittwoch"
PriceA = 53
PriceB = 44
Sort PriceA, PriceB
PRINT "Tiefstpreis:", PriceA
SUB PrintMenu(day)
 IF day = "Mittwoch" THEN
    PRINT "Mittwoch ist Salisbury Steak Tag"
 END IF
END SUB
SUB Sort(BYREF x, BYREF y)
  DIM Temp
  IF x > y THEN
    Temp = y
    y = x

x = Temp
    EXIT SUB
  ELSE
    Temp = x
    x = y

y = Temp
  END IF
END SUB
Mittwoch ist Salisbury Steak Tag
Tiefstpreis:
               44
```

Verwandte Begriffe

CALL, FUNCTION

TAN **Funktion**

TAN(number)

Beschreibung

TAN errechnet den Tangens eines Winkelausdrucks im Bogenmaß. Der erforderliche Parameter, *number*, kann jeder numerische Ausdruck sein. Der Rückgabewert ist eine Fliesskommazahl mit doppelter Genauigkeit

Um Grad in Bogenmaß zu wandeln, multiplizieren Sie Grad mit $\pi/180$. Um Bogenmaß in Grad zu wandeln, multiplizieren Sie rad mit 180/π.

```
Beispiel
REM TAN Beispiel
'TAN errechnet den Tangens einer Zahl
PRINT "Der Tangens von 0 ist " & TAN(0)
```

Ausgabe

Der Tangens von 0 ist 0

Verwandte Begriffe

COS, SIN

TextBox Objekt

ADDOBJECT "TextBox", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

TextBox wird verwendet, um veränderbaren Text in einem frei positionierbaren Objekt auf dem Bildschirm darzustellen. Eine TextBox ermöglicht Texteingaben über die Tastatur. Die erforderliche Komponente, name, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf das Objekt dient. Die erforderlichen Komponenten, xpos, ypos, width, und height sind numerische Ausdrücke, die Position und Größe des Objekts in Pixel angeben, gemessen von der oberen linken Ecke. Anmerkung: Setzen Sie die Multiline Eigenschaft auf TRUE, um eingebaute Zeilenrückläufe und Textumbrüche zu ermöglichen.

Unterstützte Eigenschaften (siehe "Eigenschaften")

BackColor, BorderStyle, Caption, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, HideSelection, Hwnd, Left, Locked, LowercaseOnly, MaxLength, MultiLine, Name, NumbersOnly, ParentHWnd, Password, Scrollbars, selLength, selStart, selText, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, UppercaseOnly, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Change, Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

Beispiel

```
REM TextBox Beispiel
'TextBox ist eine Texteingabebox
ADDOBJECT "TextBox", "Text", 10, 25, 90, 90
Text.Text = "Hallo Welt!"
SUB Text_Click
PRINT "TextBox Text: " & Text.Text
END SUB
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT

TIME Funktion

TIME

Beschreibung

TIME gibt die aktuelle Systemzeit zurück.

Beispiel

REM TIME Beispiel
'TIME gibt die aktuelle Systemzeit aus
DIM RightNow
RightNow = TIME
PRINT "Es ist " & RightNow

Ausgabe

Es ist 10:52:44 PM

(Ausgabe ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

DATE, NOW

Time Objekt

ADDOBJECT "Time", name, xpos, ypos, width, height

Beschreibung

Time wird benutzt, um ein Standard-Zeitauswahl-Objekt im Ausgabefenster anzuzeigen. Die erforderliche Komponente, name, ist der Name der Variablen, die dem Programm als Referenz auf das Objekt dient. Die erforderlichen Komponenten, xpos, ypos, width, und height sind numerische Ausdrücke, die Position und Größe des Objekts in Pixel angeben, gemessen von der oberen linken Ecke. Verwenden Sie keine MSGBOX innerhalb Ihres Time_Change Ereignisses: sie erzeugt einen Fehler. Dieses Objekt ist nicht auf Windows CE 2.0 Geräten verfügbar.

Unterstützte Eigenschaften (siehe "Eigenschaften")

BorderStyle, Date, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Visible, Width, WindowLong

Unterstützte Methoden (siehe "Methoden")

Hide, Move, SetFocus, Show

Unterstützte Ereignisse (siehe " Ereignisse")

Change, DropDown

Beispiel

```
REM Time Beispiel
ADDOBJECT "Time", "Time", 20,50,120,20
Time.Date = "09/02/04 03:57:01 PM"
SUB Time_Change
PRINT "Zeit geaendert auf " & time.text
END SUB
```

Ausgabe

Verwandte Begriffe

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

TIMESERIAL Funktion

TIMESERIAL(hour, minute, second)

Beschreibung

TIMESERIAL gibt die Uhrzeit als Konstrukt der vorgegebenen Werte für *hour*, *minute*, und *second* aus. Der erforderliche Parameter, *hour*, kann jeder numerische Ausdruck im Bereich von 0 bis 23 sein. Die erforderlichen Parameter, *minute* und *second*, können beliebige numerische Ausdrücke sein.

Beispiel

REM TIMESERIAL Beispiel
'TIMESERIAL setzt eine Uhrzeit zusammen
DIM FiveThirty, Noon
FiveThirty = TIMESERIAL(11 - 6, 30, 0)
Noon = TIMESERIAL(12, 0, 0)
PRINT "Halb sechs:", FiveThirty
PRINT "Mittag:", Noon

Ausgabe

Halb sechs: 05:30:00 AM Mittag: 12:00:00 PM

(Anzeige des Beispiels ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

DATESERIAL

TIMEVALUE Funktion

TIMEVALUE(time)

Beschreibung

TIMEVALUE gibt eine Uhrzeit zurück die *time* entspricht. Üblicherweise ist *time* ein String, aber es kann jeder Ausdruck verwendet werden, der eine Uhrzeit im Bereich von 0:00:00 (12:00:00 AM) bis 23:59:59 (11:59:59 PM) repräsentiert.

Wenn die Zeichenkette *time* aus Zahlen besteht, die durch das Separatorzeichen für Zeit getrennt sind, werden Stunden, Minuten und Sekunden in der systemeigenen Kurzdarstellung des Zeitformats erkannt, wobei nicht spezifizierte Komponenten durch Null ersetzt werden. TIMEVALUE erkennt Zeit sowohl im 12-Stunden-, als auch im 24-Stundenformat.

Separatorzeichen für Zeit sind Zeichen, die Stunden, Minuten und Sekunden voneinander abgrenzen, wenn die Uhrzeit als formatierte Zeichenkette vorliegt. Sie sind systemabhängig.

Beispiel

REM TIMEVALUE Beispiel
'TIMEVALUE gibt eine Uhrzeit zurueck
DIM FiveThirty, Noon
FiveThirty = TIMEVALUE("5:30 PM")
Noon = TIMEVALUE("12:00")
PRINT "Halb sechs:", FiveThirty
PRINT "Mittag:", Noon

Ausgabe

Halb sechs: 05:30:00 PM Mittag: 12:00:00 PM

(Anzeige des Beispiels ist systemabhängig)

Verwandte Begriffe

DATEVALUE

TRIM Funktion

TRIM(string)

Beschreibung

TRIM gibt eine Zeichenkette zurück, bei der alle Leerzeichen am Anfang und am Ende entfernt wurden. Der erforderliche Parameter, *string*, kann jeder gültige Stringausdruck sein.

Beispiel

```
REM TRIM Beispiel
'TRIM loescht Leerzeichen vor und hinter dem
'String
DIM Spacey
Spacey = " K "
PRINT "(" & Spacey & ")"
PRINT "(" & TRIM(Spacey) & ")"
```

Ausgabe

(K)

Verwandte Begriffe

LTRIM, RTRIM

TYPENAME Funktion

TYPENAME(variable)

Beschreibung

TYPENAME gibt einen String mit dem Typ einer Variablen zurück. Der erforderliche Parameter, *variable*, kann jede Variable sein.

Tabelle 24: TYPENAME Rückgabewerte

| Rückgabewert | Beschreibung |
|--------------|---|
| Boolean | Boolescher Wert |
| Byte | Byte-Wert |
| Currency | Währungswert |
| Date | Datumswert |
| Decimal | Dezimalwert |
| Double | Fliesskommawert, doppelte Genauigkeit |
| Empty | Nicht initialisiert |
| Error | Ein Fehlerwert |
| Integer | Ganzzahl |
| Long | Lange Ganzzahl |
| Nothing | Objektvariable die keine Objektreferenz enthält |
| Null | Wert ungültig |
| Object | Generelles Objekt |
| OObjecttype | Ein Objekt vom Typ Objecttype |
| Single | Fliesskommawert, einfache Genauigkeit |
| String | Zeichenkette |
| Unknown | Unbekannt |
| Variant() | Array |

Beispiel

```
REM TYPENAME Beispiel
'TYPENAME gibt Variablentyp als String aus
DIM nInteger, nSingle
nInteger = CINT(44)
PRINT 44 & " ist ein/e " &
TYPENAME(nInteger)
nSingle = CSNG(99.44)
PRINT 99.44 & " ist ein/e " &
TYPENAME(nSingle)
```

Ausgabe 44 ist ein/e Integer 99.44 ist ein/e Single

Verwandte Begriffe

ISARRAY, ISDATE, ISEMPTY, ISNULL, ISNUMERIC, ISOBJEKT, VARTYPE

UBOUND Funktion

UBOUND(array[, dimension])

Beschreibung

UBOUND gibt eine Longintegerzahl zurück, die den größtmöglichen Index einer vorgegebenen Dimension eines Arrays darstellt. Der erforderliche Parameter, *array*, kann jede Array-Variable sein. Der optionale Parameter, *dimension*, gibt an, aus welcher Dimension die Obergrenze ermittelt werden soll, beginnend mit 1 als Vorgabe.

Beispiel

```
REM UBOUND Beispiel
'UBOUND gibt Array-Dimensions-Obergrenze an
DIM Other, Children(3), Parents(3, 1)
Other = ARRAY("Damien", "Pip", "Wendy")
PRINT "'Andere' Obergrenze:", UBOUND(Other)
PRINT "'Kinder' Obergrenze:", UBOUND(CHILDREN, 1)
PRINT "'Eltern' Obergrenzen:", UBOUND(Parents, 2)
```

Ausgabe

```
'Andere' Obergrenze: 2
'Kinder' Obergrenze: 3
'Eltern' Obergrenzen: 3 1
```

Verwandte Begriffe

ARRAY, DIM, LBOUND, REDIM

UCASE Funktion

UCASE(string)

Beschreibung

UCASE gibt *string* mit allen Zeichen in Großschreibung zurück. Der erforderliche Parameter, *string*, kann jeder gültige String-Ausdruck sein.

Beispiel

```
REM UCASE Beispiel
'UCASE gibt String in Großbuchstaben aus
DIM Vet
Vet = "ned"
PRINT Vet & " in Grossbuchstaben ist " &
UCASE(Vet)
```

Ausgabe

ned in Grossbuchstaben ist NED

Verwandte Begriffe

LCASE

UPDATESCREEN

UPDATESCREEN

Beschreibung

UPDATESCREEN erzwingt eine Neuzeichnung des Ausgabe-Fensters.

Beispiel
REM UPDATESCREEN Beispiel
'UPDATESCREEN zeichnet das Ausgabe-Fenster 'neu UPDATESCREEN

Ausgabe

Verwandte Begriffe

Befehl

VARTYPE Funktion

VARTYPE(variable)

Beschreibung

VARTYPE gibt eine Ganzzahl zurück, die den Typ der Variablen widerspiegelt. Der erforderliche Parameter, *variable*, kann jede Variable sein, die keinen benutzerdefinierten Typ darstellt.

Wenn *variable* ein Array ist, besteht der Rückgabewert aus dem Wert für den Typ Array plus dem Wert, der den Element-Typ spezifiziert.

Tabelle 25: VARTYPE Rückgabewerte

| Tabelle 25. VARTTPE Ruckgabewerte | | |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|
| Konstante | Wert | Beschreibung |
| vbEmpty | 0 | Nicht initialisiert (Vorgabe) |
| vbNull | 1 | Kein gültiger Wert |
| vbInteger | 2 | Ganzzahl |
| vbLong | 3 | Lange Ganzzahl |
| vbSingle | 4 | Fliesskommazahl (einfach) |
| vbDouble | 5 | Fliesskommazahl (doppelt) |
| vbCurrency | 6 | Währung |
| vbDate | 7 | Datum |
| vbString | 8 | String |
| vbObjekt | 9 | Objekt |
| vbError | 10 | Fehler |
| vbBoolean | 11 | Boolescher Wert |
| vbVariant | 12 | Variant (nur mit Variant-Arrays) |
| vbDataObjekt | 13 | Daten-Zugriffs-Objekt |
| vbByte | 17 | Byte |
| vbArray | 8192 | Array |

Beispiel

```
REM VARTYPE Beispiel
'VARTYPE gibt Variablentyp als Zahl zurueck
DIM nInteger, nSingle
nInteger = CINT(44)
PRINT 44 & " ist VARTYPE " &
VARTYPE(nInteger)
nSingle = CSNG(99.44)
```

PRINT 99.44 & "ist VARTYPE " & VARTYPE(nSingle)

Ausgabe
44 ist VARTYPE 2
99.44 ist VARTYPE 4

Verwandte Begriffe

ISARRAY, ISDATE, ISEMPTY, ISNULL, ISNUMERIC, ISOBJEKT, TYPENAME

WAITCURSOR

WAITCURSOR true|false

Beschreibung

Zum Anzeigen des WAITCURSOR wird dieser Wert auf TRUE gesetzt. Das Aussehen des Kursor hängt vom jeweiligen Gerät ab. Mit dem Setzen auf FALSE, schalten Sie den WAITCURSOR wieder ab.

Beispiel
REM WAITCURSOR Beispiel WAITCURSOR TRUE SLEEP 5000 WAITCURSOR FALSE

Ausgabe

Verwandte Begriffe

Befehl

WAVEVOLUME

Funktion

WAVEVOLUME volume

Beschreibung

WAVEVOLUME wird verwendet, um den Lautstärkepegel des Gerätes einzustellen. Die erforderliche Komponente, volume, ist ein Wert von 0 bis 65535.

Beispiel REM WAVEVOLUME Beispiel

- 'WAVEVOLUME setzt den Lautstaerkepegel des
- 'Geraetes

WAVEVOLUME=0 WAVEVOLUME=32768 'Stummschaltung 'Volumen 50% 'Volles Volumen

WAVEVOLUME=65535 MSGBOX WAVEVOLUME

Ausgabe

(MsgBox mit 65535)

Verwandte Begriffe

PLAYSOUND

WEEKDAY Funktion

WEEKDAY(date[, firstdayofweek])

Beschreibung

WEEKDAY gibt eine ganze Zahl zurück, die den Tag in der Woche für ein vorgegebenes Datum repräsentiert. Der erforderliche Parameter, *date*, ist ein numerischer Ausdruck, eine Zeichenfolge oder jeder Ausdruck, der ein gültiges Datum darstellt. Der optionale Parameter, *firstdayofweek*, ist Sonntag, falls er nicht anders angeben wird. Der Rückgabewert ist eine ganze Zahl aus der unten angegebenen Tabelle.

Für weitere Informationen zur *firstdayofweek* Konstante, sehen Sie unter "DateDiff" nach.

Tabelle 26: WEEKDAY Rückgabewerte

| Konstante | Wert | Beschreibung |
|-------------|------|--------------|
| vbSunday | 1 | Sonntag |
| vbMonday | 2 | Montag |
| vbTuesday | 3 | Dienstag |
| vbWednesday | 4 | Mittwoch |
| vbThursday | 5 | Donnerstag |
| vbFriday | 6 | Freitag |
| vbSaturday | 7 | Samstag |

Beispiel

```
REM WEEKDAY Beispiel
'WEEKDAY gibt Tag in der Woche als Zahl aus
DIM IndepDay, Birthday
IndepDay = WEEKDAY("July 4, 1776")
PRINT "Tag in der Woche fuer July 4, 1776:",
IndepDay
Birthday = WEEKDAY("12/27/70")
PRINT "Tag in der Woche fuer 12/27/70:",
Birthday
```

Ausgabe

```
Tag in der Woche fuer July 4, 1776: 5
Tag in der Woche fuer 12/27/70: 1
```

Verwandte Begriffe

WEEKDAYNAME(number[, abbreviate[, firstdayofweek]])

Beschreibung

WEEKDAYNAME gibt einen String zurück, der den Tag in der Woche darstellt. Das erforderliche Argument, *number*, ist eine ganze Zahl von 1 bis 7, die den Tag in der Woche repräsentiert. Das optionale Argument, *abbreviate*, ist ein boolescher Ausdruck. Ist er TRUE, wird eine Abkürzung des Wochentages mit drei Buchstaben zurückgegeben, ansonsten standardmäßig der volle Wochentagsname. Der optionale Parameter *firstdayofweek* ist Sonntag, falls er nicht anders angeben wird.

Beispiel

REM WEEKDAYNAME Beispiel
'WEEKDAYNAME gibt Wochentagsname zurueck
DIM Day1, Day2
Day1 = 1
PRINT WEEKDAYNAME(Day1)
Day2 = 2
PRINT WEEKDAYNAME(Day2, TRUE, vbMonday)

Ausgabe

Sunday Tue

Verwandte Begriffe

WITH..END WITH

Befehl

WITH Object

[statements]

END WITH

Beschreibung

WITH ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Operationen an einem Objekt durchzuführen, ohne es jedes Mal explizit benennen zu müssen. Nur unter Windows CE 4.0 und folgenden.

Beispiel

```
ADDOBJECT "CommandButton", "CB", 124, 60, 108, 21
With CB
.FontBold = True
.Caption = "Druck Mich!"
.FontItalic = True.
End With
```

Ausgabe

(CommandButton zeigt "Drueck Mich!" in fetter Schrägschrift an)

Verwandte Begriffe

CLASS

WHILE...WEND

Befehl

WHILE condition [statements]

WEND

Beschreibung

WHILE...WEND wiederholt eine Gruppe von Befehlen während eine angegebene Bedingung TRUE ist. Die erforderliche Komponente, condition, kann jeder Ausdruck, der TRUE oder FALSE als Ergebnis liefern kann, sein. Die optionale Komponente, statements, wird bei jedem Schleifendurchlauf ausgeführt. WHILE...WEND Befehle können verschachtelt werden und jeder WEND Befehl in einer verschachtelten Schleife gibt die Ausführung an die übergeordnete Schleife zurück.

Beispiel

```
REM WHILE...WEND Beispiel
'WHILE...WEND wiederholt eine Gruppe von
'Befehlen
DIM Counter
Counter = 1
WHILE Counter < 5
PRINT "Counter = " & Counter
Counter = Counter + 1
WEND
```

Ausgabe

Counter = 1 Counter = 2 Counter = 3 Counter = 4

Verwandte Begriffe

DO...LOOP, FOR...NEXT, FOR EACH...NEXT

XOR Operator

```
result = x XOR y
```

Beschreibung

XOR gibt das Ergebnis der logischen Exklusiv-oder Verknüpfung zweier Ausdrücke zurück. *result* ist TRUE, wenn einer (und auch nur dann) der beiden Ausdrücke *x* und *y* als TRUE ausgewertet wird, ansonsten ist *result* FALSE.

XOR kann auch für bitweisen Vergleich zweier numerischer Ausdrücke verwendet werden. Jedes Bit in *result* wird auf 1 gesetzt, wenn eines der beiden (aber nicht beide) korrespondierenden Bits in *x* oder *y* 1 ist, sonst wird es auf 0 gesetzt.

Beispiel

```
REM XOR Beispiel
'XOR fuehrt EXOR-Verknuepfung durch
DIM Test1, Test2, x, y
x = 2
y = 9
Test1 = x > 0 XOR y < 10
Test2 = x > 0 XOR y > 10
PRINT "Logisch:"
PRINT " x > 0 XOR y < 10 = " & CSTR(Test1)
PRINT " x > 0 XOR y > 10 = " & CSTR(Test2)
PRINT "Bitweise:"
PRINT " x XOR y = " & (x XOR y)
Ausgabe
Logisch:
x > 0 XOR y < 10 = False
x > 0 XOR y > 10 = True
```

Bitweise: $x \times XOR y = 11$

Verwandte BegriffeAND, EQV, IMP, NOT, OR

YEAR Funktion

YEAR(date)

Beschreibung

YEAR gibt eine ganze Zahl zurück, die der Jahreszahl des eingegebenen Datums entspricht. Der erforderliche Parameter *date* kann jeder Ausdruck sein, der ein Datum darstellt.

Beispiel

REM YEAR Beispiel
'YEAR gibt das Jahr eines Datums als Integer
'zurueck
DIM IndepYear, Birthyear
IndepYear = YEAR("July 4, 1776")
PRINT "YEAR aus July 4, 1776:", IndepYear
Birthyear = YEAR("12/27/70")
PRINT "YEAR aus 12/27/70:", Birthyear

Ausgabe

YEAR aus July 4, 1776: 1776 YEAR aus 12/27/70: 1970

Verwandte Begriffe

DAY, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME



6. Weiterführende Themen

6.1 Programmierrichtlinien

Programmierrichtlinien sind eine Sammlung von Empfehlungen, die Ihnen beim Erstellen, Lesen, Debuggen und Warten von Programmen helfen sollen. Sie enthalten (sind aber nicht beschränkt auf):

- · Richtlinien zur Namensgebung
- · Richtlinien zur Textformatierung
- · Kommentar-Richtlinien

Sinnvolle Programmierrichtlinien sollen Ihnen helfen, kontext-sensitive Informationen und verbesserte Lesbarkeit zu erreichen.

6.1.1 Richtlinien zur Namensgebung

Der einfachste Weg, in einem Programm kontext-sensitive Informationen bereit zu stellen, ist die Verwendung von präzisen, informativen Namen für Konstanten, Variablen und Prozeduren.

Nicht triviale Namen sollten den Sinn oder die Verwendung so genau wie möglich beschreiben. Wenn zusammengesetzte Wörter verwendet werden, wechseln Sie Groß/Kleinschreibung ab und/oder nutzen Sie das Unterstrich-Zeichen, um Worte abzugrenzen.

Konstanten sollten groß geschrieben werden, mit Unterstrichen zwischen den Worten.

Bei Variablennamen sollten alle Worte mit Großbuchstaben beginnen; sehen Sie von der Verwendung von Unterstrichen in Variablennamen ab. Wenn Sie weitere Informationen zur Verfügung stellen wollen, beginnen Sie jeden Variablennamen mit drei Buchstaben, die den Typ des in der Variablen gespeicherten Wertes charakterisieren (bln für BOOLEAN, int für INTEGER, str für STRING, etc.).

Prozedurnamen sollten klein geschrieben werden, wobei das erste Zeichen jedes Wortes jeweils groß sein sollte. Die Verwendung von Unterstrichen und Groß/Kleinschreibung sorgt dafür, dass Prozeduren leicht von Konstanten und Variablen unterschieden werden können..

6.1.2 Richtlinien zur Textformatierung

Textformatierung ist eine gute Möglichkeit die Lesbarkeit eines Programms zu verbessern. Verwenden Sie vertikal Leerzeichen um Anweisungen zu gruppieren oder zu separieren und horizontal, um Anweisungen nach ihrer logischen Struktur zu positionieren oder zu verschachteln.

Fügen Sie nach jeder Konstantendefinition, jeder Variablendefinition und jeder Prozedurdeklaration eine Leerzeile ein, um die Sektionen gegeneinander abzugrenzen. Eine Leerzeile kann auch auf Skriptebene hinter zusammengehörenden Anweisungen oder innerhalb von Prozeduren verwendet werden; dadurch wird das Bilden von Gruppen erleichtert.

Die Standard-Tabulatorweite beträgt zwei Leerzeichen. Verwenden Sie mindestens ein Tab um verschachtelte Gruppen von Anweisungen innerhalb von Prozeduren, Schleifen und Kontrollstrukturen darzustellen.

6.1.3 Kommentar-Richtlinien

Kommentare sollen zeigen, was der Programmierer erreichen wollte und wie er es erreichen wollte. Ebenso soll klar werden, was getan werden kann oder getan werden muss. Verwenden Sie Kommentare:

- Zu Beginn jedes Programms um Informationen zum Autor, zu den Aufgaben des Programms, zum Erstellungsdatum, zu den Änderungen inklusive den Anlässen dazu und den Rechten am Programm anzuzeigen.
- Um jeder Prozedur eine Einführung mit Erklärung der Funktionsweise, erwarteten Eingaben und erwarteten Ausgaben voranzustellen. Eine weitere Zeile für jede übergebene Variable, falls deren Zweck nicht eindeutig ist oder sie Bereichseinschränkungen unterliegt.
- Um eine Kurzbeschreibung der Verwendung und des Geltungsbereiches hinter jeder Konstanten- und Variablen-Deklaration anzufügen.
- Über einer Gruppe von zusammengehörenden Anweisungen um zu erklären, was sie tun.
- In Kontrollstrukturen um die einzelnen Zweige und Bedingungen genauer zu erklären.

6.2 Fehlerbehandlung

In einer perfekten Welt gibt es keine Fehler. Unsere Programme stellen selten perfekte Welten dar! Wir können unsere Anwender (oft auch uns selbst) mit zwei Techniken vor vielen Fehlern schützen: defensives Programmieren und Abfangen von Fehlern.

Die Grundidee der Fehlerbehandlung ist das Identifizieren von Programmteilen, die möglicherweise Laufzeitfehler erzeugen können und die Verwendung von speziellem Programmcode, um diese Fehler abzuarbeiten.

6.2.1 Defensives Programmieren

Defensives Programmieren hilft die Laufzeitfehler zu reduzieren, indem die Anzahl der Vermutungen während der Ausführung des Programms verringert wird. Dazu sollten Sie im folgendes tun:

- Initialisieren Sie Variablen direkt nachdem sie deklariert wurden und stellen Sie sicher, dass sie den richtigen Datentyp verwenden.
- Verwenden Sie die OPTION EXPLICIT Anweisung um sicher zu stellen, dass alle Variablen deklariert wurden, bevor sie verwendet werden. Dadurch werden Fehler durch falsch geschriebene Variablennamen vermieden.
- Das Verwenden der VARTYPE Funktion stellt sicher, dass selbstdefinierte Datentypen, deren Inhalte durch den Anwender eingegeben werden, die erwarteten Datentypen aufweisen
- Stellen Sie sicher, dass numerische Werte nicht die Grenzen überschreiten, ehe Sie sie in numerischen Anweisungen verwenden.
- Informieren Sie sich über die Anzahl der Elemente in einem Array, ehe Sie versuchen auf eines zuzugreifen.

Je defensiver Sie programmieren, umso geringer wird die Gefahr, dass Laufzeitfehler auftreten. Gutes defensives Programmieren kann logische Fehler verhindern und Ihr Programm gegen Fehleingaben schützen.

6.2.2 Abfangen von Fehlern

Defensives Programmieren kann und sollte zum Verhindern möglichst vieler Laufzeitfehler verwendet werden. Für die Fälle, in denen das nicht reicht, kann die ON ERROR Anweisung genutzt werden, um auftretende Fehler abzufangen. Diese Methode wird als Abfangen von Fehlern (Error trapping) bezeichnet und sie ermöglicht es Ihnen, Fehler zu behandeln, ehe NS Basic/CE davon etwas hemerkt

Laufzeitfehler, die grundsätzlich nicht durch defensives Programmieren verhindert werden können, treten auf, wenn das Programm mit dem Betriebssystem interagiert. Datei-Operationen verursachen am häufigsten Fehler, da sie System-Ressourcen anfragen, die zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar sind oder aber auch nicht.

NS Basic/CE erlaubt das Abfangen von Fehlern nur innerhalb von Prozeduren und diese Möglichkeit kann sehr

einfach im Kern der Prozedur ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn ein Programm einen Fehler erkennt, behandelt es diesen über eine Fehlerbehandlungsmethode (Error handler). Ein Error handler ist einfach ein Anweisungsblock, der ausgeführt wird, um einem Programm die Behandlung eines Fehlers zu ermöglichen. Lassen Sie uns kurz einen Blick auf eine einfache Fehlerbehandlung im Zusammenhang mit Datei-Operationen werfen:

6.2.3 Abfangen von Fehlern bei Datei-Operationen

```
ADDOBJECT "File", "MyFile"
DIM FileOpen
FileOpen = Open("Ein nicht existierender
Dateiname")
IF FileOpen THEN
 PRINT "Datei erfolgreich geoeffnet."
 PRINT "Datei konnte nicht geoeffnet
werden.
END IF
FUNCTION Open (filename)
 ON ERROR RESUME NEXT
 MyFile.Open filename, 1
  IF ERR <> 0 THEN
    'Das ist der error handler der bebutzt
    'wenn eine Datei nicht zum Lesen
geoeffnet werden kann.
    'Dieses Beispiel gibt einfach FALSE
zurueck.
   Open = FALSE
    ERR.Clear
   EXIT FUNCTION
 END IF
 MyFile.Close
 Open = TRUE
END FUNCTION
```

Ausgabe

Datei konnte nicht geoeffnet werden.

Einige Aktionen, die Ihr Error handler durchführen könnte:

- Eine hilfreiche Meldung ausgeben und die Operation wiederholen.
- Den Fehler durch setzen einer oder mehrerer Variablen auf einen Standardwert (z.b. könnten Sie eine Eingabe auf einen Maximalwert begrenzen).

• Eine eigene Fehlermeldung anzeigen, ein paar Aufräumarbeiten durchführen (vielleicht einen Datei-Update durchführen) und dann das Programm beenden. NS Basic/CE Handbook 249



A. Error Codes

| _ | Decreed we of a decree Assurement we wilting |
|-----|---|
| 5 | Prozeduraufruf oder Argument ungültig |
| 6 | Overflow (Überlauf) |
| 7 | Zu wenig Speicher |
| 9 | Index außerhalb des zulässigen Bereichs |
| 10 | Array unveränderlich oder temporär blockiert |
| 11 | Division durch Null |
| 13 | Datentyp passt nicht |
| 14 | Stringgröße überschritten |
| 17 | Anforderte Operation kann nicht ausgeführt werden |
| 28 | Stackbereich überschritten |
| 35 | Sub oder Funktion nicht definiert |
| 48 | Fehler beim Laden einer DLL |
| 51 | Interner Fehler |
| 52 | Falscher Dateiname oder falsche Dateinummer |
| 53 | Datei nicht gefunden |
| 54 | Falscher Dateimodus |
| 55 | Datei bereits geöffnet |
| 57 | Geräte I/O-Fehler |
| 58 | Datei existiert bereits |
| 61 | Disk voll |
| 62 | Eingabe hinter dem Ende der Datei |
| 67 | Zu viele Dateien |
| 68 | Gerät nicht verfügbar |
| 70 | Zugriff verweigert |
| 71 | Disk nicht bereit |
| 74 | Umbenennen in anderes Laufwerk nicht möglich |
| 75 | Pfad/Datei Zugriffsfehler |
| 76 | Pfad nicht gefunden |
| 91 | Objektvariable nicht gesetzt |
| 92 | For Schleife nicht initialisiert |
| 94 | Ungültige Verwendung von Null |
| 322 | Erforderliche temporäre Datei kann nicht erzeugt |
| | werden |
| 424 | Objekt erforderlich |
| 429 | ActiveX Komponente kann Objekt nicht erzeugen |
| 430 | Klasse unterstützt Automation nicht |
| 432 | Datei- oder Klassenname während Automation |
| | Operation nicht gefunden |
| 438 | Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode |
| | nicht |

| 440 | Automation Fehler |
|-------|--|
| 445 | Objekt unterstützt diese Aktion nicht |
| 446 | Objekt unterstützt benannte Argumente nicht |
| 447 | Objekt unterstützt aktuelle |
| | Umgebungseinstellungen nicht |
| 448 | Benanntes Argument nicht gefunden |
| 449 | Argument nicht optional |
| 450 | Falsche Anzahl von Argumenten oder ungültige |
| | Eigenschaftszuweisung |
| 451 | Objekt ist keine Collection |
| 453 | Spezifizierte DLL Funktion nicht gefunden |
| 455 | Fehler beim Sperren der Code Ressource |
| 457 | Dieser Schlüssel ist bereits mit einem Element |
| | dieser Collection verbunden |
| 458 | Variable nutzt einen Automation-Typ der von |
| | VBScript nicht unterstützt wird |
| 500 | Variable ist nicht definiert |
| 501 | Illegale Anweisung |
| 502 | Objekt nicht sicher für Scripting |
| 503 | Objekt nicht sicher für Initialisierung |
| 504 | Objekt nicht sicher für Creating |
| 505 | Ungültige oder ungeeignete Referenz |
| 506 | Klasse nicht definiert |
| 507 | Eine Exception ist aufgetreten |
| 32811 | Element nicht gefunden |
| 32812 | Das spezifizierte Datum ist im aktuellen lokalen |
| | Kalender nicht verfügbar |
| | |

B

B. Konstanten

| Farbe | vbBLACK, vbRED, vbGREEN, vbBLUE, vbYELLOW, vbBLUE, vbMAGENTA, vbCYAN, vbWHITE |
|--------------|--|
| Vergleich | vbBINARYCOMPARE, vbTEXTCOMPARE |
| Datum/Zeit | vbSUNDAY, vbMONDAY, vbTUESDAY, vbWEDNESDAY, vbTHURSDAY, vbFRIDAY, vbSATURDAY, vbFIRSTJAN1, vbFIRSTFOURDAYS, vbFIRSTFULLWEEK, vbUSESYSTEM, vbUSESYSTEMDAYOFWEEK |
| Datumsformat | VbGENERALDATE, VbLONGDATE, VbSHORTDATE, VbLONGTIME, VbSHORTTIME |
| MSGBOX | Display options (add to combine): vbOKONLY, vbOKCANCEL, vbABORTRETRYIGNORE, vbYESNOCANCEL, vbYESNO, vbRETRYCANCEL, vbCRITICAL, vbQUESTION, vbEXCLAMATION, vbINFORMATION, vbDEFAULTBUTTON1, vbDEFAULTBUTTON2, vbDEFAULTBUTTON3, vbDEFAULTBUTTON4, vbAPPLICATIONMODAL, vbSYSTEMMODAL |
| | Return values: vbOK, vbCANCEL, vbABORT, vbRETRY, vbIGNORE, vbYES, vbNO |
| String | VbCR, VbCRLF, VbFORMFEED, VbLF, VbNEWLINE, VbNULLCHAR, VbTAB, VbNULLSTRING, VbVERTICALTAB |
| VARTYPE | vbEMPTY, vbNULL, vbINTEGER, vbLONG, vbSINGLE, vbDOUBLE, vbCURRENCY, vbDATE, vbSTRING, vbOBJECT, vbERROR, vbBOOLEAN, vbVARIANT, vbDATAOBJECT, vbDECIMAL, vbBYTE, vbARRAY |
| Global | CurrentPath, NSBVersion |

INDEX

| ' 190 | EXIT115 FOR EACHNEXT |
|--|---------------------------------|
| ' 189 | 121 |
| & 23 | FORNEXT 120 FUNCTION 125 |
| | IFTHENELSE. 133 |
| " " | KILLFOCUS 143 |
| <u>" </u> | ON ERROR 167 OPTION EXPLICIT |
| | 168 |
| ABS 66 | PRINT 179 |
| AddItem 153 | RANDOMIZE 187 |
| ADDOBJECT27, 67, 144, | REDIM 188 |
| 169, 173 | REM189 |
| Alignment | RUNAPPATEVENT |
| AND 26, 70 Arithmetische Operatoren.24 | 196 |
| ARRAY 71 | RUNAPPATTIME. 197 |
| ASC 72 | SELECT CASE 200 SENDKEY 202 |
| ASCB72 | SET203 |
| ASCW 72 | SETMENU 204 |
| ATN 73 | SETPARENT 206 |
| Ausführen eines Programms | SHELLEXECUTE. 208 |
| 40 | SHOWFULLSCREEN |
| Ausgabe-Fenster 33 | 209 |
| Ausgabe-Objekt 141 | SHOWOKBUTTON |
| | 210 |
| BackColor 180 | SLEEP212 SUB221 |
| Befehle | UPDATESCREEN 234 |
| ADDOBJECT 67 | WAVEVOLUME 238 |
| BREAK 74 | WHILEWEND 242 |
| BYE 75 CALL 76 | WITH241 |
| CHAIN 77 | Beispielprogramme 17 |
| CLASS82 | Boolesche Operatoren 25 |
| CONST 86 | BorderStyle 173, 180 |
| DECLARE 101 | Bottom180 |
| DIM 102 | BREAK43, 74 BYE75 |
| DOLOOP 104 | DIE75 |
| DOEVENTS 103 | |
| ERASE 107 | CALL76 |
| EXECUTE 113 EXECUTEGLOBAL | Caption180 |
| 114 | CBOOL87 |
| 114 | CBYTE 87 |

| CCUR 87 | |
|------------------------------|-------------------------------|
| CDATE 87 | Editieren eines Programms |
| CDBL 87 | 38 |
| CHAIN 77 | Eigenschaften |
| Change 111 | Alignment180 |
| CheckBox 79 | BackColor180 |
| CHR 81 | BorderStyle 180 |
| CHRB 81 | Bottom180 |
| CHRW 81 | Caption 180 |
| CINT 87 | Date 181 |
| CLASS82 | Enabled181 |
| Clear 153 | Encrypted181 |
| Click 111 | ExpandedHeight 181 |
| CLNG 87 | FontBold181 |
| Cls | FontItalic 181 |
| ComboBox 36, 83 | FontName 181 |
| CommandButton 85 CONST 86 | FontSize181 |
| | FontStrikethru 181 |
| Copy 38 COS 90 | FontUnderline 181 |
| CSNG 87 | FontWeight181 |
| CSTR 87 | ForeColor181 |
| CurrentPath 91 | Group182 |
| Cut | Height182 |
| | Hwnd182 |
| | IntegralHeight 182 Left182 |
| DATE 92, 93, 181 | List 182 |
| DATEADD 94 | ListCount182 |
| DATEDIFF 95 | ListIndex 182 |
| Datentyp Array 23 | LongFormat181 |
| Datentyp Boolean 22 | MaxLength 183 |
| Datentyp Farbe 23 | MultiLine 183 |
| Datentyp String 23 | NewIndex 183 |
| DATESERIAL 02 | ParentHWnd 183 |
| DATESERIAL 98 DATEVALUE 99 | Right183 |
| DAY 100 | Scrollbars 184 |
| DblClick 111 | SelLength184 |
| Debuggen eines Programms | SelStart 184 |
| 40 | SelText184 |
| DECLARE 101 | Sorted 184 |
| DIM 102 | Style 184 |
| DOLOOP 104 | Tabstop 184 |
| DOEVENTS 103 | Tag 184 |
| DrawCircle 174 | Text 184 |
| DrawLine 174 | Timer184 |
| DrawPicture 174 | Top185 |
| DrawPoint 174 | Value185 |
| DrawText 174 | Visible185 |
| DrawWidth 173 | Width185 |
| DropDown 111 | WindowLong 185 |
| | Eigenschaften-Editor 36 |

| Ein Programm erstellen37 | Formulare27 | , |
|--------------------------|-----------------|---|
| Elemente 21 | Frame124 | ŀ |
| Enabled 181 | FUNCTION 125 | 5 |
| Encrypted 181 | Funktionen | |
| EQV 26, 106 | ABS66 | ò |
| ERASE 107 | ARRAY71 | |
| Ereignisse | ASC72 | 2 |
| Change 111 | ASCB 72 | 2 |
| Click 111 | ASCW 72 | 2 |
| DblClick 111 | ATN73 | 3 |
| DropDown 111 | CBOOL 87 | , |
| GotFocus111 | CBYTE87 | |
| Err 108 | CCUR87 | , |
| error handler 248 | CDATE87 | , |
| ESCAPE 109 | CDBL 87 | |
| EVAL110 | CHR 81 | |
| EXECUTE 20, 43, 113 | CHRB81 | |
| EXECUTEGLOBAL . 114 | CHRW81 | |
| EXIT115 | CINT 87 | |
| EXP116 | CLNG87 | |
| ExpandedHeight 181 | COS90 | |
| | CSNG 87 | |
| | CSTR 87 | |
| FALSE 22 | DATE 92 | |
| FillColor 173 | DATEADD94 | |
| FillStyle 173 | DATEDIFF 95 | |
| FILTER 117 | DATEPART97 | |
| Find 39 | DATESERIAL98 | |
| Find All39 | DATEVALUE99 | |
| Find Next 39 | DAY100 | |
| firstdayofweek 95 | ESCAPE 109 | |
| firstweekofyear 95, 97 | EVAL110 | |
| FIX 119 | EXP116 | |
| FontBold 181 | FILTER117 | |
| FontItalic 181 | FIX119 | |
| FontName 181 | FORMATCURRENCY | |
| FontSize 181 | 122 | |
| FontStrikethru 181 | FORMATDATETIME | • |
| FontTransparent 173 | 122 | , |
| FontUnderline 181 | FORMATNUMBER | • |
| FontWeight 181 | 122 | , |
| FOR EACHNEXT 121 | FORMATPERCENT | • |
| FORNEXT 120 | 122 | , |
| ForeColor 181 | GETCOMMANDLINE | • |
| Form_close 172 | 127 | , |
| Form_Load 29, 53 | GETLOCALE 128 | |
| Form Unload 29, 53 | GETREF 129 | |
| FORMATCURRENCY122 | GETSERIALNUMBER | |
| FORMATDATETIME 122 | 130 | |
| FORMATNUMBER 122 | HEX131 | |
| FORMATPERCENT 122 | HOUR132 | |
| | 110011 102 | • |

| IMP | TRIM |
|---|---|
| LBOUND | GETCOMMANDLINE127 GETLOCALE |
| LOG | KeyPreview 141 NSBVersion 165 Globale Variablen KeyboardStatus 142 KeyboardStatusChang ed |
| MONTHNAME 159 MSGBOX 160 NOW 164 OCT 166 PLAYSOUND 177 REPLACE 190 RGB 191 RIGHT 192 | Group 169, 182 Height 182 HEX 131 Hide 153 HOUR 132 |
| RIGHTB | HScrollbar |
| SGN | Installation |
| STRING 219 STRING 220 TAN 223 TIME 225 TIMESERIAL 227 TIMEVALUE 228 | 139 |

| | MouseDown 175 |
|---------------------------|-------------------------------|
| JOIN 140 | MouseMove175 |
| | MouseUp175 |
| | MSGBOX41, 160 |
| KeyboardStatus 142 | MultiLine183 |
| KeyboardStatusChanged14 | 42 |
| KeyDown 111, 175 | |
| KeyPress 111, 175 | Name183 |
| KeyPreview141 | NewIndex 183 |
| KeyUp 111, 175 | NOT26, 163 |
| KEYWORD 21 | NOW 164 |
| KILLFOCUS 143 | NSBVersion165 |
| Klammern 26 | Numerische Datentypen22 |
| | |
| | |
| LBOUND 145 | Objekte |
| LCASE 146 | ADDOBJECT 144, |
| LEFT 147 | 169, 173 |
| LEFTB 147 | CheckBox79 |
| LEN 148 | ComboBox 83 |
| LENB 148 | CommandButton 85 |
| license 67 | Date93 |
| List 182 | Err 108 |
| ListBox 36, 149 | Frame124 |
| ListCount 182 | HScrollbar 198 |
| ListIndex 182 | ListBox149 |
| Literale 22 | OUTPUT 172 |
| LOG 151 | TextBox224 |
| LongFormat 181 | Time 226 |
| LostFocus 111 | TriButton 79 |
| LTRIM 152 | VScrollBar198 |
| | OCT166 |
| | ON ERROR 167, 247 |
| MaxLength 183 | Operatoren 24 |
| Mehrzeilige Anweisungen.: | 21 AND70 |
| Menü-Editor36 | EQV 106 |
| Menüs 31 | IS 138 |
| Methoden 27 | MOD157 |
| AddItem 153 | NOT 163 |
| Clear 153 | OR171 |
| Hide 153 | XOR243 |
| Move 153 | OPTION EXPLICIT43, 168, |
| Removeltem 153 | 247 |
| SetFocus 153 | OR26, 171 |
| Show 154 | OUTPUT 172 |
| MID 155 | Output_Close172 |
| MIDB155 | Output_Close Ereignis30 |
| MINUTE 156 | Output_Size 30, 172 |
| MOD 25, 157 | Output-Objekt30 |
| Module 27, 30 | Overview (Übersicht) 39 |
| MONTH 158 | 3 to the (3 50 to 10 to 1) 00 |
| MONTHNAME 159 | |
| | |

| parent 67 ParentHWnd 183 Paste 38 Picture 173 PictureBox 27, 30 PLAYSOUND 177 PRINT 20, 41, 179 PRIVATE 86 Programm-Editor 31 Programmierrichtlinien245 Projekte 27 PUBLIC 86 | SETPARENT |
|--|---|
| RANDOMIZE | SPLIT 216 SQR 217 Step 43 STRCOMP 218 STRING 219 STRREVERSE 220 Style 184 SUB 221 System Anforderungen19 Tabstop 184 Tag 174, 184 TAN 223 Text 184 TextBox 224 TextHeight 174 |
| ScaleHeight 173 ScaleLeft 173 ScaleMode 174 ScaleTop 174 ScaleWidth 174 ScaleX 174 ScaleY 174 Scrollbar 198 Scrollbars 184 SECOND 199 SELECT CASE 200 SelLength 184 SelStart 184 SelText 184 SENDKEY 202 Seriennummer 19 SET 25 203 SetFocus 153 SETLOCALE 128 SETMENU 204 | TextWidth |

| Value 185 Variablen 22 Variablennamen 23 VARTYPE 235, 247 Vergleichs-Operatoren 25 Visible 185 VScrollBar 198 | WEEKDAYNAME 240 WHILEWEND 242 Width |
|---|-------------------------------------|
| WAITCURSOR 237 WAVEVOLUME 238 WEEKDAY 239 | YEAR244 |

FORMULAR FÜR ANWENDERKOMMENTARE

Bitte benutzen Sie dieses Formular nur, um uns Fehler oder Änderungswünsche zum Handbuch mitzuteilen. Geben Sie bitte an, ob Sie eine Rückmeldung wünschen. Bitte senden an:

> NS BASIC Corporation 71 Hill Crescent Toronto, Canada M1M 1J3 fax (416) 264-5888

Eine alternative Möglichkeit, NS Basic bezüglich Publikationsfehlern oder Änderungswünschen zu kontaktieren ist uns ein Email zu senden an:

support@nsbasic.com

Im Betreff sollte der Titel der Publikation gefolgt vom Druckdatum (in der Fußzeile der ersten Seite) stehen.

| Seite | Kommentar |
|-------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |