

NS Basic/CE ハンドブック

December I, 2006

© NS BASIC Corporation, 2006. 71 Hill Crescent

Toronto, Canada MIM IJ3 +001 (416) 264-5999

本マニュアル及び記述されるソフトウェアは版権を持つ資料 マンコアル及び記述されるファインエアは放催されて見れてあり、著作権法によりすられています。著作権法の下で、本マニュアルはNS BASIC Corporationからの文書での同意なしで、全体または一部をコピーすることは出来ません。法の下では、コピーとは別の言語か形式に翻訳するのを含みま

本マニュアルの情報が確実で正確になるよう、あらゆる努力 することを必要とします。

Microsoft、MS、Windows、およびWindowsCEは、合衆国 および他国で登録されるマイクロソフト社の登録商標です。

第三者の製品とそれらの商標の言及は情報の目的だけのため にあって、支持や推薦は伴いません。NS BASIC Corporationは、NS BASICかこれらの製品の性能または使用に関して、どんな責任も負いません。

Canadian Cataloguing In Publication Data

Darden, Marcus M., 1970-NS BASIC/CE Handbook

Includes index. ISBN 0-9695844-4-X

- 1. BASIC (Computer program Language).
- 2. Windows (Computer file) Programming. I. Henne, George W.P. 1954- . II. Title

QA76.73.B3D37 1998 005.4'3 C98-932304-8

LICENSE AGREEMENT

- PLEASE READ THIS LICENSE CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE. BY USING THE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, PROMPTLY RETURN THE PRODUCT TO THE PLACE WHERE YOU OBTAINED IT AND YOUR MONEY WILL BE REFUNDED.
- 1. License. The application, demonstration, system, and other software accompanying this License, whether on disk, in read only memory, or on any other media (the "Software"), the related documentation and fonts are licensed to you by NS BASIC Corporation ("NSBC"). You own the media on which the Software and fonts are recorded but NSBC and or NSBC's Licenser(s) retain title to the Software, related documentation and fonts. This License allows you to use the Software and fonts on a single Windows CE Product (which, for purposes of this License, shall mean a product bearing Microsoft's Windows CE logo), and make one copy of the Software and fonts in machine-readable form for backup purposes only. You must reproduce on such copy the NSBC copyright notice and any other proprietary legends that were on the original copy of the Software and fonts. You may also transfer all your license rights in the Software and fonts, the backup copy of the Software and fonts, the related documentation and a copy of this License to another party, provided the other party reads and agrees to accept the terms and conditions of this License.
- 2. Restrictions. The Software contains copyrighted material, trade secrets and other proprietary material and in order to protect them you may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the Software to a human-perceivable form. You may not modify, network, rent, lease, load, distribute or create derivative works based upon the Software in whole or in part. You may not electronically transmit the Software from one device to another or over a network.
- 3. Termination. This License is effective until terminated. You may terminate this License at any time by destroying the Software and related documentation and fonts. This License will terminate immediately without notice from NSBC if you fail to comply with any provision of this License. Upon termination you must destroy the Software, related documentation and fonts.
- 4. Export Law Assurances. You agree and certify that neither the Software nor any other technical data received from NSBC, nor the direct product thereof, will be exported outside the United States except as authorized and as permitted by the laws and regulations of the United States. If the Software has been rightfully obtained by you outside of the United States, you agree that you will not reexport the Software nor any other technical data received from NSBC, nor the direct product thereof, except as permitted by the laws and regulations of the United States and the laws and regulations of the jurisdiction in which you obtained the Software.
- 5. Government End Users. If you are acquiring the Software and fonts on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply. The Government agrees: (i) if the Software and fonts are supplied to the Department of Defense (DoD), the Software and fonts are classified as "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring only "restricted rights" in the Software, its documentation and fonts as that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and (ii) if the Software and fonts are supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the

- Governments' rights in the Software, its documentation and fonts will be as defined in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA supplement to the FAR.
- 6. NS BASIC will replace at no charge defective disks or manuals within 90 days of the date of purchase. NS BASIC warranties that the programs will perform generally in compliance with the included documentation. NS BASIC does not warrant that the programs and manuals are free from all bugs, errors or omissions.
- 7. Disclaimer of Warranty on Software. You expressly acknowledge and agree that use of the Software and fonts is at your sole risk. The Software, related documentation and fonts are provided "AS IS" and without warranty of any kind and NSBC and NSBC's Licenser(s) (for the purposes of provisions 7 and 8, NSBC and NSBC's Licenser(s) shall be collectively referred to as "NSBC") EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NSBC DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE SOFTWARE AND THE FONTS WILL BE CORRECTED. FURTHERMORE, NSBC DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE AND FONTS OR RELATED DOCUMENTATION IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY NSBC OR A NSBC AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE, YOU (AND NOT NSBC OR AN NSBC AUTHORIZED REPRESENTATIVE) ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPÁIR OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE **EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE** EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
- 8. Limitation of Liability. Because software is inherently complex and may not be free from errors, you are advised to verify the work produced by the Program. UNDER NO CIRCUMSTANCES INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL NSBC BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR RELATED DOCUMENTATION, EVEN IF NSBC OR A NSBC AUTHORIZED REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall NSBC's total liability to you for all damages, losses, and causes of action (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) exceed the amount paid by you for the Software and fonts.
- 9. Allocation of Risk: You acknowledge and agree that this Agreement allocates risk between you and NSBC as authorized by the Uniform Commercial Code and other applicable law and that the pricing of NSBC's products reflects this allocation of risk and the limitations of liability contained in this Agreement. If any remedy hereunder is determined to

have failed of its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages as set forth in this Agreement will remain in effect.

- 10. Support. NSBC may, at its option, provide support services at its standard fees for such services. Such support services will be governed by the limitations of liability under this Agreement.
- $\label{eq:linear_loss} \textbf{II. Additional Restrictions: Any upgrade or enhancement of the program}$ subsequently supplied by NSBC may only be used upon the destruction of the prior version, and shall be governed by the terms of this Agreement.
- 12. Controlling Law and Severability. This License shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United States and the State of Delaware, as applied to agreements entered into and to be performed entirely within Delaware between Delaware residents. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License shall be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the intent of the parties, and the remainder of this License shall continue in full force and effect.
- 13. Complete Agreement. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the use of the Software, related documentation and fonts, and supersedes all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter. No amendment to or modification of this License will be binding unless in writing and signed by a duly authorized representative of NSBC.

使用許諾契約*1

- 本ソフトウェアを使用する前に、本使用許諾を注意してお読み下さい。本ソフト ウェアを使用することで、本使用許諾の条項に同意することになります。本使 用許諾の条項に同意しない場合は、即座に製品を購入した所に返品して頂けれ
- ウエアを使用することで、本使用評話の条頃に同恵することになります。4世 用許諾の条頃に同意してい場合は、即座に製品を購入した所に返品して頂けれて、返金させて頂きます。
 1.使用許諾:本使用許諾に伴うアプリケーション、デモンストレーション、システム、あよび他のソフトウェア(読み込み専用メモリ、またはディスクか、いかなる他の媒体(「ソフトウェア」)にかかわらず)に関連する文書と書体はNS BASIC Corporation("NSBC")によって認可されます。ユーザーは本ソフトウエアと書体が記録される媒体を所有しますが、NSBCと(や) NSBCの使用許諾さが文書や書体に関連するシフトウエアの権利を保有します。この使用肝諾によって単一のWindowsCE Product(本使用許諾の目的である製品、ペアリングマイクロソフトのWindowsCE Product(本使用許諾の目的である製品、ペアリングマイクロソフトのWindowsCE できます。また、バックアップ目的でのみ機械可認なフォームでソフトウエアと書体の部のコピーを作ることが出来ます。それらつエアと書体のおりません。また、本ソフトウエアと書体のボックアップロピーにあったNSBC版権情報といかなる他の所有よれる説明文も再生されなければなりません。また、本ソフトウエアと書体の表しまりまります。2世紀の所名では、本ソフトウエアは著作権資料、企業秘密および他の所有される資料を含み、それらの保護の為、ユーザーは本ソフトウエアを当かての使用許諾権利を終度することができます。2を通りすることはできません。ユージーは関いまなができません。ユーザーは電子的に、もしくはネットフークに発行の表面になりまります。11年には随時であることはできません。ユーザーは電子のに、もしくはネットフーを通して本ソフトウエアを目台の装置から別の装置に送ることはできません。
- 本シフトフエアを1日の接触力らかの装備に送ることはできません。
 3契約期間:本使用許諾契約は終了まで有効です。ユーザーは随時、本ソフトウエア、関連する文書および書体を破壊することによって、このソフトウエアを終えることができます。ユーザーが本使用許諾のどんな規定にも従わない時、本契約はNSBCからの予告なして印刻終了します。終了時、ユーザーは本ソフトウエア、関連する文書および書体を破壊しなければなりません。

 はおいたのでは、はいくの場合は、100円では、
- トウエア、同連する文書のなり音体を収壊しないればなりません。 4法保証の輸出:ユーザーは、合衆国の法と規則によって同意、公認されたもの を除き、本ソフトウエアと、NSBCから受け取ったいかなる技術的なデータ、 および原物製品も、合衆国外へ輸出しないことに同意し、保証します。このソ フトウエアを合衆国外で正しい方法により入手した場合、ユーザーは本ソフト ウエア、NSBCから受けたいかなる他の技術的なデータ、原物製品を、合衆国

- 9.リスクの配分:ユーザーは、この契約がユニフォーム商法と他の適切な法によって認可されるユーザーとNSBCの間のリスクを割り当て、NSBCの製品の値付けがそのリスクの配分と本契約に含まれる責任の制限を反映する事を承認し同意します。何か以下の救済法がその本質的意図の失敗と判断された場合、本契 約に詳しく説明される責任の全ての制限と損害賠償の除外は有効なままで残り ます。
- いまった。 10.サポート: NSBCはオプションとして、標準料金でサポートサービスを提供 する事ができます。そのようなサポートサービスは本契約の下で責任の制限に よって管理されます。
- よって管理されます。
 11.追加制限: NSBCによって供給されたプログラムのどんなアップグレードや 増進も先のパージョンの破壊のときに使用される事ができ、本契約の条件にお いて治められるものとします。
 12.法の制御及び断絶の可能性: この使用許諾はデラウェアに結ばれた協定と、 デラウェアの居住者の間での実行が適用されるように、合衆国とデラウェア州 の法に従って治められ、解釈されます。いかなる理由でも、十分な司法権の法 廷がこの使用許諾のどんな規定やその部分を見つける場合、「非・実施・可能 」になるように、使用許諾の規定はパーティーの意図に作用するように最大の 範囲に許された状態で実施されるものとし、本使用許諾の残りは十分な効力と 効果を持ち続けるものとします。
 13 協定の役で、本体田野野路は、ホソフトウェア、関連オス文書や書体の使用
- 対象を行う続けるものとしなり。 13.協定の終了:本使用許諾は、本ソフトウェア、関連する文書や書体の使用、 その内容に関するすべての先行した、もしくは同時性の、文章か口頭での疎通 や協定、の観点に於いての関係者間の全契約により構成されます。この使用許 諾のいかなる修正および変更は、NSBCの正しく認可された代表による文章と サイン域が20回しはまされます。 インがない限り拘束されます。
- 日本語版使用許諾契約は情報目的のみの為提供されており、法的目的の為には英語版使用許諾契約 (license Agreement) が適用されます。

CONTENTS

1. 製品ガイド	
1.1 BASICとは?	9
1.1.1 NS Basic/CE	10
1.1.2 NS Basic/CE & Windows CE	10
1.2 動作環境	11
1.2 到下塚児	11
1.3 インストール	
1.3.1 シリアル番号の入力	11
2. NS Basic/CEのコンセプト	13
2. NS Basic/CEのコンセプト	13
2.2 NS Basic/CEプログラムのエレメント 2.2.1 複数行ステートメント 2.2.2 一行における多重ステートメント 2.2.3 リテラル、データタイプおよび変数	14
2.2.1 複数行ステート メント	14
2.2.2 一行における多重ステートメント	15
223 リテラル データタイプおよび変数	15
2.2.0 ファフル、テーフラーフ 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15
2.2.4 数値データ型 2.2.5 ブールデータ型(Boolean Data Type)	15
2.2.5 クールナータ空(Boolean Data Type)	10
2.2.6 色データ型(Color Data Type)	10
2.2.7 文字列データ型(String Data Type) 2.2.8 配列データ型(Array Data Type)	16
2.2.8 配列テータ型(Array Data Type)	16
2.2.9 変数名(Variable Names)	16
2.3 式と演算子(Expressions and Operators)	17
2.3.1 算術演算子(Arithmetic Operators)	17
2.3.2 関係演算子(Relational Operators)	18
2.3.3 論理演算子(Boolean Operators)	18
2.4 FUNCTIONあよびSUBプロシージャ	19
2.5 プロジェクト、モジュール、フォーム、オブジュ	o - ク
L 7\LD_	- ∕ າ∩
ト、コントロール コントロールとオブジェクト	20
オブジェクトイベント	20
オノシェンドイベンド	20
フォーム	21
フォーム メソッド	21
フォーム イベントプログラムのプロパティとイベント	21
プログラムのプロパティとイベント	22
プログラムイベント	22
モジュール	22
モジュール	23
3.1 概要	23
3.1 概要 3.2 プログラムエディタ	23
3.3 アウトプット ウインドウ	25
3.3 アウトプット ウインドウ 3.4 ビジュアルデザイナー(Visual Designer)	26
3 4 1 プロパティエディの(Proporty Editor)	20
3.4.1プロパティエディタ(Property Editor) 3.4.2 メニューエディタ(Menu Editor)	20
3.4.2 メニューエノ 1 タ(Wellu Editol)	29
3.4.3 注記	29
3.5 NS Basic/CEプログラミング環境	30
3.5.1 プログラムの作成	30
3.5.2プログラムの編集 3.5.3プログラムのフォーマット	31
3.5.3 プログラムのフォーマット	31
3.5.4 検索及び置換え	
	31
3.5.5 概要(Overview)	32
3.5.5 概要(Overview) 3.5.6プログラムの実行	32

		34
	3.5.8 BREAK、Execute Function、Trace、Step	36
	3.5.9 プログラムの保存と読込み	37
	3.5.9 プログラムの保存と読込み3.5.10 テキストファイルとしてプログラムの保存の	٦
	読み込み	38
4.	読み込みデスクトップ上でプログラミング	39
	4.1 メニュー	
	4.2 コードウィンドウ(Code Window)	42
	4.3 CF Screen	43
	4.3 CE Screen4.プロジェクトエクスプローラ(Project Explorer)	45
	4.5 プロパティウィンドウ (Properties Window)	46
	4.6 ツールボックス(Toolbox)	47
	4.7 ツールバー (Toolbar)	
	4.8 メニューエディタ(Menu Editor)	49
	4.9 オプション (Options)	51
	4.9.1 オプション – 一般(General)	51
	4.9.2 オプション – エディタ(Editor)	52
	4.9.3 オプション – CE Screen	
	4.9.4 オプション – Start	
5	NS Basic/CE リファレンス	
6	アドバンストピック (Advanced Topics)	237
٠.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	237
	6.1.1 命名のガイドライン	237
	6.1.2 テキスト形式のガイドライン	.238
	6.1.3 コメントのガイドライン	.238
	6.2 エラー処理	
	6.2.1 防衛的なプログラミング	.239
	6.2.2 エラートラッピング	.239
	6.2.3 エラートラッピング ファイルオペレーション	7
		. 240
Α.	. エラーコード	.241
В.	. 定数	.243
委	[3]	245

1. 製品ガイド

NS Basic/CEをお買い上げ頂きありがとうございます。NS Basic/CEはWindows CEのお客様のエーズに応えるよう設計されました。このシンプルでありながらパワフルなプログラミング言語は、ほぼ全てのアプリケーション作成にご使用頂けます。

本製品に付属のCDに収められているReadme.txtに、ハンドブックの更新等、最新情報が含まれています。NS Basic/CEのインストール前にお読み下さい。

すぐに本製品をご使用されたい場合は、インストールセクションを読み、Chapter2「NS Basic/CEを始める」へ進んで下さい。

機能の使い方の参考の為にサンプルプログラムがNS Basic/CEとともに提供されています。必要に応じてこれらのサンプルプログラムは変更して結構です。インストールフォルダ内の「BASIC Samples」と名付けられたフォルダーにこれらのサンプルガインストールされます。

本ハンドブックを使用し始める前にWindows CEデバイスの基本操作に多少詳しくなければなりません。例えば、スタイラスと他のWindows/CEの機能を使用した、アプリケーションの起動を知らなければなりません。機能を確認したい場合は、Windows CEのマニュアル等を見直してください。

デスクトップコンピュータ(Windows 98/NT/2K/XP)を操作する基本的な理解が、NS Basic/CEソフトウェアをインストールするのに必要です。

1.1 BASICとは?

BASICは、ほぼ40年前に作られました。それ以来、BASIC のための何百ものインタプリタとコンパイラが開発され、山の様なアプリケーションコードが書かれてきました。この言語に関しての多くの本が、発行され続けています。BASIC Special Interest Groupsは多くの形で存在します。

BASICはなぜか精神に良いのです。新たな言語の波の行き来の中、BASICはまだほとんどの場所で動いています:規格がなければ、容易に新しい環境に慣れて、意匠をこらした新しい言語と足並をそろえます。

皆、あのビル・ゲイツでさえ、BASICから始めました。我々は皆、何度もその原点に戻ります。BASICは迅速にプログラムを書くには最も良い言語です。また、滑らかな学習プロセスによって、初心者から上級プログラマーへと進むのが容易です。

BASICがプログラムされるコンピュータハードウェアはそれが開発された時以来、様々な形となって広く使用されてきました。コンピュータ科学者とメインフレームプログラマーだけがアクセスすることができた強力な言語を今、携帯用のデバイス上で動かすことができます。

1.1.1 NS Basic/CE

NS Basic/CEはWindows CE用のプログラミング言語です。 率直に言うと、それはすべての一般的に使用されるBASIC ステートメントを実行し、また多くの強力な拡張子を持って います。

NS Basic Corporationはhttp://www.nsbasic.comにウェブサイトを持っています。重要な発表、技術的な情報およびNS Basic/CEサンプルプログラム等についてはウェブサイトを確認して下さい。

1.1.2 NS Basic/CE & Windows CE

お客様がWindows CEデバイスを買った時、きっとそれがペーパー作業の多くに取って代えることができると思ったことでしょう。また、それが小さなプログラム可能なコンピュータとして機能することができることを望んでいたかもしれません。NS Basic/CEはこれらの目的のために設計されました。この使い易い言語を利用して、Handheld PC上で必要なアプリケーションを作成することができます。

また、汎用のプログラミングにNS Basic/CEを使用することもできます。BASICで作成出来るどんなプログラムもNS Basic/CEで作成することができます。カスタム設計されたデータベースを作成したり、複雑な計算を実行したり、またはゲームを作ることもできます。NS Basic/CEが他と違うのは、その入り易さです。H/PCが持つ強力な機能を利用するためだけに、複雑な新しい言語を学ぶ必要はありません。

1.2 動作環境

NS Basic/CEをインストールするために、Windows CEデバイス、Microsoft ActiveSyncをインストールしてあるデスクトップコンピュータ、およびWindows CEデバイスをデスクトップコンピュータに接続するためのケーブルが必要になります。サポートされているデバイスと必要なソフトウェアに関する情報は、本製品に含まれるReadme.htmファイルで確認してください。

1.3 インストール

NS Basic/CEはCDに収められています。 Microsoft ActiveSyncを使って、お使いのWindows CEデバイスにインストールしなくてはなりません。製品に含まれる Readme.htmファイルで、インストール手順を確認して下さい。

また、当社のNS Basic/CEに関する最新ニュースを掲示する webサイトをぜひ訪問してください。Release Notesにて アップデート情報を、テクニカルノート(Tech Notes)に て最新情報を、またダウンロードセクションにて追加サンプルコード、アップデーター、Runtimeモジュールの情報を確認してください。

当社ウェブサイトのアドレスはhttp://www.nsbasic.comです。

1.3.1 シリアル番号の入力

NS Basic/CEを使用する前に、BASIC Installerプログラムを使用して自分のシリアル番号を入力しなければなりません。デバイス上での登録は、BASIC Installerプログラムを起動して下さい。次にデスクトップ上での登録は、"Help"メニューの下にあるRegisterから行って下さい。シリアル番号はハンドブックの裏面に記載されています。インストールに関する追加情報をReadme.htmファイルで確認して下さい。

ユーザ登録を行うには、登録カードを記入し、カードに印刷されているアドレスに送るか、もしくは当社のウェブサイトでオンライン登録してください。

2. NS Basic/CEのコンセプト

2.1 このハンドブックで使用される表記

このハンドブックでは以下の表記が使用されています:

KEYWORDS

アルファベットの大文字で示される語句は、NS Basic/CEのキーワードを意味します。本マニュアルでは、大文字はステートメントシンタックスの必要な部分であることを強調しています。NS Basic/CEは大文字/小文字の認識がないのでキーワードは大文字でも小文字でも、または混ぜても構いません。例えばキーワードのPRINTはprint、Print、PRINTのどれでも結果は一緒です。

placeholders

斜体の語句は、あるタイプのインフォメーションが置かれる 位置を示し、ユーザーが提供しなければなりません。以下の EXECUTEステートメントはexpression(式)が必要である ことを示しています:

EXECUTE expression

Example

このMonaco書体は、サンプルプログラムのコードと、スクリーンへの出力であることを示します。以下はNS Basic/CEプログラムの例です:

PRINT "Hello World!"

[Optional]

箱括弧はアイテムがオプションであることを意味します。以下の例は、PRINTステートメントを使ってスクリーンヘプリントする時に、二つ目のアイテムを指定するかはオプションであることを意味します:

PRINT expression [,expression2]

PRINTステートメントは20個までの式が同時に書けるので、以下のどちらのPRINTステートメントも有効です:

PRINT "Hello" PRINT "Hello","World"

-1

縦棒はアイテムが排他的な関係にあることを示します。以下の例はLENファンクションはstringかvariableのどちらか一つだけしか使えないことを示します:

LEN(string | variable)

2.2 NS Basic/CEプログラムのエレメント

NS Basic/CEのプログラムはステートメントのセットです。 以下のエレメントはNS Basic/CEプログラムの各ラインを形成するのに使われます。

KEYWORD arguments 'comment

KEYWORDはNS Basic/CEが理解する言語からの単語です。例えば、PRINT、INPUTBOX、IF等です。ステートメントとそのarguments(引数、バラメータ、コンポーネント等の必要な値)は、ラインが実行される時、(もしあるならば)とんな行動がNS Basic/CEによって取られるのかを決定します。

ライン上で引用符 ' に続くテキストはコメント(注釈)ですので、NS Basic/CEによって無視されます。

2.2.1 複数行ステートメント

通常、それぞれのNS Basic/CEステートメントは行の最後で終わります。複雑なステートメントの場合、一行が非常に長くなることがあります。これはプログラムを読みにくくします。スペースに続くアンダースコア(_)を行の終わりにつけるライン継続シークエンスを使用することによって、長いステートメントを複数行に分けることが出来ます。行が(_)で終わる場合、NS Basic/CEはその行を次の行と結合します。以下はライン継続の例です。

PRINT "Long statements are no problem for" _ & " NS Basic/CE"

2.2.2 一行における多重ステートメント

コロン(:)を分離符として使用すると、複数のステートメントが一行に入れられます。

a=1: b=2: c=3

2.2.3 リテラル、 データタイプおよび変数

リテラル(即値データ)はプログラム内で使用する値です。 変数の初期値を設定したり、FOR...NEXTループの始めと終わりの値を設定するなど、頻繁に使用します。CONSTステートメントを使用して定数を定義すると、この定数をリテラルとして扱うことができます。この場合、このリテラル値は変更できません。

変数はデータを保管するための名前の付いた箱です。変数の 値は必要に応じて変えられます。全ての変数はデータタイプ を持っています。

2.2.4 数値データ型

数値データにはいくつかのサブタイプがありますが、動作の面から見てすべて同じように扱われます。一般的に、数値型同士でデータを混ぜ合わすことは、難しくありません。

サブタイプ	サイズ	範囲	リテラル
Byte	8 bits	0 to 255	2
Int	16 bits	-32,768 to 32,767	100
Long	32 bits	-2,147,483,648 to 2,147,483,647	500000
Single	32 bits	+/-1.5x10 ⁻⁴⁵ to +/-3.4x10 ³⁸	1.0e100
Double	64 bits	+/-5.0×10 ⁻³²⁴ to +/-1.7×10 ³⁰⁸	1.0e1000
Currency	32 bits	-9.2×10 ¹⁴ to 9.2×10 ¹⁴	1000000.00
Hex	32 bits		&h000000F

2.2.5 ブールデータ型(Boolean Data Type)

ブール型は2つの値、真(TRUE)および偽(FALSE)、から成ります。このデータ型はIFステートメントで使用されます。このステートメントは与えられるブール値によって、TRUEならばTHENステートメントを選択し、FALSEならばELSE

ステートメント選びます。TRUEに相当する数値は -1 で、FALSEには数値 0 が相当します。

2.2.6 色データ型 (Color Data Type)

色は0から16,777,215までの無符号の長整数(long)です。 色の値は、0~255(0:暗い、255:明るい)の値を持つ赤、 緑、青が以下の公式に入り計算されます。 混合公式は、

color = red + (green * 256) + (blue * 65536)

赤、緑、青の値が同じ場合、色はグレーになります。 Appendix Bに主な色の定数をリストしてありますので参照 して下さい。

色	Red, Green, Blue	色の値
Black	0, 0, 0	0, vbBLACK
Dark gray	128, 128, 128	8,421,504
Light gray	192, 192, 192	12,632,256
White	255, 255, 255	16,777,215,vbWHITE

2.2.7 文字列データ型(String Data Type)

文字列は一連のキャラクター(文字)から成ります。文字列は最高でおよそ20億文字が入ります。文字列を操作する多くのファンクション(関数)が用意されています。連結オペレータ(&)は、2つの文字列型持った変数を結合させるのに使用されます。文字列リテラルは引用符で囲まれます。

"This is a string literal"

2.2.8 配列データ型 (Array Data Type)

配列は容器であり、一つの名前にて格納される値のリストです。配列の各要素は、変数名の後の括弧に数(インデックス/添字)を含むことによって参照できます。配列の最初の要素は常にインデックスがゼロ(0)です。各配列は多くの要素を持つことができます。例えば、ARR(2)はARR配列における3番目の要素を示します。配列の要素はどんなデータタイプでも構いません。

2.2.9 変数名(Variable Names)

変数は値を保持する名前です。この名前はアルファベット、数字、アンダースコア(_)の並びから構成できますが、必ずアルファベット文字から始まります。NS Basic/CEの変数名の長さには制限はなく、名前の中の全ての文字は意味を持ちます。特にこれを言及する理由は、古いBASIC言語では短い名前のみを使用するようになっていた為です。変数名は格(大文字/小文字)による区別は認識しません。またスペースや他の特殊文字および、NS Basic/CE定数を変数名として使用することは出来ません。定数のリストは、Appendix Bを参照して下さい。

以下のリストはNS Basic/CEによって許容されるいくつかの 変数名の例:

```
text
LLAMAS  // llamas や Llamas でも同じ
Jupiter
W1Spec
SouthPark
許容されない例:

Itable  // 数字で始まる
X&Ycords  // 特殊文字(&)の使用
first counter  // スペースの挿入
%correct  // アルファベット以外の文字で始まる
print  // NS Basic/CEキーワード
```

2.3 式と演算子(Expressions and Operators)

式は値を持つリテラル、変数、公式、またはFUNCTIONプロシージャコールです。ここに、式のいくつかの例を挙げます。

文字列式は文字列リテラル、文字列変数、またはサブ文字列を含んだこれらの組み合わせです。同様に、数値式は数値定数、数値変数、または一つの数値を生み出すファンクション/変数などです。本ハンドブックでは、必要なパラメータ値のタイプを数値型などと記載しておりますが、これは数値式等の意味であり、そのデータタイプが必要であることを意味しています。

2.3.1 算術演算子(Arithmetic Operators)

NS Basic/CEでは以下の算術演算子が使えます。リストの下に向かって優先度が下がります。

演算子		オペレーション内容
()		括弧
٨		指数
*	/\	乗法および除法
+	-	加法および減法

括弧は計算する順序を変えるために使用できます。

PRINT 2 + 3 * 4 PRINT (2 + 3) * 4

は以下の結果を表示する

14 20

> NS Basic/CEでは浮動小数点の演算を行えます。MODファンクションは、割算の余りを得るのに使用されます。 バックスラッシュ演算子 (\) は整数の割算に使用されます。

算術演算子は数値型と共にだけ使用することができます。文字列型と一緒には使用出来ません。

2.3.2 関係演算子(Relational Operators)

関係演算子は2つの値を比較して、TRUEかFALSEのブール値を返します。この結果を使用することにより、プログラムのフロー(流れ)を変えることが出来ます。関係演算子の優先度は、算術演算子より低いです。関係演算子は以下の通りです:

演算子	オペレーション内容
=	等しい(イコール)
<>	等しくない
<	小なり
>	大なり
<=	小なりまたはイコール
>=	大なりまたはイコール

SETステートメントでは、変数に値を代入するのにイコール サイン(=)が使用されるますが、これは関係演算子ではあり ません。

2.3.3 論理演算子(Boolean Operators)

論理演算子は式を評価し、TRUE(真)かFALSE(偽)の結果を返します。算術演算子および関係演算子は論理演算子より先に評価/計算されます。NOT演算子は1つの式に適用しますが、他の演算子は2つの式を必要とします。

論理演算子の内容は

演算子	オペレーション内容
AND	二つの式がTRUEの時、TRUEを返す。
EQV	二つの式が共にTRUE、もしくは共にFALSEの時、TRUEを返す。
IMP	はじめの式が二つ目の式を意味する時、TRUE を返す。
OR	どちらか一つの式か、二つの式がTRUEの時、 TRUEを返す。
NOT	式がFALSEの時TRUEを、TRUEの時FALSEを 返す。
XOR	二つの式が反対の時のみ、TRUEを返す。

論理演算子は、ブール値を返す式と共に使用することが出来 ます。

2.4 FUNCTIONおよびSUBプロシージャ

プロシージャはプログラムステートメントの固まりであり、プログラムにおける他のステートメントから任意の値(引数)と共に呼ばれる事で、条件付きで繰り返し実行することができます。プロシージャが呼ばれるとき、それはNS Basic/CE 言語を作るファンクションやステートメントのように動作します。FUNCTIONプロシージャは1つの値を返します。その値は変数に代入するか、別の式で使用します。SUBプロシージャは値を戻しません。FUNCTIONプロシージャが呼ばれて、戻り値がない場合、NS Basic/CEはSUBプロシージャとしてそれを実行します。

FUNCTIONプロシージャで複数の引数を渡すには、括弧内にカンマで区切られたリストを使用します。SUBプロシージャで複数の引数を渡すには、カンマで区切られたリストを括弧なしで付加します。単一の引数がFUNCTIONかSUBプロシージャで渡される時、括弧を使うことができます。NS Basic/CEでは、式を評価する為に、括弧を使用し単一の引数を括りますが、引数リストを示す為には使いません。

2.5 プロジェクト、モジュール、フォーム、オ ブジェクト、コントロール

コントロールとオブジェクト

コントロールは実行可能なモジュールであり、他のプログラムによってアクセスすることができます。プログラム内に置かれたコントロールの各インスタンス(実体)をオブジェクトと呼びます。プログラムにオブジェクト追加するには、ADDOBJECTステートメントを使用します。オブジェクトはプロパティ(参照や設定可能)、メソッド(FUNCTIONかSUBプロシージャとして呼ぶことができる)、及びイベント(ユーザからの動作、オペレーティングシステムまたは他のプログラムによって引き起こされる)を持ちます。

数多くのコントロールがNS Basic/CEと共にインストールされます。これらはチェックボックス(checkbox)、コンボボックス(combobox)、テキストボックス(textbox)、および他の一般オブジェクトを含みます。これらは他のファイルに頼ることがなく、しかしNS Basic Runtimeに直接含まれているため、時に固有のオブジェクトとして考えられます。

コントロールの2つ目のグループは、標準コントロールと呼ばれ、NS Basicのインストールに含まれています。これらはMicrosoft社によって提供されているActiveXコントロール(PictureBox、Grid、FileSystem、等)です。

サードパーティのActiveXコントロールもNS Basic/CEと共に使用できます。これらの多くはNS BasicのBig Red Toolboxに収められれいます。Tech Note 1をご覧になって下さい。またウェブ上で検索されることもお薦めします。

NS Basic/CEのインストールはPictureBoxオブジェクトを含んでいます。プログラム画面のバックグランド(Outputオブジェクト)はPictureBoxです。Outputオブジェクトに加え、Errオブジェクトが全ての実行中プログラムに自動的に作成されます。これはエラー処理に使うことができます。

オブジェクトイベント

イベントは、オブジェクト内で起こるアクションの結果として、あなたのプログラムへ対して行う呼び出しです。例えばプログラム中にcommandbuttonがあるとします。ユーザがボタンをタップした時、イベントが発生します。ボタンの名前が"MyButton"の場合、NS Basicはプログラム中にあるMyButton_Click()というファンクションを呼びます。もしこの名前のファンクションが存在しない時、イベントは無視されます。

別の例としては、シリアル通信を行うことです。入ってくる データはOnCommイベントを発生させます。通信オブジェ クトを"Comm"とした場合、Comm_OnComm()というファンクションが呼ばれます。

フォーム

NS Basic/CEのフォームの実行は、デスクトップのものと比べ単純です。下層エンジンは、フォームの概念を持っていませんので、機能を提供するために、あるテクニックを使用します。

ー旦オブジェクトが作成されると、その逆を行うことはできません。Windows CEでは、これは問題になりません。オブジェクトによる負荷は少ないため、プログラムが終了するまで、保持していても問題ありません。

従って、フォームは同時に現れたり、隠れたりするオブジェクトのグループです。フォームの各オブジェクトへの参照は配列に入れておくこともできます。この配列の各要素を移動しながら、各オブジェクトを隠していくことによって、フォームを隠すことができます。

これはコードを書いて行うこともできますが、Desktop IDE かVisual Designerを使った場合は、NS Basic/CEがフォームの作成、表示/非表示に必要なコードを作成します。

フォームはPictureBoxオブジェクトが基礎になっていて、同じプロパティを持っています。

フォーム メソッド

各フォームは"Hide"(隠す)と"Show"(見せる)メソッドを持っています。フォームの名前が"Form1"の場合、次のコードによってフォームが隠れます。

Form1_Hide

フォームを表示する場合は、Form1_Showを使います。始めてフォームが表示される時、NS Basicはそのフォームのオブジェクトを作成します。フォームが作成される時、変数Form1(0)はfalseになります(フォームの名前はForm1と仮定)。全てのオブジェクトが作成されると、Form1(0)はtrueになります。この変数を使うと、フォーム上のオブジェクトが発生させるイベントに応答する前に、フォームが完成しているかを確認できます。

フォーム イベント

Desktop IDEを使ってプログラムを作成した場合、フォーム 読込みイベントがプログラムに送られます。フォーム名が Form1とすると、Form1_Showによってオブジェクトが作成 された後、Form1_Load()サブルーチンが呼ばれます。同様 に、フォームを閉じるとForm1_Unloadイベントが送られま す。

プログラムのプロパティとイベント

NS BasicプログラムはOutputオブジェクトと呼ばれるPictureBoxオブジェクトの中で実行されます。PictureBoxコントロールを参照して、サポートされているプロパティとイベントを確認して下さい。

REM Turn application background to blue Output.backcolor=vbBlue

プログラムイベント

プログラムが閉じられる(またはPocket PCで最小化)時、Output_Closeイベントがプログラムに送られます。このイベントは、Desktop IDEで作られたかどうかにかかわらず、全てのプログラムに送られます。この機能は特にPocket PC デバイスには便利です。マイクロソフトのPocket PCユーザインターフェース ガイドラインは、アプリケーションのシェンを閉じる)は、アプリケーションを最小化するだけで実行は継続するように指定しています。あなたのアプリケーション内でこの動作をオーバーライドするには、以下のコードを含めて下さい。

REM Close app when minimized Sub Output_Close() Bye End Sub

また、ShowOKButtonステートメントを使うと同じことが行えます。

ウィンドウのサイズが変わる場合(例えば、スクリーンの向きが変わる時)、Output_Sizeイベントがあなたのプログラムに送られます。

モジュール

モジュールとはプロジェクトに含まれる.txt,.cod,.basファイルのいずれかです。これらによってプログラムコードを小さなグループに分ける事ができ、プロジェクトが管理し易くなります。また、モジュールは複数のプロジェクトで使うことができ、開発時にコードの貸し借りが可能になります。実行時、プロジェクトの全てのモジュールは結合し1つのプログラムとなります。モジュール内のコードはメインプロジェクトの最後に置かれます。

3. デバイス上でのプログラミング

3.1 概要

NS Basic/CEのデバイス上での開発環境は、2つの異なった ヴュウ(プログラムエディタとアウトブットウインドウ)を 持っています。さらに、プログラムエディタ用にグラフィッ クを使ってコードを作成する、Visual Designerと呼ばれる ツールがあります。

3.2 プログラムエディタ

プログラムエディタはプログラムのコードを組む場所です。 白いバックグラウンドに縦スクロールバー、及び NS Basic/CEをコントロールするツールバーから構成されて います。ツールバーのメニューは以下に要略されています。 Table 1 参照。

Table 1: NS Basic/CE メニュー

メニュー	コマンド	説明
File	<u>N</u> ew (新規)	新規プログラム
(ファイル)	<u>O</u> pen (開<)	プログラムを開く
	<u>S</u> ave (保存)	プログラムの保存
	Save <u>A</u> s(で保存)	新しい名前でプログラム の保存
	Encryption ON/OFF (暗号化 ON/OFF)	保存されるプログラムの暗号化状態を設定する。 暗号化を行った当人だけ がプログラムのソースコ ードを開ける
	14	最後に使われた4つのプログラム
	E <u>x</u> it(終了)	NS Basic/CEを終了

Table 1: NS Basic/CE メニュー

メニュー	コマンド	説明
Edit (エディッ	<u>U</u> ndo (取消し)	最後の変更の取消し/や り直し
 -)	Cu <u>t</u> (カット)	選択テキストのカット
	<u>C</u> opy (コピー)	選択テキストのコピー
	<u>P</u> aste (ペースト)	クリップボードの内容を ペースト 全てのプログラムテキス
	Select <u>A</u> ll (全指定)	全てのプログラムテキス トを指定
	<u>F</u> ind (検索)	語句の検索
	Find Again (再検索)	検索の繰返し
	Find All (全検索)	全ての一致を検索
	Go <u>t</u> o Line (ラインへ飛ぶ)	指定ラインの表示
	Overview (概要)	プロシージャのリスト
<u>T</u> ools (ツール)	For <u>m</u> at(フォーマット)	プログラムの再フォーマ ット
	<u>R</u> un (実行)	プログラムの実行
	Run(実行)	指定プログラムの実行
	Execute Function (ファンクション実行)	ファンクションから再実 行
	Trace (トレース)	プログラム処理をトレー ス
	Step (ステップ)	1ステートメント毎
	E <u>x</u> ecute Code (コード実行)	一時的なプログラムの実行
	Show <u>V</u> ariable (変数表示)	変数の値を表示
	Stats(統計)	ファイルサイズデータ
	Visual <u>D</u> esigner(ビジ ュアルデザイナー)	フォームエディタ
<u>H</u> elp (ヘルプ)	Help Topics(ヘルプ トピック)	ヘルプブラウザ
	About NS Basic/CE (NS Basic/CEについ て)	タイトル、バージョン、 連絡先

ツールボタンはメニューアイテムの右側にあります。

Table 2: ツールボタン

ボタン	メニュー選択	ショートカット
	" <u>F</u> ile-> <u>N</u> ew"	Ctrl+N
	"File->Save"	Ctrl+S
=	" <u>F</u> ile-> <u>O</u> pen"	Ctrl+O
*	" <u>E</u> dit->Cu <u>t</u> "	Ctrl+X
B	" <u>E</u> dit-> <u>C</u> opy"	Ctrl+C
	" <u>E</u> dit-> <u>P</u> aste"	Ctrl+V
**	" <u>T</u> ools-> <u>R</u> un"	Ctrl+R

プログラムエディタ画面の右上コーナーに 2 つボタンがあり ます。ヘルプボタンは、"Help->Help Topics..."のショート カットで、NS Basic/CEオンラインヘルプを開きます。

?

クローズボタンは、"File->Exit"のショートカットで、 NS Basic/CEを終了します。



3.3 アウトプット ウインドウ

アウトプットウインドウはプログラムの実行中に開かれ、インプット、アウトプットが行われます。灰色のバックグラウンドに右上角にクローズボタンがあります(Windows CEのバージョンによって異なります)。画面の左上角の小さな線が、SETMENUステートメントを使ってカスタムメニューを追加する場所です。クローズボタンはアウトブットウインドウを閉じます。プログラムがプログラムエディタの中から実

行された場合は、コントロールはエディタに戻ります。それ 以外の時、NS Basic/CEは終了します。

3.4 ビジュアルデザイナー (Visual Designer)

Visual DesignerはNB Basic/CEの一部で、完全なBASICの機能を備えた開発環境です。WindowsCE機上で、視覚的にフォームを作成することが出来ます。NS Basic/CE環境から起動します。

フォームにオブジェクトを加えるには、Objects(オブジェクト)メニューから欲しいオブジェクトを選択して下さい。 オブジェクトがフォームの左上コーナーに作成されます。ドラッグすることによりサイズを変更し、オブジェクトの大きさを設定出来ます。オブジェクトの上をダブルタップをすると、オブジェクトのProperty Editorが現れます。オブジェクトの属性(プロパティ)を変更/設定できます。

Visual Designerを閉じると、オブジェクトの仕様は NS Basic/CEコードに変えられ、通常のNS Basic/CE編集画面に戻ります。作られたコードはすぐに実行可能です。

フォーマットの変更をしたい場合、いつでもVisual Designerに戻ることが出来ます。

警告: Visual Designerによって作成されたコードを修正すると、Visual Designerで再度編集することが出来なくなります。また、再度ジェネレートすると変更したものが失われるかもしれません。




Table 3: ビジュアルデザイナー メニュー


Form	Add Form	新規フォームの追加
	<u>D</u> elete	フォームの消去
	Set Default	現フォームをデフォルト設定
	E <u>x</u> it	終了して、NS Basic/CE編集にも どる
Edit	<u>U</u> ndo	取消し
	Cu <u>t</u>	カット
	<u>C</u> opy	コピー
	<u>P</u> aste	ペースト
	Clea <u>r</u>	消去
	Select Object	指定用にオブジェクトリストを表示
	<u>P</u> roperties	指定のオブジェクトの特性編集。 指定されていない場合は現フォームの編集。プロパティエディタ参照。

Table 3: ビジュアルデザイナー メニュー

Object	Add <u>M</u> enu	フォームにメニューの追加。メ ニューエディタ参照
	Edit Menu	メニューの編集。メニューエ ディタ参照
	Show Program	プログラムコードの表示
	Snap to Grid	オブジェクト移動時にグリッド へ揃える
	<u>G</u> rid Size	グリッド値設定(4-8 ピクセル)
	CheckBox	Checkboxオブジェクトの追加
	ComboBox	ComboBoxオブジェクトの追加
	CommandButton	CommandButtonオブジェクト の追加
	Date	Date pickerオブジェクトの追加
	Label	Labelオブジェクトの追加
	ListBox	ListBoxオブジェクトの追加
	OptionButton	OptionButtonオブジェクトの追加
	TextBox	TextBoxオブジェクトの追加
	Time	Time pickerオブジェクトの追加
Help	<u>H</u> elp Topics	
	About VNSB	


3.4.1 プロパティエディタ(Property Editor)

各オブジェクトのタイプには、それ自身のプロパティ (属性)のリストがあります。上部の窓にて、編集されるプ



ロパティを選択します。下部の窓は、プロパティの必要条件にあわせて、有効値のリストか入力フィールドになります。

3.4.2 メニューエディタ (Menu Editor)



メニューは多重レイヤのサブメニューを設定できます。各メニュー項目には、Caption、Menu KeyおよびAccelerator(ショートカット)を指定することができます。

3.4.3 注記

ComboBoxとListBoxには、Listという特別なプロパティがあります。編集窓の中に入力された各ラインは別々の選択肢になります。引用文字(')でラインが終わる場合、評価される式としてみなされます。

3.5 NS Basic/CEプログラミング環境

NS Basic/CEはWindows CE用にBASIC言語の機能を備えた環境を提供します。機能を紹介する目的でサンプルプログラムがNS Basic/CEに含まれています。プロセスの各ステップが機能を紹介しますので、NS Basic/CEをスタートして、以下を試してください。

3.5.1 プログラムの作成

新規プログラム作成時、プログラムエディタは空に、アウトブットウインドウは閉じられた状態にします。 もしアウトプットウインドウが開いている場合は、一旦それを閉じてから、"File"メニューの"New"を選択します。

サンプルプログラムはシンプルです。個々のアイテムのコストを足して、それに税金を加算し、コストの合計を計算します。このプログラムはエラーが伴っていますので、デバッグの練習にもなります。

以下のプログラムを入力して下さい。

```
REM Sales Calculator
OPTION EXPLICIT
'Declare Constants
APPTITLE = "Sales Calculator"
'Declare variables
DIM SubTotal, TaxRate, ItemCost, Item
'Initialize variables
SubTotal = 0
Item = 1
'Get item costs
DO
  ItemCost = INPUTBOX("Item " & Item & _
    " cost", APPTITLE, 0)
  IF LEN(ItemCost) AND NOT ItemCost = 0 THEN
    PRINT FORMATCURRENCY(ItemCost)
    SubTotal = SubTotal + ItemCost
    Item = Item + 1
  END IF
LOOP WHILE LEN(ItemCost) AND NOT ItemCost = 0
IF SubTotal = 0 THEN BYE
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal), , "Sub Total"
TaxRate = INPUTBOX("Tax Rate (10% = 10)", _
 APPTITLE, 0)
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal*TaxRate),, _
  "Tax"
```

SubTotal = SubTotal * (1 + TaxRate)
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal), , "Total"

注記:上記のInputBoxステートメントは、更に特別なコードなしではPocket PCデバイスでは動作しません。 Readme.htmに追加情報が記載されていますので、そちらを参考にして下さい。

3.5.2 プログラムの編集

プログラムエディタは標準のテキストエディタのと同様の動きをします。カーソルの点滅がテキストの挿入位置を示します。矢印キー、page up及びpage down、home及びend、またはスタイラス(ペン)でタッチセンサー画面を押すことにより、カーソルは動かせます。

Cut、Copy、Pasteを使うことにより、テキストの選択されている部分を動かしたり取除いたり出来ます。テキストを選択するには、スタイラスでタップ及びドラッグを行うか、指定する場所の一方の端にカーソルを動かし、shiftキーを押しながらカーソルをもう一方の端へ操作して下さい。"Cut"、"Copy"、"Paste"は"Edit"メニューの中にあります。

一番最後に行った変更(操作)を取消す場合は、"Edit"メニューから"Undo"を指定して下さい。


このエディタの最大サイズは1,048,575バイトです。これより大きなプログラムの編集はDesktop IDEのエディタが使えます。

3.5.3 プログラムのフォーマット

プログラムを読み易くする為に、関連するステートメントをスペースやタブで段落を付けましょう。主にプロシージャやループの中のステートメントに使います。デフォルトのタブ及びインデントはスペース2つ分です。プログラム全体を自動的にフォーマットするには、"Tools"メニューから"Format"を選んで下さい。

3.5.4 検索及び置換え

プログラムの検索は2通りあります。Findを使うとカーソルの位置から一番近くの一致を探せます。Find Nextは最後に行ったFindを繰返し、続けて検索する時に便利です。一致が見つかった場合はプログラムエディタはそれをハイライト(選択)し、必要に応じて画面をスクロールします。Case Sensitiveは格(大文字/小文字)による違いを認識させたい時に使います。Find All Occurrencesは一致が見つかった全てのラインを表にして戻します。"Find"、"Find Next"は"Edit"メニューの下にあります。



3.5.5 概要 (Overview)

Overviewコマンドは全てのFUNCTION及びSUBプロシージャを表示します。プロシージャはタイプ (FUNCTION またはSUB)で分けられた後にアルファベット順に並べられます。また、Overview表示から指定したプロシージャへ行くことが出来ます。プロシージャを指定し"Goto Line"ボタンをクリックするか、プロシージャをダブルタップすることによりOverview表示を閉じプログラムエディタ内のプロシージャへジャンプします。



3.5.6 プログラムの実行

プログラムを実行するには、"Tools"メニューから "Run"を選ぶか、実行アイコンを選んで下さい。




サンプルのプログラムを実行し、3つのコストを\$1.99、 \$2.99、\$3.99と入力し、税率(Tax Rate)に6%を入れてみま しょう。


プログラムを実行...



最初のアイテムの入力...



プログラムの出力...



3.5.7 プログラムのデバッグ

計算した合計は、各アイテムに税を加算したものより遥かに 多いです。プログラムにバグがあるようです。NS Basic/CE には3つのタイプのエラーあります:コンパイル時エラー、 実行時エラー、論理エラーです。

コンパイル時エラーは、プログラムのシンタックスが間違えている時に起こります。例えばキーワードのスペル間違い、括弧を付けてSUBプロシージャを呼ぶ、必要な引数が抜けている場合などです。

実行時エラーは、プログラム実行時にNS Basic/CEが処理出来ないか、理解出来ないステートメントに直面した時に起こります。処理出来ないステートメントの例は、0による割算、文字列のかけ算、追加されていないオブジェクトの参照等です。理解出来ないステートメントの例は、タイプミスを含んだステートメント、スペース+アンダースコア(_)を使用しないまま、複数のラインにまたがるステートメント、REMやアポストロフィで始まらないコメント等です。

論理エラーは、プログラムのアルゴリズムが正しくない場合で、プログラムはエラーなしで実行します。このエラーは間違っている結果や、予想しない結果になることによって検出できます。NS Basic/CEでのプログラムに慣れた後は、このタイプのエラーが主になります。実行時エラーと違い、論理エラーはNS Basic/CEでは検出できません。

論理エラーは一般的で、我々のエラーも論理エラーです。プログラム実行時に何のエラーも起こりませんでしたが、結果のtotalが多すぎます。デバッグをしなくてはなりません。


論理エラーのデバッグを簡単にするには、実行中にもっと情報を得ることです。プログラムから出力を得るには2つの簡単な方法があります。PRINTステートメントとMSGBOXファンクションです。

アウトプットを見ると、Sub Totalは正しく計算されている 事が確認できますので、税(tax)の計算が間違えているこ とが分かります。税率の値および乗数と共にMSGBOX を呼ぶラインを挿入してみましょう。以下のラインをプログ ラムに追加します。

MSGBOX("Tax Rate: "


- & FORMATPERCENT(TaxRate), 0, "DEBUG: "_
- & APPTITLE)

再度プログラムを実行すると、以下のエラーが起こります。



これはコンパイル時エラーで、シンタックスの間違いが原因です。FUNCTIONプロシージャ(この場合、MSGBOX)からの戻り値が変数に割り当てられない時、それはSUBプロシージャ扱いにされます。SUBプロシージャは括弧を使用した引数渡しが出来ないので、今追加したラインから括弧を取除きましょう。


これを直した後、プログラムはエラー無しで実行され、次の デバッグアウトプットが表示されます。



これによりがTax Rateが正しく処理されていない事が分かり、100で割ることにより解決されるでしょう。プログラムのOutputセクションを以下と同様に変更した後、プログラムはエラー無しで実行され、結果も正しく計算されます。さらに、通常の出力に税率をレポートする情報も加えました。

'Output
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal), , "Sub Total"
TaxRate = INPUTBOX("Tax Rate (10% = 10)", _
APPTITLE, 0) / 100
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal * TaxRate), , _
"Tax (" & FORMATPERCENT(TaxRate) & ")"
SubTotal = SubTotal * (1 + TaxRate)
PRINT FORMATCURRENCY(SubTotal), , "Total"

3.5.8 BREAK, Execute Function, Trace, Step



これらのツールを組合せて使うことにより、デバッグ能力を向上させることができます。Breakステートメントを使い、プログラムの中にブレークポイントを設定します。各ステートメントが実行される毎にそれらを確認したい場合は、Runの代わりにTraceを使います。 Runの代わりにStepを選ぶと、各ステートメント毎にBreakが呼ばれ、プログラムの動きを確認しながら進むことが出来ます。OPTION EXPLICITがプログラムの一番最初のライン以外の場所にある場合、Trace及びStepの動きは不安定になりますので注意して下さい。

Execute Functionはファンクション及びサブルーチンのリストを表示します。一つを選択することにより、それを直接実行します。これはファンクションを直接デバッグするのに便利です。

3.5.9 プログラムの保存と読込み

新しいプログラムを作成する時("File->New"を選ぶ)、それはプログラムエディタの中にだけしか存在しません。現在のプログラムを保存したい場合、"Save"を"File"メニューから選びます。これによりダイアログボックスが開き、どのような名前で保存するかを聞かれます。NS Basic/CEを終了したり、他のプログラムを開く場合も、同様にダイアログが開きます。では我々のプログラムをSalesCalculator.nsbという名前で保存してみましょう。



既に保存されているプログラムを編集または実行したい時は、"Open"を"File"メニューから選びます。いま保存したプログラムを開けてみましょう。



変更が加えられているプログラムを閉じようとする時はいつでも、ダイアログボックスが現れて、変更内容を保存したい か確認されます。



3.5.10 テキストファイルとしてプログラムの保存と 読み込み

別のアプリケーションカデスクトップシステムで自分のコードを使用したい場合、テキストファイルとしてそれを保存できます。Save Asダイアログでファイル名の後に.txtを加えて下さい。また、テキストファイルをロード(読込み)することが出来ます。

4. デスクトップ上でプログラミング

NS Basic/CEを使うと、Windows CEデバイスで動作するプログラムをデスクトップ上で開発できます。Virtual CEを使うと、デスクトップからデバイス上で動作するプログラムの操作が行えます。

4.1 メニュー

File	
New Project	新規プロジェクトを開く。開いているプロジェクトは先に閉じる
Open Project	Openダイアログを開き、既存/最近のプロジェクトが選べる。詳細はOpenダイアログを参照
Save Project	プロジェクトを保存。プロジェクトが新 しい場合、名前を要求される
Save Project As	プロジェクトを別名で保存。ファイルは .nsbまたは.txtフォーマットで保存可能
Print Setup	標準Windows印刷設定
Print	プロジェクトを印刷
Recent Files	最近開いたプロジェクトのリスト
Exit	プロジェクトを閉じ、IDEを終了する
Edit	
Undo	コードウインドウ内での最後に行った編集を取り消す。複数回に渡る取り消しが可能
Redo	コードウインドウ内での取り消しをやり 直す
Cut	選択したコードまたはオブジェクトを切り取る。オブジェクトは標準テキストフォーマットとして切り取られる(コピーも同様)ので他のアプリケーションで見たり編集したりできる
Сору	選択したコードまたはオブジェクトをコ ピーする
Paste	コードまたはオブジェクトを貼付ける
Delete	選択したコードまたはオブジェクトを削 除する

Find	キーワードでコードを検索。プロジェクト全体か、選んでいるコードのみかを検索可能。指定単語に完全に一致や大文字/小文字の区別をするオプションあり
Replace	検索と似ているが、1つまたは全ての一 致したものを指定単語と入れ替える
Go To Line	コードウインドウの指定行に移動
View	
Project Explorer	プロジェクトエクスプローラ(Project Explorer)ウインドウの表示/非表示
Properties Window	プロパティ(Properties)ウインドウの表示 /非表示
Toolbox	ツールボックスの表示/非表示。ツール ボックスは利用可能なオブジェクトを表 示する
Toolbar	ツールバーの表示/非表示(メニューの すぐ下)
Status Bar	ステータスバーの表示/非表示(IDEの下部)
Refresh	全てのウインドウを再描画
Project	
Add Form	プロジェクトに新しいフォームを追加する。フォームはオブジェクトの集まりであり、それらはプログラムによって同時に表示される
Format	
Size to Grid	選択しているオブジェクトのサイズを変更しグリッドパターンに揃える。グリッドのサイズはToolsOptionCE Screenで変更可能
Center in Form	選択しているオブジェクトをフォームの 中央に揃える(縦揃えまたは横揃え)
Run	
Start	プログラムを実行する。プログラムがデ バイスへコピーされる。「ToolsOption sStart」の設定によって、プログラムは 自動的に実行される。
Active Sync Program	ActiveSyncを使ってプログラムを実機に コピーする
Installers	Installersフォルダーに入っている、デバ イス用のインストーラのリストを表示。
Start Virtual CE	Virtual CEを起動する。ActiveSyncにより デバイスが接続されていることが必要。
Tools	
Menu Editor	メニューエディタを起動する
Options	Optionsウィンドウを開く

Window	
Cascade	画面上のCE Screenとコードウィンドウ を階段状に並べる
Tile Horizontal	画面上のCE Screenとコードウィンドウ のサイズを変更し、縦方向に並べる(各 ウィンドウは横長になる)
Tile Vertical	画面上のCE Screenとコードウィンドウ のサイズを変更し、横方向に並べる(各 ウィンドウは縦長になる)
Help	
Register	シリアル番号をここから入力し、 NS Basic/CEを有効にする。シリアル番号 はハンドブックの裏面に記載
Help	ハンドブックのリファレンスの部分が記 載されたヘルプウィンドウを開く
NS Basic Website	NS BasicのWebサイトを開く
Tech Notes	ハンドブックに記載されていない追加情報を載せたTech Notesを開く
Big Red Toolbox	NS Basicユーザが利用可能な追加 ActiveXコントロールの情報を表示する
About NS Basic/CE	標準NS Basic About画面。お使いの NS Basicのバージョンを確認できる

4.2 コードウィンドウ (Code Window)



あなたのプログラムのコードはコードウィンドウに入力します。全てのコードは1つのコードモジュールに入りますが、CE Screen中のオブジェクトをクリックすると、コード中の適切な場所へ自動的に飛びます。

テキストはタイプによって色付けされます。


Black	プログラムテキスト
Blue	NS Basic/CEキーワード
Green	コメント
Orange	演算子
Purple	文字列
Yellow	ハイライトされているライン

Options…Editorへ行くといくつかの便利なオプションを開きます。プロパティの選択によって広範囲に渡る機能のカスタマイズが可能になります。それらはテキストの色付け、タブ、フォント、キーボードショートカット、ウィンドウの外観等です。

"_"を行の最後に置くことによって、ステートメントを複数 行にすることが可能です。

Cut、Paste、Delete、および他の同じような機能は、 メニュー、ツールバー、または右クリックで行うことができ ます。

4.3 CE Screen



CE Screenはあなたのアプリケーションがデバイス上で動作する時、どのように見えるか映し出す疑似画面です。

背景のグリッド(デフォルト設定)はフォームのレイアウトを簡単にするためのもので、実機上では表示されません。 Optionsで設定を変えることにより、グリッド幅を変えたり 消したりすることが可能です。

CE Screenにオブジェクトを追加するには、ツールボックスからオブジェクトを選び、CE Screen上の配置したい場所をクリックして下さい。クリックした場所がオブジェクトの左上コーナーとなって表示されます。


オブジェクトを選択するには、それをクリックして下さい。 Formatメニューの下にある機能を使うと、画面上でオブジェクトをきれいに配置できます。

オブジェクトが選択されると、そのプロパティがProperties ウィンドウに表示されます。プロパティを変更すると、直ちにCE Screen上に反映されます。オブジェクトのコードを編集するには、オブジェクトをダブルクリックしコードウィンドウを開いて下さい。

フォーム上でオブジェクト以外の部分をクリックすると、 フォームのPropertiesウィンドウが開きます。オブジェクト の名前を変えたり、削除する場合は、CE Screen上のオブジェクトを右クリックします。

フォームの上をダブルクリックすると、Form_Loadサブルーチンが開き、編集が行えます。Form_Unloadサブルーチンは自動的には開きませんので、自分で追加する必要があります。

4.4 プロジェクトエクスプローラ (Project Explorer)



プロジェクトエクスプローラはプロジェクトの構成を表示します。これを見るとフォームもプロジェクトの一部であることが分かるでしょう。一つのフォームを選択すると、CE Screenにそのレイアウトが、Propertiesウィンドウにプロパティの値が表示されます。

4.5 プロパティウィンドウ(Properties Window)



プロバティウィンドウは、プロジェクト、フォーム、オブジェクトのプロバティを表示します。値は変更可能です。反映されるものであれば、CE Screenが更新されます。

プロパティの説明は、ハンドブックのリファレンスチャプ ターにあるPropertiesをご覧下さい。

4.6 ツールボックス(Toolbox)



ツールボックスは、アイコンの集まりで、それらはフォーム上に配置できる標準コントロールを示します。アイコンの上でカーソルを少しの間止めると、その説明が現れます。

ActiveXだけは特殊で、ツールボックスにない他のコントロールを使うことができます。 ActiveXアイコンをクリックし、使いたいコントロールを選んで下さい。プロジェクトに追加されます。

コントロールに関する詳細は、ハンドブックのリファレンスチャプターにあるAddObject ステートメントをご覧下さい。固有のオブジェクトはリファレンスセクションに、他のオブジェクトはTech Notesに記載されています。

ツールボックスには全てのActiveXコントロールは追加されません。これにはデスクトップバージョンが必要で、作者によって全てのプロパティを正しく定義してなければなりません。ツールボックスを使う代わりに、ActiveXコントロールはAddObjectステートメントを使ってプロジェクトに追加することができます。この場合、プロパティウィンドウを使う代わりに、コード内でプロパティを編集します。

オブジェクトが作成された後にその名前を変更するには、オブジェクトを右クリックし、"Rename"(名前変更)を選んで下さい。

4.7 ツールバー (Toolbar)

ツールバーは一般オペレーション用のアイコンを持っています。これらの機能は全てメニューにも含まれています。

New (新規)

Open (開<)

Save (保存)

Print (印刷)

Undo(取り消し)

Redo(やり直し)

Cut(切り取り)

Copy (コピー)

Paste(張り付け)

Delete (削除)


Search (検索)


Add Form (フォームを追加)

Start (実行)

Properties (プロパティ)

Menu Editor(メニューエディタ)





メニューエディタを使うとメニューの編集が行えます。各フォームは1つのメニューを持つことができ、メニューは複数のレイヤーを持つことができます。

Caption	メニューに現れるタイトル
Name	メニューが選択された時に呼ばれるファンク
	ションの名前。スペースおよび特殊文字を含
	むことはできません
Shortcut	アイテムを選択するためのショートカット
	+-
OK	変更をメニューに保存し、閉じる
Cancel	メニューへの変更は保存せずに、閉じる
Left	選択したアイテムのレベルを1つ上げる
Right	選択したアイテムのレベルを1つ下げる
Up	一つ前のアイテムに動く
Down	一つ後ろのアイテムに動く
Next	一つ後ろのアイテムに動く。最後の場合、新
	しいアイテムを最後に追加する

Insert	新しいアイテムを選択しているアイテムの前 に追加する
Delete	選択しているアイテムを削除する

アイテムが選択された時に実行されるコードを追加するには、メニューエディタを閉じ、CE Screenからメニューアイテムを選んで下さい。メニューが選択された時に実行されるサブルーチンと共にコードウィンドウが現れます。


サブルーチンは menultem_click として名前が付きます。 Menultemはメニューエディタ内のNameでしてした名前で す。この名前が他のメニューやボタン、オブジェクト、また はフォームの名前と重ならないように注意下さい。

サブメニューを作成するには、右矢印キーを使ってアイテム をインデントさせて下さい。左矢印を使うと戻ります。


上下矢印はメニューアイテムの順番を変えるのに使います。 アイテムを選択し、上または下矢印を使って下さい。

4.9 オプション (Options)

4.9.1 オプション – 一般(General)



Prompt for project	選択された場合、NS Basic/CE起動時に、既存のプロジェクトを開くか、新規プロジェクトを開くかを聞く
Create default project	選択された場合、NS Basic/CE起動時 に、新規プロジェクトを開く
Language	IDEの言語を設定する。NS Basic/CE のLangフォルダーにあるファイルが リストとなって表示される
Editor Preferences	Code Windowの設定。4.9.2参照




4.9.2 オプション - エディタ (Editor)

エディタオプションの画面は、コードウィンドウをカスタマイズするための幅広い機能を持っています。これらはテキストの色付け、タブ、フォント、キーボードショートカット、ウインドウの外観等です。


Cancel

4.9.3 オプション – CE Screen



Snap to Grid	チェックすると、オブジェクトは自動 的にグリッドに揃って配置され、簡単 に整ったレイアウトができます
Grid Size	"Snap to Grid"が選択されたいる場合、 この設定によって、グリッドの間隔を 設定します

4.9.4 オプション – Start



この画面では、RunメニューのStartが選択された時に使われるオプションを設定できます。

Save Before Run	RunStartで実行する前に毎回ファイル を保存する
Run automatically	ActiveSyncによってプログラムがコピー された後、プログラムは直ちに実行され る。
Device Install Path	プログラムがコピーされるデバイス上の ロケーション。指定するフォルダーは存 在しなくてはならない。正しいパス名は デバイスによって異なる。Pocket PCデ バイスの場合、これは"\My Documents" で、他のデバイスの場合は単に"\"。

5. NS Basic/CE リファレンス

このチャプターはNS Basic/CEのコマンド、ステートメント 及びファンクションの各アイテムをアルファベット順に記載 し説明します。各アイテムは索引のFunctions、Objects、 Statementsから参照できます。

各アイテムは以下の内容を含んでいます。

名前 カテゴリー

アイテム パラメータ

このセクションではアイテム及びパラメータを説明します。 アイテムの使用方法等の詳細及び制約等も含んでいます。

例 アイテムを使用している簡単なプログラムのセクションです。

このセクションは上の例のプログラムの実行結果が表示されます。

このアイテムに関連したNS Basic/CEコマンド、ステートメント、ファンクション及びオブジェクト名の一覧です。関連アイテムの参照は、ご覧になっているアイテムへの理解を助けます。

ABS(number)

説明(絶対値) 指定した数値の絶対値を戻す関数です。numberは絶対値を 求めたい数値式。numberがNULLの場合、ABSはNULLを戻 します。

REM ABS Example

'ABS returns the absolute value of a number.

PRINT "ABS(-2) = " & ABS(-2)

PRINT "ABS(2) = " & ABS(2)

ABS(-2) = 2ABS(2) = 2

関連アイテム SGN

ADDOBJECT objectID:license[, objectname[, xpos, ypos, width, Height, parent]]

説明 (オブジェクトの追加)

配明 (イノシェウトの追加)
ADDOBJECTはオブジェクトをプログラムに加えます。一旦オブジェクトが加えられると、プログラム内でそのオブジェクトのプロパティにアクセスしたり、メソッドを実行できます。必要なパラメータobjectIDは文字列型で、レジストリーからのオブジェクトのフルネームまたはオブジェクトの短い名前です。objictID名はTable 4を参照して下さい。コントロールがlicense番号を必要とする場合、objectIDの後にコンを置き、その後に入力してください。オブションのパラメータobjectnameは、プログラムから参照する為の名前です。objectnameが指定されない場合、デフォルトとしてobjectIDが使用されます。オプションのパラメータxpos(X軸)、ypos(Y軸)、width(幅)、およびheight(高さ)は数値型で、視覚的オブジェクトの位置とサイズをピクセル値で設定します。parent(親)オブジェクトを指定することにより、作られるオブジェクトはその親の子となり、親オブジェクトの上に配置されます。

各オブジェクトの説明及び値はプロパティに含まれます。 (Propertiesを参照)

オブジェクトはプログラムから呼ぶファンクションを含む場合があります。(Methodsを参照)

NS Basic/CEに含まれているオブジェクトは本ハンドブック内で説明しています。NS Basic/CEはActiveXとして知られる外部オブジェクトもサポートしています。これらの多くはNS Basic/CEに含まれていますが、それ以外はサードパーティから入手可能です。NS Basic/CEに含まれているものに関しては、テクニカルノート(Tech Notes)内で説明しています。Tech NotesはHelpメニューの下からアクセスできます。

オブジェクトはSUBプロシージャを呼ぶことによりプログラムにイベントを送ります。プロシージャ名はオブジェクト名とイベントの組み合わせです。いくつかのイベントはカンマで区切られたパラメータがオプションで付加されます。 重要:オブジェクトがイベントを送る場合、全て(6つ)の引数を設定しなければなりません。(Eventsを参照)

SUB objectname_event[(arglist)]
'Execute this when objectname gets event
END SUB

Table 4: 一般オブジェクト

短縮名	記載されている場所
ADO	Data Base - Tech Note 10
CheckBox	本稿
ComboBox	本稿
Comm	Serial Comms - Tech Note 04
CommandButton	本稿
Date	本稿
Dialog	Dialog boxes - Tech Note 08
File	Simple File I/O - Tech Note 03
FileSystem	Files and Dirs - Tech Note 02
Finance	Money calculations - Tech Note 11
Frame	本稿
Grid	Data Grid - Tech Note 06
HScrollbar	本稿
Image	Image holder - Tech Note 20
ImageList	List of Images - Tech Note 21
Label	本稿
ListBox	本稿
ListView	Display Items - Tech Note 22
OptionButton	本稿
Output	本稿
PictureBox	Manipulate Pictures - Tech Note 07
TabStrip	Tab object - Tech Note 09
TextBox	本稿
Time	本稿
TreeView	Tech Note 23
TriButton	本稿
VScrollBar	本稿
WinSock	Internet stuff - Tech Note 05

例

結果



関連アイテム

Events, Methods, Properties, SET

AND 演算子

```
result = x AND y
```

説明 (論理積演算)

ANDは数値のビット単位の比較も行います。xおよびyの相対するビットが共に1の場合、resultのxとyに相対するビットは1になり、それ以外は0をセットします。

例

```
REM AND Example

'AND performs logical and bitwise conjunction
DIM Test1, Test2, x, y

x = 2
y = 7

Test1 = x > 0 AND y < 10

Test2 = x > 0 AND y > 10

PRINT "Logical:"

PRINT " x > 0 AND y < 10 = " & Test1

PRINT " x > 0 AND y > 10 = " & Test2

PRINT " x > 0 AND y > 10 = " & Test2

PRINT " x > 0 AND y > 10 = " & Test2

PRINT " bitwise:"

PRINT " x AND y = " & x AND y
```

結果

```
Logical:

x > 0 AND y < 10 = True

x > 0 AND y > 10 = False

Bitwise:

x AND y = 2
```

関連アイテム

EQV, IMP, NOT, OR, XOR

ARRAY(expressionlist)

説明(ダイナミック配列作成) ARRAYはプログラム実行中に配列を作成します。 expressionlistには、格納される各要素に代入する式のリストを指定します。複数の式を指定するときは、カンマ(,)で区切ります。ARRAYで作成された配列のインデックスは0から始まります。

REM ARRAY Example 'ARRAY creates an array dynamically DIM MyArray, Message 'Create an array with 2 string elements MyArray = Array("こんにちは", "下江さん") 'Access the array and concatenate elements PRINT MyArray(0) & " " & MyArray(1)

結果 こんにちは下江さん

関連アイテム

DIM

ASC(string) ASCB(string) ASCW(string)

説明(ANSI 文字コード) 指定した文字列の、最初の文字の文字コードを戻す変換関数 です。stringは文字列型です。もし1文字より長い文字列で あれば、最初の文字だけが使われます。

ASCBは文字列に含まれるバイトデータと共に使われます。 最初の文字の文字コードを返す代わりに、最初の1バイトを 返します。ASCWはUnicodeを使う32ビットプラットフォー ム用です。Unicodeで文字コードを返しますので、ANSIか らUnicodeに変更する手間が省けます。

REM ASC Example 'ASC returns an ANSI character code DIM CapitalA, LowerB CapitalA = ASC("A is for Apple")
PRINT "Character code for A = " & CapitalA LowerB = ASC("b") PRINT "Character code for b = " & LowerB

Character code for A = 65 Character code for b = 98

関連アイテム

CHR

ATN(number)

説明(アークタンジェント) 指定したnumberのアークタンジェントをラジアンで戻す数 値演算関数です。ATNは、直角三角形の2辺の比を引数 numberとして受け取り、対応する角度を戻します。2辺と は、直角をはさむ2つの辺を指します。2辺の比は、求める 角の反対側の辺の長さをもう一方の辺の長さで割った値で

角度の単位を度からラジアンに変換するには、度にπ/180 を掛けます。

ラジアンから度に変換するには、ラジアンに180 π を掛けます。

例

REM ATN Example 'ATN calculates the arctangent of a number DIM Pi Pi = ATN(1) * 4PRINT "The value of pi is " & Pi

The value of pi is 3.141593

関連アイテム COS, SIN, TAN

BREAK [prompt[, statements]]


説明(実行の一時停止) BREAKは実行を一時的に止めてダイアログボックスを開き、プログラマーにステートメントを実行するか、または実行を続けるか促します。オプションのパラメータ promptは文字列型で、ダイアログボックス上に表示されます。オプションのパラメータ statements は文字列型で、ダイアログボックスの実行領域に表示されます。

例

```
REM BREAK Example
'BREAK temporarily halts execution
DIM i

FOR i = 0 TO 4
PRINT (i + 1) * 10
IF i = 2 THEN
BREAK "Loop iterator = " & i, "PRINT i"
END IF
NEXT
```

結果



関連アイテム MSGBOX

BYE

```
説明(プログラムの終了)
BYEは現在のプログラムを終わらせて、アウトプットウィンドウを閉じます。BYEはFUNCTIONまたはSUB内でオペレーティングシステムから送られたイベントによって呼ばれない限り効果がありません。
REM BYE Statement
'BYE closes output window and ends the program
DIM When, In10
In10 = MSGBOX("Close in 10 seconds?", vbYESNO)
IF In10 = vbyES THEN
  PRINT "Closing in 10 seconds..."
When = DATEADD("s", 10, NOW)
  WHILE NOW < When
     'Doing nothing for 10 seconds
  WEND
  BYE
END IF
SUB Output_Click()
END SUB
SUB Quit
  BYE
END SUB
結果
Open for 10 seconds...
(output window closes)
```

関連アイテム

CALL procedurename[(argList)]

説明(プロシージャを呼ぶ)
CALLはSubプロシージャ、Functionプロシージャ、に制御を渡すフロー制御ステートメントです。オプションのコンポーネントargListは、呼ばれるプロシージャprocedurenameに渡す変数でカンマ区切で記載します。キーワード "CALL"はオプションで、以下のようにキーワードなしでもプロシージャは実行できます。

name[(argList)]

例

REM CALL Example
'CALL explicitly executes a procedure
CALL Welcome
CALL Message("NS Basic/CE is excellent.")
Wave

FUNCTION Welcome PRINT "Hello World!" END FUNCTION

FUNCTION Message(Text)
PRINT "Message: " & Text
END FUNCTION

SUB Wave
PRINT "Goodbye!
END SUB

結果

Hello World!
Message: NS Basic/CE is excellent.
Goodbye!

関連アイテム SUB, FUNCTION

CHAIN pathname, reset

説明(プログラムのロード及び実行)
CHAINは環境に1つのプログラムを読み込み、実行を始めます。必要なコンポーネント pathnameは文字列型で、読み込んで実行するプログラムの絶対パス名です。必要なコンポーネント resetはブール型(TRUE/FALSE)で、新しいプログラムを取り込んで実行する前に、環境が完全にリセットされるべきであるかどうか(全ての定数、変数、およびプロシージャがメモリから消去される)を指定します。

呼ぶ側のプログラムの実行を完全に終わらせるには、BYE ステートメントをCHAINの後で使います。

resetがTRUEならば、止まるまで、オリジナルプログラムの実行が続きます。全ての変数とサブルーチンがリセットされた後、新しいプログラムは読み込まれ実行されます。

resetがFALSEならば、すべての変数とサブルーチンは影響を受けないまま、すぐに新しいプログラムが実行されます。新しいプログラムの終了時、オリジナルプログラムの次のステートメントから続きます。CHAINされるプログラムで加えられるか、または変更される変数とサブルーチンは残ります。

ヒント:resetをFALSEにしてCHAINを使用し、複数のプログラムに共通のプログラムステートメントを含むようにします。

例

'Program A
PRINT "This is program A"
A=100
CHAIN "B.nsb",TRUE 'reset the environment
PRINT "This is program A after CHAIN"
PRINT A

'Program B
PRINT "This is program B"
PRINT A
A=200

結果

This is program A after CHAIN 100

<screen clears>
This is program B
<no value prints as A is undefined in program B>

例 2

'Program A
PRINT "This is program A"
A=100
CHAIN "B.nsb", FALSE 'don't reset the environment
PRINT "This is program A after CHAIN"
PRINT A

'Program B
PRINT "This is program B"
PRINT A
A=200

結果

This is program A This is program B 100 This is program A after CHAIN 200

関連アイテム EXECUTE
$$\label{eq:add_post_post_post} \begin{split} & \text{ADDOBJECT "CheckBox"}, \, name, \, xpos, \, ypos, \, width, \, height \\ & \text{ADDOBJECT "TriButton"}, \, name, \, xpos, \, ypos, \, width, \, height \end{split}$$

説明(チェックボックス) CheckBoxはアウトプットウィンドウ上に、チェックマーク があるボタンオブジェクト(2つの相対状態を表す)を表示 があるボダンオノシェクト(2つの相対状態を表す)を表示します。TriButtonはCheckBoxと同じですが3つ目のグレーになった中立状態があります。nameはオブジェクトを参する為にプログラムに追加される変数名です。xpos(X軸)、ypos(Y軸)、width(幅)、およびheight(高さ)は数値型で、オブジェクトの画面左上角からの位置とサイズをピクセル値で設定します。チェックマークが外れている時、Valueプロパティは1です。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照)

Alignment, BackColor, Caption, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Hwnd, Left, Name, ParentWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Value*, Visible, Width, WindowLong

*Valueプロパティクは整数(0または1)で、TRUEかFALSEで 設定もできます。TriButtonは中立状態の値"2"を持っていま

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Hide, Move, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照)

Change, Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

例

REM CheckBox Example
'CheckBox is a button with a check mark toggle
ADDOBJECT "CheckBox", "Check", 10, 10, 200, 20
Check.BackColor = Output.BackColor
Check.Text = "CheckBox Object"
Check.Value = TRUE

SUB Check_Click
PRINT "CheckBox Value: " & Check.Value
END SUB

結果

✓ CheckBox Object

例

REM TriButton Example
ADDOBJECT "TriButton", "Button", 120, 120, 100, 20
Button.Value = 2 'set to disabled

結果

✓ Tri Button

関連アイテム ADDOBJECT, Events, Methods, Properties CHR(number) CHRBnumber) CHRWnumber)

説明(ANSI 文字)

指定したANSI文字コードnumberに対応する文字を戻し ます。

CHRBは文字列に含まれるバイトデータと共に使われます。 最初の文字の文字コード(1バイトまたは2バイト)を返す 代わりに、必ず最初の1バイトを返します。CHRWはUnico deを使う32ビットプラットフォーム用です。Unicodeで文字 コードを返しますので、ANSIからUnicodeに変更する手間 が省けます。

REM CHR Example 'CHR returns characters from numbers DIM Lowercase, Uppercase Lowercase = CHR(97) Uppercase = CHR(97 - 32)
PRINT "Lowercase = " & Lowercase
PRINT "Uppercase = " & Uppercase

結果 Lowercase = a Uppercase = A

関連アイテム

ASC

```
CLASS name
[statements]
END CLASS
```

説明(クラス) 変数、プロパティ、メソッドと共にクラスを定義します。変 数はPUBLICまたはPRIVATEとして定義します。 プロパティ はPROPERTY SET、PROPERTY LET、またはPROPERTY GET コードブロックとして定義します。メソッドはSUBまたは FUNCTIONブロックとして定義します。また、各クラスは インスタンスが作成された時に呼ばれるClass_Initializeと削除 された時に呼ばれるClass_Terminateサブルーチンを持っています。Windows CE 4.0以降で使用可能。

```
Class cGreeter
 Public Sub SayHello(who)
   Print "Hello, " & who & ". Welcome to " & Store
 End Sub
 Public Store
 Public Property Get StoreNumber
   Select Case Store
   Case "Main Branch": StoreNumber = 1
   Case "DownTown:": StoreNumber = 2
   End Select
 End Property
 Sub Class initialize
   Store="Main Branch"
 End Sub
 Sub Class_terminate
   Print "Greeter terminated"
 End Sub
End Class
Dim p
Set p = new cGreeter
p.sayHello("Cartman")
Print p.StoreNumber
Set p=Nothing
結果
Hello Cartman. Welcome to Main Branch.
Greeter terminated
```

関連アイテム DIM, FUNCTION, PROPERTY, SET, SUB, WITH

ADDOBJECT "ComboBox", name, xpos, ypos, width, height

説明(コンボボックス)

説明(コンボボックス)
ComboBoxは、ドロップダウンリストオブジェクトを表示するのに使用され、アウトプットウィンドウ上には、選択されている1ライン(エントリーライン)が現れます。nameはオブジェクトを参照する為にプログラムに追加される変数名です。必要なコンポーネントxpos(X軸)、ypos(Y軸)、width(幅)、およびheight(高さ)は数値型で、オブジェクトの画面左上角からの位置とサイズをピクセル値で設定します。TextとCaptionプロパティはオブジェクトのエントリーラインの値を保持します。ListIndexプロパティは、リーラインの値を保持します。ListIndexプロパティは、リーラインの値を保持します。ListIndexプロパティは、リーラインの値を保持します。ListIndexプロパティは、リーラインの値を保持します。ListIndexプロパティは、リーラインの値を保持します。ListIndexプロパティは、リーラインの値を保持します。ListIndexプロパティは、リー します。TextこCaptionプロバティはオプタェットのエフトリーラインの値を保持します。ListIndexプロパティは、リスト中のエントリーラインのインデックス番号です。最初の項目のインデックス番号は0です。エントリーラインのテキストがリスト中の項目のどれとも一致しない場合、ListIndexのプロパティは-1です。オブジェクトのheightはリストが広がった時のサイズを入力してください。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照)


BackColor, Caption, Enabled, ExpandedHeight, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, Forecolor, Height, Hwnd, IntegralHeight, Left, ListCount (readonly), ListIndex, Name, NewIndex, ParentHWnd, Sorted, Style, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Addltem, Clear, Hide, Move, Removeltem, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照) Change, Click, DropDown, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

REM ComboBox Example
'ComboBox is a drop-down list object
DIM i
ADDOBJECT "ComboBox", "Combo", 5, 5, 100, 200
Combo.Style = 2
FOR i = vbSUNDAY TO vbSATURDAY
Combo.AddItem WEEKDAYNAME(i)
NEXT
Combo.ListIndex = WEEKDAY(NOW-1)

結果



関連アイテム ADDOBJECT, Events, ListBox, Methods, Properties

ADDOBJECT "CommandButton", name, xpos, ypos, width, height

説明(ボタン作成)

NM (ハッン(TFPM)
CommandButtonは、画面上にボタンを作成します。
nameは、オブジェクトを参照する為にプログラムに付加されるオブジェクト名です。xpos (X軸) 、ypos (Y軸) 、
width (幅) 、およびheight (高さ) は数値型で、オブジェクトの画面左上コーナーからの位置とサイズをピクセル値で設定します。

Valueプロパティを1に設定すると、ボタンを反転させ、 Clickイベントを引き起こし、再度Valueを0に戻します。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照) BackColor, Caption, Default, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Visible, Width, WindowLong, Value

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Hide, Move, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照) Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

例

REM CommandButton Example
'CommandButton is a standard button object
ADDOBJECT "CommandButton", "Button", _
100, 10, 80, 20
Button.BackColor = Output.BackColor
Button.Text = "Click Me!"
Output.BackColor = vbWHITE

SUB Button_Click
PRINT "Button clicked"
KillFocus

END SUB

結果



関連アイテム ADDOBJECT, Events, Methods, Properties [PUBLIC | PRIVATE] CONST name = expression

説明 (定数の定義)

説明(定数の定義) CONSTはリテラルにとって代わる定数を定義します。それらは式の中で使うことができます。これは必要なコンポーネント nameは定義する定数の名前を指定します。必要なコンポーネント expressionは、文字、定数、算術または論理演算 5 (ISは除く)を含んだどのような結合でもかまいませ

オプションのPUBLIC及びPRIVATEはスクリプトレベルで使 オノションのPUBLIC及OPRIVATEはスクリノトレベルで使用され、参照可能な範囲を決めるものです。デフォルト定数はPUBLICであり、スクリプト内、さらに全てのプロシージャで参照可能です。プロシージャの中で定義されたすべての定数は、プロシージャ内だけで参照可能です。PRIVATEは、定義が行われるモジュール内のプロシージャからのみ参照できる空物を定義するときに指定します。 照できる定数を定義するときに指定します。

複数の定数は、カンマによって分離することによって単一のラインに定義できます。PUBLICまたはPRIVATEキーワードがこの方法で使われる場合、そのラインに定義されたすべて の定数に適用されます。

```
REM CONST Example
'CONST defines constants
CONST SHAPE = "Rectangle"
PRIVATE CONST AREA = 51
PUBLIC CONST LENGTH = 7, WIDTH = 11
PrintArea LENGTH, WIDTH
```

```
SUB PrintArea(1, w)
 DIM Area
  Area = 1 * w
 PRINT SHAPE & " area: " & 1 & " * " & w & _
    " = " & Area
END SUB
```

Rectangle area: 7 * 11 = 77

関連アイテム FUNCTION, PUBLIC, PRIVATE, SUB

CBOOL(expression) CBYTE(expression) CCUR(expression)

CDATE(expression)
CDBL(expression)

CINT(expression)

CLNG(expression) CSNG(expression)

CSTR(expression)

説明(タイプ変換) 各変換機能は、適切なタイプに変換された式を戻します。必要なパラメータexpressionは有効であればどんな式でもかまいません。

もし戻り値が、その戻り値のタイプで容認できる範囲外であれば、エラーが起こります。

Table 5: Conversion Functions

Function	戻り値	説明
CBOOL	Boolean	式が 0 の時はFALSE、それ以 外はTRUE
CBYTE	Byte	0から255の全ての整数
CCUR	Currency	通貨データ
CDATE	Date	100年1月1日から9999年12月 31日までの日付。
		有効な式は日付型、または日 付/時間リテラル

Table 5: Conversion Functions

Function	戻り値	説明
CDBL	Double	負の数は、 -1.79769313486232E308 から -4.94065645841247E-324 まで
		正の数は、 4.94065645841247E-324から 1.79769313486232E308まで
CINT	Integer	小数点以下 (fp) の-32,768から 32,767までの数値は、以下の様 に概算される
		fp < 0.5 切り捨て
		fp > 0.5 切り上げ
		fp = 0.5 最も近い偶数に切り上 げ、または切り捨て
CLNG	Long Integer	小数点以下 (fp) の -2,147,483,648から 2,147,483,647までの数値は、 以下の様に概算される
		fp < 0.5 切り捨て
		fp > 0.5 切り上げ
		fp = 0.5 最も近い偶数に切り上 げ、または切り捨て
CSNG	Single	-3.403823E38 から -1.401298E-45 までの負の数 と、1.401298E-45 から 3.403823E38 までの正の数
CSTR	String	・"TRUE"か"FALSE"に変換され るブール型
		・Short-date型に変換される 日付
		・"Error<数>"に変換されるエ ラー
		・文字列として表記される数値

例

```
REM Conversion Functions Example
PRINT "CBYTE(99.44) = " & CBYTE(99.44)
PRINT "CCUR(9283.066) = " & CCUR(9283.066)
PRINT "CDATE(8/18/98) = " & CDATE("8/18/98")
PRINT "CDBL(3.141593) = " & CDBL("3.141593")
PRINT "CINT(3.141593) = " & CINT("3.141593")
PRINT "CSNG(10) = " & CSNG(10)
PRINT "CSTR(TRUE) = " & CSTR(TRUE)
```

結果

CBYTE(99.44) = 99 CCUR(9283.066) = 9283.066 CDATE(8/18/98) = 8/18/1998 CDBL(3.141593) = 3.141593 CINT(3.141593) = 3 CSNG(10) = 10 CSTR(TRUE) = True

関連アイテム

Is Functions

COS(number)

説明(コサイン/余弦)
numberのコサインをラジアンで戻す数値演算関数です。
COSは、引数として角度を受け取り、その角度を含む直角
三角形の2辺の比を戻します。ここでいう2辺とは、引数
numberに指定した角をはさむ2つの辺を指します。2辺の比
は、短い方の辺(底辺)の長さを、もう一方の辺(斜辺)の長さ
で割った値です。戻り値は、-1 ~ 1の範囲の値になります。

角度の単位を度からラジアンに変換するには、度にπ/180 を掛けます。

ラジアンから度に変換するには、ラジアンに180/ π を掛けます。

例

REM COS Example 'COS calculates the cosine of a number PRINT "The cosine of 0 is " & COS(0)

結果

The cosine of 0 is 1

関連アイテム SIN, TAN

CurrentPath

説明(プログラムへのパス) CurrentPathはプログラムへのパスを文字列で戻します。プログラムがまだ保存されていない場合、戻り値は空です。このグローバルプロパティは、読込み専用です。

REM CurrentPath Example PRINT "The path to the current program is " & CurrentPath

結果
The path to the current program is \test.nsb

関連アイテム

DATE

説明 (現在の日付) DATEはシステムの現在の日付を戻します。

(9)

REM DATE Example

'DATE returns current system date DIM Today
Today = DATE
PRINT "Today is " & Today

結果 Today is 8/18/1998 (結果はシステムの設定により異なります。)

関連アイテム NOW, TIME

ADDOBJECT "Date", name, xpos, ypos, width, height

説明 (日付オブジェクト) Dateはアウトプットウィンドウに、標準日付ピッカーオブ Datela パクトノットリイントリビ、標準日付ビッカーオノジェクトを表示するのに使用されます。nameは、オブジェクトを参照する為にプログラムに追加される変数名です。
xpos(X軸)、ypos(Y軸)、width(幅)、およびheight(高さ)は数値型で、オブジェクトの画面左上角からの位置とサイズをピクセル値で設定します。

Date_Changeイベントの中でMSGBOXを使用しないで下さ い:エラーを引き起こします。このオブジェクトはWindow s CE 2.0機では使用できません。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照) BorderStyle, Date, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, LongFormat, Height, HWnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Hide, Move, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照)

Change, DropDown

REM Date Example ADDOBJECT "Date", "Date", 0,0,90,20 Date.fontBold=true

SUB Date_Dropdown PRINT "Date Dropdown" END SUB

SUB Date Change PRINT "Date Changed to " & Date.Date END SUB

結果



関連アイテム ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

DATEADD(interval, number, date)

説明 (日時の加減算)

は くつじかル(原身) dateの日付よりintervalの間隔でnumberの数だけ進めた日付を戻します。パラメータintervalは日付のタイプを示します。Table 6を参照して下さい。numberは数値型で、dateは日付型です。

Table 6: Interval values

値	説明
уууу	年 (Year)
q	1/4期(Quarter)
m	月 (Month)
У	年を通した日(Day of year)
d	日 (Day)
W	平日(Weekday)
ww	週(Week of year)
h	時(Hour)
n	分 (Minute)
S	秒 (Second)

REM DATEADD Example

'DATEADD adds date intervals to a date
PRINT "+10 seconds:", DATEADD("s", 10, NOW)
PRINT "-1 year:", DATEADD("yyyy", -1, NOW)

+10 seconds: 8/18/98 10:52:54 PM -1 year: 8/18/97 10:52:44 PM

関連アイテム DATEDIFF, DATEPART

 ${\sf DATEDIFF} (interval,\, date \, I\,,\, date \, 2[,\, first day of week$ [, firstweekofyear]])

説明(日時間隔) DATEDIFFは2つの日付の間隔数を戻します。intervalは文字列型です。Table 6を参照して下さい。date1およびdate2は日付型です。オプションのパラメータfirstdayofweekは、もし指定されないならば日曜日です。オプションのfirstweekof yearは1月1日を含んでいる週です。

Table 7: firstdayofweek 定数

定数	値	説明
vbUseSystem	0	NLS API 設定
vbSunday	1	日曜日(デフォルト)
vbMonday	2	月曜日
vbTuesday	3	火曜日
vbWednesday	4	水曜日
vbThursday	5	木曜日
vbFriday	6	金曜日
vbSaturday	7	土曜日

Table 8: firstweekofyear 定数

定数	値	説明
vbUseSystem	0	NLS API 設定
vbFirstJan1	1	1月1日の週
vbFirstFourDays	2	少なくとも4日以上ある 年始めの週
vbFirstFullWeek	3	年始めのまる一週間

例

REM DATEDIFF Example

'DATEDIFF calculate difference between 2 dates

DIM Born

Born = INPUTBOX("Enter your birthdate")

Born = CDATE(Born)

PRINT "Since " & Born & " there have been"

PRINT DATEDIFF("d", Born, NOW) & " days"

PRINT "or"

PRINT DATEDIFF("n", Born, NOW) & " minutes"

结里

Since 12/27/1970 there have been 10096 days or 14539612 minutes (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム DATEADD, DATEPART ${\sf DATEPART}(interval,\ date[,\ first day of week[,\ first week of year]])$

説明 (部分的日付)

DATEPARTはdateで指定する日付をタイプ毎に戻します。
intervalは結果のタイプ指定をします。オプションのパラメータfirstdayofweekは、指定されなければ日曜日です。オプションのfirstweekofyearは指定されなければ1月1日の週です。

例

REM DATEPART Example
'DATEPART returns a number from part of a date
DIM QuarterPart, MonthPart, DayPart
QuarterPart = DATEPART("q", NOW)
MonthPart = DATEPART("m", NOW)
DayPart = DATEPART("d", NOW)
PRINT "Today is day " & DayPart
PRINT "of month " & MonthPart
PRINT "in quarter " & QuarterPart

結果

Today is day 18 of month 8 in quarter 3 (例題の結果は1998年8月18日のものです)

関連アイテム DATEADD, DATEDIFF

DATESERIAL(year, month, day)

説明(年、月、日による日付構成) DATESERIALは、与えられた年、月、日から構成された日 付を戻します。必要なパラメータyearは、100から9999まで の範囲の数値型です。必要なパラメータmonthおよびdayは 数値型です。

例

REM DATESERIAL Example
'DATESERIAL builds a date from its parts
DIM IndepDay, Birthday
IndepDay = DATESERIAL(1776, 7, 4)
Birthday = DATESERIAL(1970, 12, 27)
PRINT "Independence Day:", IndepDay
PRINT "My birthday:", Birthday

結果

Independence Day: 7/4/1776 My birthday: 12/27/1970 (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム TIMESERIAL

DATEVALUE(date)

説明(文字列による日付構成) DETEVALUEは日付を戻します。必要なパラメータ date は通常文字列ですが、日付型、時間型、またはJanuary 1,100からDecember 31,9999 までの日付、時間、または日付と時間を表わす式が使えます。

dateが、日付セパレータにより分離された数から成っている文字列の場合、システムに指定された日付フォーマットに従って年、月、日、を戻します。dateの中の年が省略された場合、現在の年が使われます。明確な月の名前はlong値または日付ショートフォーマットによって認識されます。

日付セパレータは、日付が文字列にフォーマットされる時、 年、月、日を分離する文字で、お使いのシステム設定により 決められます。

例

REM DATEVALUE Example
'DATEVALUE returns a date
DIM IndepDay, Birthday
IndepDay = DATEVALUE("July 4, 1776")
Birthday = DATEVALUE("Dec 27 1970")
PRINT "Independence Day:", IndepDay
PRINT "My birthday:", Birthday

結果

Independence Day: 7/4/1776 My birthday: 12/27/1970 (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム FORMAT, TIMEVALUE

DAY(date)

説明(日付:日) DAYは、与えられた日付の日(整数1から31までの範囲)を 戻します。必要なパラメータdateは日付型です。

例

REM DAY Example PRINT "90 days from now it will be "_
& DAY(NextQuarter)

Today's day is 18 90 days from now it will be 16

関連アイテム HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, WEEKDAY, YEAR

```
DECLARE "Sub name Lib ""libname"" [Alias ""aliasname""]
[([arglist])]"
Declare "Function name Lib ""libname"" [Alias ""aliasname""]
[([arglist])] [As type]"
```

説明(APIファンクションの定義)
nameはNS Basicプログラム内で使うファンクション名またはサブルーチン名。DLL内部の名前が異なる場合、Aliasを使ってファンクションの内部名を与えます。 これは内部名が重なってしまう時に便利です。libnameはDLLライブラリ名。これはDLLへのフルパスまたは部分パスです。また、単にファイル名の場合はシステムがDLLを検索します。ほとんどのDLLはWindowsディレクトリに保存され、この場合、パスは省略することができ、システムが迅速に探し当てくれます。詳細はDeclareのTech Noteを参照してください。 れます。詳細はDeclareのTech Noteを参照してください。

```
Rem Get storage info on device
Dim lpAvailable, lpTotalBytes, lpTotalFree
Declare "Function GetDiskFreeSpaceExW Lib
""Coredll"" (_
ByVal lpDirectoryName As String, _
   ByRef lpFreeBytesAvailable As Long, _
  ByRef lpTotalNumberOfFyreeBytes As Long, _
ByRef lpTotalNumberOfFreeBytes As Long) _
  As Boolean"
res = GetDiskFreeSpaceExW("e:",
   lpAvailable, lpTotalBytes, lpTotalFree)
MsgBox "Available: " & lpAvailable
```

結果

Available: 123,000,004

関連アイテム

DIM nameA[([subscriptA [,subscriptB [,subscriptC...]]])] [, nameB...[, nameC..., [...]]]

説明(変数定義及びメモリスペース確保)DIMは変数を定義し、保管スペースを割り当てるために使用されます。必要なコンボーネント nameAは変数名です。オプションのリストは配列変数の次元の上限です。カンマで分離された、最高で60までの次元が定義可能です。スクリプトレベルの変数は、スクリプト内の全てのプロシージャに有効であり、プロシージャレベルの変数は定義されたプロシージャ内のみで有効です。配列の下限は常に0です。

例

REM DIM Example
'DIM declares variables and allocates storage
'An empty variable named "Foo"
DIM Foo
'A one-dimensional array with 10 elements
DIM OneD(9)
'A two-dimensional array with 600 elements
'20 x 30
DIM TwoD(19, 29)

関連アイテム ARRAY, REDIM, SET

DOEVENTS

説明(割り込みイベント) 長いループの処理中に割り込んでイベントを処理します。 DOEVENTSが呼ばれると、全てのスクリーンまたはTimerイベントは実行され、ループは引続き処理されます。

例

PEM DOEVENTS Example

'DOEVENTS allows screen events to occur

'during long loops

FOR i = 0 TO 100000

j = j + 1

DOEVENTS

NEXT

結果

(何もありませんが、イベントが起こります)

関連アイテム

```
DO [WHILE | UNTIL condition]
          [statements]
          [EXIT DO]
[statements]
 または
 DO
          [statements]
          [EXIT DO]
          [statements]
LOOP [WHILE | UNTIL condition]
説明(DO…LOOP ループ)
DO…LOOPステートメントはWHILEでconditionがTRUEの間、もしくわUNTILでconditionがTRUEになるまでループを繰り返します。EXIT DOはDOとLOOPの間にないといけません。必要なコンポーネントconditionはTRUEまたはFALSEの結果を生む式です。statementsはループ毎に実行されるステートメントの固まりです。DO…LOOPは別のループステートメント内に書くことが出来ます。その場合のEXIT DOは1つのレベルのみ抜け出します。
```

DOのすぐ後にWHILE/UNTILを置くと、最初のループが実行 される前にconditionが評価されます。conditionがFALSEになる場合、statements部分は1度も実行されません。

は1つのレベルのみ抜け出します。

LOOPの後にWHILE/UNTILを置く場合、conditionが評価される前にstatements部分を実行しますので、少なくとも最 低1回はstatements部分が実行されます。

```
REM DO..LOOP Example
'DO...LOOP repeats a block of statements
DIM Counter
Counter = 1
'Loop that prints 1 to 5
DO WHILE Counter < 6
 PRINT "DO WHILE.LOOP:", Counter
  Counter = Counter + 1
LOOP
PRINT
'Infinite loop that uses EXIT DO to terminate
Counter = 1000
\mathfrak{D}
  PRINT "Infinite Loop:", Counter IF Counter >= 1000000 THEN
   EXIT DO
  Counter = Counter * 10
LOOP
結果
DO WHILE.LOOP: 1
DO WHILE.LOOP: 2
DO WHILE.LOOP: 3
DO WHILE.LOOP: 4
DO WHILE..LOOP: 5
Infinite Loop: 1000
Infinite Loop: 10000
                  100000
Infinite Loop:
Infinite Loop:
                 1000000
関連アイテム
EXIT, FOR EACH...NEXT, FOR...NEXT, WHILE...WEND
```

EQV 演算子

```
result = x EQV y
説明 (論理等価演算)
EQVは2つの式の論理的な等価を戻します。式xとyの両方がTRUE、または両方がFALSEの場合、結果はTRUEです。そ
れ以外はFALSEです。
EQVは数値のビット単位の比較も行います。resultの各ビットには、 相対するxとyの ビットが共に 1 か共に 0 の場合、1 がセットされ、それ以外は 0 がセットされます。
例
REM EQV Example
'EQV performs logical and bitwise equivalence
DIM Test1, Test2, Test3, x, y
x = 4
y = 9
Test1 = x < 0 EQV y < 10
Test2 = x > 0 EQV y > 10
Test3 = x < 0 EQV y > 10
PRINT "Logical:"

PRINT "Logical:"

PRINT " x < 0 EQV y < 10 = " & Test1

PRINT " x > 0 EQV y > 10 = " & Test2

PRINT " x < 0 EQV y > 10 = " & Test3

PRINT "Bitwise:"
PRINT " x = QV y =  " & (x = QV y)
結果
Logical:
  x < 0 EQV y < 10 = False
  x > 0 EQV y > 10 = False
  x < 0 EQV y > 10 = True
Bitwise:
```

関連アイテム AND, IMP, N

x EQV y = -14

AND, IMP, NOT, OR, XOR

ERASE arrays

説明(配列の解放)

```
間でいるのの呼吸が
固定配列が指定された場合、配列を再初期化し、ダイナミック配列が指定された場合、割り当てられていた、メモリーを
解放します。必要なコンポーネントarraysは、カンマで区切られた1つ以上の配列変数のリストです。
REM ERASE Example
 'ERASE reinitializes arrays
DIM Children(3)
Children(0) = "ਰ"
Children(1) = "8"
Children(2) = "c"
Children(3) = "ਰ"
PrintArray Children, 4
ERASE Children
PrintArray Children, 4
FUNCTION PrintArray(arr, elements)
   FOR i = 1 to elements
PRINT "#" & i & ":", "(" & arr(i - 1) & ")"
   NEXT
   PRINT
END FUNCTION
結果
#1: (す)
#2: (き)
#3: (で)
#4: (す)
#1: ()
#2: ()
#3: ()
#4: ()
```

関連アイテム DIM, ARRAY

```
Err
Err.Number
Err.Description
Err.Source
Err.Clear
Err.Raise
```

説明(エラー処理) ERRオブジェクトは、プログラム実行時にエラーを処理する ために使用します。ERRオブジェクトはプログラムが実行中 は常に利用可能です。ADDOBJECTを使う必要はありません。エラーが起こる時には、NUMBER、DESCRIPTION、およびSOURCEプロパティがERRオブジェクトに設定されます。一旦エラーが処理されたら、Clearメソッドはプロパティ内のエラーデータを削除してErrオブジェクトをリセットします。Raiseメソッドを使うことによりエラーイベントを発生させることが出来ます。

```
REM Err Object Example
'Err object manages run-time errors
DO_DIV0(3)
```

```
SUB DO DIVO(Num)
 ON ERROR RESUME NEXT
  PRINT Num / 0
 IF Err THEN
   PRINT Err. Number, Err. Description
   Err.Clear
 END IF
END SUB
```

結果 11 Division by zero

関連アイテム ON ERROR

ESCAPE(string) UNESCAPE(string)

説明(特殊文字のHEX値) ESCAPEは全ての特殊文字を%文字に続くhex値に変換した文字列を返します。UNESCAPEはその逆です。Windows CE 4.0以降のみ利用可能。

(7) PRINT ESCAPE("ABC!@#\$%") PRINT UNESCAPE("ABC%Od%OaDEF")

結果

ABC%21@%23%24%25 ABC

DEF

関連アイテム ESCAPE, UNESCAPE

EVAL(string)

説明(文字列の関数評価)
EVALは、stringを関数のように実行することによって作成された値を戻します。必要なパラメータstringは実行される文字列型です。複数のステートメントを実行する場合は、キャリッジ・リターン(vbCRLF)によってそれらを分離します。この一時的なバーチャルプロシージャは、値として渡される全ての変数を保存しますので、EVALファンクションでは変数の値を変更することが出来ません。

REM EVAL Example 'EVAL execute a string as a FUNCTION DIM x x = 5PRINT EVAL("x")
EVAL("x = x * 10") PRINT x

結果

5 5

関連アイテム EXECUTE

[PUBLIC] SUB ObjectName_Event[(arglist)] [Statements] END SUB

説明(イベントオブジェクト) オブジェクトのイベントはプログラムで引き起こすか、ユーザの動作によって引き起こされます。イベントが引き起こされる時、オブジェクトはプログラムにあるPUBLIC SUBプロ れる時、オノシェクトはノログノムにあるFUBLIC SUBノロシージャを呼びます。 ObjectName_Eventというプロシージャの名前は、オブジェクト名とイベント名の組み合わせです。オブションのコンポーネント arglistは、カンマで区切られたパラメータリストで、イベントによってプロシージャに含むことができます。以下のTable 9は一般的なオブジェクトイベントのリストです。


注意: イベントに対応するプロシージャがプログラムに含まれていない場合、 とくにエラーは発生しません。

Table 9: オブジェクトイベント

4 .4 4	I - 1 A I
イベント	コメント
Change	ComboBox (アイテムの選択かテキスト入力), ListBox (アイテムの選択), TextBox (テキスト変更)
Click	
DblClick	ListBox, TextBox
DropDown	ComboBox, Date
GotFocus	オブジェクトがフォーカスを得た(キーボー ド入力を受ける状態)
KeyDown	Keycode, shift as args Shift=1, 2-CTRL, 4=Alt
KeyPress	Char as arg
KeyUp	Keycode, shift as args Shift=1, 2-CTRL, 4=Alt
LostFocus	オブジェクトガフォーカスを失った
Timer	CheckBox, ComboBox, CommandButton, Frame, HScrollBar, Label, ListBox, OptionButton, TextBox, VScrollBar

MREM Object Events Example 'Object Events call procedures in the program DIM When ADDOBJECT "ComboBox", "Combo", 5, 30, 150, 80 Combo.Style = 2 SUB Combo_DropDown Combo.Clear Combo.AddItem DATE Combo.AddItem DATEADD("d", 1, DATE) Combo.AddItem DATEADD("ww", 1, DATE) END SUB SUB Combo_Click When = Combo.Text PRINT "Item selected: " & When END SUB

結果



関連アイテム Methods, Properties

EXECUTE(string) EXECUTE("file: ascii: unicode: & string)

説明(式又はファイルの実行)
EXECUTEは、式やファイルをそれがプログラムに付加されたコードかのように実行します。必要なパラメータstringは実行される文字列式またはステートメントを含むファイルの名前です。複数のステートメントを実行したい場合、キャリッジ・リターン(vbCRLF)によってそれらを分離します。EXECUTEは、実行中のプログラムの全ての変数にアクセス 1 501 変更が可能です。 したり、変更が可能です。

"file:"または"ascii:"に続く文字列はアスキーファイルへのパス名です。"unicode:"はユニコードフォーマットのファイルに使用されます。ファイル名機能はNS Basic/CE開発用で実行時用ではありません。

REM EXECUTE Example 'EXECUTE execute a string as a SUB DIM x x = 5EXECUTE("PRINT x * 10") EXECUTE("x = x * 10")
'text.txt is a file with "PRINT 50" in it EXECUTE("ascii:\my documents\test.txt") PRINT x

結果

50

50

50

関連アイテム EVAL, EXECUTEGLOBAL

EXECUTEGLOBAL(string)

説明(グローバル領域で式又はファイルの実行)
グローバル領域にある1つまたは複数のステートメントを実行します。Stringは文字列式または実行されるステートメントが含まれたファイル名。複数のステートメントを実行する場合、キャレッジリターン(vbCRLF)またはコロンによって区切ります。EXECUTEGLOBALによって処理される全てのステートメントは、プログラムのグローバル領域で実行された。従って、全てのプロシージャがアクセスできるコードを実行時に処理し、その後、ファンクションがそのクラスのインスタンスを作成することなどが可能です。ブロシージャやクラスを実行時に追加するのは便利ですが、ゲローバルの数やファンクションを実行時に上書きないがでは、グローバル変数やファンクションにアクセスする必要がない場合は、EXECUTEステートメントを使用する方が良いでしょう。

例

REM EXECUTEGIOBAL Example

'EXECUTEGIOBAL executes a string as a SUB
DIM x

x = ("DIM y" & vbcrlf & "y = 4 * 10" & _
vbcrlf & "Print y")

EXECUTEGIOBAL x

結果

40

関連アイテム EVAL, EXECUTE

```
EXIT DO
EXIT FOR
EXIT FUNCTION
EXIT SUB
```

説明(ループから抜出す)
EXITは、DO…LOOP、FOR…NEXT、FOR EACH…NEXT、FUNCTION、またはSUBの実行を終わらせます。ループのDO…LOOP、FOR…NEXT、またはFOR EACH…NEXTを出るために使用される時には、ループ後の最初のステートメントが続行されます。ループが別のループの中で実行しているなら、EXITによって実行中のループのすぐ外に抜出し、別のプールが続行されます。FUNCTIONまたはSUBを出るために使用される時には、それを呼んだステートメントの後から続行されます。

例

```
REM EXIT Example

'EXIT terminates loops and procedures

DIM i

FOR i = 1 to 10

IF i > 1 THEN

EXIT FOR

END IF

PRINT "Attempting to do nothing"

DONothing

NEXT

PRINT "Done"

SUB DONothing

EXIT SUB

PRINT "This statement is never executed"

END SUB
```

結果

Attempting to do nothing Done

関連アイテム

FOR...NEXT, DO...LOOP, FUNCTION, PROPERTY, SUB

EXP (number)

説明(指数 e^{*}) EXPはe^{number}で求められる指数を倍精度値(double)で戻します。必要なパラメータ*number*は数値型です。eは自然対数のベースであり、おおよそ2.718282です。

REM EXP Example 'EXP raises a number to the eth power PRINT "EXP(0) = " & EXP(0) PRINT "e = " & EXP(1)

結果

EXP(0) = 1e = 2.718282

関連アイテム

LOG

FILTER (stringarray, value[, include[, compare]])

説明(配列から文字列の抜出し) 必要なパラメータstringarrayは文字列の1次元の配列。必要なパラメータvaluelは検索項目を示す文字列型です。オプションのパラメータincludelではできまえと結果はvalueの値を含むものになり、FALSEを設定するとvalueの値を含まないものを結果として戻します。Includeのデフォルト値はTRUEです。オプションのパラメータcompareは数値または下表に示される定数名を使用して下さい。compareのデフォルト値はvbBinaryCompareです。

Table 10: 比較定数

定数	値	説明
vbBinaryCompare	0	ビット単位で比較するので、 格(大文字/小文字)による 区別をします。(デフォルト)
vbTextCompare	1	文章比較なので格による区別 はしません。

```
REM FILTER Example
'FILTER finds matches in an array of strings
DIM Who, TheKs, NotEric
Who = ARRAY("Eric", "Kenny", "Kyle", "Stan")
TheKs = FILTER(Who, "k", TRUE, vbTextCompare)
NotEric = FILTER(Who, "Eric", FALSE, _
vbBinaryCompare,
PrintArray "Who", Who
PrintArray "The K's", TheKs
PrintArray "Everyone but Eric", NotEric
SUB PrintArray(ArrName, Arr)
   DIM i
   PRINT ArrName
  FOR i = 0 TO UBOUND(Arr)
PRINT " & Arr(i)
  NEXT
END SUB
結果
Who
   Eric
  Kenny
   Kyle
  Stan
The K's
   Kenny
  Kyle
Everyone but Eric
  Kenny
   Kyle
   Stan
関連アイテム
REPLACE
```

FIX(number)

説明(端数の省略) FIXは、数字の端数部分を削除し、0方向へ最も近い整数を 戻します。必要なパラメータnumberは数値型です。 numberが正数の場合、次に小さな整数を戻し、負数の場合 は、次に大きな整数を戻します。

REM FIX Example 'FIX converts floats to int nearest 0 DIM Pos, Neg Pos = EXP(1)
Neg = -EXP(1)
PRINT "FIX(e) = " & FIX(Pos)
PRINT "FIX(-e) = " & FIX(Neg)

結果

FIX(e) = 2FIX(-e) = -2

関連アイテム INT

```
FOR counter = start TO end [STEP step]
     [statements]
     [EXIT FOR]
     [statements]
NEXT
```

説明(FOR...NEXT ループ) FOR...NEXTは指定した回数だけstatementsの文列を繰り返 FOR...NEXTは指定した回数だけstatementsの文列を繰り返します。必要なコンボーネント counterdx、現在の繰り返し回数を参照できる数値です。必要なコンポーネント startとendは始まりと終わりの値を示す整数型です。オプションのバラメータstep(デフォルトは1)は、counterの加算値をセットするために使用できます。オプションのEXIT FORステートメントは途中でループを終了するため使用され、複数存在しても構いません。FOR...NEXTは別のループステートメント内に書くことが出来ます。その場合のEXIT FORは1つのレベルのみ抜け出します。 つのレベルのみ抜け出します。

```
REM FOR..NEXT Example
'FOR..NEXT repeats a group of statements
DIM Puppets
Puppets = ARRAY("Hat", "Twig")
FOR i = 0 to 1
 PRINT "Puppet: Mr. " & Puppets(i)
NEXT
FOR i = 0 to 10 STEP 5
 PRINT i
NEXT
```

結果

Puppet: Mr. Hat Puppet: Mr. Twig 0 5 10

DO...LOOP, EXIT, FOR EACH...NEXT, WHILE...WEND

FOR EACH element IN group [statements] [EXIT FOR] [statements] NEXT [element]

説明 (配列の巡回)

説明(配列の巡回)
FOR EACH…NEXTは、配列又はコレクションの各要素ごとに statementsを実行します。必要なパラメータ elementは、実行中それぞれの要素を参照する変数名です。必要なパラメータ groupは、配列名またはオブジェクトのコレクション名です。オプションのEXIT FORステートメントは途中でループを終了するため使用され、複数存在しても構いません。FOR…NEXTは別のループステートメント内に書くことが出来ます。その場合のEXIT FORは1つのレベルのみ抜け出します。 出します。

注) FOR EACH...NEXTは、ユーザーによって定義されたタ イプの配列では機能しません。

REM FOR EACH..NEXT Example DIM School School = ARRAY("Principal", "Mr. Garrison", _ "Chef") FOR EACH Employee IN School PRINT "School employee:", Employee NEXT

結果

School employee: Principal School employee: Mr. Garrison

School employee: Chef

関連アイテム DO...LOOP, EXIT, FOR...NEXT, WHILE...WEND FORMATCURRENCY(expression[, fractionaldigits[, leadingdigit[, parensfornegative[, groupdigits]]]])

FORMATDATETIME(date[, formatname])

FORMATNUMBER(expression[, fractionaldigits[, leadingdigit[, parensfornegative[, groupdigits]]]])

FORMATPERCENT(expression[, fractionaldigits[, leadingdigit[, parensfornegative[, groupdigits]]]])

説明(フォーマット)
FORMATCURRENCY、FORMA TNUMBER、およびFORM ATPERCENTは、与えられた値を通貨、数、またはパーセントにフォーマットしたものを文字列にして戻します。必要なパラメータexpressionは、与えられたタイプの式です。オプションのパラメータfractionaldigitsは、小数点以下を何桁にするかを設定します。デフォルト値は一で、これはシステム設定を使用することを意味します。オプションのパラメータleadingdigit、parensfornegative及びgroupdigitsは数の変数であるが、下表に示される定数をお使い下さい。leadingdigitは小数点以下のみに数がある値に対し、頭に0(ゼロ)を付けるかどうかを指定します。groupdigitsはシステムが設定する数値の区分け方法を使用するかどうか指定します。

Table 11: Tristate値

定数	値	説明
True	-1	True
False	0	False
UseDefault	-2	システム設定使用

FORMATDATETIMEは、日付をフォーマットすることによって得られた文字列を戻します。必要なパラメータdateは日付型です。オプションのパラメータformatnameは、フォーマット形式を選ぶもので、下表で示されている数値または定数を指定して下さい。

Table 12: formatname 定数

定数	値	説明
vbGeneralDate	0	Short date, Long time
vbLongDate	1	Long date
vbShortDate	2	Short date
vbLongTime	3	Long time
vbShortTime	4	Short time

例

結果

(\$3.50) \$123,456 8/18/1998 10:44 PM August 18, 1998 -.142900 987,654.321 .70% 123456% (結果はシステムにより異なります)

ADDOBJECT "Frame", name, xpos, ypos, width, height

説明(フレーム)フレームは他のオブジェクトを含むことができる枠です。オブジェクトをフレームの子供にする(内側に含める)には、そのオブジェクトのParentHWndプロパティーに、フレームのHWndを設定します。フレームに適用されるメソッドは、自動的にその子供に適用されます。子供の境界は、それを含むフレームに直接関係します。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照) BackColor, Caption, Enabled, Font, FontBold, FontItalic, FontStrikeThru, FontUnderline, FontName, FontSize, ForeColor, Height, HWnd, Left, Name, ParentHWnd, Tag, Top, Timer, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照)

Hide, Move, Show

REM Frame Example ADDOBJECT "Frame", "Frame", 10, 10, 100, 100 Frame.Caption = "My Frame" ADDOBJECT "OptionButton", "Opt", 10, 20, 80, 20 Opt.Caption = "My OptionButton" Opt.parentHWnd = Frame.HWnd Frame.move 100,100 'move frame and contents

結果

τΝ	Лу Frame ———	
П	My OptionButton	
	· ·	
1		

関連アイテム

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

FUNCTION procedurename[(arglist)]
[statements]
[procedurename = expression]
[EXIT FUNCTION]
[statements]

[procedurename = expression]

END FUNCTION

説明(FUNCTIONプロシージャ)
FUNCTIONはプロシージャを作成しボディーステートメント、パラメータ及び戻り値を設定します。必要なパラメータ procedurenameはプロシージャが呼ばれる時に使われ、標準可変命名慣習(半角英数文字)に従わなければなりません。オプションのパラメータリストarglistは、プロシージャが呼ばれる時に渡される変数であり、カンマで区切られたリストです。オプションのstatementsはプロシージャのボディー部分として実行されます。EXIT FUNCTIONステートメントはプロシージャを抜出す為に使用され、複数存在できます。プロシージャから返還されるデフォルト値はEMPTYです。デフォルト以外の値を戻す場合は[procedurename =

arglistの個々の引数は、下で定義されるようにプロシージャに手渡されます:

値]を使い、全てのステートメントが実行された時か、処理 がEXIT FUNCTIONに到達した時にその値が戻されます。

[BYVAL | BYREF] varname[()]

BYVAL:引数varnameが値渡しで渡されることを示し、オリジナルの値の変更は不可能です。BYREF:引数varnameが参照渡しで渡されることを示し、オリジナルの値はプロシージャ内から変更可能です。デフォルトはBYREFです。

注)戻される値が変数に代入されない場合や、使用されない場合は、プロシージャはSUBプロシージャとして呼ばれ複数の引数を括弧内に入れることは出来ません。

```
REM FUNCTION Example
'FUNCTION: a procedure that returns a value DIM Selection, SalePrice
Selection = Menu("Wednesday")
PRINT "Wednesday's menu feature:",Selection
SalePrice = Min(31,29)
PRINT "Sale Price:", SalePrice
FUNCTION Menu(day)
  IF day = "Wednesday" THEN
Menu = "Salisbury Steak"
  END IF
END FUNCTION
FUNCTION Min(x,y)
  IF x > y THEN
    MIN = y
EXIT FUNCTION
  ELSE
    MIN = x
  END IF
END FUNCTION
Wednesday's menu feature: Salisbury Steak
Sale Price: 29
関連アイテム
CALL, SUB
```

GETCOMMANDLINE

説明(コマンドライン) GETCOMMANDLINEはプログラムを起動するために使われたコマンドラインテキストを戻します。プログラムがそれ自身で起動した場合、戻るテキストはプログラムのパスです。プログラムがそれに伴うドキュメントによって起動された場合、戻るテキストはプログラムのパスとドキュメントのパスです。

例

REM GETCOMMANDLINE Example
'GETCOMMANDLINE returns launch text
cl = GETCOMMANDLINE
prog = LEFT(cl, INSTR(cl, ".nsb") + 4)
doc = MID(cl, LEN(prog) + 1)

GETLOCALE SETLOCALE localeID

説明(地域ID)

GETLOCALEはLocale IDを返します。Locale ID(地域ID)はキーボード・レイアウト、アルファベットの並べ替え順、日付/時刻/通貨ファーマット等を定めるものです。 SETLOCALEはLocale IDをセットし、今まで設定されてい たIDを返します。localeIDは国や地域を示す番号または短い 文字列です。localeIDを0にするとLocale IDは現在のシステム設定にセットされます。Locale IDのリストはここをご覧 ください:

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/enus/script56/html/882caleb-81b6-4a73-839d-154c6440bf70.asp

いくつかの一般的なIDは:

German - Germany 1031 1033 English – United States en-us 1041 Japanese ja

2057 English - UK en-uk

Windows CE 4.0 以降のみ利用可能。

例

print getLocal original=SETLOCALE("en-gb") 'Set for England Print original, getlocale

結果

1033 1033 2057

関連アイテム SETLOCALE, GETLOCALE

GETREF

説明(リファレンス・ポインター) ファンクションまたはサブルーチンへのリファレンス・ポインターを返す。 Windows CE 4.0 以降のみ利用可能。

Function refTest
MsgBox "RefTest"
End Function

Dim x Set x=getRef("refTest") Print TypeName(x) х

結果

Object RefTest

GETSERIALNUMBER

説明(シリアル番号) GETSERIALNUMBERは(もしある場合)デバイスのシリア ル番号を戻します。Pocket PC 2002から付くようになった番号は、それ以降に製造されている全てのデバイスに割り当てられていると考えられます。

REM GETSERIALNUMBER Example MsgBox GetSerialNumber()

HEX(number)

説明(16進法表現)

HEXは、16進法の値を文字列にして戻します。必要なパラメータnumberは数値型ですが、numberが整数でない場合は最も近い整数に丸められます。

REM HEX Example 'HEX Example
'HEX returns a number as a hexadecimal string
PRINT "68 in hex:", HEX(68)
PRINT "1 in hex:", HEX(1)
PRINT "2605.45 in hex:", HEX(2605.45)

結果 68 in hex: 44 1 in hex: 1 2605.45 in hex: A2D

関連アイテム

OCT

HOUR(time)

説明(時刻:時)

HOURは、timeによって与えられた時間が何時を表しているか、0から23までの範囲で整数を戻します。必要なパラメータtimeは数値型または時間型です。

例

REM HOUR Example
'HOUR returns hour of day from a time
PRINT "The HOUR of " & FormatDateTime(Now,4) & _
"is " & HOUR(Now)

結果

The HOUR of 8/18/1998 10:52:44 PM is 22 (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム

DAY, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, YEAR

IF condition THEN statements [ELSE elsestatements]

IF condition THEN [statements] [ELSEIF condition-n THEN [elseifstatements]]... [elsestatements]] END IF

説明(IF...THEN...ELSE条件ステートメント)
IF...THEN...ELSEは、ひと固まりのステートメントを条件付きで実行するために使用されます。必要なコンポーネント
conditionは、TRUEまたはFALSEに評価する式であらわします。ELSEがなくIFがインラインバージョン(一行)で使用される場合、statementsが必要になります。それ以外は statementsはオプションです。条件がTRUEまたは 0 以外に評価される場合、statementsが実行されます。条件が FALSEまたは0に評価される場合、ELSEIFがある場合は次 のELSEIFへ飛びcondition-nを評価し、ELSEがある場合は elsestatementsを実行します。

インラインバージョンにおいて複数のステートメントを実行するには、ステートメントはコロン (:) によって分離されなければなりません。またインラインバージョンの中で、一つのプロシージャを引きばないより 空の括弧が伴わなければなりません。

REM IF...THEN...ELSE Example 'IF...THEN..ELSE performs conditional execution IF TRUE THEN PRINT "TRUE" ELSE PRINT "FALSE" IF Who = "Al" THEN PRINT "Big Al"
ELSEIF Who = "Alien" THEN PRINT "Alien Probe" END IF

結果

TRUE

関連アイテム SELECT CASE

result = x IMP y

説明(論理包含演算)

IMPは2つ式(xとy)の論理包含演算を行います。戻り値は 以下の表をご覧下さい。IMPは2つの数のビット単位の比較 も行います。

Table 13: 論理包含(Logical Implication)

x	У	結果
TRUE/1	TRUE/1	TRUE/1
TRUE/1	FALSE/0	FALSE/0
FALSE/0	TRUE/1	TRUE/1
FALSE/0	FALSE/0	TRUE/1

```
REM IMP Example
```

```
\ensuremath{^{'}\text{IMP}} preforms logical and bitwise implication
DIM Test1, Test2, Test3, x, y
```

$$x = 3$$

$$y = 5$$

Test1 =
$$x < 0$$
 IMP $y < 10$

Test2 =
$$x > 0$$
 IMP $y > 10$

Test3 =
$$x < 0$$
 IMP $y > 10$ PRINT "Logical:"

PRINT "
$$x < 0$$
 IMP $y < 10 =$ " & Test1

PRINT "
$$x < 0$$
 IMP $y > 10 =$ " & Test?

PRINT "Bitwise:"

PRINT "
$$x$$
 IMP y = " & (x IMP y)

結果

Logical:

$$x < 0$$
 IMP $y < 10$ = True

$$x > 0$$
 IMP $y > 10$ = False $x < 0$ IMP $y > 10$ = True

Bitwise:

$$x \text{ IMP } y = -3$$

関連アイテム

AND, EQV, NOT, OR, XOR

INPUTBOX(prompt[, title[, default[, xpos, ypos]]])


説明(インプットボックス)INPUTBOXは、ユーザにテキスト入力またはボタンのクリックを促す為に、ダイアログボックスを開きます。ダイアログのテキストフィールドからの内容は文字列として戻されます。必要なパラメータpromptは、ダイアログボックスのボディに表示される文字列型です。オプションのパラメータtitleは、ダイアログボックスのタイトル・バーに表示される文字列型です。オプションのパラメータdefaultは、ダイアログボックスのテキストフィールドに表示される文字列型です。オプションのパラメータxposおよびyposは、スクリーンの左上コーナーとダイアログボックスの左上コーナーの間距離を指定する数値型です。

ユーザーがOKを指定するかEnterキーを押した場合、INPUTBOXはテキストフィールドの文章を戻すか、何も入力されていない場合は空の文字列 ("") を戻します。Cancelが指定されるかエスケープキー (ESC) が押された場合はINPUTBOXはEMPTYを戻します。

例

REM INPUTBOX Example
DIM Return
Return = INPUTBOX("Message area", _
"INPUTBOX Example", "Default text")
PRINT "You entered:", Return

結果



You entered: Default Text

INSTR([start,]string1, string2[, compare])

INSTRREV(string1, string2[, start[, compare]])

説明 (文字列の検索) INSTRは、文字列*string1をstartで*示されたポジションから 検索し、文字列*string2*が見つかるまでの文字数をlong値で 戻します。

INSTRREVはINSTRとは逆に文字列の終わりから検索しま

startが指定されない場合、INSTRのデフォルト値 0 により、最初の文字のポジションを示し、INSTRREVはデフォルト値 -1 により、最後の文字のポジションを示します。オプションのcompareは検索のタイプを指定します。
(Table 10を参照のおりなかった場合は スポップをおきます。 正数が戻され、見つからなかった場合は0が戻されます。

REM INSTR/INSTRREV Example 'INSTR/INSTRREV finds one string in another DIM Pos1, Pos2 Pos1 = INSTR("Cartman", "man")
Pos2 = INSTRREV("Big Al's Big Boat Ride", _ "big", 4, vbTextCompare) PRINT "Finding \"man\" from start:", Pos1
PRINT "Finding \"big\" from end:", Pos2

Finding "man": Finding "big":

INT(number)

説明(整数へ変換) INTは与えられた数の端数部分を切り捨て、それより小さな 整数へ丸め、その結果を戻します。必要なパラメータ numberは数値型です。

REM INT Example 'INT converts floats to the next smallest int DIM Pos, Neg Pos = ATN(1) * 4POS - AIN(1) ^ 4
Neg = -Pos
PRINT "INT(pi) = " & INT(Pos)
PRINT "INT(-pi) = " & INT(Neg)

INT(pi) = 3INT(-pi) = -4

関連アイテム FIX

iS 演算子

```
result = object1 IS object2
```

説明 (オブジェクトの比較) *object1とobject2*が同じオブジェクトを参照している時True を戻します。必要なコンポーネント*object1*および*object2* は、オブジェクトの参照です。

例

REM IS Example
DIM Obj2
ADDOBJECT "Finance", "Obj1"
SET Obj2 = Obj1
CompareObjects Obj1, Obj2
SET Obj2 = NOTHING
CompareObjects Obj1, Obj2
SUB CompareObjects (Ob1, Ob2)
IF Ob1 IS Ob2 THEN
PRINT "Same"
ELSE
PRINT "Different"
END IF
END SUB

結果

Same Different

関連**アイテム** ADDOBJECT, SET

```
ISARRAY(expression) /配列?
ISDATE(expression) /日付?
ISEMPTY(expression) /空白?
ISNULL(expression) / 보口!
ISNULL(expression) / NULL?
ISNUMERIC(expression) / 数値?
ISOBJECT(expression) /オブジェクト?
説明(変数タイプのチェック)
ISファンクションはexpressionで示されている変数のタイプを確認するもので、タイプが合えばTRUEを戻し、合わない場合はFALSEを戻します。
REM Is Functions Example
DIM Children(3), Chef, When
TestVariable Children
Chef = 1
TestVariable Chef
When = NOW
TestVariable When
SUB TestVariable(var)
  IF ISARRAY(var) THEN
    PRINT "The variable is an array."
  ELSEIF ISDATE(var) THEN
    PRINT "The variable is a date."
  ELSEIF ISNUMERIC(var) THEN
    PRINT "The variable is a number."
  END IF
END SUB
The variable is an array.
The variable is a number.
The variable is a date.
```

関連アイテム TYPENAME, VARTYPE

JOIN(stringarray[, delimiter])

説明(文字列の連結)
JOINは、文字列配列の一連の要素をdelimiterで示される文字で連結して作成される文字列を戻します。stringarrayは文字列の1次元配列です。オプションのdelimiterは文字列型ですが最初の1文字だけが使われます。delimiterが指定されない場合、デフォルト値("")が使われます。連結される2つの文字列の間にスペースを入れたくない場合はdelimiterに("")を指定して下さい。

REM JOIN Example 'JOIN concatenates strings DIM Words, Letters Words = ARRAY("Hello", "World")
Letters = ARRAY("D", "a", "l", "l", "a", "s")
PRINT JOIN(Words) & "!"
PRINT JOIN(Letters, "")

結果

Hello World! Dallas

関連アイテム

SPLIT

KeyPreview = TRUE | **FALSE**

説明(キー入力のフラグ)
KeyPreviewはグローバルプロパティで、Outputオブジェクトに全てのキーストロークイベントを受けるのを可能にさせます。KeyPreviewのデフォルトはFALSEであり、Outputオブジェクトがどんなキーストロークイベントも受けないようにします。KeyPreviewにTRUEを設定することで、Outputオブジェクトに全てのキーストロークイベントを受けさせる事を可能にします。これはキーボード入力を受けるために、どのオブジェクトが設定されたかは関係なく行われます。

例

REM KeyPreview Example
'KeyPreview enables keystroke events in Output
KeyPreview = TRUE
AddObject "TextBox", "Text", 50,50,90,90

SUB Output_KeyPress(key)
PRINT "Key Pressed: ", key
END SUB

結果

Program
Key Pressed: 103

関連アイテム

KeyDown, KeyPress, KeyUp, PictureBox, SetFocus, OUTPUT

KeyboardStatus=0|-I

Keyboard Status Changed

説明(オンスクリーン・キーボードの状態) KeyboardStatusはグローバル変数で、Pocket PCのオンスクリーン・キーボードの表示/非表示状態を設定/取得します。0の場合、キーボードは表示されません。-1の場合、スクリーン上にキーボードが表示されます。

スクリーン上のキーボードの有無が変更された場合、 KeyboardStatusChangedイベントガプログラムに送られます。

例

REM KeyboadStatus Example
PRINT KeyboardStatus
IF KeyBoardStatus=0 THEN KeyBoardStatus=-1_
ELSE KeyBoardStatus=-1

SUB keyboardStatusChanged MSGBOX "Keyboard Status Changed" END SUB

結果

(キーボードが現れたり隠れたりする)

KillFocus

説明(フォーカスを取り除く) KillFocusはフォーカスされているオブジェクトからフォーカスを取り除きます。

例

REM KillFocus Example
AddObject "TextBox", "TB", 10, 10, 20, 20
' set focus to TextBox
tb.SetFocus

' remove focus from Textbox KillFocus

結果 (一旦カーソルがTextBoxに置かれ、その後消える)

ADDOBJECT "Label", name, xpos, ypos, width, height

説明(ラベル)

記明(ブベル) Labelは出力インドウ上のテキストを表示するオブジェクトです。Labelは読込み専用で、テキストの内容を変えることはできません。nameはオブジェクトの参照用にプログラムに追加される変数名です。xpos(X軸)、ypos(Y軸)、width(幅)及びheight(高さ)は数値型で、画面左上コーナーからのオブジェクトの位置とサイズをピクセル値で設定しませ

注意:TabStopプロパティのデフォルトはFALSEで、 ユーザーインタフェースからのキーボード入力を可能にする のを防ぎます。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照)

Alignment, BackColor, BorderStyle, Caption, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, UseMnemonic, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Hide, Move, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照)

Click, Timer

REM Label Example ADDOBJECT "Label", "Label", 10, 10, 40, 20 Label.BackColor = Output.BackColor
ADDOBJECT "TextBox", "Input", 55, 10, 160, 20 Input.text = "" Input.SetFocus

結果



ADDOBJECT, Events, Methods, Properties, TextBox

LBOUND(array[, dimension])

説明(配列の下限)

説明(配列の下限) LBOUNDは、配列arrayのdimensionで示される次元の下限 の添字(インデックス)をlong値で戻します。必要なパラ メータarrayはどのような配列変数でもかまいません。オプ ションのパラメータdimensionは、どの次元の下限が戻され るかを指定します。デフォルトは1です。配列の全ての次元 の下限は常に0です。

REM LBOUND Example 'LBOUND returns lower bound of array dimension DIM Other, Children(3), Parents(3, 1)
Other = ARRAY("Damien", "Pip", "Wendy")
PRINT "'Other' Lower Bound:", LBOUND(Other)
PRINT "'Children' Lower Bound:", _ LBOUND (CHILDREN, 1) PRINT "'Parents' Lower Bounds:", LBOUND(Parents), LBOUND(Parents, 2)

結果

'Other' Lower Bound: 0 'Children' Lower Bound: 0 'Parents' Lower Bounds: 0 0

関連アイテム

ARRAY, DIM, REDIM, UBOUND

LCASE(string)

説明(小文字に変換) LCASEは文字列stringの中の全ての大文字を小文字に変換します。必要なパラメータstringは文字列型です。

REM LCASE Example 'LCASE returns string with all lowercase chars DIM Uncle Uncle = "JIM" PRINT Uncle & " lowercase is " & LCASE(Uncle)

JIM lowercase is jim

関連アイテム UCASE

LEFT(string, length)

LEFTB(string, length)

説明(文字列の左側抜き出し)

説明(スチ列の左関級を出し) LEFTは、文字列の左から指定の数の文字を含んでいる文字 列を戻します。必要なパラメータstringは有効な文字列型で す。必要なパラメータlengthは数値型で、0の場合は空の文 字列("")が戻され、stringのサイズより大きい場合はstringの 文字列全てが戻されます。

LEFTBはLEFTのバイト単位のバージョンです。 Windows CE機のユニコード文字列において使われる時は、 部分的な文字を通常の文字として戻します。

例

REM LEFT Example

'LEFT returns substring from string left end
DIM Wendy, Eric

Wendy = "Testaburger"
Eric = "Cartman"

PRINT "The LEFT 4 of " & Wendy & ": "

& LEFT(Wendy, 4)

PRINT "The LEFT 4 of " & Eric & ": "

& LEFT(Eric, 4)

結果

The LEFT 4 of Testaburger: Test
The LEFT 4 of Cartman: Cart

関連アイテム

LEN, MID, RIGHT

LEN(string | variable)

LENB(string | variable)

説明(文字列/変数の長さ) LENはメモリ内の文字列stringの文字数、または変数 variableの値を出力する為に必要なパイト数を戻します。 オプションのパラメータstringは文字列型です。オプション のパラメータvariableはどのような変数でも構いません。 LENには必ず1つのパラメータを入れて下さい。

LENBはLENのバイト単位のバージョンで常にバイト数を戻します。Windows CE機器のユニコード文字列において使われる時には、LENBの戻り値は、LENにより戻される値の2倍になります。

REM LEN Example 'LEN returns string length or variable size DIM Frog, Survived Frog = "Staring" Survived = 2 PRINT "LEN of Frog:", LEN(Frog)
PRINT "LENB of Frog:", LENB(Frog) PRINT "LEN of Survived:", LEN(Survived)

結果

LEN of Frog: 7 LENB of Frog: LEN of Survived: 1

ADDOBJECT "ListBox", name, xpos, ypos, width, height

説明(リストボックス) ListBoxは、アウトプットウィンドウの上にテキストリストオブジェクトを表示するのに使用されます。必要なコンポーネント nameはオブジェクトを参照する為にプログラムに追加される変数名です。必要なコンボーネント xpos(X軸)、 加られる支数石です。必要なコンパーネンドをPDS(X軸)、 ypos(Y軸)、width(幅)、およびheight(高さ)は数値 型で、オブジェクトの画面左上コーナーからの位置とサイズ をピクセル値で設定します。ListIndexプロパティはリスト 中の選択されている項目のインデックス番号であり、最初の 項目のインデックス番号は0です。何も項目が選択されてな い場合、ListIndexプロパティは–1です。リストボックスに アイテムを入れる前にMultiSelectがTrueにセットされていな ければなりません。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照) BackColor, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Hwnd, IntegralHeight, Left, List (read-only), ListCount (read-only), ListIndex, MultiSelect, Name, NewIndex, ParentHWnd, Redraw, ScrollBars, SelCount, Selected, Sorted, Tag, TabStop, Text, Timer, Top, TopIndex, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照) AddItem, Clear, Hide, Move, RemoveItem, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照)

Change, Click, DblClick, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

例
REM ListBox Example
'ListBox is a text list object
DIM i
ADDOBJECT "ListBox", "List", 10, 10, 100, 100
List.ScrollBars = 2
FOR i = vbSUNDAY TO vbSATURDAY
List.AddItem WEEKDAYNAME(i)
NEXT
List.ListIndex = WEEKDAY(NOW-1)
List.SetFocus

結果



関連アイテム ADDOBJECT, ComboBox, Events, Methods, Properties

LOG(number)

説明(自然対数)

LOGはnumberの自然対数を倍精度値(double)で戻します。 必要なパラメータnumberは数値型です。自然対数はベース e対数です。e はおおよそ2.718282です。

 $\log_{n} x$ (ベースn)は、xの自然対数をnの自然対数で割ることにより求まります。

```
REM LOG Example
'LOG calculates natural logarithms
DIM e
e = 2.718282
PRINT "LOG(1) = " & LOG(1)

PRINT "LOG(e) = " & LOG(e)

PRINT "LOG10(2) = " & LOgN(10, 2)
FUNCTION LogN(Base, Number)
  LogN = LOG(Number) / LOG(Base)
```

結果

```
LOG(1) = 0
LOG(e) = 1

LOG10(2) = 0.30103
```

関連アイテム

END FUNCTION

EXP

LTRIM(string)

説明(文字列の左空白の削除) LTRIMは、文字列stringの最初の文字までの、全てのスペースを取り除いた文字列を戻します。必要なパラメータstringは文字列型です。

例 REM LIRIM Example 'LIRIM trims all leading spaces DIM Spacey
Spacey = "-K"
PRINT "(" & Spacey & ")"
PRINT "(" & LITRIM(Spacey) & ")"

結果

(-K) (K)

関連アイテム RTRIM, TRIM

ObjectName.Method [arglist]

説明(オブジェクトのプロシージャ) オブジェクトMethodsはオブジェクトのプロシージャです。 必要なコンポーネント ObjectNameは、ADDOBJECTステートメントでプログラムに追加されるオブジェクトを参照する 式です。必要なコンポーネント Methodは、オブジェクトの FUNCTIONまたはSUBプロシージャの名前であり、Table 1 4に主なオブジェクトメソッドをリストにしてあります。オ プションのコンポーネント arglistは、カンマで区切られた値 のリストで、引数としてプロシージャに渡されます。オブジェクトのメソッドを呼ぶことによって、オブジェクトがどう 表示されるか、どう作用されるか、及びプロパティの値を変 更することが出来ます。

Table 14: オブジェクトメソッド

メソッド	引数	コメント
Additem	text[, index]	text (文章) を、任意の index (インデックス) とア イテムのリストに加える。イ ンデックスが供給されない場 合、textは整列されていない リストの最後に入るか、整列 されたリストの適切な場所に 入る。ComboBox, ListBox
Clear		リストから全アイテムを消去 する。 ComboBox, ListBox
Hide		オブジェクトを隠し、 VisibleプロパティをFALSE にセットする。
Move	x, y, w, h	オブジェクトを新しいx、yの 場所に動かす。wとhが供給 されている場合は、任意にサ イズを改める。
RemoveItem	index	インデックス(0 = first item) によりアイテムをリストから 削除する。 ComboBox, ListBox


Table 14: オブジェクトメソッド

メソッド	引数	コメント
SetFocus		キーボード入力を受け取る為 にオブジェクトにフォーカス を移す。
Show		オブジェクトを表示し、 VisibleプロパティをTRUEに セットする。

例

REM Object Methods Example
'Methods are procedures in objects
ADDOBJECT "ComboBox", "Combo", 5, 5, 150, 110
Combo.AddItem("Eric")
Combo.AddItem("Kenny")
Combo.AddItem("Kyle")
Combo.AddItem("Stan")
Combo.ListIndex = 0
Combo.SetFocus

結果



関連アイテム Events, Properties MID(string, start[, length])

MIDB(string, start[, length])

説明(文字列の中央抜き出し)

説明(文字列の中央扱き出し) MIDは、文字列stringの中から先頭文字ポジションstart以 除、文字数lengthの長さの文字列を戻します。start及び lengthは数値型です。startがstringの文字数より大きい場合 は(***)が戻されます。lengthが指定されないか、または文字 列の残りの文字数を越えている場合は、startから文字列の 終わりへのすべての文字が戻されます。

MIDBはMIDのバイト単位のバージョンです。 Windows CE機器のユニコード文字列において使われる時には、それは正常な文字としてどのような部分的な文字でも戻

REM MID Example 'MID returns substring from string middle DIM Eric, Mister Eric = "Cartman" PRINT "From Cartman:", MID(Eric, 2, 3) Mister = "Hankey" PRINT "From Hankey:", MID(Mister, 4)

結果

From Cartman: art From Hankey: key

関連アイテム LEFT, RIGHT

MINUTE(time)

説明(時刻:分)

MNUTEは、timeによって与えられた時間が何分を表しているか、0から59までの範囲で整数を戻します。必要なパラメータtimeは数値型、文字列型、または日付型です。

例

REM MINUTE Example
'MINUTE returns minute of hour from a time
DIM When
When = NOW
PRINT "The MINUTE of " & When & " is "__
& MINUTE(When)

結果

The MINUTE of 8/18/1998~10:52:44~PM is 52~(結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム

DAY, HOUR, MONTH, NOW, SECOND, TIME, YEAR

MOD 演算子

result = x MOD y

説明(割算の余り)

MODはxをyで割り、余りを整数で戻します。必要なパラメータxおよびyは数値型です。resultの絶対値は常にyの絶対値より小さくなります。

REM MOD Example 'MOD returns quotient remainder as integer DIM Answer Answer = 15 MOD 2 PRINT "15 MOD 2 = " & Answer Answer = 21 MOD 3.7 PRINT "21 MOD 3.7 = " & Answer

結果 15 MOD 2 = 1 21 MOD 3.7 = 1

関連アイテム

MONTH(date)

説明(月の数値表現) MONTHは与えられた日付dateが何月を表しているか、1から12までの範囲で整数を戻します。必要なパラメータdateは数値型、文字列型、または日付型です。

REM MONTH Example 'MONTH returns month of year of a date DIM When PRINT "The MONTH of " & When & " is " $_$ & MONTH(When)

結果

The MONTH of 8/18/1998 10:52:44 PM is 8 (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム

DAY, HOUR, MINUTE, NOW, SECOND, TIME, YEAR

MONTHNAME(month[, abbreviate])

説明(月の文字列表現) MONTHNAMEは与えられた月の文字列名を戻します。必要なパラメータmonthは1から12の範囲の数値型です。オプションのパラメータabbreviate(短縮)はMONTHNAMEを3文字の短い表現にするかを指定するブール型です。

REM MONTHNAME Example PRINT MONTHNAME (MONTH (NOW)) PRINT MONTHNAME (12, TRUE)

結果

August

Dec

関連アイテム WEEKDAYNAME

MSGBOX(prompt[, buttons[, title]])

説明(ダイアログボックス)
MSGBOXはダイアログボックスを開き、ユーザがボタンをタップするのを待ちます。戻り値は、どのボタンが指定されたかを示す整数です。必要なパラメータpromptはダイアログボックスのボディにおいて表示される文字列型です。オプションのバラメータbuttonsは数値型で、ボタン及びアイコンの選択、デフォルトボタン及びダイアログボックスの形態を指定します。デフォルト値は0で、他の値は下表から定数を加算することによって得られます。オプションのパラメータtitleは文字列型で、ダイアログボックスのタイトルバーに表示される文章です。

Table 15: ボタン定数

定数	法	5X 00
上 数	値	説明
vbOKOnly	0	OKボタンのみ
vbOKCancel	1	OKと X ボタン
vbAbortRetryIgnore	2	中止、再試行、無視のボタン
vbYesNoCancel	3	はい、いいえ、キャンセルの ボタン
vbYesNo	4	はい、いいえのボタン
vbRetryCancel	5	再試行、キャンセルのボタン
vbCritical	16	警告アイコン
vbQuestion	32	問い合わせアイコン
vbExclamation	48	注意アイコン
vbInformation	64	情報アイコン
vbDefaultButton1	0	第1ボタンがデフォルト
vbDefaultButton2	256	第2ボタンがデフォルト
vbDefaultButton3	512	第3ボタンがデフォルト
vbDefaultButton4	768	第4ボタンがデフォルト

Table 15: ボタン定数

定数	値	説明
vbApplicationModal	0	アプリケーションのインターフェイスは、ユーザーのダイアログボックスに対する返答がない限り動作しません。
vbSystemModal	4096	アプリケーションとシステム インターフェイスは、ユー ザーのダイアログボックスに 対する返答がない限り動作し ません。

Table 16: MSGBOX 戻り値

定数	値	説明
vbOK	1	OK
vbCancel	2	キャンセル
vbAbort	3	中止
vbRetry	4	再試行
vblgnore	5	無視
vbYes	6	Yes
vbNo	7	No

例

```
WEM MSGBOX Example

'MSGBOX displays a modal dialog box

CONST TITLE = "MSGBOX Tour"

DIM Continue

MSGBOX("Hello World!")

MSGBOX "Brief tour of MSGBOX", 0, TITLE

Continue = MSGBOX("Continue tour?", _
    vbYesNo + vbQuestion, TITLE)

IF Continue = vbYes THEN

    Continue = MSGBOX("Short tour, huh?", _
    vbInformation + vbYesNo, TITLE)

END IF

Continue = MSGBOX("Repeat tour?", 257, TITLE)

IF Continue = vbCancel THEN
    MSGBOX("Goodbye!")

END IF
```













関連**アイテム** INPUTBOX NOT 演算子

```
result = NOT expression
```

説明 (論理否定演算)

式expressionの論理否定を評価します。expressionは有効な式に限ります。resultはexpressionがFALSEの時にTRUEになり、TRUEの時にFALSEになり、それ以外はNULLにな ります。

NOTはビット単位の比較も行います。resultの各ビットは、expressionの相対するビットが0の場合1になり、1の場合0 になります。

```
REM NOT Example
'NOT does logical negation & bitwise inversion
DIM Test1, Test2, Test3, x, y
x = 3
y = 8
Test1 = NOT(x > 0)
Test2 = NOT(y > 10)
Test3 = NOT x
PRINT "Logical:"
PRINT " NOT(x > 0) = " & Test1

PRINT " NOT(y > 10) = " & Test2

PRINT "Bitwise:"

PRINT " NOT x = " & Test3
結果
Logical:
  NOT(x > 0) = False
NOT(y > 10) = True
Bitwise:
  NOT x = -4
```

関連アイテム

AND, EQV, IMP, OR, XOR

NOW

説明(現在の日時) NOWはコンピュータのシステムクロックに従って現在の日付と時間を戻します。

例

REM NOW Example 'NOW returns system date and time PRINT "NOW is " & NOW

NOW is 8/18/1998 10:52:44 PM (結果はシステムの設定により異なります)

関連**アイテム** DAY, DATE, MINUTE, MONTH, SECOND, TIME, YEAR

NSBVERSION

説明(NS BASIC/CEのバージョン) NSBVersionはNS Basic/CEのバージョンを文字列で戻します。このグローバルプロバティは読込み専用です。

REM NSBVersion Example
PRINT "The current version of NS Basic is " & NSBVersion

The current version of NS Basic is v. 4.0.1

関連アイテム

OCT(number)

説明(8進法表現) OCTは、数の8進法(ベース8)の値を文字列にして戻します。必要なパラメータnumberは数値型です。numberが整数でない場合は、変換される前に最も近い整数に丸められます。

例

REM OCT Example
'OCT returns a number as an octal string
PRINT "68 in octal:", OCT(68)
PRINT "1 in octal:", OCT(1)
PRINT "2605.45 in octal:", OCT(2605.45)

結果

68 in octal: 104 1 in octal: 1 2605.45 in octal: 5055

関連アイテム

HEX

ON ERROR RESUME NEXT
ON ERROR GOTO 0

説明(実行時エラーの処理)
ON ERRORはエラー処理をプロシージャ内で行うことにより、致命的なエラーを検出し、プログラムの継続を可能します。RESUME NEXTを使うと、エラーが起こったステートメントのすぐ後のステートメントから処理が続行されます。
GOTO 0を使う場合、プロシージャ内でのエラー処理を無効にします。ON ERRORステートメントが使われない場合、全ての実行時エラーは致命的であり、エラーメッセージを表示して実行を終了させます。

例

REM ON ERROR Example
'ON ERROR does error-handling in procedures
ADDOBJECT "File"
GetToDoList

SUB GetToDoList
ON ERROR RESUME NEXT
File.OPEN "ToDo", 1
IF ERR.NUMBER THEN
PRINT "Delayed ERROR handling"
PRINT "ERROR Source: " & ERR.Source
END IF
ON ERROR GOTO 0
END SUB

結果

Delayed ERROR Handling ERROR Source: File

関連アイテム Err Object

OPTION EXPLICIT

説明 (変数定義の強制)

OPTION EXPLICITは、すべての変数の定義を強制するために、スクリプトレベルにおいて使われます。 OPTION EXPLICITは全てのFUNCTIONまたはSUBプロシージャよりも前に書かれなければなりません。これにより全ての無定義の変数はエラーになります。変数の定義にはDIMまたはREDIMを使用して下さい。

OPTION EXPLICITはプログラム性能を改善でき、よいプログラミング習慣を実施しますので、常に使用されることをお勧めします。

STEPまたはTRACEを使用時、OPTION EXPLICITはプログラムの最初のラインに書かれなければなりません。

何

OPTION EXPLICIT
DIM Teacher
Teacher = "Mr. Garrison"

関連アイテム DIM, REDIM ADDOBJECT "OptionButton", name, xpos, ypos, width, height

説明(ラジオボタン)
OptionButtonは、アウトプットウィンドウ上に円形のボタンオブジェクト(ラジオボタン)を表示するのに使用されます。nameはオブジェクトを参照する為にプログラムに追加される変数名です。xpos(X軸)、ypos(Y軸)、wide型で、オブジェクトの画面左上コーナーからの位置とサイズをピクセル値で設定します。ラジオボタンが空の時、ValueプロパティはFALSEですーラジオボタンが指定されている時、ValueプロパティはTRIJFです。 TRUEです。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照)

Alignment, BackColor, Caption, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Group, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Value, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Hide, Move, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照) Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

例 REM OptionButton Example 'OptionButton is a toggle button with a circle often referred to as a Radio Button ADDOBJECT "OPTIONBUTTON", "O1", 10, 10, 100, 20 O1.CAPTION="FEMALE" O1.VALUE=TRUE

ADDOBJECT "OPTIONBUTTON", "O2", 10, 30, 100, 20 O2.CAPTION="MALE" O2.GROUP=FALSE

ADDOBJECT "OPTIONBUTTON", "O3", 10,50,100,20 O3.CAPTION="UNDISCLOSED" O3.GROUP=FALSE

結果

- Female
- Oundisclosed

関連アイテム ADDOBJECT, CheckBox, Events, Methods, Properties

OR 演算子

```
result = x OR y
```

説明 (論理和演算)

式xとyのどちらか一方、または両方がTRUEの時、resultは TRUEになります。それ以外はFALSEです。

ORは2つ数値のビット単位の比較も行います。xとyの相対 するビットのどちらか一方又は両方が1の場合、resultのx とyに相対するビットは1になり、それ以外は0をセットし ます。

例

```
PRIM OR Example

'OR performs logical and bitwise disjunction
DIM Test1, Test2, Test3, x, y
x = 1
y = 5

Test1 = x > 0 OR y < 10

Test2 = x > 0 OR y > 10

Test3 = x OR y

PRINT "Logical:"

PRINT " x > 0 OR y < 10 = " & Test1

PRINT " x > 0 OR y > 10 = " & Test2

PRINT "Bitwise:"

PRINT " x OR y = " & Test3
```

結果

```
Logical:
    x > 0 OR y < 10 = True
    x > 0 OR y > 10 = True
Bitwise:
    x OR y = 5
```

関連アイテム

AND, EQV, IMP, NOT, XOR

OUTPUT.property=value

説明(アウトプットオブジェクト)
NS Basic/CEプログラムを実行すると、Outputオブジェクトが、一番下に位置するオブジェクトとして自動的に作成されます。これはPictureBoxオブジェクトですので、全て同じプロパティ、メソッド、およびイベントを使用することができ ます。(Tech Note 7を参照)さらに、PRINTステートメントからの出力はOutputオブジェクトに渡ります。

右上コーナーのクローズボックスを使用してOutputオブ ジェクトが閉じられるとき、Form_closeイベントがプログ ラムに送られます。これを使用することによって、プログラ ムのクリーンアップ処理を行うことができます。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照)

PictureBoxと同じ

サポートされるメソッド (METHODS 参照)

PictureBoxと同じ

サポートされるイベント (EVENTS 参照) PictureBoxと同じイベントと Output_Close, Output_Size

REM Show close box action SUB form close MSGBOX "The Output box is closing" END SUB

結果



関連アイテム ADDOBJECT, Events, Methods, Properties, PictureBox, KeyPreview

ADDOBJECT "PictureBox"[, name[, xpos[, ypos [, width[, height]]]]]

説明(ピクチャーボックス)
PICTUREBOXはアウトプットウィンドウ上に、テキスト及びグラフィックを表示するために使用されます。nameはプログラムに追加されるオブジェクトを参照する変数名です。xpos(X軸)、ypos(Y軸)、width(幅)、およびheight(高さ)は画面の左上コーナーからオブジェクトへの位置とサイズを、ピクセル値で設定します。アウトブットウィンドウそのものはPICTUREBOXであり、プログラム変数OutputはPICTUREBOXプロパティ、メソット及びイベントと共に使用できます。PictureBoxのプロパティ、イベント、メソッドの簡略したリストは以下です。詳細なリストはTech Note 7を参照してください。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照) BackColor, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, Left, Name, Tag, Text, Top, Width

Table 17: PictureBox プロパティ

名前	説明
BorderStyle	0:無、1:単線ボーダー
DrawWidth	ドローイングメソッド用の線幅
FillColor	形、円、ボックス用の色
FillStyle	0:無地、1:透明
FontTransparent	真(True)/ 偽(False)
Picture	イメージファイル名の文字列
ScaleHeight	カスタムスケール使用の高さの単位
ScaleLeft	オブジェクトの左端(拡大/縮小用)

Table 17: PictureBox プロパティ

名前	説明
ScaleMode	0 ユーザー指定 1 Twips (トゥイプ)(1440 dpi) 2 Points (ポイント)(72 dpi) 3 Pixels(ピクセル) 4 Characters (文字)(水平 = 120 twips, 垂直 = 240 twips) 5 inches(インチ) 6 millimeters(ミリメートル) 7 centimeters(センチメートル)
ScaleTop	現オブジェクトのトップ
ScaleWidth	指定スケールを使った幅の単位
Tag	何にでも使用

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Move

Table 18: PictureBox メソッド

4.11	1 = 1 407	I = v = a
名前	引数	説明
Cls		Textとグラフィックを 消去、プリントは含ま ない
DrawCircle	x, y, radius[, color [, aspectRatio]]	正円か、楕円を描く
DrawLine	x1, y1, x2, y2[, color [, box [, fill]]]	box は TRUE/FALSE
DrawPicture	filename, x1, y1[, width, height, x2, y2, width2, height2], rasterop]	オブジェクト上にイメ ージファイルの部分ま たは全体を描く(再スケ ールも可能)
DrawPoint	x, y[, color]	一つの点を描く
DrawText	Text[,x,y]	オブジェクト上の次の ラインか、x、yで指定 された位置 に描く。
Refresh		オブジェクトの再描画
ScaleX	width, from, to	幅のスケールを変換す る

Table 18: PictureBox メソッド

名前	引数	説明
ScaleY	height, from, to	高さのスケールを変換 する
SetScale	x1, y1, x2, y2	スケールの変更に使用
TextHeight	text	Textの高さを戻す、埋め込みCR'sはOK
TextWidth	text	最も幅のあるラインの 幅を戻す

サポートされるイベント (EVENTS 参照) Click

Table 19: PictureBox イベント

2 =	31*6	=± 00
名前	引数	説明
KeyDown†	keyCode+, shift*	Keyが押される
KeyPress†	keyCode+	Key-DownとKey-Upの コンビネーション
KeyUp†	keyCode+, shift*	Keyが放される
MouseDown#	button, shift*, x, y	オブジェクトがスタイラスか入力装置で接触 される
MouseMove#	button, shift*, x, y	スタイラスか入力装置 がオブジェクトと接触 の間に動かされる
MouseUp#	button, shift*, x, y	スタイラスがオブジェ クトから離れるか、入 力装置が対象との接触 を中断する

- | Pe中断する
 | イベントを発生させるキーのキーボードコード
 | 1 = Shiftキー, 2 = CTRLキー, 4 = ALTキー
 | Output PictureBox オブジェクトでのみ。このイベントを受ける為にはグローバルプロパティーの
 | KeyPreviewをTRUEにします
 | button はオブジェクトに接触するデバイスのボタンです(0 = スタイラス)。x,y,はオブジェクトに対しての接触の位置を示します。

REM PictureBox Example
ADDOBJECT "PictureBox", "PBox", 65, 0, 55, 20
PBox.BorderStyle = 1
PBox.BackColor = vbWHITE
PBox.DrawText " Button"

SUB PBox_Click
PRINT Output.Width & " X " & Output.Height

結果



(スクリーンサイズは機種により異なります)

関連アイテム ADDOBJECT

PLAYSOUND(file, hmod, flags)

説明(音の再生)
PlaySoundファンクションは、指定されたファイル、リソース、またはシステムイベントによって指定されるサウンドを再生します。fileは再生用のファイル名です:この引数に0を使用することにより、現在のサウンドを止めます。hmodは通常0です(リソースファイルを使用しているならば、リソースへのハンドルです)。flagsは、以下のFlagsを足すことによって形成されます。

Table 20:

Flags	値	説明
APP	?	指定されたアプリケーション を使った再生
ALIAS	&h00010000	fileは、レジストリかWIN.INI ファイルの中のシステムイベ ントの通称である。 FILENAMEやRESOURCEと 一緒に使用しないこと。
ASYNC	&h00000001	再生が始まった時点で、この ファンクションは戻る。
FILENAME	&h00020000	fileはファイル名
LOOP	&h00000008	fileを 0 にセットして PlaySoundが呼ばれるまで 再生
MEMORY	&h00000004	fileがメモリの中の音のイ メージを指す
NODEFAULT	&h00000002	音が見つけられない場合、無 音のまま戻る
NOSTOP	&h00000010	もし再生中の場合、他の音に 譲る
NOWAIT	&h00002000	ドライバー使用中の場合は戻る
RESOURCE	&h00040004	file はリソース名; Hmodはインスタンスを示す
SYNC	&h00000000	

例 PlaySound "SystemStart",&h10000,0 Sleep 500 PlaySound 0,0,0 'stop it after .5 secs

結果 (0.5 秒間音が再生されます)

関連アイテム

PRINT [expressionA[, expressionB[, expressionC[, ...]]]]

説明 (プリント)

説明(ノウント) PRINTはテキストをアウトプットウィンドウに書きます。 PRINTは、最高20個のカンマで区切られた式を書くことができ、出力時にそれぞれはタブで区切られ、最後にキャリッジ・リターンが付加されます。 expressionがない場合は、PRINTは単なる改行として使われます。

フォームを使っている場合、フォームがアウトプットウインドウを隠してしまうため、このステートメントによる出力は 見えません。

例

REM PRINT Example 'PRINT writes text to the output window PRINT "Hello World!" PRINT PRINT "The time is", NOW

結果

Hello World!

The time is 8/18/1998 10:52:44 PM

関連アイテム

ObjectName.Property[= value]

説明(オブジェクトの属性)

説明(オブジェクトの属性) オブジェクトのプロパティはオブジェクトが持つ変数です。 必要なコンポーネント*ObjectName*はオブジェクト型で、 ADDOBJECTステートメントでプログラムに追加されるオ ブジェクトを参照します。必要なコンポーネント*Propertyは* オブジェクトの変数名で、下表に共通のオブジェクトプロパ ティをリストにしてあります。オプションのコンポーネント valueは、オブジェクトの変数に割当てられます。オブジェ クトのプロパティを変えることで、オブジェクトがどのよう に表示されて、それがどのように作用されるかを変更するこ とができます。 とができます。

いくつかのプロパティはオブジェクトの現れ方に影響するので、オブジェクトの作成直後に設定するようにして下さい。

いくつかのプロパティは書き込み禁止ですので、デザイン時のみセットできます。実行時はいくつかのプロパティは読む ことができません。

Table 21: プロパティ

プロパティ名	有効値	コメント
Alignment+	整数型 0 = 左寄せ 1 = 右寄せ 2 = 中央寄せ	Text/Captionテキスト整列。Label, OptionButton
BackColor	Color (整数型)	オブジェクトの背景色 。色はRGB値またはシス テムパレットにある色。
Bottom	整数型	廃止。代わりにHeightを 使用
BorderStyle	0 = none 1 = line	ボーダー(縁取り)Date , Label, TextBox, Time
Caption	文字列型	オブジェクトに表示されるテキスト。 CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, TextBox
Date	日付型	日付を設定。例: Date.date=cdate("8/5/02 ")
Default	true/FALSE	enterキーが使われる時の ボタンのデフォルト値。

Table 21: プロパティ

プロパティ名	有効値	コメント
F	TDUE/EALOE	¬°C - °C - °C - °C
Encrypted	TRUE/FALSE	プロジェクトプロパテ
		イのみ。セットされる
		と、保存されるファイ
		ルは暗号化される。
Enabled	True	Desktop IDEのみ。 オブジェクトはユーザ
Enabled	True	イベントに応答するの
		か?
ExpandedHeight	Integer	拡大した時の
		Comboboxのサイズ
FontBold	TRUE/FALSE	強調文字(ボールド)
FontItalic	TRUE/FALSE	斜体文字
FontName	文字列型	フォント名
FontSize	整数型	フォント名 フォントサイズ
FontStrikethru	TRUE/FALSE	抹消ライン
FontUnderline	TRUE/FALSE	抹消ライン アンダーライン
FontWeight	整数型	550以上の値は700に
, onerroigne	400 = 標準	その他の値は400に
	700 = ボールド	変換される
ForeColor	Color (整数型)	テキストと図形のオブ
	,	ジェクトの前景色
		(p.16 参照)
LongFormat	true/FALSE	白付表示の形式 Date
Group	TRUE/false	新しいオプショングル
		ープを始める。
		OptionButton
Height	整数型	オブジェクトの上端か
		ら下端までのピクセル コントロールがフォー
HideSelection	TRUE/false	コントロールがフォー
		カスを失った時に、選
		択されているテキスト
11	1	を隠す。TextBox
Hwnd†	Long	オブジェクトの内部参
lete mell leight:	TOUE/EALOE	照符
IntegralHeight+	TRUE/FALSE	個別のラインの積分倍
		数である高さへのオブ ジェクトの強制
Left	整数型	ComboBox, ListBox アウトプットウインド
Leit	正奴筀	ウの左端からオブジェ
		クトの左端までのピク
		フトの生婦よ てのこう
List(index †)	文字列型	値の配列。インデック
	ヘッパエ	この記列。
L	J	スペコ級に必入

Table 21: プロパティ

プロパティ名	有効値	コメント
ListCount†	整数型	リストの中のアイテム
Liotogant	正外工	数, ComboBox,
		ListBox
ListIndex	整数型	指定されているアイテ
		ム, ComboBox, ListBox
Locked	true/FALSE	テキストの変更を規制
Looked	II GON NEOL	する。テキストの選択
		は引き続き可能。
		TextBox
LowercaseOnly	true/FALSE	テキストの入力を小文 字のみに制約する。
		子のみに削削する。 ComboBox, TextBox
MaxLength	整数型	許容された文字数、
	(0-30,000)	TextBox (multiline)
MultiLine+	TRUE/FALSE	埋め込みキャリッジリ
		ターンと、テキストラ
		ッピング(自動改行) を可能にする,
		TextBox
MultiSelect	true/FALSE	複数アイテムの選択を
		許容。ListBox
Name†		オブジェクト名
NewIndex	整数型	AddItemの為のソート
		されていないオブジェクトのリストへのイン
		デックス挿入
		ComboBox, ListBox
NumbersOnly	true/FALSE	数値文字のみの入力に
Ţ		制約。TextBox
ParentHWnd	ウィンドウハン ドル	オブジェクトの親
Password	true/FALSE	入力内容を隠すために
		、入力文字をアスタリ
		スク(*)と取り替える。
		TextBox
Redraw	TRUE/false	リストに複数のアイテ ムを入れている間の画
		面の更新。
		CombBox, ListBox
Right	整数型	廃止。代わりにWidth
		を使用

Table 21: プロパティ

プロパティ名	有効値	コメント
Scrollbars+	整数型 0 = 無し 1 = 水平 2 = 垂直 3 = 両方	スクロールバー ListBox (垂直のみ), TextBox (multiline)
SelCount†	整数型	選択されているアイ テム数。ListBox
Selected(index)	TRUE/FALSE	実行時のみ。リスト 中のindexで指定され るアイテムの選択状 況。
SelLength	整数型	選択されている文字 数, Textbox
SelStart	整数型	選択されている最初 の文字, Textbox
SelText	文字列型	選択されている文字 列, TextBox
Sorted+	TRUE/FALSE	AddItemを使って加えられたアイテムはアルファベット順に挿入される, ListBox, ComboBox
Style+	整数型 0 = 編集可能 2 = 書き込み禁止	入力ラインは編集可能/書き込み禁止, ComboBox
Tabstop	TRUE/FALSE*	オブジェクトをタブ によるキーボード入 力を受ける状態にす る
Tag	文字列型	独自の目的に利用可 能
Text	文字列型	テキストをオブジェ クトに表示
Timer	Long	入力数値に100分の1 秒を掛けた時間が経 過後、object_timerイ ベントが起こる。キ ャンセルは0をセット する。
Right	整数型	廃止。代わりにWidth を使用

Table 21: プロパティ

プロパティ名	有効値	コメント
	+-W/ T/	- 3.5
Scrollbars+	整数型	スクロールバー
	0 = 無し 1 = 水平	ListBox (垂直のみ), TextBox (multiline)
	1 = 小十 2 = 垂直	rexibox (multiline)
	3 = 両方	
SelCount†	整数型	選択されているアイ
		テム数。ListBox
Selected(index)	TRUE/FALSE	実行時のみ。リスト
		中のindexで指定され
		るアイテムの選択状
T	ホケギトエリ	況。
Тор	整数型	アウトプットウィン ドウの上端からオブ
		ジェクトの上端まで
		のピクセル
TopIndex	整数型	リストの一番上に見
		えるアイテム。
		ComboBox, ListBox
UppercaseOnly	true/FALSE	テキストの入力を大
		文字のみに制約する
		ComboDoy ToytDoy
UseMnemonic	TRUE/false	ComboBox, TextBox これがTrueの時、'&'
Osewinemonic	TRUE/Idise	文字を使うことによ
		り、次に来る文字に
		アンダースコアが引
		ける。Label
Value	TRUE/FALSE	オブジェクトガチェ
	または 0/1	ックされたか、選択
		されたか, CheckBox,
Visible†	TRUE/FALSE	OptionButton Hide/Showメソッド
VISIDIE	INUL/I ALUL	でセット
Width	整数型	オブジェクトの左端
		から右端までのピク
		セル
WindowLong(ind	Index:	マイクロソフトの
ex)	0=ExWindowStyl	Windows CEのドキュ
	e 1-MindowStylo	メントを参照
	1=WindowStyle	

- † 書き込み禁止プロパティ。デザイン時に設定+ 基本的なオブジェクトの表示に影響* Labelオブジェクト用にデフォルトはFALSE

何

REM Object Property Example
'A property is a variable in an object
ADDOBJECT "TextBox", "Input" 50, 50, 100, 100
ADDOBJECT "CommandButton", "Button", 150, 170, 20, 80

PRINT "Text: " & Button.Text
Button.Text = "Push Me!"
PRINT "Visible: " & CBOOL(Input.Visible)
Input.Hide
PRINT "Visible: " & CBOOL(Input.Visible)

結果

Text:

Visible: True Visible: False

関連アイテム

Events, Methods

RANDOMIZE [number]

```
説明(乱数ジェネレータの初期化)
RANDOMIZEは乱数ジェネレータを初期設定します。
numberには、RND関数の乱数ジェネレータに与える新しい種値(seed)を指定します。numberを省略した場合、システムタイマーから取得した値が種値として使われます。一連の乱数を繰り返すには、負数の引数と共にRNDを呼び、その後にnumberに数値を入れてRANDOMIZEを呼びます。
(同じ数値を引数に使ってRANDOMIZEを呼んでも同じ結果にはないません。)
果にはなりません。)
REM RANDOMIZE Example
 'RANDOMIZE initialize random-number generator
RANDOMIZE
Random
RANDOMIZE 44
Random
RND -1
RANDOMIZE 169
Random
SUB Random
   DIM Ret
   RET = ""
   FOR i = 1 to 4
     RET = RET & INT((RND * 1000) + 1) & " "
   NEXT
   PRINT "Four random numbers:", RET
END SUB
```

結果

Four random numbers: 8 912 43 537 Four random numbers: 33 6 430 51 Four random numbers: 36 6 192 54

関連アイテム

RND

REDIM [PRESERVE] nameA[([subscriptA[, subscriptB[, subscriptC...]]])][, nameB...[, nameC...[...]]]

説明 (配列の再配分)

説明(配列の円配分) REDIMは、固定配列のためのメモリー領域を再配分するために使用します。必要なコンポーネントnameAは変数名です。オプションの引数subscriptは、カンマで区切ることにより、配列の大きさを最高60次元まで表せます。最後の次元のサイズだけが交換される時には、オプションのキーワードPRESERVEにより既存の配列のデータを保存します。配列のインデックスは常に0から始まります。

REM REDIM Example 'REDIM reallocates array storage 'An empty variable named "Foo" DIM Foo 'A one-dimensional array with 10 elements REDIM Foo(9) 'A two-dimensional array with 600 elements '20 x 30 REDIM Foo(19, 29)

関連アイテム ARRAY, DIM

REM remarks

'remarks

説明(コメント)
REMに続く文章は全てコメント扱いされ、実行されません。単一のラインの途中からコメントにする場合は、REMは前にコロン(:)を入れなければなりません。

アポストロフィ(')は、REMの代わりに使用できますが、REMと違いアポストロフィと文章の間にスペースは必要ありません。また途中からコメントにする場合もコロンは必要ありません。

REM REM Example
REM This example does absolutely nothing 'It doesn't even have a single line of 'executable code

結果

REPLACE(target, find, source[, start[, count[, compare]]])

説明 (文字の置換え)

フォルト値は-1が設定され、全ての有効な入れ替えが行われます。compareは検索タイプを指定するもので、Table 10を参照して下さい。

例

REM REPLACE Example 'REPLACE performs string substitutions DIM Message, Ride Message = "Good morning, class." PRINT Message Message = REPLACE(Message, "morning", _
 "afternoon") PRINT Message Ride = "big Al's big boat ride"
Ride = REPLACE(Ride, "big", "Big", 1, 1) PRINT Ride

結果

Good morning, class. Good afternoon, class. Big Al's big boat ride

RGB(red, green, blue)

説明(RGBカラー) RGBはRGBカラーを表す整数を戻します。red(赤)、 green(緑)、blue(青)は0から255の値で、それぞれの色 度合いを表します。

REM RGB Example 'RGB returns RGB Color addObject "PictureBox", "PB", 50, 50, 20, 20

REM Turn color to red PB.backcolor=rgb(255,0,0)

REM Turn color to grey
PB.backcolor=RGB(127,127,127)

REM Turn color to white PB.backcolor=RGB(255,255,255)

結果 (赤い四角、グレーの四角、白い四角)

RIGHT(string, length)

RIGHTB(string, length)

説明(文字列の右側抜出し)

RIGHTは、stringの右からlengthで指定された文字数の文字列を戻します。必要なパラメータstringは文字列型です。パラメータlengthは数値型で、0の場合は空の文字列(***)が戻されます。

RIGHTBはRIGHTのバイト単位のバージョンです。 Windows CEデバイスのユニコード文字列に使われると、正常な文字として部分的な文字を戻します。

例

REM RIGHT Example
'RIGHT returns substring from string right end
DIM Wendy, Eric
Wendy = "Testaburger"
Eric = "Cartman"
PRINT "The RIGHT 6 of " & Wendy & ":", _
RIGHT(Wendy, 6)
PRINT "The RIGHT 4 of " & Eric & ":", _
RIGHT(Eric, 4)

結果

The RIGHT 6 of Testaburger: burger
The RIGHT 4 of Cartman: tman

関連アイテム LEFT, MID

RND[(number)]

説明(乱数の作成関数) RNDは0から1の間の乱数を単精度値(single)で戻します。オプションのパラメータnumberは数値型で、乱数作成の為に使われる種値(seed)です。

Table 22: RND seed values

種値 (Seed)	RND による結果
< 0	毎回同じ数値
> 0 又は無指定	数列内の次の乱数
0	最後に作られた数

```
REM RND Example
'RND generates random numbers
Random
RND -1
Random
RND -1
Random
SUB Random
    DIM Ret, i
RET = ""
    FOR i = 1 TO 4
         RET = RET & (INT(100 * RND) + 1) & " "
    NEXT
    PRINT "Four random numbers:", RET
END SUB
Four random numbers: 6 71 1 19
Four random numbers: 33 28 4 51 Four random numbers: 33 28 4 51
```

関連アイテム RANDOMIZE

ROUND(number[, fractionaldigits])

説明 (概数)

ROUNDは、numberをfractionaldigitsの数が定める小数点何 桁に丸めます。ROUNDが返す値の最後の数字は必ず偶数に なります。numberは数値型です。fractionaldigitが指定され ない場合はデフォルト値0が設定され、ROUNDは整数を戻 します。

例

REM ROUND Example
'ROUND rounds numbers to a given decimal place
DIM Pi, Pure, Ate
Pi = ROUND(3.14159265, 4)
PRINT Pi
Pure = ROUND(99.4444, 2)
PRINT Pure
Ate = ROUND(SQR(69))
PRINT Ate

結果

3.1416 99.44

関連アイテム

INT, FIX

RTRIM(string)

説明(文字列の右空白の削除) RTRIMは、文字列stringの最後にあるスペースを削除した文字列を戻します。必要なパラメータstringは文字列型です。

例

REM RTRIM Example
'RTRIM trims all trailing spaces DIM Spacey
Spacey = "K-"
PRINT "(" & Spacey & ")"
PRINT "(" & RTRIM(Spacey) & ")"

結果

(K-) (K)

関連アイテム LTRIM, TRIM

RUNAPPATEVENT app, event

説明(イベントによってアプリ起動) オペレーティングシステムの特定イベントを引き金に、プログラムを起動します。 appは実行されるコマンドラインです。eventはプログラムを起動させるシステムイベントを指定します。

Event	Value
NONE	0
TIME_CHANGE	1
SYNC_END	2
ON_AC_POWER	3
OFF_AC_POWER	4
NET_CONNECT	5
NET_DISCONNECT	6
DEVICE_CHANGE	7
IR_DISCOVERED	8
RS232_DETECTED	9
RESTORE_END	10
WAKEUP	11
TZ_CHANGE	12

REM RUNAPPATEVENT Example

by a system event
RUNAPPATEVENT "Windows\player.exe", 3

関連アイテム Runappattime

^{&#}x27;RUNAPPATEVENT launches a program triggered

RUNAPPATTIME app, yy, mo, dd, hh, mm, ss

説明(特定時刻にアプリ起動) 未来の特定時刻にプログラムを起動します。appは実行されるコマンドラインです。yy, mo, dd, hh, mm, ssはプログラムを起動させる日時を指定します。

REM RUNAPPATTIME Example 'RUNAPPATTIME launches a program at a specific time RUNAPPATTIME "\Windows\player.exe", 2004, _ 5, 25, 14, 30

関連アイテム RunappatEVENTT

ADDOBJECT "HScrollbar", name, xpos, ypos, width, height ADDOBJECT "VScrollBar", name, xpos, ypos, width, height

説明(スクロールバー) スクロールバーを表示します。右、左、上、下のどれかの矢 印がタップされるか、スライドバーが動かされるとChange イベントが起こります。SmallChangeは最低でも1をセッ トしなければなりません。

サポートされるプロバティ (PROPERTIES 参照) Enabled, Height, HWnd, LargeChange, Left, Max, Min, Name, ParentHWnd, SmallChange, TabStop, Tag, Top, Timer, Value, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Hide, Move, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照) Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus, Timer

例 REM VScrollBar Example ADDOBJECT "VScrollBar", "Button", 120, 10, 20, 100

結果



M REM HScrollbar Example ADDOBJECT "HScrollbar", "Button", 10, 120, 100, 20

SUB Button_Change PRINT "Button clicked" KillFocus END SUB

結果



関連アイテム ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

SECOND(time)

説明 (時刻:秒)

SECONDは、timeによって与えられた時間が何秒を表しているか、0から59までの範囲で整数を戻します。必要なバラメータtimeは数値型、文字列型、または時間型です。

REM SECOND Example 'SECOND returns second of minute of given time PRINT "The SECOND of " & NOW & " is "_ & SECOND(NOW)

結果

The SECOND of 8/18/1998 10:52:44 PM is 44 (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム DATE, DAY, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, TIME, YEAR

SELECT CASE testexpression [CASE expressionlistA [statementsA]] [CASE expressionlistB [statementsB]] [CASE expressionlistC [statementsC]]... [CASÉ ELSE [elsestatements]]
END SELECT

説明 (SELECT CASE 条件選択)

SELECT CASE 条件選択 SELECT CASEは、各グループのステートメントのうちの 1つを条件付きで実行します。全てのCASE条項には expressionlistが必要になります。各statementsは、ひと 固まりのステートメントであり、そのexpressionlistが testexpressionと一致した時に、次のCASE条項の手前又は END SELECTの手前まで実行され、END SELECTの次のス テートメントに継続します。testexpressionがどのexpressionlistとも一致しない場合、elsestatementsがあればそれを実行し、なければ実行はEND SELECTの後に継続

```
REM SELECT CASE Example
'SELECT CASE performs conditional execution
CheckHat("Blue")
CheckHat("Orange")
SUB CheckHat(Hat)
  SELECT CASE Hat
CASE "Blue"
   PRINT "Kyle's hat"
  CASE "Green"
    PRINT "Stan's hat"
  CASE "Cyan"
  PRINT "Eric's hat"
CASE "Orange", "Hood"
PRINT "Kenny's hat"
  CASE "White"
    PRINT "Chef's hat"
  CASE "Striped"
    PRINT "Mr. Hat"
  CASE "Christmas", "Santa"
    PRINT "Mr. Hankey's hat"
  CASE ELSE
    PRINT "Unknown Hat"
  END SELECT
END SUB
結果
Kyle's hat
Kenny's hat
関連アイテム
IF…THEN…ELSE
```

SENDKEY keyFlags, keyChar

説明(キー入力) プログラムによってキーボード入力を行います。*keyFlags* はキー入力に同時に使うモディファイア・キー(shift, ctrl, alt)のコンビネーションです。*keyChar*は入力するキーの数 値です。

例

REM SENDKEY Example
'SENDKEY performs keyboard input
TextBox1.SetFocus
SENDKEY 0, 97
SENDKEY 0, 98
SENDKEY 0, 99
'テキストボックスにabcを入力

SET objectvariable = {objectexpression | NOTHING}

説明 (変数の設定)

説明(変数の設定)
SETは、オブジェクト参照を変数に代入するために使用されます。必要なコンポーネント objectvariableは変数名です。必要なコンポーネント objectexpressionは、オブジェクト参照を含んでいる変数またはオブジェクトを戻すファンクションコールです。オプションのキーワードNOTHINGは objectvariableが指すオブジェクトへの参照を解除します。変数による参照がなくなった時、オブジェクトのシステム及びメモリリソースは解放されます。

REM SET Example 'SET assigns objects to variables DIM ButtonRef ADDOBJECT "Picturebox", "Button", 0, 0, 10, 10 SET ButtonRef = Button

結果

SETMENU "menustring[||menukey]", menulist

説明(メニュー)
SETMENUは、プログラム実行中に、アウトプットウィンドウに独自のメニューを加えます。menustringは、メニュー項目に表示されるテキストです。オブションのコンポーネントmenukeyは、メニュー項目とのつながりを持つ変数名です。menukeyは2つの縦棒文字())によってmenustringと切り離されていて、menustringがスペースが特殊文字を含むとき、長いmenustringを簡略化する為か、または同じmenustringで複数のメニュー項目を持つために使用されます。menukeyの指定がない場合、menustringの値が使用されます。menulistは文字列型の配列で、メニュー項目の下にあるサブメニューのmenukeyを表します。アウトプットウィンドウのルーメニューのmenukeyは "Titlebar"です。

メニュー項目が選択されるとき、イベントがプログラムに送られます。イベントに応じるには、以下の構文があるPUBLIC SUBプロシージャを加えます。

SUB menukey click() '応答する何かをする

END SUB

ハイフン文字(-)と共に始まるmenustringは、分離ライン (選択不可能)としてメニューに追加されます。分離ライン はサブメニューを持つことは出来ません。

SETMENUは、実行時にメニューを変える為に使用できます。SETMENUが呼ばれると、対応しているメニューはアウトプットウィンドウでアップデートされます。メニュー項目が変更されるならば、そのサブメニュー項目のすべてがクリ アされます。

キーボードのメニュー操作の為に、menustringにおける文字はアンダーラインを引くことができます。menustringのアンダーラインを引きたい文字の前に、アンパーサンド文字 (&)を挿入して下さい。


メニューに第2コラム(キーボードショートカット等用)を表示するには、タブ文字(vbTAB)と2番目のコラムへの文字列をmenustringに追加して下さい。

```
REM SETMENU Example
 'SETMENU adds custom menus to output window
DIM Menu
Menu = ARRAY("File", "Edit", "Help")
SETMENU "Titlebar", Menu
Menu = ARRAY("&New" & vbTAB & "Ctrl+n | New", _
   "&Open" & vbTAB & "Ctrl+o| Open", _
"&Save" & vbTAB & "Ctrl+s| Save", _
   "-", _
"&Recent Files | | Recent", _
   "-", _
"E&xit" & vbTAB & "Alt+F4||Exit")
"B210" Menu
SETMENU "File", Menu
Menu = ARRAY("&1 File 1||RF1",

"&2 File 2||RF2", "&3 File 3||RF3",

"&4 File 4||RF4")
SETMENU "Recent", Menu
SETMENU "Edit", ARRAY("Cut", "Copy", "Paste")
Menu = ARRAY("About SETMENU Example...||ASE")
SETMENU "Help", Menu
SUB New_Click()
    'Open a new file
END SUB
SUB Open Click()
   'Open an existing file
END SUB
```

結果



SETPARENT child, parent

説明(入れ子の設定) 入れ物コントロールに他のコントロールを入れます。child (子)は入れ物に入れるコントロールです。parent(親)はchild を受けるコントロールで、入れ物の性質を持ったコントロー ルでなければなりません(例:Frame)。 SETPARENTが呼ばれる前に、両方のコントロールは既に作 成されていなければなりません。NS Basicに組込まれた固有のコントロールは正しく動作しますが、サードパーティのコントロールは必要なインターフェースが備わっている保証はもいません。 はありません。

REM SETPARENT Example

'SETPARENT moves one control inside another ADDOBJECT "TextBox", "input", 5, 5, 140, 18
ADDOBJECT "Frame", "box", 0, 0, 200, 40
SETPARENT input, box

SETWAVEVOLUME volume

説明(ボリュームの設定) デバイスのメインボリュームの設定を行います。*volume*は0 から65535までの値が有効です。

例

REM SETWAVEVOLUME Example

'SETWAVEVOLUME sets the volume level of the device

SETWAVEVOLUME 0 'Mute on SETWAVEVOLUME 32768 'Volume 50% SETWAVEVOLUME 65535 'Full volume

SGN(number)

説明 (符合)

SGNは数値の符合を整数にて戻します。必要なパラメータ numberは数値型です。負数の場合は-1、整数の場合は 1、0 の場合は0が戻されます。

REM SGN Example 'SGN returns the sign of a number as -1 or 1 DIM Pos, Neg, Zero Pos = SGN(44)Neg = SGN(-17)Zero = SGN(100 - 100)
PRINT "Positive:", Pos
PRINT "Negative:", Neg
PRINT "Zero:", Zero

結果

Positive: Negative: -1 Zero: 0

関連アイテム ABS

SHELLEXECUTE verb, file [,parms]

説明(外部プログラムの実行) SHELLEXECUTEは、別のプロセスとして外部のプログラムを実行します。最初のパラメータverbは、2番目のパラメータfileによって、どんな動作が取られるべきであるかを指示します。3番目のパラメータは、必要であるどんなパラメータでも含めます。

Table 23:

Verb	動作内容
Open	プログラムの実行
Print	プリンターに書類を送る(全ての WindowsCE機には対応してません)
Explore	Pocket Internet Explorerを開く

例

REM SHELLEXECUTE Example
'Register a third party control
shellExecute "open", "regsvrce.exe",
"\windows\s309picture.dll"
'print a document (not on all devices)
ShellExecute "print", "myReport.doc"
'open a picture using web browser
shellExecute "explore", "myPict.jpg"

結果

(varies)

SHOWFULLSCREEN flags

説明(フルスクリーン) SHOWFULLSCREENはオペレーティングシステムによって 保有されている、スクリーンの各部分を見せたり隠したりす るのに使います。flagsは以下のテーブルのフラグの値を組 み合わせて使います。

このステートメントはPocket PCデバイスでのみ動作します。全ての組み合わせがどのデバイスでも安定して動くわけではありませんので、確認のテストは必須です。

フラグ	値
ShowTaskBar	1
HideTaskBar	2
ShowSIPButton	4
HideSIPButton	8
ShowStartIcon	16
HideStartIcon	32
ShowMenuBar	4096
HideMenuBar	8192

例

REM SHOWFULLSCREEN Example $^{\prime}$ SHOWFULLSCREEN will show/hide areas of the screen SHOWFULLSCREEN 2 + 8 + 8192 $^{\prime}$ 'Shows full screen

SHOWOKBUTTON true|false

説明(OKボタン)

SHOWOKBUTTONはPocket PCデバイスのメニューバーに「OK」ボタンを表示するのに使います。デフォルトでは「OK」ボタンは表示されず、クローズボタン「X」が表示されます。クローズボタンをタップするとウィンドウが最小化され、実行は継続されます。「OK」ボタンが表示中にタップされると、ウィンドウが閉じられプログラムが終了します。

例

REM SHOWOKBUTTON Example
'SHOWOKBUTTON shows or hides OK in menu bar
SHOWOKBUTTON true

SIN(number)

説明(サイン/正弦) SINは、角度を表現している数の正弦をラジアンにて計算します。必要なバラメータnumberは数値型です。戻り値は -1 から 1 までの範囲の倍精度浮動小数点数(double)です。

角度の単位を度からラジアンに変換するには、度にπ/180 を掛けます。

ラジアンから度に変換するには、ラジアンに180/πを掛けます。

REM SIN Example 'SIN calculates the sine of a number PRINT "The sine of 0 is " & SIN(0)

結果

The sine of 0 is 0

関連アイテム COS, TAN

SLEEP number

説明 (スリープ) SLEEPは他のプロセスにCPUを譲ります。必要なパラメータnumberは数値型で、スリープ間隔をミリ秒(1/1000秒) 単位で指定します。

REM SLEEP Example 'SLEEP yields the CPU for other processes PRINT NOW SLEEP(5000) PRINT NOW

8/18/1998 10:52:44 PM 8/18/1998 10:52:49 PM

```
SPACE(number)
説明(空白文字)
SPACEは、numberで指定されている数のスペース(空白)
から形成する文字列を戻します。必要な引数numberは有効
な数値型です。
例
REM SPACE Example
'SPACE creates a string of spaces
DIM Spaces, Letter
Spaces = SPACE(4)
FOR i = 0 to 4
    Letter = LEFT(Spaces, i) & CHR(65 + i)
PRINT Letter
NEXT
結果
Α
В
 С
   D
    \mathbf{E}
関連アイテム
STRING
```

SPLIT(string[, delimiter[, count[, compare]]])

説明 (文字列の分離)

説明(又子列の分離)
SPLITは、文字列をdelimiterごとに区切り、配列に格納します。必要な引数stringは文字列型です。空白(™)の時、SPLITは空の配列を戻します。オプションの引数delimiterは文字列型で、その最初の文字がstringの内容を区切るのに使われます。デリミタが空白の文字列(™)の場合、文字列全体を含んでいる単要素の配列が戻されます。オプションの引動のはでは記録している単要素の配列が戻されます。オプションの引動している単表表の表現を表現されます。オースの実践を表現されている単表表の表現では、オースの実践を表現されていませた。 数countは配列に入れる要素の数を指定します。countが指 定されない場合はデフォルト値の"-1"が設定され、文字列の全てが配列に納められます。オプションのcompareは検索タイプを指定するもので、Table 10を参照して下さい。

REM SPLIT Example 'SPLIT divides a string into substrings DIM List, Who, All, TopTwo DIM List, who, All, TopTwo
List = "Eric, Kenny, Kyle, Stan"
Who = SPLIT(List, ",")
PRINT Who(0), Who(1), Who(2), Who(3)
All = "First Second Third Fourth Fifth"
TopTwo = SPLIT(All, " ") PRINT TopTwo(0), TopTwo(1)

結果

Eric Kenny Kyle Stan First Second

関連アイテム JOIN

SQR(number)

説明(平方根) SQRは、numberの平方根を倍精度値(double)で戻します。 必要なパラメータnumberは 0 以上の数値型です。

例

REM SQR Example
'SQR calculates square root of a number
PRINT "The square root of 69 is " & SQR(69)

The square root of 69 is 8. 30662386291807

STRCOMP(string1, string2[, compare])

説明 (文字列の比較)

STRCOMPは2つの文字列のアルファベット順の関係を比較し、結果を整数で戻します。必要なパラメータstring1およびstring2は文字列型です。オプションのパラメータcompareは比較するタイプを指定するために使われるもので、Table 10を参照して下さい。STRCOMPはstring1がstring2よりアルファベット順で早い場合は-1を、逆の場合は1を戻します。2つの文字列が同じ場合は0を戻します。

例 REM STRCOMP Example

```
'STRCOMP compares two strings
Sort "Kenny", "Kyle", vbBinaryCompare
Sort "Eric", "eric", vbTextCompare
Sort "Wendy", "Stan", vbBinaryCompare

SUB Sort(string1, string2, compare)
DIM Order
Order = STRCOMP(string1, string2, compare)
IF Order < 0 THEN
PRINT string1 & " precedes " & string2
ELSEIF Order > 0 THEN
PRINT string2 & " precedes " & string1
ELSE
PRINT string1 & " and " & string2
& " are equivalent"
END IF
END SUB
```

結果

Kenny precedes Kyle Eric and eric are equivalent Stan precedes Wendy

STRING(number, character)

説明(単一文字の文字列) STRINGは、characterで与えられた文字をnumberの数だ け並べた文字列を戻します。必要な引数numberは数値型で す。必要な引数characterは文字型または文字列型です。文 字列型の場合は最初の文字が使われます。

REM STRING Example 'STRING creates a string repeating a character DIM Message Message = STRING(10, "Hello World!") PRINT Message Message = STRING(10, CHR(ASC("i"))) PRINT Message

結果

нинининин iiiiiiiiii

関連アイテム SPACE

STRREVERSE(string)

説明(逆さ文字) STRREVERSEは文字列stringの文字順を反対にしたものを戻 します。必要な引数stringは文字列型です。

例

REM STRREVERSE Example
'STRREVERSE reverses characters in a string
DIM Show
Show = "Terrence and Phillip"
PRINT "Forwards: " & Show
PRINT "Reverse: " & STRREVERSE(Show)

結果

Forwards: Terrence and Phillip Reverse: pillihP dna ecnerreT

SUB procedurename[(arglist)] [statements] [EXIT SUB] [statements] END SUB

説明(SUBプロシージャ)
SUBは1つのプロシージャを作成します。プロシージャ名
procedurenameはプロシージャが呼ばれる時に使われる名
前です。パラメータリストであるarglistはカンマで区切られ
た変数名が入り、プロシージャが呼ばれた時にデータが渡されます。statementsはプロシージャのボディ部分であり、 途中にいくつものEXIT SUB(SUBから抜出す)を入れるこ とが出来ます。

arglistの個々の引数は、下で定義されるようにプロシージャ に手渡されます:

[BYVAL | BYREF] varname[()]

BYVAL: 引数varnameが値渡しで渡されることを示し、 オリジナルの値の変更は不可能です。 BYREF: 引数varnameが参照渡しで渡されることを示し、 オリジナルの値はプロシージャ内から変更可能です。 デフォルトはBYREFです。

は、FUNCTIONプロシージャはSUBプロシージャとして呼ばれます。 戻される値が変数に保存されない場合や、使用されない場合

SUBプロシージャは、一つの引数または引数がない時は括弧無しで呼ばれ、さらに一つの引数の時は、括弧に入れても結構です。NS Basic/CEは括弧内の式を一つの式と判断し、 一つのエレメントの引数リストとは見なしません。

```
REM SUB Example
'SUB declares a procedure
DIM PriceA, PriceB
PrintMenu "Wednesday"
PriceA = 53
PriceB = 44
Sort PriceA, PriceB
PRINT "Lowest Price:", PriceA
SUB PrintMenu(day)
  IF day = "Wednesday" THEN
PRINT "Wednesday is Salisbury Steak day"
  END IF
END SUB
SUB Sort(BYREF x, BYREF y)
  DIM Temp
  IF x > y THEN
Temp = y
y = x
x = Temp
    EXIT SUB
  ELSE
     Temp = x
  x = y
y = Temp
END IF
END SUB
結果
Wednesday is Salisbury Steak day
Lowest Price:
関連アイテム
CALL, FUNCTION
```

TAN(number)

説明(タンジェント) TANは、角度を表現している数のタンジェントをラジアンで 計算します。必要なパラメータ*number*は数値型です。戻り 値は倍精度浮動小数点数(double)です。

角度の単位を度からラジアンに変換するには、度に $\pi/180$ 内はの単位を使がらフライクに交換するには、使に 17100 を掛けます。 ラジアンから度に変換するには、ラジアンに180/πを掛けます。

REM TAN Example 'TAN calculates the tangent of a number PRINT "The tangent of 0 is " & TAN(0)

結果

The tangent of 0 is 0

関連アイテム COS, SIN

ADDOBJECT "TextBox", name, xpos, ypos, width, height

説明(テキストボックス)
TEXBOXはアウトプットウインドウ上にエディット可能なテキストボックスを表示します。TEXTBOXはキーボードからのテキスト入力を可能にします。nameは、オブジェクト参照用にプログラムに追加される変数名です。xpos(X軸)、ypos(Y軸)、width(幅)height(高さ)は数値型で、テキストボックスの左上コーナーからの距離と大きさを、ピクセル値で指定します。 セル値で指定します。

注)埋め込みキャリッジリターンと、テキストラッピングを可能にする場合は、MultilineプロパティをTRUEに設定して 下さい。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照) BackColor, BorderStyle, Caption, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, ForeColor, Height, HideSelection, Hwnd, Left, Locked, LowercaseOnly, MaxLength, MultiLine, Name, NumbersOnly, ParentHWnd, Password, Scrollbars, selLength, selStart, selText, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, UppercaseOnly, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Hide, Move, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照)

Change, Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus,

例

REM TextBox Example
'TextBox is an editable text field
ADDOBJECT "TextBox", "Text", 10, 25, 90, 90
Text.Text = "Hello World!"

SUB Text_Click
PRINT "TextBox Text: " & Text.Text
END SUB

結果



関連アイテム ADDOBJECT

TIME

説明 (システム時刻) TIMEは現在のシステム時間を戻します。

(9) REM TIME Example 'TIME returns current system time DIM RightNow
RightNow = TIME
PRINT "The time now is " & RightNow

結果

The time now is 10:52:44 PM (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム DATE, NOW

ADDOBJECT "Time", name, xpos, ypos, width, height

説明(タイムビッカー オブジェクト)
Timeはアウトプットウィンドウに、標準タイムビッカー
オブジェクトを表示する為に使用されます。nameはオブジェクトを参照する為にプログラムに追加される変数名です。
xpos(X軸)、ypos(Y軸)、width(幅)、およびheight(高さ)は数値型で、オブジェクトの画面左上コーナーからの位置とサイズをピクセル値で設定します。
Time_Changeイベントの中で、MSGBOXは使用しないで下さい:エラーを引き起こします。
このオブジェクトはWindows CE 2.0デバイスでは使用できません。

サポートされるプロパティ (PROPERTIES 参照)

BorderStyle, Date, Enabled, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrikethru, FontUnderline, Height, Hwnd, Left, Name, ParentHWnd, TabStop, Tag, Text, Timer, Top, Visible, Width, WindowLong

サポートされるメソッド (METHODS 参照) Hide, Move, SetFocus, Show

サポートされるイベント (EVENTS 参照) Change, DropDown

例

REM Time Example
ADDOBJECT "Time", "Time", 20,50,120,20
Time.Date = "09/02/04 03:57:01 PM"
SUB Time_Change
PRINT "Time Changed to " & time.text
END SUB

結果

3 :57:01 PM

関連アイテム

ADDOBJECT, Events, Methods, Properties

TIMESERIAL(hour, minute, second)

説明(時刻の構成) TIMESERIALは与えられた時間、分、あよび秒から構成される時間を戻します。 hourは0から23までの範囲の数値型です。minuteおよびsecondは数値型です。

REM TIMESERIAL Example 'TIMESERIAL builds a time from its parts DIM FiveThirty, Noon FiveThirty = TIMESERIAL(11 - 6, 30, 0) Noon = TIMESERIAL(11 - 0, 30, Noon = TIMESERIAL(12, 0, 0)
PRINT "Half past five:", FiveThirty
PRINT "Noon:", Noon

Half past five: 05:30:00 AM Noon: 12:00:00 PM (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム DATESERIAL

TIMEVALUE(time)

説明 (時間の値)

TIMEVALUEは通常文字列であるtimeの式からの時間を戻します。0時00分00秒から 23時59分59秒までの範囲です。

timeがタイムセパレータによって区切られた文字列の場合、システムのショートタイムフォーマットによって指定される時-分-秒の順で認識します。(無指定のコンポーネントはの)TIMEVALUEは12時間及び24時間フォーマットを認識します。

タイムセパレータは時間が文字列にフォーマットされる時に 時、分、秒を分離する文字で、お使いのシステム設定により 決まります。

例

REM TIMEVALUE Example

'TIMEVALUE returns a time
DIM FiveThirty, Noon
FiveThirty = TIMEVALUE("5:30 PM")
Noon = TIMEVALUE("12:00")
PRINT "Half past five:", FiveThirty
PRINT "Noon:", Noon

結果

Half past five: 05:30:00 PM Noon: 12:00:00 PM (結果はシステムの設定により異なります)

関連アイテム DATEVALUE

TRIM(string)

説明(文字列の左右空白の削除) TRIMは、文字列stringの最初と最後にある全てのスペースを 取り除いた文字列を戻します。必要なパラメータstringは文 字列型です。

例 REM TRIM Example 'TRIM trims leading and trailing spaces DIM Spacey
Spacey = "-K-"
PRINT "(" & Spacey & ")"
PRINT "(" & TRIM(Spacey) & ")"

結果

(-K-) (K)

関連アイテム LTRIM, RTRIM

TYPENAME(variable)

説明(変数のタイプ名) TYPENAMEは、変数のタイプを文字列で戻します。必要な パラメータvariableはどのような変数でもかまいません。

Table 24: TYPENAME 戻り値

戻り値	内容
Boolean	ブール値
Byte	バイト値
Currency	通貨値
Date	日付值
Decimal	10進数
Double	倍精度浮動小数点数值
Empty	未初期値
Error	エラー値
Integer	整数值
Long	Long整数值
Nothing	オブジェクト参照を含まないオブジェクト 変数
Null	有効な値は無し
Object	一般オブジェクト
Oobjecttype	objecttypeタイプのオブジェクト
Single	単精度浮動小数点数値(Single)
String	文字列值
Unknown	不明
Variant()	配列

REM TYPENAME Example
'TYPENAME returns variable type as a string
DIM nInteger, nSingle
nInteger = CINT(44)
PRINT 44 & " is a/an " & TYPENAME(nInteger)
nSingle = CSNG(99.44)
PRINT 99.44 & " is a/an " & TYPENAME(nSingle)

結果

44 is a/an Integer 99.44 is a/an Single

関連アイテム ISARRAY, ISDATE, ISEMPTY, ISNULL, ISNUMERIC, ISOBJECT, VARTYPE

UBOUND(array[, dimension])

```
説明(配列の上限)
UBOUNDは、与えられた配列の中の指定された次元における最後のインデックスをlong値で戻します。必要なパラメータarrayはどのような配列変数でもかまいません。オプションのパラメータdimensionはどの次元かを指定し、デフォルトは1です。
```

例

結果

```
'Other' Upper Bound: 2
'Children' Upper Bound: 3
'Parents' Upper Bounds: 3
```

関連アイテム

ARRAY, DIM, LBOUND, REDIM

UCASE(string)

説明(大文字に変換) UCASEは文字列stringの中の全ての小文字を大文字に変換 します。必要なパラメータstringは文字列型です。

例

PRINT Vet & " uppercase is " & UCASE(Vet)

結果

ned uppercase is NED

関連アイテム LCASE

UPDATESCREEN

説明(画面の再描画) UPDATESCREENはアウトプットウィンドウを再描画します。

例

REM UPDATESCREEN Example
'UPDATESCREEN redraws the output window
UPDATESCREEN

結果

VARTYPE(variable)

説明(変数タイプ(数値)) VARTYPEは、変数のタイプを示す整数を戻します。必要な パラメータvariableはユーザ指定されたタイプ以外であれば どのような変数でも構いませh。

変数が配列の時、配列を示す定数に加え、要素のタイプを示す定数が戻されます。

Table 25: VARTYPE 戻り値

定数	値	説明
vbEmpty	0	未初期(デフォルト)
vbNull	1	有効な値は無し
vbInteger	2	整数
vbLong	3	Long整数
vbSingle	4	単精度浮動小数点数値(Single)
vbDouble	5	倍精度浮動小数点数值(Double)
vbCurrency	6	通貨
vbDate	7	日付
vbString	8	文字列
vbObject	9	オブジェクト
vbError	10	エラー
vbBoolean	11	ブール値
vbVariant	12	可変値(可変値の配列のみ)
vbDataObject	13	Data-accessオブジェクト
vbByte	17	バイト
vbArray	8192	配列

例 REM VARTYPE Example 'VARTYPE returns variable type as an integer DIM nInteger, Single nInteger, Single
nInteger = CINT(44)
PRINT 44 & " is VARTYPE " & VARTYPE(nInteger)
nSingle = CSNG(99.44)
PRINT 99.44 & " is VARTYPE " & VARTYPE(nSingle)

44 is VARTYPE 2 99.44 is VARTYPE 4

関連アイテム ISARRAY, ISDATE, ISEMPTY, ISNULL, ISNUMERIC, ISOBJECT, TYPENAME

WAITCURSOR true|false

説明(砂時計カーソル) 待ちカーソルを表示するためにはWAITCURSORにTRUEを 設定してください。表示を消すためにはFALSE(デフォル ト)を設定してください。カーソルのデザインはデバイスに よって異なります。

例

REM WAITCURSOR Example WAITCURSOR TRUE SLEEP 5000 WAITCURSOR FALSE

結果



WEEKDAY(date[, firstdayofweek])

説明(曜日値)

駅明(曜日恒) WEEKDAYは、与えられた日付の曜日を示す整数を戻します。必要なパラメータdateは、日付型、文字列型、または数値型です。オプションのパラメータfirstdayofweekは、指定されない時は日曜日がデフォルトです。戻り値は下表にある整数です。

firstdayofweekはDateDiffを参照して下さい。

Table 26: WEEKDAY 戻り値

定数	値	説明
vbSunday	1	日曜日
vbMonday	2	月曜日
vbTuesday	3	火曜日
vbWednesday	4	水曜日
vbThursday	5	木曜日
vbFriday	6	金曜日
vbSaturday	7	土曜日

REM WEEKDAY Example 'WEEKDAY returns day of week as an integer DIM IndepDay, Birthday IndepDay = WEEKDAY("July 4, 1776")
PRINT "WEEKDAY of July 4, 1776:", IndepDay
Birthday = WEEKDAY("12/27/70")
PRINT "WEEKDAY of 12/27/70:", Birthday

WEEKDAY of July 4, 1776: 5 WEEKDAY of 12/27/70: 1

WEEKDAYNAME (number[, abbreviate[, first day of week]])

説明 (曜日名)

説明(曜日名) WEEKDAYNAMEは曜日の文字列を戻します。必要な引数 numberは曜日の番号を表している1から7までの範囲の整数 です。オプションのabbreviate(短縮)をTRUEにする場合 は3文字で示す曜日名が戻されます。デフォルトはFALSE ですので、完全な曜日名が戻されます。オプションのパラメ ータfirstdayofweekが指定されない時は、日曜日がデフォル トです。firstdayofweekはDateDiffを参照して下さい。

REM WEEKDAYNAME Example 'WEEKDAYNAME returns string name of day DIM Day1, Day2 Day1 = 1
PRINT WEEKDAYNAME(Day1) Day2 = 2PRINT WEEKDAYNAME(Day2, TRUE, vbMonday)

結果

Sunday

Tue

WHILE condition [statements] WEND

説明(WHILE…WENDループ) 与えられた条件がTRUEである間、WHILE…WENDはひと固まりのステートメントを繰り返します。必要なコンポーネント conditionは、TRUEまたはFALSEに評価する有効な式です。オプションのコンポーネント statementsはループの個々の繰返しの間に実行されます。WHILE…WENDステートメントはネストすることが出来、ネストされたループはWENDステートメントによりループを終了し一つ外側のレベルに実行を移します。

例

REM WHILE.WEND Example
'WHILE.WEND repeats a group of statements
DIM Counter
Counter = 1
WHILE Counter < 5
PRINT "Counter = " & Counter
Counter = Counter + 1
WEND

結果

Counter = 1 Counter = 2 Counter = 3 Counter = 4

関連アイテム

DO...LOOP, FOR...NEXT, FOR EACH...NEXT

```
WITH object
[statements]
END WITH
```

説明(オブジェクトのオペレーション) オブジェクト名を毎回使わずに、オブジェクトのオペレーションをまとめて行う。 Windows CE 4.0以降のみ利用可能。

例

```
With CB
.FontBold = True
.Caption = "Tap Me!"
.FontItalic = True.
End With
```

结里

(太字のイタリックで"Tap ME!"と書かれたCommandButton)

関連アイテム CLASS

XOR 演算子

```
result = x XOR y
説明 (排他的論理和演算)
XORは2つの式の排他論理を評価します。xかyのどちらか一方だけがTRUEの時、resultがTRUEになり、それ以外は
FALSEになります。
XORは2つ数値式のビット単位の比較も行います。xおよびyの相対するビットのどちらか一方だけが1の場合、resultのxとyに相対するビットは1になり、それ以外は0をセッ
トします。
例
REM XOR Example
'XOR performs exclusive disjunctions
DIM Test1, Test2, x, y
x = 2
y = 9
Test1 = x > 0 XOR y < 10
Test2 = x > 0 XOR y > 10 PRINT "Logical:"
PRINT "Bitwise:"
PRINT " x XOR y = " & (x XOR y)
結果
Logical:
 x > 0 XOR y < 10 = False x > 0 XOR y > 10 = True
Bitwise:
 x XOR y = 11
```

関連アイテム

AND, EQV, IMP, NOT, OR

YEAR(date)

説明(日付:年) YEARは与えられた日付の年を表している整数を戻します。 必要なパラメータdateは日付型です。

例

REM YEAR Example 'YEAR returns year of a date as an integer DIM IndepYear, Birthyear IndepYear = YEAR("July 4, 1776")
PRINT "YEAR of July 4, 1776:", IndepYear
Birthyear = YEAR("12/27/70") PRINT "YEAR of 12/27/70:", Birthyear

結果

YEAR of July 4, 1776: 1776 YEAR of 12/27/70: 1970

関連アイテム DAY, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME

6. アドバンストピック (Advanced Topics)

6.1 プログラミング慣習

プログラミング慣習はプログラムの作成、読解、デバッグ、および維持を援助する為の提案です。とくに制限はありませんが、プログラミング慣習は以下のものを含みます:

- 命名のガイドライン
- テキスト形式のガイドライン
- コメントのガイドライン

プログラミング慣習の遂行は、文脈依存情報と、改善された 視覚的読み易さを提供するのを助けるでしょう。

6.1.1 命名のガイドライン

プログラムにおける文脈依存情報を最も提供しやすい方法は、簡潔で、意味を伝える名前を定数、変数、およびプロシージャに与えることです。

ある程度重要な名前は、目的か用途を記述するために、出来る限り説明的にすると良いでしょう。複数の単語が使用されるとき、大文字/小文字や、アンダースコア文字(_)を使用して、単語を区切ります。

定数名にはすべて大文字を使用し、単語間にはアンダースコア文字(_)があかれます。

変数名には小文字を使用し、各単語の最初の文字を大文字で書き、変数名の中のアンダースコアの使用を控えます。追加情報…変数が格納するタイプを記述する3文字の接頭語から各変数名を始めます…(整数型(INTEGER)用にInt、文字列型(STRING)用にStr、ブール型(BOOLEAN)用にbln,…)

プロシージャ名には小文字を使用し、各単語の最初の文字を大文字で書きます。アンダースコアの使用および大文字/小文字の使い分けは、定数及び変数との区別を容易にするでしょう。

6.1.2 テキスト形式のガイドライン

テキスト形式はプログラムの視覚的な読み易さを向上させる 方法です。ステートメントをグループにしたり、分類したり するのに、空白ラインを入れ、ステートメントの論理的な構 造やネスト(入れ子)の為に、タブ等を使用し各ステートメ ントの始まりの位置を変えます。

セクションを切り離しておくために、定数定義、変数定義、および各プロシージャの定義の後に空白行を挿入します。スクリプトレベルにおいては、関連するステートメントの後やプロシージャの中で、空白行を挿入することによってグループ形成を助けます。

標準のタブインデントはスペース2つです。プロシージャ、ループ、及び条件付き実行ステートメントがネストにされたグループであることを見せる為に、少なくともタブ1つは使用する。

6.1.3 コメントのガイドライン

プログラマーは何をどの様にしたいか、また、何が成し遂げられるかのコメント(注釈)を記載すべきです。以下の様にコメントを使用します。

- 誰がそれを書いて、どんなサービスを提供することができて、いつ書かれて、誰がプログラムへの権利を所有するのか、さらにアップデートの期日及びその目的(原因)、に関する情報を各プログラムの初めに含める。
- 期待される入力及び出力と共に、各プロシージャの目的を説明する前書きを入れる。それぞれの渡される変数の目的が明白でない時や、制限が伴う時は、ラインを追加して説明する。
- 定数および変数の定義の後に、範囲と用法に関する情報を加えて、簡潔な説明を追加する。
- 関連するステートメントからできるグループの上に、ステートメントがしていることについて説明する。
- 条件付きの実行ステートメントには、各条件とどう生じるのかをはっきり明示する。

6.2 エラー処理

完全な世界には、決してどんなエラーも存在しない。我々のプログラムはめったに完全な世界にならない!多くのエラーから、ユーザー(しばしばプログラマー自身)を保護する2つのテクニック、防衛的なプログラミングとエラートラッピングを使用します。

エラーを取り扱う基本的な考え方は、プログラムのどの部分が実行時エラーを引き起こすかを予期することと、それを扱う特別なプログラムコードをセットすることです。

6.2.1 防衛的なプログラミング

プログラムが実行される時の仮説を減らす方法で防衛的に プログラムを書くことは、実行時エラーを避けるのを助け ます。さらに、常に以下のことをするべきです。

- 使用される前に適切なデータタイプを保持するのを確実にする為に、変数を定義した後に初期化する。
- 使用される前にすべての変数が定義されるのを確実にする為に、OPTION EXPLICITステートメントを使用する。これはスペルミスによるエラーを防ぐのを助けます。
- ユーザによって入力される変数が期待されたデータ型の値を含むのを確実にする為に、VARTYPEファンクションを使用する。
- 数値式で使われる前に、数値が有効な範囲の中にあることを確認する。
- 配列にアクセスする前に、要素の数を知っておく。

より防御的にプログラムを作ることにより、実行時エラーの起こる機会は減ります。良い防衛的なプログラマーは、ユーザーからの作用によって引き起こされる論理的エラーを除去して、プログラムを保護することができます。

6.2.2 エラートラッピング

多くの実行時エラーを防ぐ為に、防衛的なプログラミングを実行すべきです。防衛的なプログラミングではプログラムからエラーを取り除けない時、ON ERRORステートメントを使用することにより、発生するエラーを捕らえることができます。この方法がエラートラッピングであり、NS Basic/CE がエラーを通知される前に、エラー処理を行うことができます。

防衛的なプログラミングによって防ぐことができない実行時 エラーは、一般的にプログラムがオペレーティングシステム と相互作用している時に発生します。利用可能でないかもし れないシステムリソースを要求するので、ファイルオペレー ションは最も一般的なエラーを引き起こします。

NS Basic/CEはプロシージャの中でのみエラートラッピングを許容するので、プロシージャ単位でエラートラッピングを有効にしたり無効にしたりするのは容易です。プログラムがエラーを捕らえた時、エラーハンドラーを通してそれを処理します。エラーハンドラーは単に1ブロックのステートメントで、プログラムにエラーを処理させる為に実行されます。ファイルオペレーションに伴う簡単なエラートラッピングと取り扱いを見てみましょう。

6.2.3 エラートラッピング ファイルオペレーション

```
ADDOBJECT "File", "MyFile"
DIM FileOpen
FileOpen = Open("Some non-existent filename")
IF FileOpen THEN
 PRINT "File opened successfully."
ELSE
 PRINT "Unable to open file.
END IF
FUNCTION Open(filename)
 ON ERROR RESUME NEXT
  MyFile.Open filename, 1
  'This is the error handler that is used
    'when a file cannot be opened for reading.
    'This simple example just returns FALSE.
   Open = FALSE
   ERR.Clear
   EXIT FUNCTION
 END IF
 MyFile.Close
Open = TRUE
END FUNCTION
```

結果

Unable to open file.

エラーハンドラーが行ういくつかの処理は

- 有用なメッセージを表示して、オペレーションを再試行する。
- 1つまたは複数の変数をデフォルト値に設定することによって、エラーを修正する。(入力を最大値に制限することができる
- 独自のエラーメッセージを表示し、クリーンアップ (ファイルのアップデート等)を行ってから、プログラムを 終了する。

A P P E N D I X

A

A. エラーコード

5	不正なプロシージャコールまたは引数
6	オーバーフロー
7	メモリ不足
9	添字(インデックス)範囲外
10	配列の固定または一時的ロック
11	0による除法(零因子)
13	タイプミスマッチ
14	文字列のスペース不足
17	要求されたオペレーションが実行出来ない
28	スタックスペース不足
35	SubまたはFunctionの未定義
48	DLLロードのエラー
51	内部エラー
52	不適切なファイル名または番号
53	ファイルが見つからない
54	不適切なファイルモード
55	ファイルがすでに開いている
57	デバイス I/O エラー
58	ファイルがすでに存在している
61	ディスクが満タン
62	ファイルの終わりに到達
67	ファイルの持ちすぎ
68	デバイス利用不可能
70	アクセス許可が下りない
71	ディスクの準備ができていない
74	別のドライブで名前の変更ができない
75	経路(パス)/ファイルアクセスエラー
76	パスが見つからない
91	オブジェクト変数が設定されていない
92	Forループが初期化されていない
94	Nullの不適切な使用
322	必要な一時的ファイルが作成出来ない
424	オブジェクトが必要
429	ActiveXコンポーネントがオブジェクトを作成で
	きない
430	クラスがAutomationをサポートしない
432	Automationオペレーション中にファイル名また はクラス名が見つからない
438	はクラス名が見つからない オブジェクトがプロパティまたはメソッドをサ ポートしていない
440	Automationエラー

445	オブジェクトがこの動作をサポートしない
446	オブジェクトが命名された引数をサポートしな
	()
447	オブジェクトが現エリア設定をサポートしない
448	命名された引数が見つからない
449	引数はオプションではない
450	引数の数が違うか不適切なプロパティの割当て
451	オブジェクトが集合でない
453	指定DLLファンクションが見つからない
455	コードリソースロックエラー
457	このキーはすでにこの集合の要素に結びついて
	いる
458	VBScriptをサポートしていないAutomationタイ
	プを変数が使用
500	変数が未定義
501	不法代入
502	書き込みにはオブジェクトが安定状態でない
503	初期化にはオブジェクトが安定状態でない
504	作成にはにオブジェクトが安定状態でない
505	無効な、または不適当なリファレンス
506	クラスは定義されていない
507	エクセプション発生
32811	要素が見つからない
32812	指定された日付は、現在設定されてるカレン
	ダーでは使えない

A P P E N D I X

B

B. 定数

Color	VbBLACK, VbRED, VbGREEN, VbBLUE, VbYELLOW, VbBLUE, VbMAGENTA, VbCYAN, VbWHITE
Comparison	vbBINARYCOMPARE, vbTEXTCOMPARE
Date/Time	vbSUNDAY, vbMONDAY, vbTUESDAY, vbWEDNESDAY, vbTHURSDAY, vbFRIDAY, vbSATURDAY, vbFIRSTJAN1, vbFIRSTFOURDAYS, vbFIRSTFULLWEEK, vbUSESYSTEM, vbUSESYSTEMDAYOFWEEK
Date Format	vbGENERALDATE, vbLONGDATE, vbSHORTDATE, vbLONGTIME, vbSHORTTIME
MSGBOX	Display options (add to combine): vbOKONLY, vbOKCANCEL, vbABORTRETRYIGNORE, vbYESNOCANCEL, vbYESNO, vbRETRYCANCEL, vbCRITICAL, vbQUESTION, vbEXCLAMATION, vbINFORMATION, vbDEFAULTBUTTON1, vbDEFAULTBUTTON2, vbDEFAULTBUTTON3, vbDEFAULTBUTTON4, vbAPPLICATIONMODAL, vbSYSTEMMODAL
	Return values: vbOK, vbCANCEL, vbABORT, vbRETRY, vbIGNORE, vbYES, vbNO
String	vbCR, vbCRLF, vbFORMFEED, vbLF, vbNEWLINE, vbNULLCHAR, vbTAB, vbNULLSTRING, vbVERTICALTAB

VARTYPE	vbEMPTY, vbNULL, vbINTEGER, vbLONG, vbSINGLE, vbDOUBLE, vbCURRENCY, vbDATE, vbSTRING, vbOBJECT, vbERROR, vbBOOLEAN, vbVARIANT, vbDATAOBJECT, vbDECIMAL, vbBYTE, vbARRAY
Global	CurrentPath, NSBVersion

索引

&, 197	Class_Initialize, 72
·, 29	Class_Terminate, 72
16進法表現, 124	Clear, 146
8 進法表現, 159	Click, 104
0 连丛农坑,105	CLNG, 79
- A -	Cls, 167
ABS, 56	Coding Conventions,
AddItem, 146	237
ADDOBJECT, 57, 137,	ComboBox, 29, 74
162, 166	CommandButton, 76
	CONST, 78
Alignment, 173	
AND, 19, 60	COS, 82
ANSI, 62, 71	Creating a Program, 30
ANSI 文字, 71 ANSI 文字コード, 62	CSNG, 79
ANSI 文字コード. 62	CSTR, 79
APIファンクションの定	CURRENTPATH, 83
義, 94	00111121111711111,00
	Б.
ARRAY, 61	- D -
ASC, 62	Data Types
ASCB, 62	Array, 16
ASCW, 62	Boolean, 15
ATN, 63	Numeric, 15
, , , , , , ,	DATE, 84, 85, 173
D.	DATEADD, 87
- B -	
BackColor, 173	DATEDIFF, 88
BorderStyle, 166, 173	DATEPART, 90
Bottom, 173 BREAK, 36, 64	DATESERIAL, 91
BREAK, 36, 64	DATEVALUE, 92
BYE, 65	DAY, 93
B12, 00	DblClick, 104
- C -	Debugging a Program,
CALL, 66	34
Caption, 173	DECLARE, 94
CBOOL, 79	DEVICE_CHANGE, 188
CBYTE, 79	DIM, 95
CCUR, 79	DLL, 94
CDATE 70	DOEVENTS, 96
CDATE, 79	
CDBL, 79	DrawCircle, 167
CE Screen, 43	DrawLine, 167
CHAIN, 67	DrawPicture, 167
Change, 104	DrawPoint, 167
CheckBox, 69	DrawText, 167
CHR, 71	DrawWidth, 166
	DropDown, 104
CHRB, 71	Diopowii, 104
CHRW, 71	_
CINT, 79	- E -
CLASS, 72	Editing a Program, 31
•	

EMCE I = I - 9, 54 EQV, 19, 99 ERASE, 100 Err, 101 ESCAPE, 102 EVAL, 103 Events Change, 104 Click, 104 DblClick, 104 DropDown, 104 GotFocus, 104 KeyDown, 104 KeyPress, 104 KeyUp, 104 LostFocus, 104 Timer, 104 Execute, 36, 106 EXECUTEGLOBAL, 107 EXIT, 108 EXP, 109	CDATE, 79 CDBL, 79 CHR, 71 CINT, 79 CLNG, 79 COS, 82 CSNG, 79 CSTR, 79 DATE, 84 DATEADD, 87 DATEDIFF, 88 DATEPART, 90 DATESERIAL, 91 DATEVALUE, 92 DAY, 93 ESCAPE, 102 EVAL, 103 EXP, 109 FILTER, 110 FIX, 112 FORMATCURRENCY
F - FillColor, 166 FillStyle, 166 FilLTER, 110 firstdayofweek, 88 firstweekofyear, 88 FIX, 112 FontStrikethru, 174 FontTransparent, 166 FontUnderline, 174 FortWeight, 174 ForeColor, 174 Form_Load, 44 FORMATCURRENCY, 115 FORMATDATETIME, 115 FORMATNUMBER, 115 FORMATNUMBER, 115 FORMATPERCENT, 115 Frame, 117, 199 FUNCTION, 72, 118 Functions ABS, 56 ARRAY, 61 ASC, 62 ATN, 63 CBOOL, 79 CBYTE, 79 CCUR, 79	, 115 FORMATDATETIME, 115 FORMATNUMBER, 115 FORMATPERCENT, 115 GETCOMMANDLINE, 120 GETLOCALE, 121 GETREF, 122 GETSERIALNUMBE R, 123 HEX, 124 HOUR, 125 IMP, 127 INPUTBOX, 128 INSTR, 129 INSTRREV, 129 INT, 130 JOIN, 133 LBOUND, 138 LCASE, 139 LEFT, 140 LEFTB, 140 LEFTB, 140 LEFTB, 141 LOG, 144 LTRIM, 145 MID, 148 MIDB, 148

MINUTE, 149 MONTH, 151 MONTHNAME, 152 MSGBOX, 153 NOW, 157 OCT, 159 PLAYSOUND, 170 REPLACE, 182 RGB, 183 RIGHT, 184 RIGHTB, 184 RND, 185 ROUND, 186 RTRIM, 187 SECOND, 192 SETLOCALE, 121 SGN, 201 SIN, 205 SPACE, 207 SPLIT, 208 SQR, 209 STRCOMP, 210 STRING, 211 STRREVERSE, 212 TAN, 215 TIME, 218 TIMESERIAL, 220 TIMEVALUE, 221 TRIM, 222 TYPENAME, 223 UBOUND, 225 UCASE, 226 UNESCAPE, 102 VARTYPE, 228 WEEKDAY, 231 WEEKDAYNAME, 232 VEAR, 236	KeyPreview, 134 NSBVersion, 158 GotFocus, 104 Group, 162 - H - Height, 174 HEX, 124 hex値, 102 Hide, 146 HOUR, 125 HScrollbar, 190 Hwnd, 174 - I - IMP, 19, 127 INPUTBOX, 128 Installation, 11 INSTR, 129 INSTRREV, 129 INT, 130 IntegralHeight, 174 IR_DISCOVERED, 188 IS, 131 - J - JOIN, 133 - K - KeyboardStatus, 135 KeyboardStatusChange d, 135 KeyDown, 104, 168 KeyPress, 104, 168 KeyPreview, 134 KeyUp, 104, 168 KILLFOCUS, 136
YEAR, 236 - G - GETCOMMANDLINE, 120 GETLOCALE, 121 GETREF, 122 GETSERIALNUMBER, 123 Global CURRENTPATH, 83 Global Properties KeyboardStatus, 135 KeyboardStatusCha nged, 135	- L - LBOUND, 138 LCASE, 139 LEFT, 140 LEFTB, 140 LEN, 141 LENB, 141 List, 29, 174 ListBox, 29, 142 ListCount, 175 ListIndex, 175 Locale ID, 121 LOG, 144

LostFocus, 104 LTRIM, 145	Frame, 117 HScrollbar, 190 ListBox, 142
- M - MaxLength, 175 Menus, 23 Methods AddItem, 146 Clear, 146 Hide, 146 Move, 146 RemoveItem, 146 SetFocus, 147 Show, 147 MID, 148 MIDB, 148 MINUTE, 149 MOD, 150 MONTH, 151 MONTHNAME, 152 MouseDown, 168 MouseDown, 168 MouseWoye, 168 MSGBOX, 153 MSGBOX 戻り値, 154 MultiLine, 175 Multi-Line Statements, 14	OUTPUT, 165 TextBox, 142 OUTPUT, 165 TextBox, 216 Time, 219 VScrollBar, 190 OCT, 159 OFF_AC_POWER, 188 OKボタン, 204 ON ERROR, 160 ON_AC_POWER, 188 Operator XOR, 235 Operators, 17 AND, 60 Arithmetic, 17 EQV, 99 IS, 131 MOD, 150 NOT, 156 OR, 164 Relational, 18 OPTION EXPLICIT, 161 Options, 51 OR, 19, 164 OUTPUT, 165 Output Window, 25
- N - Name, 175 Naming guidelines, 237 NET_CONNECT, 188 NET_DISCONNECT, 188 NewIndex, 175 NOT, 19, 156 NOW, 157 NS Basic/CEのパージョン,158 NSBVersion, 158 - O - Objects, 20 ADDOBJECT, 137, 162, 166 CheckBox, 69 ComboBox, 74 CommandButton, 76 Date, 85 Err, 101	Overview, 32 - P - Picture, 166 PictureBox イベント, 168 PictureBox プロパティ, 166 PictureBox メソッド, 167 PLAYSOUND, 170 PRINT, 172 PRIVATE, 72, 78 Properties Alignment, 173 BackColor, 173 BorderStyle, 173 Bottom, 173 Caption, 173 Caption, 173 Date, 173 FontStrikethru, 174 FontUnderline, 174 FontWeight, 174 ForeColor, 174

FormatLong, 174	- S -
Height, 174	Saving and Loading a
Hwnd, 174	Program, 37
IntegralHeight, 174	ScaleHeight, 166
Left, 174	ScaleLeft, 166
List, 174	
	ScaleMode, 167
ListCount, 175	ScaleTop, 167
ListIndex, 175	ScaleWidth, 167
MaxLength, 175	ScaleX, 167
MultiLine, 175	ScaleY, 168
NewIndex, 175	Scrollbars, 176, 177
Right, 175, 176	SECOND, 192
Scrollbars, 176, 177	seed, 185
SelLength, 176	SELECT CASE, 193
SelStart, 176	SelLength, 176
SelText, 176	SelStart, 176
Sorted, 176	SolToxt 176
	SelText, 176
Style, 176	SENDKEY, 195
Tabstop, 176	Serial Number, 11
Tag, 176	SET, 196
Text, 176	SetFocus, 147
Top, 177	SETLOCALE, 121
Value, 177	SETMENU, 197
Visible, 177	SETPARENT, 199
Width, 177	SetScale, 168
WindowLong, 177	SETWAVEVOLUME, 200
Property Editor, 29	SGN, 201
PROPERTY GET, 72	SHELLEXECUTE, 202
	Show, 147
PROPERTY LET, 72	
PROPERTY SET, 72	SHOWFULLSCREEN,
PUBLIC, 72, 78	203
	SIN, 205
- R -	SLEEP, 206
RANDOMIZE, 179	Sorted, 176
REDIM, 180	SPACE, 207
Refresh, 167	SPLIT, 208
REM, 181	SQR, 209
Removeltem, 146	Statements
REPLACE, 182	ADDOBJECT, 57
RESTORE_END, 188	BREAK, 64
	BYE. See
RGB, 183	CALL, 66
RGBカラー, 183	
Right, 175, 176, 184	CHAIN, 67
RIGHTB, 184	CLASS, 72
RND, 185	CONST, 78
ROUND, 186	DECLARE, 94
RS232_DETECTED, 188	DIM, 95
RTRIM, 187	DOEVENTS, 96
RUNAPPATEVENT, 188	ERASE, 100
RUNAPPATTIME, 189	EXECUTE, 106
	EXECUTEGLOBAL,
Running a Program, 33	107
	101

EXIT, 108 FUNCTION, 118 KILLFOCUS, 136 ON ERROR, 160 OPTION EXPLICIT, 161	Top, 177 Trace, 36 TRIM, 222 TYPENAME, 223 TZ_CHANGE, 188
PRINT, 172 RANDOMIZE, 179 REDIM, 180 REM, 181 RUNAPPATEVENT, 188	- U - UBOUND, 225 UCASE, 226 UNESCAPE, 102 Unicode, 62, 71
RUNAPPATTIME, 189 SELECT CASE, 193 SENDKEY, 195 SET, 196 SETMENU, 197 SETPARENT, 199 SETWAVEVOLUME,	- V - Value, 177 Variables, 15 VARTYPE, 228 Visible, 177 Visual Designer, 26 VScrollBar, 190
200 SHELLEXECUTE, 202 SHOWFULLSCREEN , 203 SLEEP, 206 SUB, 213 WAITCURSOR, 230 WITH, 234 Step, 36 STRCOMP, 210 STRING, 211 STRREVERSE, 212 Style, 176 SUB, 72, 213 SYNC_END, 188 System Requirements, 11	- W - WAITCURSOR, 230 WAKEUP, 188 WEEKDAY, 231 WEEKDAYNAME, 232 Width, 177 WindowLong, 177 Windows CE 4.0, 102, 121, 122, 234 Windowsディレクトリ, 94 WITH, 234 - X - XOR, 19, 235 - Y - YEAR, 236
- T - Tabstop, 176 Tag, 167, 176 TAN, 215 Text, 176 TextBox, 216 TextHeight, 168 TextWidth, 168 TIME, 218, 219 TIME_CHANGE, 188 Timer, 104 TIMESERIAL, 220 TIMEVALUE, 221	- あ - アークタンジェント, 63 アウトプット ウインドウ, 25 アウトプットオブジェクト, 165 アルファベット, 121 アンパーサンド, 197 イベント, 20, 96 イベントオブジェクト, 104

イベントによってアプリ 起動, 188 入れ子の設定, 199 インストール, 11 インプットボックス, 128 エディタ, 23 エラー 238	コマンドライン, 120 コメント, 181 小文字に変換, 139 コントロール, 20 コンパイル時エラー, 34 コンボボックス, 74
エラー,238	- さ -
エラーコード,241	サイン/正弦, 205
エラー処理,101	逆さ文字, 212
演算子,17	サブルーチン, 122
算術,17	時間の値, 221
論理,18	式, 17
大文字に変換, 226	式又はファイルの実行,
置換え, 31	106
音の再生, 170	時刻, 121
オブジェクト, 20	時刻: 分, 149
プロシージャ, 146	時刻: 時, 125
属性, 173	時刻: 秒, 192
比較, 131	時刻の構成, 220
追加, 57 オブジェクトのオペレー ション, 234 オブション, 51 オンスクリーン・キーボ ード, 135	指数 E ^x , 109 システム時刻, 218 自然対数, 144 実行時エラー, 34 実行時エラーの処理, 160 実行の一時停止, 64 条件ステートメント, 126
- か -	条件選択, 193
概数, 186	シリアル番号, 11, 123
外部プログラムの実行,	スクロールバー, 190
202	砂時計カーソル, 230
概要, 32	スペース, 207
画面の再描画, 227	スリープ, 206
キーボードショートカット, 197	整数へ変換, 130
キーボード・レイアウト	絶対値, 56
, 121	- た -
キーボードの状態, 135	ダイアログボックス, 153
キーボード入力, 195	ダイナミック配列作成,
キー入力, 195 キー入力, 195 キー入力のフラグ, 134 偶数, 186 空白文字, 207 クラス, 72, 107 クローズボタン, 25 グローバル変数, 134,	61 タイプ変換, 79 タイムピッカー, 219 種値, 185 単一文字の文字列, 211 タンジェント, 215 地域ID, 121
135	チェックボックス, 69
グローバル領域で式又は	通貨, 121
ファイルの実行, 107	ツールバー, 48
現在の日時, 157	ツールボックス, 47
現在の日付, 84	月の数値表現, 151
コサイン/余弦, 82	月の文字列表現, 152

定数, 243 定数の定義, 78	複数行ステートメント, 14
データタイプ, 15 ブール, 15	符合, 201
数値, 15	部分的日付, 90 プリント, 172
文字列, 16 色, 16	フルスクリーン, 203 フレーム, 117
配列, 16 テキストファイル, 38	プログラミング慣習, 237 プログラム
テキストボックス, 216	エディット, 31
デスクトップ, 39 デバッグ, 34	オープン, 37 デバッグ, 34
検索, 31	フォーマット, 31 ロード及び実行, 67
動作環境, 11 特殊文字のhex値, 102	作成, 30
特定時刻にアプリ起動, 189	保存, 37 実行, 33
- な -	終了,65 プログラムエディタ,23
日時間隔, 88	プログラムへのパス, 83 プロシージャ, 19, 118,
日時の加減算, 87 年、月、日による日付構	プロシーシャ, 19, 118, 213
成, 91	プロシージャを呼ぶ, 66 プロジェクトエクスプロ
- ld -	ーラ. 45
排他的論理和演算, 235 バイト, 62, 71	プロパティ, 72, 173 プロパティウィンドウ,
ハイフン, 197 配列, 61	46 プロパティエディタ, 29
上限, 225	平方根, 209
下限, 138 再配分, 180	ヘルプボタン, 25 変数, 15, 72 変数タイプ, 228
巡回, 114 文字列の抜出し, 110	変数タイプ, 228 変数タイプのチェック,
解放, 100	132
端数の省略, 112 ピクチャーボックス, 166	変数定義, 95 変数定義の強制, 161
ビジュアルデザイナー, 26	変数のタイプ名, 223 変数の設定, 196
メニュー, 27	変数名, 16 ボタン作成, 76
日付, 121 日付:年, 236	ボタン定数, 153
日付:日,93 日付オブジェクト,85	ボリュームの設定, 200
ファーマット, 121 ファンクション, 122	- ま - 命名のガイドライン, 237
ノオーカスを取り除く,	メソツド. 72. 146
136 フォーマット, 115	メニュー, 39, 197 メニューエディタ, 29,
フォーム, 21 イベント, 21	49 メモリスペース確保, 95
メソッド, 21	文字の置換え, 182

文字列
中央抜き出し、148
分離、208
右側抜出し、184
右空白の削除、187
左側抜き出し、140
左右空白の削除、187
左側抜き出し、140
左右空白の削除、222
左空白の削除、145
日付構成、92
検索、129
比較、210
連結、133
関数評価、103
文字列/変数の長さ、141

-や・
曜日値、231
曜日名、232

- わ・
割り込みイベント、96
割算の余り、150

お客様用コメントフォーム 本ドキュメントの出版に関するエラーや変更要求の為に、この用紙をお使い下さい。送り先は:

NS BASIC Corporation 71 Hill Crescent Toronto, Canada M1M 1J3 fax (416) 264-5888

また同様の出版に関するお問い合わせは、emailでも受けて おります。

publications@nsbasic.com

コメントの主題および、出版日(本ハンドブックの最初の頁に記載)を冒頭にお書き下さい。

頁	ンメント