
Abiturientlar uchun fizika fanidan qo'llanma

H.I.G'



Navoiy 2019

1-§. Fizikaviy kattaliklar

Fizikaviy kattaliklar ikki xil bo'ladi.

- 1) Ham son qiymati bilan ham yoʻnalishi bilan xarakterlanadigan kattaliklar vektor kattaliklar deyiladi.
- 2) Faqat son qiymati bilan xarakterlanadigan kattaliklar Skalyar kattaliklar deyiladi.M-n: massa, energiya, vaqt

2-§. Moddaning zichligi

<u>Hajm birligidagi mass</u>aga <u>son jihatid</u>an teng bo'lgan fizik kattalikka zichlik deyiladi.

$$\rho = \frac{m}{V} \; ; \quad m = \rho V \quad ; \quad V = \frac{m}{\rho}$$

Zichlikning o'lchov birligi kg/m³, g/m³

Massaning o'lchov birligi kilogramm, gramm, tonna

Hajmning o'lchov birligi m³, dm³

Suyuqlik zichligi *areometr* degan asbob bilan o'lchanadi.Areometrning ishlash prinsipi Arximed qonuniga asoslangan.

Suvning zichligi $\rho_{suv}=1000 \ kg/m^3$

kg/m³ ni g/sm³ ga aylantirish uchun berilgan zichlikni 1000 ga bo'lish kerak, g/sm³ ni kg/m³ ga aylantirish uchun berilgan zichlikni 1000 ga ko'paytirish kerak.

3-§. Kuch

Kuch vector kattalikdir, kuch harakat tezligini o'zgartiruvchi sababdir. Kuch dinamometr bilan o'l
chanadi. Kuch birligi $1\,$ N (nyuton).
 $1kN=1000N,\ 1mN=0,001N=10^{-3}N.$

Jismlarni yerga tortuvchi kuchga ogʻirlik kuchi deyiladi.

$$F=mg$$
 Og'irlik kuchini hisoblash formulasi .

Yerning tortishi tufayli jismning tayanch yoki osmaga ta'sir qiladigan kuchiga jismning ogʻirligi deyiladi.

Yo'nalishi bo'yicha bir tomonga yo'nalgan ikki kuchning teng ta'sir etuvchisi uni tashkil etuvchi kuchlar modullarining yig'indisiga teng.

$$F_1$$
 F_2 $F=F_1+F_2$

Bir togʻri chiziq boʻyicha qarama-qarshi yoʻnalgan ikki kuchning teng ta'sir etuvchisi moduli boʻyicha katta kuch tomonga yoʻnalgan boʻladi.Uning natijaviy kuchi sistemani tashkil qilgan kuchlar ayirmasiga teng.

$$F_1$$
 F_2 $F=|\mathbf{F}_1-\mathbf{F}_2|$

Jismning biror nuqtasiga ikki kuch ma'lum burchak ostida qoʻyilgan boʻlsa bu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi quyidagicha topiladi. Jismning ogʻirligi tayanchga yoki osmaga qoʻyiladi. Ogʻirlik kuchi jismning oʻziga qoʻyiladi.

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 cos\alpha}$$

4-§. Bosim

Sirtning sferik yuziga perpendikulyar ravishda ta'sir qiluvchi kuchga son jihatdan teng boʻlgan fizik kattalikka bosim deyiladi.Bosim skalyar kattalik.

Bosimni hisoblash uchun kuchni sirtning yuziga bo'lish kerak Bosimning o'lchov birligi [**Paskal**] [Pa].

 $P = \frac{F}{S}$

Bosim skalyar kattalik bo'lganligi uchun F kuchning bosimi uning vertical va gorizontal tashkil etuvchilari yig'indisiga teng: $P=P_x+P_y$

Kuchning gorizontal tashkil etuvchisi sirtga parallel yo'nalganligi uchun u sirtga bosim bermaydi.Qattiq jismlarda bosim kuch yo'nalishida uzatiladi.

1Pa=1N/m²; 1kPa=1000Pa; 1MPa=10⁶Pa

F=PS Kuchni bosim va yuza orqali ifodalash formulasi.

5-§. Paskal qonuni

Suyuqlik yoki gazga uzatilgan tashqi bosim suyuqlik yoki gazning barcha nuqtalariga oʻzgarishsiz uzatiladi.

Paskal qonuniga asoslanib gidravlik mashinalar yaratilgan gidravlik mashinaning asosiy qismi oʻzaro nay bilan tutashtirilgan har xil diametrli ikkita yupqa silindr idishdan iborat boʻlib ularning ichida suyuqlik boʻladi.

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{S_1}{S_2} \qquad \boxed{F_1 S_2}$$

$$F_1S_2 = F_1S_2$$

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Gidravlik mashinaning katta porshenining yuzi kichik porshenining yuzidan necha marta katta bo'lsa gidravlik mashina kuchdan shuncha marta yutuq beradi.Gidravlik mashina kuchdan yutuq beruvchi qurilma.

1) Ishqalanish bo'lgan holda kuchdan yutuqni hisoblash uchun katta kuch
ni kichik kuchga bo'lish kerak ${\bf [F_1/F_2]}$ ${\bf F_1>F_2}$

<u>2)Ishqalanish bo'lmagan holda kuchdan yutuqni hisoblash uchun katta yuzani kichik yuzaga bo'lish kerak $[S_1/S_2]$ $S_1>S_2$ </u>

6-§. Suyuqlikning ogʻirlik kuchi ta'sirida idish tubi va devoriga bosimi.

Suyuqlik deb idish devoriga tegmay turgan sirtga aytiladi. Istalgan gorizontal sirtga sath deb aytiladi. Suyuqlikning ogʻirligi ta'sirida yerdan h chuqurlikdagi barcha nuqtalarda hosil qiladigan bosimi suyuqlik ustunining balandligiga va zichligiga toʻgʻri proporsional. Suyuqlik va gaz ichida bosim boʻlad. Suyuqlikning ogʻirligi tufayli idish tubiga ta'sir qiladigan bosimi gidrostatik bosim deviladi.

P=ρgh

Suyuqlikning idish tubiga bosimi formulasi (gidrostatik bosim)

 $P=\frac{\rho gh}{2}$

Suyuqlikning idish devorlariga bosimi formulasi

P-zichlik g=9,81 m/s² h=sath balandligi



-Ko'l tubiga beriladigan to'liq bosim formulasi



-Usti ochiq idishning yon devorlariga beriladigan bosim formulasi

▲ Tezlanish bilan harakatda suyuqlikning idish tubiga bosimi:

▲ a tezlanish bilan ko'tarilayotganda va tezlanish yuqoriga yo'nalgan:

 $P=\rho(g+a)h$

lacktrianglea tezlanish bilan ko'tarilayotganda va tezlanish pastga yo'nalgan:

 $P = \rho(g - a)h$

▲ a tezlanish bilan tushayotganda va tezlanish pastga yo'nalgan:

 $P = \rho(g-a)h$

lacktrianglea tezlanish bilan tushayotganda va tezlanish yuqoriga yoʻnalgan:

 $P = \rho(g + a)h$

Bir xil balandlik va tubining yuzasi bir xil bo'lgan turli shakldagi idishlarga bir xil suyuqlik quyilganda idish tubiga bosim kuchlari bir xil bo'lish hodisasiga gidrostatik paradoks deyiladi. Qandaydir jism yopiq idishda suyuqlik sirtida suzmoqda.Agar idishga havo damlansa jismning suyuqlikka botish chuqurligi qanday ozgaradi?

 $1. Agar \ jismning \ siqiluvchanligi \ suyuqliknikiday \ boʻlsa \ botish \ chuqurligi \ oʻzgarmaydi.$

 $2. {\rm Agar\ jismning\ siqiluvchanligi\ suyuqliknikidan\ katta\ bo'lsa\ botish\ chuqurligi\ ortadi.}$

3. Agar jismning siqiluvchanligi suyuqliknikidan kichik bo'lsa botish chuqurligi kamayadi.

$$A = \frac{gSd^2(\rho_s - \rho_m)^2}{2\rho_s}$$

-Asosining yuzi ${f S}$ boʻlgan, qalinligi ${f d}$ boʻlgan muz boʻlagi suvda suzib yurganda uni suvga toʻliq botirish uchun bajarilgan ish formulasi.

7-§. Tutash idishlar

Tublari tutashgan ixtiyoriy shakldagi idishlar *tutash idishlar* deyiladi.

Choynak bunga misol bo'la oladi.Har qanday shakldagi tutash idishlardagi suyuqliklar bir xil bo'lsa, tinch holatda bo'lganda suyuqliklarning erkin sirti bir xil balandlikka bo'ladi.

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_2}{h_1}$$

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$

Tutash idishlarda suyuqlikning muvozanat sharti

Tutash idishlarga zichligi har xil bo'lgan suyuqlik quyilsa, zichligi katta bo'lgan suyuqlikning sathi kichik bo'ladi, zichligi kichik bo'lgan suyuqlikning sathi katta bo'ladi.

8-§. Atmosfera bosimi

Yerni qurshab olgan havo qatlamiga atmosfera deyiladi. Ogʻirlik kuchi ta'sirida havoning yuqori qatlami oke
andagi suv kabi pastki qatlamini siqadi. Yer sirtiga bevosita tegib turgan havo qatlami eng koʻp siqiladi va Paskal qonuniga asosan bu bosimni hamma yoʻnalishda bir xil uzatiladi, natijada yer sirtida va undagi jismlarga butun havo qatlami bosimi yoki
 $Atmosfera\ bosimi$ ta'sir qiladi. Atmosfera bosimini birinchi marta Italyan olimi
 $Torichelli\ 1643$ -yilda tajribada aniqlagan. Havo zichligi
 $\rho=1,29$ $^{kg}/_{m^3}$

Atmosfera bosimining birligi qilib $1mm\ simob\ ustuni$ deb qabul qilingan. 1 mm.sim.ust. $\approx 133\ \mathrm{Pa}$

9-§. Normal atmosfera bosimi

$P_0=760 \text{ mm.sim.ust yoki } P_0=1 \text{ atm. } P_0=101325 \text{ Pa}=10^5 \text{ Pa}$

Fizik atmosfera (qisqacha atm.)- balandligi 760 mm boʻlgan vertikal naydagi simob ustunining bosimidir.

Metrologiyada: 1bar=105Pa

Atmosfera bosimini simobli *Barometr* va *Aneroid barometr* yoki *Metall Barometr* bilan o'lchanadi. Yer sirtidan ko'tarilgani sari havo siyraklashib boradi va atmosfera bosimi kamayib boradi. Dengiz har 12 m yuqoriga ko'tarilsak atmosfera bosimi 1 mm.sim.ust ga kamayadi.

Dengiz sathidan h balandlikdagi atmosfera bosimini topish formulasi

$$P = \left(760 - \frac{h}{12}\right) mm. sim. ust$$

Atmosfera bosimining oʻzgarishiga qarab balandlikni oʻlchaydigan asboblarga *altmetrlar* deyiladi.

Berk idishdagi gazlarning yoki suyuqliklarning bosimi manometrlar yordamida o'lchanadi.

10-§. Suyuqlik yoki gaz o'ziga botirilgan jismga ko'rsatadigan ta'siri.Arximed qonuni.

Suyuqlik yoki gaz ichidagi jismga uni suyuqlik yoki gazdan itarib chiqaruvchi kuch ta'sir etadi.Suyuqlikka butunlay botirilgan jismni itarib chiqaruvchi kuch, jism hajmiga teng hajmli suyuqlik ogʻirligiga teng.

$$F_A = \rho_s \cdot V_j \cdot g$$

Arximed kuchi formulasi

 F_A -Arximed kuchi; ρ -zichlik; V_i -jism hajmi.

 $\frac{\rho_j}{\rho_s} = \frac{V_{botgan}}{V_{butun}}$

Arximed kuchining xususiy holi.

 ρ_j -jism zichligi V_{botgan} -botgan qism hajmi

 ρ_s -suyuqlik zichligi V_{butun} -to'liq hajm

Jismning suyuqlikdagi ogʻirligini topish uchun jismning vakuumdagi ogʻirligidan Arximed kuchini ayirish kerak

P_s=P_{vak}-F_A **Jismning suyuqlikdagi ogʻirligi.** P_v- jismning vakuumdagi ogʻirligi Jismning suzish shartlari.

- 1.Agar jism og'irligi Arximed kuchidan katta bo'lsa P>FA jism suyuqlikda cho'kadi.
- 2. <u>Agar jism ogʻirligi Arximed kuchidan kichik boʻlsa</u> P<F_A jism suyuqlikdan koʻtarila boshlaydi va qalqib chiqadi.

F_k=F_A-mg

Ko'tarish kuchi formulasi. FA-Arximed kuchi; mg-og'irlik kuchi

3. Agar jism ogʻirligi Arximed kuchiga teng boʻlsa, u holda jism suyuqlikning istalgan joyida muvozanatda turadi. P=F_A

Zichligi suyuqliknikidan katta bo'lgan jismni suvda ushlab turish uchun kerak bo'lgan kuch formulasi quyidagicha: $F_{t}=mg$ F_{t} F_{t} -tutib turuvchi kuch $\rho_{j}>\rho_{s}$

Suv ostidagi po'kak suv ustiga qalqib chiqadi.Bunda suv po'kak sistemasining potensial energiyasi kamayadi.

Jismning zichligi suyuqliknikidan kichik bo'lsa uni suyuqlik ichida tutib turuvchi kuch formulasi:

$$F_t = F_A - mg$$

<u>Vaznsizlik holatida Arximed qonuni o'z ma'nosini yo'qotadi, chunki jism ham, siqib chiqargan suyuqlik ham vaznsiz bo'ladi.</u>

Kemaning suv sig'imi deb unga ta'sir etayotgan Arximed kuchiga aytiladi.

Kemaning suv ostidagi qismi siqib chiqarilgan suv ogʻirligi , kemaning yuki bilan havodagi ogʻirligiga teng.

Kemalarga yuk bosilganda kema korpusidagi qizil chiziqqacha botganda yukli kemaga ta'sir etuchi ogʻirlik kuchiga teng ogʻirlikda siqib chiqarilgan suv ogʻirligi kemaning suv sigʻimi deyiladi.

 $F=3\pi\eta dv$

-Stoks qonuni. Suyuqliklarda qarshilik kuchi. η -yopishqoqlik koeffitsi
enti

11-§.Mexanik ish.

Mexanik ish deganda, jismga ta'sir etuvchi kuch moduli, koʻchish moduli va kuch bilan koʻchish yoʻnalishlari orasidagi burchak kosinusining koʻpaytmasiga teng boʻlgan fizik kattalik tushuniladi. Mexanik ish boʻlishi uchun jismga kuch ta'sir qilishi kerak va bu kuch ta'sirida jism siljishi kerak. Agar bir jismga bir nechta kuch ta'sir qilayotgan boʻlsa, bu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi ish bajaradi.

A=F·S A=F·Scosα

Mexanik ish formulasi. A-ish; F-kuch; S-yo'l. Ishning o'lchov birligi [Joul] 1J=1 N·1m; 1 kJ=10³J; 1 MJ=10⁶ J

Ish terminini fanga 1826-yildA Fransuz olimi Franseli kiritgan.

12-§. Quvvat

Turli xil jism ish bajarish tezligini xarakterlash uchun quvvat degan kattalik kiritilgan.Quvvat deb vaqt birligida bajarilgan ishga son jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.

 $N = \frac{A}{t}$

 $N=F\cdot v$

 $Quvvatni\ topish\ formulasi$

N-quvvat; F-kuch; v-tezlik; A-ish; t-vaqt

Quvvat o'lchov birligi (Vatt) 1 W=1 J/1 s ; 1 kW= 10^3 W; 1 MW= 10^6 W Bir ot kuchi **735,5** W ga teng.

13-§. Mexanik energiya

Energiya so'zi lotinchadan olingan bo'lib, faoliyat degan ma'noni anglatadi.Agar jism yoki jismlar sistemasi ish bajarish qobiliyatiga ega bo'lsa bunday jism energiyaga ega bo'ladi.

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

Mexanik energiya ikki xil bo'ladi.

1)Kinetik energiya- jism harakati tufayli olgan energiya

Kinetik so'zi lotinchadan olingan bo'lib *harakat* degan ma'noni bildiradi.

Kinetik energiya formulasi.

v-tezlik, m-massa. Kinetik energiya birligi J (**Joul)**

$$kg \cdot \frac{m^2}{S^2} = kg \cdot \frac{m}{S^2} \cdot m = N \cdot m = J$$

Harakat qiladigan har qanday jismda kinetik energiya mavjud bo'ladi.

2) Potensial energiya, potensil' so'zidan olingan bo'lib imkoniyat degan ma'noni bildiradi.

Oʻzaro ta'sir qiluvchi jsmlar yoki ayni bir jismlar bir-biriga nisbatan tutgan vaziyatiga qarab aniqlanadigan energiya potensial energiya deb ataladi.

$$E_p = mgh$$
 Potensial energiya formulasi , h -balandlik , m -massa

Tabiatda kinetik energiya potensial energiyaga, potensial energiya kinetik energiyaga aylanib turadi. Jismni yuqoriga biror bir tezlik bilan otganimizda uning kinetik energiyasi kamayib potensial energiyasi oshib boradi.

Eng yuqori nuqtaga ko'tarilganda uning potensial energiyasi eng katta bo'lib, kinetik energiyasi nolga teng bo'ladi, chunki u bir to'xtab oladi.Pastga tushishda potensial energiya kamayib, kinetik energiya ortib boradi.

14-§. Mashina va mexanizmlarning FIK i.

ish, N_f -foydali quvvat; N_{um} –umumiy quvvat

Foydali ish koeffitsienti -
$$\eta$$
 A_f – $foydali$ ish, A_{um} - $umumiy$
 $\eta = \frac{A_f}{A_{um}} \cdot 100\%$
 $\eta = \frac{N_f}{N_{um}} \cdot 100\%$

Jismni yuqoriga pastga tushirganda har doim foydali ish $A_f = mgh$ ga teng bo'ladi.

Jismning tinch turgan yoki to'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan holatiga muvozanat holat deyiladi. Oddiy mexanizmlar. Kuchni o'zgartirishga xizmat qiladigan moslamalar oddiy mexanizmlar deviladi.

- 1.Richag va uning turlaridan blok, chig'iriq
- 2.Qiya tekislik va uning turlaridan pona, vint


Richag qo'zg'almas o'q atrofida aylana oladigan qattiq jismdir.Oddiy mexanizmlarda kuchdan yutib masofadan yutqazamiz, yoki aksincha.

Richakka qo'yilgan kuchning ta'sir chizig'i va aylanish o'qi orasidagi eng qisqa masofaga kuch yelkasi deyiladi. Ta'sir etuvchi kuchning aylantirish xususiyatini ifodalash uchun kuch momenti tushunchasidan foydalaniladi.

Kuchning shu kuch yelkasiga ko'paytmasiga kuch momenti deyiladi.

Kuch momenti vektor kattalik bo'lib, uning XBS dagi birligi sifatida

N·m qabul qilingan.Lekin kuch moentining birligini, ya'ni N·m ni J (Joul) deb atash qabul qilinmagan.




▲ Qo'zg'almas o'q atrofida aylana oladigan jismning muvozanat sharti yoki momentlar qoidasi: mahkamlangan o'q atrofida aylana oladigan jismga qo'yilgan kuchlarning bu o'qqa nisbatan olingan momentlarining algebraik yig'indisi nolga teng bo'lganda ushbu jism muvozanatda bo'ladi.

▲ Momentlar qoidasi: Aylanish o'qiga ega bo'lgan jism muvozanatda bo'lishi uchun unga ta'sir etuvchi kuchlar momentlarining vektor yig'indisi nolga teng bo'lishi kerak.

Richakka ta'sir qiluvchi kuchlar shu kuchlar yelkalariga teskari proporsional boʻlganda richag muvozanatda boʻladi.

 $\frac{F_1}{F_2} = \frac{I_2}{I_1}$

Sterjen tayanchlarga qo'yilganda tayanchlardagi F1 va F2 reaksiya kuchlarini aniqlash




O- nuqta bir jinsli sterjen o'rtasi bo'ladi.

$$\begin{bmatrix}
F_1 \cdot AB = Mg \cdot OB \\
F_1 + F_2 = Mg
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
F_2 \cdot \\
F
\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} F_2 \cdot AB = Mg \cdot OA \\ F_1 + F_2 = Mg \end{cases}$$


15-§. Blok.

Blok.Bloklar ikki xil bo'ladi: ko'char va ko'chmas. Agar ish paytida yuk va blok harakatlansa, bunday blok *ko'char blok* deyiladi.Agar ish paytida faqat yuk harakatlansa, bunday blok *ko'chmas blok* deyiladi.Ko'char blok kuchdan yutuq beradi, ko'chmas blok esa faqat kuch yo'nalishini o'zgartirib




 F_t – taranglik kuchi { $ma = F_t - mg$ { $Ma = Mg - F_t$

Ko'char blokkuchdan ikki marta yutuq beradi. F=mg/2 Ko'char blokda mg yuk h balandlikka ko'tarilsa F kuch qo'yilgannuqta 2h balandlikka tushadi $\eta = \frac{mg}{2F} \cdot 100\%$ ko'char blokning foydali ish koeffitsienti



16-§. Chig'iriq



Chig'iriq kuchdan R/r marta yutuq beradi.

Chig'iriqning muvozanat sharti.

R-chig'iriq radiusi,

r-ip oʻralgan aylana radiusi.

mg·r=F·R

Mexanikaning oltin qoidasi- Har bir mexanizm ishdan yutuq bermaydi.Kuchdan necha marta yutsak masofadan shuncha yutamiz va aksincha.

Bu holda mexanikaning oltin qoidasi:

 $F_1 \cdot S_1 = F_2 \cdot S_2$

F-kuch, S-masofa

17-§. Muvozanat shartlari

1.Jismga qoyilgan kuchlarning tasir etuvchisi nolga teng bo'lsa jism muvozanatda bo'ladi.

2.Aylanish o'qiga ega bo'lgan jismlar muvozanatda bo'lishi uchun, jismni soat strelkasi bo'ylab burovchi momentlar yig'indisi, soat strelkasiga qarshi burovchi momentlar yig'indisiga teng bo'lsa muvozanatda bo'ladi.

18-§.Muvozanat turlari

- 1.Jismni muvozanat holatidan chiqarilganda uni muvozanat holatda qaytaruvchi kuch hosil bo'ladigan muvozanat turg'un muvozanat deyiladi. Botiq sirtda turgan va yengil ipga osilgan jismning muvozanati turg'un muvozanatga misoldir.
- **2.**Agar jismni muvozanat xolatidan bir oz ogʻdirilganda uning ogʻishini davom ettiruvchi kuch yuzaga kelsa bunday muvozanat turgʻunmas muvozanat deyiladi. Qavariq sirtda turgan jismning muvozanati turgʻunmas muvozanatga misol.
- **3**.Muvozanat vaziyatidan chiqarilganda massa markazining vaziyati oʻzgarmaydigan jismning muvozanati farqsiz muvozanat deyiladi. Gorizontal sirtda turgan jismning muvozanati befarq muvozanatga misol.

19-§.Og'irlik markazi

Har bir jism uchun uni ilgarilanma harakatga keltiruvchi barcha kuchlarning tasir yoʻnalishlari kesishadigan bitta nuqta mavjud. Bu nuqta jismning massa (yoki ogʻirlik) markazidir. Kuchning tasir chizigʻi massa markazidan oʻtmasa bu kuch jismni buradi. Jismning barcha zarralariga ta'sir etuvchi ogʻirlik kuchlarining markaziga shu jismning ogʻirlik markazi deyiladi.

Jismning og'irlik markazi – jismning barcha zarralariga ta'sir etuvchi og'irtlik kuchlarining maskur nuqtaga nisbatan momentlarining yig'indisi hamma vaqt nolga teng bo'lgan nuqta.

- Bir jinsli to'rtburchak va parallelogramni og'irlik markazi uning diogonallari kesishish nuqtasida bo'ladi.
 - Bir jin sli uchburchakning og'irlik markazi uning *medianalari* kesishgan nugtada bo'ladi.
- •Piramida va konusning og'irlik markazi asoslari markazi bilan uchini tutashtiruvchi kesmaning asosidan boshlab hisoblaganda ¼d (to'rtdan bir) qismida bo'ladi.
- Yarimsharning ogʻirlik markazi asosining markazidan 3R/8 (sakkizdan uch radius) balandlikda boʻladi.
 - Yarim doiraning og'irlik markazi uning geometrik markazidan $4R/3\pi$ masofada bo'ladi.
- Erkin osilgan arqonning (2 uchi mahkamlangan bo'lsa) o'rtasidan tortilganda og'irlik markazi yuqoriga siljiydi.
 - Jismlar sistemasining massa markazi: $x_0 = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$ $m_1(x_0 x_1) = m_2(x_2 x_0)$
- x_1, x_2 birnchi va ikkinchi jismlar massa markazlarining kardinatasi.

Bir jinsli sterjenning massa markazini x ga surish uchun uning bir uchidan 2x uzunlikdagi qismi qirqib olinishi kerak.

MEXANIKA

Mexanika soʻzi mexanik soʻzidan olingan boʻlib mashina degan ma'noni angalati. Mexanika oʻzi 3 ga boʻlinadi.

1.Kinematika 2.Statika 3.Dinamika

Jism harakati maskur harkatga ta'sir koʻrsatuvchi sabablar bilan bogʻlanmagan xolda oʻrganuvchi qismi kinematika deb ataladi.

Jism harakati va unga ta'sir etuvchi kuchlar orasidagi munosabatlarni dinamika oʻrganadi. Kuchlar tasiridagi jismlar muvozanatini statika oʻrganadi.

Kinematika harakat deganidir. Dinamika kuch deganidir. Statika siatos so'zida olingan bo'lib qo'zg'almas degan ma'noni anglatadi.

Vaqt oʻtishi bilan jismning muvozanat vaziyati boshqa jisimga nisbatan oʻzgarishi mexanik xarakat deviladi.

Biz mexanikada makroskopik jism xarakatini o'rganamiz. Makroskopik katta degan ma'noni bildiradi. Muayyan sharoitda o'lchami va shakli hisobga olinmaydigan jismlarga moddiy nuqta deviladi. Jism harakati davomida jizgan chiziqqa trayektoriya deviladi. Jismning boshlang'ich va oxirxi vaziyatini tutashtiruvchi to'g'ri chiziqga ko'chish deyiladi. Ko'chish vektor kattalik. Jismning harakat trayektoriyasi bo'ylab o'tgan masofa yo'l deyiladi. Yo'l skalyar kattalik. Sanoq jismi, unga bog'langan kardinatalar sistemasi ya yaqni o'lchaydigan asbob birgalikda sanoq sistemasi deyiladi. Ruletka – uzunlikni o'lchaydigan asboblardan biri.

20-§.To'g'ri chiziqli tekis harakat

To'g'ri chiziqli trayektoriya bo'ylab ilgarilanma harakat qiladigan moddiy nuqta ixtiyoriy, lekin teng vaqt oraliqlarida bir xil masofaga ko'chsa, to'g'ri chiziqli tekis harakat sodir bo'ladi. Vaqt birligi yoki bir sekuntda bosib oʻtilgan yoʻlga *tezlik* deyiladi. Tezlik vektor kattalik. Toʻgʻri chiziqli tekis harakatda tezlik vektorining yonalishi ko'chish vektorning yo'nalishi bilan aniqlanadi. To'g'ri chiziqli tekis harkatda tezlik moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi. Tezlanish 0ga teng.

Tekis harakatda tezlikni hisoblash formulasi.; Tezlikning o'lchov birligi: m/min; m/s; km/soat $v = \frac{S}{I}$ t-vaqt; s-yo'l.

km/soat ni m/sek ga aylantirish uchun berilgan tezlikni 3,6 ga bo'lish kerak. m/sek ni km/soat ga aylantirish uchun berilgan tezlikni 3,6 ga ko'paytirish kerak.

vaqtni topish formulasi.

 $x = x_0 + vt$

Koordinataning vaqtga bog'liqlik tenglamasi

*x*₀ –boshlang'ich koordinata

Yo'l formulasi

 $S = v \cdot t$

21-§. Harakatning nisbiyligi va tezliklarni qo'shish

Agar jism bir vaqtda bir nechta harakatda ishtirok etsa natijaviy tezlik vektori, tashkil etuvchi harakatlar tezlik vektorlarining geometrik yig'indisiga teng.

$$\overrightarrow{\overrightarrow{v}} = \overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2} + \overrightarrow{v_3} + \dots + \overrightarrow{v_n}$$

Nisbiy tezlikni topish.

♦ Agar jismlar qarama-qarshi yo'nalishda harakatlansa:

$$v_{nis} = v_1 + v_2$$

♦ Agar jismlar bir xil yoʻnalishda harakatlansa: ♦ Agar jismlar perpendikulyar yo'nalishda

• Agar jismlar o'zaro α burchak ostida

harakatlansa:

$$v_{nis} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2cos\alpha}$$

· Jismlar bir vaqtning o'zida ikkita

harakatda ishtirok etsa natijaviy tezlik guyidagicha aniglanadi.

 $v_{nat} = v_1 - v_2$

♦ Agar jismlar qarama-qarshi yoʻnalishda harakatlansa: ♦ Agar jismlar bir xil yoʻnalishda harakatlansa:

 $v_{nat} = v_1 + v_2$

harakatlansa:

♦ Agar jismlar perpendikulyar yo'nalishda

• Agar jismlar o'zaro α burchak ostida

harakatlansa:

 $v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2\cos\alpha$

22-§. Notekis (o'zgaruvchan) harakat.

Tekis oʻzgaruvchan harakat deb shunday harakatga aytiladiki uning tezligi har qanday teng vaqt oralig'ida teng kattalikka o'zgaradi. Oniy tezlik deb trayektoriyaning ma'lum bir nuqtasida yoki harakat vaqtining ma'lum bir momentidagi tezligiga aytiladi.

Moddiy nuqtaning vaqt oraliqlaridagi ko'chishlari teng bo'lmagan harakati notekis (o'zgaruvchan) harakat deyiladi.

Notekis harakatda o'rtacha tezlikni topish uchun butun bosib o'tilgan yo'lni butun ketgan vaqtga bo'lish kerak.

$$v_{o'rt} = \frac{S_{um}}{t_{um}}$$

O'rtacha tezlikni hisoblash formulasi. Sum -umumiy yo'l, tum- umumiy vaqt

Agar harakatlanish vaqtlari teng bo'lsa o'rtacha tezlik har bir qismdagi tezliklarning o'rta arifmetigiga teng bo'ladi.

$$v_{o'rt} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$v_{o'rt} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$
 $v_{o'rt} = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n}{n}$

Tekis sekinlanuvchan harakatda yo'lning boshida v_1 , o'rtasida v_2 va oxirida v_3 bo'lsa ular orasidagi munosabat: $v_3^2 = \frac{v_1^2 + v_2^2}{2}$

$$v_{oirt} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$$

Agar yo'l teng ikkiga bo'lingan bo'lsa o'rtacha tezlik bunday topiladi:

23-§. Tekis tezlanuvchan harakatda tezlanish

Tezlanish vektor kattalik. Tezlanish deb-harakat tezligi o'zgarishining shu o'zgarish yuz beradigan vaqt nisbatiga aytiladi.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t}$$

 $a = \frac{v_2 - v_1}{t}$ Tezlanishni hisoblash formulasi. $\Delta v = v_2 - v_1$ tezlikning

Fizik kattalikning o'zgarishi deganda uning keyingi qiymatidan oldingi qiymati ayriladi. Tezlanishning o'lchov birligi m/s^2 ; sm/s^2 ; km/s^2 Akselereometr- tezlanishni o'lchovchi asbob.

24-§. Tekis o'zgaruvchan harakatda tezlik.

Tekis tezlanuvchan harakatda tezlik moduli tekis oshib boradi, yo'nalishi esa o'zgarmaydi.

 $v = v_0 + at$

Tekis tezlanuvchan harakatda oniy tezlik formulasi

Tekis sekinlanuvchan harakatda tezlik moduli tekis kamayib boradi, yo'nalishi esa o'zgarmaydi.

 $v = v_0 - at$

Tekis sekinlanuvchan harakatda oniy tezlik formulasi

 v_{θ} -boshlang'ich tezlik , a-tezlanish , t-vagt

v = at

Agar tekis tezlanuvchan harakatda v_{θ} nolga teng bo'lsa oniy tezlik formulasi.

Agar jism tekis sekinlanuvchan harakat qilib to'xtasa oxirgi tezlik nolga aylanadi.

 $v_0 = at$

25-§. Tekis o'zgaruvchan harakatda yo'l.

 $S = v_0 t +$

Tekis tezlanuvchan harakatda yo'l formulasi

 v_{θ} boshlang'ich tezlik nol bo'lgandagi yo'l formulasi.

Tekis sekinlanuvchan harakatda yo'l formulasi

$v^2 - v_0^2 = 2ax$	\overline{S}
---------------------	----------------

Tekis tezlanuvchan harakatda vaqt noma'lum bo'lganda tezlik, tezlanish va yo'l orasidagi bogʻlanish formulasi

$$v_0^2 - v^2 = 2aS$$

Tekis sekinlanuvchan harakatda vaqt noma'lum bo'lganda tezlik, tezlanish va vo'l orasidagi bog'lanish formulasi

$$S = \frac{a}{2}(2n - 1)$$

 $S = \frac{a}{2}(2n-1)$ Jismning n-sekunddagi ko'chishini topish. $v_0 = 0$

$$S = v_0 + \frac{a}{2}(2n - 1)$$

 $S = v_0 + \frac{a}{2}(2n-1)$ | Agar boshlang'ich tezlik bo'lsa.

Agar tekis tezlanuvchan harakatdagi v₀=0 boshlang'ich tezlik nolga teng bo'lsa u holda formula $v^2 - v_0^2 = 2aS$; $v_0 = 0$ $v_0 = \sqrt{2aS}$ quyidagi ko'rinishni oladi:

26-§. Jismning erkin tushishi

Tinch holatdagi jismning og'irlik kuchi ta'sirida havosiz joyga yerga tushishi erkin tushish deyiladi. Jismlar erkin tushganda barchasi bir xil tezlanish bilan harakatlanadi. Yer sharining barcha nuqtalarida g ning qiymati turlicha: qutbda g=9,83 m/s², ekvatorda g=9,78 m/s², Fransiyaning Sevar shahriga mos geografik kenglikda g=9,81 m/s² ga teng.

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

 $x = x_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2}$ Tekis tezlanuvchan holatda harakat tenglamasi

Tekis sekinlanuvchan holatda harakat tenglamasi

Pastga boshlang'ich tezlik bilan tushayotgan jismning tushish balandligi formulasi

Yuqoriga otilgan jismning t vaqtdan keyingi balandligini topish formulasi

Erkin tushayotgan jismning n-sekunddan keyingi ko'chishini topish formulasi

 $\Delta h = v_0 + \frac{g}{2}(2n - 1)$

Boshlang'ich tezlik bilan erkin tushayotgan jismning n-sekunddagi ko'chishini topish formulasi

2hg

Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning tushish vaqtini topish formulasi

 $v^2 - v_0^2 = 2gh$ | Tekis tezlanuvchan harakatda vaqt noma'lum bo'lganda tezlik tezlanish va yo'l orasidagi bogʻliqlik formulasi.

 $v_0^2 - v^2 = 2gh$ | Tekis sekinlanuvchan harakatda vaqt noma'lum boʻlganda tezlik tezlanish va yoʻl orasidagi bogʻliqlik formulasi.

 $\Delta x = \frac{2\pi h}{at} \sqrt{2gh}$

Erkin tushayotgan jismning sharqqa siljishi

 $v = v_0 + gt$

Yuqoridan pastga tushayotgan jismning oniy tezligi formulasi

 $v = v_0 - gt$

Pastdan yuqoriga otilgan jismning jism ko'tarilishidagi oniy tezligi formulasi

Agar yuqoridan pastga tushishda $v_\theta=0$ bo'lsa oniy tezlikni topish formulasi v = gt

Vertikal yuqoriga otilgan jismning maksimal ko'tarilish balandligini topish formulasi

Vertikal yuqoriga v_{θ} tezlik bilan Δt sekund vaqt oralatib otilgan jismning uchrashish vaqtlari quyidagicha topiladi:

$$t_1 = \frac{v_0}{g} + \frac{\Delta t}{2}$$
$$t_2 = \frac{v_0}{g} - \frac{\Delta t}{2}$$

1-jismning uchish vaqtiga nisbatan

2-jismning uchish vaqtiga nisbatan

27-§.Gorizontal otilgan jism harakati.

Havoning qarshiligi hisobga olinmas darajada kichik bo'lganda jism gorizontal yo'nalishda o'zgarmas v_{θ} tezlik bilan tekis harakat qiladi.

Gorizontal otilgan jism trayektoriyasining har qanday nuqtasida uning tezligi 2 ta tashkil etuvchidan iborat bo'ladi.

1-tashkil etuvchisi: Gorizontal tashkil etuvchisi v_x u harakat davomida o'zgarmaydi va boshlang'ich tezlik v_θ ga teng bo'ladi. $v_x = v_\theta$

2-tashkil etuvchisi: Vertikal tashkil etuvchisi

 $v_y = gt$ ga teng.

Gorizontal otilgan jism gorizontal yoʻnalishda tekis, vertical yoʻnalishda tekis tezlanuvchan harakat qilib erkin tushadi.

Gorizontal otilgan jism tezligi uning uning tushish vaqtini o'zgartirmaydi.

 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Gorizontal otilgan jismning tushish vaqtini topish formulasi.


$$S = v_x \cdot t = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Gorizontal otilganjismning uchish uzoqligi

$$v^{2} = v_{x}^{2} + v_{y}^{2}$$
$$v^{2} = v_{0}^{2} + (gt)^{2}$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$$
$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

Gorizontal otilgan jism trayektoriyasining har qanday nuqtasidagi natijaviy tezligi formulasi



Gorizontal otilgan jismning 2 ta tezlanishi bo'ladi.Harakat boshlangan vaqtda markazga intilma tezlanish to'la tezlanishga teng bo'ladi.Jism pastga tushgan sari markazga intilma tezlanish kamayib (egrilik radius kattalashib, jism trayektoriyasining egriligi kamayib boradi), tangensial tezlanishi esa ortib boradi.

$$a_n = g \cdot \frac{v_x}{v} = g \cdot \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + (gt)^2}}$$

Normal tezlanish formulasi

$$a_n = g \cdot \frac{v_y}{v} = g \cdot \frac{gt}{\sqrt{v_0^2 + (gt)^2}}$$


Tangensial tezlanish formulasi


Gorizontal otilgan jismning to'la tezlanishi vaqtning ixtiyoriy momentida, trayektoriyaning ixtiyoriy nuqtasida erkin tushish tezlanishi g ga teng bo'lib, vertikal pastga yo'nalgan bo'ladi.

28-§.Gorizontga burchak ostida otilgan jism harakati.

12

Gorizontga burchak ostida otilgan jism harakati trayektoriyasi paraboladan iborat bo'ladi.





$$y=h+v_0tsin \propto -\frac{gt^2}{2}$$
 Vertikal yo'nalishdagi koordinata tenglamasi

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$$
 Gorizontga burchak ostida otilgan jismning h balandlikdagi tezligini topish formulasi. Tezlik burchakka bogʻliq emas!

$t = \frac{g}{g}$	Uchish vaqtini topish formulasi
v_0 sin α	
$t = \frac{0}{1}$	Ko'tarilish yoki tushish vaqtini topish formulasi

 $2v_0 sin\alpha$

$$H_{max} = \frac{v_0^2 sin^2 \propto}{2a}$$
 Gorizontga burchak ostida otilgan jismning maksimal ko'tarilish balandligini topish formulasi

$$S = \frac{v_0^2 sin2 \propto}{\sigma}$$
 Gorizontga burchak ostida otilgan jismning uchish uzoqligini topish formulasi

Gorizontga burchak ostida otilgan jismning otilish burchagi uning tushish burchagiga teng bo'ladi.

$$v_{min} = v_0 cos \propto$$
 Gorizontga burchak ostida otilgan jismning uchish davomidagi minimal tezligini topish formulasi

$$tg\beta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{v_0 sin \propto -gt}{v_0 cos \propto}$$
 Gorizontga burchak ostida otilgan jismning t vaqtdan keyingi gorizont bilan hosil qilgan burchagini topish formulasi.

$$tg\alpha = \frac{4h}{S}$$
 Otilish burchagini topish formulasi. $\alpha = 45^{\circ}$ bo'lganda uchish uzoqligi maksimal bo'ladi.

$$R = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{a}$$
 Gorizontga burchak ostida otilgan jism trayektoriyasining eng yuqorigi nuqtasidagi egrilik radiusini topish formulasi

$$R = \frac{2h_{max}}{h_{max}}$$
 Gorizontga burchak ostida otilgan jism trayektoriyasining eng yuqori nuqtasidagi egrilik radiusini topish formulasi

29-§. Aylana bo'ylab tekis harakat.

Nuqta aylana davri boʻylab bir marta aylanib chiqishiga ketgan vaqt aylanish davri deyiladi. T bilan belgilanadi. Oʻlchov birligi (sekund).

Bir sekunddagi aylanishlar soniga chastota deyiladi. (ν)-(nyu) bilan belgilanadi.O'lchov birligi (Hz)=(Gerts)=1/s=s⁻¹

Burilish burchagining mazkur burilish uchun ketgan vaqtga nisbati aylanma harakatning burchakli $tezligi\ deyiladi$.Omega harfi bilan belgilanadi. $[\omega]$ birligi $\frac{rad}{sek}$

Aylana bo'ylab harakatda chiziqli tezlik moduli bo'yicha o'zgarmaydi, yo'nalishi bo'yicha uzluksiz o'zgarib turadi ya hamma yaqt aylanaga harakat yo'nalishiga o'tkazilgan urinma bo'ylab yo'naladi. Aylana bo'ylab tekis harakatda chiziqli tezlik va markazga intilma tezlanish orasidagi burchak 90° ga tengdir.


φ burchakli ko'chish ω burchakli tezlik v chiziali tezlik v aylanish chastotasi T aylanish davri N aylanishlar soni

$$T = \frac{t}{N} \; ; \quad T = \frac{1}{v} \quad v = \frac{N}{t} \; ; \quad v = \frac{1}{T} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \; ; \quad \omega = 2\pi \; v \; ; \quad \omega = \frac{\varphi}{t} \; ; \quad \omega = \frac{v}{R}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$
; $\omega = 2\pi v$; $\omega = \frac{\varphi}{t}$; $\omega = \frac{v}{R}$

$$\varphi = \omega t$$
; $\varphi = \frac{vt}{R}$; $v = \frac{2\pi R}{T}$; $v = 2\pi R v$; $v = \omega R$

Aylana bo'ylab harakatlanayotgan jism chiziqli tezligi moduli bo'yicha o'zgarmaydi va trayektoriyaning har qanday nuqtasida unga urinma bo'ylab harakat qiladi. Taxometr- mashina va mexanizmlarning aylanish chastotasini o'lchaydi.



$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Aylana bo'ylab tekis harakatda burchakli tezlikni hisoblash formulasi

 $v = \omega R$

Chiziqli va burchakli tezlik orasidagi bog'lanish formulasi

Ixtiyoriy sayyoraning a kengligidagi chiziqli tezlik formulasi


$$v = \frac{2\pi R}{T} \cos \alpha$$

30-§. Aylana bo'ylab notekis harakat.

Aylana bo'ylab tekis harakatda bitta tezlanish bo'ladi, ya'ni markazga intilma tezlanish yoki normal tezlanish bo'ladi. U aylana markazi tomon yo'naladi.

Aylana bo'ylab notekis harakatda ikkita tezlanish bo'ladi,birinchisi markazga intilma tezlanish ikkinchisi tangensial tezlanish deviladi.

Tezlik modulining o'zgarishini xarakterlovchi tezlanishga tangensial tezlanish deyiladi.



$$a_{\tau} = \frac{v - v_0}{t}$$

 $a_{\tau} = \varepsilon R$

Tangensial tezlanish aylananing berilgan nuqtasiga urinma yo'naladi.

$$a_{nat} = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2}$$

Natijalovchi tezlanish formulasi

$$\varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}$$

$$\varphi = \omega_0 t - \frac{\varepsilon t^2}{2}$$

Tekis tezlanuvchan aylanma harakatda burchakli ko'chish formulasi

Tekis sekinlanuvchan aylanma harakatda burchakli ko'chish formulasi Burchakli tezlanish formulasi.

$$\omega = \omega_0 + \varepsilon t$$


$$\omega = \omega_0 - \varepsilon t$$

$$\omega = 2\pi N$$

Tekis tezlanuvchan harakatda burchakli tezlik formulasi Tekis sekinlanuvchan harakatda burchakli tezlik formulasi N marta aylangandagi burchakli ko'chish formulasi

$$l = \varphi \cdot R$$

Chiziqli va burchakli koʻchish orasidagi bogʻlanish formulasi




$$\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$$

Tasmali uzatma yoki zanjirli uzatma orgali

$$v_1 = v_2$$

Aylanma harakatni shkiv yoki tishlar orqali uzatish




$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_2}$	$\frac{N_1}{N_2} = \frac{N_2}{N_2}$
T_1 T_2	T_1 T_2
$R_1 \nu_1 = R_2 \nu_2$	$N_1 \nu_1 = N_2 \nu_2$

N₁ va N₂ –tishlar soni T₁ va T₂ –aylanish davri

R₁ va R₂ –radiuslar

 v_1 va v_2 - aylanish chastotasi

Bir-biriga qotirilgan jismlarning aylanma harakati.





$T_1 =$	T_2	$v_1 = v_2$	
$\frac{R_1}{R_1}$ –	R_2	$\frac{R_1}{R_1} = \frac{v_1}{v_1}$	
$\overline{v_1}^-$	$\overline{v_2}$	$\overline{R_2} - \overline{v_2}$	

31-§.Inertsiya momenti.



Jismning aylanish o'qiga nisbatan inertsiya momenti bu massaning aylanish o'qigacha bo'lgan masofaning kvadratiga ko'paytmasiga teng bo'lgan kattalik. Inertsiya momenti vector kattalik.

$J = \frac{2}{5}mR^2$
$J = \frac{7}{5}mR^2$

-Sharniki (Markazi orqali)

-Sharniki (Urinma o'qqa nisbatan)

-Sterjenniki (Oʻq sterjenning oʻrtasidan oʻtadi)

-Kovak tsilindrniki

-To'liq tsilindrniki

 $= mR^{\overline{2}}$

Bo'sh tsilindrniki

Inertsiya momentining birligi: $[kg \cdot m^2]$

Harakatsiz o'qqa nisbatan kuch momenti deb, aylanish o'qidan kuch qo'yilgan nuqtaga o'tkazilgan radius-vektor \vec{r} ning kuch \vec{F} ga vektorial ko'paytmasi bilan aniqlanadigan fizik kattalikka aytiladi.

 $M=F \cdot r \cdot sin \propto |$ Kuch momenti formulasi

M=J⋅ ε

 $M=J\cdot \frac{\Delta\omega}{}$

Aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi . ε burchakli

 $L=P \cdot r=mvr$

Impuls momenti formulasi. r aylana radiusi P jism impulsi

Agar r va P bir-biriga nisbatan α burchak ostida yo'nalgan bo'lsa formula quyidagicha bo'ladi

L=P· rsin ∝

Impuls momenti va aylanma harakat kinematikasi xarakteristikalari orasidagi $L=J\cdot\omega$ bog'lanish formulalari

Agar jism sirpanishsiz dumalab ilgarilanma harakat qilayotgan bo'lsa uning to'liq energiyasi:

$$W = \frac{mv^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2}$$

32-§.Markazga intilma tezlanish

Aylana bo'ylab tekis harakatlanganda tezlanish mavjud bo'lib bunda tezlik yo'nalishi uzluksiz o'zgarishi sabab bo'ladi.Bu tezlanish markazga intilma tezlanish deyilib, u trayektoriyaning istalgan nuqtasida harakatga tik bo'lib aylana markazi tomon yo'naladi.

$$a = \frac{v^2}{R}$$

 $a = \frac{v^2}{R} \quad a = \omega^2 R \quad a = \frac{4\pi^2}{T^2} R \quad a = 4\pi^2 v^2 R \quad a = v \cdot \omega$

Markazga intilma tezlanish formulalari

$$a = \frac{v^2}{R\cos\alpha}$$

Yer shari sirtining a kengligidagi nuqtalarining markazga intilma tezlanishi

DINAMIKA

Nyutonning 1-qonuni ta'riflari:

- 1) Har qanday jism unga boshqa jism ta'sir qilib boshlangʻich vaziyatini oʻzgartirmaguncha u o'zining boshlang'ich vaziyatini saqlab turadi.
- 2) Shunday sanoq sistemalari mavjudki , bunday sanoq sistemalarida jismga boshqa jism ta'sir qilib uning boshlang'ich vaziyatini o'zgartirmaguncha o'zining nisbiy tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi.
- 3) Inersial sanoq sisemasida erkin jism o'z tezligini o'zgartirmaydi

Nyutonning birinchi qonuni *inertsiya* qonuni ham deyiladi.

Jism o'z tezligini saqlashga intilish hodisasiga *inertsiya* deyiladi.

Boshqa jismlar ta'siridan holi boʻlgan jism erkin jism, uning harakati esa erkin harakat deyiladi.

To'g'ri chiziqli tekis harakat qiladigan yoki tinch turadigan sanoq sistemalari inertsial sanoq sistemalari deyiladi.

Bir jismning ikkinchi jismga mexanik ta'sirini xarakterlovchi fizik kattalik *kuch* deyiladi.

Kuch jismning tezligini o'zgartirishi uchun biror vaqt kerak.

Inertsial sanoq sistemalarida jismga boshqa jismlar ta'sir etmaguncha kuzatilayotgan jismning oʻz tezligini saqlash xususiyati *inertlik* deyiladi.

Oʻzaro ta'sirlashuvchi ikki jism oʻz tezligini sekinroq oʻzgartirganining inertligi katta boʻladi va aksincha.Massa kichik boʻlsa inertlik kichik boʻladi.

Jism massasi uning inertligini ifodalovchi bir kattalik.

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

O'zaro ta'sirlashuvchi ikki jism massasi kattasining tezlanishi kichik va massasi kichigining tezlanishi katta bo'ladi.

Bu qonun uchta kattalik orasidagi bogʻlanishni ifodalaydi.

$$a = \frac{F}{m}$$
 F=m· a

Nyutonning ikkinchi qonunining formulasi

Jismga qo'yilgan kuchlarning geometrik yig'indisi kuchlarning teng ta'sir etuvchi kuchi yoki natijalovchi kuchi deyiladi.

Nyutonning 3-qonuni: Jismlar bir-biriga ayni bir to'g'ri chiziq bo'ylab yo'nalgan, absolyut civm jihatidan teng va yo'nalishi jihatidan qarama-qarshi kuchlar bilan ta'sir qiladi.

$$\overrightarrow{F_1} = -\overrightarrow{F_2}$$

Bu qonunga aks ta'sir qonuni ham deyiladi.

33-§.Elastiklik kuchi.Guk qonuni.

Tashqi kuch ta'sirida qattiq jismning shakli yoki hajmining oʻzgarishiga deformatsiya deyiladi. Deformatsiya vujudga keltiradigan kuchning ta'siri yoʻqolgach, qattiq jism oʻzining avvalgi shakli va hajmini tiklasa elastik deformatsiya sodir boʻladi. Aks holda, ya'ni tashqi kuchning ta'siri toʻxtatilganda ham jism oʻzining dastlabki shakli va hajmini tiklay olmasa noelastik(plastik) deformatsiya deyiladi.

Elastik deformatsiyalanish jarayonida jismning dastlabki shaklini tiklashga intiladigan kuchga elastiklik kuchi deyiladi.

Jism deformatsiyalanganda hosil bo'ladigan kuchga *elastiklik kuchi* deyiladi.

 $F_{el} = -k\Delta x$

Guk qonunining formulasi . Δx -deformatsiya kattaligi ,k-bikrlik

Bikrlik formulasi

 \xrightarrow{x} $\xrightarrow{\Delta x}$ F_{el} F

E Yung moduli S ko'ndalang kesim yuza l₀ boshlang'ich uzunlik

Bikrlik formulasi



E-Yung moduli, S-koʻndalang kesim yuza , l_0 -boshlangʻich uzunlik Agar k_1 va k_2 bikrlikli purjinalar ketma-ket ulansa umumiy bikrlik kamayadi.




Ketma-ket ulash


$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2$$

 $\frac{1}{k_{um}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$

Parallel ulash

 $F = F_1 + F_2 \quad \Delta x = \Delta x_1 = \Delta x_2$





 $F_{el}=k\Delta x$, $k=tg\alpha$

Grafikdagi bo'yalgan uchburchakning yuzasi miqdor jihatidan elastiklik kuchining bajargan ishiga teng bo'ladi.

34-§.Markazga intilma kuch

$$F=rac{mv^2}{R}$$
; $F=m\omega^2 R$; $F=mrac{4\pi^2}{T^2}R$; $F=4\pi^2v^2Rm$; $F=mv\cdot\omega$ Markazga intilma kuch yoki markazdan qochma kuch form

markazdan qochma kuch formulasi

35-§. Butun olam tortishish qonuni

Ikki jism bir-birini massalari ko'paytmasiga to'g'ri proporsional va ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional kuch bilan tortishishiga Butun olam tortishish qonuni deviladi.

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}$$

$$G = \frac{FR^2}{m_1 m_2}$$

 $\overline{G} = \frac{\overline{m_1 m_2}}{R^2}$ Butun olam tortishish qonuni formulasi $\overline{G} = \frac{FR^2}{m_1 m_2}$ Gravitatsion doimiyni hisoblash formulasi

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$$

 $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{ka^2}$ Gravitatsion doimiysining son qiymati.

Gravitatsion doimiysini Genri Kavendish aniqlagan.

Gravitatsiya doimiysi har birining massasi 1 kg dan bo'lgan bir-biridan 1 m masofada ikki jism orasidagi tortishish kuchiga teng.

Massa bir vaqtning o'zida jism inertligi o'lchovi sifatida ham jism Gravitatsion(tortishish) o'lchovi sifatida ham ishtirok etadi.

Gravitatsion maydon potensial maydondir.Gravitatsion maydon markaziy maydondir. Jismning solishtirma ogʻirligi deb hajm birligidagi ogʻirligiga aytiladi.

36-§. Og'irlik kuchi

Muayyan joyda jismni yerga tortadigan kuch og'irlik kuchi deyiladi.

$$F = G \frac{M_{Yer}m}{R^2}$$

Og'irlik kuchi formulasi Myerning massasi; mjism massasi; Ryer radiusi Qutbda $g=9.83 \text{ m/s}^2$; ekvatorda $g=9.78 \text{ m/s}^2$; o'rta kenglikda $g=9.81 \text{ m/s}^2$

$$g = G \frac{M_{Yer}}{R^2}$$

$$g = G \frac{M_{Yer}}{(R+h)^2}$$

 $g = G \frac{M_{Yer}}{R^2}$ Erkin tushish tezlanishi $g = G \frac{M_{Yer}}{(R+h)^2}$ Yer sirtidan h balandlikdagi erkin tushish tezlanishi

$$F = G \frac{M_{Yer}m}{(R+h)^2}$$

Yer sirtidan h balandlikdagi og'irlik kuchi formulasi

Jismning og'irligi tufayli tayanchga yoki osmaga ta'sir etadigan kuchi uning og'irligi deyiladi.

Faqat og'irlik kuchi yoki butun olam tortishish kuchi ta'sirida harakat qiladigan har qanday jism vaznsiz holatda bo'ladi.

$$P_{\varphi} = P_0 (1 - \frac{1}{291} \cos^2 \varphi)$$

Jismning φ kenglikdagi og'irligi formulasi

$$F = G\frac{Mm}{R^2} - m\omega^2 R \cos\alpha$$

Turli geogafik kengliklardagi ogʻirlik kuchi formulasi

$$mgctg\alpha = \frac{mv^2}{R}$$

Aylanayotgan konusdagi sharning muvozanat sharti

37-§. Yerning sun'iy yo'ldoshlari. Kosmik tezliklar

Jism Yerning sun'iy yo'ldoshi bo'lib qolishi uchun u doiraviy orbitadagi tezligi orbitaga urinma bo'lishi kerak.

Birinchi kosmik tezlik deb gorizontal otilgan jism aylana boʻylab yer sirti yonida atrofida harakatlana boshlaydigan tezlikka birinchi kosmik tezlik deyiladi.

$$v = \sqrt{gR}$$
 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ $v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$

Birinchi kosmik tezlik va h balandlikdagi kosmik tezlik formulasi

Birinchi kosmik tezlik

$$v_I = \sqrt{gR} = 7.9 \text{ km/s}$$
 ga teng.

Ikkinchi kosmik tezlik deb yerning tortishish kuchini yengib quyosh atrofida parabolic orbita boʻylab harakat qiladigan jism tezligiga aytiladi.

$$v = \sqrt{2gR}$$
 Ikkinchi kosmik tezlik formulasi $v_2 = 11.2 \text{ km/s}$ Ikkinchi kosmik tezlik qiymati

Uchinchi kosmik tezlik Quyoshning tortishishini yengib quyosh sistemasidan chiqib ketish uchun yerdan turib jismga berish uchun kerak bo'lgan eng kichik tezlikka aytiladi.

$$T = 2\pi G \frac{M}{v^3} \qquad T = 2\pi R \sqrt{\frac{R}{GM}}$$

Sun'iy yo'ldoshlarrning aylanish davrini topish formulasi

 $\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{R_1^3}{R_2^3}$

Keplerning 3-qonuni

 T_1 va T_2 –aylanish davrlari R_1 va R_2 - orbita radiuslari

$$c = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

 ${\bf M}$ massali planeta qora tuynukka aylanish sharti. cyorugʻlik tezligi.

38-§. Tezlanish bilan harakat qilayotgan jism harakati

1.Jism yuqoriga a tezlanish bilan koʻtarilganda uning ogʻirligi uning tinch holatdagi ogʻirligidan katta boʻladi.

$$P=mg+ma$$


$$P=m(g+a)$$

2.Jism pastga a tezlanish bilan koʻtarilganda uning ogʻirligi uning tinch holatdagi ogʻirligidan kichik boʻladi.


$$P=mg-ma$$

P=m(g-a)

 ${\bf 3.} Qavariq~ko'prik~ustida~harakatlanayotgan~avtomobil~o'sha~ko'prik~ustida~tinch~turgan~holatidan$




4.Botiq ko'prik ustida harakatlanayotgan avtomobil o'sha ko'prik ustida tinch turgan holatidan yengil bo'ladi .



Botiq ko'prikda jism og'irligi n marta ortadigan tezlik formulasi

$$v = \sqrt{(n-1)gR}$$



$$P = mgcos \propto -\frac{mv^2}{R}$$

Avtomobilning qavariq ko'prikning istalgan nuqtasidagi og'irligini topish formulasi

Samolyotni sho'ng'itib olib chiqayotganda uchuvchiga yuklanish ta'sir etadi, bu yuklanish quyidagiga teng bo'ladi:

$$\eta = \frac{P}{mg} = \frac{mg + ma}{mg} = \frac{g + a}{g}$$

$$\eta = \frac{P}{mg} = \frac{mg + \frac{mv^2}{R}}{mg} = \frac{g + \frac{v^2}{R}}{g}$$

39-§ Ishqalanish kuchi.

Ishqalanish kuchi jismlarning bir-biriga bevosita urinishidan paydo bo'ladi va hamma vaqt urinish sirti bo'ylab yo'naladi.Ishqalanish kuchi ikki sababga ko'ra hosil bo'ladi.

- 1. Yuzalarning notekisligi bo'lsa
- 2.Bir-biriga tegib turgan jismlarning molekulalari tortishishidan

Amalda ishqalanish kuchi nolga teng bo'lmaydi.Bir xil moddali jismlar orasidagi ishqalanish koeffitsienti har xil moddalar orasidagi ishqalanish koeffitsientidan har doim katta bo'ladi.Jism sirti silliqlansa ishqalanish kuchi avval kamayadi, so'ngra oshadi.Ishqalanauvchi sirtlar moylansa ishqalanish kuchi juda kamayib ketadi.

 F_{ishq} = μN Ishqalanish kuchi formulasi. N normal bosim kuchi, μ ishqalanish koeffitsienti

 $F_{ishq} = \mu_d \frac{N}{R}$ Dumalanish ishqalanish kuchi formulasi. N normal bosim kuchi, μ_d dumalanish ishqalanish koeffitsienti μ_d birligi: metr $F_{ishq} = \mu mg$ Ishqalanish kuchi formulasi. N = mg bo'lgan hol uchun.

Ishqalanish koeffitsienti μ ikkala jismning qanday materialdan tayyorlanganiga bog'liq va uning sirti qanday ishlanganligiga bog'liq.Ishqalanish kuchi hamma vaqt harakatga qarshi yo'nalgan bo'ladi.

20

Umumiy holda:

- 1. F_t >mg μ bo'lganda jism tekis tezlanuvchan harakat qiladi va ishqalanish kuchi $F_{ishq}=\mu mg$ bo'ladi.
- 2. F_t=mgµ bo'lganda jism yo tinch turadi yoki to'g'ri chiziqli tekis harakat qiladi.
- 3. F_t<mgµ bo'lganda
 - a) Jism tinch turgan bo'lsa, tinch turadi hamda Fish≠µmg
 - b) Jism harakatlanayotgan bo'lsa tekis sekinlanuvchan harakat qiladi.
- 4. Tinch turgan jismni harakatga keltirish uchun unga kamida F_{T=} μmg kuch qo'yish lozim.

Jism faqat ishqalanish kuchi ta'sirida tormozlanadi.

$$t = \frac{v_0}{\mu g}$$

Ishqalanish ta'sirida tormozlanish vaqtini topish formulasi

$$S = \frac{v_0^2}{2\mu g}$$

Tormozlanish yoʻlini topish formulasi

$$F_{tor} = \frac{mv_0^2}{2S_{tor}}$$

 $F_{tor}=\mu mg$

Jismni tormozlovchi kuch formulasi

40-§ Jismlar suyuqliklar va gazlarda harakatlanganda uchraydigan qarshilik

Suyuqlik yoki gaz tomonidan jismning harakatiga qarshilik koʻrsatuvchi kuch $muhitning\ qarshilik\ kuchi$ deyiladi.

 $F_q=kv$

Uncha katta bo'lmagan tezlikda harakatlangandagi qarshilik kuchi formulasi

 $F_q=kv^2$

Katta tezlikda harakatlangandagi qarshilik kuchi formulasi

k- koeffitsient jism sirtining holatiga shakliga o'lchamiga va muhitning xossalariga bog'liq bo'lgan kattalik.


41-§ Jismning qiya tekislikdagi harakati.

H qiya tekislik balandligi

L qiya tekislik uzunligi

S qiya tekislik asosi

∝ qiyalik burchagi



$ \sin \alpha = \frac{\pi}{L} \cos \alpha = \frac{\pi}{L} tg \alpha = \frac{\pi}{S} ctg \alpha$

1)Jism qiya tekislikda tinch turibdi


F_{ishq}=mgsin∝ ishqalanish kuchi ifodasi

N sirtning normal bosim kuchi

 P_x = mgsin \propto ogʻirlik kuchining X oʻqdagi proyeksiyasi

 $P_y = mgcos \propto og'irlik kuchining Y o'qdagi proyeksiyasi$

N=P_y= mgcos∝



2) Jismning tinch turish shartlari.


 $F_{ishq} \ge mgsin\alpha$; $\mu mgcos\alpha \ge mgsin\alpha$; $\mu cos\alpha \ge sin\alpha$ Agar jism boshlang'ich tezlikka ega bo'lsa $\mu \geq tg\alpha$

; tinch turish sharti

a) $\mu > tg\alpha$ da u to'xtaydi.

a) $\mu = tg\alpha$ da u tekis harakat qiladi.

Boshlang'ich tezlikka ega bo'lmasa $\mu \ge tg\alpha$ da u tinch holatini saqlaydi.




 $\mu < tg\alpha$ bo'lsa u tekislikdan tushadi.

$$F_{ishq} = \mu N \; ; \, F_{ishq} = \mu mgcos\alpha$$

$$ma = mgsin\alpha - \mu mgcos\alpha$$


$$a = gsin\alpha - \mu gcos\alpha = g(sin\alpha - \mu cos\alpha)$$



F jismni qiya tekislikda ushlab turuvchi kuch $mgsin\alpha > \mu mgcos\alpha$

$$F + F_{ishq} = mgsin\alpha$$

$$F = mgsin\alpha - F_{ishq} = mg(sin\alpha - \mu gcos\alpha)$$




a)Tekis pastga tushirish(a=0)

F jismni pastga tortuvchi kuch

$$F + mgsin\alpha = F_{isha}$$

 $F + mgsin\alpha = \mu mgcos\alpha$

$$F = mg(\mu cos\alpha - sin\alpha)$$




b) a tezlanish bilan tekis tezlanuvchan pastga tushirish

$$ma = F + mgsin\alpha - F_{ish}$$

$$ma = F + mgsin\alpha - \mu mgcos\alpha$$

F=ma-
$$mg(sin\alpha - \mu cos\alpha)$$



 F_{ishq}

42-§ Qiya tekislikning FIK

$$\eta = \frac{\sin\alpha}{\sin\alpha + \mu\cos\alpha}; \, \eta = \frac{tg\alpha}{tg\alpha + \mu}; \, \eta = \frac{1}{1 + \mu\cot\alpha};$$

Qiya tekislikning foydali ish koeffitsienti

43-§ Blok

Qo'zg'almas blokka ip o'tkazilgan uchiga m1 va m2 massali (m1>m2) yuklar osilgan bo'lib yuk tezlanishi quyidagiga teng.

$$a = \frac{F}{m}; F = (m_1 - m_2)g; m = m_1 + m_2$$

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g$$

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$\begin{cases}
 m_1 g - F = m_1 a \\
 F - m_2 g = m_2 a
\end{cases}$$


$$\begin{cases}
 F = m_1 (g - a) \\
 F = m_2 (g + a)
\end{cases}$$

Taranglik kuchi formulasi $F_t = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g$

$$F_t = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

Blok o'qiga bo'lgan bosim kuchi formulasi

$$F = 2F_t = \frac{4m_1m_2}{m_1 + m_2}g$$



44-§ Mexanikaning saqlanish qonunlari.Impuls.

Kuch impulsi deb kuchning biror vaqt ichida ta'siri boʻlib hisoblanuvchi fizik kattalikka aytiladi. I=Ft | Kuch impulsi formulasi

Jism impulsi deb mexanik harakat o'lchovi bo'lib hisoblanuvchi fizik kattalikka aytiladi. Jism impulse vektor kattalik.

P=mv | Jism impulsi formulasi

Kuch impulsi jism impulsining o'zgarishiga teng.

 $I=\Delta P$; $Ft=m(v_2-v_1)$

Impuls birligi: [N·s=kg·m/s]

45-§ Impulsning saqlanish qonuni

Fagat bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashuvchi va bu sistemaga kirmaydigan boshqa jism bilan o'zaro ta'sirlashmaydigan jismlar sistemasiga yopiq sistema deyiladi.

Yopiq sistemaga kiruvchi jismlar impulslarining vector yig'indisi bu sistemadagi jismlarning bir-biri bilan har qanday oʻzaro ta'sirida oʻzgarmay qoladi. Bu jumla impulsning saqlanish qonuni deyiladi.

$$m_1v_1 + m_2v_2 + \dots = m_1u_1 + m_2u_2 + \dots$$

Ikkita jismlar bir-bir bilan ikki xilda to'qnashishi mumkin.Absolyut elastik yoki absolyut noelastik. Absolyut elastic to'qnashganda jism o'zaro ta'sirlashgandan so'ng o'z shaklini tiklaydi, jismning to'la energiyasi saqlanadi.

Absolyut noelastik to'qnashuvda jism o'zaro ta'sirlashganda jism o'zaro ta'sirlashishdan so'ng bir butundek harakatlanadi.Mexanik energiyaning bir qismni ichki energiyaga aylanadi.


 m_1 , m_2 –To'qnashuvchi jismlarning massalari

 v_1 , v_2 – Urilishgacha bo'lgan tezliklar


 u_1 , u_2 – Urilishdan keyingi tezliklar

$$m_1\overrightarrow{v_1}+m_2\overrightarrow{v_2}=m_1\overrightarrow{u_1}+m_2\overrightarrow{u_2}$$

1.Bir tomonga harakatlanayotgan ikki jism absolyut noelastik to'qnashsa impulsning saqlanish qonuni quyidagicha:




2.Bir-biriga qarab harakatlanayotgan ikki jism absolyut noelastik to'qnashsa impulsning saqlanish qonuni quyidagicha:




$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = (m_1 + m_2) u$$

3.Bir-biriga qarab harakatlanayotgan ikki jism absolyut elastik to'qnashsa impulsning saqlanish qonuni quyidagicha:



4.Bir tomonga qarab harakatlanayotgan ikki jism absolyut elastik to'qnashsa impulsning saqlanish qonuni quyidagicha:



Ikki jism absolyut elastik to'qnashuvidan keying kinetik energiyalari yig'indisi to'qnashuvigacha bo'lgan kinetik energiyalari yig'indisiga teng.

	$\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2}$	
•••••		
•••••		
•		
•		
		9