Ecriture d'un entier positif dans une base $b \geq 2$

Programme 1ère


|Contenus|Capacités attendues|Commentaires| |:---:|:---:| |Ecriture d'un entier positif dans une base Passer de la représentation d'une base à l'autre|Les bases 2, 10 et 16 sont privilégiées|

1. Écriture d'un entier dans une base


Le monde se divise en 2 catégories : ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent

1.1. Le système décimal

Depuis la préhistoire, l'Homme a besoin de compter. Sa première idée:



Pas très pratique... Heureusement, il en eut rapidemennt une autre, beaucoup plus efficace: regrouper bâtons en paquets.





Des paquets de 5 et surtout de 10. Pourquoi 10 ?

Pour écrire les nombres, regroupés en paquets de 10, il a donc fallu inventer 10 chiffres pour compter le (en-dessous du paquet): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Et le nombre 10 ne signifie ni plus ni moins que 1 paquet et 0 unité.

Ensuite, on fait un paquet de paquets, la centaine (100, c'est à dire $10 \times 10 = 10^2$), puis un paquet de centaines, le millier (1000, c'est-à-dire $10 \times 10 \times 10 = 10^3$), et ainsi de suite.

Au final, si on écrit le nombre 2022 on sait que c'est:

- 2 mille, c'est-à-dire 2×10^3 ;
- **0** centaine, c'est-à-dire 0×10^2 ;
- 2 dizaines, c'est-à-dire 2×10^1 ;
- 2 unité, c'est-à-dire 2×10^0 .

Et bien entendu, $2022=2 imes10^3+0 imes10^2+2 imes10^1+2 imes10^0$

La position de chaque chiffre dans l'écriture du nombre correspond à la puissance de 10 par laquelle multiplie.

Homer compte

Octal	Décimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
10	8
11	9
12	10
13	11
14	12
15	13
16	14
17	15

Octal	Décimal
20	16
21	17

1 Un autre exemple, la base octale

Pour Homer Simpson, qui n'a que 8 doigts, il aurait été certainement plus naturel de fa des paquets de 8... et donc de manipuler seulement 8 chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

C'est le système octal.

Ainsi, «son» 10 signifierait 1 paquet de 8 et 0 unité, soit «notre» 8... Et donc notre 10 décimal) s'écrirait 12 (en octal).

Enfin, 2022 (en décimal) s'écrit 3746 en octal puisque :

$$3746_8 = 3 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0$$

= $8 \times 512 + 7 \times 64 + 4 \times 8 + 6 \times 1$
= $1536 + 448 + 32 + 6$
= 2022

2. ---

2.1. Notion de base

$\stackrel{ extbf{ iny{c}}}{=}$ Écriture d'un entier en base b

- Choisir une base, c'est choisir la «taille» du paquet, et donc le nombre de chiffres on aura besoin: en base b, il y a b chiffres.
- Dans notre système décimal, la base est b=10.
- ullet La position de chaque chiffre correspond à la puissance de b par laquelle on le multiplie.
- \bullet On précisera la base (si différente de 10) en indice en fin du nombre. Par exemple nombre 312_5 est écrit en base 5.

Exemples

$$egin{array}{ll} 312_5 &= 3 imes 5^2 + 1 imes 5^1 + 2 imes 5^0 \ &= 3 imes 25 + 1 imes 5 + 2 imes 1 \ &= 82 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 25072_8 &= 2\times 8^4 + 5\times 8^3 + 0\times 8^2 + 7\times 8^1 + 2\times 8^0 \\ &= 2\times 4096 + 5\times 512 + 7\times 8 + 2\times 1 \\ &= 10810 \end{array}$$

2.2. Le système binaire (base 2)

E Le binaire

- Le binaire, c'est le système de comptage des ordinateurs. Pourquoi le binaire et ρ décimal comme les humains ?
- Un ordinateur est composé de circuits électroniques et de composants électriques alimentés par un signal électrique : 1, il y a du courant, 0, il n'y en a pas. Le plus se pour compter est donc d'utiliser un système en base 2 (le binaire) car on peut représenter ses deux valeurs possibles (0 et 1). (voir vidéo suivante).
- Le système binaire est le système de numération de base b=2.
- Il utilise donc seulement deux chiffres, 0 et 1, appelés **bits** (contraction de l'anglai binary digit). Le nombre 10101 occupe 5 rangs. On dit qu'il s'écrit sur 5 bits
- Un regroupement de 8 bits est appelé un octet.



Exercice 16

- 1. Combien de valeurs peut-on coder avec 1 bit ?
- 2. Combien de valeurs peut-on coder avec 2 bits ?
- 3. Combien de valeurs peut-on coder avec 3 bits ?
- 4. Combien de valeurs peut-on coder avec n bits ?



Conversions


Binaire - Décimal

Il est utile de connaître alors les puissances de 2 pour convertir rapidement de l'écritu binaire vers l'écriture décimale.

Par exemple $10110101_2 = 128 + 32 + 16 + 4 + 1 = 181$.

Décimal → **Binaire Méthode 1**

- On peut utiliser l'algorithme de soustraction: on soustrait du nombre la plus grand puissance de 2 possible, et on recommence...
- On utilise l'algorithme de divisions: on effectue les divisions successives du nomb
 2. L'écriture en binaire est donnée par les restes lus de bas en haut.



Décimal → **Binaire Méthode 2**

• On peut utiliser un tableau. Par exemple pour 217

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2
128	64	32	16	8	4
1	1	0	1	1	0
217- 128=89	89-64=25	25	25-16=9	9-8=1	1

Décimal → Base quelconque

Les deux algorithmes de soustraction et de divisions fonctionnent également pour la conversion du décimal vers n'importe quelle autre base.

Exercice 17

Écrire 96,196,119 et 168 en binaire avec cette méthode.

2.3. Le système hexadécimal (base 16)

E L'hexadécimal

- ullet Le système hexadécimal est le système de numération de base b=16.
- Il utilise donc 16 chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
- Bien qu'il nécessite plus de chiffres, ce système donne des écritures plus courtes particulièrement pratique du fait que 16 est une puissance de 2 : la conversion en systèmes binaire et hexadécimal se fait sans calcul, uniquement par regroupeme bits.



Couleurs

Le système hexadécimal est en particulier un mode de code informatique des couleur

En effet une couleur (codage RGB) est composée de 3 valeurs correspondant aux composantes rouge, verte et bleue, et chacune de ces valeurs est un entier compris e et 255, c'est-à-dire entre 0 et FF en hexadécimal: on peut les écrire avec seulement d chiffres.

Par exemple, la couleur rouge ci-contre a pour composantes (178, 26, 15), ce qui donne en hexadécimal : (B2, 1A, 0F), qu'on écrit en général de façon concaténée B21A0F et souvent précédée d'un #.



Convertisseur

Un convertisseur bien utile.

2.4. Exercices

À la main

Exercice 18

Convertir de la base mentionnée vers la base 10 (système décimal).

Attention, il y a un piège...

- 1. 131₆
- 2.420_{5}
- 3. 1515₈
- 4. 716_4
- 5. 3214

Convertir les écritures décimales vers la base mentionnée.

- 1. 47 en base 5
- 2. 92 en base 4

Exercice 20

Convertir du binaire vers le décimal.

- 1. 1010
- 2. 101110
- 3. 10001101
- 4. 11111111
- 5. 101011001

Exercice 21

Convertir du décimal vers le binaire.

- 1.17
- 2.34
- 3.68
- 4. 100
- 5. 200

Que remarquez-vous quand on passe de l'écriture binaire d'un nombre à celle de son double?

1. Vérifier la conversion de la couleur rouge donnée en exemple à la section précéder

- 2. Convertir les écritures hexadécimales en décimal: 99, D7, 1B8, ABC.
- 3. Comment s'écrit la couleur blanche en code hexadécimal?

Exercice 23

Convertir les écritures décimales en hexadécimal.

- 1.45
- 2. 72
- 3.421

Exercice 24

C'est en 11110010000 qu'a été démontré le théorème fondamental de l'informatique. Exprimer ce nombre en base dix

Exercice 25

Convertir les nombres suivants en base 10 :

- 1. $(1B7)_{16}$
- 2. $(ABE)_{16}$
- 3. $(A320_{16}$

Conversion Binaire → **Hexadécimal**

- On regroupe les bits par paquets de 4 (quitte à ajouter des 0 pour compléter).
- On convertit chaque paquet en chiffre hexadécimal.
- On concatène les chiffres

Par exemple,
$$11111100101_2 = \underbrace{0111}_{7}\underbrace{1110}_{14=E_{16}}\underbrace{0101}_{5} = 7E5_{16}$$

Conversion Hexadécimal → **Binaire**

On fait la même chose dans l'autre sens.

Application

- 1. Convertir 101101_2 puis 10011011111_2 en base 16.
- 2. Convertir $8D_{16}$ puis $1CA7_{16}$ en binaire.

Conversion Binaire - Hexadécimal

Convertir les nombres binaires suivants en hexadécimal

- **1.** $(01001101)_2$
- **2.** $(100110000111)_2$
- **3.** $(101110101100)_2$

Conversion Hexadécimal → **Binaire**

Convertir en binaire les nombres suivant :

- **1.** $(FABE51)_{16}$
- **2.** $(59A75)_{16}$

Avec Python



Fonctions de conversion

Pour convertir un entier écrit en décimal vers le binaire ou l'hexadécimal, on peut utiliser les fonctions bin qui renvoient des chaînes de caractères.

% Script Python

```
>>> bin(2021)
'0b11111100101'
>>> hex(2021)
'0x7e5'
>>>
```

Les préfixes 0b et 0x indiquent que les écritures sont respectivement en base 2 et en base 16.

Réciproquement, pour convertir l'écriture d'un nombre écrit en base b vers le décimal, on utilise la fonction passant en arguments l'écriture en chaîne de caractères et la base.

& Script Python

```
>>> int('111111100101', 2)
2021
>>> int('7e5', 16)
2021
>>>
```

Exercice 28

Utilisez ces fonctions pour vérifier vos résultats des exercices précédents.

>>>

Integer Overflow

Enoncé du problème

Dans une usine, sur une machine qui fabrique en moyenne 200 pièces par jour, un compteur stocké sur un octet affiche le nombre de pièces produites. quand un technic récupère les pièces fabriquées, il vérifie que le nombre est conforme, puis appuie sur bouton pour remettre le compteur à zéro. Un jour le compteur affiche 21 alors que 27 pièces ont été produites. Il appelle le numéro d'assistance pour signaler que le compt fonction plus. On lui répond que c'est normal et qu'une mise à jour sera effectuée prochainement pour corriger ce défaut.

Essayons d'expliquer ce qui est arrivé!

Exercice 29

- **1.** Donner l'écriture binaire de 277_{10} .
- 2. Sachant qu'un octet est composé de 8 bits, compléter un octet avec le nombre obte Que remarquez-vous?
- 3. Expliquer alors le résultat 21 qui apparaît sur le compteur.



A retenir

Si le nombre de bits obtenu est inférieur à n, on rajoute des 0 pour parvenir à n bits. S a pas assez de bits disponibles, on dit que la capacité d'écriture est insuffisante (on p d'overflow).

Enoncé du problème

Combien de bits faut-il pour représenter un nombre entier en binaire ?

Pour évaluer le nombre de bits minimum nécessaires à l'écriture en base 2 d'un entie positif, il faut trouver la plus petite puissance de 2 qui soit strictement supérieure à l'er écrire.

Exemple : comme 2^8 = 256 et 2^9 = 512, $2^8 \le 277 < 2^9$ donc 9 bits sont nécessaires écrire l'entier 277.

- 1. Combien de bits minimum sont nécessaires pour stocker les entiers 1047 et 65 512
- 2. Remplir le tableau suivant avec les tailles fréquentes des entiers en binaire et généralisation.

Nombre d'octets utilisés	1	2	4	8	ı
Nombre de bits utilisés	8				
Nombre d'entiers positifs qu'on peut stocker	$2^8=256$				
Plus grand entier positif que l'on peut stocker	\$2^8 - 1 =255				

4. Addition en binaire

Voyons maintenant comment on ajoute des nombres exprimés en base deux

Faites les additions suivantes :

- **1.** A=1101+10
- **2.** B=101001+101
- **3.** C=10101010+1011
- **4.** D=1110101+10101