Thème 1 : Types de bases

16

TD: Codage des caractères

Tout pour comprendre et éviter les erreurs d'encodage

1 Au commencement était l'ASCII

pour American Standard Code for Information Interchange, créé en 1960 aux États-Unis.

Dans les années 50, il existait un nombre important d'encodages de caractères dans un ordinateur, les imprimantes ou les lecteurs de carte. Tous ces encodages étaient incompatibles les uns avec les autres, ce qui rendait les échanges particulièrement difficiles car il fallait utiliser des programmes pour convertir les caractères d'un encodage à un autre. Pour tenter de mettre un peu d'ordre dans tout ça, en 1960, l'American Standards Association (ASA, aujourd'hui ANSI) décide de mettre un peu d'ordre dans ce bazar en créant la norme ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

À chaque caractère est associé un nombre binaire sur 8 bits (1 octet).

Char	Dec	Oct	Hex	Char	Dec	Oct	Hex	Char	Dec	Oct	Hex
(sp) ! # \$ % & . () * * +	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0050 0051 0052 0053 0054 0056 0056 0057 0060 0061 0062 0063	0x20 0x21 0x22 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x26 0x26 0x26 0x26 0x26 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x	@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86	0100 0101 0102 0103 0104 0106 0107 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126	0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4a 0x4b 0x4c 0x4d 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55	\ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v	96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0165	0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6c 0x6d 0x6c 0x6d 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76
7 8 9 : ;	55 56 57 58 59 60 61	0067 0070 0071 0072 0073 0074 0075	0x37 0x38 0x39 0x3a 0x3b 0x3c 0x3d	W X Y Z [87 88 89 90 91 92 93	0127 0130 0131 0132 0133 0134 0135	0x57 0x58 0x59 0x5a 0x5b 0x5c 0x5d	w x y z {	119 120 121 122 123 124 125	0167 0170 0171 0172 0173 0174 0175	0x77 0x78 0x79 0x7a 0x7b 0x7c 0x7d
?	62 63	0076 0077	0x3e 0x3f	_	94 95	0136 0137	0x5e 0x5f	~	126	0176	0x7e

En faite, **seuls 7 bits sont utilisés** pour coder un caractère, le 8e bit n'est pas utilisé pour le codage des caractères. Avec 7 bits il est possible de coder jusqu'à 128 caractères ce qui est largement suffisant pour un texte écrit en langue anglaise (pas d'accents et autres lettres particulières).

- Les 32 premiers codes, de 0 à 31, ne sont pas des caractères imprimables mais des caractères "de contrôle". Par
 exemple le code 13 représente un retour à la ligne, et le code 7 fait produire un bip à certains ordinateurs, ce qui
 s'avérait utile sur les premiers IBM PC pour signaler une erreur, par exemple.
- À partir du code 32, suivent des signes de ponctuation et quelques symboles mathématiques comme ! ou + ou /, puis les chiffres arabes de 0 à 9, ainsi que les 26 lettres de l'alphabet latin, en capitales puis en minuscules.

Exercice

Décoder l'expression suivante, écrite en ASCII :

Vérification avec un script Python :

Aide:

- la fonction split(" ") permet de décomposer une chaine de caractères en une liste, en se servant de l'espace
 " comme caractère séparateur.
- int("1101100",2) permet de récupérer facilement la valeur en base 10 du nombre binaire 1101100.
- la fonction chr renvoie le caractère correspondant à un entier.

```
>>> chr(78)
N
```

• La fonction ord de Python renvoie le code ASCII correspondant à un caractère. L'entier renvoyé est en base 10 (que l'on peut convertir enhexadécimal avec la fonction hex).

```
>>> ord('a')
97
>>> hex(ord('a))
'0x61'
```

2 Et le reste du monde ?

Lorsque d'autres personnes que des americains ou des anglais ont voulu s'échanger des données faisant intervenir du texte, certains caractères (é, è, à, ñ, Ø, Ö, β , \ddot{g} ...) étaient manquants. Les 127 caractères de l'ASCII étaient largement insuffisants.

Il a donc été décidé de passer à... 256 caractères ! Il suffisait pour cela de coder les caractères non plus sur 7 bits mais sur 8 bits.

Ainsi naquît, a norme **ISO-8859-1**, une extension de l'ASCII qui utilise les huit bits de chaque octet pour représenter les caractères.

Cette norme va être principalement utilisée dans les pays européens puisqu'elle permet d'encoder les caractères utilisés dans les principales langues européennes (la norme ISO-8859-1 est aussi appelée "latin1" car elle permet d'encoder les caractères de l'alphabet dit "latin").

Pour ajouter à la complexité, la norme ISO-8859 définit pas moins de 15 versions différentes, pour satisfaire à tous les besoins mondiaux.

Donc après de nombreuses modifications successives (la dernière en date rajoutant par exemple le symbole €), la célèbre table ISO 8859-15, dite aussi Latin-9 :

	ISO/CEI 8859-15															
	x0	x1	x2	хЗ	x4	x5	х6	x7	x8	х9	хA	хВ	хC	хD	хE	хF
0 x		non utilisé														
1x							,	1011	JUIIS	C						
2x		1		#	\$	%	&	1	()	*	+	,	-		/
3x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4x	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	-1	J	K	L	М	N	0
5x	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ	Z	[١]	^	_
6x	`	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
7x	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	z	{	-	}	~	
8x								non i	utilis	á						
9x							,	1011	JUIIS	-						
Ax		i	¢	£	€	¥	Š	§	š	©	a	«	_		®	-
Вх	0	±	2	3	Ž	μ	1		ž	1	ō	»	Œ	œ	Ÿ	ż
Сх	À	Á	Â	Ā	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	ì	ĺ	Î	Ϊ
Dx	Đ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Ō	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
Ex	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
Fx	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	Ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

2.1 Utilisation:

Les codes sont donnés en hexadécimal :


- le caractère € correspond au code hexadécimal A4, donc au nombre décimal 164.
- le caractère A correspond au code hexadécimal 41, donc au nombre décimal 65.

65... comme en ASCII ! Oui, la (seule) bonne idée aura été d'inclure les caractères ASCII avec leur même code, ce qui rendait cette nouvelle norme rétro-compatible.

Exemple:

A l'aide de notepad écrire un texte (Ça marche très bien !). Enregistrer le avec l'encodage Latin-9.

Ce fichier est ensuite ouvert avec un éditeur hexadécimal, qui permet d'observer la valeur des octets qui composent le fichier. (Comme le fichier est un .txt, le fichier ne contient que les données et rien d'autre.)




Parfait, mais comment font les Grecs pour écrire leur alphabet ?

Pas de problème, il leur suffit d'utiliser... une autre table, appelée ISO-8859-7 :

	ISO/CEI 8859-7:2003															
	x0	x1	x2	хЗ	х4	х5	х6	х7	x8	х9	xΑ	хВ	хC	хD	χE	хF
0 x		Inutilisé														
1x								Huu	iise							
2x	SP	!	п	#	\$	%	&	1	()	*	+	,	ı		/
3 x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	٧	Ш	۸	?
4x	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	Μ	Ν	0
5x	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ	Z	[١]	^	_
6 x	*	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
7 x	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	Z	{		}	?	
8x							,	nuti	ilisé							
9x								marci	noc.							
Ax	NBSP	•	•	£	€	\mathcal{D}_{ρ}	1	§		©	·	«	¬	SHY		_
Bx	0	±	2	3	1	4	Ά		Έ	Ή	1	»	Ó	1/2	Ύ	Ώ
Сх	ΐ	Α	В	Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ	1	K	٨	М	N	Ξ	0
Dx	П	Р		Σ	Т	Υ	Φ	Х	Ψ	Ω	Ϊ	Ϋ	ά	έ	ή	ί
Ex	ΰ	α	β	γ	δ	3	ζ	η	θ	ι	К	λ	μ	ν	ξ	0
Fx	π	ρ	ς	σ	τ	υ	φ	χ	Ψ	ω	ï	Ü	ó	ύ	ώ	

On retrouve les caractères universels hérités de l'ASCII, puis des caractères spécifiques à la langue grecque... oui mais les Thaïlandais alors ?

Pas de problème, ils ont la ISO-8859-11:



Évidemment, quand tous ces gens veulent discuter entre eux, les problèmes d'encodage surviennent immédiatement : certains caractères sont remplacés par d'autres.

2.1.1 Que fait un logiciel à l'ouverture d'un fichier texte ?

Il essaie de deviner l'encodage utilisé... Parfois cela marche, parfois non.




Normalement, pour un navigateur, une page web correctement codée doit contenir dans une balise meta le charset utilisé.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html dir="ltr" lang="en">
3 <meta charset="utf-8" />
4 <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,maximu
5 <link rel="preconnect" href="//abs.twimg.com" />
6 <link rel="preconnect" href="//api.twitter.com" />
7 <link rel="preconnect" href="//pbs.twimg.com" />
8 <link rel="preconnect" href="//t.co" />
9 <link rel="preconnect" href="//video.twimg.com" />
10 <link rel="dns-prefetch" href="//abs.twimg.com" />
11 <link rel="dns-prefetch" href="//api.twitter.com" />
```

Mais parfois, il n'y a pas d'autre choix pour le logiciel d'essayer de deviner l'encodage qui semble être utilisé.

Exercice:

Le mot représenté par les octets ci-dessous est-il encodé en ASCII ou en Latin-9 ?



3 Enfin une normalisation : l'arrivée de l'UTF

En 1996, le Consortium Unicode décide de normaliser tout cela et de créer un système unique qui contiendra l'intégralité des caractères dont les êtres humains ont besoin pour communiquer entre eux.

```
Unicode provides a unique number for every character, no matter what the platform, no matter what the program, no matter what the language.
```

Ils créent l'Universal character set Transformation Format : l'UTF.

Ou plutôt ils en créent... plusieurs :

- I'UTF-8 : les caractères sont codés sur 1, 2, 3 ou 4 octets.
- l'UTF-16 : les caractères sont codés sur 2 ou 4 octets.
- l'UTF-32 : les caractères sont codés sur 4 octets.

Pourquoi est-ce encore si compliqué ? En UTF-32, 32 bits sont disponibles, soit $2^{32} = 4294967296$ caractères différents encodables.

C'est largement suffisant, mais c'est surtout très très lourd !

 $\ensuremath{\mathsf{D}}\xspace$ autres encodages plus légers, mais plus complexes, sont donc proposés :

→ Arrêtons-nous sur l'UTF-8 :

Définition du nombre d'octets utilisés dans le codage (uniquement les séquences valides)

Caractères codés	Représentation binaire UTF-8	Premier octet valide (hexadécimal)	Signification
U+0000 à U+007F	Øxxxxx	00 à 7F	1 octet, codant 7 bits
U+0080 à U+07FF	10xxxxx 10xxxxx	C2 à DF	2 octets, codant 11 bits
U+0800 à U+0FFF	11 10 0000 10 1xxxxx 10 xxxxx	E0 (le 2 ^e octet est restreint de A0 à BF)	
U+1000 à U+1FFF	11 10 0001 10 xxxxxx 10 xxxxx	E1	
U+2000 à U+3FFF	11 10 001x 10 xxxxxx 10 xxxxx	E2 à E3	
U+4000 à U+7FFF	111001xx 10xxxxxx 10xxxxx	E4 à E7	3 octets, codant 16 bits
U+8000 à U+BFFF	111010xx 10xxxxx 10xxxxx	E8 à EB	3 octets, codant 16 bits
U+C000 à U+CFFF	11101100 10xxxxxx 10xxxxx	EC EC	
U+D000 à U+D7FF	11101101 100xxxxx 10xxxxx	ED (le 2 ^e octet est restreint de 80 à 9F)	
U+E000 à U+FFFF	1110111x 10xxxxxx 10xxxxx	EE à EF	
U+10000 à U+1FFFF	11110000 1001xxxx 10xxxxxx 10xxxxx	F0 (le 2 ^e octet est restreint de 90 à BF)	
U+20000 à U+3FFFF	11110000 101xxxxx 10xxxxxx 10xxxxx		
U+40000 à U+7FFFF	11110001 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxx	F1	4 octets, codant 21 bits
U+80000 à U+FFFFF	11111001x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxx	F2 à F3	
U+100000 à U+10FFFF	11110100 1000xxxx 10xxxxxx 10xxxxx	F4 (le 2 ^e octet est restreint de 80 à 8F)	

Le principe fondateur de l'UTF-8 est qu'il est **adaptatif** : les caracères les plus fréquents sont codés sur un octet, qui est la taille minimale (et qui donne le 8 de "UTF-8"). Les autres caractères peuvent être codés sur 2, 3 ou 4 octets au maximum.

UTF-8 n'utilise que l'espace dont il a besoin pour un caractère. Cela signifie donc que certains caractères n'utilisent qu'un seul octet, et d'autres deux, trois et même quatre.

UTF-8 utilise les mêmes codes qu'**ASCII** pour les 127 premiers caractères, et se sert d'octets additionnels pour représenter des caractères spéciaux comme 'é'.

Par exemple, le caractère Z serait représenté de la même façon qu'en ASCII : 01011010

Toutefois, le caractère ç devra être représenté en deux octets, car il ne fait pas partie des 127 caractères originaux. L'encodage d'un caractère multi-octet se fait comme suit :

- les premiers bits identifient le nombre d'octets à utiliser.
- 0xxxxxxx : signifie que le caractère fait 1 octet de long
- 110xxxxx signifie que le caractère fait 3 octets de long,
- 1110xxxx signifie 3 octets,
- 11110xxx 4 octets,

On note U+XXXX un caractère encodé en UTF8. Les bits restants sont utilisés pour représenter le numéro du caractère.

Exemple:


Latin étendu B

HEX		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
	DEC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180	384	ħ	В	Б	Б	ъ	b	Э	Č	ď	Đ	ъ	а	đ	g	3	ə
190	400	3	F	f	ď	¥	h	ι	ł	К	ƙ	t	λ	ш	Ŋ	η	θ
1A0	416	Q	ď	а	aı	ъ	þ	R	S	s	Σ	ใ	ţ	Т	t	τ	ľ
1B0	432	ư	Ω	υ	Υ	У	Z	Z	3	3	3	3	2	5	5	\$	р
100	448	Ι	I	ŧ	!	DŽ	Dž	dž	IJ	Lj	lj	NJ	Nj	nj	Ă	ă	Ĭ
1D0	464	ĭ	Ŏ	ŏ	Ŭ	ŭ	Ü	ü	ΰ	ű	Ŭ	ŭ	Ù	ù	ə	Ä	ä
1E0	480	Ā	ā	Æ	æ	G	g	Ğ	ğ	K	Ř	Q	Q	Ō	ō	ž	ž
1F0	496	Ĭ	DZ	Dz	dz	Ġ	ģ	н	р	Ň	'n	Å	á	Æ	ǽ	Ø	ø
200	512	Ä	ä	Â	â	È	è	Ê	ê	ĩ	ĩ	î	î	ő	ő	ô	ô
210	528	Ř	ř	Â	î	Ű	ű	Û	û	Ş	ş	Ţ	ţ	3	3	Ĥ	ň
220	544	η	d,	8	8	ζ	z	À	à	Ę	ę	Ö	ö	Õ	õ	Ò	ò
230	560	Ō	ō	Ÿ	ÿ	L	ղ	ţ	J	ф	ф	Æ	Ø	Ø	Ł	7	ş
240	576	ζ	?	0	B	¥	٨	£	Ø	ł	j	q	q	R	f	∀	¥

A partir de l'extrait de la table Unicode(version hexa), rappelez le Point de Code du caractère 🔏 (valeur numérique).

Le caractère appartient à l'intervalle U+0080 à U+07FF, donc les **11 bits** seront répartis sur deux octets en code UTF-8.

- Convertir le code en binaire sur 11 bits
- 11 bits sur deux octects selon la disposition spécifiée dans la norme



Exercice

HEX		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	DEC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	128	PAD	НОР	BPH	NBH	IND	NEL	SSA	ESA	HTS	HTJ	VTS	PLD	PLU	RI	SS2	SS3
90	144	DCS	PU1	PU2	STS	ссн	MW	SPA	EPA	sos	SGCI	SCI	CSI	ST	osc	PM	APC
A0	160	NBSP	i	¢	£	¤	¥	-	§		©	а	«	٦	SHY -	®	-
В0	176	0	±	2	3	,	μ	1		۰	1	0	»	1/4	1/2	3/4	ż
C0	192	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	J	ĺ	Î	Ĭ
D0	208	Đ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
E0	224	à	á	â	ā	ä	å	æ	Ç	è	é	ê	ë	Ì	ĺ	Ι	ï
F0	240	ð	ñ	Ò	Ó	ô	Õ	Ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	Þ	ÿ

Faire de même avec la lettre é

Exercice

Quel est le code binaire de "défi" codé avec UTF-8 ?

Exercice

Quels mots se cachent sous les codes UTF-8 suivants ?

- $3. \ \, 01100010 \ \, 01101001 \ \, 01101110 \ \, 01100001 \ \, 01101001 \ \, 01110010 \ \, 01100101$

Exercice


Le défi du cours : codage UTF-8, décoder le texte ci-dessous :

- soit en créant une fonction python
- soit à la main.

 $0101\ 0110\ 011011111\ 01101001\ 01101100\ 110000011\ 10100000\ 00100000\ 0011\ 0001\ 11100010$ $10000010\ 10101100\ 00101100\ 00100000\ 01110101\ 0110\ 1110\ 00100000\ 11110000\ 11110101$ $10011000\ 10000100\ 00100000\ 0110\ 101101101\ 00100000\ 111101010$ $01101101\ 0110\ 00100000\ 11110000\ 10011110\ 10000100\ 10011110\ 001000001$

3.1 Utilisation grandissante de l'encodage UTF-8

La majorité des sites internet utilisent maintenant l'UTf-8, tout comme les systèmes d'exploitation récents.



4 Applications : Codage XOR

10

4.1 Extrait sujet BAC : Codage XOR

L'objectif de l'exercice est d'étudier une méthode de cryptage d'une chaîne de caractères à l'aide du codage ASCII et de la fonction logique XOR.

!!! fabquestion 'Question 1" 1. Le nombre 65, donné ici en écriture décimale, s'écrit 01000001 en notation binaire. En détaillant la méthode utilisée, donner l'écriture binaire du nombre 89.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Question 2

La fonction logique **OU EXCLUSIF**, appelée **XOR** et représentée par le symbole \oplus , fournit une sortie égale à 1 si l'une ou l'autre des deux entrées vaut 1 mais pas les deux.

On donne ci-dessous la table de vérité de la fonction XOR

Α	В	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Poser et calculer l'opération : 11001110 ⊕ 01101011

On donne, ci-dessous, un extrait de la table ASCII qui permet d'encoder les caractères de A à Z.

On peut alors considérer l'opération XOR entre deux caractères en effectuant le XOR entre les codes ASCII des deux caractères.

Par exemple : 'F' XOR 'S' sera le résultat de 01000110 ⊕ 01010011.

Code	Code	
ASCII	ASCII	
Décimal	Binaire	Caractère
65	01000001	Α
66	01000010	В
67	01000011	С
68	01000100	D
69	01000101	E
70	01000110	F
71	01000111	G
72	01001000	Н
73	01001001	1
74	01001010	J
75	01001011	K
76	01001100	L
77	01001101	M

Code ASCII	Code ASCII	
Décimal	Binaire	Caractère
78	01001110	N
79	01001111	0
80	01010000	Р
81	01010001	Q
82	01010010	R
83	01010011	S
84	01010100	Т
85	01010101	U
86	01010110	V
87	01010111	W
88	01011000	Χ
89	01011001	Υ
90	01011010	Z

Le cryptage XOR est un système de cryptage basique mais pas trop limité. Ainsi, il a beaucoup été utilisé dans les débuts de l'informatique et continue à l'être encore aujourd'hui car il est facile à implémenter, dans toutes sortes de programmes.

Chaque caractère du message à coder est représenté par un entier, le code ASCII. Ce nombre est lui-même représenté en mémoire comme un nombre binaire à 8 chiffres (les bits). On choisit une clé que l'on place en dessous du message à coder, en la répétant autant de fois que nécessaire. Le message et la clé étant converti en binaire, on effectue un XOR, bit par bit. Le résultat en binaire peut être reconverti en caractères ASCII et donne alors le message codé.

Question 3.

Chiffrer MESSAGE avec la clé CLE. Pour cela recopier et compléter le tableau ci-dessous :

Lettre	М	E	S	S	Α	G	E	
Code ASCII								
Code binaire								
Clé	С	L	E	С	L	E	С	
Code ASCII								
Clé binaire								
XOR								
Code ASCII								
LETTRE Codée								

A vous avec message = "SPECIALITE NSI" et clef = "TERM"

Question 4.

Recopier et compléter la table de vérité de $(E1 \oplus E2) \oplus E2$.

$\boldsymbol{E_1}$	$\boldsymbol{E_2}$	$E_1 \oplus E_2$	$(E_1 \oplus E_2) \oplus E_2$
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	

A l'aide de ce résultat, proposer une démarche pour décrypter un message crypté.

4.2 Approfondissement: Programmation du chiffremment XOR

Aide:

- On pourra utiliser la fonction native du langage Python ord(c) qui prend en paramètre un caractère c et qui renvoie un nombre représentant le code ASCII du caractère c
- format(14, '08b') donne l'ecriture binaire de 14 sous la forme '00001110'

Question préliminaire

- 1. Ecrire une fonction xor(v1, v2) où v1 et v2 sont soit 0 soit 1.
- 2. Ecrire une fonction xorbinaire(n1,n2) où n1 et n2 sont nombres binaires, cette fonction doit renoyer le résultat sous forme binaire.

Question 5.

Ecrire le corps de la fonction convertit_texte_en_binaire(texte) qui convertit la chaine de caractères ASCII texte passée en paramètre en une chaine binaire et retourne cette chaine binaire. Chaque caractère sera représenté par son code ASCII en binaire sur un octet.

Exemple: convertit_texte_en_binaire("NSI") doit retourner la chaine: 01001110010101010101010101

En effet:

Le code ASCII de "N" est 78 en décimal = 01001110 en binaire sur un octet Le code ASCII de "S" est 83 en décimal = 01010011 en binaire sur un octet Le code ASCII de "I" est 73 en décimal = 01001001 en binaire sur un octet Et, '01001110' + '01010011' + '01001001' = '01001110010010011001001

Question 6.

Ecrire le corps de la fonction convertit_binaire_vers_entier_base_10(chaine_binaire) qui convertit la chaine binaire chaine_binaire passée en paramètre en le nombre décimal correspondant et retourne ce nombre décimal.

Exemple: convertit_binaire_vers_entier_base_10("01001110") doit retourner l'entier 78

En effet : 01001110 en base 2 = 0x1 + 1x2 + 1x4 + 1x8 + 0x16 + 0x32 + 1x64 + 0x128 = 2 + 4 + 8 + 64 = 78

Question 7.

Compléter la fonction convertit_binaire_en_texte(chaine_binaire) qui convertit la chaine chaine_binaire passée en paramètre composée d'octets binaires représentant des caractères codés en ASCII en une chaine de caractères et retourne cette chaine de caractères.

```
def convertit_binaire_en_texte(chaine_binaire):
decoupe=[]
texte=''
compteur=1
lettre='
for v in chaine_binaire:
    if compteur==...:
       lettre+=...
        decoupe.append(...)
        lettre=...
        compteur=...
    else:
        lettre+=...
        compteur+=...
for tab in decoupe:
    texte=chr(convertit_binaire_vers_entier_base_10(tab))+texte
return texte
```

Exemple: convertit_binaire_en_texte("01001110010101101001001") doit retourner la chaine: 'NSI'.

En effet:

'010011100101001101001001' = '01001110' + '01010011' + '01001001'

L'octet binaire 01001110 correspond au nombre décimal 78 qui représente en ASCII le caractère "N" L'octet binaire 01010011 correspond au nombre décimal 83 qui représente en ASCII le caractère "S" L'octet binaire 01001001 correspond au nombre décimal 73 qui représente en ASCII le caractère "I" La chaîne retournée est donc bien "NSI".

Question 8.

Ecrire une fonction def reperter_cle(chaine, clef) permettant de compléter la clé afin d'avoir la même longuer que le message.

Exemple: reperter_cle('message', 'cle') doit retourner 'cleclec'

Question 9.

Ecrire le corps de la fonction chiffre_xor(chaine, clef) qui chiffre la chaine chaine passée en paramètre avec la clef clef passée en paramètre en effectuant l'opération XOR bit à bit entre la chaine binaire et la clef binaire (répétée). La fonction doit retourner la chaine ainsi chiffrée.

Exemple: Chiffrons la chaine "SPECIALITE NSI" avec la clef "TERM".

- convertit_texte_en_binaire("TERM") retourne 01010100010001010101001001001101.

Question 10.

Ecrire le corps de la fonction texte_xor(chaine, clef) qui doit retourner la chaine ainsi chiffrée sous forme de texte.