Markdown Helper 页码,1/8

有道youdao

有道智云翻译 Android SDK 文档

有道智云团队

Release 1.7.0

2018 - 2 - 9

@网易有道版权所有

Markdown Helper 页码,2/8

目录

有道智云翻译 SDK 简介

集成前提

SDK 集成步骤

常见问题及注意事项

支持语言

错误代码列表

版本更新记录

Markdown Helper 页码,3/8

1. 有道智云翻译 SDK 简介

有道翻译SDK是有道开放平台提供的云服务之一,是有道在线翻译接口的一种实现,同时,支持离线中英查词。有道翻译SDK支持中文和日文、英文、韩文、法文、俄文、葡萄牙文、西班牙文之间的互译。

通过SDK接入优势:

- 1. 可以使用离线翻译,不联网也可以翻译
- 2. 接入简单,不用实现整个翻译协议
- 3. 方便进行数据统计,了解用户翻译使用情况

2. 集成前提

开始集成SDK之前开发者需要登录有道智云平台(http://ai.youdao.com),创建应用获取应用ID(或者通过运营人员获取应用ID),以便使用翻译服务。

翻译sdk由如下几个sdk组成,用户可根据需要组合使用:

文件	说明
YoudaoBase.jar	翻译相关sdk基础库(必选)
YoudaoCnDictOffline.jar	汉语词典翻译sdk(可选,使用汉语词典功能时使用)
YoudaoTranslateOnline.jar	在线翻译sdk(可选,包含英汉互译,以及小语种翻译,在线查询)
YoudaoTranslateOffline.jar	离线查词/翻译sdk(可选,中英单词和句子的离线查询)
YoudaotranslateDemo	sdk使用demo

说明:无论使用何种功能,都需要加入 YoudaoBase.jar 和相应功能的 sdk,可组合使用。

3. SDK 集成步骤

1. 添加相应 jar 包和 so 文件

在工程目录下,创建一个名为libs的子目录,将相应包拷贝到此目录下。

×

İ×

对于 Android Studio 工程,请参照下面的步骤添加 JAR 包:

- 1. 右击你的工程并选择"Open Module Settings"
- 2. 在左侧面板中选择你的app
- 3. 在主窗口中选择"Dependencies"页签
- 4. 点击"+"按钮
- 5. 选择"File Depndency"
- 6. 选择您拷贝到libs 目录下的jar
- 7. 添加so文件:在模块的配置文件中增加jni配置

`sourceSets.main.jniLibs.srcDirs = ['libs']`

8. 添加代码混淆文件, 避免 jar 的二次混淆

代码混淆文件proguard-project.txt,添加如下内容:

Markdown Helper 页码,4/8

```
-ignorewarnings
-libraryjars libs/ YoudaoBase.jar
-libraryjars libs/ YoudaoCnDictOffline.jar
-libraryjars libs/ YoudaoTranslateOnline.jar
-libraryjars libs/ YoudaoTranslateOffline.jar
-keep class com.youdao.sdk.ydtranslate.** { *;}
-keep class com.youdao.sdk.chdict.** { *;}
-keep class com.youdao.localtransengine.** { *;}
-keep class com.youdao.sdk.ydonlinetranslate.** { *;}
```

2. 权限添加

```
      <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /></t-- 获取WiFi状态 -->

      <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />

      <!-- 获取网络信息状态,如当前的网络连接是否有效 -->

      <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /></t-- 读取手机状态 phone group -->

      <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

      <!-- 往SDCard读写数据权限 storage group -->

      <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

      <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
```

3. 功能集成说明

3.1 离线汉语词典查词功能

说明:请参考 demo 中 HanyuActivity 的使用

使用的jar:

YoudaoBase.jar 和 YoudaoCnDictOffline.jar

代码添加:

```
//注册应用ID , 建议在应用启动时, 初始化, 所有功能的使用都需要该初始化, 调用一次即可, demo中在MainActivity类中
YouDaoApplication.init(this, appkey);
//查词对象初始化
* 可以查词之前设置离线词库路径,则采用默认路径Environment
   .getExternalStorageDirectory().getPath() + "/yuwen/backup/"
* 请确保设置的路径或者默认路径下包含汉语词典的离线包
chDictor = new ChDictor();
//chDictor = new ChDictor(dictFilePath); //表示Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() + dictFilePath路径下存在离线库
//开始查询
//注意,每次查询之前都需要初始化
chDictor.init();
chDictor.lookup(text, new DictListener() {
     public void onResult(final List<ChDictTranslate> chTs) {
      //针对多音字的情况,可能返回多个ChDictTranslate对象,比如查询"会"
       // 注意: 回调是在子线程中进行,拿到查询结果之后若有更新UI操作,请切换到主线程执行
       MainHandler.getInstance().post(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
      });
     @Override
     public void onError(String q, String info) {
      // TODO Auto-generated method stub
});
```

注意: 使用离线汉语词典前,请确认 最新汉语词库v1.1\最新汉语词库\hh 在设置的路径或者默认路径下

Markdown Helper 页码,5/8

3.2 在线查词和翻译功能(支持小语种)

说明:请参考 demo 中 TranslateActivity 的使用

使用的jar:

YoudaoBase.jar 和 YoudaoTranslateOnline.jar

代码添加:

```
//注册应用ID ,建议在应用启动时,初始化,所有功能的使用都需要该初始化,调用一次即可,demo中在TranslateActivity类中
YouDaoApplication.init(this, appkey);
//查词对象初始化,请设置source参数为app对应的名称(英文字符串)
Language langFrom = LanguageUtils.getLangByName("中文");
//若设置为自动,则查询自动识别源语言,自动识别不能保证完全正确,最好传源语言类型
//Language langFrom = LanguageUtils.getLangByName("自动");
Language langTo = LanguageUtils.getLangByName("英文");
TranslateParameters tps = new TranslateParameters.Builder()
     .source("ydtranslate-demo")
     .from(langFrom).to(langTo).build();
translator = Translator.getInstance(tps);
//查询,返回两种情况,一种是成功,相关结果存储在result参数中,另外一种是失败,失败信息放在TranslateErrorCode 是一个枚举类,整个查询是异步的,为了简化操作,
回调都是在主线程发生。lookup方法中参数"requestId",sdk并未使用,在回调中会再返回给开发者,用于区分每次调用,开发者可传null或者任意字符串。
translator.lookup(input, "requestId", new TranslateListener() {
      @Override
      public void onResult(Translate result, String input) {//查询成功
      @Override
      public void onError(TranslateErrorCode error) {//查询失败
      }
});
```

3.3 离线查词、句子翻译

说明:请参考 demo 中 TranslateOfflineActivity 的使用

使用的jar:

YoudaoBase.jar 和 YoudaoTranslateOffline.jar

代码添加:

1.注册应用ID ,建议在应用启动时,初始化,所有功能的使用都需要该初始化,调用一次即可,demo中在TranslateActivity类中

```
YouDaoApplication.init(this, appkey);
```

2.查词对象初始化

```
translatorOffline = new TranslatorOffline();
```

- 3.初始化词库和句子库,其中:
- (1)若使用离线查词,请通过方式一、方式二或者方式三初始化词库,三种方式只能选择一种;
- (2)若使用离线句子查询,请初始化离线句子库;
- (3)若查词和查句子都初始化了,则每次查询,先去词库中找,若找不到去句子库中查询

初始化词库方式一,词库在assets/dict目录下,不支持直接放在assets目录下

Markdown Helper 页码, /8

```
translatorOffline.initWordDict("dict", true, new EnWordTranslator.EnWordInitListener() {
    @Override
    public void success() {
    }
    public void fail(TranslateErrorCode errorCode){
        Log.d("translatorOffline","init false");
    }
});
```

初始化词库方式二,指定词库绝对路径,比如sd卡下:

```
translatorOffline.initWordDict(Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() + "/Youdao/localdict1/", false, new EnWordTranslator.EnWordInitListener() {
     @Override
     public void success() {
          Log.d("translatorOffline", "init success");
          long end = System.currentTimeMillis();
          long time = end - start;
          Log.i("111111111111111", "11111111111111111" # time);
     }
     public void fail(TranslateErrorCode errorCode) {
          Log.d("translatorOffline", "init false");
     }
});
```

初始化词库方式三,分别指定每个词库的路径:

```
//初始化中日词库, 若使用日中还需要初始化日中词库
      translator Offline.init Word Dict With Word Convert ("dict", true, Word Convert. CH-A, new En Word Translator. En Word Init Listener() \\
           @Override
           public void success() {
           public void fail(TranslateErrorCode errorCode){
       });
//初始化韩中词库, 若使用中韩, 还需要初始化中韩词库
       translatorOffline.initWordDictWithWordConvert(Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() + "/Youdao/localdict /",
false, WordConvert.KO CH, new EnWordTranslator.EnWordInitListener() {
           @Override
           public void success() {
           public void fail(TranslateErrorCode errorCode){
       });
//初始化中英、英中词库
       translator Offline.in it Word Dict With Word Convert ("dict", true, Word Convert. EN CH, new En Word Translator. En Word Init Listener() \\
           @Override
           public void success() {
           public void fail(TranslateErrorCode errorCode){
           }
       });
```

初始化离线句子库

translator Offline.in it Line Dict (Environment.get External Storage Directory ().get Absolute Path () + "/Youdao/Translator/transdata/data/ce");

获取词库是否初始化成功

```
// translatorOffline.isLineInited();
// translatorOffline.isWordInited();
```

4.执行查询,lookupNative方法中"requestId", sdk并未使用,在回调中会再返回给开发者,用于区分每次调用,开发者可传null或者任意字符用。

Markdown Helper 页码, /8

```
String from = "中文";
String to = "英文";
Language langFrom = LanguageUtils.getLangByName(from);
Language langTo = LanguageUtils.getLangByName(to);
TranslateParameters parameters = new TranslateParameters.Builder().
       from (langFrom). to (langTo). use Auto ConvertWord (true). use Auto Convert Line (false). build (); \\
translatorOffline.lookupNative(input, parameters, "requestId", new TranslateListener() {
   public void onResult(final Translate result, String input, String requestId) {
       handler.post(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
       });
    @Override
   public void onError(final TranslateErrorCode error, String requestId) {
       handler.post(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
               Т
           }
       });
    }
});
```

注意:

离线查词功能,词库支持放在assets目录下,此时需要将词库localdict.datx解压到对应目录下(解压得到三个文件),若是sd卡路径,开发 者可以直接放置解压前或者解压后的文件。使用离线句子翻译前,请确定"离线句子ce"文件夹下的2个文件夹,e2c和c2e在设置的离线路径 中或者默认路径下是存在的。

useAutoConvertWord和useAutoConvertLine参数是指定是否自动识别中英文,若设置为true,则查询时自动忽略from和to参数,根据实际输入查询,若设置为false,则严格按照from和to参数返回查询结果

若想查询不常见的变形词,如,countries,请使用扩展词库。将wordlib.zip中的文件解压到中英词库同级目录。wordlib下的文件跟localdict.datx在同一级目录,不需要wordlib文件夹。当离线查询countries有查询结果时,说明扩展词库生效。

3.4 deeplink 的使用

说明:请参考 demo 中 TranslateDetailActivity 、 HanyuActivity 查看更多功能的使用

SDK中查询结果 Translate (英语单词、句子在线、离线查询返回结果类)和 ChDictTranslate (汉语词典查询结果类)中提供了 openMore (Context context) 方法来实现查看更多的跳转,若用户安装词典则打开词典 app,否则打开词典移动 web 页面。

代码使用:

```
translate.openMore(context);
```

注意: 若上面跳转逻辑不能满足开发需求,可调用

translate.getDictWebUrl() 方法得到对应的查词 web 页面地址

translate.openDict(context) 方法跳转到词典,若跳转成功,返回 true,否则返回 false

4. 常见问题及注意事项

1. 运行程序崩溃?

检查下是否对应的 so 是否放到当前工程目录下。

2. 翻译没结果?

检查下翻译接口回调的错误信息,保证申请的 appKey 是有效且提前绑定了。

3. 如何获得 appKey

注册账号, 登录后台创建应用和实例并完成绑定, 可获得应用ID和密钥等信息, 其中应用ID就是appKey(注意不是应用密钥)。

5. 支持语言

自动,中文,日文,英文,韩文,法文,俄文,葡萄牙文,西班牙文

Markdown Helper 页码,8/8

6. 错误代码列表

错误码	含义
101	缺少必填的参数,出现这个情况还可能是 et 的值和实际加密方式不对应
102	不支持的语言类型
103	翻译文本过长
104	不支持的 API 类型
105	不支持的签名类型
106	不支持的响应类型
107	不支持的传输加密类型
108	appKey 无效,注册账号, 登录后台创建应用和实例并完成绑定, 可获得应用ID和密钥等信息,其中应用ID就是appKey(注意不是应用密钥)
109	batchLog 格式不正确
110	无相关服务的有效实例
111	开发者账号无效,可能是账号为欠费状态
201	解密失败,可能为 DES,BASE64,URLDecode 的错误
202	签名检验失败
203	访问 IP 地址不在可访问 IP 列表
301	辞典查询失败
302	翻译查询失败
303	服务端的其它异常
401	账户已经欠费停

7. 版本更新记录

上线日期	版本号	更新内容
2017.05.08	v1.0.0	有道智云翻译 Android SDK上线,支持在线离线翻译
2017.06.07	v1.1.0	1. 拆分翻译 SDK, SDK 拆分为多个文件,用户可根据需要引用 2. 修复已知 bug
2017.06.30	v1.2.0	修复已知 bug
2017.07.24	v1.3.0	1. 修复 deeplink 相关 bug 2. demo 开发环境更改为 Android Studio
2017.08.16	v1.4.0	1. 修复已知 bug 2. 提供多版本的 so 文件
2017.11.16	v1.5.0	 合并离线查词和句子翻译 统一路径设置和结果回调 支持非主线程调用 离线查词和汉语词典,支持词库放在安装包 bug修复
2018.02.03	v1.7.0	1. 新增每种词库不同路径初始化