
TÀI LIỆU THIẾT KẾ MOMO VERSION 2 LUỒNG ĐĂNG KÝ – ĐĂNG NHẬP

V1.4 - 28/10/2016

Phiên bản	Ngày	Thay đổi	Bởi
1.0	11/06/2016	Khởi tạo	Bùi Trung Tín
1.1	28/07/2016	 - Cập nhật splash screen - Cập nhật báo lỗi khi nhập số điện thoại không đúng - Sửa lại bước tiếp theo của bước 4 mục 2 	Bùi Trung Tín
1,2	12/10/2016	 Thêm button CTA cho các màn hình nhập mật khẩu, tạo mật khẩu Bỏ số điện thoại quốc tế Bỏ Đăng nhập sau Thêm giao diện Điều khoản sử dụng Tự động đẩy nội dung lên trên khi hiển thị bàn phím Thay đổi vị trí hiển thị lỗi inline 	Bùi Trung Tín
1.3	20/10/2016	 - Thêm trường hợp tài khoản bị khóa - Sửa content thông báo khi sai mật khẩu - Thay đổi UX khi Quên mã khóa 	Bùi Trung Tín
1.4	28/10/2016	- Thêm các thông báo lỗi	Bùi Trung Tín
1.5	07/11/2016	 Bỏ toàn bộ luồng mã khóa 4 số Cập nhật popup thông báo lỗi khi tài khoản bị khóa vì nhập sai MK 9 lần 	Bùi Trung Tín Ngô Viết Minh Trí

1. Trường hợp user đăng ký ví mới






Màn hình intro

Số lượng màn hình là tùy ý

(1) Luôn hiển thị ở tất cả các màn hình intro, bấm để đến **bước 3**


Lưu ý: màn hình này chỉ hiển thị 1 lần duy nhất khi user mới cài app, các lần sau khi bấm Đổi số điện thoại trong app thì quay trở lại màn hình nhập số điện thoại (bước 3)



Màn hình nhập số điện thoại

Mặc định khi vào màn hình này thì focus vào input field và hiển thị bàn phím số


- (1) Bấm để focus và hiển thị bàn phím số
- (2) Luôn enable, trường hợp (1) chưa nhập thì khi bấm vào đây sẽ hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập số điện thoại"



Màn hình nhập số điện thoại

Khi có bàn phím hiển thị thì cần đảm bảo tất cả các nội dung đều phải nằm trên bàn phím

- (1) Bấm để kiểm tra số điện thoại:
- Nếu số điện thoại hợp lệ thì kiểm tra số điện thoại (**bước 5**)
- Nếu số điện thoại không hợp lệ thì thông báo lỗi inline như hình, không tắt bàn phím, vẫn focus vào input field và con trỏ ở cuối cùng
- (2) Bấm để tắt bàn phím



Màn hình nhập số điện thoại

- (1) Khi đã nhập số điện thoại hợp lệ thì bấm để tiếp tục, có các trường hợp:
- Nếu số điện thoại chưa đăng ký ví → chuyển đến bước 6
- Nếu số điện thoại đã đăng ký ví → chuyển đến mục 2 bước 2
- Nếu số điện thoại là Điểm giao dịch MoMo → hiển thị popup thông báo:


Số điện thoại này đã được dùng bởi một điểm giao dịch MoMo và chỉ có thể đăng nhập vào ứng dụng MoMo Điểm giao dịch.

CTA: ĐỒNG Ý

- Nếu số điện thoại vướng các rule và không cho phép đăng nhập/ đăng ký thì sẽ trả về popup với nội dung từ BE

Content: [Nội dung lỗi từ BE]

CTA: ĐÓNG



CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VU

Điều khoản sử dung

Xin vui lòng đọc những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Dịch Vụ.

Những Điều Khoản và Điều Kiện này điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng Dịch Vụ do M-Service phối hợp với Vinaphone và Vietcombank cung cấp.

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng xác nhận và chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản và điều kiện cụ thể khác đối với các sản phẩm, dịch vụ hoặc thiết bị được cung cấp theo quyết định hoặc có thể được sửa đổi bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào hoặc vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của mình.


1. Định nghĩa


Trong những Điều Khoản và Điều Kiện này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

"Tài Khoản MoMo" nghĩa là tài khoản tiền trên di động (MoMo) do Người Sử Dụng duy trì được sử dụng cho mục đích thực hiện Các Giao Dịch; "Đại Lý" nghĩa là các cá nhân được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ Màn hình điều khoản sử dụng

(1) Bấm để quay lại **bước 6** (vẫn hiển thị popup)

Nội dung điều khoản sử dụng là trang HTML






Màn hình nhập mã xác thực

Khi hiển thị bàn phím cần đảm bảo các nội dung dưới cùng phải được hiển thị (tự động kéo các nội dung này lên trên nếu bị che)

- (1) Bấm để kiểm tra mã xác thực:
- Nếu chưa nhập thì hiển thị lỗi inline: Vui lòng nhập mã xác thực
- Nếu mã xác thực không chính xác thì hiển thị lỗi inline: Mã xác thực không đúng
- Nếu mã xác thực chính xác: đến bước 10
- (2) Bấm để tắt bàn phím



Màn hình đăng ký mật khẩu

Mặc định focus vào input field, hiển thị bàn phím số.

Bấm icon con mắt để hiển thị số hoặc hiển thị dấu • (bấm 1 trong 2 icon sẽ có tác dụng lên cả 2)

Icon mắt mở: hiển thị số


Icon mắt nhắm: hiển thị dấu •

Mặc định khi vào màn hình này thì mắt nhắm

Chỉ cho phép nhập lần lượt (1) trước rồi mới đến (2)


- (1) Bấm để hiển thị bàn phím số
- (2) Bấm không có tác dụng khi (1) chưa nhập
- (3) Luôn enable

Lưu ý: khi user kill app ở màn hình này thì khi vào lại sẽ vào màn hình nhập số điện thoại (bước 3)




Màn hình đăng ký mật khẩu


Ở inputfield đang focus thì icon con mắt sẽ đổi thành icon clear field



Màn hình đăng ký mật khẩu – thông báo lỗi inline


- Nếu chưa nhập đủ mật khẩu ở cả 2 ô thì hiển thị lỗi inline: Vui lòng nhập mật khẩu ở cả 2 ô
- Nếu mật khẩu không trùng nhau hiển thị lỗi inline: Mật khẩu ở 2 ô không trùng nhau
- Nếu mật khẩu trùng nhau → đến **bước 13**






2. Trường hợp user cũ đăng nhập

Bước	Hình ảnh	Diễn giải
1		
		Các bước 1, 2, 3, 4, 5 giống mục 1






Màn hình đăng nhập

Mặc định khi vào màn hình này thì focus ô nhập và hiển thị bàn phím số

- (1) Luôn enable
- (2) Bấm để hiển thị action sheet (**bước 4**)
- (3) Bấm để đổi số điện thoại, quay lại màn hình nhập SĐT

Lưu ý: khi user đã nhập OTP thành công và vào màn hình này thì phải giữ trạng thái đăng nhập cho user, khi kill app vào lại thì vào đúng màn hình này, chỉ cần nhập đúng mật khẩu thì cho phép truy cập vào màn hình home




Màn hình đăng nhập

Khi có thông báo lỗi sẽ hiển thị như hình

Các trường hợp lỗi:


- Chưa nhập mật khẩu: Vui lòng nhập mật khẩu
- Mật khẩu chưa đủ 6 số: Mật khẩu gồm 6 chữ số

Nếu nhập sai mật khẩu thì hiển thị popup, xem rule ở cuối tài liệu



Màn hình nhập mật khẩu

- (1) Bấm để lấy lại mật khẩu (xem chi tiết trong BA lấy lại mật khẩu)
- (2) Bấm để gọi chăm sóc khách hàng (đến **bước 8**)
- (3) Bấm để tắt action sheet



Màn hình nhập mật khẩu

Trường hợp ví chưa có tên thì hiển thị như hình

7		Trường hợp user đăng nhập vào 1 thiết bị thứ 2 thì trên thiết bị 1 sẽ bị force ra màn hình đăng ký số điện thoại và hiển thị popup như sau: Tài khoản MoMo của quý khách đã được đăng nhập trên thiết bị [tên thiết bị] vào lúc [hh:mm:ss] ngày [dd/mm/yyyy]. Nếu đó không phải là bạn thì có thể tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, hãy đăng nhập lại và đổi mật khẩu ngay hoặc gọi CSKH để được hỗ trợ. CTA: ĐồNG Ý	
8		Popup gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng +84 839917199 Hủy Gọi	

Thông báo khi sai mật khẩu

Trường hợp	Loại thông báo	Nội dung thông báo	CTA1	CTA2
Sai MK lần 1	Inline	Mật khẩu không chính xác, bạn còn 2 lần thử.		
Sai MK lần 2	Inline	Mật khẩu không chính xác, bạn còn 1 lần thử.		
Sai MK lần 3	Popup khóa 5 phút	Tài khoản của bạn tạm khóa, vui lòng thử lại sau [mm] phút	t LẤY LẠI MẬT KHẨU ĐÓ	
		[ss] giây nữa.		
Sai MK lần 4	Inline	Mật khẩu không chính xác, bạn còn 2 lần thử.		
Sai MK lần 5	Inline	Mật khẩu không chính xác, bạn còn 1 lần thử.		
Sai MK lần 6	Popup khóa 60 phút	Tài khoản của bạn tạm khóa, vui lòng thử lại sau [mm] phút	LẤY LẠI MẬT KHẨU	ĐÓNG
		[ss] giây nữa.		
Sai MK lần 7	Inline	Mật khẩu không chính xác, bạn còn 2 lần thử.		
Sai MK lần 8	Inline	Mật khẩu không chính xác, bạn còn 1 lần thử.		
Sai MK lần 9	Popup khóa vĩnh	Số điện thoại tạm khóa	GỌI CSKH	ÐÓNG
	viễn	Số điện thoại này của bạn đang tạm thời bị khóa, vui lòng	→ Bấm để hiển thị	
		liên hệ Chăm sóc khách hàng của MoMo để biết thêm thông	popup xác nhận gọi	
		tin chi tiết.	(giống mục 2 bước 8)	
Nhập MK khi	Popup	Tài khoản của bạn đang tạm khóa, vui lòng thử lại sau [phút]	ĐÓNG	
đang bị khóa tạm thời		phút [giây] giây.		
Nhập MK khi	Popup	Tài khoản của bạn tạm khóa, vui lòng thử lại sau [mm] phút	ĐÓNG	
đang bị tạm khóa		[ss] giây nữa.		
Nhập MK khi	Popup	Số điện thoại tạm khóa	GỌI CSKH	ĐÓNG
đang bị khóa vĩnh		Số điện thoại này của bạn đang tạm thời bị khóa, vui lòng	→ Bấm để hiển thị	
viễn		liên hệ Chăm sóc khách hàng của MoMo để biết thêm thông	popup xác nhận gọi	
		tin chi tiết.	(giống mục 2 bước 8)	

❖ Error handling

Trường hợp	Thông báo	Content	CTA1 (bên phải, màu MoMo)	CTA2 (bên trái, màu xám)
Đăng nhập vào app dùng 1 SĐT đang bị khóa trên hệ thống	Popup sau khi bấm "Tiếp tục" ở màn hình nhập số điện thoại	Số điện thoại tạm khóa Số điện thoại này của bạn đang tạm thời bị khóa, vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng của MoMo để biết thêm thông tin chi tiết.	GOI CSKH → Bấm để hiển thị popup xác nhận gọi (giống mục 2 bước 8)	ĐÓNG → Bấm để tắt popup, quay lại màn hình nhận SĐT
Đang sử dụng app thì bị hệ thống khóa số điện thoại	Popup hiển thị ở bất kỳ màn hình nào trong app đang sử dụng	Số điện thoại tạm khóa Số điện thoại của bạn bị tạm khóa do vấn đề bảo mật. Vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng của MoMo để biết thêm thông tin chi tiết.	GỌI CSKH → Bấm để hiển thị popup xác nhận gọi (giống mục 2 bước 8)	ĐÓNG → Bấm để quay ra màn hình nhập SĐT (mục 1 bước 3)
Trong quá trình đăng ký, đăng nhập thì thiết bị của user không có kết nối mạng hoặc kết nối đến BE thất bại	Hiển thị popup khi user bấm CTA button ở màn hình bất kỳ	Lỗi kết nối Không thể kết nối đến máy chủ, có thể do các nguyên nhân sau: - Thiết bị của bạn không có kết nối mạng - Máy chủ không ổn định ở thời điểm hiện tại Bạn vui lòng kiểm tra kết nối mạng hoặc thử lại sau ít phút.	ĐÓNG	
Trong quá trình đăng ký, đăng nhập thì nhận được lỗi bất kỳ từ BE trả về	Hiển thị popup khi user bấm CTA button ở màn hình bất kỳ	Không thể thực hiện [Nội dung lỗi từ BE]	ĐÓNG	
Trong quá trình đăng ký, đăng nhập thì gặp lỗi bất kỳ do app	Hiển thị popup	Đã có lỗi xảy ra Rất tiếc hiện tại đang có lỗi gì đó xảy ra, chúng tôi đang tìm hiểu và cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất. Nếu lỗi vẫn lặp lại, bạn vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng của MoMo để được hỗ trợ.	ĐÓNG	

Style popup

