


TÀI LIỆU THIẾT KẾ MOMO VERSION 2 NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI V1.1 – 13/6/2016








Màn hình nạp tiền điện thoại (đã đăng nhập)

Trường hợp đã đăng nhập thì hiển thị số điện thoại của ví

(1) Hiển thị tối đa 5 giao dịch nạp tiền điện thoại gần nhất, bấm để tự động điền số điện thoại và chọn mệnh giá theo như lịch sử.



Màn hình nạp tiền điện thoại


Hiển thị bàn phím số khi bấm nhập số điện thoại. Bấm "xong" để tắt bàn phím và check validate textbox này

- Nếu chưa nhập số nào: Chưa nhập số điện thoại
- Nếu nhập số không phải là số điện thoại:
 Số điện thoại không đúng
- Nếu đúng là số điện thoại: enable các mệnh giá để cho phép chọn

Báo lỗi như sau:


Nhập số điện thoại

Chưa nhập số điện thoại



Màn hình chọn số điện thoại từ danh bạ, mặc định khi đến màn hình này đã hiển thị bàn phím chữ.

Bấm chọn dòng bất kỳ để chọn và quay lại bước trước



Màn hình nạp tiền điện thoại (đã nhập)

- (1) Khi đã nhập số điện thoại, title sẽ có các trường hợp sau:
 - Tên theo danh bạ
 - "Số chưa có trong danh bạ"
- (2) Tự động enable khi đã nhập thông tin số điện thoại hợp lệ, bấm để tiếp tục đến **bước 9**



Màn hình thêm mệnh giá khác


Nhập số tiền và chọn Đồng ý để quay lại bước trước

Rule:


- Số tiền tối thiểu: 5.000đ
- Số tiền tối đa: không giới hạn
- Số tiền phải là bội số của 1.000đ


Câu thông báo lỗi inline:

- Số tiền tối thiểu là 5.000đ
- Số tiền phải là bội số của 1.000đ




Màn hình nạp tiền điện thoại khi đã thêm mệnh giá khác. Mệnh giá mới sẽ được lưu ở client để mỗi lần user vào màn hình này đều thấy mệnh giá đã thêm






Màn hình chọn nguồn tiền – trường hợp có thẻ quà tặng

Mặc định chọn Sử dụng thẻ quà tặng và chọn tất cả thẻ quà tặng đang có (có thể dùng để nạp tiền điện thoại)



Màn hình chọn nguồn tiền – khi chưa nhập mã khuyến mãi


Bấm chọn Sử dụng mã khuyến mãi sẽ tự động hiển thị bàn phím, nhập ký tự bất kỳ thì nút "Xong" trên bàn phím sẽ enable (**bước 12**)




Màn hình chọn nguồn tiền – khi đang nhập mã khuyến mãi

Khi bấm "xong" sẽ tự động kiểm tra mã khuyến mãi

- Nếu mã khuyến mãi sai: đến **bước 13**
- Nếu mã khuyến mãi đúng: hiển thị số tiền được giảm (bước 14)





Màn hình chọn nguồn tiền – khi mã khuyến mãi không hợp lệ



Màn hình chọn nguồn tiền – Nhập mã khuyến mãi thành công


Bấm Tiếp tục để đến bước 16






Màn hình xác nhận giao dịch Liệt kê tất cả các khoản cộng/trừ.


(1) Bấm để tiến hành thanh toán






Màn hình đang thực hiện giao dịch

- Nếu sai mật khẩu, quay lại màn hình 17
- Nếu mật khẩu đúng, thực hiện giao dịch:
 - Nếu giao dịch thành công: chuyển đến bước 19
 - Nếu giao dịch thất bại: chuyển đến
 bước 21



Màn hình kết quả giao dịch thành công

- (1) Chọn app bất kỳ để chia sẻ
- (2) Bấm để xem chi tiết lịch sử giao dịch
- (3) Bấm để qua ra màn hình home



Màn hình kết quả giao dịch thành công

(1) Trường hợp số điện thoại được nạp chưa có trong danh bạ thì hiển thị text này, bấm vào để thêm vào danh bạ (chuyển đến **bước 23**)

