## 计算机网络技术实践



# **Experimental 5: Implementation of Cyclic Redundancy Check**

Xie Sangma School of Automation



### The three basic problems of the Data Link Layer.




- There are many types of data link layer protocols, but there are three basic problems that are common. These three basic problems are::
  - 1. Framing encapsulation
  - 2. Transparent transmission
  - 3. Error detection

## 三个基本问题 - 封装成帧



#### 1. 封装成帧

- 封装成帧 (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部,然后就构成了一个帧。
- 首部和尾部的一个重要作用就是进行<mark>帧定界</mark>,还包括许多必要的控制信息。



● 每一种链路层协议都规定了所能传送的帧的数据部分长度上限——最大传送单元MTU (Maximum Transfer Unit) .


# 三个基本问题 - 透明传输



#### 2. 透明传输

#### 透明

- 指某一个实际存在的事物看起来却好像不存在一样。
- "在数据链路层透明传送数据"表示无论发送什么样的比特组合的数据,这些数据都能够按照原样没有差错地通过这个数据链路层。
- 如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样,数据链路层就会错误地"找到帧的边界"。




# 三个基本问题 - 透明传输



解决透明传输问题:字节填充 (byte stuffing) 或字符填充 (character stuffing)

 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符 "SOH"或 "EOT"的 前面插入一个转义字符 "ESC" (其十六进制编码是1B)。接收端的数 据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。




## **Three basic problems - Error detection**



#### 3. Error detection

During the transmission process, bit errors may occur: 1s may become 0s and 0s may become 1s.



One bit error

**Multiple bit errors** 



# Three basic problems - Error detection




#### 3. Error detection

- To ensure the reliability of data transmission, various error detection measures must be used when transmitting data in computer networks.
- The error detection technique widely used in the frames transmitted in the data link layer is the Cyclic Redundancy Check (CRC) method.





#### 循环冗余检验的原理



异或操作

- 在发送端,先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
- 在每组 M 后面再添加供差错 检测用的 n 位冗余码, 然后 一起发送出去。


- 模2加法: 不考虑进位的加法
- 0+0=0
- 1+0=1
- 0+1=1
- 1+1=0

- 模2减法: 不考虑借位的加法
- 0-0=0
- 1-0=1
- 0-1=1
- 1-1=0



#### 冗余码的计算

- 假设选定的除数P长度为(n+1)位,则在原始数据M后面添加 n
  个 0(假设原始数据为k位)。
- 得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的除数 P, 得出商是 Q而余数是 R, 余数 R 比除数 P 少 1 位, 即 R 是 n 位。
- 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面,一起发送出去。







接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验: 把收到的每一个帧都除以同样的除数P(模2运算), 然后检查得到的余数R。

- (1) 若得出的余数 *R* = 0, 则判定这个帧没有差错,就<mark>接受</mark> (accept)。
- (2) 若余数 R ≠ 0, 则判定这个帧有差错, 就丢弃。
- 但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
- 只要经过严格的挑选,并使用位数足够多的除数 P,那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。




#### 冗余码的计算举例

- 现在 k = 6, M = 101001。
- 设 除数 P = 1101, 则n = 3
- 被除数是 101001000。
- 模 2 运算的结果是: 商 Q = 110101, 余数 R = 001。
- 把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是:
  101001001, 共 (k + n) 位。
- 余数必须比除数少且只少一位,不够就补0



#### 循环冗余检验的原理说明




- 模2除法具有下列三个性质
- 当最后余数的位数小于除数位数时,除法停止。
- 当被除数的位数小于除数位数时,则商数为0,被除数就是余数。
- 只要被除数或部分余数的位数与除数一样多,且最高位为1,不管其他位是什么数,皆可商1。



#### 循环冗余检验的原理说明

若发送的数据101001001中途出现比特差错,变成了101101001,则循环 冗余检验如何检测出数据出现比特差错?





#### 循环冗余检验的原理说明

- 另一种较方便的方法是用多项式来表示循环冗余检验过程。
- 在上面的例子中,可以用多项式P(X) = X³+X²+1 = 1× X³ + 1× X²+ 0×
  X¹+1× X⁰,表示上面的除数1101。
- 比如多项式P(X)=X8+X2+X+1,则表示除数为100000111。
- 生成多项式的选取是个很有难度的问题,如果选的不好,那么检出错误的概率就会低很多



#### ● 国际常用的模型表

CRC算法名称	多项式公式	宽度	多项式	初始值	结果异或值	输入值反转	输出值反转
CRC-4/ITU	$x^4 + x + 1$	4	03	00	00	true	true
CRC-5/EPC	$x^4 + x^3 + 1$	5	09	09	00	false	false
CRC-5/ITU	$x^5 + x^4 + x^2 + 1$	5	15	00	00	true	true
CRC-5/USB	$x^5 + x^2 + 1$	5	05	1F	1F	true	true
CRC-6/ITU	$x^{6} + x + 1$	6	03	00	00	true	true
CRC-7/MMC	$x^7 + x^3 + 1$	7	09	00	00	false	false
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$	8	07	00	00	false	false
CRC-8/ITU	$x^8 + x^2 + x + 1$	8	07	00	55	false	false
CRC-8/ROHC	$x^8 + x^2 + x + 1$	8	07	FF	00	true	true
CRC-8/MAXIM	$x^8 + x^5 + x^4 + 1$	8	31	00	00	true	true



#### ● 国际常用的模型表

CRC算法名称	多项式公式	宽度	多项式	初始值	结果异或值	输入值反转	输出值反转
CRC-16/IBM	$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$	16	8005	0000	0000	true	true
CRC-16/MAXIM	$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$	16	8005	0000	FFFF	true	true
CRC-16/USB	$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$	16	8005	FFFF	FFFF	true	true
CRC- 16/MODBUS	$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$	16	8005	FFFF	0000	true	true
CRC-16/CCITT	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	16	1021	0000	0000	true	true
CRC-16/CCITT- FALSE	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	16	1021	FFFF	0000	false	false
CRC-16/x <sup>5</sup>	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	16	1021	FFFF	FFFF	true	true
CRC- 16/XMODEM	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	16	1021	0000	0000	false	false
CRC-16/DNP	$x^{16} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x$	16	3D65	0000	FFFF	true	true





#### ● 国际常用的模型表

CRC算法名称	多项式公式	宽度	多项式	初始值	结果异或值	输入值 反转	输出值 反转
CRC-32	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x^{10} + x$	32	04C11DB7	FFFFFFF	FFFFFFF	true	true
CRC-32/BZIP2	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{11} + x^{10} + x^$	32	04C11DB7	FFFFFFF	FFFFFFF	false	false
CRC-32/MPEG-2	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x$	32	04C11DB7	FFFFFFF	00000000	false	false



#### ● 国际常用的模型表

- ▶ 一个完整的CRC参数模型应该包含以下信息: WIDTH, POLY, INIT, REFIN, REFOUT, XOROUT。
- > NAME: 参数模型名称。
- ➢ WIDTH: 宽度,即生成的CRC数据位宽,如CRC-8,生成的CRC为8位
- POLY: 十六进制多项式, 省略最高位1, 如 x<sup>8</sup> + x<sup>2</sup> + x + 1, 二进制为1 0000 0111, 省略最高位1, 转换为十六进制为0x07。
- ▶ INIT: CRC初始值,和WIDTH位宽一致。
- REFIN: true或false, 在进行计算之前, 原始数据是否翻转, 如原始数据: 0x34 = 0011 0100, 如果REFIN为true, 进行翻转之后为0010 1100 = 0x2c
- REFOUT: true或false,运算完成之后,得到的CRC值是否进行翻转,如计算得到的CRC值: 0x97 = 1001 0111,如果REFOUT为true,进行翻转之后为11101001 = 0xE9。
- > XOROUT: 计算结果与此参数进行异或运算后得到最终的CRC值,和WIDTH位宽一致。

CRC算法名称	多项式公式	宽度	多项式	初始值	结果异或值	输入值反转	输出值反转
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$	8	07	00	00	false	false

通常如果只给了一个多项式,其他的没有说明则:INIT=0x00, REFIN=false,
 REFOUT=false, XOROUT=0x00。



#### 以CRC-8为例:

➤ 根据CRC参数模型表,得到CRC-8的参数如下:

CRC算法名称	多项式公式	宽度	多项式	初始值	结果异或值	输入值反转	输出值反转
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$	8	07	00	00	false	false


- ▶ 以x<sup>8</sup>+x<sup>2</sup>+x+1 (0x07) 多项式,则除数为100000111 (二进制)
- ▶ 假设要传送的原始数据为0xA5 (二进制为: 1010 0101)
- 将原始数据左移8位(即后面添加8个0): 1010 0101 0000 0000
- 先进行高9位与除数异或, 1010 0101 0000 0000。
- 当多项式最高位为1,才进行异或计算,异或后最高位为0,下次也不需要异或,这样需要采用代码计算的方式,就可以把最高位去掉不需要异或,最后结果是一样的。



#### • 以CRC-8为例:

CRC算法名称	多项式公式	宽度	多项式	初始值	结果异或值	输入值反转	输出值反转
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$	8	07	00	00	false	false

100000111






• 以CRC-8为例:

CRC算法名称	多项式公式	宽度	多项式	初始值	结果异或值	输入值反转	输出值反转
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$	8	07	00	00	false	false

00000111





#### ● CRC算法实践思路:


- ▶ 假设生成多项式为: 100000111 (简记为0x07) , 也就是CRC-8, 先考虑输入数据为一个字节的简单情况,则计算步骤如下:
- ① 将CRC寄存器 (8-bits, 比生成多项式少1bit) 赋初值0
- ② 将原始数据与CRC寄存器异或,结果保存在CRC寄存器中
- ③ for循环 (8-bits)
- 4 If (CRC寄存器首位是1)
- ⑤ 左移1位再异或
- ⑥ else(CRC寄存器首位是0)
- **7** 左移1位
- (8) end
- 9 CRC寄存器就是我们所要求的余数。



● CRC-8算法C语言实践(单字节输入):简单

• 代码: 略

• 示例



环 Microsoft Visual Studio 调试控制台

请输入数据: 0xA5

CRC-8: 72







● CRC-8算法C语言实践 (多字节输入): 中等

● 代码: 略

• 示例

Microsoft Visual Studio 调试控制台

请输入数据: 0xA5E764 CRC-8: 9b





● CRC-16/XMODEM算法C语言实践(多字节输入):进阶

• 代码: 略

• 示例

™ Microsoft Visual Studio 调试控制台 请输入数据: 0xA5E764 CRC-16/XMODEM: f36b





● CRC-16/CCITT算法C语言实践(多字节输入): 进阶

● 代码: 略

● 示例

™ Microsoft Visual Studio 调试控制台 请输入数据: 0xA5E764 CRC-16/CCITT: b7d9

