Campos Tensoriales

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



7 de febrero de 2022

Agenda: Campos Tensoriales



- Generalidades
- 2 Ejemplos de Campos Tensoriales
- Campos escalares y superficies
- Campos vectoriales y curvas integrales
- 5 Flujo de campos vectoriales
- Recapitulando

Campos Tensoriales: Generalidades



 La dependencia funcional de los vectores puede recaer en sus componentes, su base o en ambas

$$\mathbf{a}(t) = a^k(t)\mathbf{e}_k(t) = \tilde{a}^m \tilde{\mathbf{e}}_m(t) = \bar{a}^n(t)\bar{\mathbf{e}}_n.$$

Campos Tensoriales: Generalidades



- La dependencia funcional de los vectores puede recaer en sus componentes, su base o en ambas
 - $\mathbf{a}(t) = a^k(t)\mathbf{e}_k(t) = \tilde{a}^m \tilde{\mathbf{e}}_m(t) = \bar{a}^n(t)\bar{\mathbf{e}}_n.$
- Lo generalizamos para tensores y distinguimos los mismos tres casos:
 - **1** bases constantes y componentes variables $T_{ij\cdots k}^{mn\cdots l}(t) \langle w^i(1)| \otimes \langle u^j(2)| \otimes \cdots \otimes \langle v^k(m)| \otimes |x_m(1)\rangle \otimes |y_n(2)\rangle \otimes \cdots \otimes |z_l(n)\rangle$;
 - ② bases variables y componentes constantes $\check{T}^{mn\cdots l}_{ij\cdots k} \left\langle \check{w}^i(1) \right|_{(t)} \otimes \left\langle \check{u}^j(2) \right|_{(t)} \otimes \cdots \otimes \left\langle \check{v}^k(m) \right|_{(t)} \otimes \left| \check{x}_m(1) \right\rangle_{(t)} \otimes \left| \check{y}_n(2) \right\rangle_{(t)} \otimes \cdots \otimes \left| \check{z}_l(n) \right\rangle_{(t)},$
 - ③ y, finalmente ambas (bases y componentes) variables $T_{ij\cdots k}^{mn\cdots l}(t) \left\langle \check{w}^i(1) \middle|_{(t)} \otimes \left\langle \check{u}^j(2) \middle|_{(t)} \otimes \cdots \otimes \left\langle \check{v}^k(m) \middle|_{(t)} \otimes \middle| \check{x}_m(1) \right\rangle_{(t)} \otimes \middle| \check{y}_n(2) \middle\rangle_{(t)} \otimes \cdots \otimes \middle| \check{z}_l(n) \middle\rangle_{(t)} \right\rangle$

Al igual que los vectores, la dependencia funcional de los tensores variará con la base en la cual se exprese.

Campos Tensoriales: Generalidades



- La dependencia funcional de los vectores puede recaer en sus componentes, su base o en ambas
 - $\mathbf{a}(t) = a^k(t)\mathbf{e}_k(t) = \tilde{a}^m\tilde{\mathbf{e}}_m(t) = \bar{a}^n(t)\bar{\mathbf{e}}_n.$
- Lo generalizamos para tensores y distinguimos los mismos tres casos:
 - **1** bases constantes y componentes variables $T_{ij\cdots k}^{mn\cdots l}(t) \langle w^i(1)| \otimes \langle u^j(2)| \otimes \cdots \otimes \langle v^k(m)| \otimes |x_m(1)\rangle \otimes |y_n(2)\rangle \otimes \cdots \otimes |z_l(n)\rangle$;
 - ② bases variables y componentes constantes $\check{T}^{mn\cdots l}_{ij\cdots k} \left\langle \check{w}^i(1) \right|_{(t)} \otimes \left\langle \check{u}^j(2) \right|_{(t)} \otimes \cdots \otimes \left\langle \check{v}^k(m) \right|_{(t)} \otimes \left| \check{x}_m(1) \right\rangle_{(t)} \otimes \left| \check{y}_n(2) \right\rangle_{(t)} \otimes \cdots \otimes \left| \check{z}_l(n) \right\rangle_{(t)}$,
 - ③ y, finalmente ambas (bases y componentes) variables $T_{ij\cdots k}^{mn\cdots l}(t) \left\langle \check{w}^i(1) \middle|_{(t)} \otimes \left\langle \check{u}^j(2) \middle|_{(t)} \otimes \cdots \otimes \left\langle \check{v}^k(m) \middle|_{(t)} \otimes \middle| \check{x}_m(1) \right\rangle_{(t)} \otimes \middle| \check{y}_n(2) \middle\rangle_{(t)} \otimes \cdots \otimes \middle| \check{z}_l(n) \middle\rangle_{(t)} \right\rangle$

Al igual que los vectores, la dependencia funcional de los tensores variará con la base en la cual se exprese.

- Si el tensor NO depende de un solo parámetro
 - $\mathbf{T}\left[\circ,\circ,\cdots;ullet,ullet,\cdots
 ight]_{(t)}$, sino es función de otro tensor :
 - $T[\circ, \circ, \cdots; \bullet, \bullet, \cdots]_{(G[\circ, \circ, \cdots; \bullet, \bullet, \cdots])}^{\bullet}$, será un un campo tensorial.

3 / 9

Ejemplos de Campos Tensoriales



Si consideramos la base constante, y un único parámetro tendremos:

Campos homogéneos:

Función :
$$\varphi = \varphi(t)$$

Vector :
$$|r\rangle_{(t)} \iff \mathbf{r} = \mathbf{r}(t) \rightsquigarrow r^{i}(t)$$

Tensor :
$$\mathbf{T} = \mathbf{T} [\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet]_{(t)} \leadsto T_{ij\cdots k}^{mn\cdots l}(t)$$

Ejemplos de Campos Tensoriales



Si consideramos la base constante, y un único parámetro tendremos:

Campos homogéneos:

• Campos constantes o estacionarios: $r \neq r(t)$

Campo Escalar :
$$\varphi = \varphi(\mathbf{r})$$

Campo Vectorial : $|a\rangle_{(|r\rangle)} \iff \mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{r}) \rightsquigarrow a^i(\mathbf{r})$
Campo Tensorial : $\mathbf{T} = \mathbf{T}[\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet]_{(|r\rangle)} \rightsquigarrow T^{mn\cdots l}_{ij\cdots k}(\mathbf{r})$

Ejemplos de Campos Tensoriales



Si consideramos la base constante, y un único parámetro tendremos:

Campos homogéneos:

$$\begin{array}{ll} \mathsf{Funci\'{o}n} & : \varphi = \varphi(t) \\ \mathsf{Vector} & : |r\rangle_{(t)} \iff \mathsf{r} = \mathsf{r}(t) \leadsto r^i(t) \\ \mathsf{Tensor} & : \mathsf{T} = \mathsf{T} \left[\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet \right]_{(t)} \leadsto T^{mn\cdots l}_{ij\cdots k}(t) \\ \end{array}$$

• Campos constantes o estacionarios: $r \neq r(t)$

Campo Escalar :
$$\varphi = \varphi(\mathbf{r})$$

Campo Vectorial : $|a\rangle_{(|r\rangle)} \iff \mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{r}) \rightsquigarrow a^i(\mathbf{r})$
Campo Tensorial : $\mathbf{T} = \mathbf{T}[\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet]_{(|r\rangle)} \rightsquigarrow T^{mn\cdots l}_{ij\cdots k}(\mathbf{r})$

Campos variables o no estacionarios


Campo Escalar
$$: \varphi = \varphi(\mathbf{r}(t), t)$$

Campo Vectorial $: |a\rangle_{(|r\rangle)} \iff \mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{r}(t), t) \rightsquigarrow a^i(\mathbf{r}(t), t)$
Campo Tensorial $: \mathbf{T} = \mathbf{T} [\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet]_{(|r\rangle)} \rightsquigarrow$
 $\leadsto T^{mn\cdots l}_{ij\cdots k}(\mathbf{r}(t), t)$

Campos escalares y superficies



• Un campo escalar es toda función escalar, $\phi: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de argumento vectorial $\phi = \phi(\mathbf{r}) \Rightarrow \phi = \phi(x^i) = \phi(\tilde{x}^i)$.




 $T = T(x, y) = 70 + 180e^{-(x-3)^2/10 - (y-2)^2/10}$, ilustra un campo escalar Mapa o diagrama de temperaturas.

Campos escalares y superficies



- Un campo escalar es toda función escalar, $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de argumento vectorial $\phi = \phi(\mathbf{r}) \implies \phi = \phi(x^i) = \phi(\tilde{x}^i)$.
- Un campo escalar no variará bajo cambios de las coordenadas en su argumento.




 $T = T(x,y) = 70 + 180e^{-(x-3)^2/10 - (y-2)^2/10}$, ilustra un campo escalar Mapa o diagrama de temperaturas.

Campos escalares y superficies



- Un campo escalar es toda función escalar, $\phi: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de argumento vectorial $\phi = \phi(\mathbf{r}) \Rightarrow \phi = \phi(x^i) = \phi(\tilde{x}^i)$.
- Un campo escalar no variará bajo cambios de las coordenadas en su argumento.
- Un campo escalar $\phi = \phi(x^1, x^2)$ definirá diferentes superficies si la representamos en \mathbb{R}^3 de la forma: $x^3 = \phi(x^1, x^2)$



 $T = T(x, y) = 70 + 180e^{-(x-3)^2/10 - (y-2)^2/10}$, ilustra un campo escalar Mapa o diagrama de temperaturas.



• Un campo vectorial $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ son funciones vectoriales de varias variables, $\mathbf{A}(\mathbf{r}): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, A cada punto del espacio se le asigna un vector.





- Un campo vectorial $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ son funciones vectoriales de varias variables, $\mathbf{A}(\mathbf{r}): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, A cada punto del espacio se le asigna un vector.
- A las líneas construidas a partir de los vectores tangentes se les dominan *líneas de campo, curvas integrales, líneas de flujo* o de *corriente*. Consideremos el caso bidimensional $d\mathbf{r} \propto \mathbf{A}(x,y) = A_x(x,y)\mathbf{i} + A_y(x,y)\mathbf{j} \quad \Rightarrow \frac{dx}{A_x(x,y)} = \frac{dy}{A_y(x,y)}.$ Entonces las *líneas de flujo* o *curvas integrales* del campo serán $\mathbf{A}(x,y) \frac{dy}{dx} = \frac{A_y(x,y)}{A_x(x,y)} \Rightarrow \quad y(x) = \int \frac{A_y(x,y)}{A_x(x,y)} dx$.



- Un campo vectorial $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ son funciones vectoriales de varias variables, $\mathbf{A}(\mathbf{r}): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, A cada punto del espacio se le asigna un vector.
- A las líneas construidas a partir de los vectores tangentes se les dominan *líneas de campo, curvas integrales, líneas de flujo* o de *corriente*. Consideremos el caso bidimensional $d\mathbf{r} \propto \mathbf{A}(x,y) = A_x(x,y)\mathbf{i} + A_y(x,y)\mathbf{j} \quad \Rightarrow \frac{dx}{A_x(x,y)} = \frac{dy}{A_y(x,y)}.$ Entonces las *líneas de flujo* o *curvas integrales* del campo serán $\mathbf{A}(x,y) \frac{dy}{dx} = \frac{A_y(x,y)}{A_x(x,y)} \quad \Rightarrow \quad y(x) = \int \frac{A_y(x,y)}{A_x(x,y)} dx$.
- A las trayectorias ortogonales a estas líneas se les denomina *líneas* equipotenciales. $\mathbf{A}^{\perp}(x,y) \cdot \mathbf{A}(x,y) = 0 \Rightarrow A_x(x,y)A_x^{\perp}(x,y) + A_y(x,y)A_y^{\perp}(x,y) = 0 \Rightarrow \frac{A_x(x,y)}{A_y(x,y)} = -\frac{A_y^{\perp}(x,y)}{A_x^{\perp}(x,y)}.$ Finalmente $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{A_y^{\perp}(x,y)}{A_x^{\perp}(x,y)} \Rightarrow y(x) = -\int \frac{A_y^{\perp}(x,y)}{A_x^{\perp}(x,y)} \mathrm{d}x.$









• Consideremos una superficie infinitesimal $d\mathbf{S} = \|d\mathbf{S}\| \, \hat{\mathbf{n}}_s$, con $\hat{\mathbf{n}}_s$ el vector unitario normal esa superficie S. Entonces, lel flujo diferencial del campo vectorial a través de la superficie $d\mathbf{S}$ es $dF = \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \, dS \Rightarrow F = \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \, dS = \iint_{\mathcal{S}} A_{\hat{\mathbf{n}}} \, dS$.

401491471471 7 000



- Consideremos una superficie infinitesimal $d\mathbf{S} = \|d\mathbf{S}\| \, \hat{\mathbf{n}}_s$, con $\hat{\mathbf{n}}_s$ el vector unitario normal esa superficie S. Entonces, lel flujo diferencial del campo vectorial a través de la superficie $d\mathbf{S}$ es $dF = \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \, dS \Rightarrow F = \iint_s \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_s \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \, dS = \iint_s \mathbf{A}_{\hat{\mathbf{n}}} \, dS$.
- $F = \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$, es el flujo total. Un escalar independiente del sistema de coordenadas. En coordenadas cartesianas puede expresarse como $\mathrm{d}F = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \ \mathrm{d}S = A^1 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^1\right) + A^2 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^2\right) + A^3 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^3\right)$.



- Consideremos una superficie infinitesimal $d\mathbf{S} = \|d\mathbf{S}\| \, \hat{\mathbf{n}}_s$, con $\hat{\mathbf{n}}_s$ el vector unitario normal esa superficie S. Entonces, lel flujo diferencial del campo vectorial a través de la superficie $d\mathbf{S}$ es $dF = \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \, dS \Rightarrow F = \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \, dS = \iint_S A_{\hat{\mathbf{n}}} \, dS$.
- $F = \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$, es el flujo total. Un escalar independiente del sistema de coordenadas. En coordenadas cartesianas puede expresarse como $\mathrm{d}F = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \ \mathrm{d}S = A^1 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^1\right) + A^2 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^2\right) + A^3 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^3\right)$.
- El flujo será máximo cuando el campo es paralelo a $d\mathbf{S}$ y nulo cuando el campo es paralelo a $d\mathbf{S}$.



- Consideremos una superficie infinitesimal $d\mathbf{S} = \|d\mathbf{S}\| \, \hat{\mathbf{n}}_s$, con $\hat{\mathbf{n}}_s$ el vector unitario normal esa superficie S. Entonces, lel flujo diferencial del campo vectorial a través de la superficie $d\mathbf{S}$ es $dF = \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \, dS \Rightarrow F = \iint_s \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_s \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \, dS = \iint_s \mathbf{A}_{\hat{\mathbf{n}}} \, dS$.
- $F = \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$, es el flujo total. Un escalar independiente del sistema de coordenadas. En coordenadas cartesianas puede expresarse como $\mathrm{d}F = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}_s \ \mathrm{d}S = A^1 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^1\right) + A^2 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^2\right) + A^3 \cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s} \ A^3\right)$.
- \bullet El flujo será máximo cuando el campo es paralelo a $\mathrm{d} \boldsymbol{S}$ y nulo cuando el campo es paralelo a $\mathrm{d} \boldsymbol{S}.$
- la cantidad de fluido que atraviesa la superficie por unidad de tiempo viene dada por $\mathrm{d}F = \left(\|\mathbf{v}\|\cos\left(\widehat{\hat{\mathbf{n}}_s}\,\mathbf{v}\right)\right)\mathrm{d}S = \mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{n}}_s\;\mathrm{d}S = \mathbf{v}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} \quad \Rightarrow F = \iint_{\mathcal{S}}\mathbf{v}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \iint_{\mathcal{S}}\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{n}}_s\;\mathrm{d}S = \iint_{\mathcal{S}}\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{n}}_s\;\mathrm{d}S.$



Campos tensoriales

Campo Escalar $: \varphi = \varphi(\mathbf{r}(t), t)$ Campo Vectorial $: |a\rangle_{(|r\rangle)} \iff \mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{r}(t), t) \rightsquigarrow a^i(\mathbf{r}(t), t)$ Campo Tensorial $: \mathbf{T} = \mathbf{T} [\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet]_{(|r\rangle)} \rightsquigarrow$ $\leadsto \mathcal{T}_{ii\cdots k}^{mn\cdots l}(\mathbf{r}(t), t)$



Campos tensoriales

Campo Escalar
$$: \varphi = \varphi(\mathbf{r}(t), t)$$

Campo Vectorial $: |a\rangle_{(|r\rangle)} \iff \mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{r}(t), t) \rightsquigarrow a^i(\mathbf{r}(t), t)$
Campo Tensorial $: \mathbf{T} = \mathbf{T} [\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet]_{(|r\rangle)} \rightsquigarrow$
 $\rightsquigarrow \mathcal{T}_{ii...k}^{mn...l}(\mathbf{r}(t), t)$

• Un campo escalar $\phi = \phi\left(x^1, x^2\right)$ definirá diferentes superficies si la representamos en \mathbb{R}^3 de la forma: $x^3 = \phi\left(x^1, x^2\right)$.



Campos tensoriales

```
Campo Escalar : \varphi = \varphi(\mathbf{r}(t), t)

Campo Vectorial : |a\rangle_{(|r\rangle)} \iff \mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{r}(t), t) \rightsquigarrow a^i(\mathbf{r}(t), t)

Campo Tensorial : \mathbf{T} = \mathbf{T} [\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet]_{(|r\rangle)} \rightsquigarrow 

\longrightarrow T_{ii\cdots k}^{mn\cdots l}(\mathbf{r}(t), t)
```

- Un campo escalar $\phi = \phi\left(x^1, x^2\right)$ definirá diferentes superficies si la representamos en \mathbb{R}^3 de la forma: $x^3 = \phi\left(x^1, x^2\right)$.
- Campos vectoriales A (r) son funciones vectoriales de varias variables,
 A (r), las líneas construidas a partir de los vectores tangentes se les dominan líneas de campo, curvas integrales, líneas de flujo o de corriente.



Campos tensoriales

```
Campo Escalar : \varphi = \varphi(\mathbf{r}(t), t)

Campo Vectorial : |a\rangle_{(|r\rangle)} \iff \mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{r}(t), t) \rightsquigarrow a^i(\mathbf{r}(t), t)

Campo Tensorial : \mathbf{T} = \mathbf{T} [\circ, \circ, \cdots, \circ; \bullet, \bullet, \cdots, \bullet]_{(|r\rangle)} \rightsquigarrow 

\longrightarrow T_{ii...k}^{mn...l}(\mathbf{r}(t), t)
```

- Un campo escalar $\phi = \phi\left(x^1, x^2\right)$ definirá diferentes superficies si la representamos en \mathbb{R}^3 de la forma: $x^3 = \phi\left(x^1, x^2\right)$.
- Campos vectoriales A (r) son funciones vectoriales de varias variables,
 A (r), las líneas construidas a partir de los vectores tangentes se les dominan líneas de campo, curvas integrales, líneas de flujo o de corriente.
- $F = \iint_{s} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$, es el flujo total. Un escalar independiente del sistema de coordenadas.