

1. 概要

- 当プラグインは、戦闘終了時にリザルト画面を表示するプラグインです。
- 経験値、獲得報酬、ドロップアイテム、レベルアップ、習得スキルなどをリザルト画面に表示できます。
- 各ウィンドウの座標・サイズ・透明化や、表示する項目の種類・位置・文字・画像などを細かく設定できます。
- リザルト画面やレベルアップ画面に背景画像、アクター画像、表示演出を設定できます。
- プラグインコマンドからマップ上にリザルト画面を表示できます。
- `NUUN_ResultExpCircularGauge`、`NUUN_ResultSpriteHideEx` などの拡張プラグインに対応しています。

2. 導入方法

1. `NUUN_ResultEx.js` をプロジェクトの `js/plugins` フォルダへ配置します。
2. プラグイン管理で `NUUN_ResultEx` を有効にします。
3. 使用するウィンドウの座標、表示項目、背景画像などを設定します。
4. 拡張プラグインを使用する場合は、`NUUN_ResultEx` より下に登録します。

経験値サークルゲージを使用する場合は、別途 `NUUN_CircularGauge` または `NUUN_ResultExpCircularGauge` が必要です。[立ち絵表示 EX 適用]を使用する場合は、別途 `NUUN_ActorPicture` が必要です。

3. 操作方法

操作	内容
決定キー	ページを切り替えます。レベルアップしたアクターがいない場合はリザルトを終了します。
キャンセルキー	ページを切り替えます。[キャンセルリザルト終了] が ON の場合はリザルトを終了します。
Q/W キー	ドロップページ、習得スキルページを切り替えます。

4. 基本設定

項目	説明
勝利後リザルト画面遅延フレーム数	勝利後、リザルト画面が表示されるまでのフレーム数を指定します。0 の場合は戦闘終了時にすぐ表示します。
レベルアップ時の数値色	レベルアップしたときのレベル数値の色を指定します。
キャンセルリザルト終了	ON の場合、キャンセルキーでリザルトを終了します。OFF の場合は決定キーと同じ動作になります。
リザルトスキップスイッチ	指定スイッチが ON のとき、リザルト画面を表示しません。
レベルアップ画面スキップ	指定スイッチが ON のとき、レベルアップ画面をスキップします。
勝利後モーションなしスイッチ	戦闘終了後の勝利モーションを制御するスイッチを指定します。
勝利 ME、BGM 再生無しスイッチ	指定スイッチが ON のとき、勝利 ME・BGM を再生しません。
EXP ゲージメソッド名	EXP ゲージで使用するメソッド名を指定します。

5. ウィンドウ座標設定

項目	説明
ヘルプウィンドウ設定	戦闘結果ヘルプウィンドウの X 座標、Y 座標、横幅、行数を設定します。
レベルアップヘルプウィンドウ設定	レベルアップヘルプウィンドウの X 座標、Y 座標、横幅、行数を設定します。
経験値ウィンドウ設定	経験値ウィンドウの X 座標、Y 座標、横幅、高さを設定します。
報酬ウィンドウ設定	報酬ウィンドウの X 座標、Y 座標、横幅、行数を設定します。
ドロップウィンドウ設定	ドロップウィンドウの X 座標、Y 座標、横幅、行数を設定します。
レベルアップウィンドウ設定	レベルアップウィンドウの X 座標、Y 座標、横幅、行数を設定します。
習得スキルウィンドウ設定	習得スキルウィンドウの X 座標、Y 座標、横幅、行数を設定します。

6. ヘルプウィンドウ

項目	説明
戦闘結果ヘルプウィンドウ表示	戦闘結果ヘルプウィンドウを表示するか設定します。
戦闘結果ヘルプウィンドウ透明化	戦闘結果ヘルプウィンドウの背景を透明にします。
戦闘結果の表示テキスト	戦闘結果に表示するテキストを設定します。文字揃えを「制御文字使用可」にした場合は制御文字を使用できます。
文字揃え	左、右、中央、制御文字使用可（左揃え）から選択します。
レベルアップヘルプウィンドウ表示	レベルアップヘルプウィンドウを表示するか設定します。
レベルアップヘルプウィンドウ透明化	レベルアップヘルプウィンドウの背景を透明にします。
レベルアップ時の表示テキスト	レベルアップ時に表示するテキストを設定します。制御文字を使用できます。

7. 経験値ウィンドウ

項目	説明
経験値表示コンテンツ設定	経験値ウィンドウに表示する項目と配置を設定します。
経験値ウィンドウ表示	経験値ウィンドウを表示するか設定します。
経験値ウィンドウ透明化	経験値ウィンドウの背景を透明にします。
アクター表示列数	アクターを表示する列数を設定します。
アクター表示行数	アクターを表示する行数を設定します。
控えメンバー表示	控えメンバーを経験値ウィンドウに表示します。
EXP ゲージ、数値の更新フレーム	EXP ゲージと数値を更新するフレーム数を指定します。
獲得経験値数値の接頭語	獲得経験値の数値の前に表示する文字列を設定します。
レベルアップ文字色	レベルアップ表示の文字色を設定します。画像を設定している場合は適用されません。
レベルアップ時の SE	レベルアップ時に再生する SE を設定します。
ゲージ最大値数値のフォントサイズ	現在値／最大値表示時の最大値フォントサイズを、メインフォントとの差分で指定します。
最大値 Y 座標調整	最大値の Y 座標を調整します。
/Y 座標調整	現在値と最大値の間に表示する「/」の Y 座標を調整します。
レベルアップ画像演出	[レベルアップ Ex] を使用したときの画像演出を設定します。

8. 経験値表示コンテンツ

〔経験値表示コンテンツ設定〕では、表示する項目を選択し、列・行位置、相対座標、横幅、フォント、画像などを項目ごとに設定できます。項目名に付いている記号は、その項目で利用できる設定を示します。

表示項目	説明
名称のみ	任意の名称を表示します。
顔グラフィック	アクターの顔グラフィックを表示します。
キャラチップ	アクターのキャラクター画像を表示します。
サイドビューアクター	サイドビューのアクター画像を表示します。
アクター画像	指定したアクター画像を表示します。
アクター名／二つ名／職業	アクターの各情報を表示します。
レベル	現在のレベルを表示します。
レベルアップ	レベルアップ表示を行います。
レベルアップ Ex	画像を使用したレベルアップ演出を行います。
ステート	アクターのステートを表示します。
独自パラメータ	JavaScript 評価式または文字列を使用して任意の値を表示します。
入手経験値	獲得した経験値を表示します。
経験値ゲージ	経験値をゲージで表示します。
経験値サークルゲージ	経験値をサークルゲージで表示します。別途 NUUN_CircularGauge または NUUN_ResultExpCircularGauge が必要です。
画像	任意の画像を表示します。
塗りつぶし	指定した領域を指定色で塗りつぶします。
ライン	横線を表示します。

9. 表示項目の共通設定

項目	説明
X 表示列位置 (x)	表示する列位置を指定します。
Y 表示行位置 (y)	表示する行位置を指定します。
X 座標 (相対) (xc)	X 表示列位置を基準とした相対 X 座標を指定します。
Y 座標 (相対) (yc)	Y 表示行位置を基準とした相対 Y 座標を指定します。
項目、ゲージ横幅 (iw)	項目またはゲージの横幅を指定します。0 の場合はデフォルト幅です。
項目名称横幅 (sw)	項目名称の横幅を指定します。0 の場合はデフォルト幅です。
名称 (pn)	表示する項目名称を設定します。
項目名称文字色 (sc)	項目名称の色を指定します。テキストタブではカラーコードも使用できます。
文字揃え (a)	左、右、中央から選択します。
フォントサイズ (fs)	メインフォントサイズからの差分で指定します。
項目名称フォント (ff)	項目名称に使用するフォントを設定します。
数値フォント (vf)	数値に使用するフォントを設定します。
評価式 or 文字列 (ev)	JavaScript 評価式または文字列を設定します。
小数点桁数 (d)	表示する小数点以下の桁数を設定します。
非バトルメンバー画像半透明 (bo)	非バトルメンバーの画像を半透明にします。
不透明度 (o)	表示項目の不透明度を指定します。
元の処理で実行 (op)	元の描画処理を使用します。この場合、一部の項目設定は適用されません。

10. 報酬ウィンドウ

項目	説明
報酬表示コンテンツ設定	報酬ウィンドウに表示する内容と配置を設定します。
報酬ウィンドウ透明化	報酬ウィンドウの背景を透明にします。
報酬ウィンドウ最大列数	報酬ウィンドウの最大列数を設定します。
バトルタイム秒数変数	バトルタイムの秒数を格納するゲーム変数を指定します。

11. ドロップウィンドウ

項目	説明
ドロップ表示コンテンツ設定	ドロップウィンドウに表示する内容と配置を設定します。
ドロップウィンドウ透明化	ドロップウィンドウの背景を透明にします。
ドロップウィンドウ最大列数	最大列数を設定します。
複数列表示モード	1 列表示または 2 列表示を指定します。
ドロップアイテム表示行数	ドロップアイテムの表示行数を設定します。
個数の接頭語	ドロップアイテムの個数の前に表示する文字列を設定します。

12. レベルアップウィンドウ

項目	説明
レベルアップ表示コンテンツ設定	レベルアップウィンドウに表示する内容と配置を設定します。
レベルアップウィンドウ最大列数	最大列数を設定します。
レベルアップウィンドウ透明化	ウィンドウ背景を透明にします。
増加数値色／減少数値色	能力値の増減に使用する数値色を設定します。
差分表示テキスト	差分表示に使用するテキストを設定します。¥RC で差分文字色、¥PV で差分数値を参照できます。
レベルアップ前／後パラメータ	レベルアップ前後の値、矢印、差分値の X 座標と横幅を調整できます。

13. 習得スキルウィンドウ

項目	説明
習得スキル表示コンテンツ設定	習得スキルウィンドウに表示する内容と配置を設定します。
習得スキルウィンドウ最大列数	最大列数を設定します。
複数列表示モード	1 列表示または 2 列表示を指定します。
習得スキル表示行数	表示行数を設定します。
習得スキルウィンドウ透明化	ウィンドウ背景を透明にします。
習得スキルウィンドウ表示状態	表示なし／表示する／習得時のみ表示から選択します。

14. 音声設定

項目	説明
戦闘勝利の BGM	戦闘勝利時に再生する BGM を指定します。
ME の BGM 再生位置	ME 再生中に BGM の再生を開始する位置を割合で指定します。
勝利 BGM 無効スイッチ	指定スイッチが ON のとき勝利 BGM を再生しません。

15. アクター画像

アクター画像設定

項目	説明
表示アクター設定	リザルト画面に画像を表示するアクターを設定します。
立ち絵表示 EX 適用	NUUN_ActorPicture の立ち絵表示 EX による画像変更を適用します。
アクター画像 X/Y 座標	アクター画像の基準座標を設定します。
アクター演出	アクター画像表示時の演出を設定します。リストの先頭は初期表示として扱われます。

16. 背景設定

項目	説明
背景画像 UI サイズ	背景画像を UI サイズに合わせます。
リザルト背景画像	リザルト画面の背景画像を指定します。アクター画像より後ろに表示されます。
レベルアップ背景画像	レベルアップ画面の背景画像を指定します。アクター画像より後ろに表示されます。
リザルト背景 UI 画像	リザルト画面の背景 UI 画像を指定します。アクター画像より前に表示されます。

17. オプション設定

項目	説明
リザルトウィンドウモード (バトルのみ)	リザルト画面を Window または Normal で表示します。背景画像が設定されている場合は Normal になります。
リザルト時非表示ウィンドウスプライト	リザルト表示中に非表示にする Scene_Battle 内のウィンドウまたはスプライトのオブジェクト変数を指定します。

18. メモ欄

アイテム、武器、防具のメモ欄に次のタグを記入できます。

<NoResultDropList>

このタグを設定したアイテム・武器・防具は、アイテム入手のドロップリストに表示されません。

スキルのメモ欄に次のタグを記入できます。

<NoResultLearnSkillList>

このタグを設定したスキルは、習得スキルのスキルリストに表示されません。

19. 評価式で利用できるパラメータ

項目	説明
actor	アクターのゲームデータを参照します。
dactor	アクターのデータベースデータを参照します。
v	ゲーム変数を参照します。例：v[2] でゲーム変数 2 番の値を取得します。

20. プラグインコマンド

コマンド	説明
勝利 BGM の変更	戦闘勝利時の BGM を変更します。戦闘中に実行します。
ME の BGM 再生位置変更	ME 再生時に BGM を再生させる ME の位置を変更します。-1 でこの設定を無効にします。
マップ上でリザルト表示	マップ上でリザルト画面を表示します。レベルアップのみ表示、獲得ゴールド、経験値、アイテム、武器、防具、その他の獲得パラメータを指定できます。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/8/23 Ver. 1.3.0

動的数値画像化による処理を修正。表示項目に塗りつぶしを追加。

2026/8/23 Ver. 1.2.6

微細な修正。

2026/8/22 Ver. 1.2.5

独自パラメータ設定時のエラー、能力値テキスト、アクター演出未設定時の画像表示を修正。

2026/8/15 Ver. 1.2.4

項目設定の画像指定、一部項目の元処理実行、NUUN_SkillTree Ver. 1.9.0 以降への対応を修正。

2026/7/20 Ver. 1.2.3

敗北可設定時に敗北すると勝利 BGM が再生される問題を修正。

2026/7/18 Ver. 1.2.2

勝利後モーションおよび敗北可設定時の勝利 ME・BGM 再生を修正。

2026/6/21 Ver. 1.2.1

レベルアップエフェクトのスクロール時の表示問題を修正。NUUN_ResultBattleEvaluation の処理を追加。

2026/6/20 Ver. 1.2.0

経験値ウィンドウの項目設定にレベルアップ Ex を追加。

2026/6/3 Ver. 1.1.5

NUUN_ResultExpCircularGauge 対応処理を追加。

2026/5/3 Ver. 1.1.4

レベルアップ表示コンテンツ設定の HP（装備補正なし）指定時のエラーを修正。

2026/4/27 Ver. 1.1.3

勝利 BGM 変更コマンドおよびマップ上のバトルタイム表示を修正。

2026/4/26 Ver. 1.1.2

NRP_LearnSkillList の獲得 SP 表示に対応。

2026/4/15 Ver. 1.1.1

EXP ゲージのメソッド名指定機能を追加。

2026/3/20 Ver. 1.1.0

バトルタイム表示、秒数格納変数、Skill tree の獲得 SP 表示を追加。

2026/3/12 Ver. 1.0.1

Apng に対応（ウィンドウ内のアクター画像は対象外）。

2026/3/7 Ver. 1.0.0

初版。

1.概要

NUUN_ResultEx の経験値ウィンドウに表示する経験値ゲージをサークル型に変更する拡張プラグインです。

項目設定で経験値ゲージまたは経験値サークルゲージを指定することで、サークルゲージに変更できます。

このプラグインでは、ゲージ半径、ゲージ縦幅、ラベル表示、数値・ラベル座標、ゲージ表示モード、各種画像を設定します。その他の設定は **NUUN_ResultEx** で行います。

画像を使用する場合は、[ゲージ表示モード] を [画像] に設定してください。

2.プラグインパラメータ

項目	説明
ゲージ半径（画像未指定時）	ゲージの半径を指定します。
ゲージ縦幅（画像未指定時）	ゲージの縦幅を指定します。
ラベル表示	ラベルを表示します。
ゲージ表示モード	通常または画像から表示形式を指定します。
数値 X 座標（相対）	数値の X 座標を指定します。
数値 Y 座標（相対）	数値の Y 座標を指定します。
ラベル X 座標（相対）	ラベルの X 座標を指定します。
ラベル Y 座標（相対）	ラベルの Y 座標を指定します。
背景ゲージ画像	背景のゲージ画像を指定します。
ゲージ画像	ゲージ画像を指定します。
前面ゲージ画像	前面のゲージ画像を指定します。
ラベル画像	ラベルの画像を指定します。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/6/3 Ver.1.0.0

初版

1.概要

リザルト時に非表示にするウィンドウまたはスプライトを非表示にする **NUUN_ResultEx** 専用の拡張プラグインです。

NUUN_ResultEx で非表示にならなかった場合はこちらで設定します。指定できる値は **Scene_Battle** 内のウィンドウまたはスプライトのオブジェクト変数です。

プラグインによっては、**NUUN_ResultSpriteHideEx** を対象プラグインより下に配置する必要があります。

2.プラグインパラメータ

項目	説明
リザルト時非表示ウィンドウスプライト	リザルト時に非表示にする Scene_Battle 内のウィンドウまたはスプライトのオブジェクト変数を指定します。複数指定できます。

指定例

指定値	対象
_statusWindow	バトルウィンドウ
_actorImges	バトルスタイル拡張バトルウィンドウ
_actorStatus	バトルスタイル拡張バトルウィンドウ

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/3/7 Ver.1.0.0

初版