

1. 概要

勝利時にボイスを再生させます。
このプラグインは **NUUN_ResultEx** の拡張プラグインです。**NUUN_ResultEx** と一緒に使用してください。

2. 導入方法

1. **NUUN_ResultVoice.js** をプロジェクトの **js/plugins** フォルダに配置します。
2. プラグイン管理で **NUUN_ResultVoice** を有効にします。
3. **NUUN_ResultEx** より下に配置してください。

3. 基本設定

項目	説明
ボイス設定	アクターごとに、勝利時とレベルアップ時に再生するボイスを設定します。

4.ボイス設定

アクターを指定し、そのアクターが勝利時・レベルアップ時に使用するボイスを登録します。ボイスは SE として **audio/se** フォルダから選択します。

項目	説明
アクター	この設定を適用するアクターを指定します。
勝利時のボイス	戦闘勝利時に再生するボイス（SE）を登録します。複数登録した場合は、その中からランダムで1つ再生されます。
レベルアップボイス	リザルト画面でこのアクターがレベルアップしたときに再生するボイス（SE）を登録します。複数登録した場合はランダムで1つ再生されます。

5. SE 設定

項目	説明
SE	再生する音声ファイルを audio/se フォルダから指定します。
音量	再生する音声の音量を設定します。
ピッチ	再生する音声のピッチ（音の高さ）を設定します。100 が基準値です。
位相	音声の左右の定位を設定します。-100 で左、0 で中央、100 で右になります。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/4/22 Ver. 1.0.2

勝利ボイスで戦闘不能のアクターのボイスを再生しないように修正。

2026/4/18 Ver. 1.0.1

未設定のアクターのボイスがランダムに選ばれてしまう問題を修正。

2026/3/7 Ver. 1.0.0

初版

1. 概要

勝利後のリザルト画面に、戦闘で活躍したアクターを表示するための拡張プラグインです。表示するアクターは「最後に攻撃したアクター」または「MVP ポイントが最も高いアクター」から選択できます。

どちらを使用するかはプラグインパラメータの「対象モード」で設定します。
同梱プラグインの **NUUN_ResultVoice** をご使用ください。

このプラグインは **NUUN_ResultEx** の拡張プラグインです。**NUUN_ResultEx** と一緒に使用してください。

2. 導入方法

1. **NUUN_ResultActor.js** をプロジェクトの **js/plugins** フォルダに配置します。
2. プラグイン管理で **NUUN_ResultActor** を有効にします。
3. **NUUN_ResultEx** より下に配置してください。

3. MVP アクターの算出方法

MVP ポイントは「合計与ダメージ + 撃破ポイント + 戦闘不能ポイント + ブレイクポイント」で算出されます。撃破、戦闘不能、ブレイクの各ポイントはプラグインパラメータで調整できます。ブレイクポイントを使用する場合は **NUUN_BreakDamage** が必要です。

合計与ダメージが 1500、撃破数が 2、戦闘不能回数が 3 回、ブレイク回数 1 回の場合は $1500 + (100 * 2) + (-300 * 3) + (50 * 1)$ で計算されます。数値はデフォルト値です。

4. メモ欄

<MvpDefeatPoint:[point]>

敵キャラのメモ欄に設定します。MVP 撃破ポイントで、敵を撃破したときに加算するポイントを指定します。0 または未設定の場合はプラグインパラメータの設定が適用されます。

5. 基本設定

項目	説明
対象モード	リザルト画面に表示するアクターの決定方法を選択します。「最後に攻撃したアクター」または「MVP アクター」から選択できます。
表示アクターボーナス経験値	リザルト画面に選ばれたアクターが獲得する経験値の倍率を整数のパーセントで指定します。100 で通常の獲得量です。
リザルトアクター表示スイッチ ID	リザルトアクターを表示する条件に使用するスイッチを指定します。0 を指定すると常に表示します。
アクター設定	アクターごとに勝利時 ME と勝利時 BGM を設定します。アクター画像そのものは NUUN_ResultEx 側で設定してください。
アクター演出	リザルトに表示するアクター画像の移動・拡大率・不透明度・回転などの演出を設定します。リストの先頭は初期状態として使用されるため、フレーム数は無視されます。
敵撃破ポイント	MVP 計算で、敵を 1 体撃破したときに加算するポイントを設定します。敵ごとにメモ欄で個別指定することもできます。
戦闘不能ポイント	MVP 計算で、アクターが攻撃によって戦闘不能になったときに加算するポイントを設定します。マイナス値にすると減点になります。
対象モード	リザルト画面に表示するアクターの決定方法を選択します。「最後に攻撃したアクター」または「MVP アクター」から選択できます。

6. アクター設定

項目	説明
アクター	この設定を適用するアクターを指定します。
勝利時 ME	このアクターがリザルト表示対象になったときに使用する勝利 ME を指定します。
勝利時 BGM	このアクターがリザルト表示対象になったときに使用する勝利 BGM を指定します。

7. BGM 設定

項目	説明
BGM	再生する BGM ファイルを指定します。
音量	再生する音声の音量を設定します。
ピッチ	再生する音声のピッチ（音の高さ）を設定します。100 が基準値です。
位相	音声の左右の定位を設定します。-100 で左、0 で中央、100 で右になります。

8. ME 設定

項目	説明
ME	再生する ME ファイルを指定します。
音量	再生する音声の音量を設定します。
ピッチ	再生する音声のピッチ（音の高さ）を設定します。100 が基準値です。
位相	音声の左右の定位を設定します。-100 で左、0 で中央、100 で右になります。

9. アクター演出設定

項目	説明
フレーム数	次の演出状態へ変化するまでの時間をフレーム数で指定します。
横移動座標	現在位置から、指定した X 座標の状態へ移動させます。
縦移動座標	現在位置から、指定した Y 座標の状態へ移動させます。
横拡大率	横方向の拡大率を指定します。現在の拡大率から指定値まで変化します。100 が等倍です。
縦拡大率	縦方向の拡大率を指定します。現在の拡大率から指定値まで変化します。100 が等倍です。
不透明度	画像の不透明度を 0～255 で指定します。現在の不透明度から指定値まで変化します。0 で透明、255 で不透明です。
回転	画像の回転角度を指定します。演出中は現在の角度から指定した回転状態へ変化します。
イージング	演出の変化速度を選択します。「一定速度」「ゆっくり始まる」「ゆっくり終わる」「ゆっくり始まってゆっくり終わる」から選択できます。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/6/10 Ver.1.1.0

MVP の算出方法の仕様を変更。

最後に攻撃したアクターまたは MVP アクターで表示されたアクターの獲得経験値の倍率を設定できる機能を追加。

2026/5/2 Ver.1.0.1

プラグイン名のスペルミスによりプラグインが動作していなかった問題を修正。

2026/3/7 Ver.1.0.0

初版

1. 概要

戦闘終了時に、戦闘時間やターン数、弱点攻撃、戦闘不能回数などの戦闘内容からスコアを算出し、その結果をランクとしてリザルト画面に表示します。
算出した最終スコアを、設定した必要スコアと比較して $S \cdot A \cdot B \cdot C \cdot D$ の 5 段階で評価します。ランクごとに獲得経験値やゴールドの倍率を設定することもできます。

このプラグインは **NUUN_ResultEx** の拡張プラグインです。**NUUN_ResultEx** と一緒に使用してください。

2. 導入方法

1. **NUUN_ResultBattleEvaluation.js** をプロジェクトの **js/plugins** フォルダに配置します。
2. プラグイン管理で **NUUN_ResultBattleEvaluation** を有効にします。
3. **NUUN_ResultEx** より下に配置してください。

3. 基本設定

項目	説明
ランク格納変数 ID	戦闘終了時に決定したランクを保存するゲーム変数を指定します。保存値は S=4、A=3、B=2、C=1、D=0 です。0 の場合は変数へ保存しません。
スコア格納変数 ID	戦闘評価で算出された最終スコアを保存するゲーム変数を指定します。0 の場合は変数へ保存しません。
ランク S ボーナス報酬	ランク S 獲得時に適用する経験値とゴールドのボーナス倍率を設定します。
ランク A ボーナス報酬	ランク A 獲得時に適用する経験値とゴールドのボーナス倍率を設定します。
ランク B ボーナス報酬	ランク B 獲得時に適用する経験値とゴールドのボーナス倍率を設定します。
ランク C ボーナス報酬	ランク C 獲得時に適用する経験値とゴールドのボーナス倍率を設定します。
ランク D ボーナス報酬	ランク D 獲得時に適用する経験値とゴールドのボーナス倍率を設定します。
ランクウィンドウを表示します。	ON にすると、リザルト画面に戦闘評価のランクウィンドウを表示します。
ランクウィンドウ設	ランクウィンドウの X・Y 座標、横幅、行数を設定します。

定	
ランクウィンドウ表示コンテンツ設定	ランクウィンドウに表示するランク、各種スコア、画像などの項目と配置を設定します。
ランクウィンドウ透明化	ON にすると、ランクウィンドウの背景を透明にします。
基本目標タイム	戦闘時間評価の基準となる目標時間を「mm:ss:ms」形式で設定します。空欄にすると戦闘時間による評価を無効にします。
目標タイム変数	目標時間をゲーム変数から指定する場合の変数 ID を設定します。変数が設定されている場合は、その値を目標時間として使用します。
目標タイム補正倍率	目標時間と実際の戦闘時間の差をスコアへ反映する際の補正倍率をパーセントで設定します。
バトルタイム基本加算値	戦闘時間から算出したスコアに加算する基本値を設定します。時間による補正計算後に加算されます。
基本目標ターン	ターン数評価の基準となる目標ターン数を設定します。0 にするとターン数による評価を無効にします。
目標ターン変数	目標ターン数をゲーム変数から指定する場合の変数 ID を設定します。
目標ターン補正加算値	目標ターン数と実際のターン数から算出するターンスコアの補正値を設定します。
目標ターン基本加算値	ターン数から算出したスコアに加算する基本値を設定します。
オーバーキル倍率	敵の残り HP がどの程度を下回った状態でオーバーキルとして扱うかを設定します。0 にするとオーバーキル評価を無効にします。
オーバーキルスコア倍率	オーバーキルによって加算するスコアの倍率を設定します。
強さ補正	ON にすると、味方と敵の攻撃力・魔法力の差をもとにオーバーキルスコアへ補正を適用します。
強さ補正倍率	「強さ補正」を使用するときの補正倍率を設定します。
ノーダメージスコア	ダメージを受けずに勝利した場合に加算するスコアを設定します。
戦闘不能スコア	味方が戦闘不能になった回数に応じて加算するスコアを設定します。「戦闘不能回数 × 設定値」で計算されるため、減点する場合はマイナス値を指定します。
同時撃破スコア	1 回の行動で複数の敵を同時に撃破した場合のスコアを設定します。対象となる撃破数に設定値を掛けて計算します。
弱点攻撃スコア	敵の弱点を突いた回数に応じて加算するスコアを設定します。「弱点攻撃回数 × 設定値」で計算します。
耐性攻撃スコア	敵の耐性属性で攻撃した回数に応じて加算するスコアを設定します。減点する場

	合はマイナス値を指定します。
アイテム未使用スコア	戦闘中にアイテムを一度も使用せず勝利した場合に加算するスコアを設定します。
ブレイクスコア	敵をブレイクした回数に応じて加算するスコアを設定します。「ブレイク回数 × 設定値」で計算します。使用には NUUN_BreakDamage が必要です。
ランク S の必要スコア	ランク S と判定されるために必要な最小スコアを設定します。
ランク A の必要スコア	ランク A と判定されるために必要な最小スコアを設定します。
ランク B の必要スコア	ランク B と判定されるために必要な最小スコアを設定します。
ランク C の必要スコア	ランク C と判定されるために必要な最小スコアを設定します。これ未満はランク D になります。
ランク S テキスト	ランク S として画面に表示する文字列を指定します。
ランク A テキスト	ランク A として画面に表示する文字列を指定します。
ランク B テキスト	ランク B として画面に表示する文字列を指定します。
ランク C テキスト	ランク C として画面に表示する文字列を指定します。
ランク D テキスト	ランク D として画面に表示する文字列を指定します。
ランク画像演出	ランクを画像で表示するときの移動・拡大率・不透明度・回転などの演出を設定します。
ランク S 画像	ランク S を画像表示する場合の画像ファイルを指定します。
ランク A 画像	ランク A を画像表示する場合の画像ファイルを指定します。
ランク B 画像	ランク B を画像表示する場合の画像ファイルを指定します。
ランク C 画像	ランク C を画像表示する場合の画像ファイルを指定します。
ランク D 画像	ランク D を画像表示する場合の画像ファイルを指定します。

4. ウィンドウ設定

項目	説明
ウィンドウ X 座標	ランクウィンドウを表示する X 座標を指定します。
ウィンドウ Y 座標	ランクウィンドウを表示する Y 座標を指定します。
ウィンドウ横幅	ランクウィンドウの横幅を指定します。0 の場合は UI 画面の横幅を使用します。
ウィンドウ行数	ランクウィンドウの高さを行数で指定します。

5. ランクボーナス報酬設定

戦闘評価で決定したランクに応じて、獲得経験値と獲得ゴールドへ倍率を適用できます。倍率は 100 を基準とするパーセントで指定します。

項目	説明
経験値倍率	このランクを獲得したときの経験値倍率をパーセントで設定します。100 で通常、130 で 130%になります。
ゴールド倍率	このランクを獲得したときのゴールド倍率をパーセントで設定します。100 で通常、150 で 150%になります。

6. ランクウィンドウ表示コンテンツ設定

ランクウィンドウには、ランク、最終スコア、戦闘時間スコア、ターンスコアなどを自由に配置できます。各項目の(x)(y)などの記号は、その項目で利用できる配置・表示設定を表します。

表示項目	説明
なし	何も表示しません。
名称のみ	任意の名称を表示します。
ランク	戦闘評価で決定したランクを表示します。
スコア	最終的なバトルスコアを表示します。
動的スコア	最終的なバトルスコアを数値が変化する演出付きで表示します。
バトルタイムスコア	戦闘時間から算出されたスコアを表示します。
ターンスコア	戦闘ターン数から算出されたスコアを表示します。
戦闘不能ペナルティ	味方の戦闘不能回数によるスコアを表示します。
同時撃破スコア	複数の敵を同時に撃破した回数によるスコアを表示します。
弱点攻撃スコア	敵の弱点を攻撃した回数によるスコアを表示します。
耐性攻撃スコア	敵の耐性属性を攻撃した回数によるスコアを表示します。
オーバーキルスコア	オーバーキルによって獲得したスコアを表示します。
ブレイクスコア	敵をブレイクした回数によるスコアを表示します。別途 NUUN_BreakDamage が必要です。
ノーダメージスコア	ダメージを受けずに勝利した場合のスコアを表示します。
アイテム未使用スコア	アイテムを使用せずに勝利した場合のスコアを表示します。
ランク画像	決定したランクに対応する画像を表示します。
画像	任意の画像を表示します。
ライン	横線を表示します。

7. 表示項目の設定

項目	説明
X 表示列位置 (x)	表示する列位置を指定します。
Y 表示行位置 (y)	表示する行位置を指定します。
X 座標 (相対) (xc)	X 表示列位置を基準とした相対 X 座標を指定します。
Y 座標 (相対) (yc)	Y 表示行位置を基準とした相対 Y 座標を指定します。
項目、ゲージ横幅 (iw)	項目またはゲージの横幅を指定します。0 の場合はデフォルト幅です。
項目名称横幅 (sw)	項目名称の横幅を指定します。0 の場合はデフォルト幅です。
名称 (n)	表示する項目名称を設定します。
項目名称文字色 (sc)	項目名称の文字色を指定します。テキストタブでカラーコードを入力できます。
項目表示モード (w)	項目の表示幅を設定します。1 列表示または 2 列表示から選択します。
文字揃え (a)	文字の揃え位置を設定します。左、右、中央から選択します。
フォントサイズ (fs)	メインフォントを基準としたフォントサイズの差分を指定します。
項目名称フォント (ff)	項目名称に使用するフォントを設定します。
数値フォント (vf)	数値に使用するフォントを設定します。
アイコン	表示するアイコンを設定します。
アイコン調整 Y 座標	アイコンの Y 座標を相対値で調整します。
画像 (im)	表示する画像を指定します。
画像縦幅 (h)	画像の表示縦幅を指定します。

8. ランク演出設定

項目	説明
フレーム数	次の演出状態へ変化するまでの時間をフレーム数で指定します。
横移動座標	現在位置から、指定した X 座標の状態へ移動させます。
縦移動座標	現在位置から、指定した Y 座標の状態へ移動させます。
横拡大率	横方向の拡大率を指定します。現在の拡大率から指定値まで変化します。100 が等倍です。
縦拡大率	縦方向の拡大率を指定します。現在の拡大率から指定値まで変化します。100 が等倍です。
不透明度	画像の不透明度を 0～255 で指定します。現在の不透明度から指定値まで変化します。0 で透明、255 で不透明です。
回転	画像の回転角度を指定します。演出中は現在の角度から指定した回転状態へ変化します。
イージング	演出の変化速度を選択します。「一定速度」「ゆっくり始まる」「ゆっくり終わる」「ゆっくり始まってゆっくり終わる」から選択できます。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/9/16 Ver. 1.0.1

バトルスコアの動的表示の画像化に対応する修正。

2026/6/21 Ver. 1.0.0

初版

1. 概要

戦闘に勝利してからリザルト画面が表示されるまでの間に、指定した画像を使った勝利演出を表示します。画像の移動、拡大・縮小、不透明度、回転、イーディングを組み合わせる演出を設定できます。

このプラグインは **NUUN_ResultEx** の拡張プラグインです。**NUUN_ResultEx** と一緒に使用してください。

2. 導入方法

1. `NUUN_ResultEffect.js` をプロジェクトの `js/plugins` フォルダに配置します。
2. プラグイン管理で `NUUN_ResultEffect` を有効にします。
3. `NUUN_ResultEx` より下に配置してください。

3. 基本設定

項目	説明
勝利後画像	勝利後からリザルト表示までの演出に使用する画像ファイルを指定します。
勝利後演出	「勝利後画像」の表示位置、拡大率、不透明度、回転などを時間経過に沿って変化させる演出を設定します。複数登録すると上から順番に実行されます。
勝利エフェクト無効スイッチ	指定したスイッチが ON の間は、勝利後の画像演出を実行しません。0 の場合はスイッチによる無効化を行いません。

4. 勝利後演出設定

項目	説明
フレーム数	次の演出状態へ変化するまでの時間をフレーム数で指定します。
横移動座標	現在位置から、指定した X 座標の状態へ移動させます。
縦移動座標	現在位置から、指定した Y 座標の状態へ移動させます。
横拡大率	横方向の拡大率を指定します。現在の拡大率から指定値まで変化します。100 が等倍です。
縦拡大率	縦方向の拡大率を指定します。現在の拡大率から指定値まで変化します。100 が等倍です。
不透明度	画像の不透明度を 0～255 で指定します。現在の不透明度から指定値まで変化します。0 で透明、255 で不透明です。
回転	画像の回転角度を指定します。演出中は現在の角度から指定した回転状態へ変化します。
イージング	演出の変化速度を選択します。「一定速度」「ゆっくり始まる」「ゆっくり終わる」「ゆっくり始まってゆっくり終わる」から選択できます。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/3/7 Ver.1.0.5

初版

1. 概要

リザルト画面で変化しながら表示される「獲得経験値」と「バトルスコア」の数字を、通常の文字ではなく任意の数字画像で表示します。

バトルスコアを画像で表示する場合は、同梱の NUUN_ResultBattleEvaluation.js が必要です。獲得経験値のみを画像化する場合は必要ありません。

このプラグインは NUUN_ResultEx の拡張プラグインです。NUUN_ResultEx と一緒に使用してください。

2. 導入方法

1. NUUN_ResultValueImage.js をプロジェクトの js/plugins フォルダに配置します。
2. プラグイン管理で NUUN_ResultValueImage を有効にします。
3. NUUN_ResultEx より下に配置してください。

3. 画像の仕様

使用する数字画像は、0～9 を左から順番に横一列へ並べた 1 枚の画像として作成します。プラグインは画像全体の横幅を 10 等分して各数字を切り出すため、0～9 の各セルは必ず同じ横幅にしてください。



0～9 を別々の画像ファイルとして指定することはできません。あらかじめ画像編集ソフトなどで、0～9 を横一列にまとめた画像を用意してください。

バトルスコア用の数値画像を使用する場合は、NUUN_ResultBattleEvaluation.js も有効にし、NUUN_ResultValueImage をその下に配置してください。

4. 基本設定

項目	説明
数値画像（ExpValueImg）	獲得経験値の動的数値表示に使用する 0～9 の数字画像を指定します。 画像は 0～9 を横一列に並べ、各数字を同じ横幅で作成してください。
数値画像（RankScoreValueImg）	バトルスコアの動的数値表示に使用する 0～9 の数字画像を指定します。使用するには NUUN_ResultBattleEvaluation.js が必要です。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/9/16 Ver.1.0.0

初版。