# **BUAA OS FINAL**

### **BUAA\_OS\_FINAL**

引言与启动

内存管理

进程管理

IO管理

磁盘管理

文件系统

补充知识 (期中)

## 引言与启动

**批处理系统**一次只执行一个任务,CPU在等待I/O时处于空闲状态,因此发展**多道程序设计**:在一个时间段内,**多个程序(进程)同时驻留在内存中**,操作系统通过**调度机制**来在它们之间切换,让**CPU总在运行某个进程**,从而提高效率。多道程序设计用户提交作业后无法实时交互,等待时间较长。随着计算机性能提升和**交互需求增加**,发展为时间片轮转调度的**分时系统**。

#### 上面总结:

**批处理系统的主要优点是系统的吞吐量大、资源利用率高、系统的切换开销较小**是正确的; 批处理系统的**最大缺点是无交互能力**。

操作系统中的 Spooling 技术,实质是将独占设备转换为共享设备的技术。

在一个操作系统中编译好的程序在另一个 **ABI 兼容** 的操作系统中无需重新编译就能运行。

内存中无法被利用的存储空间称为碎片。

在C语言之类的程序编译完成之后,已初始化的**全局变量或静态局部变量**保存在 data 段中,未初始化的**全局变量或静态局部变量**保存在 bss 段中。

### 内存管理

**反置页表**:每个物理页框在页表中占一个表项,记录该页框被哪个进程的哪个虚拟页占用。所以:页表 大小只与物理内存大小有关,与虚拟地址空间大小无关。反置页表的优点是节省内存。反置页表可以建 立快表。

在一个纯分页系统中,采用二级页表,一条访存指令成功执行,最多会产生 **3** 次实际访存操作(假设此过程中操作系统相关**代码**都已在 Cache 中,不涉及访存)。(**访问一级页表**(页目录) $\to$  取出指向二级页表的地址;**访问二级页表**  $\to$  取出指向物理页的页框地址;**访问实际数据页**  $\to$  取出真正的数据内容)。

**分页**存储管理技术,是用于虚存管理的技术,但也可以用于物理内存管理。

最优置换(Optimal):从主存中移出永远不再需要的页面,如无这样的页面存在,则应选择最长时间不需要访问的页面。它会将内存中的页 P 置换掉,页 P 满足:从现在开始到未来某刻再次需要页 P,这段时间最长。也就是 OPT 算法会置换掉未来最久不被使用的页。

s: 进程平均大小; p: 页的大小(单位:字节); e: 一个页表项的大小(单位:字节),则有:

开销 
$$= rac{se}{p} + rac{p}{2}$$

给进程大小求最优页面大小: p = √2se.

"页"是信息的"物理"单位,大小固定。"段"是信息的逻辑单位,即它是一组有意义的信息,其长度不定。

### 虚拟地址空间可以大于、等于或小于物理地址空间。

特性	内碎片(Internal Fragmentation)	外碎片 (External Fragmentation)
碎片位置	分配给程序的 <b>块内部未使用的空间</b>	空闲内存之间的零散空隙
产生原因	分配的内存 <b>大于实际所需</b>	多次分配释放后, <b>内存被零碎地占用</b>
是否连续	是: 块内部的空闲空间	否:多个不连续的小空闲区

管理方式	能否消除 <mark>外碎片</mark>	说明
分页	☑ 能,没有外碎片	页是固定大小、可以非连续映射物理地址
分段	<b>×</b> 不能	每段仍需物理内存中 <b>连续分配</b>
段页式	☑能	分段 + 分页,结合逻辑与物理管理的优点

消除外部碎片的方法: 紧凑技术。注意是消除外碎片!

多级页表**能够减少页表占用内存的大小**。但是使用二级页表的平均访存性能**不如一级页表**。

覆盖与交换技术的区别:

- 覆盖可减少一个程序运行所需的空间。交换可让整个程序暂存于外存中,让出内存空间。
- 覆盖是由程序员实现的,操作系统根据程序员提供的覆盖结构来完成程序段之间的覆盖。交换技术 不要求程序员给出程序段之间的覆盖结构。
- **覆盖**技术主要对**同一个作业**或程序进行。**交换**主要在作业或程序间**之间**进行。

Belady 现象:在FIFO等页面置换算法中,分配的页框数增多,但缺页率反而提高。

大端存储意思是高位在低地址。也就是正常读取顺序。

做二级页表题的时候,从一级页表项中拿到二级页表基地址,要加上二级页表偏移得到二级页表项,此时是二级页号乘上**页表项**大小!不是乘页面大小!

#### 页表白映射:

三个概念:页表基址(从哪里开始映射4MB的页表)、一级页表基址(起始虚拟地址)、一级页表中映射自己的表项的虚拟地址。"二级页表起始逻辑地址"就是页表基址!

### 构建方法

- 1. 给定一个页表基址 $PT_{base}$ ,该基址需4M对齐,即:  $PT_{base} = (\ (\ PT_{base}) >> 22) << 22;$  不难看出, $PT_{base}$ 的低22位全为0。
- 2. 页目录表基址PD<sub>base</sub>在哪里?

$$PD_{\text{base}} = PT_{\text{base}} \mid (PT_{\text{base}}) >> 10$$

3. 自映射目录表项PDE<sub>self-mapping</sub>在哪里?

$$PDE_{self-mapping} = PT_{base} \mid (PT_{base}) >> 10 \mid (PT_{base}) >> 20$$

在工作集模型中,当**所有工作集的页面数**高于可用的物理页框数就会导致系统抖动。

### 进程管理

LRU 算法做题:假设分配 k 个页框,那么给定一个序列,问输入一个新的数应当淘汰的页号。从该序列的最后一个数数起,第 k 个不同的数字就是需要淘汰的页号。

讲程和程序**不是**——对应的。

**线程**不共享栈空间和栈指针。如果需要线程之间共享数据,应该使用 **共享堆**(如使用全局变量、共享内存、同步机制等)而不是栈。


同一进程的所有线程**共享相同的页表**! 因此线程上下文切换不会导致地址空间变化,也就**不需要刷新**TLB。

抖动不是 CPU 忙闲问题, 而是 内存不足问题。

从一个进程切换到另一个进程的上下文切换, **必须在内核模式下**由操作系统执行相应代码才能完成。

如果一个用户进程进入死循环,操作系统可以终止该用户进程执行。

进程三种状态以及相互转换发生的条件举例:



因此,一个进程被唤醒**并不立即重新占有 CPU**。而是进入就绪状态。

SJF (Shortest Job First, 短作业优先) 是理论上平均周转时间最短的调度算法,但它可能导致长作业 饥饿,因为短作业总是被优先调度。

模型类型	映射关系	是否支持并 发系统调用	核心优劣对比
多对一 (Many- to-One)	多用户线程 ↔ 1内核线程	<b>×</b> 否	实现简单,效率高; <mark>同一进程的两个</mark> <mark>线程不能同时陷入内核系统调用</mark>
一对一(One-to- One)	1用户线程 ↔ 1内核线程	☑ 是	支持并发,系统开销大
多对多(Many- to-Many)	多用户线程 ↔ 多内核线程	☑ 是	平衡性能与并发性,复杂度较高

操作系统在执行系统调用时可以被中断。系统调用运行在内核态,但内核态是可以被中断的。

[fork()] 后**不共享地址空间**(虚拟地址空间独立),**不共享全局变量(不可通过全局变量实现数据传递)**、初始时共享物理页(写入会被断开因为 COW)、**不可通过全局变量通信**(需使用管道、共享内存、socket 等机制)。

两个不同进程对应的页表中可能包含内容相同的页表项。

IPC (进程间通信) 重要概念梳理:

IPC 方式	特点	优点	缺点/限制	
信号 (Signal)	简单事件通知,携带信息少	快速、低开销	信息量小,处理不 灵活	
管道 (Pipe)	字节流通信,常用于父子进程, <b>管</b> <b>道机制中的数据只存在于内存中。</b>	简单易用	单向通信、仅限亲 缘进程	
消息队列	内核维护消息结构,可存入多条消息, <b>比信号的信息承载量要大</b>	支持结构化通 信、非亲缘进程	内核开销大,效率 低于共享内存	
共享内存	多进程共享同一物理页框	效率最高、最快	需要显式同步, <b>容</b> 易数据冲突	
套接字 (Socket)	不仅可用于不同机器之间的进程通 讯,也可用于本机的两进程通讯	灵活强大,支持 多平台	通信开销大于共享 内存、编程复杂	

共享内存在**安全性上不如**消息传递。**管道机制中的数据只存在于内存中。** 

#### 最少资源数公式:

- 确认有几个进程(哲学家/章鱼/线程)N;
- 确认每个进程最大资源需求为 K;
- 套公式: 最小资源数 = N × (K − 1) + 1

周转时间 = 完成时间 - 到达时间。

最高响应比优先: 响应比 = 1 + 已等待时间 / 要求运行时间。

凡是进程调度的题(算平均周转时间),对每个调度算法列一个这样的表:

序号	到达时间	开始时间	完成时间	周转时间
----	------	------	------	------

读者写者问题 (根据题目意思看要不要while(1)) :

```
1 | Semaphore rw = 1;  // 读写互斥访问
2 Semaphore mutex = 1; // 用于读进程中对 count 的判断和赋值一气呵成
3 Semaphore w = 1; // 用于读写公平 (看题目意思要不要)
4 int count = 0;
                    // 当前读进程访问个数
5
6 writer() {
                   // 读写公平
7
     P(W);
8
      P(rw);
9
      write();
10
      V(rw);
      V(w);
                   // 这里可以在写之后释放读写锁
11
12
  }
```

```
13
14
   reader() {
                      // 读写公平
// 读进程中对 count 的判断和赋值一气呵成
15
       P(W);
16
       P(mutex);
17
       if (count == 0) {
18
         P(rw);
19
       }
20
       count++;
21
       V(mutex);
22
                      // 一定注意!! 在开始读之前释放读写锁! 否则无法并发读取
23
       V(w);
24
       read();
25
                  // 读进程中对 count 的判断和赋值一气呵成
26
       P(mutex);
27
       count--;
28
       if (count == 0) {
29
         V(rw);
30
       }
31
       V(mutex);
32 }
```

进程执行 P 操作阻塞时,不会占用 CPU 资源。信号量操作是原子操作。

自旋锁(忙等)和互斥锁的概念:

特性	自旋锁 (Spin Lock)	互斥锁 (Mutex)
等待方式	自旋等待 (不停查)	睡眠等待 (阻塞调度)
CPU消耗	高 (持续占用)	低 (让出CPU)
上下文切换	无 (高效)	有 (慢)
适用场景	临界区短, 频繁访问	临界区长,资源紧张

### 上下文切换两类:

- **自愿**上下文切换: **进程主动进入等待状态**,例如因为:请求**阻塞** I/O (如读取磁盘、网络);等待 互斥锁;调用 sleep();然后调度程序将该进程换出。
- **非自愿**上下文切换(**抢占式**切换):进程正在运行时,**被调度器强制换出**。原因包括:时间片耗尽;被更高优先级进程抢占;中断处理等。进程**未主动放弃 CPU**。也就是原因完全是由操作系统造成的。

任一时刻,管程中最多只能有1个活跃进程。

# IO管理

三种 IO 控制方式对比(这三种方式的名称要熟练背诵):

特性 / 方式	中断方式	DMA(直接存储器访问)	通道控制方式 (Channel I/O)
数据传输方	CPU 逐字节或逐块处	DMA 控制器自动传输	通道处理器成批处理数据
式	理中断响应	数据	

特性 / 方式	中断方式	DMA(直接存储器访问)	通道控制方式 (Channel I/O)
CPU 参与 程度	频繁中断,CPU 每次 都要处理数据传输	CPU 只负责发起传 输, <b>传输过程不干预</b>	CPU 仅初始化和处理完成中断
是否支持并 发传输	否,只能串行处理	有限支持 (通常 1 个 DMA 控制器)	支持多个设备并发传输(多通道)
传输效率	低 (频繁切换上下 文)	中等 (批量传输效率 高)	高 (通道并行处理,可流水)
硬件复杂度	最低	中等	最高 (需独立的通道控制 器)
典型应用场景	小数据量设备,如键 盘、鼠标等	大数据量外设, 如磁 盘、网络设备	大型主机系统, 批处理、带 库、打印阵列等

因此,说 "I/O通道控制方式不需要任何CPU干预"是错误的!

以下说法是**正确**的:中断方式的数据传送是在中断处理时由 CPU 控制完成的;而在 DMA 方式下,数据传送过程不经过 CPU,是在 DMA 控制器的控制下完成的。

由专门的控制器完成数据在内存和设备间传输工作的I/O控制方式称为 DMA。

设备控制器是一块能控制一台或多台外围设备与 CPU 并行工作的硬件。

操作系统中用户使用 I/O 设备时,通常使用的是逻辑设备名。

内存映射的 I/O 设备**不能**被用户级线程访问。

I/O 软件四层结构及其典型功能对照表:

层次	主要职责 / 功能	典型功能举例
用户层	发出 I/O 请求,使用系统调 用接口	read() / write() / open() / close()
设备无关 软件层	提供设备独立的 I/O 功能, 统一接口封装	☑ 假脱机(Spooling) ☑ 缓冲机制(Buffering) ☑ 错误报告 ☑ 设备命名 ☑ 统一接口封装(如字符设备 vs 块设备)
驱动层	控制具体硬件设备,翻译为 设备控制命令	向磁盘发送读写命令、处理中断、执行命令排队
中断处 理/硬件 控制层	执行实际的 I/O 操作,与控制器交互,或由硬件完成地址转换等底层操作	处理中断信号、 <b>计算磁道/扇区/磁头</b> 、DMA 控制、 LBA 转换

# 磁盘管理

FCFS (先来先服务) 是唯一一个同时适用于进程调度和磁盘调度的算法。

磁盘平均访问时间 = 寻道时间 + 旋转延迟时间 + 传输时间。

• 寻道时间有时候题目会给,具体计算方式为:启动磁盘的时间 s 与磁头移动 n 条磁道所花费的时间 之和。m×n+s,其中 m 是一个常数(每移动一条磁道需要花费的时间)。

• 旋转延迟时间: 1/(2r)。r 为转速。

• 传输时间:每次所读/写的字节数b,旋转速度r以及磁道上的字节数N关系: b/(rN)

访问磁盘次数 = 路径解析访问的目录块数 + 文件数据块数 + (必要时)文件控制块/索引块访问。

磁盘驱动器上只有一个 MBR (主引导记录),但可能有多个引导扇区。

在一个磁盘上设置多个分区<mark>不能</mark>改善磁盘设备 I/O 性能。想改善磁盘设备 I/O 性能的方法: 重排 IO 请求次序、多块磁盘并行、提高转速、增大缓存、**使用 SSD 替代机械硬盘**。

RAID(独立磁盘冗余阵列,Redundant Array of Independent Disks):

RAID等级	特点	冗余	容错	最少 磁盘 数	容量利用率	读性能	写性能
RAID 0	条带化 (Striping)	<b>X</b> 无	<b>×</b> 无	2	100%	言	☑高
RAID 1	镜像 (Mirroring)	✓ 有	<b>✓</b> 1块	2	50%	言	<b>×</b> 低
RAID 5	条带化 + 奇偶校验 (分布式)	<mark>✓</mark> 有	<b>☑</b> 1块	3	(n-1)/n	高	▲ 较低 (写校 验)
RAID 6	RAID5 + 双重奇偶 校验	<mark>✓</mark> 有	<b>☑</b> 2块	4	(n-2)/n	☑	▲ 更低
RAID 10 (1+0)	镜像+条带化	✓ 有	多块	4	50%	高	☑高

## 文件系统

树型目录结构能够解决文件重名问题。

文件类型按数据组织方式分类:

文件类型	特点描述
流式文件(Stream File)	字节序列构成,无结构,操作系统不理解其内容
记录式文件(Record File)	数据以记录(record)为单位,结构化,例如数据库文件、某些系统日志等
索引文件 / 目录文件等	通常具有特殊结构供系统识别管理

文件系统中的源程序文件是无结构的流式文件。 (如 .c, .java, .py 等)

read 系统调用的参数不包含文件的名称!! 通常包含文件描述符 Fd。

填空题:按数据组织方式分类,设备可以分为两类:字符设备和块设备。

文件三种物理结构的比较:

- **连续**文件:优点是不需要额外的空间开销,只要在文件目录中指出文件的大小和首块的块号即可,对**顺序**访问效率很高。适应于**顺序存取**。缺点是<mark>动态地增长和缩小系统开销很大</mark>;文件创建时要求用户提供文件的大小;存储空间浪费较大。
- **串联**文件:克服了连续文件的不足之处,但<mark>文件的随机访问系统开销较大</mark>。适应于顺序访问的文件。
- **索引**文件: **既适应于顺序存访问, 也适应于随机访问**, 是一种比较好的文件物理结构, 但要有用于索引表的空间开销和文件索引的时间开销。

# 补充知识 (期中)

请分别解释调用一次P(s)和V(s)操作后,s.count和s.queue会产生什么样的变化。

```
1 \mid P(s):
    s.count--;
2
     if (s.count < 0) { // 注意是小于!!
3
        将当前进程加入 s.queue;
        阻塞当前进程;
6
     }
7
8
  V(s):
9
     s.count++;
     if (s.count <= 0) { // 注意是小于等于!!!
10
11
        从 s.queue 中唤醒一个进程;
12
```

用test-and-set实现 PV操作:

```
1 P(lock) {
2 while(test_and_set(lock) == 1);
3 }
4 
5 critical section; // 进入临界区
6 
7 V(lock) {
8 lock = 0;
9 }
```

用 swap 实现 PV 操作:

```
bool use = 0;
2
3 void P(use) {
4
      bool k = 1;
5
       while (k != 0) {
6
          swap(&use, &k);
7
      }
8
   }
9
10 // 临界区
11
12 | void V(use) {
13
       use = 0;
```

并行性的确定 - Bernstein条件:两个进程可并发,当且仅当两个线程不会一个写一个读、或2个同时写。

 $R(S1) \cap W(S2) = \Phi W(S1) \cap R(S2) = \Phi W(S1) \cap W(S2) = \Phi$ 

```
Dekker算法
                                          引入变量turn, 以
                                          便在竞争时选业进
           P:
                                   Q:
                                           入监界区的进程
           •••••
                                  •••••
           pturn=true;
                                  qturn=true;
           while(qturn) {
                                  while(pturn) {
                                  | if(turn ==0) {
            if(turn ==1) {
                pturn=false;
                                        qturn=false;
                while(turn==1);
                                        while(turn==0);
                pturn=true;
                                        qturn=true;
            } }
                                    } }
                       缺点:忙等
浪费CPU时间
            临界区
                                    临界区
           turn = 1;
                                  turn = 0;
           pturn=false;
                                  qturn=false;
             1965年第一个用软件方法解决了临界区问题
  北京航空
```