BUAA_OS_笔记_Lab1

基本语法

:= 表示**立即赋值 (立即求值)** , 也叫 **简单变量赋值**。它和 = 的区别是:

写法	名称	求值时机	例子		
=	延迟赋值	用到时才求值	A = \$(B), B变化A也跟着变		
:=	立即赋值	定义时就求值	A := \$(B), B当时是多少A就 永远 是多少		

?= 是"如果尚未定义 lab,则赋值为..."

\代表这一行没有结束,下一行的内容和这一行是连在一起的。

可以使用 file 命令来获得文件的类型。

实验概览

系统梳理项目结构,明确任务要求。高亮的是涉及到的补全。我们 Lab1 实验中所有涉及到的代码文件为: tools/readelf/readelf.c 、kernel.lds(linker script) 、init/start.S 、 lib/print.c 。

运行说明:

- ☀ 在根目录下运行 make 可以构建 target/mos (内核镜像文件)。也是我们的"最终目标"。
- ←正确完成 readelf.c 之后,在 tools/readelf 目录下执行 make 命令,即可生成可执行文件 readelf,它接受文件名作为参数,对 ELF文件进行解析。可以执行 make hello 生成测试用的 ELF文件 hello,然后运行 ./readelf hello 来测试 readelf。对拍:执行 readelf -s hello 命令后, hello 文件中各个节的详细信息将以列表的形式为我们展示出来。
- # readelf 测试: 在 tools/readelf 里 make && make hello && ./readelf hello; printk 测
 试: make test lab=1_2 && make run。

工程架构说明:

- ┆ include 目录中存放系统头文件。 mmu.h 文件有一张内存布局图, 在填写 kernel.lds(linker script) 和 init/start.S 的时候需要根据这个图来设置相应节的加载地址。 elf.h 文件定义了几个 tools/readelf/readelf.c 中需要用到的结构体。
- ♣ [lib] 目录存放一些常用**库函数**,Lab1 主要存放用于<mark>格式化输出</mark>的函数。我们要完成 lib/print.c。
- 🧩 kern 目录中存放内核的主体代码,本章中主要存放的是终端输出相关的函数。
- tests 目录中存放本地测试的测试用例。

启动与 ELF 文件

我们实验中启动的方法: **加载 ELF 格式内核到内存, 之后跳转到内核的入口, 启动就完成了。**

ELF (Executable and Linkable Format) 是一种 Linux 下的一种**用于可执行文件、目标文件和库的文件格式**,它的结构大致是:

```
| ← Elf32_Ehdr
  | ELF Header
3 +-----
  | Program Header Table | ← 可选: 加载时用
5 | +-----
  | Section Header Table | ← 编译器/链接器用来组织节
6
7
8
  | Section 1
9
  +----+
  | Section 2
10
11 | +-----
12
13
```

注意段头表、节头表是独立于段和节之外的,我们这个部分全程只关注表,而不是段或节的具体内容。即:**段头表、节头表并不是段或节本身,而是描述它们的结构体表格。**按照指导书中的定义,明确名称:

♣ 段头表(或程序头表,**program** header table),主要**包含**程序中各个段(segment)的信息,段的信息需要在**运行**时刻使用。

☀ 节头表(**section** header table),主要**包含**程序中各个节(section)的信息,节的信息需要在程序 **编译和链接**的时候使用。

对象名	中文叫法	用于	在 ELF 中位置
Segment	段	程序运行时加载	Program Header Table (由 e_phoff 指向)
Section	节	链接、编译、调试用	Section Header Table (由 e_shoff 指向)

下面进入课下解析。

readelf.c

功能是输出 ELF 文件中所有节头中的地址信息 (遍历)。

首先,在 readelf 函数中有这一行:

```
1 | Elf32_Ehdr *ehdr = (Elf32_Ehdr *)binary;
```

要理解强制类型转换的意思。这句话 并不会创建新的 E1f32_Ehdr 结构体,它只是告诉编译器:

"请把 binary 这块内存按 Elf32_Ehdr 的字段排列方式来解释。"

换句话说,它只是"把视角切换为 ELF 头部格式",但内存本身并没有改变!

可用示例数据来直观理解:

假设 binary 指向的是一个合法的 ELF 文件头部数据,它的十六进制数据可能是这样:

这些数据在 Elf32_Ehdr 结构体中的排列方式如下:

结构体如何解释这块内存

如果我们把 binary 解释为 Elf32_Ehdr 结构体:

```
1 | Elf32_Ehdr *ehdr = (Elf32_Ehdr *)binary;
```

那么,结构体的字段就会这样解析:

```
1 ehdr->e_ident[0] = 0x7F // ELFMAG0
2 ehdr->e_ident[1] = 'E' // ELFMAG1
3 ehdr->e_ident[2] = 'L' // ELFMAG2
   ehdr->e_ident[3] = 'F' // ELFMAG3
5
    ehdr->e_ident[4] = 0x01 // ELFCLASS32
6
    ehdr->e_ident[5] = 0x01 // Little endian (小端存储)
7
8
    ehdr \rightarrow e_ident[15] = 0x00
9
    ehdr->e_type = 0x0002 // ET_EXEC (可执行文件)
10 ehdr->e_machine = 0x0003 // x86 架构
    ehdr->e_version = 0x00000001 // 版本号
11
    ehdr->e_entry = 0x08040080 // 入口地址 ehdr->e_shoff = 0x00000034 // Section Header 表的偏移量
12
13
```

这里明确一下: 为什么上述数据为 02 00 ,下面就变成了 0x0002 ? 因为是**小端存储**! 字段按"低位在前,高位在后"来排放字节。

接着,假设 binary 为 ELF 的文件头地址, shoff 为入口偏移,那么 binary + shoff 即为节头表第一项的地址。

然后,我们要遍历每个节头表,输出地址。内存中的节头结构是这样:

每次循环就:

```
1 | shdr = (Elf32_Shdr *)sh_table + i;
```

指针跳到第 i 个段头, 然后访问:

```
1 | shdr->sh_addr
```

去取地址。

再来加深理解一些: 节头表本质上就是一个每个元素是 E1f32_Shdr 类型 (每个元素是结构体) 的数 **组**。数组的每一项描述一个 Section 。因此,想要遍历所有节,就是遍历整个数组。在 C 语言里,指针 加整数 i 表示: 在原始指针的基础上,跳过 i 个结构体的大小。也就是说这行代码:

```
1 | shdr = (Elf32_Shdr *)sh_table + i;
```

就是:<mark>从节头表起始地址开始,跳过</mark> i <mark>个 Elf32_Shdr , 然后取出第 i 个节头。</mark>

再通俗一点:

sh_table 是一大片混杂的信息。(E1f32_Shdr *)sh_table 成功划分出了一个个单元,每个单元是(E1f32_Shdr *)sh_table 结构体类型,因此形成了一个数组。接下来就是取这个数组的每一个元素。

```
1 sh_table → [节头0][节头1][节头2][节头3]...
2 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
3 i=0 i=1 i=2 i=3
```

本部分总结:

ELF 文件内存布局 (简化版):

```
1 文件起始地址(binary)
 2
 3
 4
    | ELF Header (64 bytes)| ← Elf32_Ehdr (结构体)
    | Program Header Table | ← 用于程序加载, 可选
 6
 7
8
    | Section Header Table | ← 我们现在要访问的部分
9
    | Section Header 0 | \leftarrow shdr = sh_table + 0
10
11
    | Section Header 1 \mid \leftarrow \text{shdr} = \text{sh\_table} + 1
12
13
    | | Section Header 2 | ← shdr = sh_table + 2
14
15
    | | Section Header 3 | ← shdr = sh_table + 3
16
17
18
19
   | Section 的具体内容... |
20
```

完全理解了! 再整体看一下 Lab1 的第一题 (集成版):

```
1 Elf32_Ehdr *ehdr = (Elf32_Ehdr *)binary;  // 读取 ELF 文件头,从中提取节头表的位置
2 for (int i = 0; i < ehdr->e_shnum; i++) {
    printf("%d:0x%x\n", i, ((Elf32_Shdr *)(binary + ehdr->e_shoff) + i)-
    >sh_addr);
5 }
```

✓ 整个 ELF 文件的解析过程,**确实就像是"递归下降"解析器的思路**! 先用 Elf32_Ehdr *ehdr = (Elf32_Ehdr *)binary; 解析 ELF 表,再用 Elf32_Shdr *shdr = (Elf32_Shdr *)sh_table + i; 解析 Section 表。

```
parse_ELF(binary):
parse_ELF_Header(binary)
parse_Section_Table(binary + ehdr->e_shoff)
for each section:
// maybe you can do more...
```

这和递归下降的逻辑如出一辙!

☑ 补充一下, Section Header 的格式是固定的(结构体相同大小),但每个 Section (节) 的实际内容长度是不固定的。

节的内容(比如 .text 、 .data 、 .bss 等)是任意长的。长度保存在:

```
1 shdr->sh_size // 当前节的长度(单位: 字节)
2 shdr->sh_offset // 当前节在 ELF 文件中的偏移位置
```

所以你要读取节的内容应该这么做:

```
1 const void *section_data = binary + shdr->sh_offset;
2 size_t section_size = shdr->sh_size;
```

节的格式是不固定的,长度也不固定。

kernel.lds

这个任务让我们写 linker script 。Linker Script 是告诉链接器(ld):**你生成的可执行文件中,每个节 (如 .text、.data、.bss)** 将来要被加载到<mark>内存</mark>中的哪些位置。

★ ... 是什么?

. 叫做**定位计数器**,表示**当前位置** (location counter)

可以理解为:

- 编译器在告诉你: "我现在正在放内容的位置是多少地址"
- 每写一段东西, □ 的值就会自动往后移动, 这里是往高地址移动!

这里说明一下为什么一定往高地址堆, 我们的内存图如下:

```
1 o
     KSEG1 ----> +-----0xa000
  0000
2
                            | /|\
                 Invalid Memory
  0
              +-----Physical
3
  0
  Memory Max
4
                             | kseg0
      KSTACKTOP----> +-----0x8040
5
  0000----end
              Kernel Stack KSTKSIZE
6
  0
   /|\
              +-----|----
7
  0
  Kernel Text
8
  PDMAP
      KERNBASE ----> +-----0x8002 0000
9
  10
             | Exception Entry | \|/
   \ | /
```

可以看到,代码节 Text 只能从下方 0x8002 0000 开始(不然中间那个位置地址也没标啊),因此, 代码节、数据节、 bss 节依次向上增长,形成<mark>堆</mark>。而下一部分 start.s 中要写的汇编中则要求初始化 栈,是从 KSTACKTOP 开始的。

★ 举例:

```
1 . = 0x80020000; // 设置当前位置为 0x80020000
2 .text : {
3 *(.text) // 放入所有 .text 节(代码节)
4 }
```

这表示:

- 把所有的 .text 内容 (代码节) 放在地址 0x80020000 开始
- 放完之后, 三 会**自动**向后移动, 再次强调是往上面的高地址移动。

※ *(.text) 是什么意思?

*表示**所有文件** (object files)

.text 表示所有 .text 段的内容

也就是说:

*(.text) 表示: "把**所有目标文件**中 .text 段的内容,通通塞到这里来。"

同样的还有:

```
1 *(.data) // 所有目标文件的 .data 段
2 *(.bss) // 所有目标文件的 .bss 段
```

这里注意! 前后的 .text 都是个 节名 (section name) ,不是那个 location counter 的 .! 以 .. 开 头是一种 约定俗成的命名规范,不是强制要求。

可以把这整块看作是:

```
1 节名: { 内容 }
```

系统在链接的时候会把这些节按照提供的规则摆放到内存中,而 (location counter) 用于控制节的摆放地。

写法	含义
. = 0x80020000	设置当前位置为 0x80020000 (这是"当前位置"的 .) 🗸
.text : { }	定义一个新的段叫 .text (这全都是是 Section 名)
*(.text)	把所有 .o 文件中的 .text 节塞进来

回到我们的实验:

第一行是设置 . = 0x80020000; , 即告诉链接器: 我的第一个节从这里开始放。 **干万记得结尾分号!** 第二行开始定义 .text 节 (节的名字叫 .text , 可以随意取) 括号里放的是这个节的实际内容 (来自各个 .o 文件) 。

还有一个问题: Set the loading address of the text section to the location counter "."时,为什么从 KERNBASE = 0x80020000 开始,而不是 UTEXT = 0x00400000?

- ✓ UTEXT 是用户态程序的地址空间(用户程序的入口)
 - 是给用户进程 (比如执行 hello.c 这样的用户程序) 运行用的
 - 是属于用户态地址空间的一部分(低地址)
 - 对应的是段 UTEXT 、 USTACKTOP 、 UXSTACKTOP 那一部分
- ✓ 但是我们现在写的是 内核 的链接脚本!
 - 是 kernel.c 、trap.c 、pmap.c ……这些都是内核代码
 - 内核代码运行在高地址空间, KERNBASE = 0x80020000; 是内核虚拟地址空间的起点

还有一个问题: 为什么只有 .bss 节需要 start 和 end ?

我们知道 .bss 保存未初始化的全局变量和静态变量, .bss 在 ELF 文件 (硬盘) 中**不占空间**, 但运行时需要内核**手动清零初始化**, 所以要明确它的起始和结束位置。

比如内核启动代码中通常会这么用:

```
1 extern char bss_start[], bss_end[];
2 memset(bss_start, 0, bss_end - bss_start); // 内核自己手动清空 .bss
```

手动清零必须要知道 .bss 的范围。

最后的 . = 0x80400000; 手动推进地址指针, 为之后的数据留空间。

start.S

用一张表明确注意点:

问题	正确用法	原因说明		
为什么用 li 而不是 la	li sp, KSTACKTOP	KSTACKTOP 是立即数,不是符号地址		
为什么用 j 而不是 jal	j mips_init	mips_init 是内核主入口,不需要返回		
汇编中怎么能调用 C 函数?	链接器解决符号跳 转	mips_init 是全局符号,链接器会处理地址 跳转		

为了加深巩固,下面画出一张 MIPS 启动流程图,展示 start.s 是如何从 _start 执行开始,清空 .bss ,设置栈,然后跳转到 C 函数 mips_init()。

```
1 | +-----+
 | start.S: _start 标签
  (Entry point of kernel)
4 +----+
5
6
7
  +-----
  | 清空 .bss 段
8
9
  │ la v0, bss_start ← 加载起始地址
10
  | la v1, bss_end ← 加载结束地址
11
12
  | clear_bss_loop:
  | sb zero, 0(v0) ← 把0写到地址 v0 |
13
  addiu v0, v0, 1
14
  beq v0, v1, clear_bss_done
15
16
  | j clear_bss_loop
17
18
19
20 +----+
21
  clear_bss_done:
 | 禁用中断: mtcO zero, $12 |
22
23
24
25
26
  +----+
  27
28
  → KSTACKTOP = 0x80400000
29
```

```
31
32
33
34 | 跳转到 C 函数 mips_init()
                  35
  | j mips_init
36
          37
38
          V
39
40 | C 语言世界开始: mips_init() |
  → 内存管理初始化
41
42  → 页表建立
                  43 | → 调用 user 程序
                  44 +----+
```

print.c

这部分是最核心的部分。先明确几个基本概念:

printk.c

在 print.c 中的 vprintfmt 函数里,我们要填写的代码段中频繁出现 out 函数。 out 是通过**参数表** 传进来的一个 **函数指针**,类型是 fmt_callback_t。回到 print.c 中可以发现其实例化对象为 outputk:

```
1  /* Lab 1 Key Code "outputk" */
2  void outputk(void *data, const char *buf, size_t len) {
3   for (int i = 0; i < len; i++) {
4     printcharc(buf[i]);
5   }
6 }</pre>
```

功能是输出从 *buf 开始,长度为 len 的字符串。 课下实验中没有用到 data 参数。 printk 函数中对应 data 的实参也是 NULL。可是,它非常重要!

data 是传入 out 回调函数(A "callback" is any function that is called by another function which takes the first function as a parameter)的 **上下文指针(context pointer)**。记录了回调函数 out 的**额外的上下文信息**(Lab1视频中提到<mark>可以是输出到目标内存地址等等</mark>)。它允许你传入任何你想传递给 outputk()的额外数据。这是一个抽象设计技巧,用来支持将来扩展出 多种输出方式。

例如未来扩展,要把 vprintfmt 的输出:

应用场景	data 可以传入什么?	out 函数(回调)可以怎么用它?
输出到屏幕/串口	NULL	类似 outputk , 直接 putchar()
输出到内存缓冲 区	指向一个 struct 或 char 数组指 针	data 里包含当前写入位置或目标缓冲 区指针
输出到内核日志	指向日志缓冲结构体指针	追加日志内容到 ring buffer 中
输出到网络/远程 串口	包含 socket、串口句柄的 struct 指针	发送字符串数据到网络/串口设备

举个更复杂的例子:输出到内存缓冲区

假设想实现一个 snprintf() 内核版本 (从工程角度,和 printk.c 同级,应该叫做 snprintk.c), 让格式化结果写到一个**字符数组**中,而不是打印出来,可以这样做:

```
1 // snprintk.c
2
3
   #include <stdarq.h>
4
   #include <stddef.h>
5
   #include <print.h> // 提供 vprintfmt 声明
6
   // 内部结构: 表示写入缓冲区的上下文
7
8
   struct BufferCtx {
9
       char *buf; // 指向目标缓冲区
       size_t pos; // 当前写入位置
10
       size_t size; // 缓冲区总长度(包括 '\0',注意不是写入总长度)
11
12
   };
13
   // 回调函数: 将字符写入内存缓冲区
14
15
    static void buffer_out(void *data, const char *str, int len) {
       struct BufferCtx *ctx = (struct BufferCtx *)data;
16
       for (int i = 0; i < len; i++) {
17
18
           if (ctx->pos < ctx->size - 1) { // 预留 '\0'
19
               ctx->buf[ctx->pos++] = str[i];
           }
20
21
       }
22
       if (ctx->pos < ctx->size) {
           ctx->buf[ctx->pos] = '\0'; // 保证字符串结尾
23
24
       } else if (ctx->size > 0) {
           ctx->buf[ctx->size - 1] = '\0'; // 强制终结
25
26
       }
27
   }
28
29
    // 实现类似 snprintf 的函数
30
   int snprintk(char *buf, size_t size, const char *fmt, ...) {
31
       va_list ap;
32
       va_start(ap, fmt);
33
       struct BufferCtx ctx = {
34
           .buf = buf,
35
           .pos = 0,
36
           .size = size
37
       };
38
       vprintfmt(buffer_out, &ctx, fmt, ap);
39
       va_end(ap);
40
       return ctx.pos; // 返回写入的字符数 (不含终结符)
41
   }
```

在测试模块或 main() 中使用:

```
char buf[100];
snprintk(buf, sizeof(buf), "Hello, %s! num=%d\n", "world", 123);
// buf now contains: "Hello, world! num=123\n"
```

补充: 简化版 (sprintf):

```
1 #include <stddef.h>
2
   #include <stdarg.h>
   #include <print.h>
 3
4
5
   typedef struct {
       char *addr; // 当前写入位置
6
       size_t length; // 写入总长度
7
8
   } Data;
9
   static void myoutputk(void *data, const char *str, int len) {
10
11
       Data *ctx = (Data *)data;
12
       for (int i = 0; i < len; ++i) {
          ctx->addr[i] = str[i]; // 写入字符
13
14
       }
                               // 更新地址(关键!)
15
       ctx->addr += len;
                                 // 更新写入长度
       ctx->length += len;
16
       *(ctx->addr) = '\0';
17
                                 // 确保以 '\0' 结尾(关键!)
18 }
```

```
1
    int sprintf(char *buf, const char *fmt, ...) {
2
       va_list ap;
3
       va_start(ap, fmt);
        Data ctx = {
4
5
           .addr = buf,
           .1ength = 0
6
7
       };
8
        vprintfmt(myoutputk, &ctx, fmt, ap);
9
        va_end(ap);
        return ctx.length; // 返回写入的字符数 (不含 \0)
10
11 }
```

输出格式符解析

首先,我们明确一下 printf 中的格式符包含哪些。我们的实验中格式符的原型为:

$$\%[flags][width][length] < specifier >$$

∳ f1ag 可以没有、为 - 或为 0。默认右对齐,为 - 表示左对齐;为 0表示当输出宽度和指定宽度不同的时候,在空白位置填充 0。举个例子,假如我们后面附加的要输出的整型参数是 42:

格式控制 符	输出	宽度	填充字符 padc	对齐方式	原因解释
%5d	" 42"	5	(默 认)	默认为右 对齐	宽度为 5,数字占 2 个字符,填 充 3 个空格在左侧
%05d	"00042"	5	'0'	右对齐	宽度为 5,数字占 2 个字符,填 充 3 个 0 在左侧

格式控制 符	输出	宽度	填充字符 padc	对齐方式	原因解释	
%-5d	"42 "	5	T	左对齐	宽度为 5,数字占 2 个字符,填 充 3 个空格在右侧	

- ₩idth 指定了要打印数字的最小宽度,当这个值大于要输出数字的宽度,则对多出的部分填充空格,但当这个值小于要输出数字的宽度的时候则不会对数字进行截断。
- ♣ length 用于修改数据类型的长度,课下实验中我们只使用 1 , 也就是如果为 1 就把这个标志位设为1 , 以长形式输出。输出 字符、字符串、整数的代码均已提供,我们不用管。
- specifier 这次实验中涉及到的总结如下:

Specifier	含义	是否有符 号	进制	大小写区别	示例
b	无符号二进制数	无符号	2	无区别	110
d, D	有符号十进制整数	有符号	10	无区别	920
0,0	无符号八进制整数	无符号	8	无区别	777
u, U	无符号十进制整数	无符号	10	无区别	920
x	无符号十六进制, 小写	无符号	16	输出中使用小写 abcdef	[1ab]
X	无符号十六进制, 大写	无符号	16	输出中使用大写 ABCDEF	[1AB]
С	单个字符	无	-	无区别	'a'
S	字符串	无	-	无区别	"sample"

提供的 print_num 中最后一个 Upcase 参数就是用于区分十六进制数的大小写的。其他大小写没有区别。

可以看到, d, D均为有符号数, 所以要**区别单独处理**! 题目中也专门设置了区别正负的标志位。

下面我们回到主线任务:来看 print.c 代码。

vprintfmt

功能是实现 printf 中的形式化格式的解析和输出到控制台。整体逻辑如下:

```
1 while (true) {
     ① 从 fmt 中找 '%' 前的普通字符串 -> 输出
2
3
     ② 如果到末尾,退出
4
    ③ 初始化标志变量 ladjust padc
    解析格式控制符(如 '-', '0', 宽度, '1')
5
6
    ⑤ 根据格式字符类型执行:
7
        - 数值格式 -> 取出参数并调用 print_num
        - 字符串格式 -> 调用 print_str
8
9
        - 字符格式 -> 调用 print_char
        - 其他 -> 原样输出
10
    ⑥ 后移 fmt,继续下一轮
11
12 }
```

前面扫描到 % 的部分我自己重写了,开源答案写的不好。我们从 4/8 开始看:

现在遇到了%,已经把之前东西全输出了,下面吃掉当前%,进入后面处理。先初始化标志变量,标志变量有5个: width long_flag neg_flag ladjust padc。默认右对齐,默认填充字符是空格,默认宽度为0,默认数据类型不是 I (为0),默认符号标志位为0。

这里关于为什么默认填充字符是空格做进一步说明:

- 第一,C语言标准默认就是填充空格,填充算法在 print_num 中也已提供,我们不用管;
- 第二,再次重复,指定了要打印数字的**最小宽度**,当这个值大于要输出数字的宽度,则对多出的部分填充空格,但当这个值小于要输出数字的宽度的时候则**不会对数字进行截断。**比如执行printf("%d",42);会输出42。不用担心会额外填充0或者被截断等问题。
- 第三, C语言中把一个 char 类型的变量赋值为 "" (空) 会报错 (java中可以) 。

思考1: printk 与 printf

✓ 一句话区别:

printf 是用户态的格式化输出函数,而 printk 是内核态的格式化输出函数。

我们内核实验实现和测试的都是 printk。

思考2: 可能的扩展

- readelf.c 中 ph_entry_size 只定义未使用(段的信息需要在**运行**时刻使用,节的信息需要在程序编译和链接的时候使用。); lelf.h 中 Elf32_Phdr 只定义未使用。
- 🦊 printk.c 中的 outputk 函数没有使用 data 参数。
- ☀ 对 case 进行基础扩展。首先明确:<mark>va_arg(ap,type) 每调用一次就会**自动读取下一个变参**,你不需要手动做任何偏移操作。</mark>

例如:实现一个自定义的格式化字符串'%R',他的格式和%d完全相同,但是输出的值不同,具体地可以说:

[printf("%...R",a,b);] **等价于**: [printf("(%...d,%...d)",a,b); %R可以从当前参数位往后读取两个参数。 其中,"..."表示用来控制输出格式的那一堆东西,%R的那一堆东西和%d的完全相同。可以这么实现:

```
1 case 'R':
  2
         if (long_flag) {
  3
              num1 = va_arg(ap, long int);
  4
              num2 = va_arg(ap, long int);
  5
          } else {
  6
              num1 = va_arg(ap, int);
  7
              num2 = va_arg(ap, int);
  8
          }
  9
 10
          if (num1 < 0) {
              num1 = -num1;
 11
 12
              neg_flag1 = 1;
 13
          }
 14
          if (num2 < 0) {
 15
              num2 = -num2;
 16
              neg_flag2 = 1;
 17
          }
          print_char(out, data, '(', 0, 0);
 18
          print_num(out, data, num1, 10, neg_flag1, width, ladjust, padc, 0);
 19
          print_char(out, data, ',', 0, 0);
 20
 21
          print_num(out, data, num2, 10, neg_flag2, width, ladjust, padc, 0);
 22
          print_char(out, data, ')', 0, 0);
 23
                      // 别忘了!!!
 24
          break;
```

调试

在根目录下运行 make && make dbg 即可进入调试;

使用 layout asm 显示选择 ASM 的 UI 方式 (显示汇编代码), 可以看到运行所在位置;

使用 break _start 在程序入口处 (_start) 位置打一个断点;

使用 continue, 可以看到正常进入了程序入口。

si : 按汇编指令进行单步调试。

Tayout src: 按照**源代码**的文本布局对文件进行调试。但是由于_start 本来就处于汇编代码中,因此在这里执行用源代码布局显示当然不会出现任何东西。因此,回车之后应该在有源代码(C语言)位置处再打一个断点:

break mips_init;

然后再 continue ,就可以进入C语言源代码的 mips_init 实现。

项目 make 选项一览


- make :编译产生完整的内核 ELF 文件,不包含任何测试。可以选择在 init/init.c 中的 mips_init 函数或其他位置,编写自己的测试代码。
- make test lab=<x>_<y>:装载 lab<x>的第 y 个测试用例,编译出相应的内核 ELF。随后可以使用 make run 查看运行结果是否符合预期。

示例: make test lab=1_2 && make run

- make run : 使用 QEMU 模拟器运行内核。
- make dbg:使用QEMU模拟器以调试模式运行内核,并进入GDB调试界面。
- make objdump :将项目中的目标文件反汇编。内核的反汇编结果将输出到 target/mos.objdump 中。
- make clean : 清空编译时构建的文件,以待重新编译。

MIPS 内存布局 —— 寻找内核的正确位置

地址空间关系



在操作系统实验中,我们所描述的地址主要是虚拟地址空间,很少直接使用物理地址,注意不要混淆。

tmux 使用

我们在 Shell 下直接输入命令 tmux ,可以看到终端底部出现一行绿色,这时就已经进入了 tmux 的新会话。tmux 的操作由一系列快捷键组成,下面对重要的快捷键进行介绍。

- Ctrl+B Shift+Num 5(同时按下 Ctrl 和 B,然后松开这两个键,紧接着立刻输入"%",下面同理), 将窗口左右分屏。
- Ctrl+B Shift+',将窗口上下分屏。
- 重复以上两个快捷键,可以将目前活动的窗格继续分屏。
- Ctrl+B Up / Down / Left / Right 根据按键方向切换到某个窗格。
- Ctrl+B Space, 切换窗格布局 (上下变成左右, 左右变成上下)。
- Ctrl+B X, 关闭当前正在使用的窗格(根据提示按 Y 确认关闭)。
- Ctrl+B D, 分离 (Detach) 当前会话,回到 Shell 的终端环境。此时程序仍然保持在 tmux 会话中的状态。

当我们使用 Ctrl+B D 分离了会话或者意外断开了连接,我们该如何恢复到之前的会话中呢?

我们首先使用 tmux 1s 命令查看当前都有哪些会话。记住会话名(会话名是冒号左边的内容,默认情况下是一个数字),使用 tmux a -t 会话名 恢复到原来的会话。

vim 的进阶使用

下列均在命令模式执行:

🧚 复制粘贴:

v+光标移动 (按字符选择) 高亮选中所要的文本, 然后进行各种操作 (比如, d表示删除)。 用v命令选中文本后, 用y进行复制, 用p进行粘贴。

撤销和重做:

u 撤销, ctrl+R 重做。

重要提醒

- 凡是涉及到 case 中的扩展一定要记得 break!
- 用 gitlab IDE 编辑,记得先<mark>远程提交</mark>;提交之后,切回跳板机<mark>运行前记得 git pull!!</mark>