作業 4

福利逼入斯滴 中文化

Announced Date: 2004/11/22

Due Date: 2004/12/3

Bonus Due Date: 2004/11/28

編碼標準

> ASCII

- 8 bits (理論上有 256 種可能)
- 0x00~0x7F 共 128 種字元
 - 0x00 ~ 0x1F → control characters
 - 0x20 ~ 0x7F → printable characters

> Big5


- 使用 2 bytes 來存放中文字 (理論上有 65536 種可能)
- 實際上爲與 ASCII 相容, 只能使用 19782 個
 - [0x81 ~ 0xFE][0x40~0x7E, 0xA1 ~ 0xFE] = 126 * (63 + 94) = 126 * 157 = 19782

http://www.cns11643.gov.tw/web/word.jsp

編碼標準 -

Big5

- > 標準字 (13502)
 - 常用字
 - 你我他蹂躪
 - 次常用字
 - 朸旯束鐰飉
- > 特殊符號 (441)
 - 符號控、制碼
 - :! · · · · -
 - 罕用符號
- > 使用者造字 (5809)
 - 三段



編碼標準一

Microsoft Windows Codepage 950


Microsoft Windows Codepage : 950 (Traditional Chinese Big5)

						•										
	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	OA	ОВ	oc	OD	0E	0F
00	NUL 0000	STX 0001	<u>SOT</u> 0002	ETX 0003	EOT 0004	ENQ 0005	ACK 0006	BEL 0007	<u>BS</u> 0008	<u>HT</u> 0009	<u>LF</u> 000A	<u>VT</u> 000B	<u>FF</u> 000C	CR 000D	<u>SO</u> 000E	<u>SI</u> 000F
10	DLE 0010	DC1 0011	DC2 0012	DC3 0013	DC4 0014	<u>NAK</u> 0015	<u>SYN</u> 0016	ETB 0017	<u>CAN</u> 0018	<u>EM</u> 0019	<u>SUB</u> 001A	ESC 001B	<u>FS</u> 001C	<u>GS</u> 001⊡	<u>RS</u> 001E	<u>US</u> 001F
20	<u>SP</u> 0020	! 0021	0022	# 0023	\$ 0024	% 0025	& 0026	0027	(0028) 0029	* 002A	+ 002B	, 002C	- 002D	002E	/ 002F
30	0030	1 0031	2	3	4	5 0035	6 0036	7 0037	8 0038	9	: 003A	; 003B	003C	003D	> 003E	? 003F
40	@ 0040	A 0041	B 0042	C 0043	D 0044	E 0045	F 0046	G 0047	H 0048	I 0049	J 004A	K 004B	L 004C	M 004□	N 004E	() 004F
50	P 0050	Q 0051	R 0052	S 0053	T 0054	IJ 0055	V 0056	₩ 0057	X 0058	Y 0059	Z 005A	[005B	\ 005C] 005D	∧ 005E	 005F
60	0060	a 0061	ь 0062	C 0063	d 0064	e 0065	f 0066	g 0067	h 0068	i 0069	j 006A	k 006B	l 006C	M 006⊡	N 006E	0 006F
70	р 0070	Q 0071	r 0072	S 0073	t 0074	Ա 0075	V 0076	₩ 0077	X 0078	у 0079	Z 007A	{ 007B	 007C	} 007D	~ 007E	<u>DEL</u> 007F
80		<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>8</u>	<u>87</u>	8	<u>89</u>	<u>8A</u>	<u>8B</u>	<u>8</u>	<u>8D</u>	<u>8E</u>	<u>8F</u>
90	<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>	<u>9A</u>	<u>9B</u>	<u>9C</u>	<u>9D</u>	<u>9E</u>	<u>9F</u>
AO	<u>A0</u>	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>A3</u>	<u>A4</u>	<u>A5</u>	<u>A6</u>	<u>A7</u>	<u>A8</u>	<u>A9</u>	<u>AA</u>	<u>AB</u>	<u>AC</u>	<u>AD</u>	<u>AE</u>	<u>AF</u>
во	<u>BO</u>	<u>B1</u>	<u>B2</u>	<u>B3</u>	<u>B4</u>	<u>B5</u>	<u>B6</u>	<u>B7</u>	<u>B8</u>	<u>B9</u>	<u>BA</u>	<u>BB</u>	<u>BC</u>	<u>BD</u>	<u>BE</u>	<u>BF</u>
CO	<u>co</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>C3</u>	<u>C4</u>	<u>C5</u>	<u>C6</u>	<u>c7</u>	<u> </u>	<u>c9</u>	<u>CA</u>	<u>CB</u>	<u>cc</u>	<u>CD</u>	<u>CE</u>	<u>CF</u>
DO	<u>DO</u>	<u>D1</u>	<u>D2</u>	<u>D3</u>	<u>D4</u>	<u>D5</u>	<u>D6</u>	<u>D7</u>	<u>D8</u>	<u>D9</u>	<u>DA</u>	<u>DB</u>	<u>DC</u>	<u>DD</u>	<u>DE</u>	<u>DF</u>
EO	<u>E0</u>	<u>E1</u>	<u>E2</u>	<u>E3</u>	<u>E4</u>	<u>E5</u>	<u>E6</u>	<u>E7</u>	<u>E8</u>	<u>E9</u>	<u>EA</u>	<u>EB</u>	<u>EC</u>	ED	<u>EE</u>	<u>EF</u>
FO	<u>F0</u>	<u>F1</u>	<u>F2</u>	<u>F3</u>	<u>F4</u>	<u>F5</u>	<u>F6</u>	<u>F7</u>	<u>F8</u>	<u>F9</u>	<u>FA</u>	<u>FB</u>	<u>FC</u>	<u>FD</u>	<u>FE</u>	


ISO10646 and Unicode

> Goal

- 集結全球通用字符集,成一大聯集
- UCS
 - Universal multiple-octet coded Character Set
- 4 bytes encoding
 - 128 Groups
 - 256 Planes each group
- BMP
 - Basic Multilingual Plane
 - 00 group, 00 plane
 - 65536 encoding space
 - UCS-2
 - Unicode
- Why in BMP
 - 若所有字集都在 BMP 中, 就可以只使用 2 bytes, 否則就要用 4 bytes, 不能混用



ISO10646 and Unicode – BMP



UTF

- > UCS Transformation Format
 - UTF-16
 - 將一個 32-bit ISO10646 字元轉成多個 16-bit Unicode
 - UTF-8
 - 將一個32-bit ISO10646 字元轉成多個 8-bit Unicode
 - 將一個16-bit Unicode 字元轉成多個 8-bit Unicode

中文環境

> 要做到哪些事情

- 中文訊息
- 中文顯示
- 中文輸入
- 中文列印
- 中文處理

簡單

困難

中文化方式

- > 直接修改程式
 - 套件以排山倒海之勢而來
- > 國際化
 - InternationalizationN
 - I18N
 - Multi-language architecture
 - 程式設計人員按照該架構的機制與準則寫程式,便可支援各式各樣的語言
 - Locale (LOCALization Environment database)
 - 程式根據使用者選擇的 locale 聯繫到不同資料庫, 進而提供該語言的支援
- > 中文區域化
 - LocalizationN
 - L10N
 - 在 I18N 的大架構下 加入"中文支援"的工作

中文 Xwindow

- > 建立 L10N 中文環境
 - 安裝中文字形
 - 設定 Shell locale 環境
 - 安裝 xcin 中文輸入程式

locale 設定 (1)

> locale

- 地區性語言的資訊
 - LC_ALL
 - LC_CTYPE
 - > 掌管該 locale 中所有字元的處理方式
 - LANG
 - > 語言顯示
 - LC_MESSAGES
 - > 掌管程式訊息輸出所用的語言
 - LC_TIME
 - > 時間格式
 - LC_NUMERIC
 - > 數字格式
 - LC_MONETARY
 - > 貨幣格式
 - LC_COLLATE
 - > 字母順序與特殊字元比較

locale 設定 (2)

- > csh/tcsh shell
 - setenv LC_CTYPE zh_TW.Big5
- > Bourne Shell
 - export LC_CTYPE=zh_TW.Big5
- > /usr/share/locale/
 - 各國的 locale 資訊
 - 命名規則: 語言_地區名:字元編碼名稱
 - zh_TW.Big5
 - zh_CN.GBK

安裝中文字型(1)

- > 兩大中文字型種類
 - 點陣字型 (Bitmapped Font)
 - BDF (Bitmap Distribution Format) 點陣分散格式
 - HBF (Hanzi Bitmap Font) 漢字點陣字體
 - PCF (Portable Compiled Font)
 - 曲線描邊字型 (Outline Fonts)
 - True Type Font (TTF)

安裝中文字型(2)

- > Font Path
 - % xset q
- > 安裝字型步驟
 - 透過 ports 安裝字型檔案
 - 使用 ttfm 安裝該字型
 - 使用 fc-cache 建立字型資料庫
 - 修改各軟體設定使用別的字型

Font Path:

/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/

安裝中文字型(3)

- > 安裝 ttfm TrueType 字型管理工具
- > ttfm
 - ttfinfo 讀取 ttf 字型格式資訊的程式
 - % ttfinfo /usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf

```
tytsai@tybsd:/<3>fonts/TrueType> ttfinfo /usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf
TTFINFO FONT FILE="/usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf"
TTFINFO FACE NUM="1"
TTFINFO FACE INDEX="0"
TTFINFO FONT NAME="AR PL New Sung"
TTFINFO FONT PSNAME="AR-PL-New-Sung",
TTFINFO FOUNDRY NAME="misc"
TTFINFO WEIGHT NAME="medium"
TTFINFO WIDTH="normal"
TTFINFO NUMCMAP="3"
TTFINFO CMAP0="0,3"
TTFINFO CMAPNAME0="Apple Unicode,(v.2.0)"
TTFINFO CMAP1="1,0"
TTFINFO CMAPNAME1="Apple,Roman"
TTFINFO CMAP2="3,1"
TTFINFO_CMAPNAME2="Windows,Unicode"
TTFINFO MAPNUM="3"
TTFINFO FONTMAP1="-misc-AR PL New Sung-medium-r-normal--0-0-0-p-0-big5-0"
TTFINFO_FONTMAP2="-misc-AR PL New Sung-medium-r-normal--0-0-0-p-0-gb2312.1980-0"
TTFINFO FONTMAP3="-misc-AR PL New Sung-medium-r-normal--0-0-0-p-0-jisx0208.1983-0"
```

安裝中文字型 (4)

- ttfm.sh

```
tytsai@tybsd:/<3>fonts/TrueType> ttfm.sh
True-Type Font Manager 0.9.3
Usage: /usr/local/bin/ttfm.sh [option]
    --add [module] <file>... install ttf font
    --remove [module] <file>... remove ttf font from the system
    --list <module>... list all ttf fonts on the system
                     list all ttf manager modules on the system
    --modules
    --setdefault <module> <file>
                 set default ming font of module to file
    --setdefault kai <module> <file>
                 set default kai font of module to file
    --initm <module>.. initialize modules
                   show this info
    --help
```

安裝中文字型(5)

> 選一個來裝 ...

6. 輸出字型

- 6.1. <u>Bitmapped Font 點陣字型</u>概論
- 6.2. cmexfonts 中推會 Big5+ 點陣字型
- 6.3. kcfonts 國喬點陣字型
- 6.4. gugod-clean 搭配中文點陣字型用的英文點陣字型
- 6.5. intlfonts 各國的免費點陣字型
- 6.6. PostScript 概論
- 6.7. <u>使用 TrueType 字型當作是 CID fonts</u>
- 6.8. moefonts-cid 由 Adobe 轉譯的 MOE CID Font
- 6.9. 以gs 觀看不內嵌的pdf 檔
- 6.10. <u>TrueType 全真字型概論</u>
- 6.11. ttfm TrueType 字型管理工具
- 6.12. mingliu 微軟細明體 TrueType 字型
- 6.13. simsun 微軟宋體 TrueType 字型
- 6.14. mingunittf 香港補增字符集2001
- 6.15. fireflyttf 内嵌點陣字的自由字型
- 6.16. moettf 台灣教育部標準 TrueType 字型
- 6.17. arphicttf 文鼎科技 TrueType 字型
- 6.18. wangttf 王漢宗教授 TrueType 字型
- 6.19. <u>ntuttf 台大字型</u>
- 6.20. oto Open Type Organizer 程式

安裝中文字型(6)

> fireflyttf

- % cd /usr/ports/chinese/fireflyttf
- % make install clean
- % ttfm.sh --add xttfm /usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf
 - · 透過 ports 安裝的都會自己跑
- % fc-cache -f -v /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/
- /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/fireflysung.ttf
- /usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf

安裝中文字型 (7)

- AR PL New Sung-12:style=Regular
- Quit -16 Prev Next +16
 - Select a character

> 用 xfd 來看

– % xfd –fa "AR PL New Sung"

range: 0x000020 (0,32) thru 0x00ffe5 (255,229) upper left: 0x005400 (84,0)

时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时																
成 0		吁	0	吃	各	0	吆	吇	合	吉	吊	吋	同	名	后	吏
w g	吐	向	吒	吓		日	η	吗	吘	吙	0	君	吜	吝	呑	吟
呀 D	吠	吡	0	呛	蚧	吥	否	吧	吨	吩	吪	含	听	吭	吮	启
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	吰	吱	吲	吳	吴	吵	呐	吷	吸	吹	0	吻	吼	吽	吾	
味 呢 吗 吗 嗎 日	呀	哟	呂	呃		呅	呆	呇	星	0	告	呋	0	0	呎	呏
告 吸 吡 味 响 呵 呶 呷 匹 □ 号 呻 呼 命 则 明 明 哽 □ 吡 □ 咖 呀 呀 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	呐	0	呒	呓	呔	呕	呖	呗	员	呙	0	呛	呜	0	0	
明 明 [] 日 [呠	呡	呢	呣	呤	呥	呦	呧	周	0	0	呫	呬	0	0	呯
时 町 児 日 店 咖 日 吃 吃 日 匹 四 日 町 円 </td <td>呰</td> <td>呱</td> <td>吡</td> <td>味</td> <td>呴</td> <td>呵</td> <td>呶</td> <td>呷</td> <td>呸</td> <td>0</td> <td>呺</td> <td>呻</td> <td>呼</td> <td>命</td> <td>呾</td> <td>呿</td>	呰	呱	吡	味	呴	呵	呶	呷	呸	0	呺	呻	呼	命	呾	呿
量 u </td <td>咀</td> <td>咁</td> <td>咂</td> <td>0</td> <td>咄</td> <td>0</td> <td>咆</td> <td>咇</td> <td>咈</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>咋</td> <td>和</td> <td>咍</td> <td>咎</td> <td>咏</td>	咀	咁	咂	0	咄	0	咆	咇	咈	0	0	咋	和	咍	咎	咏
响 响 0 咳 咳 0 咕 咷 咸 0 咺 咻 高 咽 項 哀 品 哂 响 哄 响 哆 哇 哈 哉 0 0 % 哌 响 項 哐 哑 哒 哓 哔 哕 哖 哗 0 哙 哚 0 嗏 呕 哗 皆 員 哢 0 % 哥 哦 哧 哨 哩 哪 哫 0 哭 呵	咐	咑	咒	0	咔	咕	咖	0	咘	咙	咚	咛	0	咝	0	
京品 呵呵 哄呵 哆哇 品 □□ □□ 呱回 □□ 喧哑 哒 咣 哗 □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ № □□ ○□<	咠	咡	뿍	咣	咤	咥	咦	咧	咨	咩	咪	咫	咬	咭	咮	咯
「嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 ゅ ゅ ゅ ゅ ゅ	咰	咱	0	咳	咴	0	咶	啡	咸	0	咺	咻	傦	咽	咾	咿
告員	哀	品	哂	哃	哄	哅	哆	哇	哈	哉	0	0	哌	响	哎	哏
	哐	哑	哒	哓	哔	哕	哖	哗	0	哙	哚		哜	哝	哞	哟
□ 哱 哲 哳 □ □ □ 哷 哸 □ 哺 哻 哼 哽 □	哠	員	哢	0	哤	哥	哦	哧	哨	哩	哪	哫	0	哭	哮	
	0	哱	哲	哳		0	0	哷	哸	0	哺	哻	哼	哽	0	哿

安裝 xcin 中文輸入程式 (1)

- > xcin25
 - X window Chinese INput
 - % cd /usr/ports/chinese/xcin25; make install clean
 - 2. Edit /usr/X11R6/share/afterstep/autoexec


```
Function "InitFunction"
                       Animate
  Module
  Module
                 "I"
                       WinList
  Wait
                 "I"
                       WinList
  Module
                 "I"
                       MonitorWharf
                 "I"
  Wait
                       MonitorWharf
                 "I"
  Module
                       Wharf
                 "I"
  Wait
                       Wharf
  Module
                 "I"
                       Pager 0 0
                 "I"
  Module
                       Banner
  Exec
                 "I"
                       xcin2.5 &
  Exec
                 "I"
                       sh ~/GNUstep/Library/AfterStep/.workspace_state &
  Function
                 "I"
                       WorkspaceState
EndFunction
```

安裝 xcin 中文輸入程式 (2)

- 3. Edit /etc/X11/xorg.conf
- 4. Restart xwindow

```
Section "Files"
                "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  RgbPath
                "/usr/X11R6/lib/modules"
  ModulePath
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
  FontPath
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
  FontPath
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
  FontPath
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
  FontPath
  FontPath
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
  FontPath
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
  FontPath
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
  FontPath
                "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/"
  FontPath
EndSection
```


安裝 xcin 中文輸入程式 (3)



安裝 xcin 中文輸入程式 (4)

- > 調成自己要的樣子
 - /usr/X11R6/etc/xcinrc
 - http://xcin.linux.org.tw/

```
; ; XIM Input Style Adjustments.; ; (define INPUT_STYLE '(Root OverTheSpot)) (define OVERSPOT_USE_USRCOLOR "YES") (define OVERSPOT_USE_USRFONTSET "YES") (define OVERSPOT_WINDOW_ONLY "YES")
```



安裝 xcin 中文輸入程式 (5)

> 留下自己要的輸入法


7.1. 輸入法

- 7.1.1. zh_hex 内碼輸入法
- 7.1.2. cj 倉頡輸入法
- 7.1.3. <u>simplex 簡易輸入法</u>
- 7.1.4. phone, bimsphone 注音輸入法
- 7.1.5. jyutping 粵語拼音輸入法
- 7.1.6. bimspinyin 拼音輸入法
- 7.1.7. chewing 酷音輸入法
- 7.1.8. array30 行列30輸入法
- 7.1.9. liu 嘸蝦米輸入法
- 7.1.10. dayi 大易輸入法

安裝 xcin 中文輸入程式 (6)

- > 變更 xcin 的字型
 - /usr/X11R6/etc/xcinrc
 - xfontsel X font selector

安裝 xcin 中文輸入程式 (7)



安裝 xcin 中文輸入程式 (8)

```
tytsai@tybsd./wsr/X11R6/etc. 11:42:23. CODE = X
                0:00.04 -tcsh (tcsh)
60087 v1 I
60094 v1 I+
                0:00.01 /bin/sh /usr/X11R6/bin/startx
60104 v1 I+
                0:00.00 xinit /usr/X11R6/lib/X11/xinit/xinitrc -- -nolisten top
60108 v1
                0:02.50 afterstep
         S
60110 v1
         S
                0:00.35 /usr/X11R6/bin/WinList -d :0.0 -s -L C
60112 v1
         S
                0:00.12 /usr/X11R6/bin/MonitorWharf -d :0.0 -s -L C (Wharf)
60114 v1
         S
               0:00.16 /usr/X11R6/bin/Wharf -d :0.0 -s -L C
60116 v1
         S
               0:00.17 /usr/X11R6/bin/Pager -d :0.0 -s -L C 0 0
60124 v1
         S
               0:00.06 wmCalClock
                                                          tytsai@tybsd, ~, 10:57:31, CODE=0 = ×
60126 v1
         S
               0:00.05 wmupmon -w
60128 v1 S
               0:00.42 wmapm
                                                tytsai@tybsd:">
60130 v1 S
               0:00.09 asmon
               0.00 04 wmcouload -bl -w
601 注 半 有沒有不一樣
                                                      注|半 有沒有不一様
                V:VV.01 /UST7x11R6/libexec/gconfd-2
tytsai@tybsd:/<1>X11R6/etc> xcin2.5
XCIN (Chinese XIM server) version 2.5.3-pre2.
(module ver: 20010918, syscin ver: 20000210).
(use "-h" option for help)
xcin: locale "zh_TW.Big5" encoding "big5"
xcin: XIM server "xcin" transport "X/"
xcin: inp_styles: Root OverTheSpot
```

安裝中文 Terminal (1)

- > rxvt-big5
 - Before
 - /usr/ports/chinese/rxvt-big5
 - Now, it is removed
 - I18N completely
 - /usr/ports/x11/rxvt-devel
- > aterm
 - /usr/ports/chinese/aterm
- > eterm
 - /usr/ports/chinese/eterm
- > mlterm
 - /usr/ports/x11/mlterm

安裝中文 Terminal (2)

> aterm


Edit ~/.Xdefaults



aterm.borderColor: black aterm.background: black "^H" aterm.backspacekey: aterm.cursorColor: IndianRed aterm.foreground: gray98 80x24 aterm.geometry: aterm.inputMethod: xcin aterm.multichar_encoding: bia5 aterm.preeditType: OverTheSpot aterm.scrollTtyKeypress: True aterm.scrollTtyOutput: **False** aterm.scrollBar_right: True aterm.shading: 30 aterm.termName: xterm-color aterm.transparent: True aterm.transpscrollbar: True aterm.troughColor: black !您可選擇想要的字體大小 ! 國喬 16pt, 國喬 16pt aterm.font: 8x16 kc15f aterm.mfont: ! End ports/chinese/aterm configuration

安裝中文 Terminal (3)

- > /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/
 - % xlsfonts | grep kc
 - Ex: taipei16




作業要交什麼?

作業要求(1)

> 先裝 /usr/ports/graphics/gimp

- 有好用的 screenshot 工具



作業要求 (2)

- > 一張圖片
 - Wharf 上有三個 按鈕 (icon 隨你挑), 分別按下可以執行:
 - · aterm
 - Mozilla firefox
 - gimp
 - 桌面上有
 - · aterm 視窗一個
 - > Command line 上已經輸入"又是怎樣"
 - > 同時 xcin 裡面有"就是這樣"
 - Mozilla firefox 視窗一個
 - > 連到 google 去, search line 裡面有 "怎麼會這樣呢?" 的字樣
 - · gimp 視窗一個
- > screenshot 起來
 - 叫做 hwk4_screenshot1.jpg

作業要求(3)

