Bedienungsanleitung OAK EHS-Cockpit

Für Fachkräfte für Arbeitssicherheit – alle Abläufe und Funktionen mit Bildern

Stand 06.11.2026

Bilder aus einem Musterbetrieb

Inhalt

1 Einstieg

- Was das Cockpit für Sie erledigt
- Anmeldung
- Aufbau des Bildschirms
- Die Startseite
- Am Handy
- Suche
- Grundregeln der Bedienung

2 Rollen und Rechte

- Freigaben durch die Geschäftsführung
- Bereichs-Zugang
- Schicht-Zugang
- Was OAK freischaltet
- Zugänge anlegen und sperren

3 Abläufe Schritt für Schritt

- K1 Anlage anlegen, beurteilen und freigeben
- K2 Maßnahme erledigt und wirksam bestätigt
- K3 Prüfung „nicht in Ordnung“
- K4 Betriebsanweisung freigeben
- K5 Unterweisung am Terminal
- K6 Gefahrstoff beurteilen (EMKG)
- K7 Vorfall melden (QR, ohne Anmeldung)
- K8 Arbeitsschutzausschuss (ASA)
- K9 Person anlegen, Rolle wechseln, ausscheiden
- K10 Frist überschritten
- K11 PSA-Matrix je Anlage
- K12 Alles selbst pflegen
- K13 Betrieb einrichten (Einrichtungs-Assistent)

4 Funktionen von A bis Z

- Aktuelles
- Anlagenkataster
- Arbeitsschutzausschuss
- Datenschutz
- Fremdfirmen
- Frage an OAK
- Freigaben
- Gefahrstoffkataster
- Gefährdungsbeurteilungen
- Hallenplan
- Kalender & To-dos
- Leistungen
- Logbuch
- Mängel
- Maßnahmen
- Nachweise & Vorsorge
- Notfall
- Organisation & Beauftragte
- Prüfungen
- PSA-Matrix
- Stand der Pflichten
- Start
- Unterlagen
- Unterweisungen
- Vorfälle
- Vor Ort

5 Unterweisungs-Terminal

- Einrichten
- Am Terminal
- Nachweise

6 Dokumente

- Beurteilung der Arbeitsbedingungen (BdA)
- Betriebsanweisung (BA)
- Weitere Dokumente und Aushänge
- Viewer und Druck

7 Häufige Fragen

8 Rückmeldung an OAK

1 Einstieg

Das OAK EHS-Cockpit bündelt den Arbeitsschutz eines Betriebs an einer Stelle: Anlagen, Beurteilungen, Mängel, Prüfungen, Gefahrstoffe, PSA, Unterweisungen, Vorfälle und Organisation. Es läuft im Browser am PC, am Tablet und am Handy. Alles ist miteinander verknüpft: Was Sie an einer Stelle ändern, zieht an den anderen Stellen nach.

Was das Cockpit für Sie erledigt


Sie tun	Das Cockpit erledigt
Anlage anlegen	Beurteilung als Entwurf, Prüfung vor erster Verwendung
Gefährdung bewerten	Ampel, Maßnahmen mit Termin, Dokument live
Maßnahme wirksam	Restrisiko in Ampel und Dokument, Prüfauftrag
Betriebsanweisung freigeben	Unterweisungsauftrag, Liste „neu unterweisen“
Prüfung „nicht in Ordnung“	Mangel mit Termin, Anlage rot im Hallenplan
Person anlegen	Erstunterweisung fällig, PSA-Bedarf
Fristen pflegen	To-dos, Kalender, E-Mail-Erinnerung

Anmeldung


Öffnen Sie im Browser **www.oak-engineering.de/portal2/**.

1. E-Mail-Adresse und Passwort eintragen.
2. **Anmelden** tippen.
3. Das Passwort ändern Sie danach unter **Passwort ändern** im Fuß des Menüs.

Tipp: Am Handy und am PC lässt sich das Cockpit wie eine App installieren. Der Browser bietet dies in der Adresszeile oder im Menü an.



Aufbau des Bildschirms



Startseite am PC: Kopfzeile, Menü links, Inhalt rechts


Bereich	Inhalt
Kopfzeile	Betrieb und Bereich · Lupe (Suche) · Menü ☰
Menü links	alle Funktionen in Gruppen · rote Zahl = offene Punkte
Inhalt	Seitentitel · Reiter · Filter als runde Knöpfe · Listen
Menü-Fuß	Passwort ändern · Abmelden

Am PC klappen Sie das Menü mit **Einklappen** auf eine schmale Leiste zusammen.

Die Startseite


Auf einen Blick zeigt die wichtigsten Zahlen des Betriebs. Jede Kachel führt zur passenden Liste.

- offene Mängel und Mängel im Gefahrbereich
- offene Aufgaben, davon überfällig
- fällige Unterweisungen
- letzter Vorfall
- Anlagen im Gefahrbereich
- letzte Änderung der Unterlagen



Darunter liegen die **Schnellzugriffe** (z. B. Unterweisung starten, Vorfall melden, Mangel erfassen). Mit **Anpassen** wählen Sie aus, welche erscheinen.

Am Handy




Links: Startseite mit Fußleiste. Rechts: „Mehr“ öffnet das ganze Menü.

- Die **Fußleiste** unten führt direkt zu Start, Mängel, Unterlagen und Unterweisung.
- **Mehr** öffnet das vollständige Menü als Blatt.
- Listen werden am Handy zu Karten mit einer Zeile je Angabe.

Suche

Tippen Sie oben auf die **Lupe** und geben Sie einen Begriff ein, z. B. „Leiter“.

- Die Suche findet Funktionen, Unterlagen, Anlagen, Mängel, Maßnahmen, Beurteilungen, Gefahrstoffe, Personen, Nachweise, Prüfungen, Termine und Bereiche.
- Mit den runden Knöpfen grenzen Sie die Art ein.
- Alltagswörter funktionieren auch: „Staplerschein“, „GBU“, „Unfall“.
- Ein Bereichs-Zugang findet nur Einträge seines Bereichs.



Grundregeln der Bedienung

Regel	So geht es
Bearbeiten	Auf den Eintrag tippen – der Dialog öffnet sich
Neu anlegen	Knopf mit „+“ oben in der Liste
Filtern	Runde Knöpfe in der Filterleiste
Unterseiten	Reiter unter dem Seitentitel
Speichern	Knopf im Dialog; Meldung unten bestätigt
Nachvollziehen	Jede Änderung steht mit Name und Zeit im Logbuch
Archivieren	Einträge werden stillgelegt oder archiviert, Nachweise bleiben

2 Rollen und Rechte

Jede Person bekommt einen eigenen Zugang. So ist im Logbuch nachvollziehbar, wer was eingetragen hat. Was ein Zugang darf, hängt von seiner Rolle ab.

Rolle	Darf	Typisch
Fachkraft	beurteilen, pflegen, quittieren, Zugänge „Betrieb“ anlegen	Sifa, Fachkraft vor Ort
Geschäftsführung	alles der Fachkraft, freigeben, alle Zugänge verwalten und sperren	Unternehmer
Betrieb	lesen, melden, erledigen	Meister, Führungskraft
Bereichs-Zugang	wie „Betrieb“, sieht nur seinen Bereich	Meister Werkzeugbau
Schicht-Zugang	gemeinsamer Zugang, fragt nach dem Namen	Schichtführer

Freigaben durch die Geschäftsführung


Beurteilungen, Betriebsanweisungen und Gefahrstoff-Beurteilungen gibt nur die Geschäftsführung frei. Die Fachkraft legt sie vor. Ändert sich danach die Bewertung, nimmt das Cockpit die Freigabe zurück und legt der Geschäftsführung ein To-do zur erneuten Freigabe an.

Bereichs-Zugang

Ein Bereichs-Zugang sieht nur die Einträge seines Bereichs und der Unterbereiche. Betriebsweite Einträge sieht er nur zum Lesen.

1. **Organisation & Beauftragte → Zugänge & Geräte** öffnen.
2. Beim Zugang **Bereiche** tippen.
3. Bereich ankreuzen, **Speichern**.

Ohne Häkchen sieht der Zugang den ganzen Betrieb. Oben in der Kopfzeile steht, welcher Bereich gerade gilt.



Schicht-Zugang

Mehrere Schichtführer können sich einen Zugang teilen. Das Cockpit fragt dann beim ersten Eintrag **„Wer arbeitet gerade?“**. Der Name wird im Gerät gemerkt und bei jedem Eintrag gespeichert. Ein gemeinsamer Zugang kann sein Passwort nicht selbst ändern.


Was OAK freischaltet

Freischaltung	Wo Sie es sehen
Unterweisungsmodule (Inhalte)	Unterweisungen → Module
Funktionen des Cockpits	Menü zeigt nur freigeschaltete Funktionen
Kataloge (Prüfarten, PSA-Arten, Vorlagen)	in den jeweiligen Funktionen
Einrichtung eines neuen Betriebs	Einrichtungs-Assistent, siehe K13


Alles andere pflegt der Betrieb selbst: Anlagen, Beurteilungen, Gefährdungen, Maßnahmen, Mängel, Personen, Rollen, Bereiche, Prüfobjekte, Gefahrstoffe, PSA, Unterweisungszuordnung, Terminal, Arbeitsschutzausschuss, Zugänge und Erscheinungsbild. Fehlt ein Modul, steht es unter **Unterweisungen** → **Katalog** als Pflicht-Lücke. Freischalten lassen Sie es über **Frage an OAK**.

Zugänge anlegen und sperren

1 **Organisation & Beauftragte → Zugänge & Geräte → „+ Zugang anlegen".** Name, E-Mail-Adresse und erstes Passwort eintragen. Die Fachkraft legt Zugänge mit der Rolle „Betrieb" an, die Geschäftsführung alle Rollen.



2 **Sperren.** Die Geschäftsführung tippt beim Zugang auf **Sperren**. Die Person kann sich danach nicht mehr anmelden. **Entsperren** macht das rückgängig.



3 Abläufe Schritt für Schritt


Die folgenden Abläufe sind in einem Musterbetrieb vollständig durchgespielt und geprüft. Die Bilder zeigen jeweils das Ergebnis des Schritts. Je Ablauf finden Sie: wozu er dient, die Schritte, was das Cockpit danach selbst erledigt, und die Rechtsgrundlage.

Nr.	Ablauf	Ergebnis
K1	Anlage anlegen, beurteilen, freigeben	BdA freigegeben, BA-Entwurf
K2	Maßnahme erledigt und wirksam	Restrisiko, neue Freigabe
K3	Prüfung „nicht in Ordnung“	Mangel, Anlage rot, Prüfauftrag
K4	Betriebsanweisung freigeben	Unterweisungsauftrag
K5	Unterweisung am Terminal	Nachweis, Fälligkeit „ok“
K6	Gefahrstoff beurteilen (EMKG)	Gefährdung in der BdA
K7	Vorfall melden (QR)	Mail, Maßnahme, Prüfauftrag
K8	Arbeitsschutzausschuss	Maßnahmen, Ziele, Protokoll
K9	Person anlegen, wechseln, ausscheiden	Fälligkeiten passen sich an
K10	Frist überschritten	rotes To-do, Sammelmail
K11	PSA-Matrix je Anlage	BdA, BA, Aushang, Ausgabeliste
K12	Alles selbst pflegen	Betrieb arbeitet ohne OAK
K13	Betrieb einrichten (Assistent)	Betrieb startklar, Zugänge erstellt

K1 Anlage anlegen, beurteilen und freigeben


Wozu: Jede Maschine braucht eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen (BdA), bevor sie genutzt wird. Aus der freigegebenen BdA entsteht die Betriebsanweisung.

1. **Anlage anlegen.** Unter **Anlagenkataster → „+ Anlage anlegen“** Bezeichnung, Maschinenart und Hersteller eintragen und **Anlegen** tippen.







2 **Tätigkeit und Gefährdung erfassen.** In der Beurteilung mit **„+ Tätigkeit“** den Betriebszustand anlegen (z. B. Werkzeug wechseln). Mit **„+ Gefährdung“** die Gefährdung samt Bewertung (Wahrscheinlichkeit × Schwere) und Rechtsquelle erfassen.



3 **Maßnahme festlegen.** Bei der Gefährdung **„+ Maßnahme“** tippen. STOP-Stufe, Text, Verantwortlichen und Termin eintragen.




4 **Freigeben.** Die Fachkraft tippt **Zur Freigabe vorlegen**. Die Geschäftsführung tippt **Freigeben (Geschäftsführung)** und bestätigt das Datum.







5 **Dokument ansehen.** Im Reiter **Dokumente & BA** den Knopf **BdA** tippen. Das Dokument öffnet sich im Viewer und zeigt „freigegeben am …“.



6 **Betriebsanweisung anlegen.** Unter **Dokumente & BA** auf **BA anlegen** tippen. Die Betriebsanweisung entsteht als Entwurf aus der Beurteilung.



7 **BA ansehen.** Mit dem Knopf **BA** öffnet sich die Betriebsanweisung im Viewer – wählbar in Deutsch, Englisch und Türkisch.



Was automatisch passiert

- Die Beurteilung ist sofort als Entwurf angelegt.
- Die Prüfung vor erster Verwendung steht im Prüfkataster.
- Die Maßnahme steht in der Mängelliste mit Termin.
- Nach der Freigabe steht im Dokument „freigegeben am … von …“.


Rechtsgrundlage

§§ 5, 6 ArbSchG · § 3 BetrSichV · bei Spritzgießmaschinen DGUV Information 113-606


K2 Maßnahme erledigt und wirksam bestätigt

Wozu: Eine Maßnahme zählt erst, wenn sie umgesetzt und ihre Wirksamkeit geprüft ist. Dann gilt in der BdA das Restrisiko.

1 **Erledigt melden.** Die Führungskraft tippt in der Beurteilung auf die Maßnahme, dann **Erledigt melden**. Sie trägt ein, wer was gemacht hat, und speichert.




2 **Live im Dokument.** Die BdA zeigt die Maßnahme sofort mit Status „erledigt“ und Datum.




3 **Wirksam bestätigen.** Die Fachkraft tippt auf die erledigte Maßnahme und dann **Wirksam bestätigen**.




4 **Prüfauftrag.** Unter **Kalender & To-dos** steht jetzt „Restrisiko bestätigen“ für die Beurteilung.




5 **Startseite.** Die Kachel „offene Aufgaben“ zählt den Prüfauftrag mit.




6 **Restrisiko.** Sind alle Maßnahmen einer Gefährdung wirksam, zeigen Ampel und Dokument das Restrisiko.




7 **Bewertung anpassen.** Die Fachkraft tippt auf das Risiko „nachher“, passt die Bewertung an und speichert. Die Beurteilung zeigt sofort „noch nicht freigegeben“.



8 **Neue Freigabe.** Die Geschäftsführung findet unter **Kalender & To-dos** die Aufgabe, die Beurteilung neu freizugeben.



9 **Dokument.** Bis zur neuen Freigabe steht in der BdA, dass sie seit der Freigabe geändert wurde.



Was automatisch passiert

- Status und Datum der Maßnahme stehen live in der BdA.
- „Wirksam" legt den Prüfauftrag „Restrisiko bestätigen" an.
- Eine geänderte Bewertung nimmt die Freigabe zurück.
- Die Geschäftsführung erhält ein To-do zur erneuten Freigabe.


Rechtsgrundlage


§ 3 und § 4 ArbSchG (Wirksamkeit, Rangfolge der Maßnahmen)

K3 Prüfung „nicht in Ordnung"


Wozu: Prüfpflichtige Einrichtungen werden mit Frist geprüft. Ein Befund wird sofort zum Mangel – egal ob die Prüfung im Cockpit, per Import oder von einem Prüfdienst eingetragen wird.

1 **Einrichtung anlegen.** Unter **Prüfungen → Prüfkataster „+ Einrichtung“** tippen. Prüfart (z. B. Not-Halt), Bezeichnung und Anlage wählen, speichern.







2 **Prüfung eintragen.** Die Einrichtung antippen, **Prüfung eintragen**. Ergebnis „nicht in Ordnung“ und Befund eintragen, speichern.




3 **Mängelliste.** Der Mangel aus der Prüfung steht mit Termin in der Mängelliste.







4 **Hallenplan.** Die Anlage ist rot und zählt den neuen Mangel.



5 **Prüfauftrag.** Unter **Kalender & To-dos** steht „Beurteilung nachbewerten" für die Anlage.



6 **Import.** Unter **Prüfungen** → **Import** eine Prüfliste aus Excel einfügen, **Vorschau** und **übernehmen** tippen. Auch hier wird aus „nicht in Ordnung" ein Mangel.



Was automatisch passiert

- Mangel mit Termin in der Mängelliste
- Anlage rot im Hallenplan und im Anlagenkataster
- Prüfauftrag „Beurteilung nachbewerten“
- Folgetermin der Prüfung im Kalender


Rechtsgrundlage

§ 14 BetrSichV · Elektrik: DGUV Vorschrift 3


K4 Betriebsanweisung freigeben

Wozu: Eine neue oder geänderte Betriebsanweisung (BA) muss allen Beschäftigten der betroffenen Rollen vermittelt werden.


1 **Vorbereitung.** Unter **Unterweisungen** → **Mitarbeiter** die Rolle (z. B. „Bediener“) anlegen und Personen mit dieser Rolle erfassen.



2 **Rolle zuordnen.** Unter **Gefährdungsbeurteilungen** beim Arbeitssystem die Rolle ankreuzen. Dann unter **Dokumente & BA** auf **BA anlegen** tippen.




3 **Freigeben.** Die Fachkraft legt die BA vor, die Geschäftsführung tippt **Freigeben (Geschäftsführung)**.







4 **Unterweisungsauftrag.** Unter **Kalender & To-dos** steht „Beschäftigte neu unterweisen" für diese BA.



5 **Wer muss?** Im To-do **Unterweisen …** tippen. Die Personen der Rolle stehen vorausgewählt auf der Liste.



6 **Fälligkeit.** Unter **Unterweisungen → Terminal & fällig** sind die Personen als „neu zu unterweisen“ fällig.



Was automatisch passiert

- Unterweisungsauftrag mit Frist
- Personen der Rolle auf der Liste „neu unterweisen“
- Fälligkeit je Person


Rechtsgrundlage

§ 12 ArbSchG · § 12 BetrSichV · DGUV Vorschrift 1


K5 Unterweisung am Terminal

Wozu: Beschäftigte werden am Tablet unterwiesen. Rollen und Inhalte kommen aus dem Cockpit, der Nachweis geht direkt zurück.


1 **Rollen anlegen.** Unter **Unterweisungen → Mitarbeiter → Bereiche & Rollen** die Rollen anlegen.




2 **Module zuordnen.** Unter **Unterweisungen → Module → Gruppen & Inhalte** jedem freigeschalteten Modul seine Rollen zuordnen.




3 **Person anlegen.** Person mit der Rolle erfassen.




4 **Vorher.** Die neue Person ist für alle Kapitel ihres Moduls zur Erstunterweisung fällig.




5 **Terminal starten. Vor Ort → Unterweisungs-Terminal → Terminal starten**, dann „Interne Unterweisung“. Angeboten werden die Rollen aus dem Cockpit.




6 **Rolle wählen.** Die Person gibt ihren Namen ein und wählt ihre Rolle. Das Terminal zeigt die Module der Rolle mit Dauer. Die Person geht sie durch und unterschreibt.




7 **Nachweis.** Unter **Unterweisungen → Nachweise** steht der Nachweis sofort – mit Rolle, Modulen und Stand. Die Fälligkeiten der Person springen auf „ok“, die nächste Unterweisung ist in zwölf Monaten fällig.




8 **Startseite.** Die Kachel „Unterweisungen fällig“ zählt die Person nicht mehr.





9 **Kalender.** Der Kalender zeigt „Unterweisung wiederholen“ erst in einem Jahr.



Was automatisch passiert

- Nachweis mit Person, Kapitel, Rechtsgrundlage und Sprache
- Fälligkeit auf „ok“, Wiederholung im Kalender
- Startkachel und To-dos passen sich an

Rechtsgrundlage

§ 12 ArbSchG · DGUV Vorschrift 1 · unter 18 Jahren halbjährlich: § 29 JArbSchG


K6 Gefahrstoff beurteilen (EMKG)

Wozu: Jeder Gefahrstoff braucht ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt (SDB) und eine Beurteilung der Tätigkeit. Das Ergebnis gehört in die BdA.

1 **Vorbereitung.** Unter **Gefährdungsbeurteilungen** ein Arbeitssystem mit der Tätigkeit anlegen, z. B. „Teile reinigen“.




2 **Stoff aufnehmen.** Unter **Gefahrstoffkataster → „+ Stoff“** das SDB (PDF) hochladen. Bezeichnung, Signalwort, H-Sätze und SDB-Datum prüfen, speichern.






3 **Beurteilen.** Im Dialog **Beurteilung nach EMKG** die Tätigkeit aus der BdA wählen, Menge, Dauer und Hautkontakt angeben. Die Geschäftsführung tippt **Speichern und freigeben**.




4 **In der BdA.** Die Beurteilung des Arbeitssystems enthält jetzt die Gefährdung „Gefahrstoff: …“ bei der Tätigkeit.



5 **Betriebsanweisung.** Beim Stoff im Kataster entsteht die Betriebsanweisung aus der freigegebenen Beurteilung.



6 **Unterweisung.** Unter **Kalender & To-dos** steht „Beschäftigte neu unterweisen“ zum Stoff.



Was automatisch passiert

- Gefährdung „Gefahrstoff: …“ in der BdA, sofort sichtbar
- Betriebsanweisung aus der Beurteilung abrufbar
- Unterweisungsauftrag für die Beschäftigten

Rechtsgrundlage

§ 6 GefStoffV (Beurteilung, Verzeichnis) · § 14 GefStoffV, TRGS 555 (Betriebsanweisung)


K7 Vorfall melden (QR, ohne Anmeldung)

Wozu: Beschäftigte melden Unfälle, Beinahe-Unfälle und unsichere Zustände ohne Zugang über den QR-Aushang. Die Fachkraft wertet aus und leitet Maßnahmen ab.

1 **Melden.** Eine Beschäftigte scannt den QR-Aushang, wählt z. B. „Beinahe-Unfall“, beschreibt Ort und Hergang und tippt **Meldung absenden**.




2 **Auswerten.** Die Fachkraft öffnet die Meldung unter **Vorfälle**, ordnet den Bereich zu und tippt **Auswerten**: Ursache, Sofort- und Langzeitmaßnahme.






3 **Maßnahme.** Aus der Langzeitmaßnahme entsteht eine Maßnahme mit Termin.



4 **Prüfauftrag.** Unter **Kalender & To-dos** steht „Beurteilung prüfen“ zum Vorfall.



Was automatisch passiert

- Mail an den Betrieb direkt nach dem Absenden
- Maßnahme mit Termin aus der Auswertung
- Prüfauftrag für die Beurteilung


Rechtsgrundlage

§ 193 SGB VII (Unfallanzeige ab mehr als drei Tagen Arbeitsunfähigkeit) · § 3 ArbSchG

K8 Arbeitsschutzausschuss (ASA)


Wozu: Je Sitzung eine Mappe: Unterlagen vorstellen, Beschlüsse fassen, Protokoll ablegen. Beschlüsse werden automatisch Maßnahmen, Ziele und Termine.

1 **Sitzung anlegen.** Unter **Arbeitsschutzausschuss** auf **„+ Sitzung“** tippen. Die Sitzungsmappe öffnet sich.







2 **Beschlüsse.** Auf der Seite „Beschlüsse und Protokoll“ einen Beschluss mit Wer und Bis wann eintragen. Ziele beginnen mit „Ziel: …“. „Beschlossen“ ankreuzen, nächste Sitzung setzen, **Sitzung abschließen**.



3 **Ergebnis.** Beschlüsse stehen als Maßnahmen, Ziele unter Ziele, die Termine im Kalender.




4 **Protokoll hochladen. Unterschriebenes Protokoll hochladen** tippen und das PDF wählen.



5 **Unterlagen.** Das unterschriebene Protokoll steht unter **Unterlagen**.





Was automatisch passiert

- Beschluss → Maßnahme mit Verantwortlichem und Termin
- „Ziel: …" → Ziel mit Kennzahl
- Termine für Beschlüsse und nächste Sitzung im Kalender
- Protokoll unter Unterlagen


Rechtsgrundlage

§ 11 ASiG (Arbeitsschutzausschuss ab mehr als 20 Beschäftigten, mindestens vierteljährlich)

K9 Person anlegen, Rolle wechseln, ausscheiden


Wozu: Die Fälligkeiten folgen der Person und ihrer Rolle. Nachweise bleiben auch nach dem Ausscheiden erhalten.

1 **Person anlegen.** Unter **Unterweisungen** → **Mitarbeiter** → **Person anlegen** Name, Sprache und Eintritt eintragen, Rolle ankreuzen.







2 **Rolle wechseln.** Person antippen, neue Rolle wählen, speichern. Die Erstunterweisung der neuen Rolle wird fällig, die Pflichten der alten entfallen.




3 **Unterweisen.** Die Person wird am Terminal unterwiesen. Öffnen Sie danach die Person: Unter „Zugewiesene Unterweisungen“ steht der neue Stand mit dem nächsten Termin.



4 **Ausscheiden.** Person antippen, **Ausgeschieden** tippen, bestätigen. Die Person ist archiviert und in keiner Fälligkeit mehr.



5 **Nachweise bleiben.** Unter **Unterweisungen → Nachweise** stehen die Nachweise der ausgeschiedenen Person weiter.



Was automatisch passiert

- Erstunterweisung je Kapitel der Rolle fällig
- Rollenwechsel tauscht die Pflichten
- Ausgeschieden: aus allen Fälligkeiten raus, Nachweise bleiben


Rechtsgrundlage

§ 12 ArbSchG · Geburtsdatum nur für § 29 JArbSchG


Kio Frist überschritten

Wozu: Keine Frist geht unter. Überfällige Termine stehen rot in den To-dos, Erinnerungen kommen gesammelt per Mail.

1 **Termin anlegen.** Unter **Kalender & To-dos → Kalender → Termin anlegen** z. B. „UVV-Prüfung Hubwagen“ mit Fälligkeit eintragen. Wiederkehrende Prüfungen gibt es **aus Vorlage**.




2 **Rotes To-do.** Unter **To-dos** steht die überschrittene Frist rot mit „seit … überfällig“.





3 **Erinnerungsmail.** Unter **E-Mail-Erinnerungen** Empfänger mit Rhythmus anlegen. **Probe senden** zeigt die Sammelmail sofort.




Was automatisch passiert

- Überfällige Fristen rot in To-dos und auf der Startseite
- Sammelmail an die eingetragenen Empfänger, ohne Personendaten
- Jede Mail enthält einen Link zum Abbestellen


K11 PSA-Matrix je Anlage

Wozu: Je Tätigkeit festlegen, welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) nötig ist. Daraus entstehen BdA-Block, Gebotszeichen in der BA, Aushang, Ausgabeliste und Unterweisung.


1 **Vorlage übernehmen.** Unter **PSA-Matrix** die Anlage wählen und **Aus Branchenvorlage übernehmen** tippen. Für Spritzgießmaschinen kommen die Tätigkeiten der DGUV Information 113-606.




2 **Anpassen.** Eine Zelle antippen schaltet die PSA für diese Tätigkeit an oder aus.



3 **Prüfaufträge.** Nach der Änderung entstehen Prüfaufträge für BdA („PSA geändert“) und BA der Anlage.




4 **BdA.** Unter **Dokumente & BA** die BdA öffnen. Sie zeigt einmal kompakt den Block „PSA je Tätigkeit“ mit dem aktuellen Stand.




5 **BA.** Unter **Dokumente & BA** die BA öffnen. Die Gebotszeichen im Abschnitt Schutzmaßnahmen kommen aus der PSA-Matrix der Anlage.




6 **Aushang.** Über die Maschinenseite (QR an der Anlage) ist der Aushang „PSA an dieser Maschine“ erreichbar.




7 **Ausgabeliste.** Im Reiter **Ausgabe** steht jede Person mit ihrer PSA laut Matrix. Zeile antippen: Ausgabe eintragen und quittieren lassen.




8 **Unterweisung.** Unter **Unterweisungen** → **Katalog** bekommt die Rolle einen Pflicht-Vorschlag für den Inhalt „PSA“.



9 **Vorsorge.** Gehörschutz bei Tätigkeiten ab 85 dB(A) zieht den Vorsorgehinweis nach sich.



10 **Handschuhplan.** Chemikalienschutzhandschuhe bleiben im Handschuhplan je Gefahrstoff — dieselben Einträge wie unter **Modelle**.



Was automatisch passiert

- Prüfaufträge für BdA und BA
- PSA-Block in der BdA, Gebotszeichen in der BA
- Aushang je Maschine, Ausgabeliste je Person
- Pflicht-Vorschlag „PSA“ in der Unterweisung
- Vorsorgehinweis bei Gehörschutz

Rechtsgrundlage


§ 3 ArbSchG · § 2 PSA-BV (Auswahl, Ausgabe, Pflege) · § 3 PSA-BV (Unterweisung) · Lärm: LärmVibrationsArbSchV, ArbMedVV · Vorlage Spritzguss: DGUV Information 113-606

K12 Alles selbst pflegen

Wozu: Der Betrieb arbeitet ohne OAK. Fachkraft und Geschäftsführung können jedes Objekt anlegen, ändern und archivieren. Nur Buchungen von Inhalten und die Kataloge bleiben bei OAK.


Objekt	Wo	Anlegen · Ändern · Beenden
Bereiche	Organisation → Struktur	+ Einheit · antippen · stilllegen
Rollen	Unterweisungen → Mitarbeiter → Bereiche & Rollen	anlegen · ändern · archivieren
Personen	Unterweisungen → Mitarbeiter	anlegen · ändern · ausgeschieden / wieder aktiv
Anlagen	Anlagenkataster	anlegen · Bereich ändern · stilllegen / wieder in Betrieb
Beurteilung, Gefährdung, Maßnahme	Gefährdungsbeurteilungen	anlegen · ändern · löschen
Mängel	Mängel	melden · ändern · erledigt / wieder öffnen
Prüfobjekte	Prüfungen → Prüfkataster	anlegen · ändern · außer Betrieb
Gefahrstoffe	Gefahrstoffkataster	aufnehmen · ändern · nicht mehr verwendet
Modul-Zuordnung	Unterweisungen → Module	Rolle zuordnen · entfernen
Terminal	Organisation → Zugänge & Geräte	einrichten · sperren
ASA	Arbeitsschutzausschuss	anlegen · abschließen · Protokoll
Erscheinungsbild	Organisation → Grunddaten	Logo, Farben, Datenschutz-Kontakt
PSA	PSA-Matrix	Zuordnung · Modelle
Zugänge	Organisation → Zugänge & Geräte	anlegen · Bereiche · sperren

1 **Bereiche.** Unter **Organisation & Beauftragte → Struktur** mit **„+ Einheit“** Standort, Bereich oder Kostenstelle anlegen. Antippen zum Ändern oder Stilllegen.







2 **Anlagen.** Anlage antippen, Bereich ändern, stilllegen und wieder in Betrieb nehmen.




3 **Mängel. „+ Mangel melden“**, Mangel ändern, erledigt melden und bei Bedarf wieder öffnen.






4 **Terminal-Gerät.** Unter **Organisation → Zugänge & Geräte** ein Terminal-Gerät einrichten und bei Verlust sperren.




5 **Erscheinungsbild.** Unter **Organisation** → **Grunddaten** → **Erscheinungsbild** Logo, Farben, Datenschutz-Kontakt und Druckfuß pflegen.




K13 Betrieb einrichten (Einrichtungs-Assistent)

Wozu: Ein neuer Betrieb ist in einer Sitzung startklar: Grunddaten, Betriebsprofil, Bereiche, Rollen, Beschäftigte, Anlagen, Unterweisungen, Terminal und Zugänge. Den Assistenten startet OAK. Jeder Schritt bleibt gespeichert, die Einrichtung lässt sich unterbrechen und später fortsetzen.


1 **Betrieb anlegen.** Im Menü **„+ Kunde“** Firmenname, Kurzname, Branche, Anschrift, Zahl der Beschäftigten und Berufsgenossenschaft eintragen, **Anlegen und weiter**. Den Kurznamen schlägt das Cockpit vor.




2 **Betriebsprofil.** Vier kurze Teile beantworten: Beschäftigte (auch Leiharbeit, Schichten, Betriebsrat), Tätigkeiten (z. B. Maschinen, Gefahrstoffe, Stapler, Leitern, Lärm), Betreuung und Empfehlungen. Das Cockpit leitet daraus Empfehlungen mit Rechtsgrundlage ab, z. B. Arbeitsschutzausschuss, Sicherheitsbeauftragte, Gehörschutz und Vorsorge. **Übernehmen** bucht die passenden Unterweisungen und legt Termine und Aufgaben an.




3 **Bereiche.** Vorschläge der Branche antippen (z. B. Produktion, Lager, Werkzeugbau) oder eigene eintragen, **Weiter**.




4 **Rollen.** Vorschläge antippen (z. B. Maschinenbediener, Einrichter, Lager und Staplerfahrer), **Weiter**.




5 **Beschäftigte aus Excel.** Eine Liste als Excel-Datei (.xlsx) hochladen oder aus Excel einfügen. Das Cockpit ordnet die Spalten den Feldern zu (Spalte → Feld): Vor- und Nachname, Bereich, Rolle, Sprache, Eintritt. Unpassende Spalten wie die Personalnummer bleiben außen vor. Die **Vorschau** zeigt fehlerhafte Zeilen und doppelte Personen vor dem Speichern. Fehlende Rollen legt **Übernehmen** gleich mit an.




6 **Anlagen.** Anlage mit Typ anlegen. Das Cockpit nimmt die passende Beurteilungsvorlage und die PSA-Vorlage der Branche dazu. Weitere Anlagen kommen genauso per Excel-Datei: Spalten zuordnen, Vorschau prüfen, Dubletten werden gemeldet.




7 **Unterweisungen. Vorschlag der Branche übernehmen** bucht die Module und ordnet sie den Rollen zu. Das Terminal liest die Zuordnung direkt aus dem Cockpit.




8 **Terminal und Meldungen.** Terminal-Gerät einrichten (Link und QR-Code erscheinen), Melde-Code für Vorfälle erzeugen, Empfänger der Fristen-Mail eintragen.




9 **Zugänge.** Zugänge für Geschäftsführung und Fachkraft anlegen. Die Zugangsdaten stehen einmalig auf dem Bildschirm zum Kopieren und werden nicht gespeichert.




10 **Abschluss.** Die Prüfliste zeigt, was noch fehlt. Ist alles grün („Betrieb startklar"), **Abschließen** tippen. Der Assistent funktioniert auch am Handy.





11 **Erste Anmeldung.** Die Fachkraft meldet sich mit ihrem neuen Zugang an und sieht ihren Betrieb mit Personen, Anlagen und Terminal. Unter **Hilfe** steht diese Anleitung.



Was automatisch passiert

- Empfehlungen aus dem Betriebsprofil als Termine, Aufgaben und gebuchte Unterweisungen
- Beurteilung und PSA-Matrix je Anlage aus den Branchenvorlagen
- Fälligkeiten der Unterweisungen je Person aus Rolle und Eintritt
- Terminal, Melde-Code und Fristen-Mail sind sofort nutzbar

Rechtsgrundlage

§ 5 ArbSchG (Beurteilung) · § 12 ArbSchG (Unterweisung) · § 11 ASiG (Arbeitsschutzausschuss ab mehr als 20 Beschäftigten) · § 22 SGB VII (Sicherheitsbeauftragte) · ArbMedVV (Vorsorge) · § 2 PSA-BV (PSA)


4 Funktionen von A bis Z

> Je Menüpunkt: wozu er dient, die wichtigsten Handgriffe und ein Bild. Die Reihenfolge ist alphabetisch. Im Menü stehen die Funktionen in Gruppen.

Aktuelles

Zweck: Rechtliche Neuerungen und Versionshinweise des Cockpits.


- **Zur Kenntnis nehmen** hält fest, dass Sie die Neuerung geprüft haben.
- Betrifft sie den Betrieb, wählen Sie die Unterlagen aus – dafür entstehen Prüfaufträge.
- Reiter **Versionshinweise**: was im Programm neu ist.



Anlagenkataster

Zweck: Alle Anlagen mit Kurzinfo, offenen Mängeln und Dokumenten. Die Farbe zeigt den schlimmsten offenen Mangel.

- **„+ Anlage anlegen"**: legt auch die Beurteilung als Entwurf an.
- Anlage antippen: Kurzinfo, Dokumente (BdA, BA, Mängelliste), QR-Seite.
- **Etiketten (DYMO)**: QR-Etiketten je Anlage drucken.
- Stilllegen statt löschen – Nachweise bleiben.



Arbeitsschutzausschuss

Zweck: Sitzungen planen, durchführen und dokumentieren.

- **„+ Sitzung“** öffnet die Sitzungsmappe: Folien und Unterlagen hochladen, präsentieren, notieren.
- Beschlüsse werden Maßnahmen und Termine, „Ziel: …“ wird ein Ziel.
- Reiter **Ziele**: SMART-Ziele mit Kennzahl; Vorschläge aus dem aktuellen Stand übernehmen.
- Weitere Reiter: Meldungen, Thema des Monats, Sicherheitskultur, Logbuch.




> **Rechtsgrundlage**
>
> § 11 ASiG

Datenschutz

Zweck: Datenschutzhinweise für alle Nutzer und Stand der Auftragsverarbeitung.


- Wer verantwortlich ist und wofür Daten verarbeitet werden.
- Personendaten im Cockpit sind auf das Nötige beschränkt.



Fremdfirmen

Zweck: Aufträge an Fremdfirmen sicher abwickeln.

- **„+ Auftrag“**: Firma, Arbeiten, Zeitraum.
- Gegenseitige Gefährdungen abstimmen, Externe vor Arbeitsbeginn einweisen.
- Bei gefährlichen Arbeiten am Auftrag einen **Erlaubnisschein** ausstellen.
- Kacheln zeigen offene Einweisungen und Abstimmungen.



Rechtsgrundlage

§ 8 ArbSchG · DGUV Vorschrift 1

Frage an OAK

Zweck: Fragen zur Arbeitssicherheit stellen – wie in einem Forum.

- **Neue Frage stellen**, Foto oder Datei anhängen.
- Alle im Betrieb sehen die Beiträge, OAK antwortet direkt hier.
- Auch für Freischaltungen, Wünsche und Rückmeldungen zum Cockpit.



Freigaben

Zweck: Neue Maschinen, Umbauten, Gefahrstoffe, Stellen oder Bauvorhaben vor der Umsetzung anmelden.

- **„+ Vorhaben anmelden“** mit passender Checkliste je Art.
- Die Fachkraft prüft und empfiehlt: ohne Auflagen, mit Auflagen, nicht empfohlen.
- Die Führungskraft gibt frei; Auflagen werden Maßnahmen.




Rechtsgrundlage

§ 6 Satz 2 Nr. 1 a, b und Nr. 2 ASiG (Beratung bei Planung und Beschaffung, Prüfung vor Inbetriebnahme)

Gefahrstoffkataster

Zweck: Gefahrstoffverzeichnis mit SDB, Beurteilung (EMKG), Betriebsanweisung und Handschuhplan.

- **„+ Stoff“**: SDB hochladen, Angaben prüfen.
- Filter zeigen, wo SDB veraltet ist oder Beurteilung bzw. BA fehlt.
- **Verzeichnis drucken** und **CSV** für den Nachweis.
- Reiter **Handschuhplan**: passender Handschuh je Stoff und Bereich, druckbar.



Rechtsgrundlage

§ 6 GefStoffV (Verzeichnis) · § 14 GefStoffV (Betriebsanweisung)

Gefährdungsbeurteilungen

Zweck: Je Arbeitssystem alle Tätigkeiten mit Gefährdungen, Belastungen und Ressourcen – ein Dokument, das die Geschäftsführung freigibt.

- **„+ Arbeitssystem“**, dann **„+ Tätigkeit“**, **„+ Gefährdung“**, **„+ Maßnahme“**.
- Risiko = Wahrscheinlichkeit × Schwere (je 1–4); Ampel grün, gelb, rot.
- Reiter **Dokumente & BA**: BdA und BA öffnen, BA anlegen.
- Reiter **Psychische Belastung** je Arbeitssystem.




> **Rechtsgrundlage**
>
> §§ 5, 6 ArbSchG · § 3 BetrSichV · § 6 GefStoffV · § 3 ArbStättV

Hallenplan

Zweck: Lageplan mit Risikoübersicht. Farbe je Maschine = schlimmster offener Mangel, live.


- Maschine antippen: ihre Dokumente öffnen.
- **Bearbeiten**: Aufstellung, Wege und Flächen ändern.
- **„+ Plan“** für weitere Hallen.
- Weiß = noch nicht bewertet.



Kalender & To-dos

Zweck: Alle Aufgaben, Fristen und Termine an einer Stelle.


- **To-dos**: entstehen aus Prüfungen, Nachweisen, Vorsorge, Unterweisungen, Vorfällen, Maßnahmen, ASA und geänderten Unterlagen.
- Direkt erledigen: **Öffnen**, **Unterweisen …**, **Geprüft – unverändert**, **Aktualisiert**.
- **Kalender**: Monat oder Liste, **Termin anlegen**, **Aus Vorlage**.
- **E-Mail-Erinnerungen**: Empfänger mit Rhythmus, **Probe senden**.



Leistungen

Zweck: Leistungsnachweis: was OAK im Betrieb erbracht hat – Begehungen, Beurteilungen, Betriebsanweisungen, Kataster, Unterweisungen.


- Überblick nach Art mit Datum.
- **Drucken** für die Ablage.



Logbuch

Zweck: Jede Änderung mit Name und Zeit – automatisch.


- Nachvollziehen, wer was wann eingetragen, geändert oder freigegeben hat.
- Nichts muss von Hand gepflegt werden.



Mängel

Zweck: Mängelliste nach Priorität (Gefahr, Besorgnis, Akzeptanz).


- **„+ Mangel melden“** mit Anlage, Foto und Gefahrenpotenzial.
- Mangel antippen: ändern, **erledigt melden** mit Foto oder Text.
- „Wirksam“ bestätigt die Fachkraft unter **Maßnahmen**.
- **Zusammenstellung (CSV)** und Filter nach Status und Anlage.



Maßnahmen

Zweck: Alle Maßnahmen aus BdA, Prüfungen, Vorfällen und ASA mit Status.


- Reiter **Offen**, **Wirksamkeit prüfen**, **Wirksam**, **Alle**.
- Buchstabe vor dem Titel = STOP-Stufe (S, T, O, P).
- Erledigt meldet die Führungskraft, wirksam bestätigt die Fachkraft. Erst dann wirkt die Maßnahme in der BdA.



Nachweise & Vorsorge

Zweck: Qualifikationen mit Ablauf (Staplerschein, Kranschein, Ersthelfer …) und die Vorsorgekartei.

- **Nachweis eintragen**: Abläufe erscheinen im Kalender und auf der Startseite.
- Reiter **Betriebsärztliche Vorsorge**: nur Anlass, Datum und nächster Termin – keine Befunde.
- Ein jüngerer Nachweis derselben Art ersetzt den älteren.




> **Rechtsgrundlage**
>
> ArbMedVV (Vorsorgekartei)

Notfall

Zweck: Erste Hilfe, Brandschutz und Räumung so organisieren, dass sie in jeder Schicht funktionieren.

- Soll und Ist der Ersthelfer und Brandschutzhelfer je Bereich und Schicht.
- Das Soll rechnet sich aus Beschäftigten und Schichten neu.
- Pläne und Räumungsübungen erfassen.




> **Rechtsgrundlage**
>
> § 10 ArbSchG · Ersthelfer: DGUV Vorschrift 1 · Brandschutzhelfer: ASR A2.2

Organisation & Beauftragte


Zweck: Wer ist wofür zuständig – Grundlage für alles Weitere.

- **Grunddaten & Nachweise**: Betrieb, Beschäftigte, Bestellungen, Erscheinungsbild.
- **Struktur**: Standort → Bereich → Kostenstelle mit Beschäftigten und Schichten.
- **Organigramm**: entsteht automatisch.
- **Beauftragte**: Soll/Ist je Bereich und Schicht.
- **Einsatzzeiten** nach DGUV Vorschrift 2.
- **Zugänge & Geräte**: Zugänge, Bereiche, Melde-Code, Terminal.



Rechtsgrundlage

§ 5 ASiG (schriftliche Bestellung der Fachkraft für Arbeitssicherheit) · Einsatzzeiten: DGUV Vorschrift 2




Organigramm Arbeitsschutz – automatisch aus Struktur, Bestellungen und Beauftragten

Prüfungen

Zweck: Prüfkataster: jede prüfpflichtige Einrichtung mit Frist, Prüfer und Nachweis.

- **Nach Prüfart** oder **Nach Maschine** als Prüfrunde prüfen.
- **Prüfkataster**: **„+ Einrichtung“**, Filter nach Prüfart.
- **Nachweise**: alle Prüfungen mit Ergebnis.
- **Import**: Prüfliste aus Excel einfügen oder CSV wählen.
- „Nicht in Ordnung“ wird automatisch ein Mangel.




Rechtsgrundlage

§ 14 BetrSichV · TRBS 1201 · DGUV Vorschrift 3

PSA-Matrix

Zweck: Persönliche Schutzausrüstung je Tätigkeit, die Modelle des Betriebs und die Ausgabe.

- Anlage wählen, **Aus Branchenvorlage übernehmen**, Zellen antippen.
- **„+ Tätigkeit“**, **„+ PSA-Art“**, **Aushang**.
- Reiter **Modelle**: Hersteller, Norm, Größen, Foto.
- Reiter **Ausgabe**: Ausgabeliste je Person, quittieren lassen.




Rechtsgrundlage

§ 2 PSA-BV (Auswahl, persönliche Ausgabe, Wartung) · § 3 PSA-BV (Unterweisung, Benutzungsinformation) · Beratung bei der Auswahl: § 6 Satz 2 Nr. 1 c ASiG

Stand der Pflichten

Zweck: Was bei einer Prüfung durch Behörde oder Berufsgenossenschaft zuerst gefragt wird – mit Stand je Pflicht.


- Jede Zeile führt zur Stelle, an der Sie die Lücke schließen.
- Reiter **Wochenbericht**: was in der Woche lief, druckbar.



Start

Zweck: Überblick und Schnellzugriffe – siehe Die Startseite.

- Kacheln führen zu den Listen.
- **Anpassen** wählt die Schnellzugriffe.



Unterlagen

Zweck: Alle Dokumente des Betriebs an einer Stelle.


- Hochgeladene Unterlagen, Protokolle, Bestellungen.
- Dokumente je Anlage stehen beim Anlagenkataster.
- Das unterschriebene ASA-Protokoll erscheint hier automatisch.




Unterweisungen

Zweck: Terminal, Fälligkeiten und Nachweise.

- **Terminal & fällig**: Terminal starten, wer ist fällig.
- **Nachweise**: alle Nachweise, **Excel-Export**, **Nachweis nachtragen**.
- **Je Rolle**: was laut BdA zu unterweisen ist.
- **Module**: freigeschaltete Module, Zuordnung zu Rollen.
- **Mitarbeiter**: Personen, Bereiche und Rollen.
- **Inhalte**: Kapitel an- und abwählen, eigene Bilder.
- **Katalog**: Angebot und Pflicht-Lücken.






Mitarbeiter: Personen mit Bereich, Rolle und nächster Unterweisung

> **Rechtsgrundlage**
>
> § 12 ArbSchG · DGUV Vorschrift 1 · § 29 JArbSchG

Vorfälle

Zweck: Unfälle, Beinahe-Unfälle, unsichere Zustände und Umweltvorfälle.

- **„+ Vorfall erfassen“** oder Meldung über den QR-Aushang.
- **Aushang drucken**: QR-Aushang „Vorfall melden“ für die Halle.
- Meldung antippen, **Auswerten**: Ursache und Maßnahmen.
- Kacheln: offen, Auswertung offen, neu eingegangen.




> **Rechtsgrundlage**
>
> § 193 SGB VII (Unfallanzeige)

Vor Ort

Zweck: Werkzeuge für Schichtführer und Beschäftigte an der Maschine.

- **Maschine prüfen**: Checkliste direkt an der Maschine; jedes „Nein“ wird ein Mangel.
- **Begehung**: Anlage für Anlage erfassen, auch offline.
- **Vorfall melden**: Meldeformular.
- **Unterweisungs-Terminal**: Terminal starten.




5 Unterweisungs-Terminal


Das Terminal ist ein Tablet oder PC im Betrieb, zum Beispiel im Pausenraum. Beschäftigte werden dort ohne eigenen Zugang unterwiesen. Rollen und Inhalte pflegen Sie im Cockpit.

Einrichten

1 **Gerät einrichten. Organisation & Beauftragte → Zugänge & Geräte**: Terminal-Gerät mit Bezeichnung anlegen (z. B. „Tablet Pausenraum“). Geht ein Gerät verloren, **sperren**.




2 **Module zuordnen. Unterweisungen → Module → Gruppen & Inhalte**: Rolle je Modul ankreuzen.




Am Terminal

1 **Starten. Vor Ort → Unterweisungs-Terminal → Terminal starten.** Auf dem Gerät „Interne Unterweisung“ wählen.



2 **Name und Rolle.** Die Person gibt Vor- und Nachnamen ein und wählt ihre Rolle. Das Terminal zeigt die Module mit Dauer.



1. **Unterweisung starten** tippen und die Kapitel durchgehen.
2. Verständnisfragen beantworten.
3. Am Ende unterschreiben – der Nachweis geht direkt ins Cockpit.


Was automatisch passiert

- Nachweis mit Person, Kapiteln, Rechtsgrundlage und Sprache
- Fälligkeit auf „ok“, nächste Unterweisung nach zwölf Monaten
- unter 18 Jahren nach sechs Monaten

Nachweise

Unter **Unterweisungen → Nachweise** stehen alle Nachweise mit Datum, Name, Gerät, Rolle, Modulen und Gültigkeit.

- **Nachweis (PDF)** je Zeile.
- **Excel-Export** für die Ablage.
- **Nachweis nachtragen** für Unterweisungen ohne Terminal.
- Gespeichert wird, dass unterwiesen wurde – kein Punktestand.




6 Dokumente

> Dokumente entstehen aus den Daten im Cockpit und sind immer auf dem aktuellen Stand. Sie öffnen sich im Viewer und lassen sich als PDF speichern, drucken oder per Mail teilen.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen (BdA)

Gefährdungsbeurteilung je Anlage oder Arbeitssystem.


- Stammdaten, Freigabe mit Datum und Namen
- Auswertung und Maßnahmenstand
- Gefährdungen mit Bewertung, Maßnahmen, Status und Restrisiko
- PSA je Tätigkeit
- Öffnen: Beurteilung → **Dokumente & BA** → **BdA**



Betriebsanweisung (BA)

Betriebsanweisung je Anlage, Maschinentyp oder Gefahrstoff.

- Entsteht als Entwurf aus der Beurteilung.
- Gebotszeichen aus der PSA-Matrix.
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch.
- Rahmen blau für Maschinen und Tätigkeiten, rot für Gefahrstoffe.
- Gültig erst nach Freigabe durch die Geschäftsführung.



Weitere Dokumente und Aushänge

Dokument	Wo	Aktion
Mängelliste	Mängel · Anlagenkataster	Zusammenstellung, je Anlage
Gefahrstoffverzeichnis	Gefahrstoffkataster	Verzeichnis drucken
Handschuhplan	Gefahrstoffkataster → Handschuhplan	Drucken
Aushang „Vorfall melden“	Vorfälle	Aushang drucken
Aushang „PSA an dieser Maschine“	PSA-Matrix · QR der Anlage	Aushang
PSA-Ausgabeliste	PSA-Matrix → Ausgabe	Drucken
QR-Etiketten	Anlagenkataster	Etiketten (DYMO)
Organigramm	Organisation → Organigramm	Drucken
ASA-Protokoll	Arbeitsschutzausschuss	Protokoll drucken
Unterweisungsnachweis	Unterweisungen → Nachweise	Nachweis (PDF)
Stand der Pflichten	Stand der Pflichten	Drucken

Viewer und Druck

Knopf	Wirkung
PDF exportieren	Dokument als PDF speichern
Per Mail teilen	Dokument per Mail weitergeben
Bearbeitungslog	wer wann was geändert hat
Frage zum Dokument	Frage an OAK mit Bezug
zurück	Viewer schließen

Im Viewer werden nur Unterschriften gespeichert. Inhalte ändern Sie im Cockpit – das Dokument zieht dann nach.

7 Häufige Fragen

Frage	Antwort
Ich sehe eine Funktion nicht.	Nicht freigeschaltet oder Rolle ohne Recht – Frage an OAK.
Ich sehe nur einen Teil der Anlagen.	Zugang ist auf einen Bereich beschränkt.
Die BdA zeigt „nicht freigegeben“.	Bewertung geändert – die Geschäftsführung gibt neu frei.
Ein Modul fehlt am Terminal.	Modul freigeschaltet? Unter Module der Rolle zugeordnet?
Eine Person ist nicht fällig.	Rolle und Status „aktiv“ prüfen.
Wo erledige ich ein To-do?	Direkt in der Zeile oder über „Öffnen“.
Kann ich etwas löschen?	Ja, oder stilllegen bzw. archivieren; Nachweise bleiben.
Wer hat das geändert?	Logbuch oder Bearbeitungslog im Dokument.
Funktioniert es offline?	Begehung ja; sonst wird eine Verbindung gebraucht.
Passwort vergessen?	Fachkraft oder Geschäftsführung setzt es neu.
Funktioniert es ohne KI?	Ja, alle Abläufe laufen ohne KI.

8 Rückmeldung an OAK

> Ihre Rückmeldung entscheidet, was als Nächstes verbessert wird. Bitte sagen Sie uns, was hilft, was fehlt und wo Sie hängen bleiben.

So geben Sie Rückmeldung:

1. Im Menü **Frage an OAK** öffnen und **Neue Frage stellen** tippen.
2. Kurz beschreiben, was hilft, was fehlt oder wo es hakt – gern mit Bildschirmfoto.
3. **Absenden** – OAK antwortet direkt dort.

Hinweis

Ist Ihr Zugang für eine Erprobung eingerichtet, erscheint oben zusätzlich der Knopf **Feedback an OAK**: Je genutzter Funktion 1 bis 5 Punkte vergeben, Bedienung und Anleitung bewerten, Wünsche ins Textfeld, **Absenden**. **Später** verschiebt die Abfrage um zwei Tage.