Архитектура ЭВМ

1 Введение

- Жёсткая архитектура (данные и программные код прошиты в железе и защищены от записи)
- Архитектура с программным управлением. Впервые описал в 1943 году Тьюринг в виде машины Тьюринга.

1.1 Понятие операционной системы

- Расширение архитектуры ЭВМ
- Разделение ресурсов (во времени, например принтер; в пространстве, например RAM, жесткий диск)

1.2 Принципы фон-Неймана

1.2.1 Двоичное кодирование

Все данные представлены в виде двоичных чисел.

Система счисление реализуется регистрами, состоящие из набора триггеров. Если в регистре n-разрядов, то m = nx, где x - основание системы счисления, а m - общее число состояний (или выходов).

Из $m=nx\Rightarrow n=m/x$, с помощью n разрядов можно закодировать алфавит мощностью $N=X^n=X^(m/x)$. Если представить N, как функцию f(X), m=const, то наиболее оптимальная система счисление X будет являться точкой максимума этой функции, которая равна ближайшему целому числу от $e=2,71\ldots$, т.е. система счисления с основанием 3. Но, так как реализация троичной с.с. довольно затруднительна, было принято решение кодировать данные в двоичной системе счисления.

Алсо, существует троичная ЭВМ - Сетунь, разработанная в МГУ.

1 байт = 8 битам. Причины выбора именно такого количества битов:

- Использование в IBM кодирования BCD (binary-coded decimal)
- Все основные символы можно закодировать с помощью 8 битов (Всего 255 символов)
- Ближайшая удобная степень числа 2

Минимально адресуемая область памяти - машинное слово (word), которое состоит из двух байтов. В архитектуре intel байты машинного слова при передаче и хранении идут в обратном порядке (т.е. сначала старший байт, потом младший). При передаче данных через сеть машинного слова, байты расположены в прямом порядке.

Передача по сети:

$$\begin{array}{c|c}
\hline
0000001 & \hline
0^70^60^50^40^30^20^10^0
\end{array}$$

Pасположение байтов машинного слова в архитектуре Intel:

$$0000001 \left| 0000000 \right|$$

1.2.2 Программное управление

Central processor unit (CPU) состоит из арифметико-логического устройства (АЛУ) и управляющего устройства (УУ), который содержит специальный регистр Instruction position (IP), в котором хранится адрес команды, подлежащей выборке из оперативной памяти (Random access memory (RAM). CPU соединен с оперативной памятью с помощью cucmemhoù muhi. Цикл CPU:

- 1. Извлечение команды по адресу в ІР
- 2. Декодирование команды

- 3. Выполнение
- 4. Переход к следующей команде

Системная шина (bus) - физически, провода, соединяющие СРU, RAM и прочие устройства ЭВМ. Существует отдельно шина адреса, шина данных и шина управления. Когда говорят о разрядности архитектуры, то имеют ввиду разрядность шины данных, т.е. число битов, используемых для кодирования данных, которые можно передать по системной шине.

1.2.3 Однородность памяти

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти—число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

1.2.4 Адресуемость памяти

Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к хранящимся в них значениям можно было бы впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программы с использованием присвоенных имен.

Часть I

Операционные системы

2 Этапы развития ОС

1945 - 1953 г.г. ЭВМ I поколения.

1995 - 1965 г.г. Появление транзисторов, перфокарт, операционных систем пакетной обработки.

1965 - 1980 г.г. Появление интегральных схем, среди О.С. появляется многозадачность (аппаратное разделение памяти), первые попытки создать универсальный компьютер (IBM разработала совместимую между собой серию компьютеров разной мощности: IBM System 360/OS 360). Разделение времени.

В MIT разработана OS TSS, поддерживающая разделение времени. Совместно с MIT, Bell labs, General Electric была разработна OC Multics (?), поддерживающая безотказную работу и предоставляющая каждому процессу независимую память.

Кенни Томпсон и Денис Ритчи в 1969 году разрабатывают ОС UNICS, в 1971 году выходит версия UNICS с открытым исходным кодом - UNIX. UNIX v.3 содержит компилятор C, в UNIX v.4 ядро переписано на язык C, в UNIX v.5 все программы переписаны на C. Далее UNIX разделился на AT&T Unix System 5 и BSD (Berkley System Distribution).

1980 год. IBM PC, PC/T, PC/AT, OS CP/M (Digital Research). Билл Гейтс создает DOS. Дуглас Элельбарт изобретает манипулятор "мышь графический интерфейс пользователя. Стив Джобс Appale Macintosh, Mac OS - модификация BSD. В 1991 году Линукс Торвардс создает на базе Unix операционную систему Linux (только ядро), распространяемую бесплатно.

POSIX Для стандартизации взаимодействий с аппаратурой операционных систем IEEE был разработан стандарт POSIX.

3 Классификация ОС

- 1. Однозадачные
- 2. Разделение времени (многозадачность)
- 3. О.С. реального времени

Структура ядра

- 1. Монолитное
- 2. Микроядро (MacOS)
- 3. Экзоядро

4 Процессы

4.1 Основные понятия

Понятие задачи Задача - это совокупность программ, данных и инструкций по запуску.

Понятие программы Именованная область на диске, обладающая собственным состоянием.

Процесс Это область памяти RAM, в который находится все необходимое для выполнения задачи.

В ядре ОС существует менеджер процессов, выполняющий следующие задачи:

- 1. Загрузка
- 2. Выделение памяти
- 3. Настройка адресов (relocation)
- 4. Выгрузка
- 5. Освобождение памяти
- 6. Освобождение ресурсов

Структура памяти процесса: 1) код, 2) константы + переменные, 3) Свободное место, 4) стек, 5) куча - свободная не распределенная память (heap)

Представление строк в памяти

- 1. С-строка, завершающаяся символом с кодом 0.
- 2. В первом байте строки указана длина строки (ограничение в 255 символов)

Глобальные переменные

- 1. Инициализированные
- 2. Под них не выделена память на жестком диске

Локальные переменные

1. Размещаются в стеке.

Стек Структура данных, поддерживающая две команды: pop (взять с вершины стека), push (положить на вершину стека). В памяти растет в сторону области памяти с константами и переменными. Стек реализуется регистром процессора, который указывает на вершину стека.

Соглашение вызова Соглашение о размещение параметров функции в стеке перед вызовом этой функции.

4.2 Работа с кучей

В языке С функции malloc() и free(), в C++ new и delete. Все операции выделения и освобождения памяти работают с ссылками - переменные содержащие адрес памяти.

Алгоритмы выделения памяти

- 1. Первый подходящий
- 2. Наилучший подходящий

Информация о свободных и занятых блоках кучи хранится в виде таблицы: адрес (начальный) | размер | статус При освобождении памяти необходимо объединить смежные свободные блоки.

Типичные проблемы

- 1. Утечки памяти
- 2. Использование указателей на освобожденную область памяти

Одним из вариантов решения является использование сборщиков мусора или умных указателей.

5 Компиляция программ

Файлы исходного кода передается препроцессору, который возвращает единый файл с исходным кодом (code.cpp, без ограничения общности). Файл code.cpp передается на вход компилятору, возвращающий текст на ассемблере, который преобразуется в объектный файл (program.obj - Windows, program.o - Unix), содержащий машинный код, константы и переменные, символьная информация и ссылки на другие библиотеки. Объектный файл и библиотеки передаются сборщику (линковщику), результатом работы которого является исполняющий файл.

Структура исполняющего файла (.exe - windows)

1. Информация для настройки программы в RAM: таблица релокации (список смещений от начала файла команд, требующих настройки адресов)

6 Поток

Потоки могут быть реализованы, только если операционной системой поддерживается многозадачность.

Понятие потока Поток - это процесс + состояние процесса + IP + использованные ресурсы. Процесс может находиться в одном из трех состояний: выполнение \leftarrow ожидание \leftarrow готовность \leftrightarrow выполнение.

Прерывания В RAM есть таблица векторов прерываний (адресов процедур обработки прерываний). Источником регулярных внешних прерываний в ОС является таймер.

6.1 Менеджер потоков

Задачи

- 1. Разблокировка потока (из состояние блокирован в состояние готов)
- 2. Переключение потоков (из состояние готов в состояние работает)

6.2 Типы потоков

- 1. Пакетные
- 2. Интерактивные
- 3. Потоки реального времени

6.3 Алгоритмы планирования интерактивных потоков

Кооперативная многозадачность (потоки переключаются только после того как работающий поток вернет управление системе). Вытесняющая многозадачность. Реализуется с помощью циклических очередей потоков или очередей с приоритетами.

Квант времени Количество времени выделяемое каждому потоку, пока его не переведут из состояния выполнения в состояние готов. Приоритет = f(остаток кванта). Чем ниже приоритет, тем реже переключаются на этот поток.

Амортизация приоритетов Необходимо время от времени восстанавливать приоритет на начальный уровень.

7 Задача синхронизации. Взаимодействие процессов.

Thread - нить Поток в рамках одной программы, работающий параллельно с другими нитями.

Транзакция Набор операций, выполняемых как единое целое, называют транзакцией.

Раздел программы, работающей с общими данными или зависящей от них называют критической секцией.

Проблемы Два потока не должны одновременной находится в своих критических секциях. Поток должен выходить из критической секции. Поток вне критической секции не должен мешать другим потокам войти в свою критическую секцию.

Решения

- 1. Запретить прерывания (возможно только внутри ядра).
- 2. Блокировка общих данных на время выполнения критической секции.

8 Управление памятью

С точки зрения программы работать на прямую с памятью невозможно. Для программы существует некоторая модель памяти (абстракция), выделяют следующие виды моделей: отсутствие модели, виртуальная память.

8.1 Отсутствие модели

Работа ведется на прямую с физической памятью.

Возможные проблемы:

- 1. Разное расположение в памяти (решение: релокация при загрузке).
- 2. Средства защиты

Решение: использование базового регистра (адрес начала секции программного кода, данных, стека) и ограничительного регистра (адрес конца секции программного кода, данных, стека) (в intel не используется).

3. Нехватка памяти

Решение, если не хватает памяти для запуска нескольких программ одновременно: программу, которая не выполняется - выгрузить (свопинг)

Решение, если не хватает памяти для запуска одной программы: загружать программу по частям - оверлайн.

8.2 Виртуальная память

Виртуальная память на самом деле не существует, а является абстракцией в ОС для организации доступа к физической памяти программам. Ее делят на страничную и сегментную (каждой программе соответствует свой сегмент).

Организация страничной виртуальной памяти

- 1. Любой программе выделено некоторое адресное пространство, размер которого, обычно, соответствует разрядности шины данных для физической памяти, но может быть любым.ы
- 2. Память делится на блоки (страницы) одинакового размера, равного степени двойки.
- 3. Каждый адрес состоит из двух частей: номер страницы и смещение внутри этой страницы.
- 4. У каждого процесса есть своя таблица страниц, у ОС есть общая таблица всех страниц. Таблица состоит из полей: бит отображения (показывает, отображена ли страница в физическую память), номер страницы (4 бита), смещение (12 бит), т.е. каждый адрес представляет из себя два байта.

Хранение таблицы страниц

- 1. В процессоре (самый быстрый способ, но самый дорогой)
- 2. Целиком в памяти (на одно обращение к памяти, требуется одно обращение к таблице)
- 3. Гибридное решение (TLB): принцип локальности, буфер часто используемых ссылок на страницы, ассоциативная память (реализован на аппаратном уровне), в процессоре есть два регистра: LDTR (Local Descriptor Table Registr) хранит адрес расположения таблиц в памяти для текущего процесса, GDTR (Global DTR).

8.3 Сегментная виртуальная память

В центральном процессоре есть несколько базовых регистров, в сочетании со смещением определяется адрес в этом сегменте.

- 1. *CS* сегмент кода.
- 2. SS сегмент стека.
- 3. DS сегмент данных.

Существует таблица сегмента в которой определяются: адрес начала и конца сегмента, уровень привилегий, права доступа (Read (r), write(w), execute(x)). Например, для CS разрешено только читать и исполнять, а SS только читать и писать. Сегменты позволяют защитить данные в оперативной памяти.

9 Ввод и вывод в ОС

9.1 Классификация устройств

По типу

- 1. Устройства ввода (сканер, мышь, клавиатура)
- 2. Устройства вывода (монитор, принтер, плоттер)
- 3. Коммуникация (модем)
- 4. Запоминающие (SSD, HHD, CD, DVD, магнитная лента, магнитно-оптические накопители)

По адресации

- 1. Символьные (Побайтовая адресация)
- 2. Блочная адресация (Способны адресовать только некоторую совокупность байтов блок. Например, на ЖД блок равен 512 байтам)

По способу доступа

- 1. Произвольный
- 2. Последовательный

9.2 Πορτ I/O

Современные устройства состоят из двух частей: механической (для ОС неважна ее реализация) и контроллер, который представляет из себя программно-аппаратное устройство, передающие в ОС информацию о состоянии устройства и обеспечивающий обмен данными между ОС и устройством.

II представляет из себя число, обозначающие некоторое адресное пространство, через которое происходит обмен данными между ОС и устройством. Существует шина I через которую передают данные, команды и статус.

9.2.1 Организация обмена данными

1. Отдельное адресное пространство памяти и I/O. В процессоре реализуются специальные команды:

```
in [register] [port]
out [register] [port]
```

- 2. Совместное адресное пространство.
- 3. Гибридное адресное пространство, когда часть памяти выделяют для портов I/O.

9.3 Синхронный и асинхронный ввод/вывод

Синхронный ввод вывод заключается в активном ожидании, т.е. ОС ждет команды пока устройство не готово.

При асинхронном I/O управление в программу возвращается сразу. Пример: Веб-технология AJAX, которая позволяет делать скрытые запросы на сервер без обновления всего веб-документа.

```
var x = XMLHTTPRequest();
// Handler. It run when control return in program
x.onReadyStateChange = function { /* some code */ };
x.open("e1.ru", true);
x.send()
```

В операционных системах устройство, завершив операцию, сигнализирует об этом (вызывает прерывание).

9.4 Драйверы

С точки зрения ОС, драйвер реализует АРІ этой системы для взаимодействия с устройствами (скрывает детали реализации взаимодействия с устройствами). Обычно, драйвер работает в адресном пространстве ядра ОС.

9.5 Подключение драйверов к программе

- 1. Статическая сборка. Собрать ядро ОС, указав какие драйверы (библиотеки) подключать, а какие нет. При добавлении новых устройств требуется перекомпиляция ядра. Преимущество в том, что используется только тот код, который используется, что в свою очередь позволяет снизить потребляемую память.
- 2. Динамическое подключение. Технология Plug and play динамическая загрузка в некоторый момент времени (при старте и процессе работе ОС). В частности, в ОС Linux, можно просмотреть список текущих загруженных модулей ядра (драйверов), с помощью команд: lsmod и insmod.
- 3. *Горячая загрузка*. Подключение устройств через шину USB без перезагрузки компьютера. устройство, поддерживающие USB реализует некоторые функции по стандарту, что позволяет взаимодействовать с ОС.

9.6 Жесткий диск

Работа жестких дисков с точки зрения операционной системы.

9.6.1 Механика

Цилиндр с несколькими тысячами дорожек, на которых храниться информация. Каждая дорожка состоит из нескольких секторов (с программной точки зрения 512 байт, на твердотельных 4 Кбайт), который представляет из себя блок с данными перед которыми идет номер сектора, а перед ним преамбула, после данных идет контрольная сумма (позволяет узнать верность считанных данных, и восстановить их при необходимости):

```
Преамбула | Номер сектора | Данные | Контрольная сумма |
```

Изначально на жестком диске присутствовала адресация: CHS (Cylinder Head Sector). В современных жестких дисках используется адресация: LBA (Logical Block Address), преобразует некоторый понятный ОС адрес (#1023) во внутренние представление (Дорожка, сектор).

9.6.2 Надежность

Надежность жестких дисков обеспечивается за счет избыточности хранимой информации: решение RAID (Rendindand Array ...).

- 1. *RAID-0* (Зеркало). Есть некоторая последовательность исходных данных, которые равномерно распределяются по двум жестким дискам. Зеркало позволяет повысить скорость работы с жестким диском, но не надежность хранения данных! С точки зрения ОС, для программ не существует двух жестких, физическая реализация скрывается.
- 2. RAID-1 Некоторая последовательность исходных данных полностью дублируются на другом жестком диске.
- 3. *RAID-5* Данные с одного жесткого диска равномерно распределяется на трех или четырех жестких дисках, и на не котором другом диске храниться контроль (например, логическая операция исключающего или)
- 4. RAID-6 Позволяет выжить, если выйдет из строя два жестких диска.

Решение EVA: в стандартом телекоммуникационном шкафу храниться очень много жестких дисков.

9.6.3 Логическая структура

Жесткий диск разделен на логические составляющие - разделы, которые могут использоваться различными ОС и иметь разный тип файловой системы: | Раздел #1 | . . . | Раздел #N |

В самом первом секторе жесткого диска находиться *структура разделов* и *программа загрузки (boot)*. Первый сектор имеет название MBR (Master Boot Record).

BIOS Базовая система ввода и вывода, которая выполняет подготовку компьютера при старте. При старте BIOS загружается в память и начинает выполнять некоторые процедуры, например штатное тестирование системы (POST - Power On Self Test).

CMOS - энергонезависимая память BIOS, в которой хранится различные параметры конфигурации (место, откуда загружать OC), текущее время.

Процедура BOOT STRAP начальной загрузки.

Таблица разделов Каждый раздел характеризуется следующей записью:

- 1. Начало раздела
- 2. Конец раздела
- 3. Флаги (активность, является ли раздел с ОС)
- 4. Тип файловой системы

Один из разделов может иметь тип расширенный раздел который может иметь структуру из четырех разделов.

OC DOS позволяет разбить жесткий диск на основной и расширенный разделы, в последнем можно сделать до 4 логических дисков. Windows позволяет делать сколько угодно основных и расширенных (которые могут включать в себя другие расширенные) дисков.

10 Файловая система

Задача: какое место занято/свободно Файловая система: каталог (имя файла/размер/дата/флаги/ссылка на таблицу (связанный список) с данными о размещении файлов в кластерах)

Операции над файлами: создание (занесение записи в каталог), открытие (загрузка файлов в память), удаление (состоит из двух частей: 1. удаление из каталога (необязательно физическое удаление записи с носителя) флаг "удален" (в FAT меняется первый символ из имени файла), 2. очистка цепочки кластеров)

Проблемы: потерянные кластеры (завершили очистку файлов в каталоге, но не очистили кластеры), две пересекающиеся цепочки кластеров.

Решение проблем

- 1. Устранить пост-фактум (при перезагрузке)
- 2. Журналирование в файловой системе гарантирует, что некоторая последовательность будет выполнена целиком или не будет выполнена вообще (транзакция). Запись журнала в конечном итоге приводит к выполнению следующих действий: чтение, выполнение, контроль. Если операция была выполнена целиком, то где-то у этой записи ставиться флаг (выполнен?). Если произошел сбой, то во время исправления ошибок запись будет выполняться еще раз. Все операции в журнале должны быть повторяемыми.

Примеры ФС: ext3 в Linux, NTFS

Дополнительные возможности файловой системы Кроме каталога файлов есть таблица с дополнительными произвольными атрибутами файла. Например, в NTFS таблица MFT (Master File Table). В этом случае каталог содержит ссылку на эту таблицу (как замена цепочки кластеров, например). Атрибуты, например, DATA (хранится цепочка кластеров, либо сам файл, если его размер очень мал), разрешение доступа, и любые другие атрибуты.

Жесткие ссылки в ФС (hard link), мягкая ссылка (специальная запись в каталоге).

11 Разрешение доступа

Идентификация - это присваивание имени чему-то или кому-то без подтверждения. Аутентификация - проверка подлинности, осуществляется различными способами: общее знание (разделяемый секрет, лол), например, пароль; биометрическая аутентификация (отпечаток носа); многофакторная аутентификация (special for профессиональный параноик); одноразовая аутентификация (одноразовые пароли) Авторизация - разрешение или не разрешение выполнения некоторых действий с некоторым объектом (например с файлом или каталогом). Разрешение или не разрешение некоторых действий субъекту.

Хранение таблицы разрешений доступа в ОС Для субъектов (список пользователей): таблица (SID/UID | Name | First Name - Last Name | Password (информация для аутентификации, храниться в виде хэша)) Объединение пользователей в кучи (говна) - группы.

Второй вариант хранения: хранить только реально заполненные значения.

Оптимизация: пользователи с однотипными разрешениями объединяются. Создание ролей. Вторая оптимизация: объединение одинаковых списков контроля доступа. Таблица уникальных ACL.