

计算机导论与程序设计——第 2 篇

计算机体系结构及其编码方式

Computer Introduction and Programming

学习目标




- 了解图灵机模型
- 掌握冯•诺依曼原理
- 掌握二进制及其运算特点
- 了解ASCII码字符集合
- 掌握不同进制数据编码表示方法,转换方法和 运算规则

计算理论的奠基人

阿兰·图灵(Alan Turing)(1912~1954) 1936年上研究生时发表了一篇论文,提出了图灵机(Turing Machine),奠定了计算机科学的理论基础,是世界上公认的计算机科学奠基人



图灵模型




https://zh.wikipedia.org/wiki/图灵机

- 所有的计算都可能在一种特殊的机器上执行,这就是现在所说的图灵机。
- 尽管图灵对这种机器进行了数学上的描述,但是他更关注计算的哲学定义,而不是建造一台真实的机器。

计算理论的奠基人

• 第二次世界大战中,图灵领导的小组制造出了破译德军 Enigma 密码的计算机,并成功地完成了任务。





计算理论的奠基人

• 第二次世界大战中,图灵领导的小组制造出了破译德军 Enigma 密码的计算机,并成功地完成了任务。







数据处理器




基于图灵模型的计算机



相同的程序,不同的输入数据



相同的输入数据,不同的程序




相同的输入数据,相同的程序

希望无论何时,对于同样的输入数据和程序,其输出结果一致。换句话说,当程序在输入相同的数据运行时,希望有相同的输出。


通用图灵机

通用图灵机是对现代计算机的首次描述。只要提供了合适的程序,该机器就能做任何运算。一台很强大的计算机和通用图灵机能进行同样的运算,所需要的只是给两者提供数据以及做运算的程序。实际上,通用图灵机能做任何可计算的运算。

冯·诺依曼模型




冯·诺依曼模型—存储器




□ 存储器是用来存储的区域。在计算机的处理过程中,存储器用来存储数据和程序。

冯·诺依曼模型——算术逻辑单元




□ 算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit: ALU)用于计算和逻辑运算。

冯·诺依曼模型—控制单元



□ 控制单元是对存储器、算术逻辑单元、输入/输出等子系统进行控制操作的单元。

冯·诺依曼模型—输入/输出



□ 输入子系统负责从计算机外部接收输入数据和程序;输出子系统负责将计算机的处理结果输出到计算机外部。

控制单元

存储程序概念

早期的计算机结构,只把数据存储在存储器中,程序则是通过操作一系列的开关或改变其配线来实现的。

冯·诺依曼提出了存储程序,程序控制的概念。这意味着数据和程序都储存在存储器中,应该具有相同的格式。

指令的顺序执行

冯·诺依曼模型中的一段程序是由一些指令组成。按照这个模型,控制单元从内存中提取一条指令,解释指令,然后执行指令。指令一条接着一条按顺序执行(即使存在指令的跳转)。指令的顺序执行是基于冯·诺依曼模型的计算机的初始条件。

指令的顺序执行



存储器

- 1. 输入第一个数据到存储器中。
- 2. 输入第二个数据到存储器中。
- 3. 将两数相加并将结果存储在存储器中。
- 4. 输出结果。

计算机中数据的表示

计算机需要处理的数据包括数值、字符、文字、图形、图像和声音等,那么这些数据是如何表示和存储的呢?

数字化信息编码

编码

采用少量的基本符号,选用一定的组合原则,以表示大量复杂多样的信息的方法。

信息编码的两大要素:基本符号的种类和符号的组合规则。

二进制码

计算机广泛采用 "0" 和 "1" 两个基本符号组成的二进制码, 用来表示各种信息。

采用二进制的原因:

- ① 二进制码在物理上容易实现。
- ② 二进制运算简单,通用性强。
- ③ 两个符号"1"和"0"与逻辑命题的两个值"是"和"否"或"真"和"假"相对应,为计算机实现逻辑运算和逻辑判断提供了便利的条件。

进位计数制

在采用进位计数制的数字系统中,如果只用r个基本符号(0,1,2,···,r-1)表示数值,则称其为基r数制。例如,

- r=10, 基本符号是0, 1, 2, •••, 9, 十进制;
- r=2, 基本符号是0,1, 二进制;
- r=16, 基本符号是0-9, A-F十六个数码, 十六进制。

不同的数制,它们的共同点是:

- ① 每一种数制都有固定的基本符号, 称为"数码"。
- ② 加减法的运算规律是"逢r进一,借一当r"
- ③ 都使用位置表示法。不同位置的数符所代表的值不同。

位置表示法

位置表示法中,在数字中符号所占据的位置决定了其表示的值。


数字的表示:

$$\pm (S_{k-1} \cdots S_2 S_1 S_0 . S_{-1} S_{-2} \cdots S_{-l})_r$$


值等于:

$$n = \pm S_{k-1} \times r^{k-1} + \dots + S_1 \times r^1 + S_0 \times r^0 + S_{-1} \times r^{-1} + S_{-2} \times r^{-2} + \dots + S_{-l} \times r^{-l}$$

位置表示法--十进制(decimal)




位置表示法--二进制(binary)



随堂练习

$$(101.11)_2 = ?$$


位置表示法--十六进制(hexadecimal)



随堂练习

$$(2AE)_{16} = ?$$

位置表示法--八进制(octal)



$$N = \pm S_{k-1} \times 8^{k-1} + S_{k-2} \times 8^{k-2} + \bullet \bullet \bullet + S_2 \times 8^2 + S_1 \times 8^1 + S_0 \times 8^0$$

随堂练习

$$(1256)_8 = ?$$

常用的几种进位计数制

进位制	二进制	八进制	十进制	十六进制
规则	逢2进1	逢8进1	逢10进1	逢16进1
基数	r=2	r=8	r=10	r=16
采用数码	0,1	0,1,,7	0,1,,9	0,1,,9,A,B ,C,D,E,F
位置量(权)	2 ⁱ	8 ⁱ	10 ⁱ	16 ⁱ
单位表示	В	0	D	Н

二进制数(Binary)

二进制的特点:

- ① 有两个符号, 0和1;
- ② 计数规律为"逢二进一,借一当二";
- ③ 位权关系为2ⁱ;

二进制数的运算规律:

- ① 加法: 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=0(有进位发生);
- ② 减法: 0-0=0 1-1=0 1-0=1 0-1=1(有借位发生);
- ③ 乘法: 0×0=0 0×1=0 1×0=0 1×1=1;
- ④ 除法: 0÷0=0 0÷1=0 1÷0=0 1÷1=1;

十六进制数(Hexadecimal)

十六进制的特点:

- ① 有16个符号, 0-9以及A, B, C, D, E, F;
- ② 计数规律为"逢十六进一,借一当十六";
- ③ 位权关系为16ⁱ;

随堂练习

用二进制来表示16进制的符号至少需要几位呢?

- (A) 16
- (B) 8
- (c) 4
- (D) 2


十六进制数(Hexadecimal)

计算机采用十六进制的原因:不是为了计算,而是用来简化二进制的书写和便于记忆;

十进制、二进制和十六进制对照表

十进制数	二进制数	十六进制数	十进制数	二进制数	十六进制数
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	А
3	0011	3	11	1011	В
4	0100	4	12	1100	С
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	Е
7	0111	7	15	1111	F

其它进制到十进制的转换




十进制数转换成其它进制

如何把一个十进制数转换成b进制数呢?

需要两个过程:一是用于整数部分,另一个是用于小数部分

十进制数转换成其它进制(整数部分)

整数部分转换方法: "除以b取余数反序排列";




【例2-1】将35转换为二进制数。

十进制数126转换为八进制数是多少?

十进制数126转换为十六进制数是多少?

十进制数转换成其它进制(小数部分)

小数部分转换方法: "乘以b取整数正序排列";



I:整数部分

F:小数部分

S:源

D:目标


D_i:目标数码

注意:

小数可能永不为0。

当创建了足够多的数位后停止。

十进制数转换成其它进制(小数部分)



注意:


小数可能永不为0。

当创建了足够多的数位后停止。

【例2-2】将十进制数0.625转换为二进制数。

将0.634转换成八进制数且精确到小数4位是 多少?

二进制数转换成十六进制




【例2-3】将二进制数(10011100010)₂转换为十六进制数。

$$(100 \ 1110 \ 0010)_2 = (4E2)_{16}$$

二进制数转换成八进制

 B_i : 二进制数码(位) O_i : 八进制数码




【例2-4】将二进制数(101110010)2转换为八进制数。

$$(101 \ 110 \ 010)_2 = (562)_8$$

八进制-十六进制的转换

转换方法: 使用二进制做中介;



数值格式的表示

- 整数的表示范围
- ① 计算机通常采用固定的二进制位数(码长)来表示数,因此,数的表示范围是有限的;
- ② 为了区分正数和负数,约定最高位(即最左边的那一位) 为0时表示正数,为1时表示负数,即符号数字化。

用8位二进制能够表示的最大正数是多少?

- A 256
- (B) 255
- 128
- D 127

数值格式的表示

- 相关术语
- ① 真值:实际的二进制数据;
- ② 原码: 把真值的符号数字化处理;
- ③ 反码:一个负数的原码保留符号位不变,其余按位取反就成为该数的反码;
- ④ 补码:一个负数的反码末位加1就成为该数的补码;
- ⑤ 一个正数的原码、反码和补码形式是一样的。

如果采用8位二进制表示数据,那么-123的原码是[填空1],反码是[填空2],补码是[填空3]?

数值格式的表示

数值	原码	反码	补码
0	00000000	00000000	00000000
0	10000000	11111111	00000000
+1	00000001	00000001	00000001
-1	10000001	11111110	11111111
-15	10001111	11110000	11110001
-127	11111111	10000000	10000001
-128			10000000

数值格式的表示

- 使用补码表示的优点
- ① 把负数转化为正数,使减法变成加法,从而使正负数的加减运算转化单纯的正数相加运算;
- ② 只要计算结果在数据的表示范围内,包括符号在内(产生的最高位的进位可以丢掉),结果总是正确的;
- ③ 两个补码计算后产生的结果仍然是补码;
- ④ 补码"求补"后得到原码,符号还原得到真值。

下列说法正确的是:

- A 计算机可以表示任意大小的数值
- **₿** 计算机表示数的大小受限于使用的二进制位数
- ← 计算机存储数值使用原码
- △ 计算机存储数值使用补码

字符的表示

- 数字、字母和符号统称为字符;
- 字符必须按特定规则用二进制编码表示,才能被计算机识别和处理;
- 计算机中最常用的字符编码是ASCII码,即American
 Standard Code for Information Interchange(美国信息交换标准代码)。
- ASCII码采用7位二进制编码,可以表示2⁷即128个字符。

高位 低位	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	•	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	66	2	В	R	Ъ	r
0011	EXT	DC3	#	3	С	S	С	S
0100	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	6	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(8	Н	X	h	X
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	у
1010	LF	SUB	*	•	J	Z	j	Z
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1100	FF	FS	,	<	L	1	1	
1101	CR	GS	_	=	M]	m	}
1110	SO	RS	•	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

- 汉字也需要进行统一的编码,才能被计算机识别和处理。
- 国标码
- ① 国家标准GB2312-80提供了中华人民共和国国家标准信息交换用汉字编码,简称国标码。
- ② 由三部分组成:第一部分是各类符号、各类数字以及各种字母等,共687个,第二部分为常用汉字,有3755个汉字,通常占常用汉字的90%左右,按拼音字母顺序排列,以便于查找。第三部分为二级常用汉字,有3008个,按部首顺序排列。


- 机内码
- ① 指一个汉字被计算机系统内部处理和存储而使用的代码。
- ② 国标码使用两个字节表示一个汉字。汉字操作系统将国标码的每个字节的最高位均置为1,标识为汉字机内码, 简称汉字内码。

1 | 国标码第一个字节


1 国标码第二个字节

- 字形码
- ① 描述汉字字形信息的编码。
- ② 分为两大类:字模编码和矢量编码。字模编码是将汉字字形点阵进行编码,其表示简单,但在放大、缩小、变形后不够美观;矢量汉字就是将汉字的形状、笔划、字根等用数学函数进行描述的方法。这样的字形信息便于缩放和变换,并且字形美观。

点阵字模



矢量法



- 输入法
- ① 指在键盘上利用数字、符号或字母将汉字以代码的形式输入。
- ② 存在多种输入编码方案。
- ③ 每种输入法都有汉字输入码与汉字国标码的对照表,根据对照表转换成唯一的汉字国标码,然后按照唯一的机内码存储。

课后作业

- 1. 在spoc平台(https://xdspoc.xidian.edu.cn/)的课程学习资料,包括:计算的历史、现状、发展趋势与前沿技术概述;学习线上课程资源链接中与计算的历史、现状、发展趋势与前沿技术相关的内容;
- 2. 练习不同进制数据编码表示方法,转换方法和运算规则。
- 3. 查资料学习实数的表示范围,浮点数与误差。

课程QQ群



群名称: 计算机导论07班

群号: 873366082