ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

(Konfigurasi Linux Debian 10)



Oleh: Team Instruktur TKJ

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NGANJUK

Jl. Dr. Soetomo No.61C, Nganjuk, Jawa Timur 64415, Telp. (0358) 321483

Konfigurasi NTP

A. NTP

Network Time Protocol (NTP) adalah sebuah protokol yang digunakan untuk pengsinkronan waktu di dalam sebuah jaringan bisa pada jaringan LAN (Local Area Network) maupun pada jaringan internet dan untuk sinkronisasi jam-jam sistem komputer di atas paket-switching, variabel-latency jaringan data. Proses sinkronisasi ini dilakukan didalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP/IP. Sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja.

NTP menggunakan port komunikasi UDP nomor 123. NTP (Network Time Protocol) merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mengsingkronkan waktu antar komputer. Singkronisasi waktu yang dilakukan oleh protokol ini sangat akurat dapat mencapai 10 milidetik untuk jaringan internet dan dapat mencapai 200 milidetik dalam jaringan lokal. NTP sendiri berada di 2 sisi yaitu sisi klien dan sisi server, kegunaan layanan di ntp adalah untuk mempaskan atau menyesuaikan waktu yang ada sesuai regional dimana mesin komputer itu berada.

NTP server pun tidak berdiri sendiri, tetapi ntp server juga saling bersikronisasi dengan server ntp lain nya, setiap server berada di level tertentu yang sering disebut dengan istilah stratum .Terdapat 15 stratum, semakin kecil nilai stratum semakin tinggi kedudukan atau level nya . Level stratum di hitung dari angka 0 hingga 14, dan stratum 0 bukan server namun stratum ini adalah peralatan waktu yang sangat presisi seperti jam atom yang terhubung langsung dengan server stratum 1.

B. Instalasi dan Konfigurasi NTP Server

- Instalasi NTP
 Untuk menginstall ntp pada server, jalankan perintah
 berikut apt install ntp
- Konfigurasi NTP
 - 1. Konfigurasi ntp terletak pada file /etc/ntp.conf buka file tersebut dengan perintah :

nano /etc/ntp.conf

2. Berikut adalah isi file /etc/ntp.conf

```
tkj1@hendrik:~ x

File Edit View Search Terminal Help

GNU nano 3.2 /etc/ntp.conf

statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# You do need to talk to an NTP server or two (or three).
#server ntp.your-provider.example

# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your server will
# pick a different set every time it starts up. Please consider joining the
# pool: <a href="http://www.pool.ntp.org/join.html">http://www.pool.ntp.org/join.html</a>
pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
pool 3.debian.pool.ntp.org iburst
```

3. beri comment (#) pada 4 baris script berikut

```
#pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 3.debian.pool.ntp.org iburst
```

4. tambahkan script berikut

server 127.127.1.0 iburst fudge 127.127.1.0 stratum 1


```
#pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 3.debian.pool.ntp.org iburst
server 127.127.1.0 iburst
fudge 127.127.1.0 stratum 1
```

5. Restart service NTP


Dengan perintah: systemctl restart ntp

C. Uji Coba


 Pada OS Windows klik kanan jam yang terletak di taskbar, lalu pilih Adjust date/time




2. Klik Date, time & regional formatting




3. Klik Additional date, time, & regional settings



4. Klik Date and Time



5. Buka tab "Internet Time" lalu klik "Change settings"



6. Centang pada "Synchronize with an Internet time server", isi domain atau ip server lalu klik "Update now"

