

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izveštaj

Računarska elektronika

projekat: Skaliranje slike primenom metoda najbližeg suseda

Kristina Dolovac 304/2011 Marko Lazović 357/2014

Predmetni profesor: dr Milan Prokin

Predmetni asistenti: Aleksandra Lekić, Aleksandra Brkić

Sadržaj

1.	Postavka zadatka	3
2.	Realizacija projekta	4
3.	Implementacija	8
4.	Zaključak	.17

1. Postavka zadatka

Napisati program za skaliranje slike primenom metode najbližeg suseda. Faktor s, sa kojim se vrši skaliranje, unosi se sa standardnog ulaza i uvek je veći ili jednak 1. Pored toga, sa standardnog ulaza na određeni način se definiše da li se vrši povećanje ili decimacija slike s puta.

Povećanje dimenzija slike primenom metoda najbližeg suseda, vrši se na sledeći način:

Neka je g(x',y') intezitet piksela u skaliranoj slici na poziciji (x',y'). Koordinate u ulaznoj slici koje odgovaraju ovom pikselu izlazne slike su:

$$x = \frac{x'}{s}$$
 i $y = \frac{y'}{s}$

Kako x i y ne moraju biti celi brojevi, intezitet piksela (g(x',y')) dobija se posmatranjem 4 najbliža piksela u originalnoj slici: $f(x_0,y_0)$, $f(x_0,y_0+1)$, $f(x_0+1,y_0)$ i $f(x_0+1,y_0+1)$, pri čemu je:

$$x_0 = \left[\frac{x'}{s}\right] \quad \text{i} \quad x_r = x' - x_0 * s$$

$$y_0 = \left[\frac{y'}{s}\right] \quad \text{i} \quad y_r = y' - y_0 * s$$

Sada se intezitet piksela u izlaznoj slici računa tako što se:

- Ukoliko je $x_r < s-x_r$, uzima se piksel u ulaznoj slici čija je x koordinata x_0 , dok se u suprotnom uzima piksel čija je x koordinata x_0+1
- Ukoliko je $y_r < s-y_r$, uzima se piksel u ulaznoj slici čija je y koordinata y_0 , dok se u suprotnom uzima piksel čija je y koordinata y_0+1

U slučaju decimacije slike dimenzije slike se odredjuju kao: $\left[\frac{N}{s}\right]$ i $\left[\frac{M}{s}\right]$ gde su M i N dimenzije slike, a inteziteti piksela u izlaznoj slici se odredjuju prema formuli:

$$g(x', y') = f(sx', sy')$$

2. Realizacija projekta

Projekat je realizovan pomoću mašinskog jezika *asembler* u programskom paketu *Visual Studio*.

U .const sekciji programa deklarišu se konstante,a to su:

BUFFER_SIZE = 200000 - dozvoljena veličina ulaznog i izlaznog bafera;

MAX_PICTURE_SIZE = 65536 - maksimalna dozvoljena veličina slike;

U .data sekciji programa deklarišu se promenljive,a to su:

buffer BYTE BUFFER_SIZE DUP(?) - Ulazni bafer dužine BUFFER_SIZE bajtova. Ovaj bafer služi za dohvatanje celog ulaznog fajla;

filename BYTE 80 DUP(0) - String koji sadrži ime ulaznog fajla;

fileHandle HANDLE ? - Handle za ulazni fajl;

outbuffer BYTE BUFFER_SIZE DUP(?) - Izlazni bafer dužine BUFFER_SIZE bajtova. Ovaj bafer se koristi za upisivanje u izlazni fajl;

outfilename BYTE 80 DUP(0) - String koji sadrži ime izlaznog fajla;

outfileHandle HANDLE ? - Handle za izlazni fajl;

outindex DWORD 0 – Pomoćni izlazni indeks koji pokazuje na indeks outbuffer-a od kojeg se upisuju promenjeni pikseli u proceduri IzlazniFajl;

Osnovni parametri slike:

P2 WORD 5032h - Pomoćna konstanta za proveru formata slike

velicinaBafera DWORD? -Pomoćna promenljiva koja ispituje ispravnost veličine ulaznog fajla;

krajBuffera DWORD? -Pomoćna promenljiva koja predstavlja kraj bafera

M WORD ? - Visina ulazne/izlazne slike;

N WORD? - Širina ulazne/izlazne slike;

Lmax WORD? - Maksimalna vrednost intenziteta piksela u slici;

Pomoćne promenljive:

s WORD? – Promenljiva koja predstavlja faktor kojim se skalira slika
newM WORD? - Visina ulazne/izlazne slike nakon skaliranja
newN WORD? - Širina ulazne/izlazne slike nakon skaliranja
x0 WORD? – Pomoćne promenljive koje koristimo u formulama za skaliranje slike
y0 WORD? – Pomoćne promenljive koje koristimo u formulama za skaliranje slike
xr WORD? – Pomoćne promenljive koje koristimo u formulama za skaliranje slike
yr WORD? – Pomoćne promenljive koje koristimo u formulama za skaliranje slike
x_prim WORD? – Pomoćne promenljive koje koristimo u formulama za skaliranje slike
y_prim WORD? – Pomoćne promenljive koje koristimo u formulama za skaliranje slike
indexln WORD? – Promenljiva koja predstavlja indeks u baferu pri obradi slike

ulazniPixeli WORD MAX_PICTURE_SIZE DUP(?) - Niz koji se koristi za smeštanje vrednosti iz ulaznog bafera. Kada se naiđe na EOL, u niz se upisuje vrednost -1, zbog toga je niz tipa WORD. U suprotnom, ako bi bilo tipa BYTE, vrednost -1 bila bi ista kao vrednost 255;

pocetakNiza DWORD 0 - Promenljiva koja se koristi kao indeks;

izlazniPixeli WORD MAX_PICTURE_SIZE DUP(?) - Niz koji se koristi za smeštanje izlaznih vrednosti piksela

broj BYTE 4 DUP(?) - Niz koji služi za smeštanje trocifrenih,dvocifrenih i jednocifrenih brojeva (piksela) kada se konvertuju iz ulaznog fajla (gde su smešteni u string) u decimalne vrednosti, ali i za smeštanje izlaznih piksela koji se konvertuju na kraju u string i šalju u izlazni fajl;

cifra WORD 0 - Određuje da li je broj jednocifreni, dvocifreni ili trocifreni (WORD zbog ECX registra);

brojac DWORD 0 – Pomoćna promenljiva koja obezbeđuje da se neće obraditi vrednosti koje ukazuju na EOL;

STOTINA WORD 100 – Promenljiva koja sluzi pri odredjivanju cifara za ispis u izlazni fail, za stotine

DESETICA WORD 10 - Promenljiva koja sluzi pri odredjivanju cifara za ispis u izlazni fajl, za desetice

zaNoviRed WORD 70 – Promenljiva koja pokazuje kad treba preci u novi red pri ispisu slike u izlazni fajl

Procedure se koriste za bezbedniji i koncizniji tok programa. To su:

- *CitajBroj* Pretvara vrednost čiji je početni član buffer[početakNiza] iz CHAR u INT. Po izlasku iz procedure vrednost je sačuvana u EAX, dok buffer[pocetakNiza] pokazuje na 20h (space). Procedura za dobijanje decimalnih vrednosti piksela.
- *Uvod* Otvara se ulazni fajl i proverava ispravnost njegovog formata. Ukoliko je fajl ispravnog formata preskače se prvi red,i drugi red sa komentarom. Učitavaju se parametri M, N, Lmax i preskače se treći red. Formira se izlazni fajl. Prepisuju se prva četiri reda u outbuffer. Po izlasku iz procedure vrednost buffer[pocetakNiza] pokazuje na prvi pixel, dok outindex pokazuje na index outbuffer-a od kojeg upisujemo promenjene pixele u proceduri IzlazniFajl.
- *ObradaSlike* Ova procedura služi za skaliranje slike. Definišu se nove dimenzije slike u zavisnosti od toga da li korisnik želi da poveća ili da smanji sliku i u zavisnosti od parametra *s* (faktor za skaliranje slike). Skaliranje slike se radi pomoću formula date u specifikaciji projekta primenom metoda najbližeg suseda. Skalirane vrednosti piksela se upisuju u izlazni niz koji se zove *izlazniPixeli*.
- *IzlazIspis* Popunjava se outbuffer[] počevši od vrednosti outindex, a zatim se outbuffer[] šalje u izlazni fajl. Petlja *NoviIzlazni* popunjava outbuffer novim vrednostima niza pixeli[]. Da bi se popunio outbuffer moraju se pretvoriti decimalne vrednosti u string (INT u CHAR), tako da se vrši provera broja cifara INT, a zatim na tu vrednost doda 30h i tako se dobija ASCII vrednost broja. Upisuju se vrednosti iz outbuffer-a u izlazni fajl i dobija se skalirana slika.

Iz *Irvine.inc* biblioteke se koriste rutine:

- ReadFromFile
- WriteToFile
- ParseDecimal32
- ReadString

- OpenInputFile
- CreateOutputFile
- CloseFile
- WriteWindowsMsg

Struktura glavnog programa .main:

Vrši se učitavanje imena ulaznog fajla i koje se smešta u odgovarajući string,ukoliko nema greške pri otvaranju i čitanju ulaznog fajla i ukoliko su dimenzije slike odovarajuće. Sledeći korak je pozivanje odgovarajućih procedura *Uvod, ObradaSlike* i *IzlazIspis*. Kada se završi formiranje skalirane slike (uslov projektnog zadatka) tj.izlaznog fajla,oba fajla se zatvaraju i izlazi se iz programa.

Program je proveren na fajlovima *balloons.pgm, cassablanca.pgm, pepper.pgm* i *mona_lisa.pgm* koji su priloženi uz source kod i izvršni fajl.

3. Implementacija

Priloženi kod celog programa:

```
;// Projekat iz Računarske elektronike
;// Studenti: Kristina Dolovac 304/2011 i Marko Lazovic 357/2014
;// Elektrotehnički fakultet u Beogradu
;// jun 2017
;// Projekat broj 2: Skaliranje slike primenom metoda najblizeg suseda
INCLUDE Irvine32.inc
INCLUDE macros.inc
.const
      BUFFER_SIZE = 200000
      MAX PICTURE SIZE = 65536
.data
      buffer BYTE BUFFER_SIZE DUP(?)
      filename
                  BYTE 80 DUP(0)
      fileHandle HANDLE ?
      outbuffer BYTE BUFFER SIZE DUP(?)
      outfilename BYTE 80 DUP(0)
      outfileHandle HANDLE ?
      outindex DWORD 0
       ; Osnovni parametri slike:
      P2 WORD 5032h
      velicinaBafera DWORD ?
      krajBuffera DWORD ?
      M WORD ?
      N WORD ?
      Lmax WORD ?
      s word ?
      newM word ?
      newN word ?
      x0 word ?
      y0 word ?
      xr word ?
      yr word ?
      x_prim word ?
      y_prim word ?
       indexIn word ?
      pocetakNiza DWORD 0; Promenljivu koristimo kao index.
      ulazniPixeli WORD MAX_PICTURE_SIZE dup (?); Niz koji koristimo za smestanje
vrednosti iz buffera. Kada naidjemo na EOL, u niz upisujemo vrednost -1, zbog toga je
niz tipa WORD.U suprotnom, ako bismo imali BYTE, vrednost -1 bila bi ista kao vrednost
255.
       izlazniPixeli WORD MAX_PICTURE_SIZE DUP(?)
      broj BYTE 4 DUP(?)
       cifra WORD 0; Odredjuje da li je broj jednocif, dvocif ili trocif (WORD zbog cx).
       brojac WORD 0
```

```
STOTINA WORD 100
      DESETICA WORD 10
       zaNoviRed WORD 70
.code
       close_file PROC
                    eax,fileHandle
             mov
             call CloseFile
             exit
       close file ENDP
                           CitajBroj
       ; Pretvara vrednost ciji je pocetni clan buffer[pocetakNiza] u INT.
      ; Po izlasku iz procedure vrednost je sacuvana u EAX, dok buffer[pocetakNiza]
pokazuje na 20h(space).
      CitajBroj PROC STDCALL USES ebx esi ecx
             mov edx,OFFSET buffer;
             xor eax,eax
             xor ecx,ecx
             xor ebx,ebx
             add edx,pocetakNiza
             ; Petlja ce se obradjivati sve dok ne naidjemo na 20h(space) ili
0Ah(EOL).
      Ucitavanje:
             mov al,[edx]
             mov broj[ebx],al
             inc edx
             inc pocetakNiza
             inc ebx
             cmp edx, krajBuffera
             je Pretvaranje
             mov al,[edx]
             cmp al,20h
             je Pretvaranje
             cmp al,0ah
             jne Ucitavanje
      Pretvaranje:
             mov broj[ebx],3 ; Kraj stringa u ASCII je 3h.
             ; Ovim resavamo problem jednocifrenih i dvocifrenih brojeva.
       ; ParseDecimal zahteva da EDX i ECX budu popunjeni na ovaj nacin.
             mov edx,OFFSET broj
             mov ecx,ebx
             call ParseDecimal32
       ; Pre povratka iz rutine vracamo offset buffer-a u EDX.
             mov edx,OFFSET buffer
             ret
             CitajBroj ENDP
                           Uvod
; Otvaramo sliku i formiramo izlaznu sliku uz provere ispravnosti.
; Ucitavamo parametre M,N,Lmax i komentar.
; Prepisujemo prva cetiri reda u outbuffer.
; Po izlasku iz procedure vrednost buffer[pocetakNiza] pokazuje na prvi pixel,
```

; dok outindex pokazuje na index outbuffer-a od kojeg upisujemo promenjene pixele u proceduri IzlazniFajl.

```
Uvod PROC
              mov edx, OFFSET buffer
              xor ebx,ebx
              mov ebx,edx
              add ebx,pocetakNiza
              mov ah,[ebx]
              inc ebx
              mov al,[ebx]
              cmp ax, P2
              je DrugiRed
              mWrite <"Format slike je pogresan.">
              call WriteWindowsMsg
              call close_file
      DrugiRed:
              add pocetakNiza,3 ; Sada pocetakNiza pokazuje na #.
              add ebx,2
              ; Prelazimo preko komentara.
      Komentar:
              inc pocetakNiza
              inc ebx
              mov dl,[ebx]
              cmp dl,0ah
              jne Komentar
      TreciRed: ; Labela resava problem za nesting!
              inc pocetakNiza
              call CitajBroj
                                ; Ucitali smo M.
              mov M,ax
              inc pocetakNiza
              call CitajBroj
                                ; Ucitali smo N.
              mov N,ax
              inc pocetakNiza
              call CitajBroj
              mov Lmax,ax
                                ; Ucitali smo Lmax.
              mWrite "Unesite zeljeno ime izlaznog fajla: "
              mov edx, OFFSET outfilename
              mov ecx, SIZEOF outfilename
              call ReadString
              call CreateOutputFile
              mov outfileHandle,eax
              ; Prepisujemo prva cetiri reda u izlazni fajl.
              ; Po izlasku iz petlje rucno upisujemo buffer[0], jer za vrednost ECX=0
nismo prosli kroz petlju.
              mov ecx, pocetakNiza
              Prepisivanje:
              mov al,buffer[ecx]
              mov outbuffer[ecx],al
              loop Prepisivanje
              mov al,buffer[0]
              mov outbuffer[ecx],al
                                  ; PocetakNiza pokazuje na prvi pixel.
              inc pocetakNiza
              mov eax, pocetakNiza
              mov outindex,eax
```

```
mov eax, offset buffer
              add eax, velicinaBafera
              mov krajBuffera, eax
      Uvod ENDP
       IzdvajanjePixela PROC
              mov eax, offset ulazniPixeli
              xor eax, eax
              xor ecx, ecx
              mov ax, M
             mul N
             mov cx, ax
             xor edi, edi
      upisuj:
              call CitajBroj
              mov ulazniPixeli[edi*2], ax
              inc pocetakNiza
              inc edi
              loop upisuj
             mov
                    esi, OFFSET ulazniPixeli
             mov ax, M
             mul N
              add ax, ax
              mov
                    cx, ax
                    ebx, SIZEOF ulazniPixeli
              mov
              call
                    DumpMem
              ret
       IzdvajanjePixela ENDP
                           ObradaSlike
; Ova procedura sluzi za skaliranje slike. Definisu se nove dimenzije slike
; u zavisnosti od toga da li korisnik zeli da poveca ili da smanji sliku i u
zavisnosti
; od parametra s (faktor za skaliranje slike).
; Skaliranje slike se radi pomocu formula date u specifikaciji projekta
      ObradaSlike PROC
              mov ax, s
              imul ax, M
             mov newM, ax
              mov ax, s
              imul ax, N
              mov newN, ax
              imul ax, newM
              xor ecx, ecx
              mov cx, ax
              xor edi, edi
              xor esi, esi
              xor eax, eax
             xor ebx,ebx
      petlja:
                                ;definisanje x' i y'
              xor edx, edx
             mov ax, si
```

```
idiv newN
      mov x_prim, ax
      mov y_prim, dx
      xor edx,edx
                         ;odredjivanje x0 i y0
      mov ax, x_prim
       idiv s
      mov x0, ax
      xor edx, edx
      mov ax, y_prim
       idiv s
      mov y0, ax
                         ;odredjivanje xr i yr
      mov bx, s
      imul bx, x0
       mov ax, x_prim
       sub ax, bx
      mov xr, ax
      mov bx, s
      imul bx, y0
      mov ax, y_prim
       sub ax, bx
      mov yr, ax
                       ; odredjivanje koji se pixel prepisuje
      mov ax, s
      sub ax, xr
       cmp xr, ax
       jl manjixr
      mov ax, x0
       inc ax
       imul N
      mov indexIn, ax
       jmp dalje
manjixr:
      mov ax, x0
       imul N
      mov indexIn, ax
dalje:
      mov ax, s
       sub ax, yr
       cmp yr, ax
       jl manjiyr
      mov ax, y0
       inc ax
       add indexIn, ax
       jmp dodela
manjiyr:
      mov ax, y0
      add indexIn, ax
dodela:
      mov di, indexIn
      mov ax, ulazniPixeli[edi*2]
      mov izlazniPixeli[esi*2], ax
      inc esi
      dec cx
       jnz petlja
```

```
esi, OFFSET izlazniPixeli
       mov
       mov ax, newM
       mul newN
       \quad \text{add ax, ax} \quad
       mov
             cx, ax
       mov
              ebx, SIZEOF izlazniPixeli
       call DumpMem
       ret
ObradaSlike ENDP
Decimacija PROC
       xor edx, edx
       mov ax, M
       idiv s
       mov newM, ax
       xor edx, edx
       mov ax, N
       idiv s
       mov newN, ax
       xor esi, esi
       xor edi, edi
       xor ecx, ecx
       xor edx,edx
       mov ax, M
       imul N
       mov duzina, ax
petlja:
       xor edx, edx
       mov ax, si
       idiv N
       mov x0, ax
       mov y0, dx
       xor edx, edx
       mov ax, x0
       idiv s
       cmp dx, 0
       jnz preskociRed
       xor edx, edx
       mov ax, y0
       idiv s
       cmp dx, 0
       jnz dalje
       mov ax, ulazniPixeli[esi*2]
       mov izlazniPixeli[edi*2], ax
       inc edi
dalje:
       inc esi
       jmp provera
preskociRed:
       add si, N
provera:
       cmp si, duzina
```

```
jnz petlja
              ret
       Decimacija ENDP
                           IzlazIspis
; Ova procedura sluzi za ispisivanje slike u izlazni fajl.
; Petlja NoviIzlazni popunjava outbuffer vrednostima niza pixeli[].
; Da bismo popunili outbuffer moramo pretvoriti INT u CHAR, tako da vrsimo proveru
broja cifara INT,
; a zatim na tu vrednost dodajemo 30h i tako dobijamo ascii vrednost broja.
       IzlazIspis PROC
              mov edx,OFFSET izlazniPixeli
              xor ebx,ebx
              xor edx,edx
              mov ax, newM
             mul newN
              mov brojac,ax;
              xor eax,eax
              xor ebx,ebx;// EBX je indeks od outbuffer BYTE, dok je EDI indeks od
izlazniPixeli WORD.
              xor edi,edi
              mov ebx,outindex
       NoviIzlazni:
              xor edx, edx
              mov ax, brojac
              idiv zaNoviRed
              cmp dx, 0
              je noviRed
              jmp preskoci
       noviRed:
             mov outbuffer[edi], 0ah
       preskoci:
              mov ax,izlazniPixeli[edi] ; DA LI DA MNOZIM SA 2
              xor edx,edx
              div STOTINA
              cmp ax,0
              je Dvocifren
       Trocifren:;// Trocifreni broj
              mov cifra,3
              add al,30h
              mov broj[0],al;// Stotine
             mov ax, dx
              xor edx,edx
              div DESETICA
              add al,30h
              add dl,30h
              mov broj[1],al;// Desetice
              mov broj[2],dl;// Jedinice
              jmp Ispis
       Dvocifren:;// Dvocifreni broj
              mov cifra,2
```

```
mov al,dl
              xor edx,edx
              div DESETICA
              cmp al,0
              je Jednocifren
              add al,30h
              add dl,30h
              mov broj[0],al;// Desetice
              mov broj[1],dl;// Jedinice
              jmp Ispis
       Jednocifren:;// Jednocifreni broj
              mov cifra,1
              add dl,30h
              mov broj[0],dl;// Jedinice
       Ispis:
              xor edx,edx
              xor eax,eax
              mov eax,edi;// EAX sada cuva index od izlazniPixeli[] dok koristimo EDI
za index niza broj.
              xor edi,edi
       Dodavanje:
              mov dl,broj[edi]
              mov outbuffer[ebx],dl
              inc ebx
              inc edi
              dec cifra
              cmp cifra,0
              jnz Dodavanje
              mov outbuffer[ebx],20h;// Ne povecavamo ebx, zato sto se to radi u labeli
Sledeci.
              inc ebx
              mov edi,eax
              inc edi
              inc edi
              dec brojac
              cmp brojac,0
              jne NoviIzlazni
              mov eax, outfileHandle
              mov edx, OFFSET outbuffer
              mov ecx,BUFFER_SIZE
              call WriteToFile
              ret
IzlazIspis ENDP
       main PROC
              mWrite <"Unesite ime slike u .pgm formatu: ">
                     edx,OFFSET filename
              mov
                     ecx,SIZEOF filename
              mov
              call ReadString
                     edx, OFFSET filename
              mov
              call OpenInputFile
```

```
mov
              fileHandle, eax
       cmp
              eax, INVALID_HANDLE_VALUE
       jne
              file ok
       mWrite < "Greska pri otvaranju fajla.",0dh,0ah>
       call WriteWindowsMsg
       jmp
              quit
file_ok:
              edx, OFFSET buffer
       mov
       mov
              ecx, BUFFER SIZE
       call ReadFromFile
       jnc
              check_buffer_size
       mWrite <"Greska pri citanju fajla. ",0dh,0ah>
       call WriteWindowsMsg
       mov eax, fileHandle
             close_file
       call
       jmp quit
       check_buffer_size:
       cmp
              eax,BUFFER_SIZE
       jbe
              buf_size_ok
       mWrite < "Greska: Dimenzije slike su prevelike.", 0dh, 0ah>
       call WriteWindowsMsg
       mov eax, fileHandle
       call close_file
       jmp quit
buf_size_ok:
       mov velicinaBafera,eax
       call Uvod
       call IzdvajanjePixela
       mWrite "Unesite faktor skaliranja slike: "
       mov edx, OFFSET broj
       mov ecx, SIZEOF broj
       call ReadString
       mov broj[eax], 3
       mov edx, OFFSET broj
       mov ecx, eax
       call ParseDecimal32
       mov s, ax
       mWrite "Za povecanje slike unesite 1, a za decimaciju 0: "
       call ReadChar
       cmp al, 31h
       jz uvecanje
       call Decimacija
       jmp kraj
uvecanje:
       call ObradaSlike
kraj:
       call IzlazIspis
       mov eax, outfile Handle
```

```
call CloseFile

mov eax,fileHandle
call CloseFile

quit:
        exit
main ENDP
END main
```

4. Zaključak

Rad na ovom projektu doprineo je našem znanju i iskustvu o programiranju u asembleru. Iako bi ovaj projekat mogao mnogo brže i lakše da se uradi u nekom jeziku višeg nivoa, u brzini izvršavanja i kontroli memorije asembler je mnogo bolji.