Извештај о пројектном задатку из предмета РАЧУНАРСКА ЕЛЕКТРОНИКА

Студенти: Предметни професор: Милан Прокин

Богдан Ђорђевић 2015/063 Предметни асистент : Александра Лекић

Тодосијевић Ана 2015/332

Пројектни задатак број 2

Текст задатка

Написати програм за скалирање слике применом методе најближег суседа. Фактор s, којим се дрши скалирање, уноси се са стандардног улаза и увек је већи или једнак 1. Поред тога, са стандардног улаза на одређени начин дефинише се да ли се врши повећање или децимација слике s пута.

Објашњење кода

Процедуре

Процедура intenzitet служи да се врати интензитет пиксела са одређеним координатама. Координате су x0 и y0. Користимо регистре edx, eax, ecx. Интензитет пиксела се смешта у numBuffer.

Процедура intToString служи за конверзију децималног броја у стринг, користимо; koristi registre edx, ecx i edi и смешта нови стринг у бафер са почетном адресом у edi. Враћа број уписаних бајтова у регистру eax.

Декларисање променљивих

BUFFER_SIZE = 256*256*30 - Процењена величина слике

bufferIn BYTE BUFFER_SIZE DUP(?) – улазни бафер дужине BUFFER_SIZE бајтова, служи за дохватање дела фајла

bufferOut BYTE 10 DUP(?) – излазни бафер који се користи приликом исписа у излазни фајл

inputImageName BYTE 80 DUP(0)- име слике на којој вршимо обраду

outputImageName BYTE 80 DUP(0) – име обрађене слике

inputImageHandle HANDLE? - handle за улазни фајл

outputImageHandle HANDLE? - handle за излазни фајл

spom BYTE sbuff DUP(?) - помоћна променљива при уписивању фактора

s DWORD? - фактор скалирања

koef BYTE ? – 1 за повећање, 0 за смањивање, унос је са стандардног улаза

```
bytesWritten DWORD? – бројач уписаних бајтова
```

numBuffer BYTE 6 DUP(?) – помоћни бафер при испису у излазни фајл, дужина бафера је 6 бајтова јер је за четвороцифрен број потребно додатна 2 бајта за размак и нов ред

buffPtr DWORD 0 - показивач на улазни бафер

pixHeight DWORD 0 - почетна висина слике

pixWidth DWORD 0 – почетна ширина слике

pixWidthScaled DWORD 0 – скалирана ширина

pixHeightScaled DWORD 0 – скалирана висина

pixCount BYTE 0 – бројач који означава да треба да се упише нов ред

pixCount1 DWORD 0 - бројач за врсте у процедури intenzitet

pixCount2 DWORD 0 - бројач за колоне у процедури intenzitet

x0 DWORD? - х координата пиксела који се преписује

у0 DWORD? - укоордината пиксела који се преписује

xr DWORD? –остатак при дељењу x са s

yr DWORD? –остатак при дељењу у са s

xCount DWORD 0 –помоћни бројач за х

yCount DWORD 0 –помоћни бројач за у

pomPtr DWORD 0 - помоћни бројач за улазну слику

valueBuffer BYTE 4 DUP (?) – бафер у који се смешта вредност пиксела са координате х0 у0

флегови:

prepisuj BYTE 1 – иникатор који указује на то да ли је тренутни пиксел преписан

EOF_indicator BYTE 0 – индикатор за крај фајла

widthIndicator BYTE 1 - индикатор који указује на то да ли је завршено преписивање димензија

pixValueIndicator BYTE 1 - индикатор да ли је уписана максимимална вредност интензитета пиксела

Ток главног програма

Прво се учитавају имена улазног и излазног фајла и проверава се њихова валидност, ако нису валидна имена избацује се одговарајућа порука и завршава се програм. После тога се учитавају коефицијент скалирања и коефицијент који одређује да ли се слика смањује или повећава.

Позива се функција OpenInputFile и CreateOutputFile које учитавају улазну слику и праве излазни фајл.

Редом се преписују "магични број" Р2, скалиране димензије слике и максимална вредност пиксела. Приликом скалирања димензија је узето у обзир да ли се повећава број цифара. Коментари се не преписују.

Приликом обраде слике бројачи pixCount1 и pixCount2 представљају координате у излазној слици. Према одређеним формулама се одређују координате у улазној слици x0 i y0.

За децимацију x0=pixCount1*s, y0=pixCount2*s.

За повећање x0=pixCount1/s, y0= pixCount2/s, xr=pixCount1-s*x0, yr=pixCount2-s*y0. Ако је xr<s-xr онда је x0=x0+1, yr<s-yr онда је y0=y0+1,

Позива се процедура intenzitet која враћа интензит пиксела са координатама x0 i y0, који се преписује у излазни фајл. После 20 преписаних пиксела се уписује нов ред.

Из Irvine.inc библиотеке се користе рутине

- ReadFromFile
- WriteToFile
- ParseDecimal32
- ReadString
- OpenInputFile
- CreateOutputFile
- CloseFile

.code

```
;procedura za vracanje intenziteta slike sa koordinatama x0,y0
;intenzitet se smesta u numBuffer
intenzitet proc
   push eax
   mov ecx,0
   mov xCount, eax
   mov eax, 0
   mov yCount, eax
   mov eax, buffPtr ; pocetak ulazne slike
   mov pomPtr, eax
pocetak_brojanja:
   mov edx, pomPtr
   mov al, [edx]
```

```
cmp al, 20h
    je povecaj xCount
    cmp al, Oah
    je nov red
    jmp nastavak brojanja
nov red:
    inc pomPtr
    jmp pocetak brojanja
povecaj xCount:
    inc xCount
    inc pomPtr
   mov eax, xCount
                       ; provera da li xCount ide u nov red
    cmp eax, pixWidth
    je resetuj xCount
    jmp pocetak brojanja
resetuj_xCount:
                       ; nov red , xCount=0 yCount+1
   mov eax, 0
   mov xCount, eax
    inc yCount
                       ; provera da li je yCount kraj
   mov eax, yCount
    cmp eax, pixHeight
    je kraj
    jmp pocetak brojanja
nastavak brojanja:
   mov eax, xCount
    cmp eax, x0
    je dobar X
    jmp promasaj
dobar X:
   mov eax, yCount
    cmp eax, y0
    je dobar XiY
    jmp promasaj
promasaj:
    inc pomPtr
    jmp pocetak brojanja
dobar XiY:
   mov edx, pomPtr
   mov al, [edx]
   call IsDigit
    jnz kraj
   mov numBuffer[ecx], al
    inc ecx
    inc pomPtr
    jmp dobar_XiY
kraj:
   pop eax
   ret
intenzitet endp
; rutina za konverziju decimalnog broja u string
; koristi registre edx, ecx i edi i smesta novi string
; u bafer sa pocetnom adresom u edi
; vraca broj upisanih bajtova u registru eax
intToString proc
   push edx
```

```
push ecx
   push edi
   push ebp
   mov
         ebp, esp
   mov
         ecx, 10
 pushDigits:
                        ; zero-extend eax
   xor edx, edx
    div ecx
                        ; divide by 10; now edx = next digit
    add edx, 30h
                        ; decimal value + 30h => ascii digit
    push edx
                        ; push the whole dword
    test eax, eax
                        ; leading zeros
    jnz pushDigits
 popDigits:
   pop
         eax
    stosb
                         ; don't write the whole dword, just the low byte,
eax->edi
    cmp esp, ebp
                         ; if esp==ebp, we've popped all the digits
    jne popDigits
    xor eax, eax
                        ; add trailing nul
    stosb
         eax, edi
   mov
         ebp
   pop
         edi
   pop
         есх
   pop
         edx
   pop
                        ; return number of bytes written
    sub
         eax, edi
    ret
intToString endp
main proc
   mWrite "Unesite ime ulazne slike: "
   mov edx, OFFSET inputImageName
   mov ecx, SIZEOF inputImageName
    call ReadString
   mWrite "Unesite ime izlazne slike: "
   mov edx, OFFSET outputImageName
   mov ecx, SIZEOF outputImageName
   call ReadString
; s = ?
   mWrite "s= "
   mov edx, OFFSET spom
   mov ecx, SIZEOF spom
    call ReadString
   mov ecx, LENGTHOF spom
   mov edx, OFFSET spom
    call ParseDecimal32
   mov s, eax
; smer, 1 za povecanje 0 za decimaciju
    mWrite "1 za povecanje 0 za decimaciju:"
    call ReadChar
   mov koef, al
   mov edx, OFFSET inputImageName
    call OpenInputFile
   mov inputImageHandle, eax
    cmp eax, INVALID HANDLE VALUE
```

```
jne create output
    mWrite<"Neispravno ime ulaznog fajla", Odh, Oah>
create output :
   mov edx, OFFSET outputImageName
    call CreateOutputFile
    mov outputImageHandle, eax
    cmp eax, INVALID HANDLE VALUE
    jne files ok
    mWrite<"Neispravno ime izlaznog fajla", Odh, Oah>
files ok :
   mov eax, inputImageHandle
   mov edx, OFFSET bufferIn
   mov ecx, BUFFER SIZE
    call ReadFromFile
    jnc P2
   mWrite "Error u citanju fajla"
    call WriteWindowsMsq
    jmp close files
; prepisivanje P2
P2 :
    cld
   mov ecx, 3
   mov esi, OFFSET bufferIn
   mov edi, OFFSET bufferOut
   rep movsb
   mov bufferOut[3], Oah
   mov eax, outputImageHandle
   mov edx, OFFSET bufferOut
   mov ecx, 3
                                ;ako se upisuje jos jedan Oah onda se
odkomentarise ovo
    call WriteToFile
                                ; u eax se upisuje 4 jer je 4 bajta upisano u
izl fajl
    jc error writing
    add bytesWritten, eax
                                ;doda se 4 na 0
   mov buffPtr, esi
   mov widthIndicator, 1
    ; read char ucitava jedan znak i proverava se da li se
    ; ucitava sirina, duzina, intenzitet max, ili obrada
read char:
    cmp EOF indicator, 1
    je close files
   mov edx, buffPtr
   mov al, [edx]
    cmp al, "#"
    je comment_sign
    cmp widthIndicator, 1
    je width scaling
    cmp pixValueIndicator, 1
    je pix value prepisi
    cmp koef, 31h
    je obradaPovecanja
    jmp obradaSmanjivanja
width_scaling:
   mov ecx, 0
load width:
   mov edx, buffPtr
   mov al, [edx]
```

```
call IsDigit
    jnz width not digit
    mov numBuffer[ecx], al
    inc ecx
    inc buffPtr
    jmp load width
width not digit:
    mov edx, OFFSET numBuffer
    call ParseDecimal32
    mov pixWidth, eax
    mov ebx, s
    mov edx, 0
                                 ; mora da se resetuje edx zato sto se deli
EDX: EAX / EBX, tj EDX je high
    cmp koef, 31h
    je povecanjedimenzijaW
    div ebx
    jmp nastavakW
povecanjedimenzijaW:
    mul ebx
nastavakW:
    mov pixWidthScaled , eax
    cmp eax, 10
    jb new width under10
    cmp eax, 100
    jb new width under100
    cmp eax, 1000
    jb new width under1000
    ja new_width_over1000
    inc ecx
    jmp widthnastavak
new_width_under10:
    mov ecx, 1
    jmp widthnastavak
new width under100:
    mov ecx, 2
    jmp widthnastavak
new_width under1000:
    mov ecx, 3
    jmp widthnastavak
new width over1000:
   mov ecx, 4
    jmp widthnastavak
widthnastavak:
    mov edi, OFFSET numBuffer
    call intToString
    mov numBuffer[ecx], 20h
    inc ecx
    mov eax, outputImageHandle
    mov edx, OFFSET numBuffer
    call WriteToFile
    jc error writing
    add bytesWritten, eax
    mov widthIndicator, 0
    inc buffPtr
height scaling:
    mov ecx, 0
load height:
```

```
mov edx, buffPtr
   mov al, [edx]
    call IsDigit
    jnz height not digit
   mov numBuffer[ecx], al
    inc ecx
    inc buffPtr
    jmp load height
height not digit:
   mov edx, OFFSET numBuffer
   mov numBuffer[ecx], 00h
    call ParseDecimal32
   mov pixHeight, eax
   mov ebx,s
   mov edx,0
    cmp koef, 31h
    je povecanjedimenzijah
    div ebx
    jmp nastavakH
povecanjedimenzijaH:
   mul ebx
nastavakH:
   mov pixHeightScaled, eax
    cmp eax, 10
    jb new height under10
    cmp eax, 100
    jb new height under100
    cmp eax, 1000
    jb new height under1000
    ja new height over1000
    jmp cont height
new height under10:
   mov ecx, 1
    jmp cont height
new height under100:
   mov ecx, 2
    jmp cont height
new_height under1000:
   mov ecx, 3
    jmp cont height
new height over1000:
   mov ecx, 4
cont height:
   mov edi, OFFSET numBuffer
    call intToString
   mov numBuffer[ecx], Oah
    inc ecx
   mov eax, outputImageHandle
   mov edx, OFFSET numBuffer
    call WriteToFile
    jc error_writing
    add bytesWritten,eax
    inc buffPtr
    jmp read char
; kraj dela za prepisivanje i korekciju informacije o visini i sirini slike
comment sign:
    inc bytesWritten
```

```
inc buffPtr
    mov edx, buffPtr
    mov al, [edx]
    cmp al, 0ah
    jne comment sign
    inc buffPtr
    jmp read char
; kraj dela za obradu komentara
pix value prepisi:
    mov ecx, 3
    mov esi, buffPtr
    mov edi, OFFSET numBuffer
    rep movsb
    mov buffPtr, esi
    inc buffPtr
    mov numBuffer[3], Oah
    mov eax, outputImageHandle
    mov edx, OFFSET numBuffer
   mov ecx, 4
    call WriteToFile
    jc error writing
    add bytesWritten,eax
    mov pixValueIndicator, 0
    jmp read char
; kraj dela za prepisivanje informacije o maksimalnoj vrednosti piksela
  POCETAK OBRADE
obradaPovecanja:
    mov eax, 0
    mov pixCount1, eax
    mov pixCount2, eax
pocetak obradePOV:
    xor edx, edx
    mov ebx, s
    mov eax, pixCount1
    div ebx
                           ; eax=x'/s
    mov x0, eax
                           ; x0=eax
    mov xr, edx
                           ; xr=x'-x0*s ostatak pri deljenju
   xor edx, edx
   mov eax, pixCount2
    div ebx
   mov y0,eax
    mov yr,edx
    mov eax, xr
    shl eax, 1
                          ; mnozenje xr sa 2
    cmp eax, s
    ja x0 povecava za1
    jmp nastavakx
x0 povecava za1:
    inc x0
    mov eax, x0
    cmp eax, pixWidth
    je x0 vece od W
    jmp nastavakx
x0 vece od W:
    dec x0
    jmp nastavakx
```

```
nastavakx:
   mov eax, yr
                           ; mnozenje yr sa 2
    shl eax, 1
    cmp eax, s
    ja y0 povecava za1
    jmp nastavaky
y0 povecava za1:
    inc y0
    mov eax, y0
    cmp eax, pixHeight
    je y0 vece od H
    jmp nastavaky
y0 vece od H:
    dec y0
    jmp nastavaky
nastavaky:
    call intenzitet ;intenzitet x0,y0 u numbufferu
    mov eax, outputImageHandle
   mov edx, OFFSET numBuffer
    call WriteToFile
    jc error writing
   mov numBuffer[0], 20h ;razmak posle svakog broja
   mov eax, outputImageHandle
   mov edx, OFFSET numBuffer
   mov ecx, 1
    call WriteToFile
    jc error writing
    inc pixCount
   mov al, pixCount
    cmp al, 20
    je upisi nov redPOV
    jmp ne novi redPOV
upisi nov redPOV:
   mov numBuffer[0], 0ah
   mov eax, outputImageHandle
   mov edx, OFFSET numBuffer
   mov ecx, 1
    call WriteToFile
    jc error writing
   mov al, 0
   mov pixCount, al
ne novi redPOV:
    inc pixCount1
    mov eax, pixCount1
    cmp eax, pixWidthScaled
    je reset pixCount1
    jmp pocetak obradePOV
reset pixCount1:
   mov eax, 0
   mov pixCount1, eax
    inc pixCount2
    mov eax, pixCount2
    cmp eax, pixHeightScaled
    je close files
    jmp pocetak obradePOV
```

```
obradaSmanjivanja:
   mov eax, 0
   mov pixCount1, eax
   mov pixCount2, eax
pocetak obradeDEC:
    xor edx, edx
   mov ebx, s
   mov eax, pixCount1
   mul ebx
   mov x0,eax
                        ;koordinata x0 je koordinata u originalnoj slici
   xor edx, edx
   mov ebx,s
   mov eax, pixCount2
   mul ebx
   mov y0, eax
   call intenzitet
                     ;intenzitet x0,y0 u numbufferu
   mov eax, outputImageHandle
   mov edx, OFFSET numBuffer
    call WriteToFile
    jc error writing
   mov numBuffer[0], 20h ;razmak posle svakog broja
   mov eax, outputImageHandle
   mov edx, OFFSET numBuffer
   mov ecx, 1
    call WriteToFile
    jc error writing
    inc pixCount
                     ;poveca se pixCount
   mov al, pixCount
    cmp al, 20
    je upisi nov redDEC
    jmp ne novi redDEC
upisi nov redDEC:
   mov numBuffer[0], 0ah
   mov eax, outputImageHandle
   mov edx, OFFSET numBuffer
   mov ecx, 1
    call WriteToFile
    jc error_writing
   mov al, 0
   mov pixCount, al
ne novi redDEC:
    inc pixCount1
    mov eax, pixCount1
    cmp eax, pixWidthScaled
    je reset_pixCount1DEC
    jmp pocetak obradeDEC
reset pixCount1DEC:
   mov eax, 0
   mov pixCount1, eax
    inc pixCount2
    mov eax, pixCount2
    cmp eax, pixHeightScaled
    je close files
    jmp pocetak obradeDEC
error writing:
   mWrite <"Error prilikom upisivanja ", Odh, Oah>
; zatvaranje fajlova i izlazak
```

```
close_files :
    mWrite < Oah ,"Kraj obrade ", Odh, Oah>
    mov eax, outputImageHandle
    call CloseFile
close_input_file :
    mov eax, inputImageHandle
    call CloseFile
quit:
exit
main endp
end main
```