

## ANÁLISIS MEDIOS - FINES

Una dificultad en Inteligencia Artificial, es conseguir un procedimiento para que el computador pueda formular planes para resolver problemas.

Los conceptos básicos de un problema son: enunciados, operadores y meta.

#### **GPS**

El GPS evalúa la eficiencia de los medios seleccionados para alcanzar las metas o fines.

#### FINES DEL GPS

- 1.- Transformar el enunciado x en el enunciado y
- 2.- Reducir la diferencia d sobre el enunciado x
- 3.- Aplicar el operador o al enunciado x
- 4.- Seleccionar los elementos del conjunto c que verifiquen el mejor criterio k

## SELECCIÓN DE OPERADORES

Existen dos criterios básicos para seleccionar los operadores:

- a) Conveniencia: producir un objeto similar a la situación deseada
- b) Facilidad: debería ser aplicable a los objetos de entrada

#### PROCEDIMIENTOS DEL GPS

- a) Procedimiento transformar x en y
  - 1. Identificar las diferencias relevantes entre los elementos. Si no existen, la transformación es completa
  - 2. Seleccionar el operador o más relevante de la tabla de conexiones
  - 3. Aplicar el operador o a x. Llamar al elemento resultante z
  - 4. Hacer x = z e ir a 1

#### PROCEDIMIENTOS DEL GPS

- b) Procedimiento para aplicar un operador o a un elemento x
  - 1. Transformar el elemento x en uno que pueda usar el operador
  - 2. Ejecutar la operación produciendo un nuevo elemento z

#### EJEMPLO DEL GPS

En una habitación existe un racimo de bananas colgado del techo, también existe una caja, y un mono.

El problema consiste en trazar un plan para que el mono pueda alcanzar las bananas, cosa que no puede hacer si no se auxilia de la caja.

## **REPRESENTACIÓN**

(W,X,Y,Z) siendo:

W = posición horizontal del mono (una variable)

X = 1 ó 0, dependiendo de si el mono está o no encima de la caja

Y = posición horizontal de la caja (una variable)

Z = 1 ó 0, dependiendo de si el mono tiene o no las bananas

#### **ESTADO INICIAL - META**

$$(W,X,Y,Z)$$
 ----  $(c,1,c,1)$ 

siendo <u>c</u> la posición en el suelo debajo de las bananas

#### **OPERADORES**

- IR A (u).- El mono va a la posición horizontal <u>u</u> (una variable)
- EMPUJAR LA CAJA (v).- El mono empuja la caja a la posición horizontal <u>v</u> (una variable)
- SALTAR A LA CAJA.- El mono salta encima de la caja
- APODERARSE.- El mono se apodera de las bananas

Planificación

## **RESOLUCIÓN**

 Supongamos que inicialmente el mono esta en el suelo en la posición a y la caja en la posición b. Así, el estado inicial será (a,0,b,0).

• El único operador que es aplicable es IR A (u), resultando (u,0,b,0).

## **RESOLUCIÓN**

Ahora dos operadores son aplicables, si u=b, el mono puede o bien SALTAR A LA CAJA o bien EMPUJARLA, si SALTA A LA CAJA el estado seria (b,1,b,0); si u≠b EMPUJANDO LA CAJA A v, daria (v,0,v,0) y desplazándose a algún lugar descrito por una nueva variable no cambia la descripción;

## **RESOLUCIÓN**

• Estando en la posición c el estado sería (c,0,c,0), aplicando el operador SALTAR A LA CAJA, el estado sería (c,1,c,0) y aplicando APODERARSE, el estado sería el estado meta (c,1,c,1)

#### **SECUENCIA DE OPERADORES**

IR A la caja EMPUJAR LA CAJA hasta debajo de las bananas SALTAR A LA CAJA y APODERARSE de las bananas

#### **INCOVENIENTES DEL GPS**

- a) El estado inicial y la meta pueden ser tan diferentes, que tenemos pocas claves de cómo pasar de un estado al otro.
- b) Las características de una situación pueden interactuar con otras.
- c) Los problemas para reducir diferencias, pueden consumir mucho tiempo en descubrir operadores que no conduzcan a la solución.

## Como cualquier planificador strips

#### consta de:

- Predicados
- Operadores
- Reglas de Inferencia

En strips se asume la hipótesis del "mundo cerrado":

Cualquier afirmación que no aparezca explicitamente representada en el estado o pueda ser deducida por las reglas de inferencia, es falsa

Planificación

Para la formalización se utilizan:


A) Fórmulas lógicas en un lenguaje de primer orden para describir el estado inicial y final

- B) Descripciones de operadores
- mediante:
  - Precondiciones
  - Añadidos
  - Borrados


La *búsqueda* del plan se hace hacia atrás en profundidad y por pila de metas


# Formalización de STRIPS. Ejemplo de descripción de operadores

# Formalización de STRIPS. Ejemplo de descripción de operadores




# Formalización de STRIPS. Ejemplo de descripción de operadores






## Formalización de STRIPS. Ejemplo de descripción de estados






Falta un estado, dado que no se da en estas dos representaciones, que sería: sujeto(x)

## Formalización de STRIPS. Ejemplo de descripción de estados






Al objeto de simplificar la representación y dado que una parte de la META coincide con la SITUACIÓN INICIAL la denominaremos R


Por el mismo motivo a la conjunción de metas, se le denominará M

Así  $M = \text{encima}(C, B) ^ \text{en-mesa}(A) ^ R$ 





Se consideran las
diferencias con respecto al
estado inicial








El plan inicial es igual a  $\varnothing$ 
















```
Se llevan a cabo los pasos
                                      libre (B)
anteriores recursivamente hasta
                                      sujeto (C)
                                      libre (B) ^ sujeto (C)
que el estado actual satisfaga las
                                      PONER (C, B)
condiciones del estado inicial
                                      en-mesa (A)
                                      R
                                                                       QUITAR (C, B)
         QUITAR (A, B)
                                                                       sujeto (C)
        sujeto (C)
                                                                       libre (B) ^ sujeto (C)
        libre (B) ^ sujeto (C)
                                                                       PONER (C, B)
         PONER (C, B)
                                                                       en-mesa (A)
        en-mesa (A)
                                                                       R
        R
```

```
QUITAR (A, B)
 sujeto (C)
 libre (B) ^ sujeto (C)
 PONER (C, B)
 en-mesa (A)
 R
encima(A, B)
libre (A)
brazo-libre
encima (A, B) ^ libre (A) ^ brazo-libre
QUITAR (A, B)
sujeto (A)
libre (B) ^ sujeto (A)
PONER (A, B)
en-mesa (A)
R
```

```
QUITAR (A, B)
 sujeto (C)
 libre (B) ^ sujeto (C)
 PONER (C, B)
 en-mesa (A)
 R
encima (A, B)
libre (A)
                                         Estas condiciones son ciertas en el estado inicial
brazo-libre
encima (A, B) ^ libre(A) ^ brazo-libre
QUITAR (A, B)
                                                                  Estado inicial
                                                       A
sujeto (C)
                                                       B
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
```



$$PLAN = QUITAR(A, B)$$



PLAN = QUITAR(A, B)

```
QUITAR (A, B)
                                                                     Estado E2
  sujeto (C)
 libre (B) ^ sujeto (C)
  PONER (C, B)
  en-mesa (A)
  R
                               Como la condición de la cima no está satisfecha en E2,
sujeto (C)
                               se busca el operador que la añada
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
```


```
sujeto (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R

LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R

PONER (C, B)
en-mesa (A)
R

R
```

```
LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
                           Se obtienen precondiciones, y se ordenan
R
en-mesa (C)
libre (C)
brazo-libre
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
```





```
en-mesa (C)
libre (C)
brazo-libre
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
LEVANTAR (C)
                                                                Estado E2
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
                                               B
en-mesa (A)
R
brazo-libre +
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
LEVANTAR (C)
                                      Se buscan operadores que añadan esta condición
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
```

```
brazo-libre
    en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
    LEVANTAR (C)
    libre (B) ^ sujeto (C)
    PONER (C, B)
    en-mesa (A)
    R
DEJAR (A)
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
                                      PONER(x,y)
LEVANTAR (C)
                                      en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
libre (B) ^ sujeto (C)
                                      LEVANTAR (C)
PONER (C, B)
                                      libre (B) ^ sujeto (C)
en-mesa (A)
                                      PONER (C, B)
                                      en-mesa (A)
                                      R
```


R

```
DEJAR (A)
brazo-libre
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
sujeto(A)
DEJAR (A)
brazo-libre
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
```







PLAN = QUITAR(A, B), DEJAR(A)



```
DEJAR (A)
                                                                 Estado E3
brazo-libre
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
LEVANTAR (C)
                                                             B
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
brazo-libre
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
                                              Las condiciones son ciertas en el estado E3
LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
```

```
brazo-libre
en-mesa (C) ^ libre (C) ^ brazo-libre
LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
```





Se ejecuta el operador, pues sus precondiciones se dan en el estado E3



PLAN = QUITAR(A, B), DEJAR(A), LEVANTAR(C)


LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R

Se ejecuta el operador, pues sus precondiciones se dan en el estado E3

Estado E3

A B C


LEVANTAR(C)





Estado E4
cuyas
condiciones
hay que
comprobar en
los siguientes
pasos

PLAN = QUITAR(A, B), DEJAR(A), LEVANTAR(C)

```
Estado E4
LEVANTAR (C)
libre (B) ^ sujeto (C)
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
libre (B) ^ sujeto (C)
                             Las condiciones son ciertas en el estado E4
PONER (C, B)
en-mesa (A)
R
```










**PLAN** = QUITAR (A, B), DEJAR (A), LEVANTAR (C), PONER (C, B)

#### Problemas de los STRIPS


- 1. Si la situación es compleja, la búsqueda puede ser muy costosa
- 2. Aun sin ser la situación compleja, puede haber muchas posibilidades









Las secuencias de acciones que se realizan a menudo pueden ser aprendidas mediante una tabla triangular



La columna contiene los añadidos del operador, posiblemente repetidos





Inicio libre(A)		$\vdash$	A	Estado inici	al	Esta	do fina	ı
encima(A,B) brazo-libre	1		B C			C A	В	
encima(B, C)								
						_		
en-mesa (C)								

Inicio libre(A)			$\perp$	A	Estado inic	cial	$\perp$	Estad	do fin	al
encima(A,B) brazo-libre	QUITAR (A, B)	)		<b>B C</b>			C	A	В	7
	sujeto(A)					_				
encima(B, C)	libre(B)					_				
en-mesa(C)										

Inicio			A	Estado inici	ial	$\perp$	Estado final
libre(A) encima(A,B) brazo-libre	QUITAR (A, B)	)	B C			C	A B
	sujeto(A)	DEJAR (A)			-		
encima(B, C)	libre(B)	brazo-libre					
en-mesa(C)		en-mesa(A) libre(A)					

Inicio libre(A)		$\vdash$	A Estado inicial	<b>Estado final</b>
encima(A,B) brazo-libre	QUITAR (A, B)		B C	$f C m{A} m{B}$
	sujeto(A)	DEJAR (A)		
encima(B, C)	libre(B)	brazo-libre	QUITAR (B, C)	
			sujeto(B)	
en-mesa(C)		en-mesa(A) libre(A)	libre(C)	

libre(A) encima(A,B) brazo-libre	QUITAR (A, B)	<u> </u>	A Estado inici B C	al Estado final  C A B
	sujeto(A)	DEJAR (A)		
encima(B, C)	libre(B)	brazo-libre	QUITAR (B, C)	
			sujeto(B)	DEJAR (B)
en-mesa(C)		en-mesa(A) libre(A)	libre(C)	en-mesa (B) libre (B) brazo-libre

libre(A) encima(A,B) brazo-libre	QUITAR (A, B)	<u> </u>	A Estado inici B C	al C	Estado final
	sujeto(A)	DEJAR (A)			
encima(B, C)	libre(B)	brazo-libre	QUITAR (B, C)		
			sujeto(B)	DEJAR (B)	
en-mesa(C)		en-mesa(A) libre(A)	libre(C)	en-mesa (B) libre (B) brazo-libre	Fin

Supóngase que se desea programar varios robots par que sean capaces de resolver determinados problemas de movimientos de cajas entre despachos (que pueden contener más de una mesa) de una misma planta de un edificio. Las acciones que puede realizar cada robots son:

LEVANTAR UNA CAJA DE UNA MESA, si esta en la misma oficina que ella y está libre (cada robot sólo puede llevar una caja en cada instante). DEJAR UNA CAJA EN UNA MESA, se supone que las mesas tienen capacidad infinita.

IR DE UNA OFICINA A OTRA, si hay conexión entre ellas.

PASARLE UNA CAJA A OTRO ROBOT, si el otro esta libre y están en la misma oficina.

Formalizar dicho dominio en STRIPS

#### Levantar-caja (r,c,o,m)

Precondiciones: libre (r), en-oficina (r,o), enoficina (m,o), en-mesa (c,m)

Añadidos: sujeta (r,c)

**Borrados:** libre (r), en-mesa (c,m)

Planificación

# Dejar-caja (r,c,o,m)

Precondiciones: sujeta (r,c), en-oficina (r,o), en-oficina (m,o)

Añadidos: libre (r), en-mesa (c,m)

Borrados: sujeta (r,c)

Ir-oficina (r,o,o')

Precondiciones: en-oficina (r,o), conexión (o,o')

Añadidos: en-oficina (r,o')

**Borrados:** en-oficina (r,o)

Planificación

# Pasar-caja (r,c,r',o)

Precondiciones: sujeta (r,c), libre (r'), en-oficina (r,o), en-oficina (r',o)

Añadidos: libre (r), sujeta (r',c)

**Borrados:** libre (r'), sujeta (r,c)

Planificación

Una empresa dispone de N satélites meteorológicos, cada uno de ellos dotados de M instrumentos (cámaras o medidores de precisión). Diariamente deben obtenerse imágenes y/o mediciones de G objetivos. Para poder tomar una imagen o medición, el satélite debe tener el instrumento adecuado, calibrado (el cual se borrara después de la acción) y apuntando al objetivo. Por tanto, los satélites disponen de controles para girar el satélite, apuntar a un objetivo (descrito por coordenadas en el espacio), calibrar cada instrumento, y tomar la imagen o medición.

Las imágenes pueden tomarse con tres resoluciones: alta, media y baja. Los satélites pueden estar dotados de cámaras de resolución alta (pueden tomar imágenes en cualquier resolución) o baja resolución (pueden tomar imágenes de media y baja resolución). Las mediciones de precisión pueden ser de tres tipos de señales: A, B y C. Los medidores son de tres tipos, uno para cada tipo de señal.

Se desea construir un sistema automático que controle los satélites para tomar imágenes o mediciones de G objetivos diarios, teniendo en cuenta que los objetivos vienen descritos por las coordenadas del espacio donde están (tres parámetros), e información sobre el objetivo (imagen y tipo de imagen o medición y tipo de medición). Al comienzo de cada día se conoce donde apunta cada satélite (mediante coordenadas). Formalizar dicho objetivo según STRIPS:

Una empresa dispone de N satélites meteorológicos, cada uno de ellos dotados de M instrumentos (cámaras o medidores de precisión). Diariamente deben obtenerse imágenes y/o mediciones de G objetivos. Para poder tomar una imagen o medición, el satélite debe tener el instrumento adecuado, calibrado (el cual se borrara después de la acción) y apuntando al objetivo. Por tanto, los satélites disponen de controles para girar el satélite, apuntar a un objetivo (descrito por coordenadas en el espacio), calibrar cada instrumento, y

tomar la imagen o medición.

Las imágenes pueden tomarse con tres resoluciones: alta, media y baja. Los satélites pueden estar dotados de cámaras de resolución alta (pueden tomar imágenes en cualquier resolución) o baja resolución (pueden tomar imágenes de media y baja resolución). Las mediciones de precisión pueden ser de tres tipos de señales: A, B y C. Los medidores son de tres tipos, uno para cada tipo de señal.

Se desea construir un sistema automático que controle los satélites para tomar imágenes o mediciones de G objetivos diarios, teniendo en cuenta que los objetivos vienen descritos por las coordenadas del espacio donde están (tres parámetros), e información sobre el objetivo (imagen y tipo de imagen o medición y tipo de medición). Al comienzo de cada día se conoce donde apunta cada satélite (mediante coordenadas). Formalizar dicho objetivo según **STRIPS:** 

# Girar (s,p,p1)

Precondiciones: apunta (s,p), posición (p1), p  $\neq$  p1

Añadidos: apunta (s,p1)

**Borrados:** apunta (s,p)

#### Calibrar (s,i)

Precondiciones: en (s,i), ~calibrado (i)

Añadidos: calibrado (i)

**Borrados:** 

Planificación

# Tomar-imagen-alta (s,c,p,r)

Precondiciones: en (s,c), resolución-cámara (c,alta), resolución (r), apunta (s,p), calibrado (i)

**Añadidos:** imagen (p,r)

**Borrados:** calibrado (c)

### Tomar-imagen-baja (s,c,p,r)

Precondiciones: en (s,c), resolución-cámara (c,baja), resolución (r), r≠alta, apunta (s,p), calibrado (i)

**Añadidos:** imagen (p,r)

**Borrados:** calibrado (i)

### Medir (s,m,p,r)

Precondiciones: en (s,m), miden (m,r), apunta (s,p), calibrado (i)

Añadidos: medición (p,r)

**Borrados:** calibrado (i)