
Map Algebra

Map Algebra, entwickelt von Charles Dana Tomlin in den 1980er Jahren, ist ein wesentliches Werkzeug zur Verarbeitung und Analyse von Rasterkarten. Es nutzt Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division - die kombiniert werden, um komplexe räumliche Berechnungen zu ermöglichen. Diese Methode bietet wertvolle Einblicke in geografische Phänomene und unterstützt Entscheidungsprozesse in Anwendungen wie Umweltplanung und Katastrophenmanagement.

Local Operations

Eigenschaften

- Arbeiten an einzelnen Rasterzellen
- Werte im Ausgaberaster werden auf Basis der Werte derselben Zelle in zwei oder mehr Eingaberastern berechnet
- Benachbarte Zellen haben keinen Einfluss auf die Berechnungen



Ground elevation above sealevel





Abb.1: Local Operation © eigene Quelle

Focal Operations

Eigenschaften

- "Operationen in der Nachbarschaft"
- Arbeiten auf Zellen und deren Nachbarn ("Fokus")
- Zellen im Ausgaberaster werden auf Basis der Nachbarschaft der entsprechenden Zellen des Eingaberasters berechnet



- ! Kanteneffekte





Abb.2: Focal Operation © eigene Quelle

Zonal Operations

Eigenschaften

- Arbeiten an Zellen innerhalb einer Zone
- Zellen im Ausgaberaster werden auf Basis der Zellen innerhalb der gleichen Zone im Eingaberaster berechnet
- Zonen müssen nicht zusammenhängend sein






Abb.3: Zonal Operation © eigene Quelle


Global Operations

Eigenschaften

- Arbeiten an allen Zellen im Eingaberaster
- Beispiel: Cost Surface, das die Entfernung zur nächstgelegenen Quelle angibt

$$4*0.5*10 + 2*0.5*10$$

= $20 + 10$
= 30






Abb.4: Global Operation © eigene Quelle

Digitales Höhenmodell

Möglichkeiten

- Analyse der Änderung von Oberflächenrichtung und Neigung
- Slope misst die Änderung der Höhe über der Zelle
- Aspect misst die Richtung der Neigung
- Beispiel: Bergkante mit einer Neigung von 40°, Ausrichtung nach Osten
- Nützlich u.a. zur Berechnung des Solarpotentials von Dächern

Slope

Hangneigung

- Zwischen zwei Punkten berechnen:


$${\rm Slope} = \frac{{\rm H\ddot{o}henunterschied}}{{\rm Horizontale~Distanz~zwischen~den~Punkten}}$$

Diese Berechnung ergibt die Steigung als Verhältnis der Höhenänderung zur horizontalen Distanz

- Mit Höhenlinien:


Je näher die Höhenlinien beieinander liegen, desto steiler ist das Gelände. Einige Softwaretools können auch die Steigung zwischen den Höhenlinien berechnen.

Anwendungsbeispiele:
 Hangrutschungsgefahren identifizieren, da steile Hänge anfälliger sind,
 Wasserfluss für Entwässerungssysteme kontrollieren



Hangausrichtung


- Aspect misst die Richtung der Neigung
- Winkel zwischen der Senkrechten und der Richtung der steilsten Neigung
- Gemessen im Uhrzeigersinn:
 0° = Norden, 90° = Osten, usw.



Hillshade

Schattenwurf

- Hillshade für jede Zelle wird berechnet aus: Azimut, Höhe,
 Neigung und Aspekt
- Azimut: Winkelrichtung der Beleuchtungsquelle (in Grad)
 Osten entspricht dem Azimut 90°
 Standardwert ist 315° (NW)
- Höhe: Winkel der Beleuchtungsquelle über dem Horizont Standardwert ist 45°
- Anwendung: Geländeformen besser erkennen, verleiht Karte realistische 3D-Optik



Referenzen

Abb.1: Local Operation – selbst erstellt

Abb.2: Focal Operation – selbst erstellt

Abb.3: Zonal Operation – selbst erstellt

Abb.4: Global Operation – selbst erstellt

Abb.5: Slope – selbst erstellt

Abb.6: Aspect – selbst erstellt

Abb.7: Hillshade – selbst erstellt





