# Quantenmechanik

# Oliver Filla

## 14.54.2023

# Contents

1	Disc	claimer	4
2	1. I	Einleitung	5
3	2. I	Prinzipien	5
	3.1	Operatoren	5
		3.1.1 Hermitesche Operatoren	5
		3.1.2 Adjunktion	6
		3.1.3 Spektraldarstellung Hermitescher Operatoren	6
		3.1.4 Erwartungswert Hermitescher Operatoren	6
		3.1.5 Projektionsoperator	6
		3.1.5.1 Darstellung mit Dualvektoren	6
		3.1.6 Kommutator	6
	3.2	Observable	7
	3.3	Dirac-Notation	7
		3.3.1 Rechenregeln	7
		3.3.1.1 Ket	7
		3.3.1.2 Bra	7
		3.3.1.3 Operator / Matrix	7
	3.4	Dualraum	7
	3.5	Pauli-Matrizen	8
	0.0	3.5.1 Euler-Identität	8
	3.6	Exponentialfunktion	8
	3.0	3.6.1 Reihendarstellung	8
		3.6.2 Grenzwertdarstellung	8
	3.7	Trigonometrie	8
	···	3.7.1 Euler-Identität	8
4	3. I	Postulate	8
	4.1	1. Postulat: Der Hilbertraum	8
		4.1.1 Eigenschaften des hermiteschen Skalarprodukts	9
		4.1.2 Winkel zwischen Zuständen	9
	4.2	Superposition	9
		4.2.0.1 Teilchen im Doppelmuldenpotential	9
		4.2.0.2 Mathematische Darstellung	10
	4.3	2. Postulat: Das Messpostulat	10

		4.3.1 1. Messung von Zuständen	10
		4.3.2 2. Bornsche Regel	10
		4.3.3 3. ideale Messung	10
	4.4	Indeterminismus	10
	4.5	3. Postulat: Dynamik	11
5		Zweizustandssysteme	11
	5.1	Bohr-Sommerfeldsches Atommodell	11
		5.1.1 Zeemann-Effekt	11
	5.2	Das Stern-Gerlach-Experiment	11
		5.2.1 Rotation im Stern-Gerlach-Experiment	12
	- 0	5.2.2 Observable	12
	5.3	Schrödingergleichung	12
		5.3.1 Hamiltonfunktion	13
		5.3.2 Poisson-Klammer	13
	E 1	5.3.3 Herleitung der Schrödingergleichung	13 13
	5.4	Hamiltonoperator	13
		±	14
	5.5	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14
	5.5	5.5.1 Spektraldarstellung / Energiedarstellung	14
		5.5.2 Operatoren	14
	5.6	Erhaltungsgrößen	15
	5.0	5.6.1 Stabilität von Eigenzuständen	15
		5.6.2 Quantenschwebung	15
	5.7	Lamorpräzession	15
	J.,	5.7.1 Klassische Präzession	15
		5.7.2 Lamorpräzession: Präzession des magnetischem Moments	15
6	5. (	Quantenmechanik eines Punktteilchens	16
	6.1	Ortsoperator	16
	6.2	Impulsoperator	16
	6.3	Ortsdarstellung und Impulsdarstellung	16
	6.4	Translationsoperator	17
	6.5	Kontinuitätsübergang	17
		6.5.1 Komponentendarstellung	18
		6.5.1.1 Skalarprodukt in Komponentendarstellung	18
	6.6	Translationssymmetrie und Impulserhaltung	18
	6.7	Hamiltonoperator eines Punktteilchens	18
		6.7.1 Hamiltonoperator eines freien Punktteilchens	19
		6.7.2 Hamiltonoperator eines Punktteilchens	19
	6.8	Schrödingergleichung eines Punktteilchens	19
		6.8.1 Schrödingergleichung eines freien Punktteilchens $\ \ldots \ \ldots$	19
		6.8.2 all gemeine Schrödingergleichung eines Punktteilchens $$	19
		6.8.3 Stationäre Schrödingergleichung	19
	6.9	Quanten-Zeno-Effekt	20
7	6. N	Modellsysteme	20
	7.1	Gebundene Eigenenergiezustände	20
	7.2	Potentialkasten	20

		7.2.1	Unendlicher Potentialkasten	1
	7.3		elkastenpotential	
		7.3.1	symmetrische Zustände	
		7.3.2	antisymmerische Zustände	
		7.3.3	Niveauaufspaltung	
		7.3.4	Superposition	
		7.3.5	Dipolmoment	
	7.4		tion und Transmission an einer Potentialbarriere	
		7.4.1	Tunneleffekt	
		7.4.2	Potentialbarriere	
		7.4.3	Streuansatz	
		7.4.4	Anschlussbedingungen	
		7.4.5	Reflektions- und Transmissionswahrscheinlichkeit 24	
		7.4.6	Wahrscheinlichkeitsstromdichte	
		7.4.7	Kontinuitätsgleichung	
		7.4.8	Kastenförmige Potentialbarriere	
			7.4.8.1 Lösung der Anschlussbedingungen 29	
		7.4.9	Gamow-Näherung	
		7.4.10		
	7.5	Harmo	onischer Oszillator	
		7.5.1	Plank'sche Strahlungsformel	
		7.5.2	Eigenenergien	
			7.5.2.1 Beweisidee: Analytische Methode 28	
			7.5.2.2 Beweis: Algebraische Methode 28	8
		7.5.3	Die Leiteroperatoren	8
			7.5.3.1 Darstellung des Ortsoperators und des Impulsop-	
			erators	9
			7.5.3.2 Darstellung des Hamiltonoperators	9
			7.5.3.3 Eigenschaften von $N = a^{\dagger}a$	0
8			ente Zustände 30	
	8.1		niebungsoperator	
	8.2		-Campbell-Hausdorff-Identität	
	8.3	Kohär	rente Zustände	1
9	0 0	Stänun.	gstheorie 31	1
Э	9.1		gstheorie 31 nabhängige Störungstheorie	
	9.1		Nicht-entartete Zustände	
		9.1.1	Niveauabstoßung	
		9.1.2 $9.1.3$	Grundzustand	
		9.1.4	Beispiel: Harmonischer Oszillator mit Anharmonizität 33	
		9.1.4	Entartete Zustände	
	9.2	-	Shängige Störungstheorie	
	3.4	9.2.1	Zeitabhängige Störungen	
		9.2.1 $9.2.2$	Übergangswahrscheinlichkeit	
		9.2.2 $9.2.3$	Wechselwirkungsbild	
		9.2.3 $9.2.4$	Operatoren im Wechselwirkungsbild	
		9.2.4 $9.2.5$	Schrödingergleichung im Wechselwirkungsbild	
		9.2.6	Störungstheorie in <i>n</i> -ter Ordnung	
		9.2.0 $9.2.7$	Fermis goldene Regel	
		J.4.1		J

		9.2.7.1 Physikalische Interpretation	36
10	9. U	Jnbestimmtheitsrelationen :	37
	10.1	Heisenberg'sche Unbestimmtheit	37
			37
		O Company of the comp	38
			38
	10.3		38
	10.0		39
			39
		<u> </u>	39
			ა: 4(
		~	
			40
			40
		10.3.6.1 Beweis	4(
11	10.	Drehimpuls	41
	11.1	Quantenmechanischer Drehimpuls	41
			42
			42
			43
		0 1 / 1	43
			44
	11.5		44
10	11	D-1-12	4 -
14			<b>45</b> 45
			45
	12.3	ě v	45
		-	45
			46
	12.4	0 1	46
			46
	12.5		47
			47
			47
			47
			48
		12.5.4 Quantenmechanik	48
			48
	12.6	Doppelspaltexperiment	49
	12.7	Teilchen-Interferometer	49
			49
			50
13	Lite	ratur	51

# 1 Disclaimer

## 2 1. Einleitung

Die klassische Physik ist schon lange bekannt, zu Teilen schon sehr lange. Hierzu zählen die klassische Mechanik, die Elektrodynamik sowie die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Diese Bereiche gelten zwar im makroskopischen Bereich, allerdings nicht im mikroskopischen Bereich! Hierfür benötigt man die Quantenphysik.

Beispielsweise besagt die klassische Vorstellung eines Atoms, ein Elektron kreise auf einer Keplerbahn um den Atomkern. Auf diese Weise wäre es jedoch dauerhaft beschleunigt, daher müsste es elektromagnische Strahlung abstrahlen. Dies würde die Energie des Elektrons reduzieren, was die Kreisbahn instabil machen müsste - das Elektron fiele auf einer spiralförmigen Bahn in den Atomkern. Daher reicht die klassische Theorie nicht aus, um Atome zu erklären.

Andere Phänomene, die die klassische Physik nicht erklären kann, sind Spektrallinien, manche Eigenschaften von Festkörpern<sup>1</sup> oder die Schwarzkörperstrahlung.

Aus diesen Gründen entstand um 1925 die Quantenphysik. Heutzutage ist sie extrem gut erforscht und scheint allgemeingültig zu sein.

Der in dieser Vorlesung gewählte Zugang ist ahistorisch über Postulate. Wesentliche Merkmale der Quantenmechanik sind das *Superpositionsprinzip* und der *Indeterminismus*.

## 3 2. Prinzipien

## 3.1 Operatoren

Ein Operator  $\hat{A}$  auf dem Hilbertraum  $\mathcal{H}$  ist eine lineare Abbildung, die einen Zustand  $\varphi$  auf einen Zustand  $\hat{A}\varphi$  abbildet.

Ein Operator ist vollständig beschrieben durch die Bilder der Basisvektoren, die er erzeugt. Daher kann er als Matrix dargestellt werden. Er kann einer Observablen zugeordnet werden. Es gilt  $\langle O \rangle_{\Psi} = \left\langle \Psi | \hat{O} \Psi \right\rangle$ .

Die meisten quantenmechanischen Operatoren sind selbstadjungiert bzw. hermitesch.

## 3.1.1 Hermitesche Operatoren

Ein Operator  $\hat{A}$  ist hermitesch bzw. selbstadjungiert, wenn  $\hat{A}^{\dagger} = \hat{A}$ . Daraus folgt, dass die Adjungierte  $\hat{A}^{\dagger} = \hat{A}^{-1}$  auch die Inverse ist.

- Quantenmechanisch wird die Adjunktion eines Operators durch  $\langle \varphi | A\psi \rangle = \langle A^{\dagger} \varphi | \psi \rangle$  definiert.
- Ein hermitescher Operator besitzt eine orthonormale Basis  $\{\varphi_i\}$ .
- Die Eigenwerte  $a_i$  eines hermiteschen Operators sind reell:  $A |\varphi_i\rangle = a_i |\varphi_i\rangle$ 
  - Dadurch kann die Matrix A in der Spektraldarstellung diagonalisiert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>z.B: elektrische Leitfähigkeit und Wärmekapazität

– Der Erwartungswert  $\left<\hat{A}\right>_{\Psi}$ ist das Skalarprodukt  $\langle\Psi|A|\Psi\rangle.$ 

## 3.1.2 Adjunktion

Die Adjunktion  $A^{\dagger}$  ist die Verkettung von komplexer Konjugation  $A^*$  und Transponation  $A^{\mathrm{T}}$ . Es gilt  $A^{\dagger} = (A^*)^{\mathrm{T}}$ .

## 3.1.3 Spektraldarstellung Hermitescher Operatoren

Die Spektraldarstellung nutzt den Projektionsoperator  $P_{\chi}$ .  $\sum_i |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i|$  ist dabei die Einheitsmatrix,  $a_i \in \mathbb{R}$  sind reelle Eigenwerte. Daher sind  $\{\varphi_i\}$  eine orthonormale Eigenbasis.

$$\hat{A} = \sum_{i} a_{i} P_{\varphi_{i}} = \sum_{i} a_{i} |\varphi_{i}\rangle \langle \varphi_{i}|$$

## 3.1.4 Erwartungswert Hermitescher Operatoren

Der Erwartungswert  $\langle \hat{A} \rangle_{\Psi}$  eines Hermiteschen Operators  $\hat{A}$  ist für ein System im Zustand  $\Psi$  durch das Skalarprodukt  $\langle \Psi | A | \Psi \rangle$  definiert. Durch die Spektraldarstellung kann die Matrix A als reellwertige Diagonalmatrix dargestellt werden, daher spielt es keine Rolle, ob A auf den Ket-Vektor oder den Bra-Vektor angewendet wird.

#### 3.1.5 Projektionsoperator

Der Operator  $P_\chi$  projiziert einen Vektor  $\Psi$  auf den Vektor  $\chi$ . Dies ergibt einen Vektor mit Richtung und Orientierung des Vektors  $\chi$ . Die Länge des Vektors  $P_\chi\Psi$  entspricht dem "Schatten," den der Vektor  $\Psi$  werfen würde. Dieser wird durch das Skalarprodukt  $\langle \chi, \Psi \rangle$  beschrieben.

$$P_{\gamma}\Psi = \langle \chi, \Psi \rangle \chi$$

3.1.5.1 Darstellung mit Dualvektoren Die Matrixdarstellung des Projektionsoperators kann mittels des Dualraums  $\mathcal{H}^*$  berechnet werden:

$$P_{_{\chi}}\left|\Psi\right\rangle = \left(\left\langle\chi\right|\Psi\right\rangle\right)\left|\chi\right\rangle = \left|\chi\right\rangle\left(\left\langle\chi\right|\Psi\right)\right) = \left(\left|\chi\right\rangle\left\langle\chi\right|\right)\left|\Psi\right\rangle \Rightarrow P_{_{\chi}} = \left|\chi\right\rangle\left\langle\chi\right|$$

Da  $\langle \chi | \Psi \rangle \in \mathbb{C}$  kann das Kommutativgesetz angewendet werden.  $|\chi\rangle \langle \chi|$  ist eine  $n \times n$ -dimensionale Matrix.

#### 3.1.6 Kommutator

Der Kommutator ist definiert als [A, B] = AB - BA, man sagt auch A und B kommutieren. Falls zwei Observablen nicht kommutieren, gibt es eine Unbestimmtheitsrelation zwischen ihnen (siehe Unbestimmtheitsrelationen).

Wenn A eine Erhaltungsgröße und H der Hamiltionoperator ist, gilt [H, A] = 0.

Die klassische Entsprechung des Kommutators ist die Poisson-Klammer.

#### Observable

Eine beobachtbare Größe wird in der Quantenmechanik Observable genannt.

Sie hat konkrete Werte, die gemessen werden. Für Messungen einem Systemen im Zustand  $\Psi$  wird der Erwartungswert der Observable O als  $\langle O \rangle_{\Psi}$  geschrieben. Einer Observable O kann ein zugehöriger Operator  $\hat{O}$  zugeordnet werden. Es gilt  $\langle O \rangle_{\Psi} = \langle \Psi | \hat{O} \Psi \rangle$ .

Im Fall des Stern-Gerlach-Experimentes ist die Observable die z-Komponente  $\mu_z$  des magnetischen Moments.

#### 3.3 Dirac-Notation

Zustände im Hilbertraum  $\varphi \in \mathcal{H}$  werden als "Ket"  $|\varphi\rangle$  dargestellt, Dualvektoren  $\varphi^{\dagger} \in \mathcal{H}^*$  als "Bra"  $\langle \varphi |$ . Auf diese Weise wird das Skalarprodukt als "Bra-Ket"  $\langle \varphi | \varphi \rangle$  dargestellt.

Zudem werden oft nur Indizes in Ket/Bra eingetragen. So wird aus  $|\varphi_{z+}\rangle$  =  $|z+\rangle$ .

#### 3.3.1 Rechenregeln

#### 3.3.1.1 Ket

- $\begin{array}{ll} \bullet & |\varphi+\psi\rangle = |\varphi\rangle + |\psi\rangle \\ \bullet & |\lambda\psi\rangle = \lambda\,|\psi\rangle \end{array}$

#### 3.3.1.2 Bra

- $\langle \varphi + \psi | = \langle \varphi | + \langle \psi |$   $\langle \lambda \psi | = \lambda^* \langle \psi |$

#### 3.3.1.3 Operator / Matrix

$$\begin{split} \left|\varphi\right\rangle\left\langle\chi\right| = & \varphi\chi^{\dagger} \\ = & \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{pmatrix} \cdot (\Psi_1^*, \dots, \Psi_n^*) \\ = & \begin{pmatrix} \varphi_1\Psi_1^* & \dots & \varphi_1\Psi_n^* \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_n\Psi_1^* & \dots & \varphi_n\Psi_n^* \end{pmatrix} \end{split}$$

### Dualraum

Der Dualraum  $\mathcal{H}^*$  zu dem Hilbertraum  $\mathcal{H}$  ist der Vektorraum der linearen Abbildungen (*Linearformen*) von  $\mathcal{H} \to \mathbb{C}$ .

Es gibt einen Isomorphismus, der einem Zustand  $\psi \in \mathcal{H}$  den Dualvektor  $\psi^{\dagger} \in$  $\mathcal{H}^*$  zuordnet. Es gilt  $\varphi^{\dagger}\psi = \langle \varphi | \psi \rangle$ . Hierbei sind  $\psi$  als n-dimensionaler Vektor und  $\varphi^{\dagger}$  als  $1 \times n$ -dimensionale Matrix darstellbar.

## 3.5 Pauli-Matrizen

$$\begin{split} \sigma_1 &= \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 &= \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ \sigma_3 &= \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \vec{\sigma} &= \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{pmatrix} \end{split}$$

### 3.5.1 Euler-Identität

$$e^{i\varphi\sigma_i} = \cos(\varphi)\mathbb{1} + i\sigma_i\sin(\varphi)$$

## 3.6 Exponentialfunktion

## 3.6.1 Reihendarstellung

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

### 3.6.2 Grenzwertdarstellung

$$e^x = \lim_{n \to \infty} \left( 1 + \frac{x}{n} \right)^n$$

## 3.7 Trigonometrie

$$\sinh[i\alpha] = i\sin[\alpha]$$
  
 $\cosh[i\alpha] = \cos[\alpha]$ 

#### 3.7.1 Euler-Identität

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi) \Rightarrow e^{i\pi} = 1$$

## 4 3. Postulate

## 4.1 1. Postulat: Der Hilbertraum

Der Zustandsraum der Quantenmechanik ist der **Hilbertraum**  $\mathcal{H}_S$  des Systems, ein unitärer Vektorraum. Dies bedeutet, es gibt ein hermitesches Skalarprodukt.

Ein quantenmechanischer Zustand ist ein Vektor  $\varphi \in \mathcal{H}_S$ . Dieser Vektor hat die Norm 1:  $||\varphi|| = 1$ 

8

## 4.1.1 Eigenschaften des hermiteschen Skalarprodukts

$$\langle \Psi | \varphi \rangle = \Psi^\dagger \varphi = (\Psi_1^*, \dots, \Psi_n^*) \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{pmatrix}$$

- Vertauschung der Parameter erzeugt das komplex Konjugierte des Skalarprodukts:  $\langle \varphi | \psi \rangle = \langle \psi | \varphi \rangle^*$
- positiv semi-definit:  $\forall \varphi \in V \setminus \{0\} : \langle \varphi | \varphi \rangle > 0$

$$- \forall \varphi \neq 0 : \langle \varphi | \varphi \rangle > 0$$
  
$$- \varphi = 0 \Leftrightarrow \langle \varphi | \varphi \rangle = 0$$

$$- \varphi = 0 \Leftrightarrow \langle \varphi | \varphi \rangle = 0$$

- Linearität:
  - $\begin{array}{l} \ \forall \lambda \in \mathbb{C} : \langle \varphi | \lambda \psi \rangle = \lambda \, \langle \varphi | \psi \rangle = \langle \lambda^* \varphi | \psi \rangle \\ \ \langle \varphi | \psi_1 + \psi_2 \rangle = \langle \varphi | \psi_1 \rangle + \langle \varphi | \psi_2 \rangle \end{array}$

#### 4.1.2 Winkel zwischen Zuständen

Das Skalarprodukt zweier Vektoren  $\langle \varphi, \psi \rangle$  beschreibt den Winkel  $\alpha = \measuredangle(\varphi, \psi)$ . Es gilt  $\langle \varphi, \psi \rangle = \cos(\alpha)$ . Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit p dem quadrierten Kosinus des Winkels zwischen den Zuständen entspricht:

$$p = |\langle \varphi, \psi \rangle|^2 = [\cos(\alpha)]^2 \in [0, 1] \Rightarrow p = \begin{cases} 0 \Leftrightarrow \varphi \bot \psi \\ 1 \Leftrightarrow \varphi \parallel \psi \end{cases}$$

Nur wenn  $p \neq 0 \lor p \neq 1$  gelten, kann man das Ergebnis einer Messung  $M_{\omega}$ vorhersagen. Das bedeutet, wenn  $\varphi \bot \psi \lor \varphi \parallel \psi$  ist die Messung  $M_{\varphi}$  deterministisch, ansonsten ist sie indeterministisch.

#### 4.2Superposition

Superposition ist ein universell gültiges Prinzip, das besagt, dass sich ein Quantenteilchen zugleich in mehreren Zuständen befinden kann.

Ein berühmtes Beispiel ist das Gedankenexperiment von Schrödingers Katze. Heute verstehen wir, dass Superposition auch hier gilt, aber trotzdem in diesem Fall praktisch nicht beobachtbar ist. Dies ist ein Problem der Dekohärenz.

4.2.0.1 Teilchen im Doppelmuldenpotential Sei ein Teilchen in einem Doppelmuldenpotential im Grundzustand. Das Potential habe zwei Minima bei  $x_1$  und  $x_2$ , beide auf exakt gleicher Höhe  $E(x_1) = E(x_2)$ . Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen sich an der Stelle  $x_1$  befindet, ebenso groß wie die Wahrscheinlichkeit für die Position  $x_2$ .

Klassisch würden wir erwarten, dass das Teilchen sich im Grundzustand entwederan  $x_1$  oderan  $x_2$  befindet.

Quantenmechanisch sagen wir dagegen, das Teilchen befindet sich in Superposition, es befindet sich zugleich an beiden Orten!

Ein anderes Beispiel ist der Spin: Beispielsweise kann ein Silberatom gleichzeitig in Zuständen up und down (relativ zu einer z-Achse) sein.

**4.2.0.2** Mathematische Darstellung Bezeichne  $\mathcal{H}_{DMP}$  den Hilbertraum des Doppelmuldenpotentials. Dann gibt es zwei Zustände  $\varphi_1 \in \mathcal{H}_{DMP}$  und  $\varphi_2 \in \mathcal{H}_{DMP}$ . Die Superposition wird dann als  $\mathcal{H}_{DMP} \ni \Psi = \varphi_1 + \varphi_2$  geschrieben.

## 4.3 2. Postulat: Das Messpostulat

Ein fundamentales Problem der Quantenphysik ist, dass direkte Beobachtungen nicht möglich sind.

Dieses Problem wird operationalistisch gelöst. Das Messpostulat besagt, dass die Theorie mit makroskopischen Messungen kompatibel sein muss.

Die Messung  $M_{\varphi}$  misst, ob der Zustand  $\varphi$  vorliegt (genannt positiv) oder nicht (genannt negativ).

$$M_{\varphi} = \begin{cases} 0 \Leftrightarrow \varphi \text{ negativ} \\ 1 \Leftrightarrow \varphi \text{ positiv} \end{cases}$$

- 1. Die gemessenen Werte sind reell, daher kann ein hermitescher Operator durch die Eigenwerte  $\{a_i\}$  und Eigenzustände  $\{|\varphi_i\rangle\}$  dargestellt werden.
- 2. Bornsche Regel:  $p = |\langle \varphi | \Psi \rangle|^2$ , der Eigenwert  $a_i$  wird mit der Wahrscheinlichkeit  $p = |\langle \varphi_1 | \Psi \rangle|^2$  gemessen. Erwartungswert  $\langle A \rangle_{\Psi} = \langle \Psi | A | \Psi \rangle$ .
- 3. Eine *ideale* Messung  $M_{\varphi_i}$  präperiert das System in Zustand  $\varphi_i$  durch einen Kollaps der Wellenfunktion  $\Psi$ .

#### 4.3.1 1. Messung von Zuständen

Die Messwerte  $a_i$ , die die Zustände  $\varphi_i \in \mathcal{H}$  im Hilbertraum messen, sind reellwertig  $a_i \in \mathbb{R}^n$ .

Die Zustände werden durch hermitesche Operatoren beschrieben, die in der Spektraldarstellung durch die Eigenwerte  $\{a_i\}$  und Eigenzustände  $\{|\varphi_i\rangle\}$  dargestellt werden können.

#### 4.3.2 2. Bornsche Regel

Sei das System in einem Zustand  $\Psi \in \mathcal{H}$ . Dann ist Messung  $M_{\varphi}$  mit der Wahrscheinlichkeit  $p = |\langle \varphi | \Psi \rangle|^2$  positiv. In der kontinuierlichen Darstellung kann man auch  $p = |\Psi(x)|^2$  schreiben.

#### 4.3.3 3. ideale Messung

Eine Messung nennt man ideal, wenn sich das System nach der Messung  $M_{\Psi}$  im Zustand  $\Psi$  befindet. Dann spricht man von einem Kollaps der Wellenfunktion. Dies ermöglicht eine Präperation des Systems mit dem Zustand  $\Psi$ .

#### 4.4 Indeterminismus

Es gibt nur zwei Fälle in denen man das Ergebnis vorhersagen kann. Dazu muss ein Zustand  $\psi$  gemessen worden sein, nun wird der der Zustand  $\varphi$  gemessen. Diese zweite Messung kann man genau dann vorhersagen, wenn  $\varphi \perp \psi$  oder  $\varphi \parallel \psi$  gelten, ansonsten kann man das Ergebnis nicht vorhersagen.

## 4.5 3. Postulat: Dynamik

Die zeitliche Entwicklung eines Zustands  $\Psi(t)$  eines abgeschlossenen, unbeobachteten Systems genügt der Schrödingergleichung mit dem Hermiteschen Operator H, dem sogenannten Hamiltonoperator des Systems.

$$\dot{\Psi}(t) = -\frac{i}{\hbar} H \Psi(t) \ ,$$

## 5 4. Zweizustandssysteme

### 5.1 Bohr-Sommerfeldsches Atommodell

Das Bohr-Sommerfeldsche Atommodell ist eine Erweiterung des Bohrschen Atommodells, das klassische Mechanik annimmt, um die Bewegung der Elektronen um den Atomkern zu beschreiben. Es wird um Quantisierungsbedingungen ergänzt.

Durch seine Rotation um den Atomkern hat ein Elektron einen Drehimpuls  $\vec{L}$ . Dieser Drehimpuls ist durch die Quantenzahl l=1,2,3,... quantisiert, es gilt  $|\vec{L}|=l\hbar$ .

Die Drehimpulskomponente in Richtung der z-Achse  $L_z=m\hbar$  ist nun durch eine magnetische Quantenzahl  $m=-l,-l+1,\dots,l$  zu beschreiben.

Da eine bewegte Ladung ein elektromagnetisches Feld beschreibt, kann man die Quantenzahlen auch nutzen, um ein sogenanntes Magneton  $\vec{\mu}$  zu beschreiben. Es gilt  $|\vec{\mu}| = \mu_0 l$  sowie  $\mu_z = \mu_0 m$ .  $\mu_0$  ist das Bohrsche Magneton.

#### 5.1.1 Zeemann-Effekt

Durch  $L_z$  werden die Energieniveaus der Elektronen verschoben. Diese Verschiebung führt zu einer Verschiebung der Spektrallinien.

Der Zeemann-Effekt wird auch Feinaufspaltung genannt.

## 5.2 Das Stern-Gerlach-Experiment

Die Quantenphysik erwartet diskrete magnetische Momente, die klassische Physik hätte nach dem Bohr-Modell kontinuierliche magnetische Momente erwartet. Im Stern-Gerlach-Experiment wurde gemessen, was davon zutrifft.

Hierzu wird ein Strahl von Silberatomen durch ein inhomogenes Magnetfeld geschickt. Durch ihr magnetisches Moment werden diese Atome abgelenkt, diese Ablenkung ist proportional zum magnetischen Moment in z-Richtung. Klassischerweise würde man eine kontinuierliche Verteilung der abgelenkten Strahlen erwarten, quantenmechanisch eine diskrete Verteilung.

Das Experiment ergab, dass es genau zwei Punkte gab, an denen Silberatome gemessen werden konnten. Dies zeigte, dass das magnetische Moment gequantelt ist.

In weiteren Messungen wurde festgestellt, dass die Zustände  $|z\uparrow\rangle$  und  $|z\downarrow\rangle$  senkrecht zueinander sind, selbiges gilt jeweils in x- und y-Richtung. Die

Zustände der Achsen  $x,\ y$  und z sind unternander jedoch nicht rechtwinklig, sondern in einem Winkel von jeweils  $45^{\circ}$ .

Deswegen wählt man oft folgende Ortonormalbasis. Diese gilt allgemein für Spinzustände.

$$\begin{split} \varphi_{z+} & \wedge & \varphi_{z-} \\ \varphi_{x+} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_{z+} + \varphi_{z-}) & \wedge & \varphi_{x-} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_{z+} - \varphi_{z-}) \\ \varphi_{y+} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_{z+} + i\varphi_{z-}) & \wedge & \varphi_{x-} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_{z+} - i\varphi_{z-}) \end{split}$$

#### 5.2.1 Rotation im Stern-Gerlach-Experiment

Sei ein Strahl Silberatome im Stern-Gerlach-Experiment auf den Zustand  $|z+\rangle$  präperiert. Sei nun ein zweiter Magnet im Winkel  $\varphi$  zum ersten Magneten aufgebaut. Dann ist der finale Up-Zustand  $|z+'\rangle = U(R_{2,\varphi})\,|z+\rangle$ . Dann folgt die Wahrscheinlichkeit den Zustand  $|z+\rangle$  zu messen  $P_+ = |\langle z+'|z+\rangle\,|^2 = |\cos(\frac{\varphi}{2})|^2$ . Bei einer Drehung um 30° ist  $P_+(30^\circ) \approx 93\%$ .

#### 5.2.2 Observable

Die Observable ist in diesem Fall  $\mu_z$ , die z-Komponente des magnetischen Moments. Die gemessenen Werte sind  $\pm \mu_0$ .

Nach dem Messpostulat hat sie die Wahrscheinlichkeiten  $p_+ = |\langle \varphi_{z+}, \Psi \rangle|^2$  und  $p_- = |\langle \varphi_{z-}, \Psi \rangle|^2$ , wenn vorher der Zustand  $\Psi$  vorherrschte. Damit hat  $\mu_z$  den Erwartungswert  $\langle \mu_z \rangle_{\Psi}$  für Messungen an Atomen mit dem Zustand  $\Psi$ . Es gilt daher  $\langle \mu_z \rangle_{\Psi} = p_+ \cdot \mu_0 + p_- \cdot (-\mu_0)$ .

Die Operatoren  $\{\mu_i\}$  sind proportional zu den Paulimatrizen  $\sigma_i$ :

$$\mu_{x} = \mu_{0}\sigma_{1} = \mu_{0} \begin{pmatrix} 0 & 1\\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{y} = \mu_{0}\sigma_{2} = \mu_{0} \begin{pmatrix} 0 & -i\\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{z} = \mu_{0}\sigma_{3} = \mu_{0} \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

## 5.3 Schrödingergleichung

Die zeitliche Entwicklung eines Zustands  $\Psi(t)$  eines abgeschlossenen, unbeobachteten Systems genügt der Schrödingergleichung mit dem Hermiteschen Operator H, dem sogenannten Hamiltonoperator des Systems. Der Faktor  $\hbar^{-1}$  sorgt dafür, dass die Einheit der Eigenwerte eine Energie ist.

$$\dot{\Psi}(t) = -\frac{i}{\hbar} H \Psi(t) \ , \label{eq:psi}$$

Die Schrödingergleichung beschreibt eine *lineare* Dynamik. Nicht-lineare Dynamik verstößt gegen die Spezielle Relativitätstheorie.

Mit dem Kommutator lässt folgt für eine Observable A:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left\langle A \right\rangle_{\Psi(t)} = \left\langle \frac{i}{\hbar} [H,A] \right\rangle_{\Psi(t)}$$

### Schrödingergleichung eines Punktteilchens siehe unten: Quantenmechanik eines Punktteilchens -> Schrödingergleichung eines Punktteilchens.

#### 5.3.1 Hamiltonfunktion

In der Klassischen Mechanik werden Zustände durch den Hamiltonian  $H(H(\vec{x},t))$  beschrieben, wobei  $\vec{x}(t)=\begin{pmatrix}\vec{q}(t)\\\vec{p}(t)\end{pmatrix}\in\Gamma(\mathbb{R}^{2n})$  einen Punkt im Phasenraum  $\Gamma$  beschreibt. Die Bewegungsgleichung lautet:

$$\dot{\vec{x}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{\vec{q}}(t) \\ \dot{\vec{p}}(t) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial H(\vec{x},t)}{\partial \vec{p}} \\ -\frac{\partial H(\vec{x},t)}{\partial \vec{q}} \end{pmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} A(\vec{x},t) = \{H,A\}_{\vec{x}(t)}$$

Dies führt zu einer Differentialgleichung 1. Ordnung. Es gilt mit den Poisson-Klammern:

Die Entsprechung in der Quantenmechanik ist der Hamiltonoperator.

#### 5.3.2 Poisson-Klammer

$$\{A,B\} = \sum_i \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} - \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i}$$

Die quantenmechanische Entsprechung der Poisson-Klammer ist der Kommutator.

### 5.3.3 Herleitung der Schrödingergleichung

In der Quantenmechanik gilt eine ähnliche Zustandsgleichung:  $\dot{\Psi}(t) \stackrel{!}{=} F\Psi(t)$ , wobei F ein linearer Operator sein muss. Aus der Normierung der Zustände  $|\Psi|^2=1$  folgt, dass  $\frac{d}{dt}|\Psi|^2=0$ . Rechnung führt zu der Identität  $\frac{d}{dt}|\Psi|^2=0$  $\langle \Psi | (F^{\dagger} + F) \Psi \rangle$ , woraus folgt dass  $F^{\dagger} + F = 0$  gelten muss.

Die übliche Wahl fällt auf  $F = -\frac{i}{\hbar}H$ , wobei H der Hamiltonoperator ist. Daraus folgt

$$\dot{\Psi}(t) = -\frac{i}{\hbar} H \Psi(t) \ , \label{eq:psi}$$

sowie  $H^{\dagger}=H.~H$  ist also ein Hermitescher Oparator.

### 5.4 Hamiltonoperator

- $\bullet$  Der Hamiltonoperator H ist ein Hermitescher Operator. Er wird in der Schrödingergleichung verwendet.
- Er entspricht der Hamiltonfunktion in der Klassischen Mechanik.
- Die zugehörige Observable ist die Energie des Systems Spektraldarstellung:  $H=\sum_{i=0}^N E_i \left|\varphi_i\right\rangle \left\langle \varphi_i \right|$

- $-\ E_i$ sind die Eigenenergien bzw. Energienive<br/>aus
- $\varphi_i$ sind die Eigenenergiezustände bzw<br/> Eigenzustände

Der Kommutator [H, H] ist immer 0, daher ist die Energie immer eine Erhaltungsgröße.

Mithilfe des Zeitentwicklungsoperators U(t) kann H folgendermassen dargestellt werden:

 $H = i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t) \Big|_{t=0}$ 

Dies ist analog zu der Darstellung des Impulsoperators mithilfe des Translationsoperators.

## Hamiltonoperator eines freien Punktteilchens

siehe unten: Quantenmechanik eines Punktteilchens -> Hamiltonoperator eines Punktteilchens.

### 5.4.1.1 Energie-Impuls-Relation

$$\langle H \rangle_{\Psi} = \frac{1}{2m} \langle p \rangle_{\Psi}$$

#### 5.5 Zeitentwicklungsoperator

Da die Schrödingergleichung  $\dot{\Psi}(t) = -\frac{i}{\hbar}H\Psi(t)$  durch die allgemeine Lösung  $\Psi(t) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}Ht\right]\Psi(0)$  gelöst wird, ist es sinnvoll, dies durch einen Operator auszudrücken. Der Zeitentwicklungsoperator U(t) ist wie folgt definiert:

$$U(t) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}Ht\right]$$

U(t) ist die Lösung der Schrödingergleichung zu dem Anfangswert U(0). Da  $U(t_1) \cdot U(t_2) = U(t_1 + t_2)$ gilt, folgt U(t)U(-t) = 0, wodurch folgt dass U unitär ist:  $U^{\dagger} = U^{-1}$ .

- $\bullet \quad \Psi(t) = U(t) \Psi(0)$
- $\begin{array}{l} \bullet \quad U(0) = \mathbb{1} \\ \bullet \quad \dot{U}(t) = -\frac{i}{\hbar} H \cdot U(t) \end{array}$
- Der Kommutator verschwindet: [U(t), H] = 0•  $\langle A \rangle_{|\Psi(t)\rangle} = \langle \Psi(0) | U^{\dagger}(t) A U(t) | \Psi(0) \rangle$
- $\dot{A}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(t) = \frac{i}{\hbar}[H, A(t)]$

Der Zeitentwicklungsoperator ist analog zum Translationsoperator.

## 5.5.1 Spektraldarstellung / Energiedarstellung

Aus  $H=\sum_{i=0}^{N}E_{i}\left|\varphi_{i}\right\rangle \left\langle \varphi_{i}\right|$  folgt  $U(t)=\sum_{i=0}^{N}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}E_{n}t\right]\left|\varphi_{i}\right\rangle \left\langle \varphi_{i}\right|$ , wodurch U(t) dieselben Eigenzustände wie H hat.

#### 5.5.2 Operatoren

Für zeitabhängige Operatoren  $\hat{A}(t)$  mit  $\hat{A}(0) = A$  gilt:

$$\hat{A}(t) = U^{\dagger}(t) A U(t) \left\langle A \right\rangle_{\Psi(t)} = \left\langle \hat{A}(t) \right\rangle_{\Psi(0)}$$

## 5.6 Erhaltungsgrößen

Die Observable A ist genau dann eine Erhaltungsgröße, wenn  $\langle A \rangle_{\Psi(t)}$  für alle Lösungen der Schrödingergleichung  $\dot{\Psi}(t) = -\frac{i}{\hbar}H\Psi(t)$  konstant ist.

Daraus folgt, dass A genau dann eine Erhaltungsgröße ist, wenn für die Operatoren HA=AH gilt, bzw. der Kommutator [H,A]=0 ist. Insbesondere gilt:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left\langle A \right\rangle_{\Psi(t)} = \left\langle \frac{i}{\hbar} [H, A] \right\rangle_{\Psi(t)}$$

Die Energie immer eine Erhaltungsgröße, da [H, H] = 0.

#### 5.6.1 Stabilität von Eigenzuständen

Eigenzustände sind immer stabil, der Erwartungswert aller Observablen bezüglich eines Eigenzustandes ist immer erhalten. Daraus folgt, dass dynamische Zustände durch die Superposition von Energieeigenzuständen entstehen.

Beweis: Die zeitliche Veränderung eines Eigenzustands wird durch den Zeitentwicklungsoperator U(t) beschrieben. Für Eigenzustände  $|\varphi_i\rangle$  gilt demnach U(t)  $|\varphi_i\rangle = \exp[-i\omega_l t]$   $|\varphi_i\rangle$ . Der Erwartungswert einer Observable A im Eigenzustand ist  $\langle A \rangle_{|\varphi_i\rangle}$  wird unter Zeitentwicklung  $\langle A \rangle_{U(t)|\varphi_i\rangle} = \langle U(t)\varphi_i|A|U(t)\varphi_i\rangle = \langle \varphi_i|A|\varphi_i\rangle$ . Die Phasenverschiebung eines einzelnen Eigenzustands ist daher nicht beobachtbar.

## 5.6.2 Quantenschwebung

Der Erwartungswert einer beliebigen Observablen in der Superposition  $|\varphi_m + \varphi_n\rangle$  der Energieeigenzustände  $|m\rangle$  und  $|n\rangle$  oszilliert mit der Frequenz  $\omega$ .

$$\omega = \left| \frac{E_n - E_m}{\hbar} \right|$$

#### 5.7 Lamorpräzession

## 5.7.1 Klassische Präzession

Ein symmetrischer Kreisel mit einer Winkelgeschwindigkeit  $\vec{\omega} = \omega \hat{n}$  und der Länge l hat ein Drehmoment von  $\vec{M} = -ml\vec{g} \times \vec{n}$ , wobei das Drehmoment die Änderung des Drehimpulses  $\vec{L}$  darstellt. Es gelten  $\vec{M} = \dot{\vec{L}}$  und \$.

Ein Spin im Magnetfeld  $\vec{B}$  hat mit einem magnetischen Moment  $\vec{\mu}$  ein Drehmoment von  $\vec{M} = \vec{B} \times \vec{\mu}$ , da  $\vec{\mu} \parallel \vec{L}$ .

## 5.7.2 Lamorpräzession: Präzession des magnetischem Moments

Betrachtet wird die Präzession des magnetischem Moments  $\vec{\mu}$  in einem Magnetfeld  $\vec{B}$ , wenn das magnetische Moment entlang der z-Achse ausgerichtet ist. Die Energie ist  $E=-\vec{B}\vec{\mu}=-B\mu_z$ . Daher ist der Hamiltonoperator  $H=-B\hat{\mu}_z=-B\mu_0\sigma_3$ .

Aus der Schrödingergleichung folgt dann die Bewegungsgleichung  $\dot{\Psi}(t)$  $i\omega\sigma_3\Psi(t)$ . Diese wird durch  $\Psi(t)=\exp[i\omega t\sigma_3]\Psi(0)$  gelöst. Euler-Identität für Pauli-Matrizen wird dies durch  $\Psi(t)=\mathrm{e}^{i\omega t\sigma_3}\Psi_0$  gelöst.

Wird  $\Psi_0=\varphi_{x+}$  gewählt, so folgt  $\Psi(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left({e^{i\omega t}\atop e^{-i\omega t}}\right)$ . Es folgt für die Erwartungswerte der Komponenten von  $\vec{\mu}$ :

$$\left\langle \mu \right\rangle_{\Psi(t)} = \begin{pmatrix} \left\langle \mu_x \right\rangle_{\Psi(t)} \\ \left\langle \mu_y \right\rangle_{\Psi(t)} \\ \left\langle \mu_z \right\rangle_{\Psi(t)} \end{pmatrix} = \mu_0 \begin{pmatrix} \cos[2\omega t] \\ -\sin[2\omega t] \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dies ist eine **Lamorpräzession** mit der Frequenz  $\omega_L = 2\omega = \frac{2B\mu_0}{\hbar}$ .

#### 5. Quantenmechanik eines Punktteilchens 6

## Ortsoperator

Im Folgenden betrachten wir ein Teilchen im Eindimensionalen Raum.

Die Observable  $x \in \mathbb{R}$  beschreibt den Ort, der dazugehörige hermitesche Operator  $\hat{X}$  hat daher reelle Eigenwerte. Daher wird das Eigensystem durch die Menge der Zustände  $\{|\varphi_x\rangle\}_{x\in\mathbb{R}}$  beschrieben, es gilt  $\hat{x} |\varphi_x\rangle = x |\varphi_x\rangle$ .

#### 6.2**Impulsoperator**

Der Impulsoperator  $\hat{p}$  ist der Erzeuger von Translationen und kann durch den Translationsoperator  $\hat{T}$  dargestellt werden. Dies ist analog zu der Darstellung des Hamiltonoperators mithilfe des Zeitentwicklungsoperators.

$$\hat{p} = i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \hat{T}(s) \bigg|_{s=0}$$

Es folgt daraus:

$$\begin{split} \hat{p} \left| \varphi_p \right\rangle &= p \left| \varphi_p \right\rangle \\ \hat{p} \Psi(x) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi(x) \stackrel{!}{=} p \Psi(x) \end{split}$$

- $\begin{array}{ll} \bullet & p = p^\dagger \\ \bullet & [\hat{x},\hat{p}] = i\hbar \mathbb{1} \end{array}$ 
  - hieraus folgt die Unschärferelation  $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ .
  - dies gilt für alle Observablen mit nicht-verschwindendem Kommuta-
- $p = \hbar k$

## Ortsdarstellung und Impulsdarstellung

Wenn ein Ort gemessen wird, muss die Ortsdarstellung verwendet werden; wird ein Impuls gemessen, muss die Impulsdarstellung verwendet werden. Durch eine Fouriertransformation kann zwischen Ortsdarstellung und Impulsdarstellung gewechselt werden.

Im Impulsraum hat der Impulsoperator die Eigenzustände  $\left|\tilde{\varphi}_{p}\right\rangle$  mit  $\tilde{\varphi}_{p}(x)=\exp\left[i\frac{p}{\hbar}x\right]$ .  $\tilde{\varphi}_{p}$  ist eine ebene Welle mit der Wellenzahl  $k=\frac{P}{t}$ .

Daraus folgt für die Orthonormalität  $\langle \tilde{\varphi}_p | \tilde{\varphi}_{p'} \rangle = 2\pi \hbar \delta(p-p')$  bzw. mit den Wellenzahlen  $\langle \tilde{\varphi}_{\hbar k} | \tilde{\varphi}_{\hbar k'} \rangle = 2\pi \delta(k-k')$ .

Die Impulswellenfunktion  $\tilde{\Psi}(k)$  wird als Fouriertransformierte der Ortswellenfunktion  $\Psi(x)$  bestimmt.

$$\begin{split} |\Psi\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}k}{2\pi} \tilde{\Psi}(k) \, |\tilde{\varphi}_{hk}\rangle \\ |\Psi\rangle &= \int \mathrm{d}x \Psi(x) \, |\varphi_x\rangle \\ \Rightarrow \tilde{\Psi}(k) &= \mathcal{F}(\Psi(x)) \\ \mathcal{F}(\Psi(x)) &= \int \frac{\mathrm{d}x}{2\pi} \Psi(x) \exp[-ikx] \end{split}$$

## 6.4 Translationsoperator

Der Translationsoperator  $\hat{T}(s)$  verschiebt den Ort eines Objektes um s. Es gelten  $\hat{T}(0) = \mathbb{1}$  und  $\hat{T}(s) |\varphi_x\rangle = |\varphi_{x+s}\rangle$ . Er ist analog zum Zeitentwicklungsoperator.

$$\hat{T}(s) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\hat{p}s\right]$$

Daraus folgt  $\hat{T}^{\dagger}(s) = \hat{T}(-s)$ .

## 6.5 Kontinuitätsübergang

Üblicherweise wird der Ort als diskret betrachten, daher wird meist Lineare Algebra verwendet, um Orte zu beschreiben. Die Menge  $\{|\varphi_x\rangle\}_{x\in\mathbb{R}}$  hat jedoch unendlich viele Basisvektoren, daher ist die Dimension des Hilbertraumes dim  $\mathcal{H}=\infty$ . Deswegen muss statt der Linearen Algebra die Funktionsanalysis verwendet werden, um Quantenzustände zu beschreiben.

#### 6.5.1 Komponentendarstellung

$$\begin{split} \mathcal{H} \ni |\Psi\rangle &= \mathbb{1} \, |\Psi\rangle &\quad \Rightarrow \quad |\Psi\rangle &= \sum_i |\varphi_i\rangle \, \langle \varphi_i |\Psi\rangle \\ \Psi_i &= \langle \varphi_i |\Psi\rangle &\quad \Rightarrow \quad |\Psi\rangle &= \sum_i \Psi_i \, |\varphi_i\rangle \\ \Psi(x) &= \langle \varphi_x |\Psi\rangle &\quad \Rightarrow \quad |\Psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}} \Psi(x) \, |\varphi_x\rangle \, \mathrm{d}x \end{split}$$

 $\Psi(x)$  ist die Wellenfunktion des Zustands  $|\Psi\rangle$ ,  $\Psi_i$  eine Komponente von  $|\Psi\rangle$ .

**6.5.1.1 Skalarprodukt in Komponentendarstellung** Dadurch sieht das Skalarprodukt in Komponentendarstellung folgendermaßen aus:

$$\left\langle \Psi | \chi \right\rangle = \left\langle \Psi | \, \mathbb{1} \left| \chi \right\rangle = \left\langle \Psi | \, \left( \sum_i \left| \varphi_i \right\rangle \left\langle \varphi_i \right| \right) | \chi \right\rangle = \sum_i \Psi_i^* \chi_i \left\langle \Psi | \chi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* (x) \chi(x) \mathrm{d}x$$

## 6.6 Translationssymmetrie und Impulserhaltung

Ein System ist genau denn symmetrisch bezüglich Translation, wenn der Impuls p eine Erhaltungsgröße ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn der Kommutator [T(s), U(t)] verschwindet. Dies wiederum ist äquivalent dazu, dass der Kommutator [H, p] verschwindet.

### 6.7 Hamiltonoperator eines Punktteilchens

#### 6.7.1 Hamiltonoperator eines freien Punktteilchens

Aus der Energie-Impuls-Reaktion folgt der Hamiltonoperator eines freien Punktteilchens:

 $H = \frac{p^2}{2m}$ 

#### 6.7.2 Hamiltonoperator eines Punktteilchens

Sei das Teilchen in einem Potential U(x).

$$H = \frac{p^2}{2m} + U(x)$$

## 6.8 Schrödingergleichung eines Punktteilchens

## 6.8.1 Schrödingergleichung eines freien Punktteilchens

Ein freies Teilchen ist symmetrisch bezüglich Translation, daher gilt [H,p]=0. Der Hamiltonoperator eines freien Punktteilchens wird in die Schrödingergleichung eingesetzt.

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi(x,t)$$

Dies ist eine partielle Differentialgleichung 2. Ordnung, die eine nicht-triviale Dynamik erzeugt.

## 6.8.2 allgemeine Schrödingergleichung eines Punktteilchens

Der Hamiltonoperator eines Punktteilchens  $H = \frac{p^2}{2m}$  wird in die Schrödingergleichung eingesetzt.

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)\right)\Psi(x,t)$$

## 6.8.3 Stationäre Schrödingergleichung

Oft ist es hilfreich, ein dynamisches Problem zunächst als stationär zu betrachten. Dies ist meist einfacher und daraufhin kann man die Zeitentwicklung anwenden.

Die stationäre Schrödingergleichung gilt, wenn die Wellenfunktion  $\Psi(x)$  nur vom Ort, aber nicht von der Zeit abhängt. Hierbei sind die normierten Eigenenergiezustände  $|\Psi_n\rangle$  und die Eigenenergien  $E_n$  wichtig. Es gilt  $H|\Psi_n\rangle=E_n\,|\Psi_n\rangle$ , daraus folgt die stationäre Schrödingergleichung.

$$E_n\Psi(x) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)\right)\Psi_n(x)$$

Daraus folgt die Dynamik des Teilchens. Hierbei sind  $\boldsymbol{c}_n$  Koeffizienten, die bestimmt werden müssen.

$$\begin{split} |\Psi(0)\rangle &= \sum_n c_n \, |\Psi_n\rangle \\ \Rightarrow |\Psi(t)\rangle &= \sum_n c_n \exp \! \left[ -\frac{i}{\hbar} E_n t \right] |\Psi_n\rangle \end{split}$$

## 6.9 Quanten-Zeno-Effekt

Der Übergang eines quantenmechanischen Systems von einem Zustand in einen anderen kann durch wiederholte Messungen aufgehalten werden.<sup>2</sup> Durch die Messung eines Zustand  $\phi$  wird das System diesem Zustand  $\phi$  präperiert. Wird dies häufig gemacht, so kann das System in  $\phi$  fixiert werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass N Messungen  $M_{\phi}$  im zeitlichen Abstand  $\tau$  das selbe Ergebnis liefern, ist nach der Bornschen Regel  $P_N = |\langle \phi | \Psi \rangle|^2$ , wenn vorher der Zustand  $\Psi$  vorherrschte. Wird häufig genug gemessen, geht die Wahrscheinlichkeit für den Wechsel in einen anderen Zustand gegen Null.

## 7 6. Modellsysteme

## 7.1 Gebundene Eigenenergiezustände

Eigenzustände sind gebunden, wenn die Eigenenergiezustände normierbar sind.

## 7.2 Potentialkasten

Sei das Potential U überall V außer in dem Bereich von 0 bis a.

$$U(x) = \begin{cases} V & x \notin [0, a] \\ 0 & x \in [0, a] \end{cases}$$

Dann gilt die stationäre Schrödingergleichung:

$$\begin{split} E\Psi_E(x) &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)\right)\Psi_E(x) \\ \Leftrightarrow \Psi_E^{\prime\prime}(x) &= \frac{2m}{\hbar}\left(U(x) - E\right)\Psi_E(x) \end{split}$$

In Bereichen, in denen U(x) > E, folgt  $\Psi_E''(x) = c \cdot \Psi_E(x)$ , wobei c eine positive Konstante ist. In Bereichen, in denen U(x) < E, folgt  $\Psi_E''(x) = -c \cdot \Psi_E(x)$ . Daher ist  $\Psi_E(x)$  in Bereichen mit U(x) > E konvex und in Bereichen mit U(x) < E konkav.

Falls  $x\notin [0,a]$ , dann gilt  $\Psi_E^{\prime\prime}(x)=\chi^2\Psi_E(x)$ , wobei  $\chi^2=\frac{2m}{\hbar}\left(V-E\right)$  eine verkürzte Schreibweise darstellt. Falls  $x\in [0,a]$ , dann gilt  $\Psi_E^{\prime\prime}(x)=k^2\Psi_E(x)$ , da $E=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$ . Dann folgt  $\Psi_\pm(x)=|\tilde{\varphi}_{\pm\hbar k}\rangle$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Benannt nach Zenon von Elea, von dem das Pfeil-Paradoxon stammt.

$$\Rightarrow \Psi_E(x) = \begin{cases} x < 0: & \alpha \exp[\chi x] + \beta_2 \exp[-\chi x] \\ x > a: & \alpha_2 \exp[\chi x] + \beta \exp[-\chi x] \\ x \in [0,a]: & r \sin(kx) + s \cos(kx) \end{cases}$$

Hierbei muss  $\alpha_2=\beta_2=0$ gelten, da die entsprechenden Exponentialterme divergieren.

Zudem muss die Funktion auch an den Stellen 0 und a stetig sein. Daraus folgen 5 Bedingungen. Daraus erhalten wir die 5 freien Parameter  $\alpha, \beta, r, s$  und E.

$$\begin{split} \Psi(0_-) &= \Psi(0_+) \\ \Psi'(0_-) &= \Psi'(0_+) \\ \Psi(a_-) &= \Psi(a_+) \\ \Psi'(a_-) &= \Psi'(a_+) \end{split}$$
 Normierung: 
$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 \mathrm{d}x$$

#### 7.2.1 Unendlicher Potentialkasten

Eine Vereinfachung ist,  $V \to \infty$  zu schicken. Dann gilt auch  $\chi^2 \to \infty$  und damit gilt  $\forall x \notin [0,a]: \Psi(x)=0$ . Dadurch gibt es die Randbedingungen  $\Psi(0)=\Psi(a)=0$ , woraus  $\Psi(x)=r\sin(kx)$  für  $x\in [0,a]$  folgt. Daher muss  $ka=n\pi$  (mit  $n\in \mathbb{N}$ ) sein.

$$\begin{split} \Psi_n(x) &= \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(k_n x) \\ k_n &= \frac{\pi}{a} \cdot n \text{ mit } n \in \mathbb{N} \\ E_n &= \frac{(\hbar k_n)^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \cdot n^2 \end{split}$$

Die Schwingung  $\Psi_n$  besitzt n-1 Nullstellen bzw. Knoten.

## 7.3 Doppelkastenpotential

Sei das Potential U(x) ein Potentialkasten im Bereich [-a,a], der bei x=0 eine Potentialbarriere in der Höhe von u hat. Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass das Potential außerhalb des Kastens unendlich hoch ist und u groß ist. Dieses Potential ist ein einfaches Modell für Teilchen im Doppelmuldenpotential.

$$U(x) = \begin{cases} u\delta(x) & |x| < a \\ \infty & |x| > a \end{cases}$$

Nun sei  $\Psi$  ein Eigenenergiezustand zur Energie E. Dann wird die stationäre Schrödingergleichung durch folgende Differentialgleichung für  $x \in (-a,a)$  gelöst. Hierbei gelten die Randbedingungen  $\Psi_E(\pm a)=0$ .

$$\Psi_E^{\prime\prime}(x) = \frac{2m}{\hbar}(u\delta(x) - E)\Psi_E(x)$$

### 7.3.1 symmetrische Zustände

Für  $x \neq 0$  erhält man wie beim Potentialkasten  $\Psi_E = r \sin(kx) + s \cos(kx)$  mit  $k = \frac{2mE}{\hbar^2}$ . Das Verhalten bei x = 0 ist dagegen anders zu bestimmen.

Da die  $\delta$ -Funktion keinen exakten Wert angibt, sondern nur über eine Integration sinnvoll interpretiert werden kann, muss die Differentialgleichung integriert werden. Sei  $\varepsilon \to 0$  klein. Zudem sei  $\Psi_E(x)$  innerhalb des Potentialkastens symmetrisch.

$$\begin{split} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \Psi_E^{\prime\prime}(x) \mathrm{d}x &= \frac{2mu}{\hbar^2} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(x) \Psi_E(x) \mathrm{d}x &-k^2 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \Psi_E(x) \mathrm{d}x \\ \Leftrightarrow \Psi_E^{\prime}(\varepsilon) - \Psi_E^{\prime}(-\varepsilon) &= \frac{2mu}{\hbar^2} \Psi_E(0) &-0 \\ \Rightarrow \Delta \Psi_E^{\prime}(x) &= \frac{2mu}{\hbar^2} \Psi_E(0) \end{split}$$

Als Ansatz kann man  $\Psi_E(x)=c\sin(k|x|+b)$  wählen. Dann erhält man aus der obigen Gleichung  $\tan(kb)=\frac{k\hbar^2}{mu}$ . Dau groß ist, ist der Tangens klein und es gilt  $\tan(kb)\approx kb$ . Damit erhält man die Relation  $b=\frac{\hbar^2}{mu}$ .

Die Randbedingungen  $\Psi_E(\pm a)=0$  liefern uns die Gleichung  $\sin(k(a+b))=0$ , woraus  $k(a+b)=\pi n$  (mit  $n\in\mathbb{N}$ ) gefordert wird. Daraus erhalten wir die Energieeigenfunktionen.

$$\begin{split} \Psi_n(x) &= c_n \sin(k_n(|x|+b)) \\ k_n &= \frac{\pi}{a+b} \cdot n \\ E_n &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \frac{k^2}{(a+b)^2} \end{split}$$

#### 7.3.2 antisymmerische Zustände

Mit einer ähnlichen Rechnung wie bei den symmetrischen Zuständen erhält man für ungerade Wellenzahlen k folgendes.

$$\tilde{\Psi}_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin(\tilde{k}x)$$

$$\tilde{k}_n = \frac{\pi}{a} \cdot n$$

$$\tilde{E}_n = \frac{\hbar^2 \tilde{k}^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \frac{n^2}{a^2}$$

Hier gibt es neben den Randbedingungen  $\tilde{\Psi}_n(\pm a) = 0$  und der Lösung der Schrödingergleichung bei x = 0 noch eine weitere Bedingung, die eingehalten werden muss, nämlich die Anschlussbedingung. Diese fordert die Stetigkeit der

Wellenfunktion, also dass für  $\varepsilon \to 0$  der gleiche Wert  $\tilde{\Psi}_n(-\varepsilon) = \tilde{\Psi}_n(\varepsilon)$  gilt. Dies ist erfüllt, da  $\tilde{\Psi}_n(0) = 0$ .

#### 7.3.3 Niveauaufspaltung

Die symmetrischen Eigenenergien  $E_n$  sind kleiner als die antisymmetrischen Eigenenergien  $\tilde{E}_n$ , da  $\Delta E_n = \tilde{E}_n - E_n > 0$  positiv ist. Daher ist  $\Psi_n$  jeweils der n-te Grundzustand,  $\tilde{\Psi}_n$  ist der n-te angeregte Zustand. Allerdings ist  $\Delta E_n = \tilde{E}_n \frac{2b}{a} \ll \tilde{E}_n$  bzw.  $\frac{\Delta E_n - E_n}{E_n} = \frac{2b}{a} \ll 1$  sehr klein.

Die Oszillation zwischen den Kästen wird durch die Frequenz  $\omega_n = \frac{\Delta E_n}{\hbar}$  beschrieben, die von der Niveauaufspaltung abhängt. Die Oszillation in den jeweiligen Kästen wird durch die Frequenz  $\Omega_n = \frac{\tilde{E}_n}{\hbar}$  dargestellt, die von der Eigenenergie im angeregten Zustand abhängt und  $\omega_n \ll \Omega_n$ .

Dies kommt daher, dass der Hamiltonoperator in Spektraldarstellung durch  $H=\mathbbm{1}\frac{E_n+\tilde{E}_n}{2}+\sigma_z\frac{E_n-\tilde{E}_n}{2}$  darstellen kann. Der erste Term ist konstant, der zweite erzeugt die Dynamik. Durch diese Seperation kann der Zeitentwicklungsoperator U(t) in eine global wirkende Phase und einen Schwingungsterm mit  $\sigma_z$  seperiert werden, also  $U(t)=\exp[i\frac{i}{hbar}\Omega t]\cdot\exp[-\frac{i}{hbar}\sigma_z\omega t]$ . Nur der Term  $\exp[-\frac{i}{hbar}\sigma_\omega t]$  erzeugt die Dynamik.

#### 7.3.4 Superposition

Als Basis wählt man den n-ten Grundzustand und den n-ten angeregten Zustand.  $\Psi_+$  beschreibt hier ein Teilchen im rechten Kasten,  $\Psi_-$  ein Teilchen im linken Kasten. So kann man aus beiden Zuständen ein Teilchen beschreiben, dass sich nur auf einer Seite im Kasten befindet.

$$|\Psi_{\pm}
angle = rac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi_n
angle \pm \left| \tilde{\Psi}_n 
ight
angle)$$

#### 7.3.5 Dipolmoment

Beispielsweise bei Ammioniak befinden sich Bindungselektronen in einem Doppelmuldenpotential. Durch den Wechsel von der einen in die andere Mulde induzieren sie ein magnetisches Dipolmoment  $\vec{\mu}$ .

$$\mu_{x} = \mu_{0} \left( \left| \Psi_{+} \right\rangle \left\langle \Psi_{+} \right| - \left| \Psi_{-} \right\rangle \left\langle \Psi_{-} \right| \right)$$

# 7.4 Reflektion und Transmission an einer Potentialbarriere

#### 7.4.1 Tunneleffekt

Wenn eine Potentialbarriere ein höher ist als die Energie, die ein Teilchen hat, würde man klassisch 100% Reflektion erwarten. In der Quantenmechanik gibt es allerdings Fälle von Transmission. Man spricht davon, dass das Teilchen durch die Potentialbarriere tunnelt.

Dies ist beispielsweise für den  $\alpha$ -Zerfall relevant. Nur durch den Tunneleffekt ist es möglich, dass die  $\alpha$ -Teilchen die Bindungsenergie überwinden können.

#### 7.4.2 Potentialbarriere

Sei eine Potentialbarriere U(x)>0 der Dicke a. im Intervall (0,a) gegeben. Sei  $|\Psi\rangle_{t_0}$  die einlaufende Welle zum Zeitpunkt  $t_0$  Position  $\langle x\rangle_{t_0}=-l$ . Der initale Abstand zur Barriere soll sehr viel größer sein als die Dicke, also  $l\gg a$ , die initiale Breite b der Welle mit  $a\ll b\ll l$  sei sehr viel kleiner als der Abstand zur Barriere, aber deutlich größer als die Dicke der Barriere. Es gilt also  $\langle \Delta x\rangle_{t_0}=b$ . Die Welle habe einen Impuls  $p=\hbar k=\langle p\rangle_{t_0}$  und damit eine Energie  $E=\langle H\rangle_{t_0}=\frac{p^2}{2m}$ .

Die Wellenfunktion der einlaufenden Welle lautet zu Beginn folgendermaßen:

$$\Psi(x,t_0) = \frac{1}{\sqrt[4]{2\pi b^2}} \exp\left[-\frac{(x+l)^2}{4b^2}\right] \exp[ikx]$$

#### 7.4.3 Streuansatz

Zunächst soll das stationäre Problem betrachtet werden. Um die Wellenfunktion zu beschreiben, wird ein Streuansatz benutzt. Hierbei sind der Reflektionskoeffizient r und der Transmissionskoeffizient t wichtig. Im Bereich vor der Barriere gibt es eine einlaufende und eine reflektierte Welle, hinter der Barriere eine transmittierte Welle.  $\Psi_0(x)$  ist die Lösung der stationären Schrödingergleichung für das gegebene Potential.

$$\Psi(x) = \begin{cases} 1 \exp[ikx] + r \exp[-ikx] &: x < 0 \\ \Psi_0(x) &: x \in [0, a] \\ t \exp[ikx] &: x > a \end{cases}$$

 $\Psi_0(x)$ kann wie beim Potentialkasten als  $\Psi_0(x) = s \sin(kx) + u \cos(kx)$ dargestellt werden.

## 7.4.4 Anschlussbedingungen

Es ist gefordert, dass  $\Psi(x)$  und  $\Psi'(x)$  stetig sind. Dies muss an den Stellen x=0 und x=a sichergestellt werden, dadurch ergeben sich 4 Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Dadurch werden die freien Parameter r,t,s,u bestimmt.

#### 7.4.5 Reflektions- und Transmissionswahrscheinlichkeit

Insbesondere ergibt sich, dass die Reflektionswahrscheinlichkeit R und die Transmissionswahrscheinlichkeit T von den Parametern r,t abhängen:

$$R = |r|^2$$
$$T = |t|^2$$

#### 7.4.6 Wahrscheinlichkeitsstromdichte

Initial ist die gesamte Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Welle im Bereich um -l, später ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit deutlich verteilt. Man es daher von "fließenden" Wahrscheinlichkeiten sprechen, ähnlich wie von fließenden Ladungen.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte  $|\Psi(x,t)|^2$  ist normiert  $(\int_{\mathbb{D}} |\Psi(x,t)|^2 = 1)$ .

Die zeitliche Änderung der Wahrscheinlichkeitsdichte ist  $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(x,t)|^2 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Psi^*\Psi)^2$ . Die Wahrscheinlichkeitsstromdichte j(x,t) wird aus diesem Ausdruck hergeleitet, sodass folgende Gleichung erfüllt ist:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left| \Psi(x,t) \right|^2 + \frac{\partial}{\partial x} j(x,t) \stackrel{!}{=} 0$$

Daraus folgt die Definition der Wahrscheinlichkeitsstromdichte als Imaginärteil von  $\Psi^*\partial_x\Psi.$ 

$$j(x,t) = \frac{\hbar}{m} \Im(\Psi^*(x,t) \frac{\partial}{\partial x} \Psi(x,t))$$

#### 7.4.7 Kontinuitätsgleichung

Die Kontinuitätsgleichung für die Erhaltungsgröße der Aufenthaltswahrscheinlichkeit sieht folgendermaßen aus. Hierbei ist  $\rho(x,t)=|\Psi(x,t)|^2$  die Wahrscheinlichkeitsdichte. Kontinuitätsgleichungen kann ganz allgemein für Erhaltungsgrößen definieren, wenn diese sich im Raum verteilen können.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(x,t) + \frac{\partial}{\partial x}j(x,t) \stackrel{!}{=} 0$$

#### 7.4.8 Kastenförmige Potentialbarriere

Für eine Kastenförmige Potentialbarriere erhält man folgende Tunnel-wahrscheinlichkeit:

$$T^{-1} = 1 + \left(1 + \frac{1}{4}\left(\frac{q}{k} - \frac{k}{q}\right)^2\right)\sinh^2[qa]$$

Im Grenzfall  $qd\gg 1$  folgt  $\sinh[qa]\approx \frac{1}{2}exp[qd]$ . Damit folgt  $T\approx \frac{1}{4(\dots)}\exp[-2qd]\approx \exp[-2qd]$ . Mit  $\lambda=\frac{2}{q}=\hbar(\sqrt{8m(V-E)})^{-1}$  folgt  $T\approx \exp\left[-\frac{d}{\lambda}\right]$ .

#### 7.4.8.1 Lösung der Anschlussbedingungen

$$\Psi(x) = \begin{cases} 1 \exp[ikx] + r \exp[-ikx] &: x < 0 \\ s \exp[qx] + u \exp[-qx] &: x \in [0, d] \\ t \exp[ikx] &: x > a \end{cases}$$

Die Anschlussbedingungen liefern das folgende lineare Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} 1+r &= s+u\\ ik-ikr &= -qs+qu\\ s\exp[-qd] + u\exp[qd] &= t\\ -qs\exp[-qd] + qu\exp[-qd] &= ikt \end{aligned}$$

Dies kann auch in Matrixform dargestellt werden.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ik & -ik \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -q & q \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} \exp[-qd] & \exp[qd] \\ -q \exp[-qd] & \exp[qd] \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ ik \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix} = A^{-1}BC^{-1}v$$

Computerprogramme können folgende Lösung liefern.

$$\frac{1}{t} = \cosh[qd] + \frac{i}{2} \left( \frac{q}{\hbar} - \frac{k}{a} \right) \sinh[qd]$$

Aus  $T = |t|^2$  folgt der oben genannte Zusammenhang.

#### 7.4.9 Gamow-Näherung

Nähere eine beliebige Potentialbarriere durch eine Kombination von mehreren rechteckigen Potentialbarrieren an. Barrieren, die geringer als die Energie der einlaufenden Welle sind, können vernachlässigt werden. Die WKB-Methode ist genauer, wird aber hier nicht besprochen.

Sei eine Potentialbarriere im Bereich [a,b] durch n kastenförmige Potentialbarrieren der Breite d darstellbar. Die Höhe der i-ten Potentialbarriere sein  $V_j$  im Bereich  $q_j = \sqrt{2m(U(x_j)-E)}\hbar^{-1}$ . Dann ist  $T_j = \exp\left[-2q_jd\right]$ .

Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Barrieren durchtunnelt werden, ist  $T=\prod_j T_j=\exp\left[\sum_{j=1}d2q_jd\right].$ 

Wähle nun d klein, ohne dass  $qd\gg 1$  verletzt wird. Dies geht, wenn U hinreichend glatt ist. Damit kann man T im Kontinuumsübergang durch ein Integral bestimmen.

$$T \approx \exp \left[ \frac{1}{\hbar} \int_a^b \sqrt{8m(U(x) - E)} \mathrm{d}x \right]$$

#### 7.4.10 Streuung an einem Potentialtopf

Sei U(x) = -V im Interval [0, d] und U(x) = 0 außerhalb dieses Intervals.

$$\Psi(x) = \begin{cases} \exp[ikx] + r \exp[-ikx] &: x < 0 \\ s \exp[i\kappa x] + u \exp[-i\kappa x] &: x \in [0, a] \\ t \exp[ikx] &: x > a \end{cases}$$

Das Ergebnis der Streuung an einer kastenförmigen Potentialbarriere kann man verwenden, wenn man q durch  $i\kappa$  ersetzt. Daraus folgt:

$$\frac{1}{t} = \cosh[i\kappa d] + \frac{i}{2} \left( \frac{i\kappa}{\hbar} + \frac{ik}{\kappa} \right) \sinh[i\kappa d]$$

Es gilt  $\cosh[i\alpha] = \cos[\alpha]$  und  $\sinh[i\alpha] = i\sin[\alpha]$ . Daraus folgt die Tunnelwahrscheinlichkeit.

$$\begin{split} T^{-1} &= 1 + \left(1 + \frac{1}{4} \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}\right)^2\right) \sinh^2[qa] \\ &= 1 + \left(\frac{\kappa^2 - k^2}{2k\kappa}\right)^2 \sin^2[\kappa d] \end{split}$$

Für  $\kappa d = n\pi$  folgt T = 1. Für  $\kappa d = \frac{\pi}{2}(2n+1)$  ist T minimal.

## 7.5 Harmonischer Oszillator

Sei ein Teilchen in einem Potential  $U(x)=\frac{1}{2}kx^2$ , wobei  $k=m\omega^2$  eine Art Federkonstante mit der Masse m und der Frequenz  $\omega$  beschreibt. Auch viele reelle Potentiale kann man als harmonisch annähern, wenn die Auslenkung bzw die Energie gering sind. Deswegen ist der harmonische Oszillator in vielen Anwendungsgebieten sehr wichtig.

#### 7.5.1 Plank'sche Strahlungsformel

Die Energie  $E_k$  ist gequantelt in Vielfachen von  $\hbar\omega_k$ , wobei  $\omega_k=c|\vec{k}|$  die Frequenz zum Wellenvektor  $\vec{k}$  mit der Lichtgeschwindigkeit c. Mit  $n\in\mathbb{N}_0$  gilt  $E_k=n\cdot\hbar\omega_k$ . Dadurch kann der Erwartungswert der Energie bei der Temperatur T bestimmt werden. Hierbei ist  $\langle n\rangle$  der Erwartungswert der Phononenzahl im thermischen Gleichgewicht.

$$\left\langle E_k \right\rangle_T = \hbar \omega_k \left\langle n \right\rangle_T = \frac{\hbar \omega_k}{\exp\left[\frac{\hbar \omega_k}{k_h T}\right] - 1}$$

Damit können die Schwingungsmoden abgezählt werden. Damit kann die Intensität I der Strahlung beschrieben werden, wobei  $\gamma$  eine beliebige Konstante ist. Dies ist die Plank'sche Strahlungsformel.

$$I(\omega) = \gamma \frac{\hbar \omega^3}{\exp\left[\frac{\hbar \omega_k}{k_b T}\right] - 1}$$

#### 7.5.2 Eigenenergien

Seien  $E_n$  Eigenenergien zu den Eigenzuständen  $|\varphi_n\rangle = |n\rangle$ , die mit den Wellenfunktionen  $\varphi_n(x)$  beschrieben wird. Hierzu wird l als charakteristische Länge bezeichnet.

$$\begin{split} E_n &= \hbar \omega \left( n + \frac{1}{2} \right) \\ l &= \sqrt{\frac{\hbar}{m \omega}} \\ \varphi_0(x) &= \frac{1}{\sqrt[4]{\pi l^2}} \exp \left[ -\frac{x^2}{2 l^2} \right] \\ \Rightarrow \varphi_{n+1} &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} \left( \frac{x}{l} - l \frac{\partial}{\partial x} \right) \varphi_n(x) \\ \Rightarrow &|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^\dagger)^n |0\rangle \end{split}$$

 $|0\rangle$ hat eine gaußverteilte Wahrscheinlichkeitsdichte mit der Standardabweichung l.

7.5.2.1 Beweisidee: Analytische Methode Gesucht werden normierbare Lösungen zu der stationären Schrödingergleichung. Hieraus folgt die Gleichung für die Eigenenergien  $E_n, \, \varphi_n(x)$  sind Hermite-Polynome.

7.5.2.2 Beweis: Algebraische Methode Die Leiteroperatoren erzeugen Eigenzustände, die um 1 verschoben sind. Eigenwerte des Hamiltonoperators bzw. des Operators  $N=a^{\dagger}a$  müssen nicht-negativ sein. Damit dies keinen Widerspruch erzeugt, müssen alle Eigenwerte natürliche Zahlen  $\nu\in\mathbb{N}_0$  sein. Daraus folgt, dass  $E_{\nu}=\hbar\omega\left(\nu+\frac{1}{2}\right)=E_n$  die Eigenwerte des Hamiltonoperators sein müssen.

Da  $|\nu\rangle$  normierte Eigenzustände sind, muss auch  $a^\dagger\,|\nu\rangle$  ein normierter Eigenzustand sein. Da  $||a^\dagger\,|\nu\rangle\,||^2=\nu+1$ , muss  $|\nu+1\rangle=\frac{1}{\sqrt{\nu+1}}a^\dagger\,|nu\rangle$  ein normierter Eigenzustand zum Eigenwert  $\nu+1$  sein. Analog folgt, dass  $|\nu-1\rangle=\frac{1}{\sqrt{n}}a\,|\nu\rangle$  der Eigenzustand zum Eigenwert  $\nu-1$  sein muss.

### 7.5.3 Die Leiteroperatoren

Der Erzeugeroperator  $a^{\dagger}$  und der Vernichteroperator a können einen Eigenzustand eines harmonischen Oszillators um ein Energieniveau anheben bzw. senken. Der Kommutator ergibt den Einheitsoperator.

$$\begin{split} a &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left( \hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right) \\ a^{\dagger} &| n \rangle = \sqrt{n+1} \, | n+1 \rangle \\ a &| n \rangle = \sqrt{n} \, | n-1 \rangle \\ \Rightarrow &[ a, a^{\dagger} ] = \mathbb{1} \end{split}$$

Sei  $|\nu\rangle$  ein Eigenzustand des harmonischen Oszillators. Dann sind  $a^{\dagger}|\nu\rangle$  ein Eigenzustand zum Eigenwert  $\nu+1$  und  $a|\nu\rangle$  ein Eigenzustand zum Eigenwert  $\nu-1$ . Deswegen nennt man diese beiden Operatoren auch Leiteroperatoren.

Die Eigenzustände der beiden Leiteroperatoren sind kohärente Zustände.

**7.5.3.1 Darstellung des Ortsoperators und des Impulsoperators**Damit lassen sich auch Ortsoperator und Impulsoperator durch Erzeugeroperator und Vernichteroperator darstellen.

$$\begin{split} \hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left( a^\dagger + a \right) \\ \hat{p} &= i \sqrt{\frac{m\omega k}{2}} \left( a^\dagger - a \right) \end{split}$$

**7.5.3.1.1** Erwartungswerte Die Erwartungswerte von x und p sind 0. Dies bedeutet, dass das Teilchen in der Ruhelage am Wahrscheinlichsten ist, ebenso wie es am Wahrscheinlichsten ist, dass das Teilchen sich in Ruhe befindet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich in Ruhe und in der Ruhelage gleichzeitig befindet.

$$\langle x \rangle_{|n\rangle} = 0$$
  
 $\langle p \rangle_{|n\rangle} = 0$ 

Die zweiten statistischem Momente  $x^2$  und  $p^2$  sind dagengegen abhängig von der charakteristischen Länge l. Dies bedeutet, dass die Standardabweichung von x proportional zu l ist, weshalb der Begriff der charakteristischen Länge sinnvoll ist. Die Standardabweichung von p ist dagegen umgekehrt proportional zu l, daher ist sorgt eine kurze charakteristische Länge für hohe Impulsfluktuationen. Dies ist der Heisenberg'schen Unschärferelation ähnlich.

$$\begin{split} \left\langle x^2\right\rangle_{|n\rangle} &= l^2 \left(n + \frac{1}{2}\right) & \Rightarrow & \left\langle x^2\right\rangle_{|0\rangle} = \frac{l^2}{2} \\ \left\langle p^2\right\rangle_{|n\rangle} &= \frac{\hbar^2}{l^2} \left(n + \frac{1}{2}\right) & \Rightarrow & \left\langle p^2\right\rangle_{|n\rangle} = \frac{\hbar^2}{2l^2} \end{split}$$

**7.5.3.2 Darstellung des Hamiltonoperators** Setzt man diese Darstellungen in den Hamiltonoperator H harmonischen Oszillators ein, erhält man eine Darstellung durch Erzeugeroperator und Vernichteroperator. Dadurch hat der Operator  $a^{\dagger}a$  dasselbe Spektrum wie der Hamiltonoperator.

$$H = \hbar\omega \left( a^{\dagger}a + \frac{1}{2} \right)$$

Wenn  $\nu$  ein Eigenwert von  $a^\dagger a$  ist, dann ist  $E_\nu=\hbar\omega\left(\nu+\frac{1}{2}\right)$  ein Eigenwert zum Hamiltonoperator.

Daher gilt  $a^{\dagger}a |n\rangle = n |n\rangle$ ,  $a^{\dagger}a$  hat als dieselben Eigenzustände wie der Hamiltonoperator mit den Eigenwerten n. auch  $aa^{\dagger}$  hat dieselben Eigenzustände. Da aus dem Kommutator  $aa^{\dagger} = 1 + a^{\dagger}a$  folgt, gilt  $aa^{\dagger} |n\rangle = (1 + n) |n\rangle$ , der Eigenwert ist also um 1 erhöht.

**7.5.3.3 Eigenschaften von**  $N = a^{\dagger}a$  N ist hermitesch, also selbstadungiert, daher hat N reelle Eigenwerte.

Weiterhin ist N positiv-semidefinit. Ähnlich wie beim Skalarprodukt bedeutet dies, dass der Eigenwert von N nicht-negativ ist. Ist der betreffende Eigenzustand  $|\nu\rangle=0$ , so ist der Eigenwert  $\nu>0$ . Falls der Eigenwert  $\nu=0$  verschwindet, ist der Eigenzustand  $|\nu\rangle=0$  ebenfalls verschwunden.

Zudem ist gelten die Kommutatoren [N,a]=-a und  $[N,a^{\dagger}]=a^{\dagger}.$ 

## 8 7. Kohärente Zustände

Kohärente Zustände sind quasi-klassische Zustände. Sie sind in der Quantenoptik besonders interessant, da optische Wellen in einem begrenzten Raum durch stehende Wellen eines harmonischen Oszillators beschrieben werden.

Für große  $n\gg 1$  sind die Eigenenergiezustände  $|n\rangle$  delokalisiert, aber stationäre Lösungen  $\varphi_n(x)$ . Klassische Zustände sind stattdessen lokal und nicht-stationär, beispielsweise als  $\rho_t(x)=\delta(x-x_0)$ .

#### 8.1 Verschiebungsoperator

Es werden Zustände  $|\Psi(x)\rangle$  gesucht, die möglichst lokale Zustände beschrieben. Dies kann dadurch ermöglicht werden, dass der Erwartungswert der Varianz  $\langle \Delta x \rangle$  klein im Vergleich zum zweiten statistischen Moment  $\langle x^2 \rangle$  sein soll, also  $\langle (\Delta x)^2 \rangle_t \ll \langle x^2 \rangle_t$ .

Dies kann auf zwei Arten erfolgen: Man kann das Teilchen auslenken, was durch eine Translation  $|\Psi_0\rangle = T(x_0)\,|0\rangle$  dargestellt wird, oder es anstoßen, was durch eine Impulstranslation  $|\Psi_0\rangle = \tilde{T}(p_0)\,|0\rangle$  beschrieben wird. Man kann auch beide Methoden kombinieren, dies wird durch den unitären Verschiebungsoperator  $D(\alpha) := \tilde{T}(\alpha)T(\alpha)$  dargestellt, wobei  $\alpha \in \mathbb{C}$  komplexwertig ist.

$$\begin{split} D(\alpha) &\equiv \tilde{T}(\alpha) T(\alpha) = \exp\left[\alpha a^\dagger - \alpha^* a\right] \\ D(\alpha) &= \mathrm{e}^{i\varphi} \tilde{T} \left(\frac{\sqrt{2}\hbar}{l} \Im(\alpha)\right) T\left(\sqrt{2}l \Re(\alpha)\right) \end{split}$$

Sei  $\alpha = u + iv$  mit  $u, v \in \mathbb{R}$ . Falls  $\alpha$  reell ist  $(\mathfrak{I}(\alpha) = v = 0)$ , beschreibt  $D(\alpha) = T(\sqrt{2}lu)$  eine reine Translation. Falls  $\alpha$  imaginär ist  $(\mathfrak{R}(\alpha) = u = 0)$ , beschreibt  $D(\alpha) = \tilde{T}(\frac{\sqrt{2}h}{l}\alpha)$  eine reine Impulstranslation.

Im allgemeinen Fall kann man  $D(\alpha)$  folgendermaßen darstellen. Hierzu sind A und B die Operatoren, die in den Exponenten der (Impuls-)Translationsoperatoren auftauchen.

$$A:=i\sqrt{2}v\frac{\hat{x}}{l}$$
 
$$B:=-i\sqrt{2}lu\frac{\hat{p}}{\hbar}$$
 
$$D(\alpha)=\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}$$

## 8.2 Baker-Campbell-Hausdorff-Identität

Für Operatoren A, B, die mit [A, B] vertauschen, gilt folgende Identität.

$$e^A e^B = e^{[A,B]} e^{A+B}$$

### 8.3 Kohärente Zustände

Wird die Baker-Campbell-Hausdorff-Identität auf den Verschiebungsoperator  $D(\alpha)$  angewendet, ergibt sich folgende Relation.

$$\begin{split} D(\alpha) &= \exp\left[\alpha a^\dagger - \alpha^* a\right] \\ D(\alpha) &= \mathrm{e}^{iuv} \tilde{T} \left(\frac{\sqrt{2}\hbar}{l} \Im(\alpha)\right) T \left(\sqrt{2} l \Re(\alpha)\right) \end{split}$$

Damit können kohärente Zustände  $|c(\alpha)\rangle$  definiert werden. Diese ergeben sich aus einer Impuls- und Ortstranslation des Grundzustandes  $|0\rangle$ , die durch den Verschiebungsoperator mit komplexvertigem  $\alpha \in \mathbb{C}$  dargestellt wird. Der zeitentwickelte Zustand  $U(t) |c(\alpha)\rangle$  bewegt sich ähnlich zum klassischen Fall auf einer Ellipse im Phasenraum.

$$\begin{split} |c(\alpha)\rangle &= D(\alpha)\,|0\rangle \\ U(t)\,|c(\alpha)\rangle &= \exp\left[-i\omega\frac{t}{2}\right]|c(\,\exp[-i\omega t]\alpha)\rangle \end{split}$$

Zum konkreten Rechnen kann man die Definitionen von  $\tilde{T}$  und T einsetzen und erhält eine strukturell einfache Gleichung für  $D(\alpha)$ .

## 9 8. Störungstheorie

#### 9.1 Zeitunabhängige Störungstheorie

Im Allgemeinen wird ein reales System durch einen Hamiltonoperator H beschrieben. Dieses soll kein ideales System sein, sondern geringfügig von

einem idealen System abweichen. Dies kann ein näherungsweise harmonischer Oszillator sein, oft wird auch das Wasserstoffatom als ideales System verwendet.

Der Hamiltonoperator des idealen Systems sei  $H_0$ ,  $H_1$  sei eine Korrektur. Sei  $|\lambda| \ll 1$  ein dimensionsloser Faktor, der die Störung klein hält. Wird diese Störung zu groß, kann man die Störungstheorie nicht mehr anwenden.

Dann gilt  $H=H_0+\lambda H_1$ . Damit kann die Energie  $E_n(\lambda)=E_n+\Delta E(\lambda)$  als Abweichung der idealen Eigenenergie  $E_n$  bestimmt werden, ebenso ist  $|n(\lambda)\rangle=|n\rangle+|\Delta n(\lambda)\rangle$  abweichend vom idealen Eigenzustand  $|n\rangle$ .

#### 9.1.1 Nicht-entartete Zustände

Im Folgenden wird angenommen, dass keine Entartungen von Zuständen vorliegen. Dies bedeutet, dass die Energieniveaus für  $\forall m \neq n$  ungleich sind  $(E_n \neq E_m)$ .

Die Lösungsidee ist eine Potenzreihenentwicklung um  $\lambda$ .  $E_n^{(0)}$  und  $|n^{(0)}\rangle$  sind die Korreturterme 0-ter Ordnung. Diese Lösungen erfüllen die statische Schrödingergleichung.

$$\begin{split} E_n(\lambda) &= E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \mathcal{O}(\lambda^3) \\ &|n(\lambda)\rangle = \left|n^{(0)}\right\rangle + \lambda \left|n^{(1)}\right\rangle + \lambda^2 \left|n^{(2)}\right\rangle + \mathcal{O}(\lambda^3) \\ &(H_0 + \lambda H_1) \left|n(\lambda)\right\rangle \stackrel{!}{=} E_n(\lambda) \left|n(\lambda)\right\rangle \\ \Rightarrow &(H_0 + \lambda H_1) (\left|n^{(0)}\right\rangle + \lambda \left|n^{(1)}\right\rangle + \lambda^2 \left|n^{(2)}\right\rangle) \stackrel{!}{\approx} (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)}) (\left|n^{(0)}\right\rangle + \lambda \left|n^{(1)}\right\rangle + \lambda^2 \left|n^{(2)}\right\rangle) \end{split}$$

Um diese Gleichung zu lösen kann man nach Potenzen von  $\lambda$  separieren. Dann kann man die Koeffizienten vergleichen. Dadurch erhält man je eine Gleichung für die Terme mit  $\lambda^0$ ,  $\lambda^1$  und  $\lambda^2$ .

$$H_0 \left| n^{(0)} \right\rangle = E_n^{(0)} \left| n^{(0)} \right\rangle \tag{0} \label{eq:total_problem}$$

$$H_0 |n^{(1)}\rangle + H_1 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(0)}\rangle$$
 (1)

$$H_0 \left| n^{(2)} \right\rangle + H_1 \left| n^{(1)} \right\rangle = E_n^{(0)} \left| n^{(2)} \right\rangle + E_n^{(1)} \left| n^{(1)} \right\rangle + E_n^{(2)} \left| n^{(0)} \right\rangle \quad (2)$$

Die  $\lambda^0$ -Terme ergeben die ursprünglichen Eigenenergien und Eigenzustände. Eine Normierung von  $\langle n^{(0)}|n(\lambda)\rangle\stackrel{!}{=}1$  ist sinnvoll. Da diese für alle  $\lambda$  gelten soll, folgt dass die ursprünglichen Eigenzustände  $|n^{(0)}\rangle$  und die Korrekturen  $|n^{(l)}\rangle$  für  $l\geq 1$  orthogonal  $(\langle n^{(0)}|n^{(l)}\rangle=0)$  sein müssen.

In der 0-ten Ordnung erhält man aus aus dem Multiplizieren von  $\langle n^{(0)}|$  an die der Gleichung (0) die Eigenenergie  $E_n$ . In der 1-ten Ordnung erhält man mit Gleichung (1) auf analoge Weise  $E_n^{(1)} = \langle n|H_1|n\rangle$ , was der Erwartungswert der Störung ist.

Um mit Gleichung (2) ebenso verfahren zu können, muss zunächst  $|n^{(1)}\rangle$  ermittelt werden, um die Gleichung aufzulösen. Daraus erhält man

 $E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m|H_1|n \rangle|^2}{E_n - E_m}$ . Dies ist die Summe der Betragsquadrate der Matrixelemente der Störung, die durch die Energiedifferenz dividiert werden.

$$\begin{split} E_n(\lambda) &= E_n + \lambda \left\langle n|H_1|n\right\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2) \\ E_n(\lambda) &= E_n + \lambda \left\langle n|H_1|n\right\rangle + \sum_{m\neq n} \frac{|\left\langle m|H_1|n\right\rangle|^2}{E_n - E_m} + \mathcal{O}(\lambda^3) \end{split}$$

Sei die Störung  $H_1$  eine Matrix mit den Matrixelementen  $H_{1,mn} = \langle m|H_1|n\rangle$ . Sei  $|m\rangle = |m^{(0)}\rangle$  ein von  $|n\rangle$  unterschiedlicher ungestörter Zustand.

$$\begin{split} \left| (n^{(1)}) \right\rangle &= \sum_{m \neq n} c_m \left| m \right\rangle \\ \Rightarrow \left| (n^{(1)}) \right\rangle &= \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | H_1 | n \rangle}{E_n - E_m} \left| m \right\rangle \end{split}$$

#### 9.1.2 Niveauabstoßung

Existierende Differenzen von Energieniveaus werden immer vergrößert, jedoch nie verringert. Dies geschieht durch die Terme zweiter Ordnung aus der Störungstheorie.

Dieser Effekt sorgt bei Festkörpern dafür, dass es verschiedene getrennte Energieniveaus gibt. Diese getrennten Energieniveaus nennt man in der Festkörperphysik Bänder.

#### 9.1.3 Grundzustand

Da die Korrekturterme zweiter Ordnung negativ sind, wird der Grundzustand durch die Störungen abgesenkt.

### 9.1.4 Beispiel: Harmonischer Oszillator mit Anharmonizität

Sei  $H_1=\hbar\omega\left(\frac{x}{l}\right)^3$  eine kleine Anharmonizität eines ansonsten harmonischen Oszillators. In der Rechnung wird die Relation  $\frac{x}{l}=\frac{1}{\sqrt{2}}(a^\dagger+a)$  verwendet. Aus  $(a^\dagger+a)^3$  sind die Terme mit mehr Erzeugern  $a^\dagger$  als Vernichtern a irrelevant, da  $a\,|0\rangle=|0\rangle$ .

$$\begin{split} H &= \underbrace{\frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} x^2}_{H_0} + \lambda \underbrace{\hbar\omega \left(\frac{x}{l}\right)^3}_{H_1} \\ \Rightarrow E_n(\lambda) &= \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) + \lambda \frac{\hbar\omega}{l^3} \left\langle n|x^3|n\right\rangle - \lambda^2\hbar^2\omega^2 \sum_{m\neq n} \frac{|\left\langle m|\frac{x^3}{l^3}|n\right\rangle|^2}{\hbar\omega} \\ \Rightarrow E_0(\lambda) &= \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) + \underbrace{\lambda \frac{\hbar\omega}{l^3} \left\langle 0|x^3|0\right\rangle}_{=0} - \lambda^2\hbar^2\omega^2 \sum_{m\neq 0} \frac{|\left\langle m|\frac{x^3}{l^3}|0\right\rangle|^2}{\hbar\omega} \end{split}$$

#### 9.1.5 Entartete Zustände

Sei der Zustand mit Energie  $E_l$  g-fach entartet, d.h. es gibt g Teilchen im Zustand  $|l\rangle$ . Dann gibt es einen g-dimensionalen Eigenraum  $\mathcal{H}_l \subset \mathcal{H}$ , sodass für alle enthaltenden Zustände  $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_l$  die Eigenwertgleichung  $H_0 |\Psi\rangle = E_l |\Psi\rangle$  gilt.

Eine Orthonormalbasis, bei der für verschiedene Basisvektoren  $h \neq l$  das Skalarprodukt mit der Störung  $\langle \varphi_h | H_1 | \varphi_l \rangle = 0$  verschwindet und  $\langle \varphi_h | \varphi_l \rangle = \delta_{hl}$ , ist für die Störungstheorie ist eine besonders gut geeignet. Diese kann durch eine Projektion auf  $\mathcal{H}_l$  beschrieben werden, indem  $\tilde{H}_1 = P_l H_1 P_l$  den in die entsprechende Basis transformierten Hamiltonoperator beschreibt.

Nichtentartete Zustände  $|n\rangle \neq |l\rangle$  sind senkrecht zu den Basisvektoren  $|\varphi_k\rangle$  ( $\langle \varphi_k | n \rangle = 0$ ). Analog zu den nicht-entarteten Zuständen liefert die Potentzreihenentwicklung mit anschließendem Koeffizientenvergleich folgende Relationen mit  $j \in \{1, \dots, g\}$ .

$$\begin{split} E_{l,j}(\lambda) &= E_l + \lambda \left\langle \varphi_j | H_1 | \varphi_j \right\rangle + \sum_{m \neq l} \frac{|\left\langle m | H_1 | \varphi_j \right\rangle|^2}{E_l - E_m} + \mathcal{O}(\lambda^3) \\ E_{n \neq j}(\lambda) &= E_n + \lambda \left\langle n | H_1 | n \right\rangle + \sum_{m \neq n \neq l} \frac{|\left\langle m | H_1 | n \right\rangle|^2}{E_n - E_m} + \sum_{j=1}^g \frac{|\left\langle \varphi_j | H_1 | n \right\rangle|^2}{E_n - E_l} + \mathcal{O}(\lambda^3) \end{split}$$

Der Zeemann-Effekt ist ein Beispiel für Störungen mit entarteten Zuständen.

## 9.2 Zeitabhängige Störungstheorie

#### 9.2.1 Zeitabhängige Störungen

Im Unterschied zur zeitunabhängigen Störungstheorie wird nun angekommen, dass die Störung in der Zeit variabel ist. Dies wird durch ein zeitabhängiges Potential V(t) beschrieben. Die Dynamik des gestörten Systems soll nun in Bezug auf die ungestörte Dynamik von  $H_0$  mit den Energieeigenwerten  $E_n$  und Zuständen  $|n\rangle$  bestimmt werden.

$$H(t) = H_0 + V(t)$$

#### Zeitentwicklungsoperator  $U_0(t)$  Der Zeitentwicklungsoperator  $U_0(t)$  für das ungestörte System mit dem Hamiltonoperator  $H_0$  lautet folgendermaßen.

$$U_0(t) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}H_0t\right]$$

### 9.2.2 Übergangswahrscheinlichkeit

Beispielsweise sei ein System zum Zeitpunkt t=0 im  $H_0$ -Eigenzustand  $|n\rangle$ . Dann gibt die Übergangswahrscheinlichkeit  $P_{nm}(t)=|\langle m|n\rangle|^2$  die Wahrscheinlichkeit an, dass sich das System zum Zeitpunkt t im ungestörten Zustand  $|m\rangle$  befindet.

Falls V(t)=0 verschwindet, ist die Übergangswahrscheinlichkeit  $P_{nm}(t)=0$  ebenfalls nichtexistent. Ansonsten muss die folgende Schrödingergleichung gelöst werden, um den Zustand zu bestimmen. Hierbei ist  $U_0(t)$  der Zeitentwicklungsoperator des ungestörten Systems.

$$\begin{split} i\hbar \left| \dot{\Psi}(t) \right\rangle &= \left( H_0 + V(t) \right) \left| \Psi(t) \right\rangle \\ \Rightarrow \left| \Psi(t) \right\rangle &= U_0(t) \left| \Psi(0) \right\rangle \end{split}$$

Den ersten Korrekturterm für die Übergangswahrscheinlichkeit  $P_{nm}^{(1)}$  kann man über die Definition  $P_{nm}^{(1)}(t) = |\langle m|\Psi(t)\rangle|^2$  berechnen, wobei  $|m\rangle$  ein ungestörter Zustand ist und  $|\Psi(t)\rangle_I^{(1)}$  der Störungszustand im Wechselwirkungsbild in erster Ordnung.  $U_0(t)$  ist der Zeitentwicklungsoperator des ungestörten Systems. Da  $|\Psi(t)\rangle = U_0(t)\,|\Psi(t)\rangle_I = |\Psi(t)\rangle_I^{(1)}$  folgt die Relation für die Übergangswahrscheinlichkeit in erster Ordnung.

$$\begin{split} P_{nm}^{(1)} &= |\left\langle m|\Psi(t)\right\rangle_I^{(1)}|^2 \\ P_{nm}^{(1)} &= \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t \mathrm{d}t' \exp\left[\frac{i}{\hbar}(E_m - E_n)t'\right] \left\langle m|V(t')|n\right\rangle \right|^2 \end{split}$$

#### 9.2.3 Wechselwirkungsbild

Mittels des Wechselwirkungsbildes wird die ungestörte  $H_0$ -Dynamik von der störenden V(t)-Dynamik getrennt.

Hierzu sei  $|\Psi(t)\rangle$  ein Zustand im ungestörten Schrödingerbild, das die Schrödingergleichung  $i\hbar \left|\dot{\Psi}(t)\right\rangle = \left(H_0 + V(t)\right) \left|\Psi(t)\right\rangle$  löst. Dann sei  $\left|\Psi(t)\right\rangle_I$  ein Zustand im Wechselwirkungsbild,  $U_0^\dagger(t)$  ist der adjungierte Zeitentwicklungsoperator des ungestörten Systems.

$$\left|\Psi(t)\right\rangle_{I}=U_{0}^{\dagger}(t)\left|\Psi(t)\right\rangle=\exp\left[+i\frac{H_{0}}{\hbar}t\right]\left|\Psi(t)\right\rangle$$

Ohne Störung (V(t)=0) gilt mit dem Zeitentwicklungsoperatur  $U_0(t)$  die Relation  $|\Psi(t)\rangle_I=U_0(t)\,|\Psi(0)\rangle.$ 

Die Störungstheorie kann durch iteratives Lösen der Schrödingergleichung im Wechselwirkungsbild gelöst werden.

## 9.2.4 Operatoren im Wechselwirkungsbild

Ein Operator V(t) kann in das Wechselwirkungsbild transformiert werden. Diese Transformation erzeugt  $V_I(t)$  und ist folgendermaßen definiert.

$$\begin{split} V_I(t) &= U_0^\dagger(t) V_0(t) U_0(t) \\ V_I(t) &= \exp\left[+i\frac{H_0}{\hbar}t\right] V_0(t) \exp\left[-i\frac{H_0}{\hbar}t\right] \end{split}$$

## 9.2.5 Schrödingergleichung im Wechselwirkungsbild

Damit muss  $|\Psi(t)\rangle_I$  der Schrödingergleichung im Wechselwirkungsbild genügen. Hieran sieht man, dass die Dynamik von  $|\Psi(t)\rangle_I$  durch das Bild der Störung  $V_I(t)$  beschrieben.

$$i\hbar \left|\dot{\Psi}(t)\right\rangle_{I} = V_{I}(t) \left|\Psi(t)\right\rangle_{I}$$

#### 9.2.6 Störungstheorie in *n*-ter Ordnung

Der Störungszustand in n-ter Ordnung wird durch die Wirkung der Störung auf den Störungszustand n-1-ter Ordnung beschrieben. In 0-ter Ordnung gilt  $i\hbar \left|\dot{\Psi}(t)\right\rangle_I^{(0)}=0$ , in 1-ter Ordnung gilt  $i\hbar \left|\dot{\Psi}(t)\right\rangle_I^{(1)}=V_I(t)\left|\Psi(t)\right\rangle^{(0)}$  et cetera.

$$\begin{split} &|\Psi(t)\rangle_I^{(0)} = |\Psi(0)\rangle \\ \Rightarrow &|\Psi(t)\rangle_I^{(1)} = |\Psi(t)\rangle^{(0)} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \mathrm{d}t' V_I(t') \, |\Psi(0)\rangle \\ \Rightarrow &|\Psi(t)\rangle_I^{(2)} = |\Psi(t)\rangle^{(0)} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \mathrm{d}t' V_I(t') \, |\Psi(0)\rangle + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t \mathrm{d}t' \int_{t_0}^{t'} \mathrm{d}t'' V_I(t') V_I(t'') \, |\Psi(0)\rangle \end{split}$$

#### 9.2.7 Fermis goldene Regel

Sei V(t) eine Störung, die mit der Frequenz  $\omega$  oszilliert.

$$V(t) = u \exp[i\omega t] + u^{\dagger} \exp[i\omega t]$$

Falls  $u=u^\dagger=\frac{V_0}{2},$  dann ist  $V(t)=V_0\cos(\omega t).$  Damit ist die Eigenenergie  $E_x(t)=E_0\cos(\omega t),$  wodurch der Operator V als  $V(t)=-qE_0\hat{x}\cos(\omega t)$  dargestellt wird.

Mit der Störungstheorie erster Ordnung wird die Übergangswahrscheinlichkeit  $P_{nm}(t)$  gesucht.

Genau dann, wenn die Frequenz  $\omega$  der Störung der Frequenz der Energiedifferenz  $\frac{E_m-E_n}{\hbar}$  entspricht, gibt es eine Resonanz mit der Übergangsrate  $\Gamma_{nm}=\frac{2\pi}{\hbar}|u_{nm}|^2\delta(E_m-E_n-\omega\hbar)$ .

$$\Gamma_{nm} = \frac{2\pi}{\hbar} \left[ |u_{nm}|^2 \delta(E_m - E_n - \omega \hbar) + |u_{mn}|^2 \delta(E_m - E_n + \omega \hbar) \right]$$

Dies wird auch als Fermis goldene Regel bezeichnet, auch wenn Pauli diese Regel früher erkannte.

9.2.7.1 Physikalische Interpretation Seien Energieniveaus bei  $E_m > E_n$  mit der Differenz  $E_m - E_n = \hbar \omega$ . Bei der spontanen Absorbtion eines Photons der Energie  $\hbar \omega$  wechselt ein Elektron vom Zustand  $|n\rangle$  in den Zustand  $|n\rangle$  bei der induzierten Emission eines Photons wechselt ein Elektron vom Zustand  $|n\rangle$  in den energieärmeren Zustand  $|n\rangle$ .

Erst durch die Existenz eines äußeren Feldes wird der Wechsel von Elektronen zwischen Energieniveaus angeregt. In Isolation sind alle erreichbaren Niveaus Eigenzustände.

**9.2.7.1.1 Laser** Bei einem Laser werden Zustände erzeugt, bei denen möglichst viele Elektronen in Zuständen  $|n\rangle$  sitzen. Dann kann eine passende Elektromagnetische Welle die Elektronen auf Zustände  $|m\rangle$  anregen. Dann kann man die Emission von Photonen induzieren.

Man kann auch beweisen, dass auch die Phase der emittierten Photonen gleich ist. Dies kann man mit kohärenten Zuständen erklären.

# 10 9. Unbestimmtheitsrelationen

# 10.1 Heisenberg'sche Unbestimmtheit

Heisenberg hat deutlich kompliziertere Überlegungen als das, was heutzutage normalerweise als Heisenberg'sche Unbestimmtheitsrelationen bezeichnet wird. Es ging darum, Elektronen zu messen. Dazu würden Gamma-Quanten benötigt, aber eine Messung beeinflusst das gemessene Elektron durch den Compton-Effekt. Je genauer der Ort x bestimmt werden soll, desto größer ist die Impulsungenauigkeit  $\Delta p$  des Elektrons nach der Messung. Hierbei werden x und p nacheinander im selben System gemessen, die Systeme sind demnach nicht unabhängig.

$$\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$$

# 10.2 Unbestimmtheit von Messungen

Wird eine Observable A im Zustand  $|\Psi\rangle$  gemessen, so kann man den Erwartungswert  $\langle A \rangle_{\Psi} = \langle \Psi | A | \Psi \rangle$  berechnen. Die Standardabweichung  $\Delta A_{\Psi} = (A - \langle A \rangle_{\Psi})$  ist ebenfalls eine Observable, die die Wurzel der Varianz  $(\Delta A_{\Psi})^2 = \langle (A - \langle A \rangle_{\Psi}) \rangle_{\Psi}$  ist.

Nach dem Messpostulat kann man einzelne Zustände mit einer bestimmbaren Wahrscheinlichtkeit messen. Durch wiederholte Messungen kann man den Erwartungswert genauer bestimmen. Allerdings zeigt sich, dass die Varianz nicht beliebig genau gemessen werden kann.

Das Produkt zweier Varianzen  $\Delta A_{\Psi}$  und  $\Delta B_{\Psi}$  von zwei Observablen A und B kann nicht kleiner werden, als der halbe Betrag des Erwartungswertes des Kommutators [A, B] der Operatoren A und B. Dazu müssen die Messungen von A und B an unabhängigen Systemen im gleichen Zustand  $\Psi$  gemessen werden.

$$\Delta A_{\Psi} \Delta B_{\Psi} \geq \frac{1}{2} |\left\langle i[A,B] \right\rangle_{\Psi}|$$

#### 10.2.1 Beweis

Seien A und B Observablen, die durch hermitesche Operatoren dargestellt werden und sei  $x \in \mathbb{R}$ . Ohne Beschränkung der Allgemeinheit seien die Erwartungwerte von A und  $B \langle A \rangle_{\Psi} = \langle B \rangle_{\Psi} = 0.^3$ 

$$\begin{split} 0 & \leq \left| \left| (A+iBx) \left| \Psi \right\rangle \right| \right|^2 \\ & = \left\langle \Psi \right| (A-iBx)(A+iBx) \left| \Psi \right\rangle \\ & = \left\langle A^2 \right\rangle_{\Psi} + x^2 \left\langle B^2 \right\rangle_{\Psi} + ix \left\langle AB - BA \right\rangle_{\psi} \\ & = \Delta A_{\Psi}^2 + \Delta B_{\Psi}^2 + x \left\langle i[A,B] \right\rangle \\ & =: a^2 + b^2 + x \cdot c \end{split}$$

Da  $\langle A \rangle_{\Psi}=0$  gilt  $\langle A^2 \rangle_{\Psi}=\Delta A_{\Psi}^2.$   $c\in\mathbb{R}$  ist genau dann reell, wenn i[A,B] hermitesch ist.

$$\begin{split} i[A,B] &= (i[A,B])^\dagger \\ &= (iAB - iBA)^\dagger \\ &= -i(AB)^\dagger + i(BA)^\dagger \\ &= -iBA + iAB \\ &= i[A,B] \end{split}$$

Durch quadratische Ergänzung kann die Gleichung  $0 \le a^2 + b^2 + xc$  zu  $a^2b^2 \ge \frac{c^2}{4}$  umgeformt werden, wenn  $x = \frac{c}{2b^2}$  gewählt wird. Durch diese Wahl von x kann es aus der Gleichung eliminiert werden. Daraus folgt die Unschärferelation.

### 10.2.2 Orts- und Impulsungenauigkeit

In diesem Fall ist  $A = \hat{x}$  und  $B = \hat{p}$ , der Kommutator ist  $[x, p] = i\hbar$ . A und B werden in unabhängigen Systemen im Zustand  $\Psi$  gemessen.

$$\Delta x_{\Psi} \Delta p_{\Psi} \geq \frac{1}{2} \hbar$$

Das Ergebnis sieht aus wie Heisenbergs Formulierung, in seiner Betrachtung werden jedoch x und p im selben System nacheinander gemessen, die Messungen sind also nicht unabhängig.

### 10.3 Das Variationsprinzip

Mithilfe der Unabhängigkeitsrelationen kann man beispielsweise die Energie eines Zustands abschätzen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Falls dies nicht der Fall ist, kann man Wertebereich um den entsprechenden Erwartungswert verschieben, um diesen Zustand zu erreichen.

#### 10.3.1 Freies Teilchen in einer Dimension

Sei ein Teilchen im Zustand  $|\Psi\rangle$  in einer Dimension. Im Ortsraum gilt  $\Psi(x)=\langle \varphi_x|\Psi\rangle$ .

$$\begin{split} \Psi(x) &= \frac{1}{\sqrt[4]{\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right] \\ \Rightarrow \left\langle x \right\rangle_{\Psi} &= 0 \\ \Rightarrow \Delta x_{\Psi} &= \frac{\sigma}{\sqrt{2}} \end{split}$$

Die Unbestimmtheitsrelation fordert, dass  $\Delta p_{\Psi} \geq \frac{\hbar}{2\Delta x_{\Psi}} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\sigma}$ . Im Impulsraum gilt  $\tilde{\Psi}(p) = \langle \tilde{\varphi}_k | \Psi \rangle$ .

$$\begin{split} \tilde{\Psi}(k) &\propto \frac{1}{\sqrt[4]{\pi\sigma^{-2}}} \exp\left[-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right] \\ \Rightarrow \Delta p_{\Psi} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\hbar}{\sigma} \end{split}$$

Durch die konkrete Rechnung wurde die untere Grenze von  $\Delta p_{\Psi}$  bestimmt, die von der Unbestimmtheitsrelation gefordert ist.

### 10.3.2 Abschätzung der Grundzustandsenergie

Sei ein Teilchen in einem Potentialkasten der Länge L. Nun soll die Grundzustandsenergie  $E_0$  durch die Unbestimmtheitsrelation ermittelt werden.

Die Unbestimmtheit des Ortes ist ist näherungsweise die Länge des Kastens  $(\Delta x_{\Psi_0} \stackrel{!}{\stackrel{}{\approx}} L)$ . Die Unbestimmtheitsrelation fordert  $\Delta p_{\Psi} \geq \frac{\hbar}{2\Delta x_{\Psi}} = \frac{\hbar}{2L}$ . Damit folgt  $E_0 = \left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle_{\Psi_0}$ , was  $E_0 = \frac{1}{2m} (\Delta p_{\Psi_0})^2 \geq \frac{\hbar^2}{8mL^2}$  ergibt. Die genaure Rechnung ergibt  $E_0 = \frac{\pi^2}{2} \frac{\hbar^2}{mL^2}$ , was einen Faktor  $4\pi^2$  größer als die untere Grenze der Abschätzung ist.

Dies ist in der Festkörperphysik relevant. Beispielsweise erklärt dies, warum die Metallbindung energetisch sinnvoll ist.

### 10.3.3 Bohr-Radius des Wasserstoffatoms

Der Bohr-Radius  $a_0$  eines Wasserstoffatoms im Grundzustand kann ebenfalls mithilfe der Unbestimmtheit abgeschätzt werden.

Hierzu wird das Potential  $V(x)=-\frac{e^2}{|x|}$  angenommen, was eine Darstellung des Coulomb-Potentials in Einheiten von  $4\pi\varepsilon_0=1$  ist. Die Unbestimmtheit des Ortes wird als  $\Delta x=a$  definiert. Dadurch ist der Erwartungswert der potentiellen Energie $-\frac{e^2}{a}$ . Der Erwartungswert der kinetischen Energie kann durch  $\frac{\Delta p}{2m}$  angenähert werden. Aus der Ungenauigkeitsrelation folgt  $\Delta p \leq \frac{\hbar^2}{a^2}$ , was zu einem Gesamtpotential von  $E(a)=\frac{\hbar^2}{2ma}-\frac{e^2}{a}$  führt. Wird dieses nach a hin minimiert, erhält man den Bohr-Radius  $a_0=\frac{\hbar^2}{me^2}$ .

#### 10.3.4 Ideale Messung eines freien Teilchens

Sei der Ort eines freien Teilchens im Zustand  $|\Psi\rangle$  in einer idealen Messung festgestellt worden. Nun soll die Impulsunschärfe abgeschätzt werden. Bei einer idealen Ortsmessung gilt  $\Delta x = 0$ , da das Teilchen danach im Zustand präperiert ist. Durch die Unschärfe folgt, dass  $\Delta p = \infty$  divergiert.

Nach der Ortsmessung ist das Teilchen im Eigenzustand  $|\Psi'\rangle=\left|\varphi_{x_0}\right\rangle$  mit  $\varphi_{x_0}(x)=\delta(x-x_0)$ . Um die Unschärfe des Impulses zu bestimmen, muss  $\tilde{\Psi}'(k)$  als Fouriertransformierte von  $\varphi_{x_0}(x)$  ermittelt werden. Die Fouriertransformierte einer Delta-Funktion ist eine konstante Funktion, demnach ist  $\Delta p=\infty$ .

#### 10.3.5 Unscharfe Messung eines freien Teilchens

Der Ort eines freien Teilchens im Zustand  $|\Psi\rangle$  in einer idealen Messung festgestellt werden, die durch die Unschärfe  $\Delta x = L$  beschränkt ist. Dies kann man realisieren, indem man im Abstand L Potentialbarrieren errichtet, zwischen denen das Teilchen gefangen wird. Damit kann gemessen werden, in welchem Interval das Teilchen ist.

Nach der Messung ist der Erwartungswert  $\langle x \rangle_{\Psi} = x_n + \frac{L}{2}$  mit der Unschärfe  $\Delta x_{\Psi} = L$ . Der Erwartungswert des Impulses verschwindet  $(\langle p \rangle_{\Psi} = 0)$ , dessen Unschärfe ist  $\Delta p_{\Psi} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{L^2}$ . Daraus folgt  $\Delta x_{\Psi} \Delta p_{\Psi} = \hbar \pi$ , was die Unbestimmtheitsrelation erfüllt

#### 10.3.6 Kommutierende Observablen

Seien A und B Observablen, deren Operatoren kommutieren ([A,B]=0). Daraus folgt aus der Unschärferelation  $\Delta A_{\Psi} \Delta B_{\Psi} \geq 0$ . Dies ist keine sinnvolle Aussage, da die Standardabweichung immer nicht-negativ ist.

Für beliebige Zustände  $|\Psi\rangle$  sind die Unschärfen nicht-null. Dennoch gibt es Zustände, die exakt gemessen werden. Sei  $|a_n\rangle$  ein Eigenzustand von A, dann ist  $\langle A\rangle_{|a_n\rangle}=a_n$  mit  $\Delta A_{|a_n\rangle}=0$ .

Es gibt auch Zustände  $|\Psi\rangle$ , die zeitgleich Eigenzustände von A und B sind.

Seien A und B hermitesche Operatoren. Genau dann, wenn sie kommutieren ([A,B]=0), dann gibt es eine gemeinsame Eigenbasis  $|\varphi_n\rangle$  für beide Operatoren.

### 10.3.6.1 Beweis

 $10.3.6.1.1 \Leftarrow Stelle A$  und B in der Spektraldarstellung mit denselben Eigenzuständen dar. Dann ist es offensichtlich, dass A und B kommutieren.

**10.3.6.1.2**  $\Rightarrow$  Seien  $|a\rangle$  und  $|b\rangle$  eine Eigenbasis von A respektive B. Seien weiterhin die Zustände von B nicht entartet  $(\forall n \neq m : b_n \neq b_m)$ .

Da [A, B] = 0 gilt  $BA |b\rangle = AB |b\rangle = bA |b\rangle$ . Daher ist  $A |b\rangle$  ein Eigenvektor von B zum Eigenwert b von B. Da die Zustände nicht entartet sind, muss mit  $A |b\rangle$ 

proportional zu  $|b\rangle$  sein, da sonst  $A|b\rangle$  ein anderer Eigenzustand wäre. Damit ist  $|b\rangle$  auch ein Eigenvektor von A. Da dies für alle Eigenzustände  $|b\rangle$  gilt und alle  $|b\rangle$  eine Orthonormalbasis von B bilden, bilden sie auch eine Orthonormalbasis von A.

Falls B entartete Zustände besitzt  $(\exists n \neq m : b_n = b_m)$ , kann  $|a_n\rangle$  als Linear-kombinationen von Vektoren aus dem Spektrum von B dargestellt werden. Auf diese Weise lässt sich der Satz beweisen.

# 11 10. Drehimpuls

# 11.1 Quantenmechanischer Drehimpuls

Ein Drehimpuls  $\vec{J}$  ist ein Erzeuger einer Rotation  $R_{\vec{n},\varphi}$  um eine Achse  $\vec{n}$  und einen Winkel  $\varphi$ . Sie erfüllen daher die Vertauschungsrelation  $[J_i,J_k]=i\hbar\varepsilon_{ikl}J_l$ . Dies kann als Transformationsoperator  $U(R_{\vec{n},\varphi})$  repräsentiert werden.

$$\begin{split} J_i &= i\hbar \left. \frac{\partial}{\partial \varphi} U(R_{i,\varphi}) \right|_{\varphi=0} \\ U(R_{\vec{n},\varphi}) &= \exp \left[ -\frac{i}{\hbar} (\hat{\vec{J}} \cdot \vec{n}) \varphi \right] \end{split}$$

Daraus folgt, dass der Kommutator von zwei Drehimpulskomponenten die dritte Drehimpulskomponente ergibt, also  $[J_i,J_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}J_k$ . Da das Betragsquadrat  $J^2$  eine Erhaltungsgröße ist, ist es insbesondere invariant unter Rotation um eine Achse i. Daher verschwindet der Kommutator  $[J^2,J_i]=0$ . Dies gilt sowohl für den Bahndrehimpulsoperator  $\hat{\vec{L}}$ , als auch für den Spinoperator  $\hat{\vec{S}}$  und den Gesamtdrehimpulsoperator  $\hat{\vec{J}}=\hat{\vec{L}}+\hat{\vec{S}}$ .

Der Spin ist der Eigendrehimpuls und kann nur einen von zwei Werten abnehmen. Der Spinhilbertraum  $\mathcal{H}_{\mathrm{Spin}}$  ist zweidimensional, jeder Spin lässt sich daher durch eine Linearkombination von up  $|\uparrow\rangle$  und down  $|\downarrow\rangle$  dargestellt werden.

Im Unterschied dazu wird die Basis des Ortshilbertraumes  $\mathcal{H}_{\mathrm{Ort}}$  durch den gesamten dreidimensionalen Raum aufgespannt. Dadurch wird der Gesamtdrehimpulsoperator auf Zuständen im Hilbertraum  $\mathcal{H}_{\mathrm{Ort}} \otimes \mathcal{H}_{\mathrm{Spin}}$  wirken. Daher

gilt auch 
$$U(R_{\vec{n},\varphi}) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(\hat{\vec{L}}\cdot\vec{n})\varphi\right] \otimes \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(\hat{\vec{S}}\cdot\vec{n})\varphi\right].$$

$$\begin{split} \mathcal{H}_{\mathrm{Spin}} &= \mathrm{Span}\{|\!\!\uparrow\rangle\,, |\!\!\downarrow\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2 \\ \mathcal{H}_{\mathrm{Ort}} &= \mathrm{Span}\{|\vec{r}\rangle\}_{\vec{r} \in \mathbb{R}^3} \\ \mathcal{H}_{\mathrm{Ort}} \otimes \mathcal{H}_{\mathrm{Spin}} &= \mathrm{Span}\{|\vec{r},\uparrow\rangle\,, |\vec{r},\downarrow\rangle\}_{\vec{r} \in \mathbb{R}^3} \end{split}$$

Die Eigenschaften der drei Impulsoperatoren ergeben sich durch die Eigenschaften der räumlichen Rotation. Dies wird mathematisch durch die spezielle orthogonale Gruppe  $\mathrm{SO}(3)$  dargestellt und berechnet.

### 11.2 Teilchen im dreidimensionalen Raum

Betrachtet werde ein Teilchen im dreidimensionalen Raum. Damit ist Ortsoperator  $\hat{\vec{r}}$  ein dreidimensionaler Vektor mit den Komponenten  $\hat{x}_i$ , wobei die Achsen miteinander kommutieren  $([x_i,x_j]=0)$ . Die gemeinsamen Eigenzustände  $|\varphi_{\vec{r}}\rangle=|\vec{r}\rangle\in\mathbb{R}^3$  sind durch die Eigenwertgleichungen  $\hat{x}_i\,|\vec{r}\rangle=x_i\,|\vec{r}\rangle$  definiert.

Wie auch im eindimensionalen Fall sind verschiedene Eigenzustände orthogonal zueinander  $(\langle \vec{r}' | \vec{r} \rangle = \delta(\vec{r}' - \vec{r}))$ . Ebenso ist die Vollständigkeit analog definiert  $(\int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{d}^3 \vec{r} \, | \vec{r} \rangle \, \langle \vec{r} | = \mathbb{1})$ , wie auch die Wellenfunktion  $\Psi(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \Psi \rangle$  für einen Zustand  $| \Psi \rangle \in \mathcal{H}$ .

Der Drehimpulsoperator wird analog durch  $\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla$  dargestellt.

# 11.3 Eigenzustände & Drehimpulsquantenzahlen

Da durch die Vertauschungsrelationen insbesondere  $J^2$  und  $J_3$  kommutieren ( $[J^2,J_3]=0$ ), haben beide Operatoren eine gemeinsame Eigenbasis  $|a,b\rangle$  mit  $J^2\,|a,b\rangle=a\,|a,b\rangle$  und  $J_3\,|a,b\rangle=b\,|a,b\rangle$ .

$$\begin{split} J_{+} &= J_{1} + i J_{2} \\ J_{-} &= J_{1} - i J_{2} \end{split}$$

Durch die zueinander adjunkten Operatoren  $J_\pm,$  die den Aufsteiger- und Absteigeroperatoren des harmonischen Oszillators ähneln. Auch die Vertauschungsrelationen  $[J_3,J_\pm]=\hbar J_\pm$  und  $[J^2,J_\pm]=0$  sind ähnlich. Dadurch kann man die Eigenwerte algebraisch ausrechnen. Daher gilt für einen beliebigen Eigenzustand von  $J_3$   $b_0$ , dass man mit  $J_\pm$  benachbarte Eigenzustände  $J_\pm |a,b_0\rangle=|a,b_0\pm 1\rangle$ ermittelt.

Der Operator  $J^2-J_3^2\geq 0$  muss positive Eigenwerte haben. Dadurch werden die Eigenwerte von  $J_3$  durch die von  $J^2$  beschränkt. Daher gibt es einen maximalen Eigenwert  $b_{\max}$ , sodass  $J_+\,|a,b_{\max}\rangle=0$  unverändert bleibt. Analog gibt es auch einen minimalen Eigenwert  $b_{\min}$ . Dadurch ist auch  $J_-J_+\,|a,b_{\max}\rangle=0$ . Es gilt  $J_-J_+=J^2-J_3^2-\hbar J_3$ , daraus folgt  $(J^2-J_3^2-\hbar J_3)\,|a,b_{\max}\rangle=0$ , was äquivalent zu der Forderung  $a=b_{\max}(b_{\max}+\hbar)$  führt. Gleichzeitig gilt auch  $a=b_{\min}(b_{\min}-\hbar)$ , was durch eine analoge Rechnung bewiesen ist. Daher muss  $\bar{b}\equiv b_{\max}=-b_{\min}$  gelten. Der Abstand zwischen den Grenzen muss ein Vielfaches von  $\hbar$  sein, daher gilt  $2\bar{b}=n\hbar$  (mit  $n\in\mathbb{N}$ ).

Daraus ergeben sich Eigenwerte zu  $J^2$  als  $a=\hbar^2\frac{n}{2}(\frac{n}{2}+1)$  und zu  $J_3$  als  $b_{\max}=\hbar\cdot\frac{n}{2}$ . Nun wird  $j\equiv\frac{n}{2}$  als **Drehimpulsquantenzahl** bezeichnet. Da  $b\in[-\frac{n\hbar}{2},+\frac{n\hbar}{2}]$  ebenfalls in ganzzahligen Vielfachen von  $\hbar$  quantisiert ist, kann es durch eine Quantenzahl  $m=-j,\ldots,j$  beschrieben werden. m heißt **magnetische Quantenzahl**, weil sie für magnetische Effekte wie den Zeemann-Effekt relevant ist.

Damit sind die Eigenzustände und Eigenwerte durch folgende Relationen definiert.

$$\begin{split} J^2 \left| j,m \right\rangle &= \hbar^2 j(j+1) \left| j,m \right\rangle \\ J_3 \left| j,m \right\rangle &= \hbar m \left| j,m \right\rangle \end{split}$$

# 11.4 Eigendrehimpuls / Spin

Der Spinoperator erfüllt die Relation  $[S_i,S_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}S_k$ , ebenso die anderen Relationen des Gesamtdrehimpulses  $\vec{J}$ . Daraus folgt, dass die Komponenten  $S_i$  des Spinvektors durch die Paulimatrizen  $\sigma_i$  darzustellen sind. Die Eigenwerte der Spinkomponenten  $S_i$  sind allesamt  $\pm \frac{\hbar}{2}$ . Wie beim Stern-Gerlach-Experiment werden die Eigenzustände in der Eigenbasis einer Spinkomponente - hier  $|z\pm\rangle$  -dargestellt.

$$\begin{split} \vec{S} &= \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma} \\ |x\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} \\ |y\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix} \\ |z+\rangle &= |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ |z-\rangle &= |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{split}$$

Dadurch können die Eigenzustände und Eigenwerte allgemein bestimmt ebenso wie es der Gesamtdrehimpuls erfwerden und der Transformationsoperatur  $U_{\rm spin}$  kann dadurch explizit angegeben werden.

$$\begin{split} U_{\mathrm{Spin}}(R_{\vec{n},\varphi}) &= \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(\hat{\vec{S}}\cdot\vec{n})\varphi\right] \\ &= \exp\left[-i\vec{n}\vec{\sigma}\frac{\varphi}{2}\right] \\ U_{\mathrm{Spin}}(R_{\vec{n},\varphi}) &= \mathbbm{1}\cos\left[\frac{\varphi}{2}\right] - i\vec{n}\vec{\sigma}\sin\left[\frac{\varphi}{2}\right] \end{split}$$

Durch den Term  $\frac{\varphi}{2}$  wird eine Drehung um  $2\pi$  die Rotation  $U(R_{\bar{n},2\pi})=-\mathbb{1}$ . Dies unterscheidet sich von der klassischen Rechnung, da der Spin dabei gespiegelt wird. Eine Drehung von  $4\pi$  ergibt dagegen eine wirklich komplette Drehung. Tatsächlich ist eine Drehung um  $2\pi$  auch im klassischen Fall unterschiedlich zu einer Drehung von  $4\pi$ .

Um diesen Faktor -1 zu kompensieren, muss die Wellenfunktion von Fermionen (mit halbzahligem Spin) antisymmetrisch sein. Daraus folgt das Pauliprinzip für Fermionen.

### 11.4.1 Rotation im Stern-Gerlach-Experiment

Sei ein Strahl Silberatome im Stern-Gerlach-Experiment auf den Zustand  $|z+\rangle$  präperiert. Sei nun ein zweiter Magnet im Winkel  $\varphi$  zum ersten Magneten aufgebaut. Dann ist der finale Up-Zustand  $|z+'\rangle = U(R_{2,\varphi})\,|z+\rangle$ . Dann folgt die Wahrscheinlichkeit den Zustand  $|z+\rangle$  zu messen  $P_+ = |\langle z+'|z+\rangle\,|^2 = |\cos(\frac{\varphi}{2})|^2$ . Bei einer Drehung um 30° ist  $P_+(30^\circ) \approx 93\%$ .

### 11.4.2 Beispiel: Spin des Elektrons

Der Eigenwert des Elektronenspins beträgt immer  $\pm \frac{\hbar}{2}$ , insbesondere gilt  $S_3 | z \pm \rangle = \pm \frac{\hbar}{2} | z \pm \rangle$ . Dadurch ist die magnetische Quantenzahl  $m = \pm \frac{1}{2}$ . Daj die Grenzen der gültigen m definiert, muss  $j = s = \frac{1}{2}$  gelten. Dies wird als Spin bezeichnet.

Da  $s = \frac{1}{2}$  nennt man Elektronen "Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen" oder Fermionen.

# 11.5 Bahndrehimpuls

Für den Bahndrehimpuls gilt die klassische Relation  $\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}}$ , zudem gelten die Relationen des Gesamtdrehimpules  $\vec{J}$ .

Die Eigenwerte sind für einen Zustand  $|j\equiv l,m\rangle$  bekannt. Die Eigenfunktionen sind durch Kugelflächenfunktionen beschrieben, da diese die Differentialgleichung  $L_3\Psi(r,\varphi,z)=-i\hbar\frac{\partial}{\partial \omega}\Psi(r,\varphi,z)$  lösen.

Dadurch werden die Operatoren folgendermaßen in Kugelkoordinaten dargestellt. Diese werden durch die Kugelflächenfunktionen  $Y_{l,m}(\vartheta,\varphi)$  gelöst

$$\begin{split} L^2 &= -\hbar^2 \left( \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \vartheta^2} \right) \\ L_3 &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \Rightarrow L^2 Y_{l,m}(\vartheta, \varphi) &= \hbar^2 l(l+1) Y_{l,m}(\vartheta, \varphi) \\ \Rightarrow L_3 Y_{l,m}(\vartheta, \varphi) &= \hbar m Y_{l,m}(\vartheta, \varphi) \end{split}$$

Wird der Impulsoperator  $\vec{p}$  in Kugelkoordinaten dargestellt, wird dessen Betragsquadrat abhängig vom Dreimpulsoperator. Dies ist für den Hamiltonoperator benötigt.

$$|\vec{p}|^2 = -\frac{\hbar^2}{r^2} \left( \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - \hat{L}^2 \right)$$

Über den folgenden Ansatz kann die Schrödingergleichung separiert werden. Dadurch kann man die statische Schrödingergleichung im effektiven Potential  $V_{{\rm eff},l}$  für eine Dimension lösen.

$$\begin{split} \Psi_E(r,\vartheta,\varphi) &= \frac{1}{r} u(r) Y_{l,m}(\vartheta,\varphi) \\ \Rightarrow Eu(r) &= \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + V(r) \right) u(r) \\ V_{\mathrm{eff},l} &= \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + V(r) \end{split}$$

# 12 11. Dekohärenz

### 12.1 lokal-klassische Theorien

Es wäre schön, wenn eine Theorie lokal ist, es also keine (instantane) langreichweitige Wechselwirkung gibt. Zudem sollte sie in dem Sinne klassisch sein, dass es keinen Indeterminismus mehr gibt, wenn man das System vollständig beschrieben hat.

Die Bellschen Ungleichungen nutzen eine solche hypothetische Theorie, ohne Details über diese Theorie zu kennen. Experimentell wird gemessen, dass diese Ungleichungen verletzt werden. Damit sind lokal-klassische Theorien nicht haltbar.

#### 12.2 Dekohärenz

Mithilfe des Begriffes der Dekohärenz soll erklärt werden, warum in makroskopischen System keine quantenmechanischen Effekte beobachtbar sind. Dazu ist es notwendig, ein zusammengesetztes System zu betrachten.

Hierbei verschwinden quantenmechanische Effekte graduell. Je größer das System ist, desto wahrscheinlicher sind Wechselwirkungen mit anderen Systemen. Dabei verschwinden Superpositionen.

Schon in extrem kleinen Experimenten wie dem Teilchen-Interferometer mit Kontrollspin ist Superposition deutlich weniger zu messen. Daher kann bei einem großen Sytem praktisch keine Superposition festgestellt werden. Man kann eine Dekohärenzzeit bestimmen, für die Superposition theoretisch feststellbar sein könnte. Diese ist jedoch praktisch nicht existent, beispielsweise bei  $10^{-28}$ s.

Zudem wechselwirkt auch ein Messgerät mit dem gemessenen Teilchen.

### 12.3 Zusammengesetzte Systeme

Seien A ein System mit dem Zustandsraum  $\mathcal{H}_A \subseteq \mathbb{C}^n$  und der Orthonormalbasis  $\{|\varphi_i\rangle\}$  und B ein System mit dem Zustandsraum  $\mathcal{H}_B \subseteq \mathbb{C}^m$  und der Orthonormalbasis  $\{|\chi_i\rangle\}$ . Sei AB das Verbundsystem mit dem Zustandsraum  $\mathcal{H}_{AB}$ .

#### 12.3.1 Tensorprodukte

Dann kann die Orthonormalbasis von AB als  $\{|\varphi_i,\chi_j\rangle\}$  beschrieben werden.  $H_{AB}=\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$  ist das Tensorprodukt der Zustandsräume von A und B. Damit kann auch die Basis als Tensorprodukt  $|\varphi_i,\chi_j\rangle=|\varphi_i\rangle\,|\chi_j\rangle=|\varphi_i\rangle\,|\chi_j\rangle=|\varphi_i\rangle\,|\chi_j\rangle$  beschrieben werden. Die Dimension des Zustandsraumes dim  $\mathcal{H}_{AB}=\dim\mathcal{H}_A\otimes\dim\mathcal{H}_B$  ist das Produkt der Dimensionen der Zustandsräume. Wenn die Hilberträume A und B die Dimensionen n und m haben, hat deren Tensorprodukt die Dimension  $n\cdot m$ .

Werde ein Zustand im System A durch die Basis dargestellt  $|\Psi_A\rangle = \sum_{i=1}^n a_i |\varphi_A\rangle$ , ein Zustand  $|\Psi_B\rangle$  analog im System B. Diese Darstellung ist zwar eigentlich

basisabhängig, es kann aber mathematisch bewiesen werden, dass die Relation auch basisunabhängig gilt.

$$\begin{split} |\Psi_A\rangle \otimes |\Psi_B\rangle &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \, |\varphi_i\rangle \otimes \big|\chi_j\big\rangle \\ \Rightarrow |\Psi_{AB}\rangle &= \sum_{ij} c_{ij} \, |\varphi_i\rangle \otimes \big|\chi_j\big\rangle \\ \Rightarrow \langle \Psi_{AB}|\Phi_{AB}\rangle &= \sum_{ij} c_{ij} d_{ij} \, |\varphi_i\rangle \otimes \big|\chi_j\big\rangle \end{split}$$

12.3.1.1 Tensoren Es gibt im Allgemeinen Tensoren n-ter Stufe. Tensoren 0-ter Stufe sind skalare Größen wie Masse oder Ladung. Tensoren 1-ter Stufe sind vektorielle Größen wie ein Ort  $\vec{r}$  oder Impuls  $\vec{p}$ , die sich unter Rotation wie ein Ortsvektor verhalten.<sup>4</sup>

# 12.4 Verschränkung und Seperabilität

Ein Zustand  $|\Psi_{AB}\rangle \in \mathcal{H}_{AB}$  ist genau dann verschränkt, wenn er sich nicht als Tensorprodukt darstellen lässt, also  $\nexists \Psi_A, \Psi_B : |\Psi_{AB}\rangle = |\Psi_A\rangle \otimes |\Psi_B\rangle$ . Zustände, die sich als ein solches Tensorprodukt darstellen lassen, nennt man seperabel. Dies gilt auch dann, wenn die Zustände A und B weit voneinander entfernt sind.

Falls die Hilberträume  $\mathcal{H}_A$  und  $\mathcal{H}_B$  der Systeme A und B sehr groß sind  $(\dim \mathcal{H}_A \gg 1 \wedge \dim \mathcal{H}_B \gg 1)$ , dann ist ein zufälliger Zustand  $|\Psi_{AB}\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$  sehr wahrscheinlich verschränkt. Fast alle Zustände  $|\Psi_{AB}\rangle$  sind sogar sehr stark verschränkt.

### 12.4.1 Das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon

Sei  $|\Psi_{AB}\rangle$  ein verschränkter Zustand, bei denen die Systeme A und B weit voneinander entfernt liegen. Dann teilen sich A und B Elemente des Zustands  $|\Psi_{AB}\rangle$ . Beispielsweise können die Spins eines Atoms betrachtet werden. Dann sollen zwei Experimente I und II betrachtet werden.

$$\left|\Psi_{AB}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|\uparrow\right\rangle_{A}\left|\uparrow\right\rangle_{B} + \left|\downarrow\right\rangle_{A}\left|\downarrow\right\rangle_{B}\right)$$

In Experiment I wird bei t=0 der Spin  $S_3$  in System A gemessen. Die Quantenmechanik fordert die Wahrscheinlichkeit für die beide möglichen Messergebnisse von  $\frac{1}{2}$ . Der Zustand  $|\Psi_{AB}\rangle$  ist eine vollständige Beschreibung des Zustands, daher ist der Indeterminismus fundamental, also nicht durch versteckte Abhängigkeiten beeinflusst.

In Experiment II wird der Spin  $S_3$  wieder im System A bei t=0 gemessen. Kurz vorher, bei  $t=-\Delta t$ , wird der Spin  $S_3$  in System B ebenfalls gemessen.  $\Delta t$  sei dabei kleiner als die Zeit, die Licht für die Strecke zwischen A und B benötigt. Sei die Messung ideal, dann kollabiert die Wellenfunktion bei der

 $<sup>^4\</sup>mathrm{Literaturempfehlung}$ : (Jänich 2013), sowie Wikipedia (Empfehlungsstand 07/2023)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>siehe Messpostulat

Messung in B. Dadurch kann aber in System A nur noch ein Ergebnis mit der Wahrscheinlichkeit von 100% messen.

Aufgrund des kurzen Zeitunterschieds und des großen Abstands der Messungen, darf es zwischen den Messungen keine Wechselwirkung zwischen A und B geben. Man dachte ursprünglich, dass dieses Phänomen durch eine unzureichende Beschreibung quantenmechanischer Zustände verursacht werde. Demnach müsste es "verborgene Variablen" geben. Quantitativ wird dies durch die Bell'schen Ungleichungen gefordert, diese können experimentell überprüft werden.

Durch Experimente wurden die Bell'schen Ungleichungen als verletzt gemessen, es scheint daher keine verborgenen Variablen zu geben.

### 12.5 Bell'sche Ungleichungen

### 12.5.1 Die Bell'schen Ungleichungen

Die Bell'sche Ungleichungen beschreiben Bedingungen, die ein Modell erfüllen muss, das nach dem Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon versteckte Variablen beschreibt. Diese Ungleichungen haben nichts mit der Quantenmechanik zu tun, da sie ein besseres Modell beschreiben sollen. Experimente zeigen, dass es kein solches Modell geben kann.

### 12.5.2 Die CHSH-Ungleichung

Die CHSH<sup>7</sup>-Ungleichung ist eine Variante, die leichter gemessen werden kann als die "originalen" Bell'schen Ungleichungen.

Es wird ein korrelliertes System AB mit gekoppelten Spins erzeugt. Diese Teilchen werden an zwei verschiedene Orte geschickt. In Teilsystem A wird zufällig eine Eigenschaft aus der Menge  $\{Q,R\}$  gemessen, wobei  $q,r=\pm 1$  die möglichen Messergebnisse beschreibt. In System B wird ebenso zufällig eine Eigenschaft aus der Menge  $\{S,T\}$  gemessen, wobei  $s,t=\pm 1$ . Beispielsweise können Q und R die Spinkomponenten  $S_3$  und  $S_2$  beschreiben, während  $S_3$  und  $S_4$  auch Spinkomponenten beschreiben können, die nicht orthogonal zu  $S_{2,3}$  sind.

Viele Messungen ergeben ein statistisches Ergebnis, ein Beispiel davon ist in der untenstehenden Tabelle. Aus den Messergebnissen lassen sich Korrelationen, beispielsweise  $\overline{RS}$  zwischen R und S, berechnen. Die Annahme, dass die Messergebnisse gemäß einer Theorie mit lokalen verborgenen Variablen ausfallen, führt auf die folgende Bedingung für den Zusammenhang aller Korrelationen. Dies ist die CHSH-Ungleichung.

$$M \equiv |\overline{QS} - \overline{QT} + \overline{RS} + \overline{RT}| \le 2$$

12.5.2.1 Beweis der CHSH-Ungleichung nach Bell Angenommen, es gebe eine Theorie mit lokalen verborgenen Variablen  $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots) \in \mathbb{R}^n$ . Hierbei soll Q eine Funktion mit Wahrscheinlichkeiten  $p(Q) : \lambda \mapsto \bar{q}(\lambda) = p_{q=+1}^{(\lambda)}$ .

 $<sup>^6</sup>$ Aus der speziellen Relativitätstheorie folgt, dass Informationen nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit übertragen werden können.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>John Clauser, Michael Horne, Abner Shimony, Richard Holt

 $(+1)+p_{q=-1}^{(\lambda)}\cdot(-1)$ , die indeterministisch sein darf, aber lokal ist. Analog gebe es die Funktionen R, S und T. Dies erlaubt Indeterminismus, weil Nicht-Lokalität physikalisch das größere Problem ist. Zudem sollen die Messwerte  $p,q,r,s=\pm 1$  sein.

Desweiteren gebe es eine Wahrscheinlichkeitsdichte  $\rho(\lambda)$ . Dann gilt die Relation  $\bar{Q} \stackrel{!}{=} \int \bar{q}(\lambda) \rho(\lambda) \mathrm{d}^n \lambda$ . Weil die Messungen in den verschiedenen Messungen durch die geforderte Lokalität unabhängig sein müssen, müssen die Wahrscheinlichkeiten für die Messung von q und s unabhängig sein, also  $p(q,s;\lambda) = p(q;\lambda) \cdot p(s;\lambda)$ . Dann kann die Korrelationsdifferenz  $|\overline{QS} - \overline{QT}| = |\int \mathrm{d}\lambda \rho (qs-qt)|$  berechnet werden. Da  $|qs| \leq 1$  und  $|qt| \leq 1$  gelten, kommt man auf die Ungleichung  $|\overline{QS} - \overline{QT}| \leq 2 + |\overline{RT} + \overline{RS}|$ , was äquivalent zu der CHSH-Ungleichung ist.

#### 12.5.3 Korrelation

Die Korrelation  $\overline{RS}$  zwischen den Eigenschaften R und S mit Messwerten  $r_i$  bzw.  $s_i$  ist die Summe über das Produkt der einzelnen Messwerte. Dies muss durch die Gesamtzahl der Messungen  $N_{RS}$  normiert werden. Im kontinuierlichen Fall steckt die Normierung in der Wahrscheinlichkeitsdichte  $\rho(\lambda)$ .

$$\overline{RS} = \frac{1}{N_{RS}} \sum_{i} r_{i} s_{i} = \int \rho(\lambda) r(\lambda) s(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda$$

### 12.5.4 Quantenmechanik

Die Quantenmechanik besagt, dass die CHSH-Ungleichung in bestimmten Situationen verletzt werden darf, beispielsweise im untenstehenden Zustand  $|\Psi_{AB}\rangle$ , wenn die Messeigenschaften  $Q=\frac{2}{\hbar}S_3=\sigma_3,~R=\frac{2}{\hbar}S_1=\sigma_1,~S=-\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_1+\sigma_3)$  und  $T=\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_1-\sigma_3)$ . Dieser Zustand ist so gewählt, dass der Gesamtdrehimpuls 0 ist.

$$\begin{split} |\Psi_{AB}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( |\uparrow\rangle_A \left| \downarrow\rangle_B + \left| \downarrow\rangle_A \left| \uparrow\rangle_B \right. \right) \\ \Rightarrow M &= \left\langle QS\right\rangle_{\Psi_{AB}} - \left\langle QT\right\rangle_{\Psi_{AB}} + \left\langle RS\right\rangle_{\Psi_{AB}} + \left\langle RT\right\rangle_{\Psi_{AB}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \left( -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} > 2 \end{split}$$

In der Quantenmechanik wird demnach  $M \geq 2\sqrt{2}$  gefordert, während lokal-klassische Theorien  $M \leq 2$  fordern. Da diese Forderungen sich widersprechen, kann man experimentell bestimmen, welche Theorie zutreffend ist.

#### 12.5.5 Experimente

Es ist schwierig, solche Experimente durchzuführen, diese werden auch kritisch betrachtet. Das letzte große Experiment fand 2018 mit Messungen im Abstand von ca. 1.5km statt. Die Experimente zeigen eine zunehmende Evidenz für

die Verletzung der CHSH-Ungleichung in Übereinstimmung mit der Quantenmechanik. Dies zeigt, dass die Theorie der versteckten Variablen vermutlich falsch ist. Für solche Experimente gab es 2022 den Physik-Nobelpreis.

### 12.6 Doppelspaltexperiment

Teilchen werden durch einen Doppelspalt geschickt und bilden auf der Bildplatte ein Interferenzmuster. Hierbei gibt es eine Superposition von den Wellen an beiden Spalten. Wenn jedoch das Teilchen mit der Umgebung wechselwirkt, beispielsweise indem es gemessen wird, gibt es keine Superposition mehr, dadurch verschwindet das Interferenzmuster.

Im Folgenden wird ein Teilchen-Interferometer betrachtet, da dieses einfacher zu beschreiben und zu verstehen ist.

# 12.7 Teilchen-Interferometer

Ein Neutronenstrahl wird auf zwei verschiedene Wege aufgeteilt, die sich kreuzen und in zwei verschiedene Detektoren laufen, dadurch gibt es Interferenz. Um eine Veränderung des Phasenunterschiedes in den Detektoren zu messen, wird ein leichtes Potential angelegt. Dazu kann die Gravitation genutzt werden. Die Stärke der wirkenden Kraft kann durch Rotation des Apperats variiert werden.

Zusätzlich wird ein Kontrollspin verwendet, der auf einem der Strahlen mit dem Teilchen wechselwirkt. Dadurch soll der Spin des beeinflussten Teilchens um einen Winkel  $\varphi$  rotieren.

# 12.7.1 Dynamik ohne Kontrollspin

Sei  $|\Psi\rangle$  der initiale Zustand des Teilchens.

Nach dem Durchlaufen des Strahlteilers wird eine unitäre Operation  $U_1$  ausgeführt, die eine Superposition von Zuständen  $|a\rangle$  im oberen und  $|b\rangle$  im unteren Interferometerarm erzeugt, da das Teilchen mit gleicher Wahrscheinlichkeit transmissiert oder reflektiert wird. Daher gilt  $U_1 |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle + |b\rangle)$ .

Zwischen beiden Strahlteilern wirkt ein Potential als unitärer Operator  $U_2$ , wodurch ein Phasenunterschied  $\vartheta$  zwischen den Strahlen erzeugt wird. Es sollen  $U_2 |a\rangle = \exp[i\vartheta] |a'\rangle$  und  $U_2 |b\rangle = |b'\rangle$  gelten.

Am zweiten Strahlteiler wirkt ein Operator  $U_3$ , der jeden eingehenden Strahl mit gleicher Wahrscheinlichkeit reflektiert oder transmissiert. Dann kann der Endzustand durch  $U_3 |a'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |v\rangle)$  und  $U_3 |b'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle - |v\rangle)$  beschrieben werden, da beide Endzustände orthogonal zueinander sind.

Damit ist der Endzustand  $|\Psi'\rangle=U_3U_2U_1\,|\Psi\rangle$  durch folgende Relation dargestellt.

$$\begin{split} |\Psi'\rangle &= \frac{1}{2} \left( \exp[i\vartheta] + 1 \right) |u\rangle + \frac{1}{2} \left( \exp[i\vartheta] - 1 \right) |v\rangle \\ \Rightarrow P_u &= |\langle u|\Psi'\rangle|^2 = \frac{1}{2} \left( 1 + \cos[\vartheta] \right) \\ \Rightarrow P_v &= |\langle v|\Psi'\rangle|^2 = \frac{1}{2} \left( 1 - \cos[\vartheta] \right) \end{split}$$

Auf diese Weise ist das Messergebnis an jedem Detektor durch eine Welle beschrieben.

### 12.7.2 Dynamik mit Kontrollspin

Der Ausgangszustand des Teilchens sei  $|\Psi\rangle$ , zudem gebe es einen Spin  $|\chi_0\rangle$  am oberen Interferometerarm. Damit ist der Ausgangszustand des Gesamtsystems TS aus Teilchen uns Spin  $|\Psi\rangle_{TS} = |\Psi\rangle \otimes |\chi_0\rangle$ . Wenn das Teilchen an dem Spin vorbeiläuft, soll eine Rotation desselben erfolgen.

Der erste Strahlteiler wirkt nur auf den Zustand des Teilchens  $|\Psi\rangle$ , es gilt  $U_1 |\Psi\rangle_{\mathrm{TS}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|a\rangle + |b\rangle) |\chi\rangle$ .

Am oberen Teilchenarm wirkt allerdings nun eine Rotation auf  $|\chi\rangle$  als  $U_2 |a\rangle \chi = \exp[i\vartheta] |a'\rangle R_{\varphi} |\chi\rangle$ . Dies kann durch das Tensorprodukt  $\exp[i\vartheta] \otimes R_{\varphi}$  dargestellt werden. Auf dem unteren Arm wirkt kein Kontrollspin, also gilt  $U_2 |b\rangle = |b'\rangle$ . Der zweite Strahlteiler wirkt ebenfalls so, als ob es keinen Kontrollspin gebe.

$$\begin{split} \left|\Psi'\right\rangle_{\mathrm{TS}} &= U_3 U_2 U_1 \left|\Psi\right\rangle_{\mathrm{TS}} \left|\chi_0\right\rangle \\ &= \frac{1}{2} \left(\exp[i\vartheta] \otimes R_\varphi + \mathbbm{1}_S\right) \left|u\right\rangle \left|\chi_0\right\rangle + \frac{1}{2} \left(\exp[i\vartheta] \otimes R_\varphi + \mathbbm{1}_S\right) \left|v\right\rangle \left|\chi_0\right\rangle \end{split}$$

Falls  $R_{\varphi}\neq\mathbb{1}$  keine Identität ist, ist  $R_{\varphi}\left|\chi_{0}\right\rangle\neq\left|\chi_{0}\right\rangle$ . Damit ist der Gesamtzustand verschränkt.

Die Wahrscheinlichkeit  $P_u$  nicht trivial, da der Spin  $|\chi\rangle$  nicht gemessen werden kann. Dadurch wird die Observable als  $A = |u\rangle \langle v| \otimes \mathbb{1}$  gewählt. Dies bedeutet, der Spin  $|\chi\rangle$  ist für den Erwartungswert irrelevant.

$$\begin{split} P_u =_{\mathrm{TS}} \left\langle \Psi' | \left( |u\rangle \left\langle v | \otimes \mathbb{1} \right) | \Psi' \right\rangle_{\mathrm{TS}} \\ = \frac{1}{2} (1 + \Re \left( \exp[i\vartheta] \left\langle \right) | \chi_0 | R_\varphi | \chi_0 | \right) \right\rangle \right) \\ = \frac{1}{2} \left( 1 + \cos[\vartheta] \cos \left[ \frac{\varphi}{2} \right] + \sin[\vartheta] \sin \left[ \frac{\varphi}{2} \right] \left\langle \chi_0 | R_\varphi | \chi_0 \right\rangle \right) \end{split}$$

Falls  $\varphi=0$  verhält sich  $P_u$  so als ob es keinen Kontrollspin gebe, für  $\varphi=\pi$  und  $|\chi_0\rangle=|\uparrow\rangle$  folgt allerdings  $P_u=\frac{1}{2}!$ 

Wenn  $\varphi \in (0, 2\pi)$  wird die Interferenz gedämpft. Jedoch kann man sie rekonstruieren, wenn man den Kontrollspin in der Messung berücksichtigt.

# 13 Literatur

- $1.~({\rm Sakurai}~2020)$
- 2. (Jänich 2013)

Jänich, Klaus. 2013. Vektoranalysis. 1st ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-662-10753-9.

Sakurai, Jun John. 2020.  $Modern\ Quantum\ Mechanics$ . 3rd ed. Cambridge University Press.