# Festkörperphysik

# Prof. Dr. Thomas Michely Oliver Filla

# Sommersemester 2023

# Contents

1	Disclaimer						
2	Organisatorisches						
3	1. Strukturen von Festkörpern						
	3.1	1.1 Br	ravaisgitter	3			
		3.1.1	Bravaisgitter	4			
		3.1.2	Kristallstruktur	4			
			3.1.2.1 Gitter einer Kristallstruktur	4			
			3.1.2.2 Basis einer Kristallstruktur	4			
		3.1.3	Die primitive Einheitszelle	4			
		3.1.4	Die konventionelle Einheitszelle	5			
		3.1.5	Die Wiegner-Seitz-Zelle	5			
		3.1.6	Die Koordinationszahl	5			
	3.2	1.2 Ei	nfache Kristallstrukturen	5			
		3.2.1	Packungsdichte	5			
		3.2.2	simple cubic $(sc)$	5			
		3.2.3	body centered cubic (bcc)	6			
		3.2.4	face centered cubic $(fcc)$	6			
		3.2.5	hexagonal closed packed	6			
		3.2.6	Nichtmetalle	7			
		3.2.7	Ionenkristalle	7			
	3.3	1.3 Di	rekte atomar aufgelöste Abbildung von Festkörpern	7			
		3.3.1	Transmissionselektronenmikroskop	7			
		3.3.2	Rastertunnelmikroskop	7			
		3.3.3	Rasterkraftmikroskop	8			
		3.3.4	Feldionenmikroskop	8			
	3.4	1.4 Kl	assifikation der Gitter und Kristallsymmetrien	8			
4	2. I	Defekte	e in Kristallen	9			
	4.1	2.1 Pu	ınktdefekte	9			
		4.1.1	Leerstellen	9			
			4.1.1.1 Temperaturabhängigkeit	9			
		4.1.2	Wachsen und Schrumpfen von Kristallen	10			
		4.1.3	Leitfähigkeit	10			
		414	Zwischengitteratome	10			

		4.1.5	Fremdatome
	4.2	2.2  Ve	rsetzungen
		4.2.1	Kaltverfestigung
		4.2.2	Problem der kritischen Schubspannung
		4.2.3	Plastische Verformung
		4.2.4	Stufenversetzung
		4.2.4 $4.2.5$	0
		4.2.6	8
			8
		4.2.7	0
		4.2.8	Elastische Energien einer Versetzung
		4.2.9	Versetzungsquellen
		4.2.10	±
	4.3	2.3 Pl	anare Defekte
5	9 T	20116111	$_{13}$
o		Beugur	0
	5.1		1
		5.1.1	Das reziproke Gitter
		5.1.2	Brillouinzone (BZ)
		5.1.3	Netzebene
			5.1.3.1 Netzebenenschar
			5.1.3.2 Klassifizierung von Netzebenenscharen 14
		5.1.4	Millersche Indizes
		5.1.5	Notation von Ebenen
	5.2	3.2 Di	e Beugungsbedingungen
		5.2.1	Beugungsbedingung nach Laue
			5.2.1.1 Bragg-Ebenen
		5.2.2	Evald-Konstruktion
		5.2.3	Beugungsbedingung nach Bragg
		00	5.2.3.1 Herleitung der Bragg-Bedingung aus der Laue-
			Bedingung
	5.3	3 3 St	rukturfaktor und Atomformfaktor
	0.0	5.3.1	Strukturfaktor
		5.3.1	Streuintensität
		5.3.2	Atomformfaktor
		0.5.5	
		F 0 4	5.3.3.1 Beispiel
	٠,	5.3.4	Debye-Waller-Faktor
	5.4		sperimentelle Beugungsverfahren
		5.4.1	Laue-Verfahren
		5.4.2	Drehkristallverfahren
		5.4.3	Debye-Scherrer-Verfahren
		5.4.4	Synchrotronstrahlung
		5.4.5	Teilchenstrahlen
c	4 T	):l	200
6			agen in Kristallen 20
	6.1		nleitung
		6.1.1	Kohäsivenergie
		6.1.2	Gleichgewichtsgitterkonstante
		6.1.3	Van-der-Waals-Bindung
			6.1.3.1 Van-der-Waals-Materialien 21
			6.1.3.2 Lithium-Ionen-Akku

			6.1.3.3 Gleichgewichtsgitterkonstante	21
				21
		6.1.4	Paulirepulsion	22
		6.1.5	Lennard-Jones-Potential	22
				22
		6.1.6	Born-Meyer-Potential	22
		6.1.7		23
			6.1.7.1 Coulombpotential	23
			6.1.7.2 Bindungsenergie	23
			6.1.7.3 Madelungskonstante	23
			6.1.7.4 Gleichgewichtsgitterkonstante	24
			6.1.7.5 NaCl-Struktur	24
		6.1.8	Born-Haber-Kreisprozess	24
		6.1.9	O .	24
			6.1.9.1 Wasserstoff	25
			0	25
		6.1.10	Mischbindungen	25
		6.1.11		26
		6.1.12	Wasserstoffbrückenbindung	26
7	5. (	Gitters	chwingungen	26
		7.0.1	Adiabatische Approximation	26
		7.0.2	Harmonische Approximation	26
	7.1	5.2 Kla	assische Theorie der eindimensionalen Kette	27
		7.1.1	Dispersionsrelation	27
		7.1.2	Beschränkungen von $k$ und $\omega$	27
		7.1.3		28
8	Lite	ratur	2	28

# 1 Disclaimer

Dies ist eine *inoffizielle* Mitschrift aus der Vorlesung zur Festkörperphysik von Prof. Dr. Thomas Michely. Ich habe Prof. Michely's Erlaubnis, dies zu publizieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass irgendjemand Korrekturgelesen hätte. Fehler, Ungenauigkeiten etc. sind demnach zu erwarten und mir zuzuschreiben.

# 2 Organisatorisches

Klausur: 1.8.23 8:00 UhrNachklausur 12.9.23 8:00 Uhr

Die Bestehensquote für der Teilnehmer, die max. 2x in der Übung gefehlt haben, wird auf 75% festgelegt.

# 3 1. Strukturen von Festkörpern

# 3.1 1.1 Bravaisgitter

#### 3.1.1 Bravaisgitter

Nicht alle Gitter sind für die Beschreibung von Festkörpern sinnvoll. Deswegen gibt es die Gruppe der Bravaisgitter.

Ein Bravaisgitter ist definiert als eine sich unendliche erstreckende Anordnung von Punkten, die von jedem dieser Punkte aus exakt gleich aussieht.

Bravaisgitter besteht aus der Menge der Punkte mit Positionsvektoren  $\vec{R}$ , die durch ganzzahlige Linearkombinationen der primitiven Translationen  $\vec{a}_i$  gebildet werden. Es dürfen dabei nicht alle primitiven Translationen  $\vec{a}_i$  in einer Ebene liegen. Dies ist eine äquivalent zur erstgenannten Definition.

$$\left\{ \vec{R} = \sum_{i=1}^{3} n_i \vec{a}_i \in \mathbb{R}^3 \middle| n_i \in \mathbb{Z} \land \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \neq 0 \right\}$$

Die primitiven Translationen sind keine mathematische Basis eines Vektorraums. Die primitiven Translationen sind nicht eineindeutig festgelegt.

#### 3.1.2 Kristallstruktur

Eine Kristallstruktur besteht aus einem mathematischen Gitter Bravaisgitter und einer physikalischen/chemischen Basis.

**3.1.2.1** Gitter einer Kristallstruktur Das Gitter einer Kristallstruktur ist ein mathematisches Punktgitter. An jedem Gitterpunkt ist eine Basis zu finden.

**3.1.2.2** Basis einer Kristallstruktur Die Basis ist eine physikalische oder chemische Struktur, die an jedem Gitterpunkt zu finden ist.

Eine einatomige Basis besteht aus einem einzelnen Atom. Eine Basis kann aber auch aus komplexen Strukturen bestehen.

#### 3.1.3 Die primitive Einheitszelle

Wenn eine Zelle bei jeder möglichen Verschiebung um  $\vec{R}$  den gesamten Raum ohne Lücke und ohne Überlapp erfüllt, wird sie *primitive Einheitszelle* genannt. Sie hat ein festes Volumen  $V_e$ .

Wie auch die primitiven Translationen ist die primitive Einheitszelle ist nicht eineindeutig definiert. Jede primitive Einheitszelle enthält exakt einen Gitterpunkt, da es ansonsten Translationen gäbe, die Lücken oder Überlappe erzeugen würden.

Eine offensichtliche Wahl ist die Menge  $\{\vec{r} = \sum_{i=1}^3 x_i \vec{a}_i | x_i \in [0,1]\}$ . Dies beschreibt ein Parallelepiped mit dem Volumen  $V_e = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$ . Allerdings kann man die Gitterstruktur, beispielsweise Symmetrien, im Allgemeinen nicht aus der primitiven Einheitszelle schließen.

Zwei gängige Lösungen für das Problem sind, entweder eine konventionelle Einheitszelle oder eine Wiegner-Seitz-Zelle zu betrachten.

#### 3.1.4 Die konventionelle Einheitszelle

Eine konventionelle Einheitszelle ist eine nicht-primitive Einheitszelle, die den Raum bereits mit einer Teilmenge des Gitters erfüllt. An ihr kann man die Gittersymmetrie sehen.

#### 3.1.5 Die Wiegner-Seitz-Zelle

Die Wiegner-Seitz-Zelle ist die Menge aller Punkte, die näher an einem Gitterpunkt liegen als an allen anderen Gitterpunkten liegen. Sie beschreibt die Umgebung eines Gitterpunktes und ist eine primitive Zelle.

Daher erfüllt sie wie die primitive Einheitszelle den Raum ohne Lücke und ohne Überlapp. Durch ihre Konstruktion repräsentiert sie die volle Symmetrie des Gitters.

Im zweidimensionalen Raum wird sie konstruiert, indem die Mittelsenkrechten zwischen benachbarten Gitterpunkten eintragen, im dreidimensionalen Raum muss man entsprechende Flächen eintragen. Das auf diese Weise eingeschlossene Volumen ergibt die Wiegner-Seitz-Zelle.

Im Allgemeinen ist das Pendant im reziproken Raum, die Brillouin-Zone, wichtiger als die Wiegner-Seitz-Zelle selbst.

#### 3.1.6 Die Koordinationszahl

Die Koordinationszahl ist der Bruchteil des Raumes, der von identischen, sich berührenden Kugeln auf den Gitterpunkten ausgefüllt wird.<sup>1</sup> Man zählt sie, indem man die nächsten Nachbarn der *selben* Atomsorte zählt.

#### 3.2 1.2 Einfache Kristallstrukturen

#### 3.2.1 Packungsdichte

Die meisten Metalle kristallisieren so, dass sie eine hohe Packungsdichte P erreichen. Es bringt das genutzte Volumen in ein Verhältnis zu dem freien Volumen.

### 3.2.2 simple cubic (sc)

Bei einem sc-Gitter liegt immer ein Gitterpunkt an jeder Ecke eines gedachten Würfels.

- einfache kubische Gitterstruktur
- nur Polonium kristallisiert in dieser Gitterstruktur.
- $P_{\rm sc} \approx 0.54$
- Koordinationszahl 6
- primitive Translationen  $\vec{a}_i$  zeigen von einer Würfelecke auf benachbarte Würfelecken

$$\vec{a}_1 = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \vec{a}_2 = a \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \vec{a}_3 = a \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>(Gross and Marx 2012, 27)

#### 3.2.3 body centered cubic (bcc)

Bei einem bcc-Gitter liegt immer ein Gitterpunkt an jeder Ecke eines gedachten Würfels, zudem liegt ein Gitterpunkt im Zentrum ebendieses Würfels.

- 17 Metalle
  - u.a. Eisen, Alkalimetalle
- $P_{\rm bcc} \approx 0.68$
- Koordinationszahl 8
- primitive Translationen  $\vec{a}_i$  zeigen von einer Würfelecke auf benachbarte Körperzentrierte Punkte

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \vec{a}_2 = \frac{a}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \vec{a}_3 = \frac{a}{2} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- konventionelle Einheitszelle ist kubisch (sc), mit zweiatomiger Basis
- Vektoren  $\vec{d_1} = a/2(0,0,0)^T$  und  $\vec{d_2} = a/2(1,1,1)^T$

#### 3.2.4 face centered cubic (fcc)

Bei einem ffc-Gitter liegt immer ein Gitterpunkt an jeder Ecke eines gedachten Würfels, zudem liegt je ein Gitterpunkt im Zentrum der Würfeloberflächen.

- 24 Metalle
- $P_{\rm ffc} \approx 0.74$
- Dichtestmögliche Kugelpackung
  - Vermutung von Kepler, Beweis 2017
- 3 verschiedene "Schichten": Stapelfolge A, B, C, A, B, C
- Koordinationszahl 12: 6 Würfelecken und 6 Flächenzentrierte Punkte
- primitive Translationen  $\vec{a}_i$  zeigen von einer Würfelecke auf benachbarte Flächenzentrierte Punkte

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \vec{a}_2 = \frac{a}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \vec{a}_3 = \frac{a}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

#### 3.2.5 hexagonal closed packed

Auf jeder Ebene sind die Kugeln hexagonal angeordnet. Anders als bei dem fcc-Gitter gibt es hier nur zwei verschiedene Schichten. Die Stapelfolge ist A, B, A, B und unterscheidet sich von der des fcc-Gitters.

- 36 Metalle
- $P_{\rm hcp} \approx 0.74$
- Ähnlich zu fcc
- nur 2 verschiedene "Schichten": Stapelfolge A,B,A,B
- Kugeln sind in jeder Ebene hexagonal angeordnet
- 2-atomige Basis

$$-\vec{d_1} = a/2(0,0,0)^T$$
 und  $\vec{d_2} = a/3(\vec{a_1} + \vec{a_2}) + \vec{a}/2$ 

Es gibt auch double hexagonal closed packed (dhcp).

#### 3.2.6 Nichtmetalle

Hier werden die Kristallstruktur durch die Orbitale der Atome/Modeküle bestimmt. Die Packungsdichte ist hier nicht entscheiden, sonder der Überlapp der Orbitale. Kovalente Bindung

Beispiel: Kohlenstoff \* 3 sp<sup>2</sup>-Orbitale: stabile Schichten, z.B. Graphit, Graphen \* 1 Orbital ist noch frei, für van-der-Waals-Bindungen \* 4 sp³-Orbitale: stabil in alle Richtungen, z.B. Diamant \*  $P_{\text{Diamant}} \approx 0.34$  \* fcc-Gitter mit 2-atomiger Basis \*  $\vec{d_1} = a/2(0,0,0)^T$  und  $\vec{d_2} = a/4(1,1,1)^T$  \* als sc betrachtet eine 4-atomige basis \* Auch Silizium und Germanium kristallisieren in der Diamantstruktur

#### 3.2.7Ionenkristalle

Zwei Ionensorten, jeweils in Edelgaskonfiguration. Hierbei wird wieder die Packungsdichte bei verschiedenen Ionenradien maximiert.

- NaCl: fcc mit 2-Atomiger Basis (je 1 Na und 1 Cl)  $-\ \vec{d_1}=a/2(0,0,0)^T\ \text{und}\ \vec{d_2}=a/2(1,0,0)^T$
- Cäsiumchlorid: bcc mit 2-Atomiger Basis, da der Unterschied zwischen den Ionenradien deutlich grösser ist

$$-\vec{d_1} = a/2(0,0,0)^T$$
 und  $\vec{d_2} = a/2(1,1,1)^T$ 

-  $\vec{d_1} = a/2(0,0,0)^T$  und  $\vec{d_2} = a/2(1,1,1)^T$ • Zinkblendestruktur: fcc mit 2-Atomiger Basis -  $\vec{d_1} = a/2(0,0,0)^T$  und  $\vec{d_2} = a/4(1,1,1)^T$ 

#### 3.3 1.3 Direkte atomar aufgelöste Abbildung von Festkörpern

#### 3.3.1 Transmissionselektronenmikroskop

Ein hochenergetischer Elektronenstrahl, der ähnlich wie Licht unterschiedlich fokussiert werden kann, schiesst auf eine dünne Probe (< 10nm). Dadurch wird ein Bild auf einem Schirm ein Bild erzeugt. Je nach Einstellung kann man ein Beugungsbild oder ein Realraumbild / Ortsraumbild erzeugen. Dies nennt man Transmissionselektronenmikroskop (TEM).

Bei einer Energie von ca 100ke V erhält man eine Wellenlänge von <br/>  $\lambda_e \approx 4 \cdot 10^{-12} \mathrm{m}$ 

$$\lambda_e = \frac{h}{p} = \frac{4}{\sqrt{2m_e E}}$$

Der Streuwinkel  $\alpha$  ist wegen sphärischer Aberration geladener Teilchen sehr klein. Die Auflösung  $\approx \frac{\lambda_e}{\sin{(\alpha)}}$  ist dafür sehr gering.

Durch abberrationskorrigierte Transmissionselektronenmikroskopen kann man inzwischen Wellenlängen von unter 0.8Å erzeugen. Damit kann man einzelne Atome messen und z.B. "falsche" Atomsorten im Gitter detektieren.

#### 3.3.2 Rastertunnelmikroskop

Das Rastertunnelmikroskop (STM) basiert auf dem Tunneleffekt der Quantenmechanik. Über einen Piezoröhrchen kriegt man einen sehr feinen Sensor, der Oberfläche misst. Die angelegte Spannung erzeugt eine Energie eV, die kleiner als die Austrittsenergie  $\Phi$  der gebunden Elektronen ist.

Das STM kann nur leitende Materialien messen. Das Rasterkraftmikroskop ist eine Weiterentwicklung, die auch nichtleitende Materialien messen kann.

#### 3.3.3 Rasterkraftmikroskop

Das Rasterkraftmikroskop (AFM) misst die wirkende Kraft und kann - anders als das Rastertunnelmikroskop - auch nichtleitende Materialien an der Oberfläche vermessen.

#### 3.3.4 Feldionenmikroskop

Ein Feldionenmikroskop (FIM) ionisiert ein Gas an der Spitze über der Messprobe.

#### 3.4 1.4 Klassifikation der Gitter und Kristallsymmetrien

Satz: Jede Symmetrieoperation an einem Bravaisgitter kann in zwei aufeinanderfolgende Operationen zerlegt werden: 1. Translation: Translationsgruppe 2. Operationen, die mindestens einen Punkt unverändert lassen: Punktgruppe 1. Drehung um 1, 2, 3, 4, 6-zählige Achsen:  $(c_n)$  oder  $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$  2. Inversion  $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$ :  $(\mathcal{I})$  oder  $\bar{1}$  3. Spiegelung an einer Ebene  $(\sigma)$  oder m 4. Drehinversion: Erst Drehung, dann Inversion: [keine Notation] bzw  $\bar{n}$  5. Drehspiegelung: Erst Drehung, dann Spiegelung  $\perp$  Drehachse  $(s_n)$  bzw [keine Notation]

Die Raumgruppe ist die Vereinigung von Translations- und Punktgruppe.

Hier gibt zwei Notationen. Die oben erstgenannte ist die *Schönfliess-Notation*, das zweitgenannte die *internationale Notation*. Drehinversion und Drehspiegelung sind jeweils nur in einer der Notationen enthalten.

Beispiele: \*  $\bar{1} = s_2$ : Drehung um  $2\pi$  + Inversion = Drehung um  $\pi$  + Spiegelung \*  $\bar{2} = m$ : Drehung um  $\pi$  + Inversion = Spiegelung an Ebene \*  $\bar{6} = \frac{3}{m}$ : Drehung um  $\frac{\pi}{3}$  + Inversion = Drehung um  $\frac{2\pi}{3}$  + Spiegelung

- Für Bravaisgitter gibt es 7 Punktgruppen, die *Kristallsysteme*, insgesamt gibt es 14 Bravaisgitter.
- 1. kubisch: P, I, F
- 2. tetragonal: P, I
- 3. rhombisch: P, I, F, C
- 4. monoklin: P, C
- 5. triklin: P
- 6. hexagonal: P
- 7. rhomboedrisch: P

#### Bedeutungen:

- P: primitiv
- I: raumzentriert
- F: flächenzentriert
- C: basiszentriert
- Eselsbrücke: "Katermut": kubisch, tetragonal, rhombisch, monoklin, triklin
- fcc & bcc: Sind Spezialfälle des tetragonalen Gitters (bct)

Heftet man an diese Gruppen eine nicht-spärische Basis, verändert das die Symmetrie. Es gibt dann 32 kristallographische Punktgruppen und 230 kristallographische Raumgruppen. Hier treten auch Translationen auf, die keine Gittervektoren sind. Solche Symmetrieoperationen können z.B. eine Schraubenachse oder eine Gleitspiegelebene sein.

# 4 2. Defekte in Kristallen

- Punktdefekte
- Liniendefekte
- planare Defekte (werden hier nicht weiter betrachtet)

Im thermodynamischen Gleichgewicht kann es bei endlichen Temperaturen keine defektfreien Kristalle geben!

#### 4.1 2.1 Punktdefekte

Bei künstlich erstellen Kristallen kann man technisch planare Defekte verhindern, sogar (größtenteils) Liniendefekte. Punktdefekte kann man jedoch nicht verhindern.

Zwischengitteratome und Leerstellen kann man auch athermisch durch Beschuss mit energiereichen Teilchen erzeugen.

#### 4.1.1 Leerstellen

Die Kristallstruktur legt fest, wo in einem Kristall Atome sitzen sollten. Es kann sein, dass einzelne dieser Positionen nicht besetzt sind, dies nennt man Leerstellen. Es kann andererseits aber auch sein, dass an zusätzlichen Positionen Atome eingefügt sind, diese nennt man Zwischengitteratome.

Ein Schottky-Defekt ist ein fehlendes Atom im Gitter, ein Gitterpunkt ist unbesetzt.

Seien der Druck p und die Temperatur T konstant, dann wird das Gibbs-Potential G=U-TS+pV ist im Gleichgewicht minimal. U beschreibt die Energie pro Leerstelle, S die Entropie. Der Term -TS zeigt, dass Leerstellen die Konfigurationsentropie  $S_{\rm konf}$  erhöhen: Man hat deutlich mehr mögliche Mikrozustände, wenn es Lücken gibt.

Typischerweise hat eine Leerstelle eine Energie  $\varepsilon_0 \approx 1 \text{eV}$ , Bindungsenergien liegen bei ca 1 eV - 5 eV.

**4.1.1.1** Temperaturabhängigkeit Der Kristall habe das Volumen  $V = (n+N)v_0$  mit n Leerstellen und N Atomen. Die Entropie ist aus einer thermischen Koponente  $S_{\text{therm}}$  und einer Konfigurationskomponente  $S_{\text{konf}}$  zusammengesetzt.

$$S = S_{\text{therm}} + S_{\text{konf}}$$

$$= S_0 + n\sigma_{\text{therm}} + k_B \binom{N+n}{n}$$

$$G(n) = U_0 + n\varepsilon_0 - TS + p(n+N)v_0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial G}{\partial n} = \varepsilon_0 - T\sigma_{\text{therm}} - k_B T \ln \frac{N}{n} + pv_0 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \frac{n}{N} = \exp\left[-\frac{\varepsilon_0}{k_B T}\right] \cdot \exp\left[\frac{\sigma_{\text{therm}}}{k_B}\right]$$

Daher hat  $\frac{n}{N}$  hat starke T-Abhängigkeit. Sei  $T=1160{\rm K}\approx 0.1{\rm eV}\cdot \frac{1}{k_B}$ , dann ist  $\frac{n}{N}=10*{\rm e}^{-10}\approx 4.5\cdot 10^{-4}$ , d.h. jeder 2000te Platz ist leer.

Durch diese Temperaturabhängigkeit wachsen bzw. schrumpfen Kristalle bei Temperaturänderung.

#### 4.1.2 Wachsen und Schrumpfen von Kristallen

Die Struktur von Kristallen wächst und schrumpft bei Temperaturänderung  $\Delta T$ . Dies hat nichts mit der Längenausdehnung bei  $\Delta T$  zu tun. In diesem Fall ändert sich der Abstand zwischen den Atomen, aber es gibt keine strukturellen Änderungen.

Ursache hierfür ist die Temperaturabhängigkeit der Leerstellenkonzentration.

Bei Temperaturerhöhung können neue Leerstellen eingebaut werden und der Kristall wächst, bei Absenkung der Temperatur wandern die Leerstellen an den Rand und der Kristall schrumpft.

Zur Erklärung dieses Phänomens ist es wichtig, dass das Gibbs-Potential minimiert wird, die Minimierung der inneren Energie erklärt das Phänomen nicht.

**Hüpffrequenz**: 
$$\nu = \nu_0 \exp\left[-\frac{\epsilon_m}{k_B T}\right]$$

B-Praktikum: Versuch Cu $_3$ Au. Zur Erklärung ist es wichtig, dass Gminimiert wird, nicht nur U.

#### 4.1.3 Leitfähigkeit

Bei Ionenkristallen wird die Leitfähigkeit größtenteils durch die Anzahl der Leerstellen bestimmt. Dadurch gibt es eine *Atommobilität* und der Ionenkristall kann Elektrizität leiten.

Bei praktisch allen anderen Aristallsorten, insbesondere bei Metallen, ist *Elektronenmobilität* für die Leitfähigkeit verantwortlich.

### 4.1.4 Zwischengitteratome

Die Kristallstruktur legt fest, wo in einem Kristall Atome sitzen sollten. Es kann sein, dass einzelne dieser Positionen nicht besetzt sind, dies nennt man Leerstellen. Es kann andererseits aber auch sein, dass an zusätzlichen Positionen Atome eingefügt sind, diese nennt man Zwischengitteratome (ZGA).

ZGA führen zu einer großen Gitterverzerrung und damit zu einer hohen Energie  $\varepsilon_0 \approx 3 \text{eV}$  für diesen Defekt. Daher sind die Konzentrationen von Zwischengitteratomen deutlich geringer als die von Leerstellen  $(n_{\text{ZGA}} \ll n_{\text{Leer}})$ .

Auch kleine Fremdatome können ZGA sein.

#### 4.1.5 Fremdatome

Die Kristallstruktur legt fest, welche Atome an welcher Position sein sollten. Es kommt vor, dass ein falsches Atom eingefügt wurde. Dies ist ein Punktdefekt.

Diese Fremdatome können *substitionell* sein, d.h. sie substituieren ein Atom an einem regulären Gitterplatz. Alternativ sind sie *intersubstitionell*, d.h. es sind Zwischengitteratome. Dies funktioniert nur, wenn die Fremdatome klein sind.

Fremdatome können Versetzungsquellen sein.

#### 4.2 2.2 Versetzungen

Versetzungen sind Defekte, bei denen eine Gitterstörung längs einer Linie auftritt.

- Stufenversetzung
- Schraubenversetzung
- Versetzungsquellen

Die Energie, um eine Versetzung zu erzeugen, ist größer als die Bindungsenergie eines Atoms, aber in einer ähnlichen Größenordnung.

#### 4.2.1 Kaltverfestigung

Experiment: Verbiegung von Kupfer 1. Hartes Kupfer: hat viele Versetzungen 2. weiches Kupferf: hat kaum Versetzungen 3. wiederholtes Biegen: weiches Kupfer wird hart 4. Bruch

Wird ein weiches Material mit wenigen Versetzungen verformt, entstehen üblicherweise neue Versetzungen. Die Versetzungslinien "verhaken" sich und machen Verformungen schwierig bis unmöglich. Auf Dauer wird das Material spröde und es bricht. Diesen Prozess nennt man Kaltverfestigung (eng. work hardening). Dabei wird ein weiches Material durch plastische Verformung fest.

Metalle sind duktil, also formbar; Keramiken sind spröde.

#### 4.2.2 Problem der kritischen Schubspannung

Dieses Modell ist **falsch**, es stimmt mit keinen Messwerten überein!

Verschiebe zwei Schichten eines Kristalls. Fläche A, Kraft F, Scherspannung/Schubspannung  $\sigma = \frac{F}{A}$ , Scherwinkel  $\varepsilon$ , Schermodul/Schubmodul G, Auslenkung x, Gitterkonstante a: Es gilt  $\sigma(\varepsilon) = G \cdot \varepsilon \approx \sigma(x) = G \cdot \frac{x}{a}$ , Näherung des Winkels,  $\varepsilon$  klein ist. Wenn die Scherung die eine Schicht um  $\frac{a}{2}$  verschoben hat, ist an dieser Stelle die Scherspannung  $\sigma = 0$ .

 $\sigma_{\rm max}$ bei  $\frac{a}{4}, \Rightarrow \sigma_{\rm max}(x=\frac{a}{4})=\frac{G}{4}.$  Alternativ: Die Scherspannung verläuft Sinusartig mit einer Wellenlänge a:  $\sigma(x)=\frac{G}{2\pi}\sin 2\pi\frac{x}{a}.$  Dies ist allerdings weniger physikalisch, dies liefert  $\sigma_{\rm max}=\frac{G}{2\pi}.$ 

Die kritische Schubspannung heißt  $\sigma_c$ .

#### 4.2.3 Plastische Verformung

Durch Kraft wird ein Stoff verformt. Auch ohne weitere Kraft bleibt diese neue Form erhalten, im Gegensatz zu Elastischer Verformung.

Durch Gleiten scheren dichtgepackte Kristallebenen aneinander ab. Auf einem Bild sieht dies ähnlich wie ein Röntgenbild eines Knochenbruchs aus.

Beim Scheren des Kristalls wird nicht die kompletten Scherebene, sondern nur die Linie der Versetzung verschoben. Diese kann aus dem Kristall herausgeschoben werden. Dadurch entsteht plastische Verformung.

Die Gleitebenen sind senkrecht zur den Versetzungslinien, daher gibt es spezielle Scherlinien, an denen der Kristall geschert werden kann. Dies geht nicht in alle Richtungen, sondern nur parallel zum Burgers-Vektor  $\vec{b}$ .

#### 4.2.4 Stufenversetzung

Operative Definition: 1. Schneide mit einem "magischen" Volterra-Messer entlang einer Kristallebene auf. 2. Schiebe eine der getrennten Volumina um eine Gitterlänge  $\vec{b}$ . Dort, wo geschnitten wurde, wird der Kristall um eine Ebene verschoben, sodass dort eine überflüssige Ebene entsteht. 3. Setze Kristall wieder zusammen 4. relaxiere zu minimaler Energie.

Dadurch ist eine Versetzunglinie entstanden: Eine Ebene des Kristallgitters endet an dem Punkt, wo beide Ebenen getrennt waren.

#### 4.2.5 Burgers Vektor

Der  $Burgers~Vektor^2~\vec{b}=$ ist der Schließungswinkel beim Umlauf um die Versetzung.

Bei einer Stufenversetzung ist  $\vec{b}$  immer senkrecht zur Gleitebene, bei einer Schraubenversetzung parallel zur Gleitebene.

Eine Versetzungslinie lässt sich parallel zum Burgersvektor verschieben. Steht dieser Vektor senkrecht zur Versetzungslinie, so lässt diese sich nicht verschieben. Man spricht dann von sesshaften Versetzungen.

#### 4.2.6 Schraubenversetzung

 $\vec{b}$  ist  $\parallel$  zur Gleitebene.

#### 4.2.7 Allgemeine Versetzung

Operative Definition: 1. Schneide mit einem "magischen" Volterra-Messer. 2. Schiebe eine der getrennten Volumina um eine Gitterlänge  $\vec{b}$ . Dort, wo geschnitten wurde, wird der Kristall um eine Ebene verschoben, sodass dort eine überflüssige Ebene entsteht.  $\vec{b}$  ist der Burgersvektor. 3. Setze den Kristall wieder zusammen. 4. Relaxiere den Kristall durch leichte Schwingungen, sodass die Bindungsenergien wieder minimiert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Benannt nach einem Niederländischen Wissenschaftler.

Verschiebung können nur in der Größe des Burgers-Vektors erfolgen ("gequantelt" in b), da die Gitterstruktur erhalten bleiben muss. Arbeit  $W = A \cdot \sigma$ 

$$\underbrace{\frac{2\pi r\dot{b}}{A}b}_{=2\pi rb^2\sigma}.$$

mittlere Verformung

Es gibt auch sesshafte Versetzungen, bei denen  $\vec{b}\perp$  auf einer Versetzung steht. Sie lassen sich nicht verschieben.

## 4.2.8 Elastische Energien einer Versetzung

Bsp: Zylinderschale mit Scherungswinkel  $\frac{b}{2\pi r}$ . Die elastische Energiedichte ist  $\frac{1}{2}G\varepsilon^2$ . Dann ist die elastische Energiedichte der Zylinderschale  $\mathrm{d}U_\mathrm{el} = \frac{Gb^2L}{4\pi r}\mathrm{d}r$  und die Elastische Energie $U_\mathrm{el} = \int_{r_0}^{R_0}\mathrm{d}U_\mathrm{el} = \frac{Gb^2L}{4\pi}\ln\frac{R_0}{r_0}\propto b^2$ .

Für  $L\approx 3 \text{Å}$  und  $G=5\cdot 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$  ist  $U_{\text{el}}\approx 11 \frac{\text{eV}}{\text{Atom}}$ . Dies ist größer als die Bindungsenergie eines Atoms, wenn auch in ähnlicher Größenordnung.

Da  $U_{\rm el} \propto b^2$ , sind Versetzungen immer möglichst kurz, größere Versetzungen sind instabil.

#### 4.2.9 Versetzungsquellen

Eine Versetzung ist zwischen 2 Punkten im Gitter fixiert, beispielsweise zwischen zwei Fremdatomen.

Durch eine äußere Schubspannung wird die Versetzung vergrößert und wächst zu einem Ring. Sobald diese ringförmige Linie sich berührt, wird sie als Ring abgelöst und ein neuer Versetzungsring kann entstehen. Auf diese Weise können Versetzungen wachsen. Schrumpfen können sie allerdings nicht.

#### 4.2.10 Stapelfehler

Es treten in der Realität immer wieder Stapelfehler auf, die die Kristallstruktur in einer Ebene verschieben.

#### 4.3 2.3 Planare Defekte

In dieser Vorlesung werden Planare Defekte nicht weiter behandelt.

# 5 3. Beugung

### 5.1 3.1 Das reziproke Gitter

### 5.1.1 Das reziproke Gitter

Eine gitterperiodischen Funktion  $f(\vec{r}) = f(\vec{r} + \vec{R})$  kann auch als als Fourierreihe  $\mathcal{F}(f(\vec{r}))$  dargestellt werden. Die Menge aller  $\vec{G}$  erfüllt  $e^{i\vec{G}\vec{r}} = 1$  und definiert somit reziprokes Gitter.

$$f(\vec{r}) = \mathcal{F}(f(\vec{r})) = \sum_{\vec{G}} f_{\vec{G}} e^{i\vec{G}\vec{r}} = 1 f_{\vec{G}} = \frac{1}{V} \int_{V} f(\vec{r}) e^{-i\vec{G}\vec{r}}$$

Dieses ist ein Bravaisgitter, da  $\vec{G}$  durch ganzzahlige  $k_i$  und Basisvektoren  $\vec{b_i}$  dargestellt werden kann. V ist hier das Volumen einer Einheitszelle. Die Vektoren  $\vec{b_i}$  haben die Einheit m<sup>-1</sup>, da sie Wellenvektoren  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$  entsprechen.

$$\begin{split} \vec{G} = & k_1 \vec{b}_1 + k_2 \vec{b}_2 + k_3 \vec{b}_3 \\ \vec{b}_1 = & \frac{2\pi}{V_{\text{Zelle}}} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \\ \vec{b}_2 = & \frac{2\pi}{V_{\text{Zelle}}} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \\ \vec{b}_3 = & \frac{2\pi}{V_{\text{Zelle}}} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \\ \forall i, j \in \{1, 2, 3\} : \vec{a}_i \vec{b}_j = \delta_{ij} \end{split}$$

Das Gitter im Realraum wird zur Unterscheidung vom reziproken Gitter direktes Gitter genannt.

• Beispiele:

sc: reziprok scfcc: reziprok bcc

- hexagonal: reziprok gedrehtes hexagonal

#### 5.1.2 Brillouinzone (BZ)

Die 1. BZ ist die Menge aller Punkte im reziproken Gitter, die näher an einem Gitterpunkt liegen als an allen anderen Gitterpunkten liegen. Sie beschreibt die Umgebung eines Gitterpunktes und ist eine primitive Zelle. Sie entspricht der Wiegner-Seitz-Zelle im direkten Raum.

Daher erfüllt sie wie die primitive Einheitszelle den Raum ohne Lücke und ohne Überlapp. Durch ihre Konstruktion repräsentiert sie die volle Symmetrie des Gitters.

Im zweidimensionalen Raum wird sie konstruiert, indem die Mittelsenkrechten zwischen benachbarten Gitterpunkten eintragen, im dreidimensionalen Raum muss man entsprechende Flächen, die Bragg-Ebenen, eintragen. Das auf diese Weise eingeschlossene Volumen ergibt die 1. BZ.

Wird eine Welle an einem Punkt im reziproken Gitter gestreut, so wird sie dann reflektiert wenn sie auf dem Rand der 1. BZ enden.

#### 5.1.3 Netzebene

Eine Netzebene ist eine Ebene durch 3 Gitterpunkte eines Bravaisgitters, die nicht auf einer Linie liegen. Eine Netzebene entält unendlich viele Gitterpunkte.

**5.1.3.1** Netzebenenschar Eine Netzebenenschar ist eine Menge äquidistanter und paralleler Netzebenen, die alle Gitterpunkte enthalten.

5.1.3.2 Klassifizierung von Netzebenenscharen Für jede Netzebenenschar mit Ebenenabstand d gibt es reziproke Gittervektoren senkrecht auf diesen

Ebenen. Der kürzeste dieser reziproke Gittervektoren  $\vec{G}_{\min}$  hat die Länge  $|\vec{G}_{\min}| = \frac{2\pi}{d}$ .

Umgekehrt gibt es zu jedem reziproken Gittervektor  $\vec{G}$  eine Netzebenenschar, die senkrecht zu  $\vec{G}$  steht und den Abstand d haben. Der kürzeste zu  $\vec{G}$  parallele Gittervektor ist  $\vec{G}_{\min}$  mit  $|\vec{G}_{\min}| = \frac{2\pi}{d}$ .

#### 5.1.4 Millersche Indizes

Die Millerschen Indizes sind die Komponenten des kürzesten reziproken Gittervektors auf einer Netzebenenschar. Sie sind ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler. Eine Ebene mit Millerschen Indizes (hkl) steht also senkrecht auf  $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$ .  $\{\vec{b}_i\}$  sind dabei Gittervektoren, die reziprok zu den Kristallachsen  $\{\vec{a}_i\}$  der konventionellen Einheitszelle sind.

Eine äquivalente Definition im direkten Gitter: 1. Bestimme Achsenabschnitte einer Netzebene mit den Kristallachsen in Einheiten von  $\{\vec{a}_i\}$ . 2. Bilde Kehrwerte dieser Zahlen und erweitere Brüche auf kleinste ganze Zahlen. 3. Das Ergebnis (hkl) sind die Millerschen Indizes dieser Ebene.

#### 5.1.5 Notation von Ebenen

- Einen negativen Achsenabschnitt kennzeichnet man durch einen Strich über der Zahl, z.B.  $(\bar{1}00)$ .
- Ein Achsenabschnitt im Unendlichen wird durch 0 indiziert, da  $\frac{1}{\infty} \to 0$ .
- Eine einzelne Ebene hat runde Klammern, z.B. (100).
  - Meint man alle äquivalenten Ebenen, nutzt man geschweifte Klammern, z.B. {100}.
- Richtungen im Kristall werden durch die kleinsten ganzen Zahlen  $[n_1, n_2, n_3]$  angegeben, die dasselbe Verhältnis wie die selben Komponenten des Richtungsvektors  $\vec{R} = n_1 \vec{a_1} + n_2 \vec{a_2} + n_3 \vec{a_3}$  haben.
  - Ein Satz äquivalenter Richtungen stellt man in spitzen Klammern,
     z.B. \langle 100 \rangle dar.
- Im kubischen Gitter stehen (hkl) und [hkl] senkrecht aufeinander, in anderen Kristallsystemen gilt dies nicht.
- n(111) oder (nnn) beschreibt die n-te Beugungsebene in der (111)-Ebene.
- Für hohe Zahlen schreibt man z.B. (12 13 24), Sonderzeichen werden nicht verwendet.

#### 5.2 3.2 Die Beugungsbedingungen

Für passende Strahlung wirkt ein Kristall als Beugungsgitter. Röntgenstrahlung ist die häufigste verwendete Strahlung. Die Wellenlänge der Strahlung  $\lambda$  muss die Größenordnung der Gitterkonstante a haben:  $\lambda \approx a$ .

Oft nimmt man vereinfachend an, das bei der Streuung keine Energieverluste auftreten.

#### 5.2.1 Beugungsbedingung nach Laue

Ein Beugungsbild entsteht durch Interferenz von streuenden Atomgruppen, die Basis, die an die Gitterpunkte angeheftet sind. Jedes Atom strahlt einfallende

Strahlung isotrop ab und kann als Punktstrahler angenommen werden.

Der Gangunterschied zwischen verschiedenen reflektierten Strahlen ist durch  $d\cos\theta + d\cos\theta' = \vec{d}\cdot(\vec{n}-\vec{n}')$ , wobei  $\theta$  der Winkel zwischen dem Strahl und der Verbindungslinie zwischen beiden Punktstrahlern ist.

Damit es Streureflexe gibt, müssen alle Punktstrahler konstruktiv interferieren. Dies ist gegeben, falls das Skalarprodukt des Ortsvektors  $\vec{R}$  (des Gitterpunktes) und der Differenz der Wellenvektoren ein Vielfaches von  $2\pi$  ist, also wenn  $\vec{R} \cdot (\vec{k} - \vec{k'}) = 2\pi m$ .  $\cdot \vec{k}$  ist hierbei der Wellenvektor des einfallenden Strahls und  $\vec{k'}$  der des am hinteren Atoms reflektierte Strahl.

Dies ist äquivalent zu  $\exp\left[i(\vec{k}-\vec{k'})\vec{R}\right]=1$ , die Differenz der Wellenvektoren muss also ein reziprokes Gitter  $\vec{G}=\pm(\vec{k}-\vec{k'})$  beschreiben. Dies bedeutet, dass die Projektion des einfallenden Wellenvektors  $\vec{k}$  auf den Gittervektor  $\vec{G}$  der halbe Gittervektor  $\vec{G}$  sein muss.

$$ec{G} = (ec{k} - ec{k}')ec{k} \cdot rac{ec{G}}{|ec{G}|} = rac{|ec{G}|}{2}$$

Daher werden alle Wellenvektoren, die auf den Bragg-Ebenen enden, reflektiert. Dies ist äquivalent zu der Aussage, dass alle Wellenvektoren, die auf der Grenze der Brillouinzone enden, reflektiert werden.

**5.2.1.1** Bragg-Ebenen Die Ebenen in der Mitte zwischen zwei Netzebenen werden Bragg-Ebenen genannt. Sie sind die mittelsenkrechten Ebenen zwischen Punkten im reziproken Gitter. Daher bilden sie die Randflächen der 1. Brillouinzone.

Alle Wellenvektoren, die an einem Gittterpunkt reflektiert werden und auf der Bragg-Ebeneenden, werden reflektiert.

#### 5.2.2 Evald-Konstruktion

Die Evald-Konstruktion ist eine besonders anschauliche Darstellung der Laue-Bedingung für Reflektion.

- Der einfallende Wellenvektor  $\vec{k}$  endet am Ursprung.
- Schlage Kreis vom Radius k um Anfangspunkt von k.
- Schneidet der Kreis neben dem Ursprung einen weiteren Gitterpunkt, so gibt es fúr diesen Streuvektor einen Beugungsreflex mit  $\vec{k}'$ . Verbindet ein reziproker Gittervektor  $\vec{G}$  diesen Punkt mit dem Ursprung 0, so ist  $\vec{G} = \vec{k} \vec{k}'$ .

#### 5.2.3 Beugungsbedingung nach Bragg

Ein scharfer Röntgenreflex entsteht dann, wenn die Strahlung jeweils zu einem kleinen Bruchteil an Netzebenen einer Schar mit Ebenenabstand d reflektiert wird und die reflektierte Strahlung verschiedener Ebenen konstruktiv interferiert.

Für polychromatische Strahlung treten im Allgemeinen viele Reflexe und höhere Beugungsordnungen auf.

Die Braggsche Beugungsbedingung lautet  $n\cdot\lambda=2d\sin\theta$  mit dem Einfallswinkel  $\theta$  des Strahls.

Dies ist nicht vollständig physikalisch erklärbar, da sich nicht notwendigerweise auf jeder Netzebene ein Atom "unterhalb" der Atome der 1. Ebene befindet. Man kann die Bragg-Bedingung allerdings aus Laues Erklärung herleiten.

5.2.3.1 Herleitung der Bragg-Bedingung aus der Laue-Bedingung Der Streuvektor  $\vec{G}$  sei ein ganzzahliges Vielfaches des kürzesten reziproken Gittervektors  $\vec{G}_{\min}$ , d.h.  $\vec{G} = n \cdot \vec{G}_{\min}$ . Dieser Gittervektor steht senkrecht auf der Netzebenenschar, an der reflektiert wird. Es soll konstruktive Interferenz geben, also gilt nach der Laue-Bedingung  $n\vec{G}_{\min} = 2k\sin\theta$ . Da  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$  und  $|\vec{G}_{\min}| = \frac{2\pi}{d}$  folgt die Bragg-Bedingung  $n\lambda = 2d\sin\theta$ .

#### 5.3 3.3 Strukturfaktor und Atomformfaktor

Bisher haben wir punktförmige Streuer an Gitterpunkten angenommen und nur die Richtungen der möglichen Streureflexe betrachtet. Die Intensität dieser Reflexe haben wir bislang nicht betrachtet.

 $\tilde{\vec{r}}_j$  ist der Vektor vom Atomzentrum (am Ort  $\vec{r}$ ) zum Ort des j-ten Elektronen. Dies ist der zu betrachtende Ort, da Röntgenstrahlung an den Elektronen gestreut wird. Dies wiederum ist die meistverwendete Strahlung für Beugungsexperimente.

#### 5.3.1 Strukturfaktor

Der Strukturfaktor ist die Fouriertransformierte der Elektronendichte einer Elementarzelle.

Betrachte eine einzelne Elementarzelle für die Analyse. Die Streuamplitude in Richtung  $\vec{k}'$  wird bestimmt durch Superposition der Teilwellen von Streuvolumina dV mit Elektronendichten  $\rho(\vec{r})$ , Phasen  $\varphi(\vec{r})$  und Phasenfaktoren  $e^{i\varphi(\vec{r})}$ .

$$S_{\vec{G}} = \int_{V_{\text{Zelle}}} \rho(\vec{r}) e^{i\varphi(\vec{r})} dV(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{R} = -\vec{G} \cdot \vec{R} = 2\pi n = \varphi(\vec{r}) \wedge n \in \mathbb{Z}$$

Die Phase der gestreuten Teilwelle ist  $-\vec{G}\cdot\vec{r}=\varphi(\vec{r})$ . Daraus folgt für die Streuamplitude

$$S_{\vec{G}} = \int_{V_{\mathbf{Z}_{-1}}} \rho(\vec{r}) e^{i\vec{G}\vec{r}} dV.$$

## 5.3.2 Streuintensität

Die messabare Streuintensität eines Kristalls ist  $I_{\vec{G}} \propto |S_{\vec{G}}|^2$ . Sei  $\vec{r}$  der Ort, der betrachtet wird,  $\tilde{\vec{r}}$  der Vektor von einem Atomkern zu dem Punkt, den wir betrachten wollen, und  $\vec{r}_1$  der Vektor zum Atomkern. Dann schreiben wir die Elektronendichte in einer Elementarzelle als

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{j} \rho_{j}(\vec{r} - \vec{r}_{j}) = \sum_{j} \rho_{j}(\tilde{r}).$$

Damit wird  $S_{\vec{G}} = \int_{V_{\rm Zelle}} \sum_j \rho_j(\tilde{\vec{r}}) \cdot \mathrm{e}^{i\vec{G}(\vec{r}+\tilde{\vec{r}}_j)} \mathrm{d}V$ . Da $\vec{r}_j$  konstant ist, können die Terme mit  $\vec{r}_j$  aus dem Integral gezogen werden.

$$S_{\vec{G}} = \sum_{j} e^{i\vec{G}\vec{r}_{j}} \int_{V_{\text{Zelle}}} \rho_{j}(\tilde{\vec{r}}) \cdot e^{i\vec{G}\vec{r}_{j}} dV$$

Unter Verwendung des Atomformfaktors  $f_j$  folgt

$$S_{\vec{G}} = \sum_{j} e^{-i\vec{G}\vec{r}_{j}} \cdot f_{j}.$$

#### 5.3.3 Atomformfaktor

Der Atomformfaktor ist die Fouriertransformierte der Elektronendichte eines Atoms und gibt das Streuvermögen desselben als Funktion des Streuvektor  $\vec{G}$  an.

$$f = \int_{V_{\Delta town}} \rho(\vec{r}) \cdot e^{i\vec{G}\vec{r}} dV$$

 $\rho$  kann man sehr gut annähern, indem man die Elektronendichte des einzelnen Atoms annimmt. Die Veränderung durch Wechselwirkung bei Atombindungen ist vergleichsweise gering. Je größer  $\vec{G}$ , desto kleiner  $f_{\vec{G}}$ .

Wären sämtliche Elektronen am Ort  $\vec{r}=0$  konzentriert, so wäre  $\rho(\vec{r})=Z\delta(\vec{r})$ . Dann wäre f=Z, was das maximale Streuvermögen eines Atoms darstellt. Hierbei sind Z die Anzahl der Protonen und  $\vec{r}$  der Verbindungsvektor von Atomzentrum zu dem jeweiligen Elektron.

Die geringste Beugungsordnung hat die höchste Streuintensität.

**5.3.3.1 Beispiel** Beschreiben wir das bcc-Gitter als sc-Gitter mit zweiatomiger Basis. Dann werden die Ebenen  $\{hkl\}$  reflektieren, die einen Strukturfaktor ungleich 0 haben. Für gerade n ist dies für alle Ebenen  $\{nh\ nk\ nl\}$  gegeben.

$$S_{\vec{G}} = \begin{cases} 2f_1 & \Leftrightarrow nh + nk + nl \text{ gerade} \\ 0 & \Leftrightarrow nh + nk + nl \text{ ungerade} \end{cases}$$

Beispielsweise gibt es den (100)-Reflex nicht, aber den (200)-Reflex.

#### 5.3.4 Debye-Waller-Faktor

Der Debye-Waller-Faktor D(T) beschreibt das Verhalten der Streuintensität als Funktion der Temperatur. M ist die Masse der schwingenden Atome bzw. Modeküle,  $\omega$  die Schwingungsfrequenz.

$$D(T) = \exp\left[-\frac{k_b T}{M\omega^2}\right] \cdot \vec{G}^2 I(T) = D(T) \cdot I_0$$

Je größer  $\vec{G}$  oder T, desto kleiner D und folglich desto kleiner I(T).

#### 5.4 3.4 Experimentelle Beugungsverfahren

#### 5.4.1 Laue-Verfahren

Ein polychromatischer Röntgenstrahl mit  $\lambda \in [\lambda_1, \lambda_0]$  und  $k \in [k_0, k_1]$  wird längs der Symmetrieachse eines Kristalls eingestrahlt.

Dies führt zu einem Beugungsbild, das die Symmetrie des reziproken Gitters zeigt. Dies wird zur Orientierung von Kristallen verwendet.

#### 5.4.2 Drehkristallverfahren

Ein monochromatische Röntgenstrahl wird auf den Kristall gestrahlt. Dann wird der Kristall gedreht, was die reziproken Gitterpunkte des Kristalls auf einer Kreisbahn bewegt. Sobald  $|\vec{G}| \leq 2k$  gilt, gibt es Reflexe.

Dies wird für die Suche nach Reflexen parallel zur Kristalloberfläche in der  $\theta-2\theta$ -Geometrie durchgeführt.  $2\theta$  ist dabei der Winkel zwischen dem einfallenden und dem ausfallendem Strahl.

Beispielsweise wird auf diese Weise die Textur von Stoffen.

#### 5.4.3 Debye-Scherrer-Verfahren

Man untersucht ein Pulver aus Kristalliten ( $\approx 1\mu m$ ), so dass gleichzeitig alle Orientierungen des reziproken Raums vorhanden sind. Der Beugungsreflex zur Netzebene (hkl) ist ein Kreis, der durch die Rotation von  $\vec{k}$  um die  $\vec{k}$ -Achse beschrieben wird.

Hier gilt  $|\vec{G}| = 2k \sin \theta$ . Daher gibt Kreisreflexe für jede Netzebene, da es immer alle Netzebenen in jeder Orientierung gibt. Da die Intensität abhängig von der Beugungsordnung abhängt, wird nicht alles gleich stark reflektiert. Höhere Beugungsordnungen verschwinden.

Der große Vorteil dieser Methode ist, dass keine makroskopischen Kristalle benötigt werden. Diese sind oft nicht einfach herstellbar.

#### 5.4.4 Synchrotronstrahlung

Die Röntgenbeugung hat einen großen Aufschwung durch den Bau von Synchrotronstrahlungsquellen erfahren. Sie liefern eine Auflösung mit  $10^{10}$ -mal größerer Brillianz (Intensität pro Fläche) als Laborgeräte liefern.

Die Abstrahlcharakteristik eines im Kreis rotierenden Elektrons hat in seinem Ruhesystem Dipolcharakteristik. Im Laborsystem tritt eine scharfe Fokussierung in Vorwärtsrichtung auf, da das Elektron relativistisch schnell ist.

#### 5.4.5 Teilchenstrahlen

Neben Photonen können auch Teilchen mit Ruhemasse an Kristallen gebeugt werden. Die De-Broglie-Wellenlänge ist für nichtrelativistische Teilchen  $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$ .

Beispielsweise kann man mit Heliumatomen die Oberfläche von Kristallen messen.

Mit Neutronen kann man dagegen auch tiefere Netzebenen erreichen. Diese werden an den Atomkernen gestreut, haben aber eine geringe Wechselwirkungswahrscheinlichkeit, weshalb große Kristalle notwendig sind. Da der Neutronenspin mit Elektronenspins wechselwirkt, kann man auch magnetische Informationen erhalten.

Elektronen kann man ebenfalls gut für Beugungsexperimente nutzen. Hochenergetische Elektronen erzeugen Beugungsbilder im Transmissionselektronenmikroskop TEM. Bei zu hoher Energie gibt es Kernreaktionen.

Niedrigenergetische Elektronen (LEED) werden u.a. in der Oberflächenkristallographie verwendet.

# 6 4. Bindungen in Kristallen

## 6.1 4.1 Einleitung

Bisher haben wir Kristalle nach Symmetrien klassifiziert. Jetzt wollen wir Kristalle auch nach Bindungsart bzw. Elektronenverteilung klassifizieren. Im Allgemeinen treten Mischformen von verschiedenen Bindungsarten auf.

Gravitation und Magnetismus sind für die Bindung irrelevant, nur die elektrostatische Coulomb-Wechselwirkung zwischen Atomrümpfen und Elektronen ist ausschlaggebend. Durch Minimierung der Coulomb-Energie können Spins geordnet werden, dadurch kann Magnetismus entstehen.

#### 6.1.1 Kohäsivenergie

Die Kohäsivenergie  $E_{\rm coh}$  ("Bindungsenergie") ist die Arbeit pro Atom, um einen Kristall in Atome zu zerlegen.

$$E_{\rm coh} = \frac{E_{\rm frei}}{n_{\rm Atome}} - \frac{E_{\rm Kristall}}{n_{\rm Atome}}$$

Neon hat  $E_{\rm coh} = 0.02 {\rm eV}$ , Silizium  $E_{\rm coh} = 4.63 {\rm eV}$  und Wolfram  $E_{\rm coh} = 8.95 {\rm eV}$ . Außer bei Edelgasen ist diese Energie in der Größenordnung von Elektronenvolt und können im Periodensystem um Faktor 400 variieren. Die Schmelztemperaturen in Kelvin variieren um den Faktor 150.

## 6.1.2 Gleichgewichtsgitterkonstante

Da das Potential V immer eine attraktive und eine repulsive Komponente hat, gibt es einen Abstand a, bei dem die Kräfte im Gleichgewicht sind. Es gilt  $\frac{d}{dx}V_{\text{total}} \stackrel{!}{=} 0$ .

#### 6.1.3 Van-der-Waals-Bindung

Sehr schware interatomare Wechselwirkung, die immer anwesend ist. Sie ist jedoch nur relevant, wenn keine andere Wechselwirkungen vorhanden sind, ansonsten wirken sie nur zusätzlich. Bei Edelgasen tritt nur diese Bindungsart auf.

Dadurch, dass die Elektronen fluktuieren, gibt es in Atomen immer verschiedene Dipolmomente. Diese Dipolmomente können eine attraktive Wechselwirkung verursachen. Es gibt sowohl eine Coulomb-Wechselwirkung als auch eine statische Wechselwirkung durch das Pauliprinzip, die eine repulsive Wechselwirkung erzeugen. Diese nennt man Paulirepulsion. Dadurch gibt es ein Gleichgewicht zwischen attraktiver und repulsiver Wechselwirkung.

- **6.1.3.1** Van-der-Waals-Materialien Materialien, bei denen Schichten durch die Van-der-Waals-Bindung zusammengehalten werden, nennt man Van-der-Waals-Materialien. Diese werden z.B. in der Computertechnik verwenden.
- **6.1.3.2** Lithium-Ionen-Akku Beispielsweise Graphit gehört dazu. Dieses wird u.a. in Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Hierbei besteht eine Hälfte des Akkus aus einem Ionenkristall, der teilweise aus Lithium-Ionen besteht, die andere aus Graphitschichten. Die Lithium-Ionen werden beim Laden des Akkus aus dem Ionenkristall gelöst und zwischend en Graphitschichten gespeichert, beim Entladen wandern sie zurück. Bläht sich der Akku auf, haben sich normalerweise die Graphitschichten verschoben bzw. verändert.
- **6.1.3.3** Gleichgewichtsgitterkonstante Die Gesamtenergie eines Vander-Waals-Kristalls kann als Funktion des nächsten Nachbarabstandes a, mit  $r_{ij} = \alpha_{ij}a$  und der Gesamtzahl der Atome N, dargestellt werden. Damit jedes Paar nur einfach gezählt wird, muss das Lennard-Jones-Potential mit  $\frac{N}{2}$  multipliziert werden, um alle Bindungskombinationen zu ermitteln.  $A_{12}$  und  $A_{6}$  sind Gittersummen.

$$V_{\text{total}}(a) = 4\varepsilon \frac{N}{2} \left[ \sum_{j} \left( \frac{\sigma}{\alpha_{ij} a} \right)^{12} - \sum_{j} \left( \frac{\sigma}{\alpha_{ij} a} \right)^{6} \right]$$
$$V_{\text{total}}(a) = 2N\varepsilon (A_{12} - A_{6})$$

Dies geht in dieser Form nur für einatomige Kristalle, da in den Variablen  $\varepsilon$  und  $\sigma$  von der genauen Bindung abhängen. Für Modekülkristalle kann man diese Rechnung nutzen, wenn man die Bindungen innerhalb der Modeküle vernachlässigt.

Diese Funktion wird nach a minimiert, d.h.  $\frac{d}{da}V_{\text{total}} \stackrel{!}{=} 0$ . Dies ist erfüllt, falls

$$\Rightarrow \left(\frac{a}{\sigma}\right)^6 = \frac{12A_{12}}{6A_6} \ .$$

**6.1.3.4** QM Nullpunktsschwingungen Für die Gittersummen einer fcc-Struktur erhält man eine Gleichgewichtsgitterkonstante von  $\frac{a}{\sigma} \approx 1.09$ . Im Experiment erhält man leicht höhere Werte,<sup>3</sup> die potentielle Energie ist dafür etwas kleiner. Es gibt also einen systematischen Fehler. Dies liegt an quantenmechanischen Nullpunktsschwingungen, die Energie binden.

 $<sup>^3\</sup>mathrm{F\"{u}r}$ Xenon stimmt der Wert ungefähr, f\"{u}r Neon liegt er bei 1.14.

Die Nullpunktsenergie ist  $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ . Interpretiert man dies als Potential einer Federkraft, erhält man  $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{D}{M}} = \frac{1}{2}D\hat{x}^2$ , wobei die Federkonstante D von der Elektronenzahl des Atoms abhängt und  $\hat{x}$  die Auslenkung ist.

Wegen der Anharmonizität des Lennard-Jones-Potentials ist der Erwartungswert der Position für höhere  $E_0$  größer als die Gleichgewichtsgitterkonstante. Daher ist potentielle Energie schwächer als berechnet.

Für Helium ist dieser Effekt so groß, dass kein kristalliner Zustand existiert.

#### 6.1.4 Paulirepulsion

Eine statische, repulsive Wechselwirkung durch das Pauliprinzip nennt man auch Paulirepulsion.

Es gibt zwei verschiedene Potentiale um Paulirepulsion darzustellen:

- 1. mit dem Born-Mayer-Potential:  $V(r)_{\rm rep}=\lambda \exp\left[-\frac{r}{\rho}\right]$ 2. mit dem repulsiven Teil des Lennard-Jones-Potentials mit B>0:  $V(r)_{\rm rep}=0$  $\frac{B}{r^{12}} = 4\varepsilon \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}$

Bei Ionenkristallen verringert die Paulirepulsion die Bindungsenergie im Gleichgewichtszustand um 15%.

#### 6.1.5 Lennard-Jones-Potential

Die Wechselwirkung zweier Atome kann wie folgt beschrieben werden. Es gilt  $4\varepsilon\sigma^{12}=A$  und  $4\varepsilon\sigma^{6}=B$ .  $\sigma$  und  $\varepsilon$  können an Gasen gemessen werden.

$$\begin{split} V(r) &= \frac{B}{r^{12}} - \frac{A}{r^6} \\ V(r) &= 4\varepsilon \left[ \left( \frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left( \frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \end{split}$$

**6.1.5.1 Gittersummen** Die Gittersummen  $A_6 = \sum_j \left(\frac{\sigma}{\alpha_{ij}a}\right)^6$  und  $A_{12} =$ 

 $\sum_j \left(\frac{\sigma}{\alpha_{ij}a}\right)^{12}$ hängen von der Kristallstruktur ab und konvergieren schnell. Damit lässt sich das Lennard-Jones-Potential sehr viel einfacher darstellen. Es gilt aber nur für einatomige Kristalle, da in den Variablen  $\varepsilon$  und  $\sigma$  von der genauen Bindung abhängen. Für Modekülkristalle kann man diese Rechnung nutzen, wenn man die Bindungen innerhalb der Modeküle vernachlässigt.

Beispiele: \* sc-Struktur \*  $A_6=8.4$  \*  $A_{12}=6.2$  \* Koordinationszahl K=6 \* fcc-Struktur \*  $A_6=14.45$  \*  $A_{12}=12.13$  \* Koordinationszahl K=12 \* bcc-Struktur \*  $A_6 = 12.25$  \*  $A_{12} = 9.11$  \* Koordinationszahl K = 8

#### 6.1.6 Born-Meyer-Potential

 $\rho, \lambda$  sind Konstanten

$$V(r)_{\rm rep} = \lambda \exp\left[-\frac{r}{\rho}\right]$$

#### 6.1.7 Ionische Bindung

Ionenkristalle bestehen aus positiv und negativ geladenen Ionen. Die Bindung erfolgt durch elektrostatische Anziehung zwischen den Ionen.

Die Ionisationsenergie  $E_I$  wird aufgewendet um das Elektron aus dem gebenden Atom zu lösen. Die Elektronenaffinität  $E_{\rm aff}$  wird durch die Aufnahme dieses Elektrons beim anderen Atom freigesetzt. Da die Ionen sich anziehen, wird zudem die Coulombenergie  $E_C$  verringert. Ohne den Term der verringerten Coulombenergie würde der Gesamtprozess Energie kosten und demnach nicht ablaufen. Es muss gelten  $E_C - E_I + E_{\rm aff} > 0$ .

Beispielsweise gibt ein Natriumatom ein Elektron an ein Chloratom ab. Bei Natrium ist  $E_I=5.1\mathrm{eV}$ , bei Chlor ist  $E_a=3.61\mathrm{eV}$ , die Coulombenergie wird bei der Gitterkonstante a=2.8Å etwa  $E_C=5\mathrm{eV}$ .

Die Paulirepulsion die Bindungsenergie im Gleichgewichtszustand um 15%.

#### 6.1.7.1 Coulombpotential

$$E_C(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

#### 6.1.7.1.1 Coulombenergie

$$E_C(r) = \frac{q \cdot q'}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

**6.1.7.2** Bindungsenergie Die Bindungsenergie im Ionenkristall ist die gesammelte Coulombenergie für alle Ionenpaare, die Van-Der-Waals-Bindung kann vernachlässigt werden. Den Abstand  $r_{ij}$  zwischen zwei Ionen kann man mit dem nächsten Nachbarabstand a, als  $r_{ij} = \alpha_{ij}a$  darstellen.

Damit jedes der N Ionenpaare nur einfach gezählt wird, muss das Coulombpotential mit  $\frac{N}{2}$  multipliziert werden, um alle Bindungskombinationen zu ermitteln. Der Faktor 2 kommt daher, das jedes Ionenpaar aus 2 Ionen besteht.

Das Potential kann mit der Madelungskonstante  $\alpha$  vereinfacht werden.

$$\begin{split} V_{\text{total}} &= 2\frac{N}{2} \sum_{j} \frac{\pm e^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}a\alpha_{ij}} \\ &= -N \frac{e^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}a} \left( -\sum \pm \frac{1}{\alpha_{ij}} \right) \\ V_{\text{total}} &= -N \frac{e^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}a} \alpha \end{split}$$

**6.1.7.3** Madelungskonstante Die Madelungskonstante  $\alpha = -\sum \pm \frac{1}{\alpha_{ij}}$  ist für bindende Kristalle positiv. Das jeweilige Vorzeichen innerhalb der Summe hängt von der Ladung des dort liegenden Atoms ab.

#### 6.1.7.3.1 Beispiel: 1D-Kristalle

$$\alpha = \underbrace{\frac{2}{1}}_{\text{2 Nachbarn im Abstand 1}} - \underbrace{\frac{2}{2}}_{\text{2 Nachbarn im Abstand 2}} + \frac{2}{3} - \frac{2}{4} \dots$$

$$\Rightarrow \alpha = 2 \ln 2$$

**6.1.7.4** Gleichgewichtsgitterkonstante Die Bindungsenergie und die Paulirepulsion sorgen zusammen für einen Gleichgewichtszustand. Die Paulirepulsion wird durch das Born-Meyer-Potential dargestellt. Da dieses sehr kurzreichweitig ist, werden nur die nächsten Nachbarn betrachtet, die durch die Koordinationszahl K dargestellt ist. Hierbei ist N nach wie vor die Anzahl der Ionenpaare, nicht die Anzahl der Ionen.

$$V_{\text{total}} = -N \left[ \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a} \alpha - K \cdot \lambda \exp \left[ -\frac{a}{\rho} \right] \right]$$

Diese Funktion wird nach a minimiert, d.h.  $\frac{d}{da}V_{\text{total}} \stackrel{!}{=} 0$ . Daraus folgt

$$V_{\rm total} = -\frac{Ne^2\alpha}{4\pi\varepsilon_0 a} \left(1 - \frac{\rho}{a}\right) \ .$$

**6.1.7.5** NaCl-**Struktur** Die NaCl-Struktur ist dann energetisch günstig, wenn sie die unterschiedlich geladenen Ionen berühren können. Wenn der Größenunterschied zwischen den Ionen so groß ist, dass sich die gleichgeladenen Ionen berühren, ist die NaCl-Struktur energetisch ungünstig. Sei  $r_{>}$  der Radius des größeren Ions und  $r_{<}$  der Radius des kleineren Ions.

$$2(r_> + r_<)^2 < (2r_>)^2$$
 
$$\Leftrightarrow r_> > \frac{r_<}{\sqrt{2} - 1}$$

Wird  $r_>$  zu groß, so ist die NaCl-Struktur nicht mehr stabil. Typischerweise entsteht dann eine Zinkblendestruktur. Falls dagegen  $r_><\frac{r_<}{\sqrt{3}-1}$  zu klein ist, entsteht die CsCl-Struktur.

#### 6.1.8 Born-Haber-Kreisprozess

Mit dem Born-Haber-Kreisprozess kann man die Bindungsenergie

$$E_b = -\frac{V_{\text{total}}}{N}$$

#### 6.1.9 Kovalente Bindung

Im Unterschied zu der Van-der-Waals-Bindung oder der Ionenbindung befinden sich die Atome in der Kovalenten Bindung nicht in der Edelgaskonfiguration.

Stattdessen überlagern sich die Orbitale, dies gehört in den Bereich der Quantenchemie. Die Ursache dafür ist die Quantenmechanische Austauschwechselwirkung.

Beispielsweise Diamant, Silizium und Germanium treten in dieser Bindungsform auf.

**6.1.9.1** Wasserstoff Die Molekülwellenfunktion der Elektronen erfüllt  $\hat{H}\Psi = E\Psi$ . Für Wasserstoff (H<sub>2</sub>) gilt mit dem Abstand R zwischen beiden Protonen und den Abständen  $r_{A,B}$  zwischen den jeweiligen Protonen zu dem Elektron:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r_A} + \frac{1}{r_B} - \frac{1}{R} \right)$$

Ansatz der Molekülwellenfunktion in LCAO-Näherung<sup>4</sup>:

$$\Psi(\vec{r}, \vec{R}) = c_A \phi_A(\vec{r}_A, ) + c_B \phi_B(\vec{r}_B)$$

Es gibt zwei mögliche Lösungen, eine symmetrische  $\Psi_s$  und eine antisymmetrische  $\Psi_a$ . Die Energieeigenwerte unterscheiden sich  $E_a > E_s$ . Deswegen nennt man  $\Psi_s$  das bindende Orbital und  $\Psi_a$  das antibindende Orbital.

**6.1.9.2** magnetsche Ordnung Die kovalente Bindung führt zur Erhöhung der Valenzelektronendichte zwischen den Kernen. Dies verursacht eine elektrostatische Anziehung.

Durch das Pauliprinzip ist gefordert, dass die Gesamtwellenfunktion für mehrere Fermionen antisymmetrisch unter Vertauschung ist. Die Gesamtwellenfunktion ist das Produkt aus Ortswellenfunktion und Spinwellenfunktion.

Wenn beide Elektronen im niedrigeren Energieniveau sind, das die symmetrische Ortswellenfunktion voraussetzt, muss die Spinwellenfunktion antisymmetrisch sein. Werden beide Elektronen auf verschiedene Energieniveaus verteilt, muss die Spinwellenfunktion symmetrisch sein. Daher bestimmt die Energetik der Ortswellenfunktion die Spinwellenfunktion, was die magnetsche Ordnung bestimmt.

#### 6.1.10 Mischbindungen

Die Ionenbindung und die kovalente Bindung treten nur selten in Reinform aus, oft gibt es eine Mischung aus beidem. Auch die Metallbindung ist oft in in Kombination mit der kovalenten Bindung anzutreffen. Übergangsmetalle haben stehts auch einen Antail an kovalenter Bindung.

 $<sup>^4</sup>linear\ combination\ of\ atomic\ orbitals$ 

#### 6.1.11 Metallbindung

Die Metallbindung entsteht durch Valenzelektronen, die am Ort der Nachbaratome noch eine erhebliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit besitzen. Die Elektronen werden von allen Atomen geteilt.

Ein Musterbeispiel sind die Alkalimetalle. Übergangsmetalle haben stehts auch einen Antail an kovalenter Bindung.

Die Delokalisierung der Elektronen erhöht die Ortsungenauigkeit  $\Delta x$ , dadurch kann die Impulsungenauigkeit  $\Delta p$  sinken. Dies senkt die kinetische Energie, dies bestimmt die Energieeffizienz der Metallbindung.

#### 6.1.12 Wasserstoffbrückenbindung

Im Folgenden wird Wasser (H<sub>2</sub>O) betrachtet.

Das Rumpfion des Wasserstoffs ist besonders. Das Rumpfion H<sup>-</sup> ist ein reines Proton, die elektrostatische Energie in Höhe der Ionisierungsenergie  $E_i = 13.59 \text{eV}$  wird nicht durch andere Elektronen abgeschirmt. In der kovalenten Bindung mit dem Sauerstoffatom O sitzt das Bindungselektron zwischen dem H<sup>-</sup> und dem O. Daher entsteht eine schwache Bindung zwischen dem H<sup>-</sup> und den Elektronen des O-Atoms. Die Bindungsenergie ist eher schwach (0.2-1.0 eV).

# 7 5. Gitterschwingungen

Bisher wurden die Atome als ortsfest betrachtet. Dieses Modell versagt bei Gleichgewichtseigenschaften, wie der Längenausdehnung bei Temperaturerhöhung. Auch Wärmeleitung von Isolatoren, Schallübertragung und Supraleitung können nur mit bewegten Atomen beschrieben werden, ebenso wie Wechselwirkung von Strahlung mit Festkörpern, wie die schon besprochene Temperaturabhängigkeit der Röngtgenreflexe.

Der Ortsvektor  $\vec{r}$  eines Atoms wird nun beschrieben durch eine Abweichweichung  $\vec{u}$  vom Gitterpunkt.

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{u}(\vec{R})$$

## 5.1 Adiabatische und harmonische Approximation

# 7.0.1 Adiabatische Approximation

Ein elektronisches System folgt dem Kern instantan. Dies bedeutet, dass alle Elektronen sofort ihre Bewegung entsprechend verändern, wenn der Kern bewegt wird. Es gebe keine Anregungen von Elektronen.

#### 7.0.2 Harmonische Approximation

Das Potential V(x) wird durch eine Taylor-Entwicklung um die Gleichgewichtslage  $x_0$  angenährt.

$$\begin{split} V(x) &= V(0) + \left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_{x_0 = 0} \cdot x + \left. \frac{\partial^V}{\partial x^2} \right|_{x_0 = 0} \cdot x^2 + \mathcal{O}(x^3) \\ V(x) &= ax^2 \\ \Rightarrow \vec{F} &= -\nabla V = F = -cx \end{split}$$

Für kleine Auslenkungen sind die Rückstellkräfte linear. Dies kann als Federkraft interpretiert werden.

#### 7.1 5.2 Klassische Theorie der eindimensionalen Kette

Sei a der Abstand zwischen den Atomen eines eindimensionales Kristalls. Dann befinde sich die Ruhelage des n-ten Atoms an der Position na. Das Atom sei von der Position na um eine kleine Strecke u verschoben. Zwischen den verschienenen Atomen wirke eine Federkraft F(x) = cx. Diese wirke nur zwischen den direkten Nachbarn.

$$M\ddot{u}(na) = F(na) = -c[u(na) - u((n-1)a) + u(na) - u((n+1)a)]$$
  
=  $-c[2u(na) - u((n-1)a) - u((n+1)a)]$ 

#### 7.1.1 Dispersions relation

Der Ansatz zur Lösung dieser Differentialgleichung sei eine laufende, auf Gitterpunkten definierte Welle  $u(ua,t)=A\exp[i(kna-\omega t)]$ . Dadurch kann die Schwingungsfrequenz (durch Einsetzen in die Differentialgleichung) bestimmt werden.

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{2C}{M}[1 - \cos(ka)]$$

Dieser Ausdruck kann mit der Relation  $\frac{1-\cos\alpha}{2}=\sin^2(ka)$  vereinfacht werden. Daraus erhält man die Dispersionsrelation:

$$\omega = 2\sqrt{\frac{C}{M}} \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$$

#### 7.1.2 Beschränkungen von k und $\omega$

Daher ist  $\omega$   $\frac{2\pi}{a}$ -periodisch. Seien k ein Wellenvektor und k'=k+G mit dem reziproken Gittervektor  $G=m\frac{2\pi}{a}$  (min  $m\in\mathbb{N}$ ) des eindimensionalen Gitters. An der Stellen k und k' ist die Auslenkung identisch mit  $u(na,t)_{k'}=u(na,t)_k$ .

Alle Phasendifferenzen von benachbarten Atomen, die größer sind als  $\pi$ , sind unphysikalisch. In diesem Fall weist man Schwingungen im "leeren" Raum zu, die keine Relevanz haben und auch nicht messbar sind, da nur an den Gitterpunkten gemessen werden kann. Daher fordern wir  $\lambda = \frac{2\pi}{|k|}$ . Mit dem kürzestmöglichen reziproken Gittervektor  $G_0$  folgt:

$$-\frac{\pi}{a} \le k \le \frac{\pi}{a} \Leftrightarrow -\frac{G_0}{2} \le k \le \frac{G_0}{2}$$

Folglich muss k ein Wellenvektor aus der 1. Brillouinzone sein. Der Wellenvektor kann beide Vorzeichen haben, da die Wellen in beide Richtungen laufen dürfen. An der Zonengrenze gilt  $u(na,t)_{\frac{\alpha}{2}}=A(-1)^n\exp[-i\omega t]$ . Dies beschreibt eine stehende Welle von gegenphasig schwingenden Atomen.

Dadurch sind die Frequenzen der Wellen auf  $\omega \in \left[0, 2\sqrt{\frac{C}{M}}\right]$ beschränkt.

### 7.1.3 Schallgeschwindigkeit

Für kleine Frequenzen gilt  $\omega \approx \sqrt{\frac{C}{M}} |ka|$ . Die Gruppengeschwindigkeit  $v_{\rm Gruppe} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \sqrt{\frac{C}{M}}a$  ist konstant, insbesondere unabhängig von  $\lambda$ . Wir bezeichnen  $v_s = \sqrt{\frac{C}{M}}$  als Schallgeschwindigkeit der eindimensionalen Kette. Diese ist für kleine Frequenzen konstant.

Im Allgemeinen, d.h. auch für grössere Winkel, gilt

$$v_{\text{Gruppe}} = \frac{d\omega}{dk}$$

$$= \frac{d}{dk} \left( 2\sqrt{\frac{C}{M}} \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right| \right)$$

$$= v_s \left| \cos\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$$

Auch hier gibt es stehende Wellen mit  $v_{\text{Gruppe}}(k=\frac{\pi}{a})=0.$ 

Die Ausbreitung von elastischen Stellen in Hochsymmetrierichtungen wie [100] oder [111] werden bereits durch die eindimensionale Kette beschrieben, wenn sich Netzebenen statt Atomen bewegen. Man hat eine longitudinale und zwei transversale Moden. Die Kraftkonstanten der moden unterscheiden sich, ansonsten gelten die gleichen Dispersionsrelationen.

# 8 Literatur

- 1. (Gross and Marx 2012)
- 2. (Hunklinger 2011)

Gross, Rudolph, and Achim Marx. 2012. Festkörperphysik. 4th ed. Oldenbourg Wissenschaftsverlag. https://doi.org/10.1524/9783486714869.

Hunklinger, Siegfried. 2011. Festkörperphysik. 3rd ed. Oldenbourg Verlag München.