## מטלה גמר תקשורת

# אוהד שירזי - 318636693 דביר ביטון - 318765856

#### 1. הנחות יסוד:

.broadcast כלומר אנחנו שולחים במצב - FFFFFFFFF

אנחנו מדברים על שרת צא'ט ששולח הודעות רגילות בין לקוחות.

אנחנו מניחים שזה שרת שאנחנו יודעים את השם שלו. ולכן אנחנו מבקשים DNS.

אנחנו מניחים שההודעה האחרונה שנשלחה(כלומר מהלקוח אל הלקוח השני היא הודעה רגילה שעוברת בTCP אפשר להחליף את ההודעה האחרונה הזאת שהיא עוברת בUDP זה לא משנה. העיקרון הוא שזה עובר מלקוח א' לשרת והשרת ללקוח ב').

(התשובה שלנו מסתמכת על המצגת Chapter 6 copy שיש לנו במודל).

הסבר	MAC יעד	MAC מקור	PORT יעד	PORT מקור	IP יעד	מקור IP	פרוטוקול
נשלחת הודעת על מנת שהלקוח שלנו יקבל ההודעה ועטפת בP LP ETHER NET SO2.3 ההודעה נשלחת נשלחת במצב EROAD CAST	FFFFFF		67	68			DHCP
השרת מחזיר לנו מחזיר לנו הודעה שכולללת 4 דברים: IP ללקוח/ הראוטר שדרכו	מי שביקש כתובת IP(לקוח)	שרת DHCP	68	67	עדיין אין	שרת DHCP	DHCP

הוא יוצא. שם. של IP שרת שרת DNS							
בקשת ARP	FFFFFF FFFFFF	MAC לקוח			ראוטר	לקוח (הIP שקיבלתי)	ARP
תשובה של הבקשת ARP	MAC לקוח	של MAC הראוטר			המחשב שביקש	ראוטר	ARP
בקשת DNS עטוף ב: UDP, IP ETHER NET	של MAC שרת DNS	MAC לקוח	53		של IP שרת DNS	לקוח IP	DNS
תשובת DNS מחזיר כתובת של השרת של הצא'ט	MAC לקוח	של MAC שרת DNS		53	לקוח IP	שרת DNS	DNS
בקשת חיבור לשרת צא'ט	של MAC שרת הצא'ט	MAC לקוח	הפורט של השרת (אליו לקוחות מתחברים		של IP השרת של הצא'ט	לקוח IP	TCP
ההודעה אותה רוצים להעביר ללקוח אחר(אנח נו שולחים לשרת צא'ט)	של MAC שרת הצא'ט	MAC לקוח	הפורט של השרת (אליו לקוחות מתחברים		של IP השרת של הצא'ט הצא'ט	לקוח IP	TCP
השרת שולח את ההודעה אל הלקוח אליו רצינו לשלוח את	של MAC הלקוח אליו אנחנו רוצים להעביר את	של MAC שרת הצא'ט		הפורט של השרת (אליו לקוחות מתחברים	אל הלקוח השני אליו אנחנו רוצים להעביר את ההודעה	של IP השרת של הצא <sup>י</sup> ט	TCP

ההודעה	ההודעה			
1	_			

**CRC** בדיקת יתירות מחזורית- היא סוג של קוד לאיתור שגיאות המשמש לאיתור שגיאות בהעברת נתונים.

לפני העברת המידע מחושב ה־CRC ומתווסף למידע המועבר. לאחר העברת המידע, הצד המקבל מאשר באמצעות ה־CRC שהמידע הועבר ללא שינויים.

אופן פעולה: משתמש בפולינום המוגדר בפולינום יוצר מדרגה r. סוגים שונים של קוד CRC אופן פעולה: משתמשים בפולינומים יוצרים שונים.

בהינתן פולינום יוצר מדרגה r ובהינתן הודעה M שברצוננו לקדד, עלינו לבצע את הפעולות הבאות:

- 1. נוסיף r אפסים מימין להודעה.
- 2. נחלק בפולינום (תוך שימוש בחילוק של השדה מודולו 2)
- .3 נחסר את השארית תוך שימוש ב-xor במקום בחיסור רגיל.

נצרף את התוצאה שקיבלנו מימין להודעה המקורית ונשלח.

כמו בכל קידוד Checksum, הצד המקבל יבצע את שלבים 1 ו-2 ויוודא ש-r הביטים האחרונים שנשלחו זהים לתוצאה שהתקבלה.

### 3. HTTP - פרוטוקול שכבת האפליקציה של האינטרנט.

דף האינטרנט מורכב מאובייקטים, כך שכל אחד מהם יכול להיות מאוחסן בשרתי אינטרנט שונים. האובייקט יכול להיות קובץ HTML אינטרנט מורכב מקובץ, ... דף אינטרנט מורכב מקובץ, JPEG, יישומון ג'אווה, קובץ שמע, ... דף אינטרנט מורכב מקובץ בסיסי הכולל מספר אובייקטים שהפניה אליהם ניתנת לכתובת אתר.

- מצד הלקוח: דפדפן שמבקש ומקבל הלקוח )באמצעות פרוטוקול HTTP )וגם "מציג "אובייקטים ברשת.
  - מצד השרת: שרת האינטרנט שולח )באמצעות פרוטוקול HTTP )את האובייקטים.

ה-HTTP משתמש ב-TCP שמבצע את פעולת החיבור מהלקוח לשרת - )תהליך "לחיצת-היד"( הוא יוצר את הרודרט היד" שמבצע את פעולת הלקוח מבחינת הבקשות וכו'...

- http 1.0 שליחת אובייקט אחד ויחיד ולאחר מכן התנתקות מה-TCP. זה שיטה לא טובה כי יש היום הרבה נתונים ברשת וזה יכול לגרום לעיכובים רבים כי אני כל הזמן פותח וסוגר את ההתחברות.
  - הרבה TCP פתיחת התחברות, TCP שולח כמה אובייקטים ביחד ולאחר מכן התנתקות מה-TCP. הרבה יותר יעיל ומשפר לי את זמן הגלישה. לגישה זו יש 2 תתי-גישות: (p = parallel מקבילי)
    - א. NP אנו נשלח בקשה רק לאחר שקיבלנו את התשובה לבקשה הקודמת.
      - ב. P נשלח כמה בקשות ואז נקבל את התשובות ביחד.

#### . - http 2.0

.2

מאפשר לשרת "לדחוף" תוכן, כלומר להגיב עם נתונים עבור יותר שאילתות ממה שהלקוח ביקש. זה מאפשר לשרת לספק נתונים שהוא יודע שדפדפן אינטרנט יצטרך לעבד דף אינטרנט, מבלי לחכות שהדפדפן יבחן את התגובה הראשונה, וללא תקורה של מחזור בקשות נוסף.

דחיסת כותרות ותעדוף של בקשות.

QUIC ישנם כמה שינויים, הראשון הוא להפחית במידה ניקרת את התקורה במהלך החיבור הראשוני "לחיצת היד", בעת החיבור הראשוני השרת שולח גם data ללקוח אשר חוסך זמן בעתיד, מידע זה הוא הוא "לחיצת היד", בעת החיבור הצפנה של הדברים(כאמור אנחנו רוצים הצפנה ולכן במקום לעשות את כל "המפתחות" וכו' בכדי ליצור הצפנה של הדברים(כאמור אנחנו רוצים הצפנה ולכן במקום לעשות את כל התהליך אנחנו חוסכים זמן בכך שאנחנו עושים זאת חלק השליחה הראשונית בכך אנחנו לא צריכים להגיד חיבור TCP ). זה קורה כאשר לקוח פותח חיבור.

שינוי שני הוא, שעובדים מעל udp ולא tcp מו שאמרנו בשינוי הראשון, למרות שאנו לא פועלים מעל TCP שינוי שני הוא, שעובדים מעל שלים מעל TCP עדיין אנחנו שומרים על אמינות, הצפנה ועוד עקורונות של

שינוי אחרון הוא, הוא שאנחנו פותחים מקביליות של שליחה, ובכך אנו מונעים את הבעיה הגדולה שהיית ב 2.0 שיכל להיווצר "צוואר בקבוק" ולהאט את השליחה של הקבצים. כאן גם אם יש בעיה באחד הזמרים זה לא

משפיע על שליחה כי זה עובד במקביל.

4. השימוש הנפוץ ביותר בפורט הוא בתקשורת מחשבים במסגרת הפרוטוקולים הנפוצים בשכבת התעבורה: **TCP.** ו-**UDP.** פורט מזוהה לכל כתובת או פרוטוקול מסוים על ידי מספר באורך 16 ביטים היוצר 65536 כתובות שפשריות ל-UDP ו-65535 כתובות אפשריות ל-TCP. כתובת זו נקראת "מספר הפורט".

פורטים מוכרים הם פורטים המשמשים פרוטוקולים מוגדרים כסטנדרט. הצורך בפורטים מוכרים קיים כדי לקבוע סטנדרטים בהתחברות לשרתים המספקים שירותים מסוימים.

<u>לדוגמה</u>: על מנת שהדפדפן יפנה לאתר אינטרנט ב-HTTP, הדפדפן צריך לפנות לפורט פתוח על השרת שיקבל את הפניות אליו ויטפל בהן, והפורט הזה הוא הפורט המוכר לתעבורת HTTP - פורט 80.


הארגון האחראי על תיאום ורישום הפורטים המוכרים הוא IANA (קיצור של תיאום ורישום הפורטים המוכרים הוא Authority) המחלק את מרחב הפורטים לשלושה:

- Well Known Ports פורטים מוכרים, 1023 0
- Registered Ports פורטים רשומים, 49151 1024 •
- Dynamic or Private Ports פורטים פרטיים או דינמיים 65535 49152 •

5.מהו subnet mask - נסביר ונבדיל בין מהו subnet ברעיונו הכללי וכך גם נבין מזה subnet שנגזר ממנו. 5 subnet - זוהי חלוקה לוגית של הרשת, לרשתות. יש לנו את תת הרשת אשר לא צריכה באמת את הראוטר - subnet בכדי לתקשר אחד עם השני.

למשל: אם אני מחובר לאינטרנט הביתי שלי ועוד מחשב מחובר לאינטרנט הביתי, ואני שולח לו הודעה אנחנו נתקשר תחת אותו subnet. (נכון זה נשמע מוזר אבל אנחנו לא באמת צריכים אינטרננט כדי לתקשר כי אנו מתקשרים דרך אותה רשת ואנו לא יוצאים לרשת חיצונית).

ה subnet שלנו זה אותה קידומת של כתובות הip ושוני בינינו יהיה רק בחלק האחרון כלומר(בכמות הכתובות השונות שאפשרו לי). נראה דוגמא שתמחיש יותר טוב:



ולכן הsubnet זה הרעיון של החלוקה של הרשת הגדולה לתת רשת מבחינה לוגית

ו subnet mask זהו בעצם הכתובת שמחשב מקבל שיש לה את אותה קידומת.

6. כתובת MAC היא מזהה ייחודי המוטבע על כל רכיב תקשורת לתקשורת נתונים בעת הייצור. כתובת ה-MAC מוטבעת בדרך כלל בכרטיס הרשת של המחשב או במודם.

ברשת הפרטית הביתית שלך, כל המכשירים ברשת מחוברים אך ורק לראוטר, והוא אחראי על ניתוב פקטות בין כולם.

מכיוון שכולם מתחברים אליו - הוא יודע למפות פורט פיזי שלו לכתובת ה MAC של המכשיר שמחובר אליו. כשאתה רוצה לשלוח פקטה למכשיר מסוים ברשת שלך, אתה לא יכול לעשות זאת ישירות / פיזית - המכשיר היחיד שאתה מחובר אליו פיזית הוא הראוטר (כמו כל שאר המכשירים באותה רשת). בשביל זה נועדה שכבה 2 - שכבת ה Ethernet . אתה מעביר את הפקטה לראוטר פיזית עם Header מסוים (מידע בתחילת הפקטה, לפני המידע עצמו שאתה מעוניין להעביר) שאומר מהי כתובת ה MAC שלך, ומהי כתובת ה MAC של המכשיר שאליו אתה רוצה שתגיע הפקטה.

הראוטר מחובר לכל המחשבים ברשת פיזית, ולכן יודע איזה פורט פיזי שלו מחובר המכשיר עם כתובת ה MAC המבוקשת ומעביר את הפקטה אליו.


אז למה אנחנו צריכים בכלל את IP אם אנחנו יכולים להשתמש בMAC, אלא במקום ליצור מיליוני טבלאות CP כדי שהראוטר ידע לאן לשלוח אנחנו משתמשים ב IP אשר גורם להבדל בין הרשת החיצונית לפנימית ויוצר "רשת של רשתות" ובכך נחסוך הרבה זמן למצוא את היעד אותו אנו רוצים ונחסוך גם הרבה מקום של שמירת "רשת של רשתות" ובכך נחסוך הרבה זמן למצוא את היעד אותו אנו רוצים ונחסוך גם הרבה מקום של שלעת לאן טבלאות. שימוש עיקרי של mac מול ip הוא שכאשר ראוטר מקבל פקטה עם כתובת ip והוא רוצה לדעת לאן לשלוח את הפקטה (אנו לשלוח אותה, באמצעות הטבלה עליה הסברנו הוא ימצא את כתובת ה mac וידע לאן לשלוח את הפקטה (אנו מדברים על ראוטר ובמכשיר הנמצאים באותה רשת).

, סוויץ - כאשר התקשורת נעשית בתוך הרשת הביתית אין צורך בשימוש בראוטר. .

נהיה זקוקים לראוטר רק שנרצה לחבר את הרשת הביתית לאינטרנט או לרשת אחרת חיצונית. הסוויץ הוא בעצם מעביר תקשורת בין רכיבי התקשורת באותה רשת , תקשורת זו מבוצעת ע"י כתובת MAC address כפי שהסברנו לעיל(שאלה 6).

לכל סוויץ יש טבלה שבה יש שיוך בין פורט פיזי לבין כתובת MAC address , הסוויץ לומד את כתובות ה MAC ושומר אותם בטבלה. וזהו ההבדל העיקרי שבעצם הוא לומד תוך כדי, ולכן בהתחלה הסוויץ לא יודע כלום!

תקשורת זו נעשית בשכבה 2 - שכבת ה Ethernet. תמונה להמחשה איך עובד סוויץ.



- NAT ממירה את הכתובת הפנימית ל IP חיצוני(ובך מונעת מצוקה של כתובות IP כי בעצם NAT - טבלת NAT ממירה את הכתובת הפנימיות ע"י כתובת אחת) , כתובת היעד ופורט היעד תמיד נשמרים גם שהמידע ראוטר מייצג הרבה כתובות פנימיות ע"י כתובת האינטרנט( המידע הזה נשמר בטבלה).

תקשורת ברמת IP ופורטים ,ולכן התקשורת הזאת בשכבה מס' 3 , שכבת התעבורה עוברת ע"י כתובת IP ופורטים.

<u>ראוטר</u>- בעברית נתב(כמו שאמרנו בכל השיעורים "נתב" תפקידו לנתב את ההודעות). אין הבדל בינו לבין האחרים כי הוא משתמש בהם.

8. בגלל שיש לנו כל כך הרבה מכשירים מתחילות להיגמר לנו כתובות הip. ולכן היו כמה שיפורים שנוצרו. יש לנו את הNAT עליו הסברנו בשאלה 7 שגורם לכך שנצטרך להשתמש בפחות כתובות.

כל רעיון הרשת הוא לפרק לרשת של רשתות ובכך בתוך רשת פנימית אין לנו בעיה מול הרשתות החיצוניות ונוכל להשתמש בכתובות הפנימיות והחיצוניות על מנת לחסוך כתובות.

יש לנו גם את ipv6 שזו עכשיו הגרסה החדשה של הכתובות במקום 32 סיביות אנחנו משתמשים ב ב128 מה שנתן לנו עוד מרחב כתובות ענק. הבעיה שנוצרה לנו היא שעכשיו לא כל אחד רוצה להשקיע את הכסף והמשאבים בכדי לעבור מ4 ל6. אז המציאו שיטה אשר עוזר לדעת מהי סוג הכתובת שלך כאשר אתה עובר מסוג IP לסוג השני, אנחנו יוצרים סוג של מעטפת ובכך אין לנו את הבעיה של המעבר בין סוגי הכתובות.

9. עשינו שאלה זאת בטאבלט כדי שיהיה ברור הסימונים.

קודם נשים הסברים על אופן הפעולה של OSPF, BGP, RIP כדי שיהיה יותר מובן למה שכתבתי את התשובות כך. AS - Autonomous System) לניהול רשת באינטרנט מקוצה מספר מזהה ייחודי (AS - Autonomous System) כל מערכת אוטונומית (ASN - Autonomous System Number). כל AS מהווה צומת ניתוב שמשתמש בפרוטוקול BGP כדי לבנות מסלולי ניתוב דינמיים כדי להתמשק מול AS-ים אחרים<sup>[2]</sup>.

כדי לבנות מסלולים, כל AS מפרסם את הASN ורשימת תחומי כתובות (Prefix) שיש ברשותו והוא יכול להעביר אליהם תעבורה בחבילת BGP Announcement לשכנים שלו. כל שכן מקבל את ההודעה, אוגר את המידע ומשקלל אותו עם המסלולים ששמורים אצלו. לאחר מכן השכן מחלחל את המידע הלאה לשכנים שלו על ידי שרשור ה-ASN של עצמו להודעה. השכנים החדשים מקבלים את תחומי הכתובות יחד עם רשימת ה-ASN-ים שעליהם לעבור כדי להגיע לאותה קבוצת כתובות.

כדי להימנע ממעגלים, ASN-ים מפילים הודעות BGP שמכילות את ה-ASN של עצמם.

- **OSPF** פרוטוקול ניתוב להעברת נתונים בין ראוטרים שונים הנמצאים באותה מערכת אוטונומית. משתמש באלגוריתם "OSPF מדיקסטרה, המשמש לחישוב עץ המרחק הקצר ביותר. OSPF משתמש בעלות העברת הנתונים (מספר המציין את גודל רוחב הפס) לצורך חישוב המרחק, ותמיד יבחר את הנתיב הזול ביותר להעברת חבילה מהמקור אל היעד.

נתב המנתב חבילות בהתבסס על OSPF מנהל רישום של כל הנתבים שהוא "מכיר", והנתיבים אליהם. כאשר מגיעה אליו חבילה הוא מעביר אותה אל נתב היעד דרך הנתיב בו עלות התעבורה היא הזולה ביותר.

- RIP - נתב המשתמש ב־PIP מנהל רישום של כל הנתבים אותם הוא "מכיר", הרשתות המחוברות אליהן, וכמות הצעדים בכל נתיב לכל יעד. כאשר מגיעה חבילה אל הנתב הוא יעביר אותה בנתיב בו היא תעבור מינימום צעדים עד לרשת היעד, שיטה זו מכונה ספירת צעדים (hop count). הנתב מבקש עדכונים לגבי שינויים בטופולוגית הרשת מהנתבים המחוברים אליו כל שלושים שניות, וכך הוא נשאר מעודכן לגבי שינויים בנתיבים המובילים אל היעד, ומקבל מידע על נתבים חדשים שחוברו אל הרשת.

לשים לב שכאשר אני כותב" חיבור ישיר" הכוונה היא בין מערכות אוטונומיות AS.

