

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ ДСНС

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Сфера дії Правил

1. Ці Правила встановлюють мінімальні вимоги до безпечного виконання всіх видів робіт, пов'язаних з діяльністю Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2. Правила поширюються на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців, працівників (далі – особовий склад) апарату ДСНС, територіальних органів, підрозділів центрального підпорядкування, підприємств, організацій, установ сфери управління ДСНС та учнів (ліцеїстів), студентів, слухачів, стажистів (далі – здобувачі освіти) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління ДСНС, та їх відокремлених структурних підрозділів (далі – органи та підрозділи ДСНС) та є обов'язковими для виконання під час здійснення заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них, при використанні об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та здійсненні робіт з їх утримання та експлуатації, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасінні пожеж, мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведенні комплексу заходів з метою ліквідації небезпек, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, та інших робіт, пов'язаних із діяльністю органів та підрозділів ДСНС, а також під час освітнього процесу.

3. Організація та порядок діяльності органів та підрозділів ДСНС та функціонування їх під час виконання завдань за призначенням визначені Кодексом цивільного захисту України, Положенням про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593, Положенням про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.07.2014 № 631, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2014 р. за № 853/25630, Порядком організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.02.2022 № 116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 травня 2022 р. за № 534/37870, Статутом дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2018 р. за

№ 801/32253 (далі – Статут дій), нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

4. Ці Правила не обмежують права встановлювати більш жорсткі вимоги щодо безпеки та здоров'я особового складу та здобувачів освіти, якщо це дозволить ефективно вживати заходів, необхідних для збереження їх життя та працездатності у кожному аспекті, пов'язаному з виконанням завдань за призначенням.

5. Чинні нормативно-правові акти та стандарти, на які є посилання в цих Правилах, перевіряють згідно з Єдиним державним реєстром нормативно-правових актів та офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними показниками національних стандартів.

Якщо нормативно-правовий акт (стандарт), на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий нормативно-правовий акт (стандарт), охоплюючи всі внесені зміни до нього.

2. Система управління охороною праці

1. Керівники органів та підрозділів ДСНС зобов'язані забезпечити належні умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та впроваджувати превентивні заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я особового складу та здобувачів освіти у процесі їх повсякденної діяльності (навчального процесу) та виконання службових обов'язків.

Із цією метою керівники органів та підрозділів ДСНС забезпечують функціонування системи управління охороною праці (далі – СУОП) відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці”.

2. СУОП створюється, впроваджується та удосконалюється відповідно до Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджених Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008.

3. В органах та підрозділах ДСНС створюється служба охорони праці відповідно до вимог статті 15 Закону України “Про охорону праці”, Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125.

4. У посадових (робочих) інструкціях особового складу визначаються загальні й конкретні обов'язки кожної особи, її повноваження у сфері охорони праці.

5. Структура, завдання СУОП, порядок взаємодії підрозділів з питань охорони праці, періодичність і порядок внутрішніх перевірок, розробка специфічних положень, інструкцій та процедур безпеки, з урахуванням характеру ризиків та специфіки виконуваних завдань, відповідальність керівників відповідного рівня, а також особового складу мають бути викладені в Положенні про СУОП органу та підрозділу ДСНС.

Положення про СУОП затверджується та вводиться в дію наказом керівника органу та підрозділу ДСНС.

6. З метою встановлення чітких правил безпеки для особового складу і здобувачів освіти та забезпечення їх дотримання, запобігання настанню нещасних випадків в органах та підрозділах ДСНС розробляються та впроваджуються інструкції з охорони праці.

Інструкції розробляються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666, та Порядку опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 грудня 1994 р. за № 20/229.

7. Навчання та перевірка знань, інструктажі з питань охорони праці особового складу та здобувачів освіти організовуються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/1051, та інших відомих нормативно-правових актів.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

- з особовим складом, який приймається на службу (роботу) або переводиться з одного органу чи підрозділу ДСНС до іншого, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- з особовим складом інших організацій, органів та підрозділів ДСНС, які прибули в орган чи підрозділ ДСНС і братимуть безпосередню участь у виконанні робіт чи завдань за призначенням;

- зі здобувачами освіти, які прибули до органу чи підрозділу ДСНС для проходження трудового або професійного навчання;

- з екскурсантами під час екскурсії в органі та підрозділі ДСНС.

Первинний інструктаж проводиться до початку служби (роботи) безпосередньо на робочому місці з особовим складом (здобувачами освіти):

- який приймається на службу (роботу);

- який переводиться з одного органу чи підрозділу ДСНС до іншого або з одного структурного підрозділу органу чи підрозділу ДСНС до іншого та виконуватиме нову для нього роботу;

- який відряджений до органу чи підрозділу ДСНС і бере безпосередню участь у виконанні робіт та завдань за призначенням;

- який прибув до органу чи підрозділу ДСНС для трудового або професійного навчання.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими в органах та підрозділах ДСНС інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремою особою або групою осіб, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом, в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою – 1 разу на 3 місяці;

для решти робіт – 1 разу на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з особовим складом:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, пожежно-технічного оснащення, аварійно-рятувального обладнання та спорядження та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях особовим складом (здобувачами освіти) вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві в службі чи роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з особовим складом:

при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження;

при проведенні робіт, які не пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків і потребують дотримання вимог безпеки.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремою особою або з групою осіб. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт.

8. Професійна підготовка осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту передбачає здобуття ними професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.

Відповідно до частини третьої статті 90 Кодексу цивільного захисту України, з метою впорядкування організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту наказом МВС України від 26.05.2020 № 412 затверджено Порядок проходження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 2020 р. за № 496/34779.

9. Вимоги до присвоєння кваліфікаційних груп з електробезпеки визначено у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Мінпраці України від 09.01.1998 № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533 (далі – ПБЕЕС), та Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017 (далі – ПТЕЕС).

10. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, які сталися в органах і підрозділах ДСНС з особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов'язків, проводяться відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 12.03.2024 № 154, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2024 р. за № 552/41897.

Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з державними службовцями та працівниками, проводяться згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.

Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу, проводяться відповідно до вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 16.05.2019 № 659, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 р. за № 612/33583.

11. Розслідування та облік нещасних випадків не виробничого характеру проводяться згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків не виробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

12. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442, та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених наказом Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41.

13. Медичні огляди організовуються відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

3. Контроль за станом охорони праці

1. Контроль за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС спрямований на виявлення та усунення відхилень від норм, встановлених законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці.

2. Система контролю передбачає:

оцінювання наявності, актуальності та повноти документації з питань охорони праці;

оцінювання компетентності посадових осіб щодо забезпечення та виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;

оцінювання безпечності, відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів експлуатації машин, механізмів, устаткування та обладнання, яке використовується в органах та підрозділах ДСНС;

оцінювання комплектування, забезпечення та стану наявних засобів індивідуального та колективного захисту, що використовує особовий склад та здобувачі освіти;

оцінювання стану виконання запропонованих заходів за результатами попередньо проведеного контролю.

3. Основні види контролю за станом охорони праці:

оперативний;

періодичний;

комплексний;

відомчий.

4. Оперативний контроль за станом охорони праці в пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділах ДСНС здійснюється з метою забезпечення безпеки особового складу під час виконання службових обов'язків, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням. Проводиться безпосередньо начальниками (командирами) караулів (змін, груп, відділень) перед початком та впродовж чергування (робочого дня).

Основні етапи оперативного контролю:

огляд службових приміщень та території підрозділу щодо дотримання вимог, визначених у цих Правилах;

наявність та стан спеціального захисного одягу, спорядження та засобів індивідуального захисту;

справність автомобілів, пожежного, аварійно-рятувального обладнання, оснащення (спорядження), засобів зв'язку, освітлення;

справність електрообладнання, наявність та придатність до використання електрозахисних засобів;

знання особовим складом своїх обов'язків.

У разі виявлення порушень або несправностей вживаються негайні заходи щодо їх усунення.

Якщо порушення чи недоліки не можуть бути усунені власними зусиллями, особа, яка здійснювала контроль, після закінчення огляду повинна доповісти про це керівникові підрозділу.

Керівник підрозділу розглядає звернення (рапорт, доповідну записку) у встановленому порядку та вживає заходів для усунення виявлених недоліків та порушень.

5. Періодичний контроль проводиться службами охорони праці в пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділах, закладах освіти ДСНС

у присутності керівника (заступника) підрозділу не рідше одного разу на три місяці.

Основні етапи періодичного контролю:

перевірка комплектування, забезпечення та стану наявних засобів індивідуального та колективного захисту;

дотримання вимог охорони праці під час несення служби та проведення робіт;

відповідність умов праці встановленим нормативам;

наявність і ведення необхідної документації з питань охорони праці;

перевірка стану обладнання, оснащення, інструментів та техніки, наявності технічної документації, відповідності вимогам нормативних актів з питань охорони праці;

перевірка дотримання строків технічних оглядів і випробувань машин, механізмів, пожежного, аварійно-рятувального обладнання, оснащення (спорядження), контрольно-вимірювальних приладів тощо;

перевірка справності систем опалення та вентиляції;

перевірка організації та допуску осіб до виконання робіт підвищеної небезпеки;

перевірка оснащеності будівель, споруд та приміщень первинними засобами пожежогасіння відповідно до нормативних вимог;

перевірка відповідності систем блискавкозахисту будівель і споруд проєкту та вимогам нормативних документів;

перевірка справності електрообладнання, резервних джерел живлення, наявність та придатність до використання електрозахисних засобів;

перевірка стану утримання службових приміщень та території підрозділу;

дотримання інших норм і правил охорони праці, що визначені нормативно-правовими актами.

6. Комплексний контроль проводиться посадовими особами служби охорони праці вищого органу управління (територіальні органи ДСНС) відповідно до затвердженого річного графіка.

Перевірка здійснюється у присутності керівника підрозділу або особи, уповноваженої керівником, та представника служби охорони праці відповідного підрозділу ДСНС.

Під час перевірки здійснюється загальний моніторинг умов праці в підрозділі, перевірка наявності необхідної документації та звітності, матеріалів, що стосуються розслідувань та обліку нещасних випадків, аналізу їх причин та виконання заходів щодо запобігання повторенню їх настання.

Здійснюється перевірка виконання заходів, розроблених за результатами проведення попередніх етапів контролю, виконання наказів, розпоряджень, планів, приписів з питань охорони праці.

7. За результатами періодичного та комплексного контролів складаються доповідні записки (приписи за формою, наведеною в додатку 1 до Правил), встановлюються терміни для усунення недоліків.

У разі виявлення грубих порушень керівнику органу чи підрозділу ДСНС подаються пропозиції щодо притягнення посадових осіб (особового складу) до відповідальності.

У разі виявлення порушень, що створюють загрозу життю або здоров'ю особового складу, посадові особи служби охорони праці мають право зупиняти проведення робіт, роботу машин, механізмів, устаткування та інших засобів.

8. Результати контролю за охороною праці мають використовуватися для оперативного ухвалення заходів з усунення виявлених недоліків і порушень для прийняття управлінських рішень.

9. Порядок та організація здійснення відомчого контролю за станом охорони праці визначаються ДСНС.

II. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ ДСНС

1. Пожежне депо

1. Пожежні депо розміщуються в пожежно-рятувальних частинах, які залежно від кількості протипожежної та аварійно-рятувальної техніки поділяються на три типи:

1-2 одиниці техніки – пожежне депо III типу;

3-6 одиниць техніки – пожежне депо II типу;

7 і більше одиниць техніки – пожежне депо I типу.

В окремих випадках для розміщення нечисленних пожежно-рятувальних підрозділів допускається використовувати інші спеціально переобладнані будівлі, що забезпечують необхідні безпечні умови для розміщення особового складу, утримання техніки та виконання службових обов'язків.

У будівлях пожежних депо II та III типів з одним або двома виїздами допускається передбачати приміщення для екстрених служб (поліція, екстрена медична допомога).

2. Виїзди з території пожежно-рятувального підрозділу на автомобільні дороги загального користування повинні мати тверде покриття, а повороти – радіус заокруглення не менше 10,5 м по внутрішньому краю проїзду.

3. Виїзди з території пожежно-рятувальних підрозділів на магістральні дороги регульованого руху, магістральні вулиці загальноміського значення регульованого руху, магістральні вулиці районного значення, а також тротуар навпроти виїзду з усіх пожежних депо повинні обладнуватися світлофором та світловим показником з акустичним сигналом, що дозволяє зупиняти рух транспорту та пішоходів під час виїзду пожежних автомобілів з гаража по тривозі. Вмикання світлофора має здійснюватися з пункту зв'язку пожежно-рятувального підрозділу.

4. Дорожнє покриття доріг на території пожежно-рятувальної частини, а також майданчик перед головним фасадом стоянки-гаража основних та резервних пожежних автомобілів повинні мати тверде покриття без руйнувань, заглиблень та горбів.

5. У кожному підрозділі місця, де дозволяється куріння, необхідно обладнати урною або попільницею з негорючих матеріалів, позначити їх знаком або написом.

6. Освітлення душових виконується у вологозахищеному варіанті.

7. Якщо в приміщеннях використовується напруга двох або більше номіналів, то маркування всіх розеток є обов'язковим.

8. Силові, освітлювальні щити та щити аварійного освітлення мають бути забезпечені написами для споживачів проти кожного вимикача, тумблера, рубильника тощо. Електричні розподільчі коробки треба замикати негорючими кришками.

9. Усі будівлі, споруди та пожежні депо повинні обладнуватися блискавкозахистом.

10. Для обігрівання та створення у приміщеннях пожежної частини нормованих показників мікроклімату повинно застосовуватися водяне опалення (централізоване). У разі використання автономної водяної системи опалення повинні виконуватися вимоги Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2018 р. за № 433/31885, Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2015 р. за № 674/27119, та Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджених наказом Міненерговугілля від 02.12.2013 № 892, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2127/24659.

Як виняток у пожежних депо може використовуватися пічне опалення, яке має відповідати вимогам державних будівельних норм та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697 (далі – Правила пожежної безпеки).

11. Пожежні депо обладнуються внутрішнім та зовнішнім водопостачанням та системами каналізації відповідно до вимог державних будівельних норм.

На території встановлюється пожежний гідрант та/або влаштовується пожежне водоймище.

12. Будівлі (споруди) пожежних депо та інші допоміжні будівлі (споруди), що забезпечують функціонування пожежно-рятувальних підрозділів, слід обладнувати системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 “Системи протипожежного захисту”, ДСТУ 8767:2018 “Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування”. При цьому вимоги ДСТУ 8767:2018 слід застосовувати в частині, що не суперечить вимогам ДБН В.2.5-56.

Допускається не обладнувати системами пожежної сигналізації окремо розташовані одноповерхові будівлі пожежних депо площею до 100 м².

13. На території та в приміщеннях пожежного депо в місцях, де існує небезпека травмування особового складу (падіння, наштовхування на перешкоду, потрапляння під падаючий предмет тощо), встановлюються знаки безпеки відповідно до Мінімальних вимог до забезпечення знаками безпеки та здоров'я на роботі, затверджених наказом Міністерства економіки України від 09.03.2023 № 1268, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2023 р. за № 672/39728.

Типи знаків, їх графічне зображення, кольори та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 7010:2022 “Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки”.

2. Вимоги до зон території пожежно-рятувальної частини

1. Перелік службових приміщень пожежного депо та їх площа повинні визначатися залежно від типу пожежного депо і кількості пожежної техніки, що знаходиться на оснащенні пожежно-рятувального підрозділу.

2. Центральний вхід в адміністративне приміщення пожежного депо та шляхи руху до службових приміщень, у яких передбачено прийом громадян, має бути пристосовано для пересування маломобільних груп населення.

3. У разі залучення до роботи в пожежно-рятувальному підрозділі людей з порушеннями опорно-рухового апарата, які користуються кріслами колісними та за станом здоров'я мають допуск до окремих видів роботи, площу приміщень їхнього можливого перебування треба приймати не менше ніж 7,65 м².

4. Приміщення будівлі пожежного депо, навчальні та спортивні майданчики, зона відпочинку чергового караулу повинні бути обладнані системою гучномовного оповіщення з можливістю передавання голосової інформації та сигналу “Тривога”.

5. На шляхах переміщення, у дверних отворах та перепадах (сходинок) на підлозі не допускається влаштування порогів та сходів, а також таких, що виступають у просвіті шляху частин конструкцій, обладнання й інженерних мереж на висоті менше ніж 2,2 м від рівня підлоги.

3. Стоянка-гараж

1. Приміщення стоянки-гаража для пожежної та аварійно-рятувальної техніки, а також службові та допоміжні приміщення зазвичай розміщують в одній будівлі пожежного депо.

2. Стоянку-гараж основних та чергових пожежних автомобілів має бути розміщено на першому поверсі з боку основного фасаду та з боку виїзду на дорогу загального користування.

3. Висота та ширина приміщення стоянки-гаража повинні забезпечувати розміщення пожежно-рятувальної техніки.

Ширина воріт повинна бути на 1 метр більша за ширину пожежних автомобілів, що знаходяться на оснащенні пожежно-рятувального підрозділу.

Усі ворота повинні обладнуватися механічними або автоматичними запорами та фіксаторами, що виключає їх самовільне відкривання чи закривання.

У полотнищі воріт допускається облаштовувати двері.

Двері суміжних зі стоянкою-гаражем приміщень обладнуються пристроями для запобігання довільному відкриттю чи закриттю, захисту від проникнення до приміщень вихлопних газів і парів бензину та повинні відкриватися в бік гаража.

4. Оздоблення (облицювання) внутрішніх поверхонь стін стоянки-гаража і технічних приміщень повинно бути з негорючих матеріалів, а на висоту не менше 2 м від рівня підлоги таким, що дозволяє проводити вологе прибирання.

5. Освітленість приміщення стоянки-гаража повинна бути не менше 200 лк.

Для природного освітлення можуть використовуватися вікна, двері та світлопрозорі прорізи у воротах для виїзду пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів.

Штучне освітлення має бути трьох видів: робоче, чергове та аварійне.

У приміщенні стоянки-гаража та в караульному приміщенні, крім робочого електричного освітлення, повинно бути чергове, що застосовується особовим складом для орієнтування в цих приміщеннях.

Для аварійного освітлення може використовуватися автономне джерело електроживлення.

6. Рівень підлоги стоянки-гаража пожежної та аварійно-рятувальної техніки повинен бути нижче рівня підлоги суміжних приміщень не менше ніж на 0,05 м та мати ухил у бік в'їзних воріт не більше 3%.

7. Приміщення стоянки-гаража пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів повинні мати оглядову канаву.

Оглядові канали повинні мати два спуски (один – по сходах, інший – по скобах або стаціонарній металевій драбині).

Зверху оглядова канава повинна закриватися металевими решітками з прутів діаметром не менше 12 мм з гніздами не більше 60х60 мм.

По периметру оглядова канава обладнується запобіжною ребордою з розсікачем висотою: для транспортних засобів I категорії – не менше 0,1 м, для транспортних засобів II і III категорій – не менше 0,15 м, та наноситься сигнальна розмітка у вигляді смуг жовтого та чорного кольорів, що чергуються.

Стіни та підлога всередині оглядової канави повинні облицюватися керамічною плиткою або іншими матеріалами, що дозволяють виконувати вологе прибирання, на її дно укладають дерев'яні трапи, у стінах мають бути обладнані ніші для розміщення інструменту.

Оглядова канава повинна бути обладнана стаціонарним освітленням з напругою не більше 36 В у вибухонебезпечному та вологозахищеному виконанні. Світильники повинні розміщуватися в нішах, які захищені від механічних пошкоджень.

Перед роботою оглядова канава повинна провітрюватися, а після роботи прибиратися від пролитих пально-мастильних матеріалів, ганчір'я, інструментів та інших предметів.

8. Приміщення стоянки-гаража, крім загальнообмінної вентиляції, повинно мати примусову вентиляцію, що забезпечує видалення назовні відпрацьованих газів від двигунів пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів або спеціальною системою їх видалення (система газовідведення).

У разі застосування системи газовідведення пожежні та аварійно-рятувальні автомобілі повинні бути до неї постійно підключені, а система має забезпечувати самороз'єднання на початку руху автомобілів.

9. Габарити стоянки автомобілів повинні позначатися смугами білого або жовтого кольору залежно від кольору підлоги завширшки 10 см.

10. Для запобігання руху автомобіля назад під задні колеса у зоні стоянки мають передбачатись упори-обмежувачі, розмір та конструкція яких відповідає типу транспортного засобу.

11. У разі розташування позаду автомобіля меблів або інших виробів, призначених для розміщення захисного одягу, упори-обмежувачі мають забезпечувати стоянку автомобіля на відстані не менше 1,5 м від них.

12. На передній стінці біля кожних воріт можуть бути встановлені дзеркала заднього огляду розміром не менше ніж 1,0х0,2 м.

13. На воротах або на передній стінці гаража робиться напис про місце посадки особового складу в пожежні та аварійно-рятувальні автомобілі за сигналом "Тривога".

14. Захисний одяг і спорядження кожного пожежного-рятувальника складаються окремо на спеціально обладнаних стелажах (тумбочках) або розміщуються на спеціальних вішаках.

15. Концентрація оксиду вуглецю у приміщенні гаража не повинна перевищувати 20 мг/м³ та відповідати вимогам, визначеним у додатку 2 до Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 серпня 2012 р. за № 1299/21611.

16. У приміщенні стоянки-гаража забороняється:

палити, користуватися відкритим вогнем;

перевіряти наявність пального у баках за допомогою відкритого вогню;

мити або протирати паливо-мастильними матеріалами автомобільні кузови, деталі та агрегати, а також руки і одяг;

зберігання легкозаймистих та горючих рідин;

заправляти автомобілі пально-мастильними матеріалами;

заряджати акумуляторні батареї (за винятком підзарядки штатних акумуляторних батарей без їх зняття з техніки, якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу та за умови забезпечення вентиляції приміщення та від'єднання зарядного пристрою перед запуском двигуна);

відпочивати особовому складу, в тому числі в пожежних та аварійно-рятувальних автомобілях.

17. Усі роботи в приміщеннях стоянки-гаража повинні проводитися з дотриманням вимог цих Правил та Правил пожежної безпеки.

4. Технічний пост (пост обслуговування автомобілів) пожежного депо

1. Технічний пост (пост обслуговування автомобілів) призначений для обслуговування пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів, що знаходяться на оснащенні пожежно-рятувального підрозділу.

Стіни технічного поста повинні оздоблюватися матеріалами, що дозволяють виконувати вологе прибирання.

2. У приміщенні поста технічного обслуговування встановлюються:

верстак з лещатами;

заточний верстат, обладнаний захисним щитком;

зварювальний апарат;

компресор пересувний (з ресивером);

ключі гайкові та набір голівок;

кутова шліфувальна машина;

електродриль (свердлильний верстат);

зарядний пристрій для зарядки акумуляторних батарей;

витяжна шафа (зонт) для заряджання акумуляторів батарей;

мийка високого тиску;

набір слюсарного інструменту;

набір викруток;

аптечка для надання домедичної допомоги на робочому місці;

вогнегасник ВП-5;

шафа для інструменту, запасних частин і експлуатаційних матеріалів;

захисні окуляри, рукавиці для роботи з інструментом та обладнанням;

інші інструменти, устаткування та обладнання залежно від потреб підрозділу та виду транспортних засобів.

3. Стелажі та шафи мають відповідати розмірам і виду майна, що зберігається, та витримувати навантаження без перекосів і осідання.

4. Устаткування та інструмент, якими укомплектовані приміщення для обслуговування автомобілів, повинні утримуватися у справному стані.

5. Забороняється використовувати несправне устаткування, інструмент, а також відкритий вогонь у приміщеннях для обслуговування автомобілів.

6. Приміщення для обслуговування автомобілів мають постійно утримуватись у чистоті. Прибирання робочих місць повинно проводитися щоразу після закінчення робіт.

7. До роботи з інструментами та пристроями допускаються особи, які пройшли навчання безпечним методам роботи та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до встановленого порядку.

5. Вимоги до службових та допоміжних приміщень пожежного депо

1. Службові та допоміжні приміщення повинні утримуватися згідно з пожежними і санітарно-гігієнічними вимогами та забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм належності.

2. Виходи з приміщень повинні утримуватися вільними, нічим не захащуватися та забезпечувати у разі збору чергового караулу за сигналом “Тривога” безпечне пересування особового складу до пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів, що знаходяться у приміщенні стоянки-гаража.

3. Забороняється у службових приміщеннях пожежного депо зберігати горючі, легкозаймисті та вибухові речовини, експлуатувати несправні електричні мережі та обладнання, куріння, крім спеціально обладнаних місць, забороняється застилати підлогу килимами і доріжками на шляхах руху особового складу.

6. Рукавна база (пост)

1. Рукавна база (пост) розміщується на території пожежного депо і повинна мати приміщення для:

- технічного обслуговування пожежних рукавів;
- складу зберігання і видачі рукавів;
- зберігання підсобних матеріалів;
- миття і сушіння рукавів;
- відпочинку чергового водія автомобіля доставки рукавів;
- стоянки автомобіля доставки рукавів.

2. Приміщення для технічного обслуговування і зберігання пожежних рукавів повинно мати природне та (або) електричне освітлення.

Підготовлені до використання рукави зберігаються у спеціально відведених місцях (стелажах) у згорнутому вигляді з'єднувальними головками назовні.

3. Рукавна база укомплектовується інструментом та пристроями для ремонту та обслуговування пожежних рукавів.

7. Караульне приміщення

1. Двері з приміщень перебування особового складу чергового караулу повинні відчинятися у напрямку руху до стоянки-гаража, де знаходяться чергові пожежні та аварійно-рятувальні автомобілі, спускових стовпів і приміщень, де зберігається спеціальне обладнання та спеціальний одяг.

2. Приміщення для відпочинку чергового караулу має розміщуватися не нижче першого та не вище другого поверхів. Між приміщеннями для відпочинку чергового караулу та стоянкою-гаражем пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів повинен бути тамбур або коридор.

3. У пожежних депо допускається вихід з караульного приміщення безпосередньо в приміщення стоянки-гаража за умови, що двері між ними будуть обладнані ущільненнями для захисту від проникнення шкідливих газоповітряних сумішей зі стоянки-гаража.

4. У разі розміщення приміщень чергового караулу на другому поверсі в міжповерховому перекритті мають влаштовуватися прорізи діаметром 1,2 м або розміром 1,2х1,2 м у просвіті зі спускними металевими стовпами діаметром 0,2 м, які ведуть до приміщення стоянки-гаража пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів, із розрахунку один стовп на 7 осіб табельної чисельності чергового караулу.

5. Над отвором повинні облаштовуватися кабіни з двостулковими дверима без порогів, які мають відчинятися всередину, обладнані блокувальними пристроями для запобігання самовільного відкривання. По периметру прорізу та в основі металевго стовпа необхідно влаштовувати запобіжні заходи для уникнення травмування.

6. Для уникнення травмування особового складу під час спуску проріз по периметру повинен закриватися пружним матеріалом, а підлога в основі спускного стовпа – вистилатися пружним матом діаметром не менше 1 м.

7. Караульне приміщення повинно мати основне та чергове освітлення. У темний період доби під час відпочинку особового складу в караульному приміщенні повинно працювати чергове освітлення, яке обладнується зеленими плафонами або розсіювачами.

8. Для відпочинку особового складу караульне приміщення повинно бути забезпечене ліжками з розрахунку на весь особовий склад чергового караулу. Резервні місця для відпочинку особового складу можуть обладнуватися в окремому приміщенні.

9. Забороняється влаштовувати проходи через караульне приміщення та санітарні вузли над ним, облицьовувати стіни та стелю караульного приміщення синтетичними горючими матеріалами, проводити засклення дверей, застилати килимами і доріжками підлогу, розміщувати меблі, інвентар та інші предмети, що перешкоджають збору особового складу чергового караулу за сигналом “Тривога”.

8. Приміщення для приготування та прийому їжі

1. Приміщення для приготування та прийому їжі обладнується відповідно до Норм забезпечення речовим майном і табельної належності.

2. Кімната для підігрівання та прийому їжі обладнується гарячим водопостачанням та витяжною вентиляцією.

3. Електричне та газове обладнання має бути справним, відповідати вимогам правил експлуатації та пожежної безпеки.

9. Склади пально-мастильних матеріалів

1. Улаштування та обладнання складів пально-мастильних матеріалів та пунктів заправки має відповідати вимогам пожежної безпеки, нормам та вимогам інших нормативних актів.

2. Підлога у складських будівлях для нафтопродуктів у тарі повинна бути з неспалимих і таких, що не вбирають нафтопродукти, матеріалів, а під час зберігання легкозаймистих нафтопродуктів – мати покриття, що не утворює іскор.

3. Приміщення має утримуватися в чистоті, пролиті легкозаймисті рідини (далі – ЛЗР) і горючі рідини (далі – ГР) негайно прибираються.

4. Пальне слід зберігати у справній негорючій спеціальній тарі, яка не б’ється та щільно закривається. Категорично забороняється користуватися інструментом, який утворює іскри під час ударів.

5. Бочки укладаються обережно, пробками догори, без ударів одна об одну.

6. Тара, в якій зберігаються ЛЗР і ГР, має бути захищеною від сонячного й іншого теплового впливу.

7. Розливання пального проводиться в ємності, які призначені для зберігання відповідного типу пального. Забороняється застосовувати для цього пластикові каністри та відра.

8. Не допускається зберігання в приміщенні тарного складу порожньої тари, спецодягу, обтирального матеріалу.

10. Склади піноутворювача

1. Склад для зберігання піноутворювача повинен бути заглибленим та мати теплоізоляцію, яка забезпечує підтримання температури від +5 °С до +30 °С та має відповідати вимогам пожежної безпеки.

2. Приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією та електричним освітленням відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 21.07.2017 № 476 (далі – Правила улаштування електроустановок).

3. Тара, призначена для транспортування і зберігання піноутворювачів, повинна бути чистою, без слідів нафтопродуктів і хімреактивів. Ступінь заповнення тари повинен бути не більше 95% обсягу. Після заповнення тари з піноутворювачем повинна бути герметично закрита і опломбована.

4. Стаціонарні ємності для зберігання піноутворювача, облаштовані за межами приміщень, повинні мати огороження, яке виключає доступ до них сторонніх осіб.

5. Тривале зберігання (більше 1 місяця) піноутворювачів у вигляді робочих розчинів у ємностях з вуглецевої сталі не допускається. При використанні ємностей зі скла, пластмаси або нержавіючої сталі термін зберігання водних розчинів становить 3 роки.

6. При роботах, пов'язаних з розвантаженням піноутворювачів, промиванням апаратури і тари, слід виключити можливість потрапляння складу піноутворювача на шкірні покриви, слизові оболонки очей і в шлунково-кишковий тракт.

Обслуговуючий персонал при цьому повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: непромокаючим спецодягом, гумовими чоботами, прогумованими рукавицями або рукавичками, захисними окулярами та щитками. Для захисту рук слід користуватися захисними кремами.

При потраплянні продукту в очі або на шкіру його треба змити великою кількістю проточної води.

7. Особам, які працюють з піноутворювачем, необхідно дотримуватися заходів гігієни. Перед прийомом їжі та курінням слід вимити руки з милом, після закінчення робіт прийняти душ. При сильному забрудненні необхідно змінити одяг.

11. Склади вогнегасного порошку

1. Склад для зберігання вогнегасного порошку повинен обладнуватися припливно-витяжною вентиляцією та електричним освітленням відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок. Приміщення повинно бути сухим, у ньому повинна підтримуватися температура повітря від +5 °С до +40 °С.

2. Порошок повинен зберігатися в тарі та розміщуватися на стелажах або полицях згідно з інструкцією заводу виробника.

3. Технологічний процес заправки вогнегасним порошком пожежних автомобілів повинен бути механізованим.

12. Приміщення для зберігання майна та техніки

1. Для зберігання всіх видів матеріально-технічних засобів обладнуються самостійні склади і приміщення або ізольовані відділення (секції-сховища) у складах.

2. Сховища мають бути сухими, захищеними від проникнення ґрунтових вод, атмосферних опадів і пилу. Слід передбачити природну (кватирки, вентиляційні труби й отвори) або примусову вентиляцію.

3. Дах, стіни, підлогу, вікна і ворота (двері) необхідно постійно утримувати у належному стані. Ворота сховищ повинні відчинятися назовні.

4. Підлога сховищ повинна витримувати навантаження, яке створюється майном і технікою, а також мати поверхню, стійку до утворення піску, пилу і зручну для прибирання.

5. У сховищах має бути передбачене електричне та природне освітлення, достатнє для проведення робіт.

6. Електропроводка у сховищах утримується у належному стані відповідно до Правил улаштування електроустановок.

7. У складських приміщеннях допускається виконувати стелажі з горючих матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажима завширшки не менше 1 м. За відсутності приладів опалення стелажі можуть встановлюватись упритул до стін. Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м мають виконуватися з негорючих матеріалів.

8. У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки, посередині нього влаштовується поздовжній прохід не менше 2 м завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 м.

9. Стелажі, розміщені в сховищах, повинні відповідати розмірам і виду майна, що зберігається, витримувати повне навантаження і не давати при цьому перекосів і осідання, легко переноситись і розбиратися.

13. Приміщення лабораторії науково-дослідних інститутів, випробувальних пожежних лабораторій та закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління ДСНС

1. Вимоги з охорони праці під час виконання робіт у хімічних лабораторіях визначено Правилами охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях, затвердженими наказом МНС України від 11.09.2012 № 1192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 р. за № 1648/21960.

2. Приміщення лабораторій забезпечуються природним, штучним та сумішним освітленням залежно від характеристики зорової роботи.

Світильники за своїм улаштуванням повинні відповідати категорії і групі вибухонебезпечних речовин і бути влаштовані так, щоб особовий склад, за бажанням, міг змінити напрям світлового потоку.

3. Періодично, але не рідше одного разу на рік, у приміщеннях хімічних лабораторій необхідно проводити аналіз повітря на вміст шкідливих хімічних речовин, який здійснюється лабораторіями, що мають на це відповідний дозвіл.

4. Припливно-витяжна вентиляція в усіх приміщеннях вмикається за 30 хвилин до початку проведення робіт і вимикається після закінчення проведення робіт. При цьому спочатку вмикають витяжну вентиляцію, а потім припливну; вимикають навпаки – спочатку припливну, а потім витяжну.

Роботи в лабораторії повинні проводитися тільки при справній вентиляції, необхідно передбачити автоматичне включення та блокування вентиляції.

5. Усі роботи з хімічними речовинами слід проводити тільки у витяжних шафах. Витяжні шафи повинні бути обладнані відсмоктувачами.

6. Світильники у витяжній шафі за своїм улаштуванням повинні бути у вибухобезпечному виконанні. Штепсельні розетки і вимикачі повинні бути розташовані поза витяжною шафою.

7. Підлоги приміщень хімічних лабораторій повинні мати рівну, неслизьку, зручну для очищення поверхню, бути стійкими до дії механічних навантажень, вологі і агресивних середовищ.

8. Конструкція та розміщення лабораторних меблів повинні бути такими, щоб можна було вести прибирання підлоги під ними.

9. Для миття хімічного посуду слід виділяти ізольовані мийні приміщення, обладнані мийними машинами та спеціальними мийними столами: один – з витяжною шафою, два – відкритих.

Допускається влаштування місць для миття посуду в кожному лабораторному приміщенні у витяжній шафі.

10. Столи і витяжні шафи, призначені для роботи з пожежонебезпечними речовинами, повинні мати захисні бортики та бути покриті негорючим матеріалом, а для робіт з кислотами, лугами та іншими неорганічними і органічними хімічно активними речовинами – матеріалами, стійкими до їхнього впливу.

11. Газові та водяні крани на робочих столах і у витяжних шафах повинні бути розташовані біля бортів (країв) і установлені так, щоб унеможливити випадкове відкриття крана.

12. Забороняється залишати без нагляду робоче місце, ввімкнені нагрівальні прилади і працююче лабораторне обладнання.

13. Роботи, при проведенні яких можливий бурхливий перебіг процесу, підвищення тиску, перегрів скляного приладу або його пошкодження

з розбризкуванням гарячих або їдких продуктів, повинні виконуватися у витяжних шафах на спеціальних листах. За місцем таких робіт необхідно встановлювати прозорі запобіжні щитки.

14. При змішуванні або розведенні речовин, що супроводжується виділенням тепла, слід користуватися термостійким скляним або фарфоровим посудом.

15. Речовини та матеріали, що застосовуються в лабораторії, зберігають залежно від пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей (здатність до окиснення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям), сумісності, а також ознак однорідності речовин.

Хімічні речовини зберігають у лабораторіях відповідно до сертифіката про термін та умови зберігання заводу-виготовлювача.

16. На кожній посудині повинна бути етикетка з точною назвою речовини та з написом, що свідчить про наявність у речовини отруйних вогнєнебезпечних властивостей: червона – “Вогнєнебезпечно”, жовта – “Отрута”, зелена – “Берегти від води” тощо.

Зберігати хімічні речовини з нерозбірливими написами та без етикеток не дозволяється.

Речовини в склянках, що не мають етикеток, підлягають знищенню.

17. Скляна посудина для зберігання легкозаймистих рідких речовин, ємність якої більша за 1 л, повинна бути розміщена у герметичному металевому футлярі.

18. Особовий склад хімічних лабораторій повинен забезпечуватися необхідним спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 р. за № 1494/32946.

19. З метою запобігання електротравматизму забороняється:

допускати до роботи на електричних приладах і установках особовий склад, який не має відповідної групи з електробезпеки;

працювати на несправних електричних приладах і установках. Про всі виявлені дефекти в ізоляції проводів, про несправності пускачів, рубильників, штепсельних вилок, розеток тощо, а також заземлення й огороження слід негайно повідомляти безпосередньому керівнику;

переносити включені прилади та залишати їх без нагляду;

працювати поблизу відкритих струмопровідних частин електроустановок і торкатися їх;

захащувати підходи до електричних приладів і пристроїв.

20. У кожному робочому приміщенні лабораторії на видному та легкодоступному місці повинна знаходитися аптечка для надання домедичної допомоги на робочому місці.

14. Вимоги до навчально-тренувальної бази

1. Підготовка особового складу проводиться в умовах, максимально наближених до реальних, що виникають при гасінні пожеж.

2. Усі види тренувань виконуються особовим складом у захисному одязі та спорядженні.

3. При проведенні занять необхідно враховувати вимоги рекомендацій та методик проведення відповідних занять.

4. Територія облаштування майданчика стометрової смуги або майданчика з навчальною вежею має передбачати можливість розміщення на її початку (на старті) пожежного автомобіля.

5. На території навчально-тренувальної зони пожежно-рятувальної частини необхідно передбачити джерела водопостачання: водойму, резервуар та/або пожежний гідрант.

Облаштування джерела водопостачання повинно передбачати можливість розміщення пожежного автомобіля та забір води.

Для закритих водойм забір води виконують безпосередньо або через приймальний колодязь, пов'язаний з водоймою трубопроводом.

6. Біля місць розташування пожежних гідрантів, резервуарів або водойм має бути встановлено покажчики (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них:

для пожежного гідранта – літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водогінної мережі (тупикова чи кільцева);

для пожежного резервуара – літерним написом із цифровим позначенням запасу води в кубічних метрах та часом відновлення запасу води;

для пожежної водойми – літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, які можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми.

7. З метою підтримання об'єктів навчально-тренувальної бази у справному та безпечному стані в підрозділах щорічно здійснюються огляд, технічне обслуговування та перевірка (випробування) усіх її елементів (навчальної башти, смуги психологічної підготовки, теплодимокамери тощо). Проведені роботи повинні оформлятися актом.

15. Стометрова смуга з перешкодами

Майданчик для стометрової смуги з перешкодами повинен відповідати таким вимогам:

довжина доріжки має бути не менше ніж 115 м, ширина – не менше ніж 2 м;

для покриття доріжки допустимо застосовувати трав'яне покриття, а також штучні матеріали на гумовій чи бітумній основі. Облаштування дерев'яного, бетонного, асфальтного або кам'яного покриття неприпустиме;

з обох боків доріжки треба передбачати вільні ділянки завдовжки не менше ніж 5 м для старту та 10 м після фінішу;

ширина кожної бігової доріжки має бути не менше ніж 2 м;

на відстані 23 м від лінії старту встановлюють паркан заввишки 2 м та завширшки 2 м із суцільних дощок завтовшки 30–40 мм;

бігова дерев'яна колода повинна мати довжину 8 м та висоту розміщення від позначки землі 1,2 м. З обох кінців кріплять сходи завдовжки 2 м кожні. Передній кінець сходів улаштовують на відстані 38 м від лінії старту;

елементи смуги мають бути стійкими, утримуватися в належному стані (не мати тріщин, сколів тощо).

16. Смуга психологічної підготовки

1. Смуга розміщується на території навчально-тренувальної зони пожежно-рятувальної частини та не повинна мати спільної межі зі складською та житловою частинами службової зони.

2. Наповнення обладнання та лотків нафтопродуктами дозволяється виконувати тільки після їх охолодження. Розпалювання горючих рідин необхідно проводити за допомогою дистанційних систем разової чи багаторазової дії, на приладах вогневої смуги – за допомогою спеціальних факелів довжиною не менше 3 м.

3. Після проведення занять всі прилади та інше обладнання смуги потрібно очистити від залишків горючих речовин та матеріалів.

4. Під час проведення підготовки виставляються пости безпеки, рукавна лінія заповнюється водою під робочим тиском. На посту безпеки встановлюється порошковий вогнегасник.

17. Теплодимокамера

1. Теплодимокамера для підготовки газодимозахисників на території пожежно-рятувального підрозділу може облаштовуватися в окремій будівлі або у прибудованій до пожежного депо. Прибудована димокамера може мати прохід через тамбур-шлюз до будівлі пожежного депо.

2. Для можливості організації прибирання теплодимокамера може обладнуватися внутрішнім водопроводом та каналізацією для відведення стоків.

3. Теплодимокамера повинна обладнуватися пересувними перегородками, які дозволяють змінювати планування приміщення. Перегородки і підлога повинні виконуватися з негорючих матеріалів. У дверних прорізах, перегородках та інших конструкціях не повинно бути гостро виступаючих частин (цвяхів, болтів тощо).

4. У стіні між тренувальною залою та приміщенням керування освітнім процесом повинно бути вікно для контролю за станом газодимозахисників.

5. Теплодимокамера повинна бути обладнана системою сигналізації для контролю за газодимозахисниками (відеоспостереження, засоби для контролю загального стану особового складу), аварійною системою вентиляції, потужність якої має забезпечувати видалення диму не більше ніж за 2 хв, пристроями для імітації факторів пожежі, робочим та аварійним освітленням зі світловими показниками “Вихід” над виходами з приміщення.

6. Увімкнення аварійної вентиляції, робочого та аварійного освітлення, а також управління системою сигналізації, що визначає місце перебування та стан газодимозахисника, повинно здійснюватися дистанційно з приміщення керування навчальним процесом у теплодимокамері.

7. Для задимлення приміщення теплодимокамери повинні застосовуватися димові шашки, відходи деревини (тирса, стружка), театральний дим. Забороняється застосовувати нафтопродукти, полімерні та інші матеріали, які можуть призвести до отруєння.

18. Навчальна вежа

1. Навчальна вежа повинна облаштовуватися на території навчально-тренувальної зони пожежно-рятувального підрозділу як окрема споруда або вбудовуватися в будівлю пожежного депо.

2. Клас вогнестійкості та межа поширення вогню для вбудованої вежі повинні відповідати ступеню вогнестійкості основної будівлі пожежного депо. Ступінь вогнестійкості окремо розташованої вежі не нормується за умови дотримання протипожежних відстаней до суміжних будівель і споруд.

3. Вбудована навчальна вежа повинна мати окремий вхід. За наявності входу з будівлі пожежного депо двері мають бути протипожежними 2-го типу.

4. Навчальна вежа повинна бути чотириповерховою, фасадна сторона повинна обшиватися дошками та обладнуватися з другого по четвертий поверхи відкритими віконними прорізами розміром 1,1х1,87 м. Висота від рівня землі до підвіконня другого поверху повинна бути 4,25 м, відстань між підвіконнями з другого по четвертий поверхи – 3,3 м.

5. Відстань від вікна до обрізу фасадної стіни та ширина простінки між вікнами, якщо на поверсі знаходяться два і більше вікна, повинні бути не менше 0,65 м, а підвіконня знаходитися на висоті 0,8 м від підлоги поверху. Ширина підвіконня має бути 0,4 м та виступати за фасадну площину вежі на 0,03 м.

6. На кожному поверсі біля вікон усередині навчальної вежі обладнується робочий майданчик глибиною не менше 1,5 м від робочої сторони. Робочі майданчики повинні з'єднуватися між собою внутрішніми стаціонарними маршовими сходами, якими обладнується навчальна вежа з першого по четвертий поверхи. Забороняється влаштовувати вертикальні наскрізні сходи по всій висоті вежі. Робочі майданчики та прорізи в перекриттях вежі повинні мати огорожу, а сходи – поручні.

7. Внизу фасадної частини вежі, на 1-2 см нижче рівня третьої сходинки драбини-штурмівки, повинен закріплюватися дерев'яний брус перерізом 6х6 см. Робоча сторона навчальної вежі не повинна мати отворів, крім віконних прорізів, а також виступаючих конструкцій, крім підвіконня та обмежувального бруса у нижній частині вежі.

8. Навчальна вежа повинна обладнуватися пристроєм та/або сіткою для страхування особового складу від падіння з висоти. У разі використання страхувальних пристроїв ними повинен бути обладнаний кожен ряд вікон по вертикалі.

9. Страхувальний пристрій щорічно та після кожного ремонту повинен проходити статичне і динамічне випробування за нижченаведеною методикою.

Статичне випробування. Рятувальна мотузка пропускається крізь блоки і замок. До кінця мотузки через карабін впродовж 3 хв прикладається навантаження 400 кг. Випробування вважається пройденим, якщо замок міцно утримує мотузку, а після зняття навантаження на мотузці немає пошкоджень, подовження мотузки не перевищує 5% початкової довжини.

Динамічне випробування. До кінця мотузки, що пропущена крізь блоки і замок, на карабін підвішується і скидається з підвіконня 3-го поверху вантаж масою 150 кг. Випробування вважається пройденим, якщо після скидання вантажу мотузка не пробуксувала більше 30 см.

За результатами статичного та динамічного випробувань оформлюється акт.

Перед кожним застосуванням страхувального пристрою необхідно проводити його спрощене статичне випробування. Для перевірки на мотузці, що пропущена крізь блоки і замок, підтягуються та зависають на 1-2 с три пожежних-рятувальники. При цьому замок страхувального пристрою має міцно втримувати мотузку, і після зняття навантаження на ньому не повинно бути пошкоджень та залишкової деформації.

10. Перед навчальною вежею в ґрунті повинна облаштовуватися запобіжна подушка на відстань не менше ніж 4 м від вежі та вздовж її робочої сторони з виступами за габарити вежі не менше ніж на 1 м. Глибина запобіжної подушки має бути не менше 1 м.

11. Запобіжна подушка обладнується із суміші піску з тирсою у співвідношенні 1:1, що насипається шаром 0,5 м на пружну основу, яка формується з гілок (хмизу) та інших пружних матеріалів, завтовшки 0,5 м. Між пружною основою та засипкою повинна укладатися водопропускна прокладка для недопущення потрапляння засипки до пружної основи. Для відведення води обладнується дренаж.

Оновлення запобіжної подушки повинно здійснюватися не рідше одного разу на рік. Проведені роботи повинні оформлятися актом.

12. Перед початком занять на навчальній вежі та під час їх проведення верхній шар запобіжної подушки повинен розпушуватися. Після проведення занять за температури зовнішнього повітря нижче 0 °С запобіжна подушка вежі повинна вкриватися щитами або матами.

13. Біговий майданчик перед навчальною вежею повинен мати довжину не менше 50 м та ширину з розрахунку не менше 2 м на кожне вікно вежі. На початку бігового майданчика (на старті) має передбачатися можливість розміщення пожежного автомобіля.

14. Якщо навчальна вежа використовується для миття та сушіння пожежних рукавів, шахта для сушіння та приміщення для миття повинні бути відділені від приміщення вежі суцільною стіною. При цьому через приміщення навчальної вежі допускається вихід на верхній робочий майданчик сушильної шахти та в приміщення миття пожежних рукавів.

15. Сушильна шахта обладнується механізмом для підйому пожежних рукавів на висоту до 25 м. Для кріплення пожежних рукавів повинні використовуватися пристрої, що забезпечують просте і надійне їх закріплення та виключають самовільне падіння рукавів.

16. Забороняється використовувати навчальні вежі для зберігання обладнання, предметів та матеріалів, крім пожежних рукавів, які вивішуються для сушіння.

19. Об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту

1. До об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту належать захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів, найпростіші укриття та первинні (мобільні) укриття, що передбачені статтею 32 Кодексу цивільного захисту України.

2. З метою недопущення травмування особового складу та здобувачів освіти при використанні об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту такі об'єкти, обладнання, устаткування, що розміщується в них, облаштовуються знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 3864-1:2005.

3. Під час утримання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, обладнання, устаткування, що розміщується в них, необхідно дотримуватися Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331 (далі – Вимоги щодо утримання об'єктів фонду), нормативно-правових актів у сфері охорони праці та відповідних інструкцій.

4. Особовий склад, призначений до об'єктового формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, та призначені відповідальні особи за обслуговування та експлуатацію об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту повинні проходити навчання відповідно до вимог Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 787, та Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819, а також проходити відповідний інструктаж з охорони праці.

Такі особи повинні знати основні характеристики устаткування, обладнання, порядок приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання за призначенням, а також проведення регламентних робіт з дотриманням вимог нормативно-правових актів та інших документів з охорони праці; не порушувати встановлених порядку та періодичності обслуговування устаткування та обладнання; про всі несправності або порушення експлуатаційних характеристик, які неможливо усунути шляхом проведення регламентних робіт, доповідати керівництву.

5. Усе обладнання та устаткування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту повинно відповідати вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах.

6. Забороняється порушувати встановлені заводом-виробником або Вимогами щодо утримання об'єктів фонду терміни проведення регламентних робіт, періодичності огляду стану захисної споруди та перевірок працездатності основного обладнання.

7. Забороняється потрапляння кінцівок до відкритих рухомих, оголених струмопровідних частин, а також елементів, що нагріваються, обладнання та устаткування.

8. Забороняється використання бензинових чи дизельних засобів генерації електроенергії у місцях, не передбачених для цього, задля запобігання отруєнню чадним газом.

ІІІ. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ ТА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

1. Загальні вимоги

1. В основу організації заходів безпеки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж покладено вимоги Статуту дій та Порядку організації роботи органів управління та підрозділів, закладів освіти системи ДСНС під час підготовки особового складу, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 25.09.2023 № 780, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2023 р. за № 1839/40895.

2. Заходи під час реагування на пожежі включають виїзд чергового караулу з пункту постійної дислокації пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику, проведення розвідки, рятування людей, гасіння пожежі, виконання робіт у непридатному для дихання середовищі, оперативне розгортання сил і засобів, розкриття та розбирання будівельних конструкцій під час гасіння пожежі.

3. Оперативні дії, спрямовані на рятування людей та гасіння пожеж, можуть проводитися в умовах високого психологічного та фізичного навантаження, підвищеного ризику, прямої небезпеки для життя і здоров'я особового складу пожежно-рятувальних підрозділів.

4. Особи рядового і начальницького складу та працівники пожежно-рятувальних підрозділів, залучені до оперативних дій під час гасіння пожежі, повинні особисто дотримуватися вимог охорони та безпеки праці.

2. Заходи безпеки під час збору та виїзду чергового караулу за сигналом “Тривога”, проведення розвідки пожежі, рятувальних робіт та оперативного розгортання пожежно-рятувального підрозділу

1. Під час збору за сигналом “Тривога” особовий склад чергових караулів (змін) повинен прибувати до техніки оперативних розрахунків, слідкувати, щоб не наштовхуватися на тих, хто рухається попереду, не зупинятися в проходах, не кидати одяг та інші предмети, що створюють перепони для інших.

2. Під час спуску з другого поверху в гараж пожежного депо з використанням спускового стовпа не слід торкатися його поверхні незахищеними частинами тіла. Торкнувшись ногами підлоги, необхідно швидко відійти в бік.

Спуск дозволяється розпочинати лише після того, як той, хто спускається попереду, відійшов від стовпа.

3. Особовий склад оперативних розрахунків перед посадкою в пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні та спеціальні автомобілі повинен одягнути спеціальний захисний одяг і спорядження.

Водій перед виїздом з гаража повинен впевнитися, що всі двері та відсіки автомобіля зачинені, а на шляху руху відсутні люди чи сторонні предмети. Особовому складу забороняється пробігати перед автомобілями, що рухаються.

Якщо посадка здійснюється на фасаді, вихід особового складу з гаража допускається тільки після виїзду автомобіля. Посадка вважається закінченою, якщо особовий склад оперативного розрахунку зайняв свої місця в автомобілі та зачинив двері кабіни.

Забороняється подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу.

4. Для прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі повинні вибиратися безпечні маршрути руху, враховуючи напрямок вітру та поширення диму, небезпечну загазованість повітря, радіаційну забрудненість місцевості та інші загрози. Під’їзд до об’єкта пожежно-рятувальним підрозділом здійснюється з навітряної сторони.

Особа, яка керує пожежним автомобілем, несе персональну відповідальність за безпеку дорожнього руху під час керування транспортним засобом.

5. Під час руху автомобіля особовому складу забороняється палити, висуватися з вікон, відчиняти двері та стояти на підніжках, крім випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладання рукавної лінії тощо).

6. Особовий склад оперативного розрахунку, що прибув до місця виклику, може виходити з кабіни пожежно-рятувального, аварійно-рятувального чи спеціального автомобіля тільки за командою старшої посадової особи, яка прибула на чолі оперативного розрахунку.

7. У нічний час пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні та спеціальні автомобілі за межами організованих стоянок повинні позначатися приладами освітлення та аварійною світловою сигналізацією.

8. Розвідка пожежі може проводитися розвідувальною групою у складі не менше двох осіб, яку повинна очолювати особа за посадою не нижче, ніж командир відділення пожежно-рятувального підрозділу.

Перед початком проведення розвідки керівник гасіння пожежі повинен:

з'ясувати через служби об'єкта, чи знаходяться на маршрутах проведення розвідки установки під напругою або тиском, місця зберігання вибухових чи небезпечних хімічних речовин;

організувати спостереження та контроль за поведінкою будівельних конструкцій за зовнішніми ознаками в місцях проведення розвідки пожежі.

Під час проведення розвідки особовий склад розвідувальної групи повинен:

негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення (руйнування) конструкцій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття;

заходити в приміщення, де можливий вибух, отруєння чи радіоактивне зараження або знаходяться електроустановки під напругою, тільки за умови дотримання всіх запобіжних заходів, установлених для цих приміщень, з урахуванням рекомендацій інженерно-технічного персоналу, який обслуговує зазначені приміщення;

обережно відчиняти двері, що ведуть до приміщення, де відбувається горіння, використовуючи їх як захист від можливого викиду полум'я чи нагрітих газів;

використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та зору в непридатному для дихання середовищі.

9. Під час рятування людей необхідно визначити порядок і способи проведення рятувальних робіт з урахуванням стану людей, які потребують допомоги, та обстановки на місці події.

Рятувальні роботи повинні проводитися швидко, але з дотриманням особовим складом заходів безпеки та обережно, щоб не заподіяти шкоди постраждалим.

Рятування та саморятування з використанням рятувальної мотузки можна починати, тільки переконавшись, що її довжина забезпечує повний спуск на землю (балкон тощо).

Забороняється під час проведення рятувальних робіт:

використовувати для рятування і саморятування мокрі та вологі рятувальні мотузки, а також ті, що не знаходяться в оперативному розрахунку;

знімати маски дихальних апаратів у непридатному для дихання середовищі. Для рятування людей слід використовувати додаткові маски, які газодимозахисники можуть підключати до свого дихального апарата, резервні дихальні апарати або спеціальні дихальні рятувальні пристрої (саморятівники).

10. Пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні автомобілі необхідно встановлювати на безпечній відстані від місця пожежі, як правило, з навітряної сторони. За безпечну відстань слід приймати:

відстань, не меншу висоти будівлі (споруди), що може обвалитися (зруйнуватися);

дальність дії вибухової хвилі, у тому числі внаслідок вибуху резервуара, детонації вибухових речовин та виробів з їх наявністю;

відстань до місця з допустимими концентраціями небезпечних хімічних речовин та рівнів радіації.

11. Автомобільні та ручні пожежні драбини, автопідіймачі повинні встановлюватися так, щоб у разі розповсюдження пожежі не були відрізані вогнем або не опинилися в зоні горіння. Установка пожежних драбин навпроти вікон, з яких вибивається полум'я, допускається лише за умови їх захисту водяними струменями. Переміщення пожежних драбин і підіймачів на нову позицію дозволяється здійснювати лише після оповіщення особового складу, який піднявся по них, та доведення інформації щодо шляхів повернення чи переходу на іншу позицію.

12. Під час розгортання спеціальної техніки необхідно враховувати додаткові заходи безпеки, що визначаються особливостями техніки та інструкціями з їх експлуатації.

13. Якщо оперативне розгортання здійснюється на автомобільних дорогах, місця розстановки пожежно-рятувальної техніки та роботи особового складу позначаються аварійними знаками безпеки.

14. У разі неможливості забезпечити безпечні умови для роботи особового складу на дорозі повинен тимчасово зупинитися рух автомобільного транспорту та мають виставлятися пости безпеки з двох боків перекритої ділянки.

15. Під час прокладання рукавних ліній під залізничними коліями для своєчасного оповіщення особового складу про наближення потягів повинні виставлятися пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна.

16. Для прокладання рукавних ліній, перенесення пожежно-технічного оснащення та засобів малої механізації повинні вибиратися найбільш безпечні шляхи. За можливості не слід прокладати рукавні лінії на основних шляхах евакуації людей.

17. Під час прокладання рукавних ліній необхідно слідкувати, щоб рукава не мали різких перегинів, заломів, а також не допускати прокладання рукавів по гострих предметах, гарячих та залитих нафтопродуктами або іншими агресивними речовинами поверхнях.

У середині будівель рукавні лінії прокладаються сходовими клітинами між маршами, щоб не захаращувати сходи та проходи. Прокладання рукавних ліній на вулиці, дорозі проводиться, за можливості, на непроїжджій частині, а через залізничні або трамвайні шляхи – під рейками колії між шпалами. У місцях руху автотранспорту рукава доцільно захищати рукавними містками.

Під час механізованого прокладання рукавних ліній з використанням рукавного автомобіля необхідно контролювати швидкість його руху відповідно до інструкцій з експлуатації (як правило, не більше 10 км на годину), надійною фіксацією відкритих дверей кузова.

18. Пожежний-рятувальник, який перебуває на задній відкидній підніжці рукавного автомобіля, повинен міцно триматися за верхню скобу кузова та проявляти обережність, направляючи вихід пожежних рукавів, щоб не допустити падіння. У разі виникнення небезпечної ситуації він має подати умовний сигнал водію за допомогою кнопки сигнального пристрою для зменшення швидкості руху чи повної зупинки автомобіля.

19. При намотуванні пожежних рукавів на рукавну котушку необхідно слідкувати за надійністю її фіксації, триматися лише за поручні барабана, щоб не допустити пошкодження рук.

20. Для недопущення перевищення межі вантажопідйомності підйомного механізму (100 кг) забороняється одночасне завантаження в корзину більше 2-х скаток пожежних рукавів.

21. При перевезенні використаних пожежних рукавів на даху кузова рукавного автомобіля відкидні обмежуючі поручні, змонтовані на ньому, мають бути надійно закріплені у піднятому положенні.

22. Для відкривання кришки колодязя пожежного гідранта та пожежної водойми слід використовувати спеціальний гак або лом. Відкривання повинно проводитися так, щоб не допустити травмування рук і ніг.

23. Під час установки пожежної колонки на пожежний гідрант необхідно накручувати її на всі витки посадочної різьби. Для попередження гідроудару відкривання клапана пожежного гідранта має здійснюватися плавним поворотом центрального ключа колонки, при цьому забороняється нахилитися над колонкою.

24. Під час подавання води в рукавні лінії необхідно поступово підвищувати тиск, щоб уникнути травмування ствольників та розриву рукавів. Подавати воду дозволяється тільки за наказом безпосередніх начальників.

25. З метою недопущення виникнення нещасних випадків під час оперативного розгортання підрозділів у місцях, де можливе обвалення (руйнування) конструкцій, необхідно виставляти спостерігачів.

Керівник гасіння пожежі повинен встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та поінформувати про них увесь особовий склад, який працює на пожежі. У разі очевидної загрози вибуху, обвалення конструкцій, скипання чи викиду горючих рідин негайно подати сигнал небезпеки та вивести особовий склад у безпечне місце.

26. Під час оперативного розгортання пожежно-рятувального підрозділу забороняється:

- розпочинати розгортання підрозділу до повної зупинки пожежно-рятувальної техніки;

- подавати воду у рукавні лінії до виходу ствольників на позиції, а також у рукавні лінії, прокладені на поверхи будівель (споруд), якщо кожен рукав не закріплено рукавною затримкою за будівельні чи інші конструкції;

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою;

- переносити інструмент, повернутий ріжучими (колючими) робочими поверхнями за напрямком руху, а бензопили та ручні пили – без захисних чохлів;

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках;

- спускатися в колодязь водопровідно-каналізаційних комунікацій без засобів індивідуального захисту органів дихання (далі – ЗІЗОД) та рятувальної мотузки;

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газових і теплових комунікацій відкритим вогнем.

3. Загальні вимоги до безпеки під час гасіння пожеж

1. Забезпечення безпечних умов праці особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожежі досягається:

використанням ЗІЗОД та зору під час виконання робіт у непридатному для дихання середовищі;

використанням спеціального захисного одягу, тепловідбивних костюмів, зрошенням, за необхідності, ствольників розпиленою водою під час роботи в зонах значного теплового випромінювання;

нормуванням тривалості роботи, особливо в зоні значного теплового випромінювання та при низькій температурі. Для попередження переохолодження та обмороження здійснюється своєчасна підміна особового складу та його відпочинок у теплих приміщеннях.

2. Керівник гасіння пожежі під час організації гасіння пожежі повинен:

з'ясувати через фахівців об'єкта інформацію щодо наявності приміщень або обладнання, в яких використовуються (зберігаються) шкідливі пари і гази, електрообладнання під високою напругою, радіоактивні, вибухові та небезпечні хімічні речовини;

виставити спостережні пости поблизу місць, де будівельні конструкції знаходяться в зоні інтенсивного теплового впливу, розташовано вибухонебезпечне обладнання, та обмежити доступ особового складу до небезпечної зони;

у разі гасіння пожежі в зоні хімічного чи радіоактивного зараження разом з відповідними службами об'єкта організовує визначення допустимого часу перебування особового складу в небезпечній зоні та забезпечити своєчасну його заміну;

у разі виникнення очевидної загрози життю та здоров'ю особового складу під час гасіння пожежі приймає рішення щодо припинення оперативних дій та відведення особового складу в безпечне місце.

3. Пожежно-рятувальний підрозділ, караул, відділення, ланка газодимозахисної служби може самостійно залишити місце проведення оперативних дій у разі виникнення очевидної загрози для життя особового складу з подальшою доповіддю керівнику гасіння пожежі про прийняте рішення.

4. Для осадження диму і зниження температури в місцях роботи особового складу необхідно застосовувати розпилену воду, для зменшення задимленості – організовувати вентиляцію приміщень (із використанням природної та штучної вентиляції, спеціальних автомобілів димовидалення, димовсмоктувачів, нагнітачів повітря).

5. У непридатному для дихання середовищі оперативні дії під час гасіння пожежі повинні проводитися із застосуванням особовим складом засобів захисту органів дихання та зору.

6. У разі недостатньої видимості під час гасіння пожежі необхідно організувати додаткове освітлення місця проведення робіт.

Для освітлення можуть використовуватися індивідуальні та групові пожежні електричні ліхтарі, електроосвітлювальне обладнання пожежно-рятувальних підрозділів, стаціонарні та переносні освітлювальні засоби

об'єктів. Прилади освітлення під час гасіння пожежі повинні використовуватися насамперед для освітлення шляхів евакуації.

Потужні прожектори у дуже задимлених та великих за площею приміщеннях можуть слугувати орієнтирами для учасників гасіння пожежі.

7. Забороняється допускати до гасіння пожеж особовий склад, який не пройшов професійної підготовки, навчання з домедичної допомоги та перевірки знань з питань охорони праці, періодичний медичний огляд, не має спеціального захисного одягу і засобів захисту органів дихання та зору, що захищають від небезпечних факторів пожежі, та не входить до оперативних розрахунків пожежно-рятувальних підрозділів.

8. Кожен учасник гасіння пожежі повинен дотримуватися вимог безпеки праці, слідкувати за зміною обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання. У разі виникнення небезпеки негайно шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відводу особового складу в безпечне місце.

9. Керівник гасіння пожежі та начальники оперативних ділянок повинні слідкувати за виконанням норм безпеки праці підпорядкованим особовим складом.

Керівник гасіння пожежі повинен через штаб на пожежі, начальників оперативних ділянок вимагати від усіх учасників гасіння пожежі дотримання правил безпеки праці та інформувати учасників гасіння пожежі про виникнення загрози їх життю або здоров'ю.

10. Перед початком гасіння пожеж у будівлях і спорудах необхідно вжити заходів для припинення подачі газу шляхом перекриття запірної арматури на газопроводі, знеструмлення місця пожежі, зниження температури в приміщеннях і видалення диму, охолодження виявлених балонів з газом та їх евакуації під прикриттям водяного струменя.

11. Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технічного оснащення. Допускається використання тільки ліфтів, що спеціально призначені для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості.

12. За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі повинен передбачити їх зрощування і вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки.

13. При роботі на висоті слід використовувати страхувальні засоби, які виключають можливість падіння працюючих. При цьому робота на драбині з пожежним стволом (ножицями тощо) дозволяється тільки після закріплення пожежного-рятувальника страхувальним пристроєм (мотузка, карабін тощо) за страхувальний трос, надійний елемент конструкції будівлі або драбину, яка закріплена за цей елемент конструкції.

Працювати зі стволом на висоті повинні дві особи, не допускається залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води.

Під час перебування на покрівлі особовий склад в обов'язковому порядку повинен страхуватися рятувальною мотузкою. Рухаючись по даху, необхідно притримуватися за коньок (верхню частину даху) та інші стійкі конструкції.

Забороняється перебування особового складу на вкритій кригою покрівлі, провислих покриттях, ділянках перекриття з ознаками горіння.

14. Гасіння пожежі на об'єкті чи у будівлі, де знаходяться установки (посудини), що працюють під тиском, проводиться після отримання інформації від адміністрації об'єкта або мешканців будинку про види установок (посудин), їх вміст і заходи безпеки при гасінні.

Необхідно вжити заходів для запобігання нагріванню установок (посудин), що працюють під тиском, до небезпечної температури та не допускати, за можливості, різкого охолодження стінок.

Вимагати від адміністрації об'єкта вжити, за можливості, заходів для зниження тиску в установках (посудинах) до безпечних меж.

15. Для попередження об'ємних вибухів під час ліквідації пожеж не допускається без узгодження з адміністрацією об'єкта гасити полум'я газів та парів рідин, що витікають під тиском з технологічних апаратів і трубопроводів.

У певних випадках для припинення витоку газу чи парів під безпосереднім контролем адміністрації об'єкта перекриваються засувки (крани) на лініях живлення, газ (пара) випускається на факел і забезпечується охолодження виробничого обладнання та будівельних конструкцій у зоні дії полум'я.

16. Для захисту особового складу від значного теплового випромінювання необхідно використовувати теплозахисний костюм та проводити зрошення ствольників розпиленими струменями води.

17. Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння пожежі або начальника оперативної ділянки подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-які пересування пожежних автодрабин і автопідйомників, а також залишати без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. Для попередження кавітаційного скипання води в пожежному насосі не допускається тривала його робота на високих обертах без подачі води.

18. У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику і до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Під час роботи в нічний час насосні відділення пожежно-рятувальних автомобілів та щитки керування (вимірювальні прилади) іншої пожежної техніки повинні постійно освітлюватися.

19. Застосування брометиллових вогнегасних установок (як переносних, так і стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки за умови перебування людей у засобах індивідуального захисту органів дихання. Перед застосуванням вогнегасника розтруб (розпилювач) повинен бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника.

20. Під час гасіння пожеж у виробничих і складських приміщеннях, на технологічних установках або вантажних транспортних засобах керівник гасіння пожежі повинен встановити, чи немає на них речовин і матеріалів, для гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи вогнегасні речовини на її основі.

21. Під час роботи з електрифікованим інструментом, електрообладнанням, прожекторами та іншими електричними приладами особовий склад повинен працювати в діелектричних засобах індивідуального захисту.

Перед запуском ріжучого електроінструменту необхідно одягнути захисні окуляри.

Прожектори та інші електричні прилади необхідно встановити на міцну і стійку основу в місцях, де виключається потрапляння на них води чи повітряно-механічної піни.

Негайно вимикати подачу електроенергії у разі потрапляння напруги на корпус електрифікованого інструмента, прожектора чи електричного приладу, а також при виявленні інших несправностей.

Вимикати електрифікований інструмент, прожектори та електричні прилади під час перерви подавання струму та у разі переміщення на нове місце роботи.

22. Під час роботи з електрифікованим інструментом забороняється:

натягати, перекручувати та перегинати кабель, ставити на нього вантаж, а також допускати перетинання кабелю живлення електроінструмента з тросами, кабелями;

вилучати стружку або тирсу під час роботи електроінструмента;

торкатися різального інструмента, що обертається;

обробляти електроінструментом обмерзлі та мокрі деталі, частини споруд, будівель;

залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі, а також передавати його особам, які не мають права з ним працювати;

працювати без захисного кожуха;

вимикати електроінструмент при навантаженні;

працювати електроінструментами, які не захищені від дії крапель або бризок і не мають знаків відзнаки (краплі в трикутнику або дві краплі), в умовах дії крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду, дощу. Працювати таким інструментом поза приміщеннями дозволяється лише за сухої погоди, а під час снігопаду чи дощу – під навісом на сухій землі або настилі.

23. Під час гасіння пожежі особовий склад повинен постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних дротів і кабелів у місцях роботи ствольників, при розбиранні конструкцій будівель, встановленні драбин і прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні.

Виявлені електричні дроти необхідно вважати такими, що знаходяться під напругою, та дотримуватися відповідних заходів безпеки, доки не буде встановлено, що вони знеструмлені.

24. Електричні мережі та установки під напругою вище 230 В повинні відключатися представниками енергослужби (енергонагляду).

25. Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 230 В може виконуватись особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної дільниці.

У разі неможливості застосування для цього відключаючих пристроїв (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями.

26. До робіт з перерізання електричних дротів допускається за наказом керівника підрозділу особовий склад, який пройшов навчання і перевірку знань з електробезпеки, в обсязі II групи. Виконання робіт повинно проводитися під контролем начальника караулу, зміни або командира відділення.

Роботи з перерізання електричних дротів повинні виконуватися в гумових діелектричних рукавицях та діелектричних калошах (ботах).

Перерізання електричних дротів необхідно здійснювати у найбільш доступних і безпечних місцях, що забезпечують знеструмлення будівлі, секції, поверху на потрібній площі.

Зовнішні електричні дроти необхідно перерізати біля ізоляторів і тільки з того боку, на якому залишиться напруга, що виключає падіння на землю та обвисання електричних дротів, які знаходяться під напругою. Перерізання електричних дротів необхідно починати з нижнього ряду.

Для недопущення короткого замикання кожна жила електричного дроту повинна перерізатися окремо від інших.

Забороняється перерізати одножильні та багатожильні електричні дроти і кабелі, прокладені групами в трубах, ізолюючих оболонках чи металевих рукавах. За наявності на об'єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.

27. Під час виконання робіт з ножицями для перерізання електропроводів необхідно:

тримати ножиці за руків'я до обмежувального кільця;

розміщувати ізолювальні частини засобів захисту так, щоб не виникла небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмопровідними частинами двох фаз чи замикання на землю;

користуватися тільки сухими і чистими засобами захисту.

28. Забороняється користування ножицями для перерізання електропроводів у разі виявлення порушень лакового покриття чи іншої несправності ізольованих частин.

29. Під час роботи з ножицями для перерізання проводів не допускається наближення працівника до струмоведучих частин на відстань, меншу від довжини їх ізольованої частини.

30. Забороняється виконання робіт з перерізання проводів в неосвітлених місцях.

31. Перед використанням необхідно перевірити стан діелектричних засобів (відсутність зовнішніх пошкоджень, проколів, отворів рукавиць, бот, галош чи пошкодження ізоляції на ручках та наявність упорних кілець ножиць, перевірити згідно з печатками, чи не закінчився термін періодичного їх випробування, тощо).

32. Після відключення електромережі керівник гасіння пожежі (начальник оперативної дільниці, начальник караулу) перед розпорядженням на подачу вогнегасних речовин у зону горіння, допуску особового складу в приміщення повинен перевірити відсутність напруги показчиком напруги.

Перевіряти відсутність напруги необхідно показчиком напруги заводського виготовлення в діелектричних рукавицях.

Перевіряти відсутність напруги показчиком дозволяється тільки у суху погоду.

Під час снігопаду, дощу, туману, наближення грози проводити роботи з перерізання електропроводів забороняється.

33. Для попередження ураження особового складу електричним струмом під час гасіння пожежі оперативні дії повинні розпочинатися після знеструмлення об'єкта.

Для гасіння пожежі у приміщеннях з наявністю електроустановок і мереж, що перебувають під напругою вище 230 В, необхідно отримати від адміністрації об'єкта письмовий допуск на гасіння пожежі.

На об'єкті, обладнаному сонячною електростанцією, необхідно додатково уточнити у персоналу (власника) об'єкта: чи відключена будівля (споруда) від зовнішньої мережі, чи вимкнені всі високовольтні інвертори, де розташовані акумуляторні батареї, трансформатори та фотоелектричні модулі. У разі необхідності повинні вживатися заходи для їх повного знеструмлення.

Забороняється особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів самовільно здійснювати знеструмлення електроустановок, що перебувають під високою напругою, а також електромереж у підземних спорудах метрополітену.

34. Під час гасіння пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів і проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції керівник гасіння пожежі повинен вжити заходів для попередження можливого отруєння особового складу продуктами горіння та скупчення у приміщеннях з електроустановками великої кількості особового складу. Особовий склад повинен працювати в засобах індивідуального захисту органів дихання та зору.

35. Для гасіння електроустановок і обладнання під напругою забороняється використання повітряно-механічної піни.

У виняткових випадках для гасіння електроустановок під напругою допускається використання води за умови заземлення пожежних стволів і насосів пожежних автомобілів, перебування залученого особового складу в сухому спеціальному захисному одязі, використання ним діелектричних засобів та дотримання мінімальної відстані від пожежного ствола до електроустановки, зазначеної в додатку 7 до Статуту дій.

36. Під час гасіння пожежі повинні вживатися заходи з обмеження доступу сторонніх осіб до небезпечної зони та перекриття під'їзних доріг, у тому числі, за необхідності, із залученням працівників правоохоронних органів.

37. Крім загальних вимог безпеки, під час гасіння пожеж повинні враховуватися вимоги безпеки, характерні для різних складних умов, що можуть виникнути на об'єктах з особливими технологічними процесами, на транспорті та за наявності на місці пожежі небезпечних речовин і матеріалів.

38. Оперативні дії повинні організовуватися та проводитися з дотриманням вимог безпеки праці, визначених у цьому розділі, виходячи з особливостей розвитку пожеж, оперативно-тактичної характеристики об'єктів, небезпеки технологічних процесів, речовин і матеріалів, що в них використовуються, погодних умов та інших небезпечних факторів і загроз.

4. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у будівлях і спорудах та на об'єктах будівництва

1. Перед початком гасіння пожеж у будівлях і спорудах повинна бути припинена подача електроенергії та газу. Для зниження температури в приміщеннях і видалення диму повинно організовуватися управління газообміном на пожежі. Поблизу місць, де будівельні конструкції знаходяться в зоні інтенсивного теплового впливу, мають виставлятися спостережні пости для контролю за ними.

2. Виконання робіт у непридатному для дихання середовищі повинно здійснюватися з використанням ЗІЗОД та зору, у зоні значного теплового випромінювання – з використанням теплозахисних пожежних костюмів, за необхідності має здійснюватися зрошення ствольників розпиленими струменями води.

3. Під час гасіння затяжної пожежі у холодну пору року для попередження переохолодження та обмороження особового складу повинна організовуватися його підміна на робочих місцях та відпочинок у теплому приміщенні.

4. У ході проведення розвідки та гасіння пожежі особовий склад повинен запам'ятовувати маршрут руху, слідкувати за станом будівельних конструкцій і комунікацій. У разі погіршення самопочуття чи порушення роботи засобів захисту органів дихання ланка газодимозахисної служби повинна негайно вийти у повному складі на свіже повітря.

5. Під час здійснення оперативних дій у підвалі особлива увага має приділятися підтриманню ланкою газодимозахисної служби постійного зв'язку з постом безпеки. Особовий склад повинен використовувати портативний тепловізор, засоби освітлення, шанцевий інструмент (лом, пожежна сокира), саморятівники або рятувальні пристрої (капюшони) та прокладати рукавну лінію для маркування пройденого шляху.

У ході оперативних дій на поверххах необхідно слідкувати за станом поведінки будівельних конструкцій, щоб особовий склад не потрапив у зону обрушення перекриття чи підвісної стелі, у прогари чи розкриті пустоти або не опинився в місцях, які можуть бути відрізані вогнем від виходу.

Під час гасіння пожежі на горищах і покрівлях перші стволи слід подавати сходовими клітками, за потреби – крізь слухові вікна, і надалі – через розкриті у покрівлі отвори. Для гасіння розвинутої пожежі стволи подаються з ручних і автомобільних пожежних драбин та автопідіймачів.

Для попередження травмування особового складу внаслідок об'ємного спалаху продуктів піролізу деревини, що може утворитися під час горіння в замкнутому просторі невеликих горищ з недостатнім притоком повітря, необхідно дотримуватися вимог безпеки, зазначених у пункті 10 цієї глави.

6. З метою недопущення нещасних випадків вертикально прокладені рукавні лінії необхідно кріпити за несучі конструкції будівлі рукавними затримками, які встановлюються на верхню з'єднувальну головку кожного рукава.

7. З метою недопущення нещасних випадків внаслідок падіння розбитого скла з високих будівель, фрагментів конструкцій, утеплювача зовнішніх стін та інших предметів необхідно визначити небезпечну зону, позначити її кіперною стрічкою, виставити постових та не допускати до неї особовий склад. При визначенні меж небезпечної зони слід враховувати напрям і силу вітру.

8. Під час гасіння пожеж у будівлях з металевих конструкцій та горючим утеплювачем оперативні дії необхідно організовувати так, щоб особовий склад не потрапив до зони деформації та руйнування, враховуючи незначну стійкість незахищених металевих конструкцій до дії відкритого вогню.

Слід враховувати, що під час горіння полімерного утеплювача та бітуму виникає сильне задимлення та виділяються токсичні продукти. У разі розтікання розплаву утеплювача та бітуму вогнем можуть бути відрізані шляхи відходу особового складу з позицій.

9. Під час організації гасіння пожеж на покрівлях великої площі необхідно передбачати встановлення необхідної кількості ручних (автомобільних) драбин та колінчатих підіймачів на випадок екстреного відходу особового складу з позицій. Для проведення трудомістких робіт з розкриття конструкцій слід застосовувати засоби малої механізації.

10. Під час гасіння пожеж у дерев'яних будівлях необхідно враховувати загрозу накопичення в приміщеннях продуктів піролізу деревини та настання ефекту зворотної тяги з подальшим їх вибухом і викидом розжарених газів.

Розстановка сил і засобів має здійснюватися з урахуванням можливості захисту від небезпечних факторів вибуху продуктів піролізу деревини та газового обладнання в будівлі.

У разі відсутності в будівлі людей гасіння такої пожежі повинно здійснюватися тільки ззовні. Якщо є необхідність входу особового складу для рятування людей, необхідно здійснити розкриття вікон з метою зниження температури, концентрації диму та продуктів піролізу деревини в приміщеннях.

Для відкривання дверей слід використовувати рятувальну мотузку, пожежний-рятувальник при цьому повинен присісти найнижче до підлоги та перебувати під прикриттям стіни або дверного полотна.

Перебуваючи в приміщеннях, необхідно слідкувати, щоб не потрапити в прогари в дерев'яних конструкціях.

11. Для своєчасного відводу особового складу з небезпечної зони під час гасіння пожеж у будівлях і спорудах необхідно враховувати, що руйнування покрівлі з металевими несучими конструкціями на ділянках з інтенсивним горінням може настати через 15–25 хв, а руйнування покрівлі з дерев'яних конструкцій – через 25–40 хв.

12. Під час гасіння пожеж на об'єктах з режимним доступом усі оперативні дії повинні узгоджуватися з адміністрацією цих об'єктів та проводитися за умови забезпечення безпеки особового складу представниками об'єкта. Після

ліквідації пожежі керівник гасіння пожежі повинен перевірити наявність особового складу та залишити територію режимного об'єкта в порядку, встановленому адміністрацією.

13. Під час гасіння пожеж на об'єктах будівництва необхідно встановити, у яких місцях на будівельному майданчику зберігаються та використовуються балони з киснем, горючими газами.

У разі необхідності винесення балонів з газами необхідно здійснити їх охолодження водяними струменями, винесення здійснювати під захистом розпиленних струменів води.

Для попередження утворення вибухонебезпечних сумішей у місцях зберігання карбиду кальцію для гасіння пожежі слід використовувати вогнегасні порошки. Забороняється використання води та повітряно-механічної піни.

14. Під час виконання робіт на висотах, сходових клітках, у місцях розташування отворів і прорізів, де відсутні огорожувальні конструкції, особовий склад повинен використовувати страхувальні пристрої.

15. У разі перебування особового складу на будівельних риштуваннях (драбинах, трапах, переходах) під час гасіння пожежі необхідно вжити заходів для їх захисту від відкритого вогню шляхом подачі водяних стволів та передбачати безпечні шляхи відходу з позицій.

5. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у лісових масивах і на торфовищах

1. Перед початком робіт з гасіння лісової пожежі старша посадова особа, яка прибула на чолі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС, повинна отримати від керівника гасіння лісової пожежі інформацію щодо розміщення підрозділу, особливостей пожежі, місця проведення робіт, способів і тактики її безпечного гасіння, а також провідника – працівника лісового господарства, який знає місцевість та може за необхідності відвести особовий склад з небезпечної зони та довести до особового складу вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися під час гасіння пожежі, встановлені спеціальні сигнали для відходу на випадок виникнення загрози, вказати шляхи відходу в безпечні місця, місця ночівлі у випадку затяжного гасіння пожежі.

2. Місця для відпочинку і ночівлі слід розмішувати, як правило, на галявинах, у листяних деревостанах чи на березі водойми не ближче 100 м від крайки локалізованої пожежі. Ці місця необхідно обкопати мінералізованими смугами завширшки не менше 2,8 м та передбачити утворення нових загороджувальних смуг на випадок прориву вогню.

На період відпочинку особового складу необхідно призначити чергових зі зміною їх через кожні 2 години, а при гасінні великих верхових пожеж та пожеж, що швидко розвиваються, слід забезпечити цілодобове чергування при таборі та контроль за напрямком і силою вітру.

Забороняється організовувати ночівлю особового складу в зоні діючої крайки лісової пожежі, на небезпечних територіях та у хвойних молодняках.

3. При гасінні лісових пожеж терміном понад одну добу особовий склад, залучений до її гасіння, повинен додатково забезпечуватися харчуванням

і питною водою на весь період гасіння пожежі. За відсутності на місці якісного водного джерела необхідно організувати доставку води в закритому посуді.

4. Рух гелікоптерів, які використовуються для перевезення особового складу, вантажів для гасіння лісових пожеж, повинен здійснюватися за маршрутами, погодженими з керівником гасіння пожежі. Смуга лісу завширшки 100 м, над центром якої рухається чи зависає на низьких висотах гелікоптер, за наявності в ній середньовікових, стиглих та перестійних деревостанів є небезпечною зоною. Перебувати в ній особовому складу дозволяється лише в кабінах технічних засобів, які можуть забезпечити захист від сучків, що можуть падати під дією повітряних потоків, викликаних працюючими гвинтами гелікоптерів.

5. Забороняється направляти особовий склад для безпосереднього гасіння ручними знаряддями крайки пожежі, висота полум'я якої перевищує 1,5 м. Для гасіння такої пожежі необхідно використовувати технічні засоби або відпал (зустрічний вогонь).

6. Старша посадова особа, яка прибула на чолі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС, повинна періодично перевіряти наявність особового складу, який бере участь у гасінні пожежі. За відсутності кого-небудь із них необхідно організувати пошуки, про результати доповісти керівнику гасіння пожежі.

7. Для уникнення оточення особового складу вогнем старша посадова особа, яка прибула на чолі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС, повинна вести постійне спостереження за особовим складом, який проводить гасіння лісової пожежі у відриві від основних сил або підтримувати з ними постійний зв'язок по радіо чи телефону.

Особовий склад під час гасіння лісової пожежі повинен працювати групами не менше двох осіб, одна з них призначається старшим.

8. При гасінні лісових пожеж особовому складу необхідно слідкувати за підгорілим сухостоем та за можливості вчасно звалювати його в бік пожежі для запобігання раптовому падінню дерев на працюючих.

9. Для підтримки працездатності особового складу в умовах сильного задимлення і високих температур дозволяється перебувати в безпосередній близькості від полум'я не довше 30 хв. До подальшої роботи особовий склад можна допускати лише після короткотермінового відпочинку поза зоною задимлення і теплової дії пожежі.

При гасінні лісових пожеж у літній період року особовий склад повинен використовувати захисний костюм для боротьби з лісовими пожежами або спеціальний одяг без теплової підкладки для запобігання впливу теплового удару.

10. Під час роботи на крайці пожежі особовий склад повинен зберігати дистанцію між собою не менше 3 м, не втрачати з виду сусідів, постійно контролювати їх переміщення, у разі загрози оточення крайкою пожежі негайно відійти на безпечну відстань.

11. Під час гасіння пожежі в гірській чи горбистій місцевості забороняється перебувати вище крайки пожежі на стрімкому (більше 20 градусів) невігорулому схилі, вкритому хвойним молодняком, чагарником або іншими

горючими матеріалами, а також перед фронтом пожежі у долинах, котлованах та ярах.

12. Перед гасінням лісової пожежі шляхом відпалу необхідно впевнитися у відсутності людей і техніки між фронтом пожежі та опорною смугою для пуску зустрічного вогню. Лише після цього керівник гасіння пожежі може давати сигнал про запалювання зустрічного вогню.

13. При побіжних верхових пожежах для відпалу повинен використовуватися протипожежний бар'єр, що розміщується на відстані не менше 250 м (надійна відстань від можливих стрибків вогню) від фронту пожежі. Перебування технічних засобів на опорній смузі під час відпалу забороняється.

14. Забороняється залишати без нагляду перед фронтом пожежі транспортні засоби, пожежну техніку й агрегати. Пересування транспортних засобів і особового складу, прокладання ліній повинні організовуватися з використанням розвіданих та на місцевості означених шляхів.

15. Роботу важкої інженерної техніки (БАТ, ІМР, бульдозер) під час гасіння лісової пожежі повинен координувати сигнальник, який вказує напрямок руху, спостерігає за розповсюдженням пожежі через очищену від горючих матеріалів смугу і попереджує механіка-водія (бульдозериста) про небезпеку. Забороняється пересування людей у небезпечній зоні працюючої інженерної техніки, радіус якої дорівнює подвійній висоті дерев, що ним звалюються. У разі появи людей у небезпечній зоні роботи припиняються.

16. Під час гасіння лісової пожежі поблизу повітряних ліній електропередач повинні вживатися заходи для попередження ураження особового складу електричним струмом, незалежно від того, чи лінії знеструмлені.

17. Під час гасіння лісових пожеж на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, оперативні дії повинні здійснюватися з дотриманням вимог радіаційної безпеки, проведенням дозиметричного контролю у місцях проведення робіт, використанням особовим складом захисного одягу та засобів індивідуального захисту, у тому числі змінних засобів захисту органів дихання.

Для організації оперативних дій необхідно використовувати поквартальні плани (карти) щільності радіоактивного забруднення лісових масивів.

Час перебування особового складу на лінії вогню повинен обмежуватися допустимою сумарною дозою опромінення згідно з Нормами радіаційної безпеки України, введеними в дію постановою першого заступника Міністра охорони здоров'я – головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1997 р. № 62.

18. Під час грози роботи щодо гасіння лісової пожежі забороняються. Перед грозою необхідно вимкнути радіостанції, відключити та заземлити антени (де це передбачено експлуатаційною документацією), скласти металеві предмети в заздалегідь визначеному місці.

Особовий склад повинен перебувати в безпечних місцях (на галявинах, у ділянках молодняку). Забороняється ховатися від грози під окремо стоячими

деревами, спостережними вежами, притулятися до опор повітряних ліній електропередач, зв'язку, торкатися до виводів антени.

19. Перед початком гасіння ґрунтової (ґрунтово-торфової) пожежі необхідно організувати розвідку для визначення меж горіння. При гасінні пожежі необхідно слідкувати за падаючими деревами, стояти на відстані не менше їх подвійної висоти, попереджувати сусідів про небезпеку. Перехід через позначену межу горіння забороняється.

Особливу увагу слід приділити організації заходів з недопущення провалювання людей і техніки в прогари або болото на торф'яному полі та отруєння особового складу продуктами горіння під час тривалої роботи в зоні сильного задимлення.

20. У нічний час для недопущення травмування учасників гасіння пожежі внаслідок падіння дерев організовується патрулювання та гасіння кромки пожежі вздовж доріг, протипожежних розривів та завчасно створених мінералізованих смуг.

21. При гасінні полум'я особовому складу необхідно перебувати з навітряного боку від крайки пожежі, щоб уникнути потрапляння хімічних речовин та продуктів згоряння в органи дихання.

22. З небезпечної зони лісової пожежі особовий склад повинен виходити проти вітру, в листяні деревостани з живим трав'янистим покривом, до річок, на ріллю та інші території з відсутністю займистих при лісовій пожежі матеріалів.

Під час відходу слід оминати болота та заболочені заплави рік і озер, де основним джерелом небезпеки є так звані болотні “вікна”, вода і рідкий мул у них та під “сплавиною”, багно між купинами, втоплені корчі, пеньки, каміння та брухт.

Разом з тим під час штормового вітру, насування верхової пожежі та переміщення хижих звірів перехід через болото може бути більш безпечним, ніж лісом. Такий перехід дозволяється здійснювати групою у складі не менше двох осіб, кожна з яких повинна бути в змозі швидко надати допомогу тій, яка провалилася.

Переходити болото безпечніше з мінімальним вантажем та використанням плетених з гнучких гілок так званих “ведмежих лап”, які збільшують поверхню опору. Переходити необхідно обережно, не роблячи різких рухів, попередньо встановлюючи за допомогою загостреної 2-3-метрової палиці характер поверхні болота.

23. Перед переїздом пожежно-рятувальної техніки через мости, гатки, греблі та інші споруди, стан яких не позначено дорожніми знаками, необхідно візуально впевнитися щодо їх справності.

24. У разі виявлення під час гасіння пожежі вибухонебезпечних предметів (снарядів, бомб, мін тощо) усі роботи слід негайно припинити, позначити небезпечне місце помітним знаком (червона стрічка, хустина тощо), за можливості – табличкою з підручних матеріалів з написом “Увага! Міни!”, організувати охорону на безпечній відстані та повідомити встановленим порядком піротехнічні підрозділи ДСНС, вибухотехнічний підрозділ

Національної поліції України або органи військового управління чи територіальної оборони.

Забороняється користуватися телефоном на місці виявлення вибухонебезпечних предметів.

25. Особам, які отримали опіки, поранення чи інші ушкодження здоров'я, має бути негайно надана домедична допомога відповідно до вимог законодавства, а в разі тяжких травм, опіків чи отруєнь – забезпечено своєчасне транспортування до закладу охорони здоров'я для отримання медичної допомоги відповідного рівня згідно із Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”.

6. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у сільській місцевості

1. Перед початком гасіння пожеж у житлових будинках і спорудах необхідно вжити заходів для їх знеструмлення, припинення подачі газу шляхом перекриття кранів на газопроводі. У разі виявлення балонів з газом необхідно організувати їх охолодження з безпечної відстані та евакуацію під прикриттям водяних струменів.

Особовий склад під час виконання робіт у непридатному для дихання середовищі повинен використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та зору. Для захисту від теплового випромінювання за необхідності здійснювати зрошення ствольників розпиленими струменями води.

2. Відключення електричних мереж та установок, що знаходяться під напругою вище 230 В, повинно здійснюватися представниками енергослужби (енергонагляду).

3. Під час гасіння пожежі особовий склад повинен постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів у місцях роботи ствольників, розбирання конструкцій, встановлення драбин, прокладання рукавних ліній та негайно доповісти про них керівнику гасіння пожежі і застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, їх необхідно вважати такими, що знаходяться під напругою, і дотримуватися відповідних заходів безпеки.

4. Для гасіння електромереж, електроустановок та обладнання, що знаходяться під напругою, забороняється використовувати повітряно-механічну піну. У виняткових випадках допускається використання води за умови заземлення пожежних стволів і насосів пожежних автомобілів, перебування задіяного особового складу в сухому спеціальному захисному одязі та використання ним діелектричних засобів. При подачі на гасіння компактного струменя води мінімальна відстань від пожежного ствола до електроустановки під напругою до 1 кВ повинна бути не менше 4 м, а під напругою до 10 кВ – не менше 6 м. У разі подачі розпиленого струменя води мінімальна відстань до електроустановки під напругою до 1 кВ повинна бути не менше 1,5 м, а під напругою до 10 кВ – не менше 2 м.

5. Під час гасіння пожеж у будинках і спорудах необхідно слідкувати за станом будівельних конструкцій, щоб не потрапити в зону обрушення

перекриття чи підвісної стелі, у прогари чи розкриті пустоти в перекрытті або не опинитися в місцях, які можуть бути відрізані вогнем від виходу.

6. У разі гасіння пожежі на горищі чи покрівлі перші стволи слід подати сходовими клітками, за потреби – крізь слухові вікна, і надалі – через розкриті у покрівлі отвори. Для гасіння розвинутої пожежі стволи подаються з пожежних драбин.

7. Позиції ствольників і техніка під час гасіння пожежі у дерев'яній будівлі повинні розставлятися навпроти глухих стін для захисту від можливого вибуху продуктів піролізу деревини та газового обладнання. Якщо є необхідність входу особового складу до будівлі для рятування людей, необхідно здійснити розкриття вікон у приміщеннях з метою зниження температури, концентрації диму та продуктів піролізу деревини. Для відкривання дверей слід використовувати рятувальну мотузку, пожежний-рятувальник при цьому повинен присісти найнижче до підлоги та перебувати під прикриттям стіни або дверного полотна.

8. Під час розкриття і розбирання елементів будівель (споруд) необхідно слідкувати, щоб не послабити несучу здатність конструкцій і не спричинити їх обвалення.

Завалювання димових труб, опор або частин будівлі повинно здійснюватися лише після відведення з небезпечної зони людей і техніки та контролюватися керівником гасіння пожежі або відповідальною особою за його дорученням.

9. Перед початком гасіння пожежі в приміщеннях, де зберігаються агрохімікати, необхідно враховувати клас небезпеки, до якого вони належать (отрутохімікати чи міндобрива), їх кількість, токсичність та здатність утворювати вибухонебезпечні суміші.

Перелік основних речовин і матеріалів, які при контакті з водою можуть призвести до вибуху, посилення горіння, викиду або утворення токсичних газів, наведено в додатку 2 до цих Правил.

10. Позиції ствольників необхідно визначати з навітряної сторони. У разі застосування води для гасіння агрохімікатів слід облаштувати відведення води, що витікає з осередка пожежі, від позицій ствольників, рукавних ліній та місць розстановки техніки.

11. Особовий склад під час гасіння пожежі повинен застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та зору. У зонах з підвищеним тепловим випромінювання повинен працювати у теплозахисному одязі пожежника, за необхідності – під прикриттям розпиленних водяних струменів.

У разі утворення на місці пожежі хмари хімічних речовин необхідно увести стволи для її осадження розпиленими струменями води.

12. Після гасіння пожежі в приміщеннях, де зберігаються агрохімікати, необхідно провести санітарну обробку особового складу, за потреби направити його на медичне обстеження, а також провести спеціальну обробку техніки, пожежно-технічного оснащення, що використовувалися під час гасіння пожежі.

13. Під час гасіння пожеж у місцях, де введено карантинні заходи (тваринницькі ферми, птахофабрики, приватні господарства), особовий склад

повинен використовувати захисний одяг і засоби індивідуального захисту органів дихання та зору відповідно до рекомендацій ветеринарної служби.

14. Під час евакуації сільськогосподарських тварин особовий склад повинен проявляти обережність та дотримуватися безпечної дистанції до тварин, які за наявності диму та вогню проявляють неконтрольоване прагнення уникнути небезпечної ситуації. Для звільнення прив'язаних тварин повинен залучатися обслуговуючий персонал об'єкта.

Позиції ствольників, у тому числі тих, які застосовують водяні струмені для прискорення евакуації тварин, не повинні знаходитися на шляхах евакуації тварин.

15. Після гасіння пожежі на об'єктах, де введено карантинні обмеження через інфекційні хвороби сільськогосподарських тварин чи птахів, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів повинен пройти санітарну обробку, робочий і захисний одяг, засоби індивідуального захисту органів дихання та зору, пожежно-технічне оснащення і техніка – дезінфекцію.

16. Під час гасіння пожеж на сільськогосподарських угіддях (зернові та технічні культури на корені та у валках, стерня, суха трава на пасовиськах і перелогах) керівник гасіння пожежі повинен постійно слідкувати за напрямком розповсюдження вогню та враховувати можливе ускладнення обстановки внаслідок зміни сили і напрямку вітру.

Особовий склад, задіяний у гасінні пожежі, повинен перебувати у захисному одязі пожежного-рятувальника, за необхідності застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та зору, мати запас питної води, підтримувати між собою візуальний контакт. Забороняється віддалення на значну відстань та самовільний перехід з однієї ділянки робіт на іншу.

17. У разі значної швидкості розповсюдження вогню та під час сильного вітру не допускається перебування особового складу і пожежно-рятувальної техніки перед фронтом пожежі, оперативні дії можуть проводитися на флангах і в тилу пожежі.

18. Якщо особовий склад опинився у вогняному кільці та не може вийти з нього, необхідно вибрати ділянку місцевості з найменшою інтенсивністю горіння, загасити вогонь, перечекати на ній, доки не пройде фронт пожежі, та вийти на згарище. За можливості під час проходження фронту пожежі поставити водяну завісу, використовуючи стволи-розпилювачі.

У випадку коли ділянка місцевості, де знаходиться особовий склад, вкрита рослинністю, необхідно негайно здійснити її випалювання, після припинення горіння перейти на цю ділянку та діяти у наведеному вище порядку.

19. Під час гасіння пожежі у місцях зберігання грубих кормів і технічних культур особовому складу забороняється підніматися та перебувати на скиртах.

20. У разі отримання особовим складом опіків, погіршення самопочуття, появи ознак перегрівання, теплового удару чи отруєння постраждалих негайно виводиться в безпечне місце, йому надається домедична допомога, за необхідності організовується транспортування до медичного закладу.

21. Для відпочинку особового складу слід вибирати безпечні місця, віддалені від місця пожежі, за можливості на височині, що дозволяє встановити спостереження за напрямком розповсюдження вогню.

7. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на полігонах твердих побутових відходів

1. Перед початком гасіння пожежі на полігоні твердих побутових відходів керівник гасіння пожежі повинен через уповноважених представників полігона уточнити глибину складування відходів, загрозу зсувів, небезпеку вибуху біогазу та наявність системи збирання біогазу.

Він повинен довести до особового складу вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися під час гасіння пожежі, встановлені спеціальні сигнали для відходу на випадок загрози та вказати шляхи відходу в безпечні місця.

2. Оперативні дії під час гасіння пожежі повинні організовуватися з урахуванням особливостей та небезпечних явищ, що можуть виникнути на полігоні твердих побутових відходів (утворення прогарів, загроза зсуву, небезпека вибуху біогазу), та узгоджуватися з адміністрацією полігона.

3. Під час організації гасіння пожежі необхідно вжити заходів для недопущення провалювання особового складу і техніки в прогари, отруєння особового складу продуктами горіння під час тривалої роботи в зоні сильного задимлення, куріння та розпалювання вогнищ на території полігона побутових відходів, зважаючи на небезпеку вибуху біогазу.

4. Для розстановки пожежно-рятувальної техніки, прокладання рукавних ліній та позицій ствольників повинні вибиратися такі місця, що виключають потрапляння особового складу під зсув укосів складуваних твердих побутових відходів.

Забороняється перебування особового складу на шарах та ярусах брикетованих побутових відходів, місця для укладання яких позначаються попереджувальними щитами “Прохід і подальший рух заборонено”.

5. Для пересування пожежно-рятувальної, інженерної техніки та особового складу повинні використовуватися тимчасові дороги, облаштовані на полігоні.

Якщо техніка у розвантажувальній зоні рухається заднім ходом, двері кабіни з боку водія мають бути відкриті. Забороняється наближення пожежно-рятувальної техніки ближче 10 м до краю схилу.

6. З метою зменшення надлишкового зволоження твердих побутових відходів, що може спровокувати зсувні процеси на експлуатованих картах полігона, для гасіння пожежі, як правило, слід використовувати воду зі змочувачем та розпилену воду.

7. Для завчасного виявлення ознак загрози зсувних процесів під час гасіння пожежі повинно здійснюватися геодезичне спостереження на експлуатованих картах полігона.

У разі загрози зсуву особовий склад і техніка повинні негайно відводитися з небезпечної зони у завчасно визначені місця.

В окремих випадках для зменшення загрози зсуву за рішенням уповноважених представників полігона можуть вживатися заходи з виположення схилу на картах полігона твердих побутових відходів.

8. Після гасіння пожежі на полігоні твердих побутових відходів особовий склад, який брав участь у гасінні пожежі, повинен пройти санітарну обробку, за потреби – медичне обстеження.

Робочий і захисний одяг, засоби індивідуального захисту органів дихання та зору, спорядження, пожежно-технічне оснащення і техніка, що використовувалися під час гасіння пожежі, повинні дезінфікуватися.

8. Вимоги до безпеки під час гасіння газових і нафтових фонтанів (газо-, нафто-, продуктопроводів)

1. До робіт із ліквідації пожеж газових і нафтових фонтанів (у небезпечну зону) допускається тільки особовий склад спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів, а також працівники об'єкта, які керують спеціальною технікою та механізмами.

2. Особовий склад підрозділів, залучених до гасіння пожежі та роботи у небезпечній зоні, необхідно ознайомити з планом виконання робіт. Особливу увагу необхідно приділити чіткій взаємодії та умовному знаковому сигналізуванню.

3. Після кожного перебування особового складу в небезпечній зоні особам надається відпочинок тривалістю не менше, ніж час роботи у відповідних умовах. У виняткових випадках за необхідності рятування людей час відпочинку скорочують.

4. Під час гасіння пожеж газових і нафтових фонтанів особовий склад повинен використовувати спеціальний захисний одяг для пожежних, а при виконанні робіт у зонах інтенсивного теплового випромінювання – тепловідбивні костюми, працювати під прикриттям розпилених водяних струменів – завіс, тепловідбивних (захисних) щитів. Засоби індивідуального захисту повинні надійно захищати органи зору і слуху та забезпечувати умови для екстреної евакуації з небезпечної зони.

5. Проведення робіт щодо ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, розчищення гирла свердловини, закривання засувки чи превентора на аварійній свердловині повинно здійснюватися під прикриттям лафетних водяних стволів.

6. Має бути встановлено та доведено до особового складу спеціальні сигнали при виникненні (загрозі виникнення) небезпечних ситуацій, а також порядок подальших дій.

7. Особовий склад підрозділів ДСНС та спеціалізованих аварійно-рятувальних служб у небезпечній зоні повинен виконувати вказівки керівника гасіння пожежі.

8. Заборонено перебування в небезпечній зоні особового складу (особового складу об'єкта) і техніки (механізмів), які не мають прямого стосунку до виконуваних робіт.

9. З настанням темряви роботи в небезпечній зоні допускається продовжувати тільки за спеціальним рішенням штабу на пожежі. Для цього необхідно забезпечити достатню освітленість робочих місць і шляхів до них від двох незалежних джерел живлення.

10. У процесі виконання робіт на гирлі фонтануючої свердловини безпосередньо біля фонтануючого струменя необхідно враховувати небезпеку від його ежекційної дії і вжити таких заходів безпеки:

захисне спорядження повинно бути надійно закріплене та щільно облягати пожежного (рятувальника);

особовому складу забороняється повертатися спиною до палаючого (фонтануючого) струменя;

не допускати потрапляння канатів та інших довгих предметів у фонтануючий струмінь, міцно утримуючи їх руками або прикріпивши до гирлового обладнання.

11. До роботи в небезпечній зоні палаючого фонтана допускається техніка тільки після виконання теплоізоляційних робіт із захисту від підвищеного температурного навантаження кабін керування, баків для пального, гідроциліндрів, гумових коліс, радіаторів охолодження та інших агрегатів, які не розраховані для роботи за підвищеного температурного навантаження.

12. В'їзд техніки у небезпечну зону і виконання там роботи необхідно проводити під безпосереднім керівництвом начальника оперативної дільниці або особи, визначеної керівником гасіння пожежі.

13. Під час роботи в небезпечній зоні заборонено зберігати в кабінах техніки пально-мастильні матеріали, забруднений мастилами спецодяг та інші легкозаймисті речовини.

14. Під час роботи техніки (механізмів) у небезпечній зоні на її межі постійно повинен чергувати страхувальний тягач зі справними буксирувальними тросами.

15. Місце відпочинку особового складу, який бере участь у ліквідації пожежі, необхідно облаштувати за межами аварійної зони на такій відстані, щоб шум фонтануючої свердловини і концентрація парів і газів не перевищували гранично допустимих значень для населених пунктів.

16. Під час гасіння пожеж на газо-, нафто-, продуктопроводах необхідно здійснювати контроль за концентрацією газо-, пароповітряних сумішей по периметру зони газозаповненості.

17. Для усунення джерел запалювання, що може призвести до вибуху газо-, пароповітряних сумішей, необхідно в межах цієї зони організувати знеструмлення ліній електропередач, населених пунктів, об'єктів і контактних ліній електрифікованої залізниці, припинити рух автомобільного та залізничного транспорту.

9. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у резервуарних парках для зберігання легкозаймистих і горючих рідин та зріджених вуглеводнів

1. До гасіння пожеж у резервуарних парках для зберігання легкозаймистих і горючих рідин та зріджених вуглеводнів може допускатися особовий склад,

який одягнений у захисний пожежний одяг, а до роботи в зонах інтенсивного теплового випромінювання – тільки у тепловідбивних пожежних костюмах.

2. Перед початком гасіння пожежі необхідно визначити межі небезпечної зони, розрахувати час скипання донної (підтоварної) води та викиду темних нафтопродуктів (нафти) з резервуара, проінструктувати особовий склад щодо дотримання заходів безпеки.

Встановити єдині звукові сигнали для швидкого сповіщення про небезпеку та ознайомити з ними весь особовий склад, що працює на пожежі, визначити шляхи відходу в безпечне місце.

Звуковий сигнал для відходу в разі виникнення загрози руйнування резервуара, спінювання або викиду горючої рідини з резервуара повинен подаватися за допомогою сирени пожежно-рятувального автомобіля та відрізнятися від інших сигналів, що можуть подаватися під час гасіння пожежі.

3. Пожежно-рятувальна техніка, обладнання та особовий склад, задіяні в гасінні, а також резерв сил і засобів повинні розміщуватися на безпечній відстані від місця пожежі з урахуванням можливого спінювання нафтопродукту, викиду, розливу рідини, що горить, і положення зони задимлення.

До проведення робіт у небезпечній зоні повинна залучатися мінімально необхідна кількість особового складу.

Під час визначення позицій ствольників начальник оперативної дільниці повинен вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у разі небезпеки.

4. Під час гасіння пожежі необхідно вживати заходів з недопущення до небезпечної зони особового складу пожежно-рятувальних підрозділів і обслуговуючого персоналу об'єкта, безпосередньо не задіяного в оперативних діях у цих місцях.

Заміну особового складу на позиціях слід здійснювати почергово, не допускаючи одночасного перебування двох змін на декількох позиціях у небезпечній зоні, особливо в обвалуванні резервуарів.

5. Подавання вогнегасних речовин на гасіння пожежі в резервуарі, як правило, повинно здійснюватися з-за обвалування. У разі необхідності введення техніки й особового складу до обвалування запроваджуються додаткові заходи безпеки, а саме:

повинні постійно утримуватися в готовності генератори піни чи водопіни стволи для негайної ліквідації можливого горіння нафтопродуктів (нафти) в обвалуванні у разі виникнення їх витоку, спінювання чи викиду;

розливи легкозаймистих і горючих рідин в обвалуванні резервуарів та інших місцях, де проводяться оперативні дії, повинні покриватися повітряно-механічною піною впродовж усього часу перебування там особового складу;

особовий склад, задіяний до робіт у небезпечній зоні, повинен бути одягнений у теплозахисні пожежні костюми.

Подача води безпосередньо на поверхню нафти або нафтопродукту, що горить, всередині резервуара під час його охолодження забороняється для запобігання спінюванню та можливому викиду з подальшим руйнуванням резервуара.

Забороняється перебування особового складу всередині обвалування, де знаходяться розливи нафтопродукту, якщо вони не локалізовані вогнегасними засобами, а також у разі припинення подачі піни на поверхню розливу нафтопродукту.

6. Для своєчасного виявлення ознак, що передують вибуху парів нафтопродукту в резервуарі, викиду темних нафтопродуктів з резервуара, руйнуванню резервуара, а також початку спінення та переливу нафтопродукту через борт резервуара повинно здійснюватися постійне спостереження за станом резервуара, що горить, і сусідніми з ним резервуарами.

Ознаки, що вказують на загрозу вибуху парів нафтопродукту в резервуарі при факельному горінні на дихальній арматурі, технологічних отворах і тріщинах у покрівлі чи стінках резервуара:

чорний дим і червоне полум'я свідчать про високу концентрацію парів пального в об'ємі резервуара та невелику імовірність вибуху;

синьо-зелене факельне горіння без димоутворення свідчить про те, що концентрація парів нафтопродукту в резервуарі близька до області займання, та реальну загрозу вибуху.

Ознаки наростання загрози механічного руйнування конструкцій резервуара внаслідок підвищення в ньому температури і тиску:

зростання інтенсивності виливу нафтопродуктів з технологічних отворів;

деформація на зовні покрівлі;

дзвінки поодинокі "металеві" потріскування.

Ознаки наростання загрози викиду з резервуара темних нафтопродуктів (нафти) внаслідок закипання донної (підтоварної) води:

у резервуарі з'являється глухий шум, характерний для кипіння рідини;

лунають окремі потріскування, спостерігається вібрація стінок резервуара;

помітно збільшується висота та яскравість полум'я (від яскраво-червоного до жовтуватого);

світлішає дим та зменшується його кількість.

7. У випадку загрози вибуху парів нафтопродукту в резервуарі, викиду темних нафтопродуктів з резервуара або руйнування резервуара керівник гасіння пожежі повинен забезпечити своєчасне подавання встановленого сигналу оповіщення для відходу особового складу до безпечного місця.

8. Забороняється перебування особового складу, безпосередньо не задіяного в гасінні пожежі, в зоні можливого ураження під час викиду чи спінювання, на покрівлі аварійного чи сусіднього з ним резервуарів, якщо це не пов'язано з нагальною потребою, а також на покритті залізобетонного резервуара, що горить.

У виняткових випадках за рішенням керівника гасіння пожежі особовий склад може виконувати роботи щодо захисту дихальної та іншої арматури від теплового випромінювання на покрівлі наземних резервуарів зі стаціонарною покрівлею сусідніх із тим, що горить. При цьому пересування особового складу на резервуарі дозволяється тільки по спеціальних площадках та пересувних містках.

Задіяний до робіт на цьому об'єкті особовий склад перед початком виконання робіт повинен отримати від уповноваженої особи об'єкта інформацію щодо специфічних небезпек, технологічних процесів, розташування критичних комунікацій, небезпечних речовин, особливостей евакуації тощо.

9. У разі відсутності обвалування резервуарного парку керівник гасіння пожежі повинен вимагати від адміністрації об'єкта створення загороджувальних валів із піску або землі для обмеження розтікання легкозаймистих і горючих рідин та вживати, виходячи із ситуації, додаткових заходів для забезпечення безпеки особового складу, задіяного в гасінні пожежі.

10. Гасіння темних нафтопродуктів, під час горіння яких утворюється гомотермічний шар значної товщини, необхідно здійснювати почерговим введенням пінних стволів. Безпосередньо перед пінною атакою територію між пожежними автопідйомниками та резервуаром, що горить, слід покрити шаром піни, а стволи для його охолодження необхідно подавати з-за обвалування. Крім того, необхідно забезпечити захист пожежних автопідйомників та рукавних ліній водяними струменями.

11. У разі гасіння пожежі в підземному резервуарі необхідно позначити периметр цього та сусідніх з ним резервуарів і вжити заходів для недопущення особового складу до небезпечної зони.

12. Для попередження вибуху в разі спорожнення ємностей зі зрідженим вуглеводневим газом за можливості здійснити заповнення їх інертним газом.

13. Під час застосування вогнегасних порошків необхідно вживати заходів щодо недопущення потрапляння особового складу в порошкову хмару.

Особовий склад, який здійснює подавання порошку та виконує інші невідкладні роботи з гасіння пожежі в зоні можливого розповсюдження порошкової хмари, повинен бути забезпечений засобами захисту органів дихання.

14. Водії пожежних автомобілів, які забезпечують подавання вогнегасних речовин чи виконують інші роботи в місцях гасіння пожежі, мають бути одягнені в захисний одяг пожежного та повинні мати засоби захисту органів дихання, які за необхідності використовують у разі потрапляння в зону задимлення або порошкової хмари.

10. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на об'єктах з наявністю вибухових речовин і піротехнічних виробів

1. Під час гасіння пожежі на об'єктах з наявністю вибухових речовин та піротехнічних виробів керівник гасіння пожежі у взаємодії з адміністрацією об'єкта (об'єктовими протипожежними формуваннями) повинен:

- оцінити загрозу вибуху, його можливі наслідки, розміри небезпечної зони;
- встановити місцезнаходження та кількість вибухових речовин і піротехнічних виробів;

- визначити, які з вогнегасних речовин можна використовувати, способи гасіння, загрозу виділення небезпечних хімічних речовин та засоби захисту від них;

вжити заходів для захисту особового складу від можливого ураження вибуховою хвилею;

залучити фахівців об'єкта до проведення інструктажу особового складу щодо заходів безпеки, порядку використання сховищ для укриття та особливостей гасіння пожежі;

установити на випадок загрози вибуху єдиний сигнал відходу особового складу до безпечної зони;

підтримувати постійний зв'язок з інженерно-технічним персоналом об'єкта (цеху, будівлі), координувати та погоджувати свої рішення щодо прийомів і способів гасіння, можливості введення особового складу в будівлю та інших питань, пов'язаних з безпекою під час гасіння пожежі.

2. До завершення розвідки пожежі та визначення ступеня загрози вибуху особовий склад і техніка повинні розташовуватися на безпечній відстані від місця пожежі, пожежно-рятувальні автомобілі можуть установлюватися на джерела водопостачання лише за межами зони можливого ураження. Гасіння пожежі організовується із залученням мінімальної кількості особового складу, який може перебувати в небезпечній зоні.

3. Для своєчасного уточнення меж небезпечної зони здійснюється безперервне спостереження за зміною обстановки на пожежі, насамперед за поруч розташованими складськими приміщеннями та спорудами, які найбільше завантажені вибуховими речовинами чи піротехнічними виробами.

У разі отримання інформації за результатами розвідки або від працівників об'єкта щодо горіння вибухових речовин (піротехнічних виробів) особовий склад негайно повинен бути відведений на безпечну відстань від місця можливого вибуху.

4. Для прокладання рукавних ліній та розташування позицій ствольників повинні вибиратися місця, захищені стінами будівель і споруд. На відкритих ділянках місцевості роботи необхідно проводити під захистом бронемашин, переносних щитів тощо.

5. Для запобігання можливій детонації вибухових речовин (піротехнічних виробів) від механічної дії гасіння пожежі повинно здійснюватися за допомогою розпиленої води або піни. Якщо є необхідність подачі компактних струменів води, необхідно врахувати ступінь чутливості вибухових речовин (піротехнічних виробів) до удару, що можуть спричинити ці струмені води.

Роботи щодо розбирання та розкриття конструкцій повинні здійснюватися обережно, не допускаючи ударів, тертя чи іншої механічної дії на вибухові речовини (піротехнічні вироби).

6. Гасіння вибухових речовин і піротехнічних виробів, що знаходяться у штабелях у вагоні, на рампі, складі, виробничому приміщенні, забороняється.

У разі поширення вогню на штабель або його горіння необхідно негайно відвести особовий склад на безпечну відстань або в укриття.

7. Гасіння безпосередньо самих вибухових речовин і піротехнічних виробів у виробничих приміщеннях, на складах, під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування повинно здійснюватися тільки за допомогою систем автоматичного пожежогасіння.

Гасіння пожежі, охолодження обладнання з вибуховими речовинами (піротехнічними виробами) та зрошування відкритої спецпродукції пожежно-рятувальні підрозділи можуть здійснювати тільки до початку загорання самої вибухової речовини чи піротехнічних виробів.

8. Гасіння пожежі в місцях, де знаходяться установки (посудини) під високим тиском, проводиться після отримання від адміністрації об'єкта інформації про види установок (посудин), їх вміст і заходи безпеки при гасінні. Під час гасіння таких пожеж необхідно:

вжити заходів для запобігання нагріванню установок (посудин) до небезпечних меж, не допускаючи, за можливості, різкого охолодження стінок;

вимагати від адміністрації об'єкта вжити за можливості заходів для зниження тиску в установках (посудинах) до безпечних меж.

9. Керівник гасіння пожежі повинен вжити заходів для недопущення до можливої зони ураження особового складу.

11. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на об'єктах з наявністю небезпечних хімічних речовин

1. Пожежно-рятувальні підрозділи, які виїжджають для гасіння пожеж на об'єктах з наявністю небезпечних хімічних речовин, обов'язково повинні мати прилади хімічної розвідки та засоби індивідуального захисту особового складу.

2. Після прибуття до місця пожежі з наявністю небезпечних хімічних речовин керівник гасіння пожежі повинен з'ясувати в адміністрації об'єкта властивості цих речовин, їхню кількість, місця зберігання, загрозу і ступінь хімічної небезпеки, визначити допустимий час перебування особового складу в забрудненій зоні, які вогнегасні речовини необхідно використовувати для гасіння, чи вони взаємодіють з небезпечними хімічними речовинами, та наслідки цієї взаємодії.

Забороняється використовувати вогнегасні речовини, які, вступаючи в реакцію з хімічними речовинами, викликають вибух, спалах тощо.

Перелік основних речовин і матеріалів, які при контакті з водою можуть призвести до вибуху, посилення горіння, викиду або утворення токсичних газів, наведено в додатку 2 до цих Правил.

3. Під час виконання робіт з ліквідації пожежі з наявністю небезпечних хімічних речовин (далі – НХР) необхідно забезпечити виконання вимог цих Правил, відомих нормативних документів, вимог охорони праці, відображених у планах локалізації і ліквідації аварії, планах пожежогасіння, аварійних картках, інструкціях та правилах безпеки праці для конкретних об'єктів.

4. Для гасіння пожежі на об'єкті з наявністю НХР повинна залучатися мінімальна кількість особового складу, який в обов'язковому порядку повинен мати засоби індивідуального захисту (захисний костюм, захисне взуття, засоби захисту органів дихання та зору).

Не допускається перебування в зоні можливого хімічного забруднення особового складу, безпосередньо не задіяного в оперативних діях під час гасіння пожежі.

Робота особового складу повинна плануватися у три зміни: перша працює в забрудненій зоні, друга перебуває на межі забрудненої зони, третя – у резерві.

5. Позиції ствольників і місця розстановки пожежно-рятувальної техніки повинні знаходитися з навітряної сторони.

Резерв сил і засобів необхідно розміщувати за межами забрудненої зони з навітряної сторони. При цьому мають враховуватися прогнозоване збільшення зони хімічного забруднення та напрям її поширення.

6. У приміщеннях (на ділянках), де знаходяться або можуть виділятися НХР, особовий склад повинен перебувати тільки в спеціальних захисних комплектах (залежно від небезпеки речовини), штатних ізолюючих дихальних апаратах (промислових фільтруючих протигазах, що застосовуються на цьому об'єкті) та спеціальному гумовому взутті.

7. Якщо під час гасіння пожежі допускається застосовувати воду, для захисту особового складу від сильного теплового випромінювання та зниження концентрації НХР у повітрі необхідно здійснювати зрошення об'єму приміщень і створювати водяні завіси за допомогою стволів-розпилювачів.

8. Перед початком робіт керівник гасіння пожежі із залученням спеціалістів об'єкта та штабу з ліквідації аварії повинен організувати проведення інструктажу особового складу щодо заходів безпеки під час гасіння пожежі та дій у зоні хімічного забруднення.

9. Під час гасіння пожежі керівник гасіння пожежі повинен:

враховувати рекомендації і вказівки адміністрації та інженерно-технічного персоналу об'єкта щодо безпечного виконання робіт при гасінні пожежі;

до роботи у штабі на пожежі залучити представників об'єкта;

встановити контроль за концентрацією НХР у повітрі, для чого залучити інженерно-технічний персонал об'єкта або відповідні служби, визначені планом локалізації та ліквідації аварії;

гасіння пожежі починати з визначення вирішального напрямку оперативних дій;

узгодити з адміністрацією об'єкта застосування води, повітряно-механічної піни, інших вогнегасних та нейтралізуючих речовин для покриття розливу НХР;

під час проведення оперативних дій враховувати напрямок поширення хмари небезпечних хімічних речовин;

під час оперативного розгортання сил і засобів та оперативних дій під час гасіння пожежі слід уникати низьких місць, де можливе накопичення випарів НХР;

використовувати джерела водопостачання, що розташовані з навітряної сторони;

подачу вогнегасних речовини організувати з максимально можливої відстані з навітряної сторони;

організувати зрошення об'єму приміщень (ділянок) розпиленою водою для зниження концентрації та осадження парів НХР;

у першу чергу задіяти стаціонарні та лафетні стволи для створення водяної завіси з метою обмеження поширення хмари НХР;

неушкоджені ємності з кислотами та іншими НХР за можливості евакуювати з місця пожежі, а якщо це неможливо – не допустити їх нагрівання шляхом створення водяної завіси або зрошення, не допускаючи при цьому потрапляння води всередину ємностей;

з метою скорочення тривалості перебування особового складу в зоні хімічного забруднення за можливості закріплювати пожежні стволи за елементи конструкцій споруд та обладнання, в першу чергу використовувати стаціонарні та лафетні стволи;

організувати прибирання із зони аварії горючих (хімічно активних) матеріалів або захистити їх від потрапляння на них кислот та інших НХР.

10. Для зниження швидкості випаровування пролитих НХР за узгодженням з адміністрацією об'єкта дзеркало розливу може покриватися шаром повітряно-механічної піни.

Для пересування особового складу і техніки до місця гасіння пожежі з наявністю НХР слід визначати безпечні маршрути з урахуванням напрямку вітру.

11. Для швидкого сповіщення про небезпеку необхідно встановити єдині звукові сигнали, визначити шляхи відходу в безпечні місця та ознайомити з ними весь особовий склад, задіяний в оперативних діях на пожежі.

12. Вхід до зони хімічного забруднення повинен здійснюватися тільки через контрольно-пропускні пункти, які мають очолювати особи середнього або старшого начальницького складу. На контрольно-пропускному пункті повинен вестися поіменний облік особового складу, який зайшов до зони хімічного забруднення, із зазначенням виду і тривалості робіт, що виконувалися.

При цьому слід враховувати, що з підвітряної сторони на відстані 50–100 м від видимого фронту хмари НХР, залежно від їх виду, можливе формування небезпечних концентрацій.

Маршрути руху ланок газодимозахисної служби (далі – газодимозахисна служба) і техніки не повинні проходити через розливи НХР. Робота безпосередньо в місцях розливу НХР неприпустима.

13. Запас повітря (кисню) в засобах індивідуального захисту органів дихання та зору для виходу ланки газодимозахисної служби із зони хімічного забруднення повинен визначатися з урахуванням прогнозу можливості збільшення зони хімічного забруднення внаслідок поширення хмари парів НХР.

14. У випадку пересування особового складу в зоні хімічного забруднення на техніці запас повітря (кисню) в засобах індивідуального захисту органів дихання та зору повинен розраховуватися з урахуванням можливості виходу пішки із зони хімічного забруднення у разі відмови техніки.

15. Весь особовий склад, залучений до оперативних дій під час гасіння пожежі з наявністю НХР, повинен мати засоби індивідуального захисту (ізолюючі дихальні апарати, ізолюючі захисні костюми). При використанні промислових фільтруючих протигазів необхідно враховувати час роботи та концентрацію парів НХР (згідно з технічними паспортами на фільтруючі протигazi).

Для захисту від НХР залежно від обстановки, виду та складності робіт необхідно використовувати ізолюючі захисні костюми, у конструкції яких передбачено повний захист ізолюючого дихального апарата від зовнішнього агресивного середовища або захист дихального апарата від бризок НХР за допомогою спеціального жилета.

16. У групі, яка працює в зоні хімічного забруднення, повинен бути обов'язково аварійний комплект, до якого входять ізолюючий захисний костюм та ізолюючий дихальний апарат.

Під час роботи в ізолюючих захисних костюмах, які не призначені для використання в умовах підвищених температур, слід передбачити захист від теплового випромінювання шляхом створення водяних завіс (екранами) або зрошення за допомогою стволів-розпилювачів чи використовувати охолоджуючі жилети.

17. Під час гасіння пожежі забороняється:

подавати воду в місця витікання та на поверхню концентрованих мінеральних кислот, інших НХР;

використовувати вогнегасні речовини, які, вступаючи в реакцію з НХР, вибухають, спалахують тощо;

прокладати рукавні лінії по розливах кислот та інших НХР;

використовувати джерела водопостачання, забруднені НХР.

18. Під час гасіння пожежі з наявністю НХР керівник гасіння пожежі через адміністрацію об'єкта (населеного пункту) повинен вирішити питання щодо розгортання мобільного медичного пункту, визначити місце для проведення санітарної обробки особового складу та дегазації техніки.

19. Порядок зняття засобів індивідуального захисту після роботи в зоні хімічного забруднення:

після виходу із зони хімічного забруднення промити проточною водою ізолюючий захисний костюм протягом декількох хвилин;

вивести особовий склад на майданчик, який розташований за межами зони хімічного забруднення з навітряної сторони;

вишикувати особовий склад в одну шеренгу обличчям до вітру;

забруднені прилади, обладнання тощо покласти на ґрунт за собою;

звільнитися від забрудненого одягу (засобів захисту шкіри), покласти на ґрунт за собою;

в останню чергу зняти засоби індивідуального захисту органів дихання та зору.

20. Після ліквідації пожежі повинні проводитися повна санітарна обробка особового складу, його медичний огляд, а також дегазація техніки, пожежно-технічного обладнання та спорядження, що використовувалися під час гасіння пожежі.

12. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на об'єктах з наявністю радіоактивних речовин і матеріалів

1. Під час гасіння пожежі на об'єктах, де використовуються радіоактивні речовини та матеріали, особовий склад має дотримуватися вимог Основних

санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 02.02.2005 № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р. за № 552/10832 (далі – Санітарні правила), НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України (далі – Норми радіаційної безпеки) та цих Правил.

2. Для забезпечення безпечного проведення робіт щодо гасіння пожеж на об'єкті, де зберігаються чи використовуються радіоактивні речовини, а також на його радіаційно забрудненій території, територіальний орган ДСНС повинен спільно з адміністрацією цього об'єкта завчасно затвердити інструкцію про порядок організації гасіння пожеж на цьому об'єкті.

В інструкції відображаються:

- перелік радіоактивних речовин і матеріалів, рівень їх активності, а також рівень радіаційного забруднення ділянок території;

- вогнегасні засоби та способи гасіння пожеж у приміщеннях, будівлях, технологічних установках з наявністю радіоактивних речовин, а також на радіаційно забруднених територіях;

- заходи та засоби захисту особового складу від радіаційної небезпеки;

- можливість та умови проведення оперативних дій щодо гасіння пожеж до прибуття адміністрації об'єкта;

- порядок допуску особового складу пожежно-рятувальних підрозділів на об'єкт і його територію;

- порядок надання адміністрацією об'єкта письмового дозиметричного допуску на роботи з гасіння пожежі в умовах радіаційної небезпеки;

- порядок організації дозиметричного контролю особового складу та засоби для його проведення;

- допустимі рівні опромінення особового складу в разі погіршення радіаційної обстановки внаслідок пожежі;

- допустимий час перебування особового складу в приміщеннях з радіоактивними речовинами (на радіаційно забрудненій території) за нормальних умов, а також у разі погіршення радіаційної обстановки внаслідок пожежі;

- порядок забезпечення адміністрацією об'єкта особового складу засобами захисту від опромінення, приладами дозиметричного контролю, а після гасіння пожежі проведення санітарної обробки особового складу, дезактивації техніки, одягу та пожежно-технічного оснащення.

Керівний склад територіального органу ДСНС та пожежно-рятувальних підрозділів, які залучаються до гасіння пожеж на об'єктах з наявністю радіоактивних речовин, повинен бути ознайомлений із цією інструкцією.

3. Пожежно-рятувальні підрозділи, які виїжджають для гасіння пожеж на об'єкти з наявністю радіоактивних речовин та на радіаційно забрудненій території, в обов'язковому порядку повинні мати прилади радіаційної розвідки, дозиметричного контролю, засоби зв'язку, захисний одяг, засоби індивідуального захисту органів дихання та зору особового складу.

Особовий склад пожежно-рятувального підрозділу з охорони атомних електростанцій повинен мати засоби індивідуального захисту органів дихання

із часом захисної дії не менше 120 хв та спеціальні ізолювальні захисні костюми.

4. Після прибуття до місця пожежі пожежно-рятувальні підрозділи до їх застосування, резерв сил і засобів, ланок газодимозахисної служби, запас захисного одягу, приладів індивідуального і групового дозиметричного контролю слід зосереджувати перед в'їздом до зони радіоактивного забруднення.

5. Перед початком оперативних дій на об'єкті з наявністю радіоактивних речовин та на радіоактивно забрудненій території керівник гасіння пожежі повинен:

через адміністрацію об'єкта з'ясувати межі зони радіоактивного забруднення, позначити їх та виставити пости безпеки, визначити безпечні місця для розміщення пожежно-рятувальних підрозділів та організувати постійне радіаційне спостереження;

разом зі спеціалістами об'єкта та службою дозиметричного контролю визначити допустимий час роботи особового складу під час гасіння пожежі;

організувати через адміністрацію об'єкта проведення інструктажу особового складу, який направляється для виконання робіт у небезпечну зону;

встановити контроль за часом перебування особового складу в небезпечній зоні та своєчасну його заміну в установлені адміністрацією (дозиметричною службою) терміни;

виставити біля входу до небезпечної зони (приміщення, споруди) пости безпеки;

за узгодженням з інженерно-технічним персоналом об'єкта визначити, які вогнегасні речовини необхідно застосовувати для гасіння пожежі;

установити сигнали для відходу особового складу, який знаходиться в особливо небезпечній зоні;

організувати через адміністрацію об'єкта дозиметричний контроль, пункт дезактивації, санітарної обробки і медичної допомоги особовому складу.

Крім цього, він повинен врахувати інші вимоги безпеки, передбачені спільно затвердженою інструкцією про порядок організації гасіння пожеж на об'єкті з наявністю радіоактивних речовин чи на радіаційно забрудненій території.

6. Оперативні дії щодо гасіння пожежі можуть розпочинатися лише після отримання від адміністрації об'єкта письмового дозиметричного допуску на роботи з гасіння пожежі в умовах радіаційної небезпеки, засобів спеціального захисту особового складу від опромінення, приладів дозиметричного контролю та інструктажу щодо заходів безпеки під час виконання робіт на об'єкті (території).

7. Сили і засоби слід вводити з навітряної сторони. До виконання робіт повинна залучатися мінімально необхідна кількість особового складу, забезпеченого засобами захисту органів дихання, зору, спеціальним захисним одягом, приладами індивідуального і групового дозиметричного контролю та накопичення.

8. Для уникнення теплового удару під час роботи особового складу в легких захисних костюмах (Л-1) або інших спеціальних захисних костюмах необхідно враховувати допустимий час перебування в цих костюмах залежно від температури оточуючого середовища.

Зняття особовим складом засобів захисту органів дихання і зору здійснюється тільки після зняття спеціальних захисних костюмів.

9. Пожежно-рятувальна техніка, за можливості, має встановлюватися з боку непошкоджених стін і споруд, які можуть слугувати захисним екраном від іонізуючого випромінювання. Перегрупування сил і засобів проводиться з урахуванням радіаційної обстановки на місцевості.

10. Керівник гасіння пожежі повинен своєчасно приймати рішення про припинення оперативних дій та виведення особового складу з небезпечної зони, якщо перевищується допустимий рівень іонізуючого опромінення.

У виняткових випадках допускається опромінення осіб, залучених до гасіння пожежі, вище основних дозових меж лише за їх письмової згоди, якщо неможливо вжити заходів для недопущення такого рівня опромінення і лише коли необхідно рятувати життя людей та здійснювати заходи для попередження подальшого небезпечного розвитку аварії, що призведе до опромінення більшої кількості людей.

11. Після ліквідації пожежі весь особовий склад, який працював на радіаційно забруднених об'єктах і територіях, повинен пройти санітарну обробку, дозиметричний контроль внутрішнього накопичення в організмі радіоактивних елементів та медичне обстеження в медичному закладі.

В обов'язковому порядку проводяться дезактивація та дозиметричний контроль усіх засобів захисту органів дихання, зору, робочого і спеціального захисного одягу, взуття, спорядження та пожежно-рятувальної техніки на пунктах спеціальної обробки.

12. На підставі довідок дозиметричної служби об'єкта у кожному пожежно-рятувальному підрозділі має вестися персональний облік випадків опромінення особового складу, в якому повинно відображатися, коли, хто і яку дозу опромінення отримав.

Допускається опромінення особового складу пожежно-рятувальних підрозділів протягом визначеного нормативного часу і в межах, передбачених санітарними нормами і правилами.

13. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення

1. Територія і об'єкти зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення як площинне відкрите джерело радіоактивності належать до особливих об'єктів з наявністю радіоактивних речовин і матеріалів (далі – зона відчуження).

Слід враховувати, що під час виникнення пожеж можливе перевищення контрольних рівнів об'ємної активності радіонуклідів у повітрі на лінії вогню та вторинне перенесення радіонуклідів з продуктами горіння на значну відстань.

2. Гасіння пожеж на території зони відчуження повинно здійснюватися з дотриманням вимог Санітарних норм, Норм радіаційної безпеки, Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, затверджених спільним наказом МОЗ та МНС від 04.04.2008 № 179/276, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 р. за № 754/15445, та цих Правил.

3. Під час організації гасіння пожеж на території зони відчуження повинні враховуватися вимоги безпеки, зазначені у главі 12 цього розділу, а також особливості організації захисту особового складу в разі вторинного перенесення радіонуклідів продуктами горіння з площинних відкритих джерел радіоактивності.

Визначальним критерієм безпеки особового складу під час гасіння пожеж є індивідуальна доза опромінення персоналу, встановлена для зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення. Особовий склад може залучатися до гасіння пожеж за умови неперевищення контрольного рівня опромінення персоналу.

4. Особовий склад підрозділу, який залучається до гасіння пожежі на території зони відчуження, повинен мати прилади дозиметричного контролю, засоби індивідуального захисту, змінний робочий одяг і взуття для переодягання на період дезактивації захисного одягу і взуття, у якому брав участь у гасінні пожежі на забрудненій території.

5. Пожежно-рятувальні підрозділи, які прибули для гасіння пожежі, у тому числі резерв сил і засобів, ланок газодимозахисної служби, запас захисного одягу, приладів індивідуального і групового дозиметричного контролю, повинні розташовуватися в безпечних місцях.

6. Перед початком гасіння пожежі особовий склад повинен пройти інструктаж з питань радіаційної безпеки і безпеки праці, знати встановлені сигнали для відходу з позицій в особливо небезпечній зоні.

7. Оперативні дії щодо гасіння пожежі можуть розпочинатися тільки після надання адміністрацією зони відчуження керівникові гасіння пожежі відповідних письмових допусків, зокрема дозиметричного допуску на роботи з гасіння пожежі в умовах радіаційної небезпеки, уточнення рівнів радіоактивного забруднення на місці пожежі, позначення меж найбільш небезпечних місць, виставлення постів безпеки, визначення разом зі службою дозиметричного контролю зони відчуження гранично допустимого часу роботи особового складу в місцях з підвищеним рівнем радіації та організації обліку отриманих доз опромінення.

8. Під час проведення розвідки пожежі необхідно визначити рівень радіаційної небезпеки на місці пожежі, безпечні ділянки та шляхи відходу сил і засобів на випадок загрозливого посилення вогню чи погіршення радіаційної обстановки.

Для визначення орієнтовного часу роботи, своєчасної заміни засобів індивідуального захисту персоналу від внутрішнього опромінення радіаційним пилом, заміни персоналу в разі досягнення встановлених граничних дозових

навантажень необхідно проводити інструментальні виміри та використовувати поквартальні карти щільності забруднення лісових масивів зони відчуження.

9. Робота оперативних розрахунків під час гасіння пожежі повинна організовуватися позмінно із залученням мінімально необхідної кількості особового складу.

За можливості не слід направляти особовий склад для виконання завдань у місцях з небезпечними рівнями радіації, для гасіння необхідно подавати пожежні стволи з максимально можливої відстані з навітряної сторони, застосовувати захищену пожежну техніку та авіаційні засоби, а для проведення розвідки – безпілотні літальні апарати.

Для оцінки обстановки у процесі гасіння пожежі необхідно отримувати від мобільних груп служби дозиметричного контролю дані щодо потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, вмісту радіонуклідів у повітрі в районі пожежі та здійснювати постійний контроль за станом зовнішнього забруднення захисного одягу особового складу, оснащення, техніки.

Якщо рівень іонізуючого випромінювання значно почав перевищувати допустимий, оперативні дії повинні припинятися, а особовий склад виводитися з небезпечної зони. У виняткових випадках допускається опромінення осіб, залучених до гасіння пожеж, вище допустимої дози лише за їх письмовою згодою, якщо не можна вжити заходів, які виключають такий рівень опромінення, і може бути виправдано лише рятуванням життя людей та попередженням подальшого небезпечного розвитку аварії, що призведе до опромінення більшої кількості людей.

10. Вимоги безпеки під час гасіння пожеж у режимно-радіаційних зонах.

У I-й режимно-радіаційній зоні (10-кілометрова зона) оперативні дії повинні проводитися згідно з планом, що враховує особливі заходи радіаційного захисту учасників гасіння пожежі та оформлення дозиметричного допуску.

Під час проведення розвідки особовий склад обов'язково повинен бути в спеціальних захисних костюмах та засобах захисту органів дихання. Учасники гасіння пожежі під час виконання робіт у місцях з високою концентрацією в повітрі радіонуклідів повинні обов'язково використовувати спеціальні ізолювальні захисні костюми і засоби індивідуального захисту органів дихання та зору. У місцях з високими дозовими навантаженнями повинні застосовуватися засоби дистанційного гасіння пожежі.

У II-й режимно-радіаційній зоні (територія від кордону 10-кілометрової зони до зовнішньої межі зони відчуження (окрім м. Чорнобилю)) заходи радіаційного захисту учасників гасіння пожежі організовуються за планом, що враховує заходи захисту від шкідливого впливу радіоактивного пилу і продуктів згорання залежно від щільності радіоактивного забруднення лісових масивів.

Особовий склад повинен використовувати засоби захисту органів дихання, очей, шкіри (фільтрувальні захисні костюми), індивідуальні дозиметри для визначення отриманої дози опромінення.

У III-й режимно-радіаційній зоні (місце перебування вахтового особового складу) для захисту учасників гасіння лісових пожеж використовуються

звичайні засоби захисту від шкідливого впливу радіоактивного пилу і продуктів згорання.

11. Керівник гасіння пожежі, його штаб, начальники оперативних дільниць та оперативних розрахунків повинні слідкувати, щоб особовий склад не перебував у задимленій зоні, де відбувається вторинне перенесення радіонуклідів з продуктами згорання.

Керівний склад повинен слідкувати за обстановкою в місцях роботи особового складу та своєчасно, у разі потреби, здійснюватися коригування розстановки сил і засобів на оперативних дільницях з урахуванням напрямку і сили вітру, а в окремих випадках організовувати осадження продуктів згорання розпиленою водою.

12. З метою оперативного моніторингу радіаційної обстановки та консультування керівного складу пожежно-рятувальних підрозділів під час організації оперативних дій до роботи в штабі на пожежі повинні долучитися фахівці служби дозиметричного контролю зони відчуження.

Для надання медичної допомоги постраждалому особовому складу у невідкладному стані адміністрація об'єкта повинна організовувати розгортання мобільного медичного пункту на місці гасіння пожежі.

13. Після ліквідації пожежі усі учасники гасіння, пожежно-технічне оснащення і техніка повинні пройти попередній дозиметричний контроль (переносними приладами) для вирішення питання про направлення їх до найближчого стаціонарного пункту служби дозиметричного контролю, санітарної обробки і дезактивації.

Особовий склад, який брав участь у гасінні пожежі, у тому числі той, що прибув з інших регіонів, повинен пройти внутрішній дозиметричний контроль на установці спектра іонізуючого випромінювання людини.

Відповідальна за дозиметричний контроль особа реєструє отримані особовим складом дози опромінення та фіксує їх у картках індивідуального обліку дози опромінення персоналу категорії "А".

У разі перевищення контрольних рівнів забруднення учасники гасіння пожежі, пожежно-технічне оснащення і техніка направляються до спеціальних пунктів дезактивації, робочий та захисний одяг – до спеціалізованої пральні. Одяг, що не підлягає дезактивації, утилізується у встановленому порядку.

14. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у лазнях-саунах

1. Під час гасіння пожежі у лазнях-саунах необхідно вжити заходів для знеструмлення електричних мереж і приладів та захисту особового складу від небезпечних факторів можливого вибуху продуктів піролізу деревини в парильному відділенні (вибухової хвилі та нагрітих до високої температури продуктів згорання).

2. Для захисту від небезпечних факторів можливого вибуху забороняється скупчення особового складу і встановлення пожежно-рятувальної техніки навпроти дверей та вікон будівлі.

Перед входом особового складу до приміщень необхідно вжити заходів для зниження концентрації продуктів піролізу деревини, диму і температури в них

шляхом відчинення дверей, вікон та штучної вентиляції із застосуванням димовсмоктувачів або повітряних нагнітачів.

Відчиняти двері необхідно з відстані за допомогою рятувальної мотузки. У момент відкриття дверей пожежний-рятувальник повинен перебувати в безпечному місці за стіною або прикриватися дверним полотном та присісти найнижче до підлоги.

Під час відкриття дверей здійснювати 3-4 короткострокові імпульсні подачі суцільним водяним струменем у стелю приміщення з метою розбиття струменя на краплі для охолодження поверхонь або подавати розпиленим струменем у верхню частину приміщення для зниження концентрації горючих газів. Після виконання імпульсів у середину приміщення двері зачиняють і операцію повторюють. Кількість повторень визначається температурою всередині приміщення, вимірюваною тепловізором.

3. За наявності в парильних відділеннях сауни стаціонарних сухотрубів у першу чергу слід використовувати їх для гасіння пожежі. Для охолодження внутрішнього об'єму приміщень необхідно застосовувати розпилені струмені води.

4. Під час пересування в задимлених приміщеннях лазні-сауни особовий склад повинен проявляти обережність, щоб не допустити падіння в басейн та не отримати опіки від нагрітих до високої температури предметів і конструкцій.

5. Під час гасіння пожежі в лазні-сауні необхідно вжити заходів щодо знеструмлення електричних приладів та електричної мережі, видалення диму і продуктів піролізу та охолодження розпиленими струменями води внутрішнього об'єму приміщень.

6. Особовий склад під час гасіння пожежі у лазнях-саунах повинен працювати в засобах індивідуального захисту органів дихання і зору, підкасниках, а за необхідності – в теплозахисних пожежних костюмах.

15. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у закладах охорони здоров'я

1. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до закладу охорони здоров'я для гасіння пожежі керівник гасіння пожежі повинен уточнити через адміністрацію, у яких приміщеннях перебувають інфекційні хворі, які приміщення обладнано системи подачі кисню, де експлуатуються кисневі апарати, у яких приміщеннях знаходиться обладнання з радіоізотопами, бактеріологічні препарати, та отримати рекомендації щодо заходів безпеки.

2. Особовий склад, який залучається до оперативних дій, повинен бути ознайомлений з небезпечними чинниками та рекомендованими адміністрацією закладу заходами безпеки. Забороняється залучати до робіт особовий склад, не забезпечений відповідними засобами індивідуального захисту.

3. Необхідно враховувати, що до завершення евакуації важкохворих пацієнтів з реанімаційного відділення для підтримання їх життєдіяльності в окремі приміщення може не припинятися подача кисню та електроенергії.

4. Під час гасіння пожеж у лікувальних закладах особовий склад повинен дотримуватися санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил. Забороняється палити та вживати їжу в осередку інфекційного захворювання.

5. Після ліквідації пожежі в інфекційному відділенні лікарні весь особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, який безпосередньо брав участь у гасінні чи евакуації хворих, має пройти санітарну обробку та медичний огляд, керуючись вказівками медичного персоналу.

Санітарній обробці підлягають робочий і захисний одяг, засоби індивідуального захисту органів дихання та зору, спорядження особового складу, пожежно-технічне оснащення і техніка, що перебували в осередку інфекційної хвороби або залучалися до евакуації хворих.

16. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у культурно-видовищних закладах

1. Під час здійснення оперативних дій з евакуації глядачів і персоналу з приміщень та попередження паніки особовий склад повинен розставлятися в місцях, які не заважають евакуаційним потокам та виключають випадкове потрапляння до них.

2. Позиції ствольників під час гасіння пожеж слід вибирати в місцях, що виключають можливість падіння на них декорацій, ліпних архітектурних прикрас, колосників, лебідок, підвісної стелі та інших конструкцій. Перебуваючи на сцені, необхідно слідкувати, щоб не впасти в оркестрову яму та трюм під планшетом сцени.

3. Під час подачі водяних стволів на захист підвісної стелі над глядацькою залом необхідно слідкувати за тим, щоб не допустити критичного перевантаження та обвалення на особовий склад конструкцій стелі.

4. Забороняється перебування особового складу в порталному прорізі сцени під піднятою протипожежною завісою.

17. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на об'єктах енергетики та в приміщеннях з електроустановками

1. Гасіння пожеж на об'єктах енергетики та в приміщеннях з електроустановками може розпочинатися лише після їх знеструмлення, уточнення у старшого зміни на енергетичному об'єкті обстановки та отримання від нього письмового допуску на проведення гасіння пожежі.

Для знеструмлення електричних мереж і установок та отримання письмового допуску на проведення гасіння пожежі на об'єкті енергетики, де не передбачено постійне чергування персоналу, необхідно викликати виїзну аварійну бригаду.

До прибуття аварійної бригади оперативні дії з гасіння пожежі можуть організовуватися в обсязі, який визначено у заздалегідь розробленій та узгодженій оперативній картці гасіння пожежі.

Під час гасіння пожеж на атомних електростанціях та інших об'єктах з наявністю радіоактивних речовин і матеріалів додатково від адміністрації

об'єкта необхідно отримати письмовий дозиметричний допуск на роботи з гасіння пожежі в умовах радіаційної небезпеки.

2. Перед початком гасіння пожежі особовий склад повинен отримати від уповноважених на те посадових осіб об'єкта інструктаж щодо заходів безпеки та знати встановлені сигнали для відходу з позицій, що знаходяться в особливо небезпечній зоні.

3. Особовий склад під час виконання робіт у не придатному для дихання середовищі повинен перебувати в захисному одязі та використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та зору.

4. З метою мінімізації загрози особовому складу під час гасіння пожежі насамперед необхідно задіяти стаціонарні установки пожежогасіння та сухотруби для подачі вогнегасних речовин (за їх наявності).

До проведення оперативних дій необхідно залучати мінімально необхідну кількість особового складу, не допускати його скупчення в приміщеннях з електроустановками, перебування в заборонених зонах та приміщеннях.

5. Під час організації гасіння пожежі необхідно враховувати загрозу ураження електричним струмом внаслідок того, що окремі електроустановки можуть залишатися під напругою, небезпеку, пов'язану з поширенням вогню внаслідок розтікання мастила з пошкоджених систем змащування генераторів, трансформаторів, інших комунікацій, утворенням небезпечної концентрації токсичних продуктів згорання ізоляції кабелів та утворенням вибухонебезпечних сумішей у разі пошкодження водневих систем охолодження генераторів.

6. Під час подачі вогнегасних речовин для гасіння пожежі на об'єктах енергетики та в приміщеннях з електроустановками пожежні стволи та пожежно-рятувальні автомобілі повинні бути заземлені, задіяний особовий склад має перебувати в сухому спеціальному захисному одязі, а ствольники та водії додатково мають використовувати діелектричні рукавиці, калоші (боти).

7. На атомних електростанціях та інших об'єктах з наявністю радіоактивних речовин і матеріалів для гасіння пожежі в зоні та в приміщеннях з підвищеним рівнем радіації необхідно створювати окремі оперативні дільниці.

З пожежно-рятувальними підрозділами та ланками газодимозахисної служби, які працюють у зонах підвищеної радіації, необхідно постійно підтримувати зв'язок та контролювати дотримання особовим складом заходів безпеки. У разі загрози негайно виводити їх з небезпечної зони.

8. Під час гасіння пожеж на теплових електростанціях (електроцентралях), що використовують в технологічному процесі вугілля, необхідно вживати заходів для попередження травмування особового складу внаслідок можливого вибуху вугільної пилоповітряної суміші.

Для недопущення утворення в повітрі вибухонебезпечної концентрації вугільного пилу під час гасіння пожежі в приміщеннях з його наявністю слід використовувати розпилену воду та вогнегасну піну. У разі необхідності застосування компактних струменів води спочатку потрібно осадити горючий пил за допомогою стволів-розпилювачів.

9. Під час гасіння пожеж на атомних і теплових електростанціях (електроцентралях) необхідно вживати заходів, щоб особовий склад не потрапив у місця, де перегрітий теплоносіє виходить під високим тиском із пошкодженого технологічного обладнання, трубопроводів та інших комунікацій.

10. Перед початком гасіння пожеж на сонячних електростанціях чи на об'єктах, що мають такі електростанції, необхідно додатково уточнити в оперативного персоналу, чи відключені будівлі (споруди) від зовнішньої мережі, чи вимкнені всі високовольтні інвертори, де розташовані акумуляторні батареї, трансформатори та фотоелектричні модулі. Слід враховувати, що відключення об'єкта від зовнішньої електромережі не призводить до повного знеструмлення через те, що інверторне обладнання до його вимкнення продовжує перетворювати струм, який поступає у світлий час доби від фотоелектричних модулів, а в нічний час від акумуляторної батареї, та подає струм до внутрішньої мережі будівель (споруд).

18. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у будівлях холодильників

1. Для недопущення отруєння та хімічних опіків особового складу під час гасіння пожеж на промислових холодильниках оперативні дії в задимлених приміщеннях і холодильних камерах повинні проводитися в засобах індивідуального захисту органів дихання та зору, а за наявності в робочій зоні аміаку – додатково в ізолюючих костюмах хімічного захисту.

Забороняється використання особовим складом фільтрувальних засобів захисту органів дихання.

2. Під час аварійного спускання скрапленого аміаку із комунікацій холодильних камер, а також у разі руйнування технологічного обладнання, трубопроводів та інших комунікацій необхідно слідкувати, щоб особовий склад не потрапив до зони викиду аміаку.

3. У разі пошкодження комунікацій або устаткування необхідно вживати заходів для попередження можливого вибуху суміші аміаку з повітрям шляхом інтенсивного провітрювання приміщень.

19. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на деревообробних підприємствах та об'єктах целюлозно-паперового виробництва

1. Під час організації оперативних дій на деревообробних підприємствах необхідно вживати заходів для попередження травмування особового складу внаслідок можливого вибуху пилоповітряної суміші та продуктів піролізу деревини.

Для недопущення утворення в повітрі вибухонебезпечної концентрації пилу під час гасіння пожежі в приміщеннях з його наявністю слід використовувати розпилену воду та вогнегасну піну. У разі необхідності застосування компактних струменів води спочатку потрібно осадити пил за допомогою стволів-розпилювачів.

Перед входом особового складу до приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних концентрацій продуктів піролізу деревини, необхідно

здійснити їх провітрювання для зниження температури та концентрації піролізних газів.

Для відкривання дверей слід використовувати рятувальну мотузку, пожежний-рятувальник при цьому повинен присісти найнижче до підлоги та перебувати за прикриттям стіни або дверного полотна.

2. Під час гасіння пожеж у цехах і спорудах целюлозно-паперового виробництва, де застосовується (зберігається) хлор, сірка та інші токсичні речовини, особовий склад, у тому числі водії пожежно-рятувальних автомобілів, повинні використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та зору, а в окремих випадках, залежно від виду небезпечних хімічних речовин, – костюми хімічного захисту.

3. З урахуванням обстановки на місці пожежі та рекомендацій адміністрації об'єкта керівник гасіння пожежі повинен вживати заходів для зниження концентрації небезпечних хімічних речовин у місцях роботи особового складу шляхом зрошування розпиленою водою об'єму приміщень та ділянок на відкритій території.

20. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на складах лісоматеріалів

1. Позиції ствольників під час гасіння пожежі на складі лісоматеріалів повинні визначатися у таких місцях, що виключають їх потрапляння під завали у разі руйнування штабелів лісоматеріалів.

Під час гасіння пожежі необхідно вживати заходів для забезпечення безпечної роботи особового складу, який управляє стаціонарними лафетними стволами з вишок.

2. Для захисту особового складу від теплового випромінювання необхідно застосовувати тепловідбивні пожежні костюми, екрани, водяні завіси та зрошення розпиленою водою.

3. У зоні можливого розлітання іскор, залишків деревини необхідно передбачити захист і можливість швидкої передислокації пожежно-рятувальних автомобілів, установлених на джерела водопостачання.

4. Під час гасіння пожежі необхідно постійно слідкувати за напрямком розповсюдження вогню, поведінкою штабелів лісоматеріалів, оцінювати загрозу учасникам гасіння та у разі необхідності вживати заходів для відведення людей з небезпечних місць.

21. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на елеваторах, млинах і комбікормових заводах

1. Під час гасіння пожежі на елеваторах, млинах і комбікормових заводах необхідно вживати заходів для попередження травмування особового складу внаслідок вибуху пилоповітряної суміші та продуктів піролізу.

2. Для недопущення утворення в повітрі вибухонебезпечної концентрації горючого пилу під час гасіння пожежі в приміщеннях з наявністю борошняного і елеваторного пилу чи розсипаного борошна слід використовувати розпилену воду та вогнегасну піну.

Перед використанням компактних струменів води для гасіння пожежі в приміщенні з наявністю горючого пилу необхідно осадити його за допомогою стволів-розпилювачів, при цьому не допускається направлення компактних струменів на відкриті купи борошна.

Змочування горючого пилу на поверхні будівельних конструкцій та обладнанні повинно здійснюватися як у приміщеннях, де відбувається пожежа, так і в суміжних приміщеннях з ними.

3. Перед входом особового складу до приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних концентрацій продуктів піролізу зерна (продуктів переробки зерна), необхідно здійснити провітрювання цих приміщень для зниження температури та концентрації піролізних газів.

Для відчинення дверей слід використовувати рятувальну мотузку, пожежний-рятувальник при цьому повинен присісти найнижче до підлоги та перебувати за прикриттям стіни або дверного полотна.

4. Під час проведення у силосі чи бункері флегматизації негорючими газами суміші продуктів піролізу з повітрям особовий склад повинен використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та зору.

22. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на залізничному транспорті

1. Для координації дій та отримання консультацій з питань гасіння пожежі на рухомому складі залізничного транспорту, товарних і сортувальних станціях організовується взаємодія та постійний зв'язок з диспетчерською та аварійними службами залізниці.

2. У разі пожежі рухомого складу на перегонах (на шляху слідування) запросити у відповідних служб залізниці вжиття заходів щодо знеструмлення електромережі та зняття остаточної напруги з контактних проводів.

3. Під час гасіння пожеж на залізничному транспорті необхідно враховувати рекомендації щодо використання вогнегасних речовин, засобів індивідуального захисту та впровадження інших заходів безпеки, які наводяться в аварійних картках, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 “Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2000 р. за № 857/5078.

Перелік основних речовин і матеріалів, які при контакті з водою можуть призвести до вибуху, посилення горіння, викиду або утворення токсичних газів, наведено в додатку 2 до цих Правил.

Для ідентифікації небезпечних вантажів (вибухові, отруйні, радіоактивні речовини тощо), що знаходяться у вагонах (цистернах, контейнерах), необхідно використовувати інформаційні таблички та знаки безпеки.

4. Під час прокладання рукавних ліній вздовж залізничних колій та під рейками особовий склад повинен слідкувати, щоб не потрапити під поїзд чи маневровий локомотив.

5. Для мінімізації загрози людям необхідно вжити заходів для захисту та виведення з небезпечної зони вагонів з вибуховими, радіоактивними і токсичними речовинами, цистерн з легкозаймистими і горючими рідинами та горючими газами.

У разі пошкодження цистерн з горючими, токсичних і отруйних речовинами повинен здійснюватися інструментальний контроль за утворенням загазованих зон на прилеглий території.

6. У випадку виникнення загрози утворення зони з вибухонебезпечною концентрацією заздалегідь необхідно вжити заходів для недопущення внесення до цієї зони можливих джерел запалювання та здійснювати розсіювання газоповітряної хмари за допомогою водяних струменів.

7. Позиції ствольників мають вибиратися на максимально можливій відстані з урахуванням ймовірності вибухів і розташовуватися під прикриттям рельєфу прилеглої місцевості, будинків і споруд, рухомого складу, який не завантажений небезпечними матеріалами. Особовий склад, який виконує роботи у зонах з підвищеним тепловим випромінюванням, повинен працювати у теплозахисному одязі пожежника, а за необхідності – під прикриттям розпиленних водяних струменів.

8. Під час гасіння пожежі повинно здійснюватися спостереження за станом цистерн, що горять, і сусідніх з ними. У разі виявлення загрози особовому складу він повинен відводитися у безпечні місця.

9. Для гасіння пожежі та проведення інших невідкладних робіт повинна залучатися мінімально необхідна кількість особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. Не допускається перебування у зоні можливого ураження особового складу, безпосередньо не задіяного в гасінні пожежі.

10. Після гасіння пожежі (аварії) організовується проведення повної або часткової санітарної та спеціальної обробки особового складу, його медичного огляду, дегазацію техніки, пожежно-технічного обладнання і спорядження, що використовувалося на пожежі (аварії).

23. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж у підземних спорудах метрополітену

1. У разі виникнення пожеж у підземних спорудах метрополітену керівник гасіння пожежі, незалежно від розміру пожежі та кількості залучених підрозділів, повинен створити штаб на пожежі, до якого повинні увійти відповідальні працівники адміністрації об'єкта і чергового інженерно-технічного персоналу. Усі рішення щодо оперативних дій під час гасіння пожежі мають узгоджувати з ними.

2. Гасіння пожежі на об'єктах метрополітену може розпочинатися тільки після знеструмлення електросилових пристроїв, установок, кабелів та отримання від уповноважених на те посадових осіб метрополітену письмового допуску на проведення гасіння пожежі на енергетичному об'єкті чи визначеній дільниці.

3. Рукавні лінії на станцію метрополітену повинні прокладатися по балюстрадах ескалаторів та закріплюватися рукавними затримками за металеві конструкції ліхтарів, установлених на них.

4. Для захисту особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж на діючих підземних станціях метрополітену глибокого залягання повинні застосовуватися засоби індивідуального захисту органів дихання та зору.

5. Для проведення розвідки, рятування людей та виконання інших невідкладних робіт під час гасіння пожеж на діючих підземних станціях метрополітену повинна залучатися група газодимозахисників у складі не менше двох ланок газодимозахисної служби по три особи в кожній із засобами індивідуального захисту органів дихання та зору одного типу. Забороняється використовувати ланки газодимозахисної служби з різними типами засобів індивідуального захисту органів дихання та зору.

У виняткових випадках допускається проведення робіт однією ланкою газодимозахисної служби чисельністю не менше п'яти осіб.

Для організації позмінної роботи та надання допомоги у разі виникнення нештатних ситуацій на кожную працюючу групу газодимозахисників повинна утримуватися одна резервна ланка.

Для контролю за роботою ланок газодимозахисної служби при вході у непридатне для дихання середовище повинен виставлятися пост безпеки.

6. Подача стволів для гасіння пожежі в рухомому складі, що знаходиться в тунелі, повинна здійснюватися з боку руху вентиляційного потоку. При цьому розгалуження необхідно встановлювати перед поїздом, робочі лінії слід прокладати з обох боків поїзда, на гасіння подавати розпилену воду через двері та вікна вагонів.

7. При визначенні позиції ствольників керівник гасіння пожежі повинен передбачати їх зрощування та вказати позиції, на які слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. Спуск з платформи на колію дозволяється тільки зі спеціальних драбин. Переходити через контактну рейку тільки у спеціальних місцях. Проходити тунелями слід тільки по банкетці.

8. Керівник гасіння пожежі спільно з відповідною службою метрополітену повинен визначити та організувати режим роботи вентиляції, що забезпечує обмеження поширення вогню та видалення диму.

9. Для забезпечення надійного зв'язку під час проведення оперативних дій, крім штатних засобів зв'язку пожежно-рятувальних підрозділів, повинен використовуватися місцевий телефонний зв'язок та установки гучномовного сповіщення метрополітену.

24. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на повітряних судах

1. Складність гасіння пожеж на повітряних судах зумовлена можливою наявністю великої кількості людей, які знаходяться в обмеженому просторі, наявністю великої кількості легкозаймистих рідин, пожежним навантаженням, великою лінійною швидкістю розповсюдження пожежі та можливою наявністю сильнодіючих отруйних речовин (для військових повітряних суден).

Організація гасіння пожеж на повітряних судах направлена перш за все на рятування людей та повинна бути організована з урахуванням безпеки для особового складу.

2. Під час гасіння пожежі на повітряному судні керівник гасіння пожежі зобов'язаний:

використовувати засоби індивідуального захисту особового складу (тепловідбивні костюми, ЗІЗОД);

для евакуації пасажирів з повітряного судна здійснити відчинення дверей, аварійних люків та обшивки фюзеляжу винятково в спеціально визначених місцях (маркування на фюзеляжі);

організувати у разі горіння палива під фюзеляжем його гасіння, насамперед у місцях розташування дверей та аварійних люків.

3. Здійснювати гасіння:

розлите паливо – повітряно-механічною піною. Перевагу потрібно надавати піні низької кратності, генерованій з робочих розчинів плівкоутворювальних піноутворювачів спеціального призначення для гасіння пожеж за допомогою лафетних або ручних стволів-генераторів піни;

у пасажирських салонах – розпилені струмені води;

у багажному та вантажному відсіках – розпилені струмені води та повітряно-механічну піну, суміші твердого і газоподібного CO_2 за допомогою спеціальних стволів-пробійників;

у відсіках силових установок – заповненням їх об'єму CO_2 та повітряно-механічною піною низької кратності;

гума та гідрорідини на стійках шасі – струмені змочувальних розчинів і повітряно-механічна піна;

магнієві частини шасі – вогнегасні порошки, придатні для гасіння горючих металів, подавання води і повітряно-механічної піни в подібних випадках є неприпустимим.

У всіх випадках гасіння пожеж на повітряних судах необхідно подавати водяні струмені із лафетних стволів для інтенсивного охолодження фюзеляжу або потужні струмені повітряно-механічної піни низької кратності на обшивку фюзеляжу та крила.

4. Вимоги безпеки у разі гасіння військового літака:

особовий склад повинен перебувати на безпечній відстані від повітряного судна та у засобах індивідуального захисту органів дихання та зору (для уникнення отруєння гідразином у випадку його витоку);

до проведення розвідки залучати не більше двох рятувальників у ЗІЗОД;

наблизитися до літака з навітряної сторони, спереду літака та під кутом 45 градусів відносно носа літака;

рух перед ракетним озброєнням за його наявності на підвісах крил та позаду літака навпроти вихлопу двигуна заборонено;

отримати дозвіл від пілота, якщо він не катапультивався (як правило, візуальний), на подальше наближення до літака (стандартний знак – руки злегка розведені в сторони, долоні повернуті назад і багаторазово рухаються вгору і назад на рівні плечей);

у разі отримання інформації від пілота про можливий витік гідразину стандартний знак – долоня однієї руки закриває рот і ніс, великий палець другої руки опущено вниз – відкривати ліхтар кабіни літака, будучи у ЗІЗОД, тільки за наявності готового до використання рятувального капюшона або рятувального пристрою для пілота;

якщо пілот перебуває у непритомному стані, а наявність витіку гідразину визначити неможливо, діяти виходячи з найнебезпечнішої обстановки.

5. Аварійне відкривання ліхтаря кабіни пілота можливе шляхом:

підризу піропатронів для відстрілу ліхтаря (необхідно відкрити один з люків сапору emergency release, які знаходяться по обидва боки літака та позначені стрілками rescue, взятися за кільце, відійти на відстань розмотування троса та різко потягнути його до себе;

розпилювання прозорої частини ліхтаря за допомогою бензоріза, ланцюгової пилки тощо.

6. Після аварійного відкривання ліхтаря кабіни необхідно:

від'єднати пілота від систем літака (кисневої системи, обв'язки, відстібнути ремені безпеки тощо), надіти на нього рятувальний капюшон (рятувальний пристрій або ЗІЗОД);

убезпечити крісло-катапульту від можливого спрацювання, перевівши пусковий важіль з горизонтального у вертикальне положення та вставивши чеку, в разі її наявності.

25. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на водному транспорті

1. Оперативні дії під час гасіння пожеж на морських і річкових суднах повинні організовуватися з урахуванням оперативної документації щодо гасіння пожежі на даному судні, небезпеки вантажу та узгоджуватися з капітаном судна та адміністрацією порту.

2. Керівник гасіння пожежі повинен встановити, чи немає на судні речовин і матеріалів, для гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи вогнегасні речовини на її основі.

Перелік основних речовин і матеріалів, які при контакті з водою можуть призвести до вибуху, посилення горіння, викиду або утворення токсичних газів, наведено в додатку 2 до цих Правил.

3. Особовий склад під час гасіння пожеж на морських і річкових суднах повинен застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та зору.

У зонах з підвищеним тепловим випромінювання повинен працювати у теплозахисному одязі пожежника, за необхідності – під прикриттям розпилених водяних струменів.

4. До гасіння пожеж та проведення інших невідкладних робіт повинна залучатися мінімально необхідна кількість особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. Не допускається перебування у зоні можливого ураження особового складу, безпосередньо не задіяного в гасінні пожежі.

5. Керівник гасіння пожежі у взаємодії з капітаном судна повинен організувати спостереження за стійкістю судна (креном, осадкою тощо), за

потреби вживати заходів для його вирівнювання, у разі загрози перевертання негайно відвести особовий склад із судна за його межі в безпечну зону.

6. Під час гасіння пожежі на нафтоналивних суднах повинно здійснюватися постійне спостереження за станом танків для своєчасного виявлення ознак, що передують вибуху парів нафтопродукту.

Ознаки, що вказують на загрозу вибуху парів нафтопродукту при факельному горінні на дихальній арматурі, інших технологічних отворах і тріщинах у покрівлі танків:

чорний дим і червоне полум'я свідчать про високу концентрацію парів пального в об'ємі танка та невелику імовірність вибуху;

синьо-зелене факельне горіння без димоутворення свідчить про те, що концентрація парів нафтопродукту в танку близька до області займання, та реальну загрозу вибуху.

7. У випадку загрози вибуху парів нафтопродукту та викиду нафтопродуктів з танка керівник гасіння пожежі повинен організувати подавання сигналу оповіщення для відходу особового складу в безпечне місце.

8. Після гасіння пожежі за наявності небезпечних хімічних чи радіоактивних речовин за рекомендацією медичної служби порту або старшої особи фахівців супроводу небезпечних вантажів повинна проводитися повна або часткова санітарна та спеціальна обробка особового складу, його медичний огляд, спеціальна обробка техніки та пожежно-технічного оснащення.

26. Вимоги до безпеки під час гасіння пожеж на автомобільному транспорті

1. Під час гасіння пожежі на автомобільному транспорті повинні вживатися заходи для обмеження руху транспортних засобів на дорозі поблизу місця пожежі.

Якщо гасіння пожежі здійснюється на схилі, під колеса пожежно-рятувальної техніки та автомобіля, на якому виникла пожежа, необхідно установити противідкатні упори.

2. Перед початком гасіння пожеж на автомобілях, що транспортують вантажі, за інформаційною табличкою та знаками безпеки необхідно встановити небезпеку вантажу (горючі, вибухові, отруйні, радіоактивні речовини тощо).

Перелік основних речовин і матеріалів, які при контакті з водою можуть призвести до вибуху, посилення горіння, викиду або утворення токсичних газів, наведено в додатку 2 до цих Правил.

3. Перед початком гасіння пожеж на легкових автомобілях з електричною чи гібридною електричною системами приводу необхідно знеструмити високовольтну електроустановку шляхом від'єднання оранжевого кабелю високовольтної літій-іонної акумуляторної батареї від розподільчої коробки.

Для гасіння пожежі необхідно використовувати вогнегасний порошок, вуглекислоту або розпилену воду.

У разі використання розпиленої води пожежні стволи та насос пожежно-рятувального автомобіля повинні бути заземлені, а особовий склад має використовувати діелектричні засоби.

Відстань від автомобіля, що горить, до стволів-розпилювачів під час гасіння пожежі повинна бути не менше 1,5 м, а до стволів, що компактними струменями води змивають паливо, – не менше 4 м.

Під час гасіння пожежі необхідно забезпечити надійне охолодження літій-іонної акумуляторної батареї для попередження повторного займання та вибуху у разі її перегрівання.

Під час гасіння пожежі слід виключити можливість потрапляння води на розпечені диски коліс, оскільки це може призвести до їх вибуху.

4. Під час гасіння пожежі на автотранспортних засобах, обладнаних газобалонною установкою, що використовує метан (під тиском 20–25 МПа) або пропан-бутан (під тиском 1,6 МПа), необхідно здійснювати охолодження газових балонів для попередження їх теплового вибуху, за можливості перекрити магістральний і балонний вентиля.

Якщо вогнем охоплено весь автомобіль, подачу стволів необхідно здійснювати з безпечної відстані (25–30 м) та з боку, що захищає особовий склад від ударної хвилі й уламків газових балонів у разі їх вибуху.

Під час деблокування постраждалих слід використовувати іскробезпечне оснащення та засоби малої механізації.

27. Заходи безпеки при розбиранні будівельних конструкцій під час гасіння пожежі та інших невідкладних робіт, пов'язаних з розкриттям і розбиранням будівельних конструкцій

1. Розкриття та розбирання будівельних конструкцій під час гасіння пожежі повинні проводитися під безпосереднім керівництвом осіб, визначених керівником гасіння пожежі чи начальником оперативної ділянки.

Особовий склад має бути одягнений у спеціальний захисний одяг, використовувати захисні (пожежні) каски, рукавиці (краги), пояс та інші засоби індивідуального захисту відповідно до виконуваних робіт (захисні окуляри, респіратори тощо).

2. До початку робіт необхідно знеструмити електричні мережі і прилади на ділянці проведення робіт, визначити межі та обсяги розкриття (розбирання) конструкцій, місця складання (скидання) демонтованих конструкцій, позначити небезпечну зону (за допомогою обмежувальної стрічки або конусів), виставити пост безпеки (спостереження) та підготувати засоби для гасіння можливих (схованих) осередків горіння.

Під час проведення робіт необхідно слідкувати за станом несучих конструкцій, не допускати їх послаблення та(або) обвалення.

Не дозволяється виконувати роботи під конструкціями, які перебувають у підвішеному або нестійкому стані.

Для розкриття і розбирання конструкцій будівель (споруд) допускається використовувати справний ручний та механізований інструмент.

3. Роботи щодо розбирання покрівлі чи покриття будівлі повинні проводитися групами у складі не менше 2 пожежних-рятувальників. Під час проведення робіт особовий склад має страхуватися рятувальними мотузками

та/або пожежними карабінами. На покрівлі допускається перебування мінімальної кількості особового складу, необхідної для виконання завдання. Не допускається скупчення особового складу на місці розбирання (розкриття) будівельних конструкцій.

4. Перед початком робіт перевіряється міцність крокв, перекриття та можливість їх обвалення.

Розбирання покрівлі необхідно виконувати поступово, невеликими ділянками, уникаючи різкого обвалення.

Не дозволяється працювати на покрівлі одночасно з різних боків без узгодження дій.

Пересуватися необхідно тільки по стійких ділянках даху. З метою запобігання падіння особового складу не дозволяється наступати на обгорілі, прогорілі чи задимлені ділянки покрівлі.

5. Розбирання будівельних конструкцій необхідно проводити так, щоб не спровокувати падіння високих вертикальних конструкцій (стін, димових і вентиляційних труб, антен тощо) та порушення елементів їх кріплення.

Звалювання димових труб, обгорілих опор або частин будівлі може проводитися лише за умови відсутності у небезпечній зоні людей, техніки, оснащення і тільки під керівництвом керівника гасіння пожежі чи начальника оперативної ділянки, за його дорученням.

6. Знімати конструктивні елементи слід зверху вниз, уникаючи хаотичного обвалення.

Не допускається одночасно розбирати конструкції на різних рівнях однієї ділянки. Великі елементи (балки, плити) необхідно фіксувати й знімати за допомогою механізмів.

Під час роботи екскаваторів, кранів, інших механізмів повинні бути розроблені попереджувальні сигнали, які має знати особовий склад, який перебуває у зоні виконання робіт.

Вантаж до підйомних пристроїв повинен надійно кріпитися. При підйомі вантажів автомобільними кранами необхідно обов'язково встановлювати виносні опори (аутригери) та не допускати перевантаження крана.

7. Забороняється скидати з поверхів і покрівель елементи будівельних конструкцій, меблів та інші предмети без попереднього застереження осіб, які працюють біля будівлі. У разі скидання конструкцій (предметів) необхідно слідкувати, щоб вони не попадали на людей, техніку, лінії електропередач, балкони і покрівлі сусідніх будівель.

У місцях скидання конструкцій і матеріалів має виставлятися пост безпеки. Постовий повинен слідкувати за тим, щоб ніхто із людей не потрапив до небезпечної зони до повного або тимчасового припинення робіт. Місце проведення робіт повинно бути огорожене. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості небезпечна зона повинна освітлюватися.

Розібрані елементи конструкцій, евакуйоване обладнання та майно повинні укладатися у визначених місцях гострими (колючими) сторонами донизу або до стіни, не завалюючи проходи і підходи до робочих місць.

8. При проведенні робіт забороняється:

без потреби ходити по завалах, поблизу пошкоджених, палаючих будинків;
проходи в завалах і під завалами варто влаштовувати із застосуванням спеціальних кріплень;

при пересуванні по завалу не ставати на хиткі уламки і конструкції;

небезпечні місця позначати попереджувальними і вказівними знаками;

у нічний час небезпечні місця, а також місця аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт позначаються світловими сигналами;

при роботі у будинках з пошкодженою електромережею не торкатися руками проводів;

перед тим як увійти в пошкоджений будинок, переконатися, чи не загрожує він обвалом;

не включати електрику, газ, водопровід й інші мережі, поки їх не перевірять фахівці;

не можна ставити машини біля стін, що загрожують обвалом.

9. До роботи з пожежним, рятувальним обладнанням (оснащенням) допускаються особи, які пройшли навчання і перевірку знання з питань охорони праці та призначені наказом керівника підрозділу.

Особовий склад під час роботи з механізованим інструментом повинен одягнути захисні окуляри та дотримуватися заходів безпеки, зокрема:

перед запуском двигуна механізованого інструменту слід перевірити надійність кріплення рами, приставок, шини, відрізного круга, натяг ланцюга пилки. У разі виявлення несправностей усунути їх;

під час запуску двигуна ланцюг пилки чи відрізний круг механізованого інструменту не повинен торкатися будь-яких предметів;

початок і кінець різання (виведення робочого інструменту) із пропилю має виконуватися повільно, без ривків;

переносити інструмент під час роботи двигуна допускається тільки при холостих обертах двигуна;

у разі розриву або збігу ланцюга пилки, послаблення кріплення приставок, шини, відрізного круга, захисного кожуха та іншої несправності, виявленої в процесі роботи, необхідно негайно зменшити газ і зупинити двигун;

для попередження небезпечних ударів і ривків бензопили під час різання дерев'яних конструкцій виведення двигуна з холостих обертів на робочі слід починати тільки після того, як зубчатий упор упреться в конструкцію;

для попередження відкидання бензопили на оператора необхідно слідкувати, щоб не було затискання верхньої частини ланцюга в пропилі;

для попередження заклинювання відрізного круга у пропилі конструкція, що відрізається, повинна бути закріплена та не вібрувати під час різання.

Під час роботи з механізованим інструментом забороняється:

намотувати на руку трос стартера під час запуску двигуна;

працювати з несправним механізованим інструментом;

виводити двигун на номінальні оберти без навантаження;

здійснювати регулювання, усувати несправності та заправку паливом механізованого інструменту під час роботи двигуна;

працювати без захисних окулярів чи захисних лицьових масок, пожежних касок під час роботи з відбійним молотком або з абразивним кругом.

Крім цього, необхідно дотримуватися заходів безпеки, які викладено в експлуатаційній документації на інструмент.

28. Захист особового складу у непридатному для дихання середовищі під час гасіння пожеж

1. Оперативні дії у непридатному для дихання середовищі під час гасіння пожеж повинні проводитися із застосуванням особовим складом ЗІЗОД та зору у складі ланок газодимозахисної служби.

2. Ланка газодимозахисної служби повинна формуватися, як правило, з одного пожежно-рятувального підрозділу у складі трьох газодимозахисників, один із яких має призначатися командиром ланки.

В окремих випадках, за рішенням керівника гасіння пожежі, для рятування людей ланка газодимозахисної служби може формуватися у складі двох газодимозахисників.

3. Для проведення робіт у підземних спорудах метрополітену і подібних їм приміщеннях великої площі застосовуються засоби індивідуального захисту органів дихання та зору з терміном захисної дії не менше 90 хвилин та формуються групи у складі двох ланок газодимозахисної служби по три особи у кожній. Керівником групи ланок газодимозахисної служби, як правило, призначатися командир першої ланки. У виняткових випадках, за рішенням керівника гасіння пожежі, може залучатися одна ланка у складі п'яти осіб.

4. Під час надання допомоги відповідним службам у підземних спорудах метрополітену за межами станцій (тунелях, тупиках тощо) повинні застосовуватися засоби індивідуального захисту органів дихання та зору з терміном захисної дії не менше 180 хвилин.

5. Ланка газодимозахисної служби повинна бути укомплектована відповідно до вимог Порядку організації роботи органів управління та підрозділів, закладів освіти системи ДСНС під час підготовки особового складу, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, затвердженого наказом МВС від 25.09.2023 № 780, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2023 р. за № 1839/40895, з урахуванням виконуваного завдання.

Для виконання робіт і проведення розвідки у приміщеннях, які заповнені вибухонебезпечними газами чи парами, ланка газодимозахисної служби повинна комплектуватися оснащенням у вибухобезпечному виконанні та іскробезпечним інструментом.

6. Включення газодимозахисників у ЗІЗОД проводиться на свіжому повітрі перед входом у непридатне для дихання середовище, після проведення оперативної перевірки.

В умовах дії низьких температур включення ланки газодимозахисної служби у ЗІЗОД та виключення з них проводиться в приміщеннях із

температурою вище 0 °С або кабінах оперативного розрахунку пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) автомобілів після прогріву дихальних апаратів.

Забороняється включення у несправні ЗІЗОД та без проведення їх оперативної перевірки.

Виключення газодимозахисників із ЗІЗОД здійснюється на посту безпеки після виходу ланки у повному складі із непридатного для дихання середовища.

Повторне включення у ЗІЗОД, якщо кількість повітря (кисню) за показниками манометра в балоні достатня для виконання оперативного завдання, а дихальний апарат за результатами проведення повторної оперативної перевірки придатний для подальшого використання.

7. Для здійснення контролю за часом перебування ланки в непридатному для дихання середовищі, станом газодимозахисників, своєчасного виявлення небезпеки, оповіщення та своєчасного надання їм допомоги у разі виникнення нештатної ситуації, на свіжому повітрі при вході до непридатного для дихання середовища має виставлятися пост безпеки газодимозахисної служби.

8. Для надання невідкладної допомоги газодимозахисникам, які працюють у непридатному для дихання середовищі на об'єктах зі складним плануванням або важкими умовами праці (об'єкти метрополітену, тунелі, підземні споруди великої площі, будівлі висотою більше дев'яти поверхів, трюми кораблів тощо), на посту безпеки повинні знаходитися резервні ланки газодимозахисної служби. Одна резервна ланка газодимозахисної служби повинна передбачатися на три працюючі ланки, для об'єктів метрополітену – одна резервна ланка на кожну працюючу групу газодимозахисників.

У разі отримання інформації про нещасний випадок з ланкою газодимозахисної служби, втрати з нею зв'язку або закінчення визначеного часу для виконання завдання невідкладно на допомогу повинна направлятися резервна ланка газодимозахисної служби та організовуються заходи з надання медичної допомоги постраждалим газодимозахисникам.

9. Ланка газодимозахисної служби у непридатному для дихання середовищі повинна пересуватися компактно, з рукавною лінією, заповненою водою, вздовж капітальних стін, перевіряючи ломом підлогу перед собою для виявлення провалів, слідкувати за поведінкою будівельних конструкцій та запам'ятовувати пройдений шлях.

Під час відкривання дверей до приміщень, у яких відбувається горіння, газодимозахисники мають знаходитися за дверним полотном або за стіною для захисту від можливого викиду полум'я чи нагрітих газів.

Заходити до приміщень, де можливий вибух, отруєння, радіоактивне опромінення, знаходяться електроустановки під напругою, дозволяється тільки за умови дотримання запобіжних заходів, встановлених для цих приміщень, та з урахуванням рекомендацій інженерно-технічного персоналу, який обслуговує ці приміщення.

Газодимозахисникам під час перебування у непридатному для дихання середовищі забороняється розбиватися на групи або залишати один одного поза межами поля зору. Вони негайно повинні доповідати керівнику ланки про

загрозу обвалення (руйнування) конструкцій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття та порушення роботи апарата.

Командир ланки повинен періодично опитувати газодимозахисників про стан самопочуття, тиск у балонах дихальних апаратів, контролювати допустимий час перебування у непридатному для дихання середовищі, інформувати кожні 10 хвилин постового на посту безпеки про місцезнаходження ланки, найменший тиск у балонах та самопочуття газодимозахисників.

Якщо хтось із газодимозахисників з будь-яких причин втратив можливість виконувати завдання (несправність дихального апарата, травмування, непритомність тощо) або має місце ускладнення обстановки, що загрожує життю і здоров'ю газодимозахисників, командир повинен негайно вивести ланку у повному складі на свіже повітря. Травмовані, залежно від їх стану, повинні виводитися або виноситися.

У разі втрати командиром ланки газодимозахисної служби можливості виконувати свої обов'язки керівництво ланкою перебирає на себе замикаючий ланки та негайно виводить її на свіже повітря.

10. Застосування ланок газодимозахисної служби в зонах радіоактивного забруднення дозволяється лише після отримання від адміністрації об'єкта дозиметричного допуску до робіт в умовах радіаційної небезпеки, організації дозиметричного контролю, забезпечення газодимозахисників відповідним спеціальним захисним одягом, приладами дозиметричного контролю та проведення інженерно-технічним персоналом об'єкта інструктажу.

11. Перед входом ланки газодимозахисної служби до приміщень з високою температурою командир ланки повинен довести до газодимозахисників особливості виконання поставленого завдання, режими роботи, заходи безпеки та опитати їх про самопочуття.

Керівник гасіння пожежі повинен вжити всіх можливих заходів для зниження температури в приміщенні шляхом подачі свіжого повітря, видалення диму, охолодження струменями розпиленої води.

Для попередження перегрівання газодимозахисників і дихальних апаратів проводиться їх зрошення водою, використовуються теплозахисні костюми, проводиться вентильовання приміщень за допомогою димовсмоктувачів або повітряних нагнітачів, роботи організовуються без перевантаження.

12. Для забезпечення безпечного функціонування дихальних апаратів при низькій температурі повітря місця для їх зберігання на пожежно-рятувальних автомобілях повинні мати теплоізоляцію.

Включення та виключення газодимозахисників у дихальні апарати необхідно проводити в приміщеннях з температурою повітря вище нуля або в кабіні пожежно-рятувального автомобіля після прогріву дихального апарата.

Дихальні апарати після кожного використання повинні ретельно просушувати відповідно до вимог виробника, балони слід наповнювати осушеним повітрям (киснем).

Під час використання дихальних апаратів на стисненому повітрі газодимозахисники не повинні робити глибоких вдихів. Після виключення

з апаратів не повинні дихати холодним повітрям, пити холодну воду та палити цигарки.

13. Під час виконання оперативних дій на задимленій або загазованій відкритій місцевості допускається включення газодимозахисників у дихальні апарати без організації ланки газодимозахисної служби.

При цьому в безпечній зоні повинен функціонувати пост безпеки, який веде облік працюючих, контролює стан газодимозахисників, витрати повітря (кисню) та підтримує з ними зв'язок.

14. Під час виконання робіт в обмеженому (замкненому) просторі газодимозахисник не повинен допускати різких рухів, за можливості не торкатися стінок приміщення (копальні, колодязя колектора, виробки, шахти, печери) для недопущення обвалу, зсуву породи, пошкодження страхуючого пристрою (рятувальної мотузки), шлангів дихального апарата, випадкового закриття вентиля балона тощо.

У разі різкого припинення подачі повітря затримати дихання, перевірити стан вентиля балона. Якщо він перекрився, необхідно не знімаючи маски відкрити вентиль та продовжити виконання завдання.

15. Газодимозахисники під час використання дихальних апаратів повинні суворо дотримуватися вимог та обмежень, вказаних виробником у керівництві з їх експлуатації та цих Правил.

16. Під час роботи газодимозахисники повинні оберегати свої ЗІЗОД від впливу відкритого полум'я, ударів та пошкоджень.

Дихання під час перебування в апаратах повинно бути глибоким і рівномірним. Якщо дихання стало нерівним або поверхневим, необхідно припинити роботу та відновити нормальний режим дихання шляхом декількох різких глибоких вдихів.

Забороняється знімати маску, відтягувати її для протирання скла та виключатися з дихального апарата навіть на короткий час, перебуваючи у непридатному для дихання середовищі. У випадку проникнення під маску продуктів згорання чи газів необхідно підтягнути потиличні ремені та перевірити цілісність маски.

Кожен газодимозахисник повинен контролювати справність дихального апарата, тиск у балоні та розраховувати допустимий час перебування у непридатному для дихання середовищі. При спрацюванні звукового сигналу апарата необхідно перевірити відкриття вентиля балона і тиск за манометром.

У разі погіршення самопочуття, відмови дихального апарата, якщо не вдається відновити герметичність маски або подачу повітря (кисню), про що свідчить робота звукового сигналу, газодимозахисник негайно повинен доповісти командирі ланки та покинути непридатне для дихання середовище.

17. Порядок можливого усунення газодимозахисником виявлених порушень у роботі ЗІЗОД:

у разі відчуття великого опору під час вдиху-видиху необхідно перевірити, чи не перетиснуті дихальні шланги, якщо ні, різкими вдихами-видихами та постукуванням по клапанній коробці усунути можливе заїдання (залипання) клапанів;

при посиленому опорі в кінці вдиху, що вказує на ненормальну роботу легеневого автомата, періодично приводити в дію механізм аварійної подачі повітря (кисню);

при різкому припиненні подачі повітря перевірити стан відкриття вентиля балона;

у випадку заїдання (залипання) надлишкового клапана примусово привести його в дію;

при пошкодженні шланга дихального апарата чи маски необхідно визначити місце пошкодження і затиснути його рукою.

Про виявленні несправності дихального апарата або погіршення самопочуття під час роботи в ньому газодимозахисник повинен негайно доповісти командирі ланки та діяти за його командою.

18. Якщо у непридатному для дихання середовищі газодимозахисник знепритомнів, відчув погіршення самопочуття, отримав тепловий удар або опіки, ланка газодимозахисної служби повинна негайно надати йому допомогу (за необхідності переключити на допоміжний дихальний апарат), доповісти про це на пост безпеки, вийти в повному складі разом із постраждалим у безпечне місце на чистому повітрі, викликати лікарів та до їх прибуття надати постраждалому домедичну допомогу.

IV. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ

1. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у населених пунктах і на територіях, що потрапляють у зону постійних обстрілів під час збройного конфлікту

1. Органи та підрозділи ДСНС, що потрапляють у зону обстрілів під час збройного конфлікту (війни), виконують завдання за призначенням відповідно до вимог Статуту дій із дотриманням особовим складом заходів безпеки та з урахуванням ситуації, що склалася на місці надзвичайної ситуації, пожежі, небезпечної події, відповідно до вимог яких роботи проводяться у разі відсутності загрози життю і здоров'ю особового складу.

2. Особовий склад, який направляється для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у населених пунктах і на територіях, що потрапляють у зону постійних обстрілів (є ймовірність повторення ракетної атаки, артилерійського обстрілу, бомбардування), повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту (захисні шоломи, бронежилети) та аптечкою медичною індивідуальною (для надання само- та взаємодопомоги).

3. Керівники гасіння пожежі (робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) мають право прийняти особисте (самостійне) рішення щодо продовження виконання робіт за призначенням під час оголошення повітряної тривоги, виходячи з оперативної обстановки, що склалася на момент прийняття цього рішення (загроза життю і здоров'ю населення від пожежі або іншої

надзвичайної ситуації, катастрофічне розповсюдження вогню на об'єкти підвищеної небезпеки тощо).

4. У разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю особового складу (бомбардування, обстріл, наступ ворога тощо):

виїзд сил та засобів до місця виклику здійснюється лише після припинення в зазначеному районі обстрілів та погодження з представниками військових формувань;

залежно від віддаленості місця проведення робіт (за рішенням керівника підрозділу) особовий склад і техніка можуть перебувати в готовності до виїзду в пункті постійної дислокації або здійснити пересування до найближчих безпечних районів;

організовується робота систем та засобів радіоелектронної розвідки та боротьби для прикриття від ураження радіокерованими вибуховими пристроями особового складу та техніки органів та підрозділів ДСНС під час виконання завдань за призначенням.

5. Керівник гасіння пожежі (робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) під час виконання завдань за призначенням поза межами пунктів постійної дислокації, потрапляючи під обстріл, зобов'язаний припинити будь-які роботи за призначенням (пожежогасіння, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, гуманітарне розмінування тощо) та вжити заходів щодо забезпечення безпеки особового складу і транспортних засобів шляхом укриття у найближчих захисних спорудах.

6. Отримавши інформацію про виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, небезпечної події у зоні збройного конфлікту, керівник підрозділу уточнює оперативну обстановку та приймає рішення щодо пересування підпорядкованих сил і засобів до місця виклику.

7. Слідування підрозділу до місця проведення робіт здійснюється безпечним маршрутом. На випадок непередбаченої зміни оперативної обстановки під час руху визначається запасний маршрут.

8. З моменту виїзду та до повернення до пункту постійної дислокації старша посадова особа підтримує зв'язок з оперативно-координаційним центром (пунктом зв'язку підрозділу) та проводить оцінку ситуації на маршруті слідування. Техніка має рухатися на максимальній, але безпечній швидкості.

9. Після прибуття підрозділу на місце надзвичайної ситуації, пожежі, небезпечної події призначається особа (спостерігач), який здійснює моніторинг та контроль обстановки і оповіщення особового складу про небезпеку. Під час проведення розвідки додатково визначають:

безпечні місця для розстановки техніки (на закритій території, за можливості – на безпечній відстані від будівель і споруд);

шляхи евакуації та місце збору сил і засобів у разі раптового погіршення оперативної обстановки, що може призвести до виникнення загрози життю та здоров'ю особового складу;

можливі укриття для особового складу на випадок обстрілу району проведення робіт;

наявність вибухонебезпечних предметів на місці проведення робіт, у разі їх виявлення вживають додаткових заходів безпеки для особового складу та викликають піротехнічний підрозділ.

10. Для оповіщення особового складу про небезпеку та негайного відходу із місць ліквідації надзвичайної ситуації, пожежі, небезпечної події визначається сигнал “Увага! Небезпека! Усі в укриття”, який може оголошуватися через гучномовні пристрої пожежно-рятувальної (аварійно-рятувальної) техніки і по радіостанції.

2. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних із повінню (паводком, катастрофічним затопленням)

1. Під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах повені можуть мати місце такі основні небезпечні фактори:

перевертання або затоплення плавзасобу;

проведення робіт в умовах льодоходу, крижаних заторів, зажорів, завалів, заломів, водоспадів та порогів;

тілесні ушкодження частинами плавзасобів, що рухаються, палями, арматурою, що залишилися від старих мостів, сталевими тросами від діючих (недіючих) паромних переправ або підвісних пішохідних мостів та шматками криги у результаті проведення вибухових робіт;

непередбачувані (несвідомі та інстинктивні) дії потерпілих (птопаючих) на воді (можуть чіплятися за рятувальника та тягнути його під воду);

низька температура води, вири, сильні течії;

ураження електрострумом у результаті дотику до провислих повітряних ліній електропередач;

великі хвилі води та висока швидкість повітря при штормовій погоді.

2. Для безпечного ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт організовується та здійснюється постійний контроль за виконанням особовим складом заходів безпеки та за потреби негайне надання їм допомоги.

3. В умовах повені забороняється проведення будь-яких пошукових, аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт під час грози, зливи, сильного снігопаду, льодоходу, туману та при швидкості вітру у відкритих місцях понад 10 м/с, крім тих, що пов'язані з рятуванням життя людей.

4. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи в охоронних зонах об'єктів підвищеної небезпеки (повітряні лінії електропередач, кабельні лінії електропередач та зв'язку, нафто- і газопроводи, продуктопроводи, залізниці, гідроспоруди) узгоджуються з установами, що їх експлуатують.

5. Усі роботи слід виконувати під час світлої частини доби. Як виняток, можна виконувати роботи у нічний час, за умови достатнього і безпечного штучного освітлення місця робіт.

6. Перед початком ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах повені особовий склад зобов'язаний:

визначити методи безпечного ведення робіт відповідно до ситуації, що склалася в цьому районі, способи виконання робіт та порядок застосування технічних засобів, що використовуються;

заздалегідь визначити шляхи відходу у випадку інтенсивного підвищення рівня води;

перевірити справність та укомплектованість плавзасобів, індивідуальних рятувальних засобів, аптечок медичних індивідуальних (для надання само- та взаємодопомоги) (захищені від вологи) та засобів зв'язку й оповіщення;

ознайомитися з гідрометеорологічним і гідрологічним прогнозами та оцінити обстановку і погодні умови в районі ведення робіт;

визначити, на якому (яких) плавзасобі (плавзасобах) вести роботи, час початку робіт, порядок зв'язку і сигналізації, особливості робіт з урахуванням умов, що склалися, та найбезпечніші способи ведення робіт;

визначити умови і порядок застосування засобів індивідуального захисту та рятувальних засобів;

чітко і конкретно визначити завдання на проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

про всі несправності доповісти безпосередньому керівнику робіт і після їх усунення стати до виконання завдання.

7. Керівник аварійно-рятувального підрозділу зобов'язаний:

організувати облік робочого часу особового складу;

під час виконання робіт забезпечити постійний контроль за виконанням вимог безпеки;

вживати заходів щодо попередження виникнення небезпечних ситуацій у випадках порушення вимог безпеки рятувальниками або різкої зміни умов ведення робіт;

забезпечувати постійний зв'язок із плавзасобами та спостереження за водним простором;

періодично перевіряти в особового складу стан спецодягу, засобів індивідуального захисту, рятувальних та спеціальних засобів.

8. Рятувальники зобов'язані:

починати аварійно-рятувальні роботи тільки з дозволу керівника проведення робіт;

точно і беззаперечно виконувати всі вказівки керівника проведення робіт;

під час виконання робіт бути уважними та дотримуватися вимог безпеки для даного виду робіт;

під час роботи на воді перебувати в застібнутому рятувальному жилеті;

користуватися страхувальними пристроями;

бути уважними до сигналів та команд, що подаються;

під час виконання робіт на плавзасобах та з використанням гелікоптера постійно підтримувати зв'язок з керівником проведення робіт.

9. Особовому складу забороняється:

входити в зону повені без наказу керівника проведення робіт;

запливати за межі визначеної ділянки робіт;

виконувати роботи без індивідуальних рятувальних засобів;

працювати з несправними рятувальними засобами та пристроями;
запливати на плавзасобах на мілководдя, а також у місця, що обмежують маневр плавзасобів, якщо це не пов'язано з необхідністю рятування життя людей;

застосовувати непередбачені способи рятування, крім тих, що спрямовані на відвернення прямої загрози життю людей;

перевищувати безпечний час перебування у воді під час рятування вправ, а також порушувати встановлені нормативи експлуатації рятувальних засобів.

10. Екіпажі плавзасобів під час пошуку людей на затопленій території повинні періодично подавати звукові сигнали.

11. Під час проведення робіт при низьких температурах необхідно облаштовувати місця обігрівання.

12. При швидкості потоку понад 1,5 м/с якір повинен кріпитися до плавзасобу канатом, який у разі необхідності можна швидко перерізати.

13. Для евакуації людей із затоплених будівель, споруд, дерев з використанням плавзасобів необхідно:

підійти до будівлі (споруди, дерева) на малій швидкості проти течії, з безпечної сторони (за умови неможливості підходу до будівлі впритул для посадки людей слід використовувати інші рятувальні засоби);

заміряти глибину води на підході та безпосередньо біля будівлі;

переконатися у відсутності підводних перешкод;

надійно закріпити плавзасіб;

закріпити трос для страховки при посадці врятованих;

вести пильне спостереження з метою запобігання зіткненню під час руху із затопленими об'єктами, деревами, крижинами та недопущення пошкодження або перевертання плавзасобу.

14. Забороняється перевантажувати плавзасіб понад встановлену вантажопідйомність і пасажиромісткість, стояти під час його руху, сидіти на бортах, звисивши ноги за борт плавзасобу, розгойдувати плавзасіб, ходити та мінятися місцями під час руху.

3. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з обстрілом, ураганом, буревієм, землетрусом, зсувом та селем

1. До загальних правил безпеки праці при руйнуванні (пошкодженні) будівель і споруд належать такі заходи:

місце проведення рятувальних робіт повинно бути огорожено;

на місце проведення робіт заборонено допускати сторонніх осіб;

усі небезпечні ділянки, місця повинні бути огорожені або позначені попереджувальними знаками;

забороняється без необхідності пересуватися по завалам, заходити в зруйновані будинки, а також перебувати поблизу будинків, конструкції яких загрожують заваленням;

нестійкі конструкції потрібно закріплювати;

до пошкоджених будинків можна наближатися тільки з тієї сторони, яка менш небезпечна;

якщо потрібне розбирання завалу, то перед цим необхідно переконатися, що вибраний спосіб та порядок розбирання не погіршить ситуацію, тобто завал не обрушиться;

керівник рятувальних робіт не повинен допускати скупчень рятувальників або інших осіб в одному місці на нестійких завалах або покрівлях палаючих будинків;

при розбиранні завалу тліючі та палаючі предмети повинні бути вилучені або погашені в першу чергу;

підйомні пристрої повинні бути справними та надійно закріпленими, не можна допускати їхнього перенавантаження, вантаж потрібно кріпити надійно;

не допускається пересувати по поверхні завалу великі уламки;

рятувальники повинні працювати на відстані візуального контакту, тобто бачити один одного;

при роботі в особливо небезпечних місцях потрібно працювати потрійним складом: один працює, другий на страхувачі, третій спостерігає за обстановкою (наприклад, один пожежний-рятувальник влаштовує траншею в завалі, другий страхує його та допомагає, третій спостерігає за роботою техніки, яка працює поряд).

2. З метою своєчасного виявлення загрози обрушення аварійних елементів будівель і споруд застосовуються засоби моніторингу руху нестабільних конструкцій.

4. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на хімічно небезпечних об'єктах

1. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (далі – аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи) організовується з дотриманням заходів безпеки праці, урахуванням працездатності особового складу органів та підрозділів ДСНС і можливостей спеціальної техніки та обладнання.

2. Режим роботи при цьому слід установлювати з урахуванням допустимого строку перебування особового складу в зоні надзвичайної ситуації, а також стану працездатності особового складу під час роботи в певних умовах.

3. Особовий склад допускається до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт тільки після інструктажу з питань безпеки праці, що проводять уповноважені інженерно-технічні працівники об'єкта, та надання письмового допуску із зазначенням місця проведення робіт, їх змісту та заходів безпеки.

4. До заходів з проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час аварії на хімічно небезпечних об'єктах входять:

розвідка осередку ураження з метою встановлення характеру руйнувань;
визначення типу хімічної речовини та її небезпечних концентрацій;

встановлення межі зони забруднення, напрямку та швидкості розповсюдження небезпечних хімічних речовин, строку дії джерела забруднення;

своєчасне оповіщення особового складу підрозділів про виникнення загрози ураження небезпечними хімічними речовинами об'єктів та населених пунктів, яким загрожує небезпека, локалізація та ліквідація осередків ураження.

5. Залежно від виду небезпечної хімічної речовини (далі – НХР) для проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж особовий склад забезпечується спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту.

6. Розвідка осередку аварії проводиться тільки з використанням ізолювальних ЗІЗОД та спеціального одягу.

7. Під'їзд до місця аварії здійснюється з підвітряної сторони, сили та засоби розташовуються на безпечних відстанях від зони аварії з можливістю швидкої передислокації в безпечні райони.

8. Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту (далі – РХБ захисту) визначають тип небезпечної хімічної речовини та її концентрацію, установлюють і позначають межі зон (ділянок) забруднення, шляхи обходу зон хімічного забруднення, напрямки поширення забруднення повітря, місця можливого перекриття трубопроводів, шляхи введення сил на ділянки, об'єкти робіт, місцезнаходження постраждалих, визначають місця і характер пошкодження комунальних і енергетичних мереж, здійснюють відбір проб, надають їх до стаціонарних хімічних лабораторій для проведення аналізу.

9. Евакуація постраждалих з небезпечної зони проводиться найкоротшим шляхом до пункту прийому постраждалих.

10. Після проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку хімічного забруднення органи та підрозділи ДСНС здійснюють повну спеціальну обробку техніки та санітарну обробку особового складу. Пункт спеціальної обробки розгортається на незабрудненій місцевості на межі маршрутів виходу із зони хімічного забруднення.

5. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у замкнутих просторах

1. До обмежених (замкнутих) просторів належать ємності (цистерни, баки, котли), колодязі, димоходи, вузькі проходи в тунелях і підвалах тощо.

2. Особливістю проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у замкнутих просторах є:

можливість накопичення газоподібних небезпечних хімічних речовин у великих концентраціях, вибухонебезпечних та отруйних газів, як наслідок – отруєння (непритомність) тих, хто працює у таких замкнутих просторах;

складність доступу особового складу до постраждалих;

обмежена кількість часу на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

вірогідність зсувів (обвалів) ґрунту під час дій у земляних колодязях;

різке підвищення ґрунтових вод та зміщення кілець колодязів;

загроза вибуху або пожежі.

3. До роботи зі спуском у колодязь слід залучати не менше трьох осіб та забезпечити дотримання ними таких заходів:

особа, яка спускається, повинна надіти пояс запобіжний лямковий, ізолювальний засіб індивідуального захисту органів дихання, надійно закріпитися страхувальною мотузкою, довжина якої має бути на 3 м довшою, ніж глибина колодязя. Весь час слідкувати за своїм самопочуттям. У разі появи болю та шуму в голові необхідно подати сигнал про негайний підйом нагору;

друга особа повинна підтримувати зв'язок з тим, хто перебуває в колодязі, тримати кінець мотузки і у разі потреби разом з третьою особою негайно підняти особу з колодязя і надати домедичну допомогу, не допускати безперервного перебування особи в колодязі понад 10 хв;

третя особа повинна слідкувати за обстановкою на території біля колодязя, не допускати до неї сторонніх осіб (особливо з відкритим вогнем), тварин, транспортні засоби. Надавати допомогу в підйомі особи з колодязя, а під час проведення робіт подавати аварійно-рятувальне обладнання. Виконувати вказівки другої особи (страхувальника), слідкувати за поданням повітря.

Перед початком робіт у каналізаційних колодязях, відстійниках, зливних ямах необхідно провести аналіз загазованості на наявність шкідливих та небезпечних речовин та, за необхідності, забезпечити їх вентиляцію (перед спуском у колодязь необхідно упевнитись у відсутності шкідливих і небезпечних газів за допомогою переносного газоаналізатора).

4. Робота в колекторах виконується ланкою, яка складається з 5 осіб. Один рятувальник – у колекторі, по одному спостерігачу – в колодязях, між якими знаходиться колектор, і по одному рятувальнику – на поверхні цих колодязів для підтримання зв'язку між рятувальниками, які перебувають у колекторі та колодязях, і надання в разі потреби допомоги.

5. Спостерігачі в колодязях та рятувальник у колекторі повинні мати ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання.

6. У разі якщо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт потребує перебування в замкнутому просторі двох рятувальників, кількість розрахунку (ланки) рятувальників збільшується.

7. Усі роботи в замкнутих просторах проводяться в ізолюючих засобах індивідуального захисту органів дихання з використанням спеціального обладнання та інструментів, освітлювальних приладів тощо у вибухозахищеному виконанні.

8. В умовах обмеженого простору за рішенням керівника аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт дозволяється спуск рятувальника, включеного в ізолюючий засіб індивідуального захисту органів дихання, закріплений на рятувальній мотузці вище рятувальника.

9. Керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у замкнутому просторі організовує оточення місця проведення робіт та медичне забезпечення.

10. З прибуттям особового складу органів та підрозділів ДСНС до місця проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з роботами в обмежених (замкнених) просторах:

вживаються заходи щодо знезараження зазначених просторів шляхом вентиляції або нейтралізації небезпечної хімічної речовини. Вентиляція повинна здійснюватися через витяжні пристрої від стаціонарних чи пересувних установок і забезпечувати приплив свіжого та видалення забрудненого повітря із нижньої та верхньої частин замкнутого простору;

з'ясовується відстань, на якій працюватимуть рятувальники, від місця забору чистого повітря, тип небезпечної хімічної речовини, яка може там бути, конструктивні особливості замкнутого простору, обсяг робіт, які необхідно виконати, та їх специфіка, шляхи та способи потрапляння в замкнутий простір рятувальників й евакуації постраждалих;

проводиться розрахунок сил та засобів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

визначається персональний склад ланки рятувальників, які безпосередньо проводитимуть роботи, та тих, хто їх страхує.

11. Перед початком проведення аварійно-рятувальних робіт:

організовується перевірка готовності до застосування ізолюючих ЗІЗОД, іншого рятувального спорядження (сигнально-рятувальні шнури, рятувальні пояси, рятувальні мотузки тощо);

освітлення всередині замкнутих просторів здійснюється за допомогою світильників направленої дії, розміщених із зовнішнього боку об'єкта, або переносних світильників у вибухобезпечному виконанні напругою не більше 12 В, що мають захисну сітку. При цьому освітленість робочої зони повинна бути не менше 30 лк;

організовується вимір наявності небезпечних газів або хімічних речовин, встановлюється їх концентрація та за можливості організовується провітрювання (вентиляція) замкнутого простору;

визначається організація зв'язку між тими, хто працює в замкнутому просторі, і тими, хто страхує;

встановлюються умовні сигнали в разі небезпеки для рятувальників, за якими проводитимуться рятувальні роботи (підйом постраждалих);

встановлюється можливість подання (нагнітання) повітря до місця проведення робіт.

6. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на радіаційно небезпечних об'єктах

1. Під час проведення рятувальних робіт у зонах радіаційного забруднення необхідно керуватися такими нормативними документами:

Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”;

Санітарні правила;

Норми радіаційної безпеки.

2. Радіаційну розвідку проводять систематично, відповідно до графіків.

Радіаційна розвідка передбачає:

- визначення забруднення місцевості та приземного шару повітря радіоактивними речовинами;
- проведення метеорологічних спостережень;
- визначення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання на маршрутах руху сил цивільного захисту й евакуації постраждалих та позначення меж зон радіоактивного забруднення;
- визначення напрямку поширення радіоактивного забруднення та районів з найменшими рівнями радіації (шляхів обходу забруднених ділянок);
- позначення радіаційно небезпечних районів (ділянок) місцевості, радіоактивно забруднених об'єктів;
- обстеження будівель, споруд, техніки, майна та визначення рівнів їх поверхневого забруднення радіоактивними речовинами;
- моніторинг динаміки змін радіаційної обстановки.

3. Радіаційну розвідку проводять з використанням повітряних і наземних транспортних засобів, а також пішим порядком.

Усі формування радіаційної розвідки повинні мати відповідне табельне дозиметричне, радіометричне, спектрометричне оснащення та спорядження для роботи в особливих умовах (високі рівні забруднення місцевості, ніч, зима тощо).

4. Радіаційну розвідку повітряними і наземними транспортними засобами проводять з метою оперативного виявлення масштабу радіоактивного забруднення та відстеження динаміки розвитку ситуації, обстеження великих площ та їх сканування для створення карт радіоактивно забруднених територій.

Визначення маршрутів, методи та швидкість ведення радіаційної розвідки встановлюють залежно від завдань, які вирішують сили цивільного захисту, технічних особливостей роботи дозиметричних приладів та індивідуальних норм опромінення особового складу, залученого до проведення радіаційної розвідки.

5. Радіаційну розвідку, що здійснюється пішим порядком, проводять у разі неможливості застосування повітряних і наземних транспортних засобів для уточнення радіаційної обстановки у важкодоступних місцях.

Особовий склад, залучений до радіаційної розвідки, що здійснюється пішим порядком, забезпечують засобами індивідуального захисту, радіозв'язку, радіаційного контролю, картографічними матеріалами, необхідними технічними засобами та спорядженням.

Для радіаційної розвідки, що здійснюється пішим порядком, визначають: райони обстеження (ділянки місцевості, схеми обстеження населених пунктів);

час початку і завершення розвідки (тривалість розвідки);

маршрути пересування розвідки та реперні точки;

індивідуальні завдання на відбір проб ґрунту, повітря, води, харчових продуктів, зразків елементів майна і техніки, інших матеріалів для проведення надалі лабораторних аналізів щодо їх забруднення радіоактивними речовинами.

Тривалість радіаційної розвідки може бути змінено під час її проведення на підставі даних дозиметричного контролю особового складу, який веде розвідку.

Маршрут пересування визначають на підставі даних прогнозу щодо імовірного радіоактивного забруднення районів і уточнюють згідно з даними, які отримані після проведення повітряної (наземної) радіаційної розвідки.

6. Для ведення моніторингу динаміки змін радіаційної обстановки створюють пости радіаційного спостереження.

Інформація про результати радіаційної розвідки має містити дані щодо:
площі та меж радіоактивного забруднення;
потужності експозиційних доз гамма-випромінювання;
характеристики типових поверхонь забруднених об'єктів;
часу і місць проведення вимірювань та відбору проб.

Зазначені дані радіаційної розвідки разом з картами (план-схемами) надають органам управління для оцінки радіаційної обстановки і прийняття рішень стосовно організації аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення.

Частоту, порядок надання інформації та її документування органи управління встановлюють залежно від масштабу, характеру і послідовності виконання завдань формуваннями сил цивільного захисту.

7. Убезпечення сил, що залучені до аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення і населення.

Для створення умов щодо безпечного ведення аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення та забезпечення населення здійснюють комплекс заходів з радіаційного захисту:

інструктаж особового складу з питань радіаційної безпеки;
дозиметричний контроль;
індивідуальний дозиметричний контроль;
індивідуальний захист особового складу;
організування пропускового режиму;

санітарне оброблення особового складу і населення після виходу із зони радіоактивного забруднення, дезактивація засобів індивідуального захисту.

8. Інструктаж з питань радіаційної безпеки здійснюють представники об'єкта під час першого прибуття особового складу для проведення робіт у зоні радіоактивного забруднення (первинний інструктаж), а також у разі зміни характеру робіт та погіршення радіаційної обстановки (повторний інструктаж).

Під час інструктування особовий склад слід ознайомити з:

характером аварійно-рятувальних робіт та їх методами;
забезпеченням радіаційної безпеки на робочому місці;
радіаційною обстановкою на робочому місці;
маршрутом, порядком пересування (підходу, проїзду) до робочого місця;
місцезнаходженням пунктів дозиметричного контролю та дезактивації технічних засобів і санітарної обробки особового складу;

засобами індивідуального захисту і приладами дозиметричного контролю, які використовують.

9. Дозиметричний контроль у зоні радіоактивного забруднення здійснюють систематично з метою визначення необхідності у дезактивації обладнання, засобів індивідуального захисту та санітарного оброблення особового складу.

10. Індивідуальний дозиметричний контроль особового складу, який працює в зоні радіоактивного забруднення, здійснюють безперервно.

Індивідуальну дозу опромінення фіксують у карті індивідуального обліку дози опромінення.

Індивідуальна доза опромінення особового складу, який працює в зоні радіоактивного забруднення, не повинна перевищувати регламентованих величин для осіб категорії А, встановлених у Нормам радіаційної безпеки, або контрольних рівнів, які встановлюють органи управління. Значення контрольних рівнів мають бути не вище ніж 70% від відповідних регламентованих величин.

Підвищене опромінювання особового складу зі складу аварійно-рятувальних формувань планується лише у виняткових випадках за спеціальним дозволом уповноваженої на це особи відповідно до вимог, визначених Нормами радіаційної безпеки та порядком, встановленим у Санітарних правилах, за умови:

інформування кожного про можливі дози опромінення і ризики для здоров'я;

медичного обстеження і допуску до робіт з урахуванням медичних показань (протипоказань);

добровільної письмової згоди;

цільової підготовки та навчання кожного дій під час виконання запланованих робіт.

Особовий склад, який отримав заплановане підвищене опромінення, виводять із зони радіоактивного забруднення для медичного обстеження і прийняття рішень щодо кожного працівника про подальшу роботу в зоні радіоактивного забруднення.

11. Індивідуальний захист особового складу, який працює в зоні радіоактивного забруднення, забезпечують за рахунок:

використання захисних властивостей техніки;

застосування засобів колективного захисту, комплектів засобів індивідуального захисту згідно з СОУ МНС 75.2-00013528-005;

регламентування часу перебування особового складу в засобах індивідуального захисту згідно з СОУ МНС 75.2-00013528-006;

реєстрування (контролювання) індивідуальних доз опромінення, отриманих працівниками під час перебування в зоні радіоактивного забруднення, згідно з Нормами радіаційної безпеки;

проведення медичних оглядів усього особового складу, який працює в зоні радіоактивного забруднення, і вирішення за його результатами питань допуску до подальшої роботи;

встановлення режиму радіаційного захисту, що регламентує порядок ведення робіт, максимально допустимий час перебування особового складу на місці проведення робіт, враховуючи час пересування до місця робіт, і навпаки.

12. Заходи щодо організування пропускового режиму на межі зони радіоактивного забруднення мають забезпечити недопущення розповсюдження радіоактивного забруднення за її межі.

13. Санітарне оброблення особового складу і населення після виходу із зони радіоактивного забруднення здійснюють на санітарно-пропускних пунктах та/або пунктах санітарної обробки, пунктах спеціальної обробки, які розгортають на межі зони радіоактивного забруднення спеціалізовані служби цивільного захисту, на спеціально визначених та обладнаних для дезактивації об'єктах (у разі можливості).

Санітарне оброблення має проходити весь особовий склад органів та підрозділів ДСНС щоразу після проведення робіт у зоні радіоактивного забруднення. До санітарного оброблення особового складу та після нього здійснюють дозиметричний контроль.

Дезактивацію засобів індивідуального захисту проводять на підставі результатів дозиметричного контролю. Засоби індивідуального захисту особового складу дезактивують з використанням пересувних та індивідуальних засобів дезактивації, а також на спеціально визначених і обладнаних для дезактивації об'єктах.

Радіоактивне забруднення шкіри особового складу після санітарного оброблення та засобів індивідуального захисту після дезактивації не повинно бути вище допустимих рівнів, що установлені у Нормам радіаційної безпеки.

14. Пошук постраждалих проводять методом опитування очевидців, візуального обстеження території, будівель, споруд, транспортних засобів та інших місць можливого перебування людей на момент радіаційної аварії, а також за допомогою акустичних, радіолокаційних, оптичних, комплексних спеціальних приладів.

15. Заходи щодо рятування постраждалих передбачають:

деблокування постраждалих з-під завалів та пошкоджених заблокованих приміщень;

екстрене припинення впливу опромінення на організм постраждалої людини завдяки використанню засобів колективного та/або індивідуального захисту та евакуації із зони радіоактивного забруднення.

16. Домедичну допомогу постраждалим надають безпосередньо в зоні радіоактивного забруднення відповідно до Закону України “Про екстрену медичну допомогу”.

Домедична допомога в зоні радіоактивного забруднення включає виконання найпростіших медичних прийомів з урахуванням особливостей надання допомоги постраждалим в умовах радіоактивного забруднення:

виявлення постраждалих з явними проявами радіоактивного ураження;

часткове санітарне оброблення відкритих ділянок тіла постраждалих та часткова дезактивація їх одягу і взуття;

захист органів дихання і відкритих ділянок тіла постраждалих від впливу радіоактивно забруднених речовин, використовуючи засоби індивідуального захисту, укривання відкритих ділянок тіла тощо;

використання медичних засобів особистого захисту;

екстрена евакуація постраждалих із зони радіоактивного забруднення.

17. Евакуацію постраждалих із зони радіоактивного забруднення здійснюють у два етапи:

перший етап – до межі зони радіоактивного забруднення;

другий етап – від межі зони радіоактивного забруднення до закладів охорони здоров'я (медичних пунктів).

18. Заходи щодо евакуації постраждалих починають з медичного (евакотранспортного) сортування – розподілення постраждалих на групи за характером ураження та їх евакуаційним призначенням, визначення виду транспортних засобів, послідовності та способів евакуації.

Під час медичного сортування для швидкого інформування про характер ураження та надану домедичну допомогу на кожного постраждалого заповнюють попередню медичну карту, яку разом з ним передають до закладів охорони здоров'я (медичних пунктів).

19. У разі евакуації постраждалих транспортними засобами в першу чергу завантажують важко уражених, у другу – постраждалих, яких можна перевозити у положенні “сидячи”, у третю – легко уражених.

20. Під час евакуації інфекційних хворих забезпечують протиепідемічний режим. Інфекційних хворих і постраждалих з ознаками психічних розладів ізолюють та перевозять окремо.

21. Постраждалих евакуюють із зони радіоактивного забруднення найкоротшими, з меншим рівнем радіації маршрутами, що спеціально визначені органами управління відповідно до результатів оцінки радіаційної обстановки.

Для евакуації постраждалих використовують транспортні засоби, що мають захисні властивості (критий транспорт).

22. На першому етапі евакуації постраждалих виводять за межі зони радіоактивного забруднення у проміжні пункти евакуації.

23. У проміжному пункті евакуації проводять санітарне оброблення постраждалих і пересаджують їх на незабруднені транспортні засоби закладів охорони здоров'я, спеціалізований санітарний транспорт системи екстреної медичної допомоги або транспортні засоби, що спеціально виділені для транспортування постраждалих до закладів охорони здоров'я (медичних пунктів).

24. Постраждалих, які мають комплексні ураження (травмовані або переопромінені), під час транспортування супроводжують медичні працівники, а їх повне санітарне оброблення проводять у закладах охорони здоров'я.

25. Під час проведення робіт із локалізація радіоактивного забруднення використовують такі основні методи:

зв'язування полімерними та плівкоутворювальними речовинами;

екранування шаром чистого матеріалу;

обвалування забруднених ділянок;

глибоке орання ґрунтів;

зняття шару ґрунту;

осаджування завислих і розчинених у водах водоймищ забруднень.

26. Вибираючи методи локалізації радіоактивного забруднення, враховують їхній вплив на ефективність робіт та екологічний стан території.

27. Під час локалізації радіоактивного забруднення проводять роботи щодо поводження з радіоактивними відходами (збирання, транспортування, тимчасового зберігання радіоактивних відходів).

28. Роботи щодо збирання радіоактивних відходів здійснюють безпосередньо у місцях їхнього утворення, застосовуючи механізовані засоби.

Залежно від активності радіоактивних відходів, яку вимірюють на відстані 0,1 м, їх збирають за допомогою:

дистанційного інструменту і захисних екранів, якщо потужність дози випромінювання від 0,1 Зв/год до 1,0 Зв/год;

спеціальної техніки, робототехніки, якщо потужність дози більше ніж 1,0 Зв/год.

У разі проведення робіт у зонах з високим рівнем радіації необхідно здійснювати такі заходи:

організовувати робочі місця у зоні зосередження особового складу, який залучається до проведення робіт (пункти управління, місця для прийому особового складу, надягання (знімання) засобів індивідуального захисту);

організовувати пункти дозиметричного контролю;

відбирати для виконання особливо небезпечних робіт добровольців, які дали письмову згоду на участь у роботах;

визначати конкретні завдання та проводити цільові інструктажі.

29. Всі радіоактивні відходи поділяють на тверді та рідкі.

Тверді радіоактивні відходи невеликих розмірів збирають у паперові або пластикові мішки, які завантажують у контейнери-збірники.

Рідкі радіоактивні відходи збирають у ємності (металеві або пластикові).

Контейнери-збірники повинні бути такої конструкції, що передбачає їх механізоване навантаження і розвантаження.

30. Радіоактивні відходи зберігають на спеціально виділених (огорожених і обладнаних) тимчасових майданчиках у межах зони радіоактивного забруднення, які ліквідують після завершення аварійно-рятувальних робіт і передавання відходів до спеціалізованих організацій з питань поводження з радіоактивними відходами.

Забруднену спецтехніку і транспорт, що не піддаються дезактивації, збирають на відкритих майданчиках, призначених для відстою сильно забрудненої техніки, які облаштовують під час розгортання пунктів спеціальної обробки.

На огорожі майданчиків встановлюють попереджувальні знаки (знак радіаційної безпеки, надпис “радіоактивні відходи”, попередження про недопустимість проникнення сторонніх осіб) та інформаційні дошки, на які (раз на добу) заносять дані потужності дози гамма-випромінювання, яку вимірюють на відстані одного метра від огорожі.

31. Радіоактивні відходи транспортують до місць тимчасового зберігання на спеціально обладнаних транспортних засобах з обов’язковим дотриманням норм радіаційної безпеки та радіаційного контролю.

32. При перевезенні радіоактивних відходів транспортні засоби піддають дозиметричному контролю і в разі виявлення радіоактивного забруднення дезактивують на пунктах спеціальної обробки.

33. Транспортування радіоактивних відходів з майданчиків тимчасового зберігання для їх довгострокового захоронення здійснюють спеціалізовані організації з питань поводження з радіоактивними відходами.

34. Дезактивацію споруд, промислових об'єктів, техніки і обладнання здійснює відповідно підготовлений особовий склад з використанням стаціонарних, пересувних та індивідуальних засобів дезактивації.

Необхідними вихідними даними для організації робіт із дезактивації є потужність дози випромінювання і щільність поверхневого забруднення території та/або інших об'єктів радіоактивними речовинами та прогнозовані рівні доз опромінення особового складу під час проведення робіт.

Способи дезактивації вибирають з урахуванням особливості об'єкта, умов радіоактивного забруднення та самої дезактивації.

Під час дезактивації території у першу чергу дезактивують інженерні та під'їзні шляхи, житлові будівлі та споруди.

Дезактивацію техніки та обладнання, що були задіяні під час проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення, проводять за результатами дозиметричного контролю на пунктах спеціальної обробки. На них також розгортають майданчики для санітарного оброблення особового складу.

Під час розгортання пунктів спеціальної обробки (далі – ПСО) обладнують:

- майданчик збору забрудненої техніки (200–300 м від ПСО);
- район очікування (100–200 м від ПСО);
- майданчик санітарної обробки;
- контрольно-розподільчий пункт;
- майданчик спеціальної обробки;
- пункт вихідного дозиметричного контролю;
- майданчик технічного обслуговування і повторної обробки;
- майданчик відстою сильно забрудненої техніки.

На контрольно-розподільчому пункті визначають ступінь радіоактивного забруднення техніки та розподіляють на потоки техніку, забруднену радіоактивними речовинами вище допустимих норм, і техніку, яка не потребує повного спеціального оброблення. У складі контрольно-розподільчого пункту облаштовують контрольно-вимірювальний пост за 50–100 м від району очікування, який укомплектовують спеціально підготовленими і оснащеними працівниками. Цей пункт забезпечують журналами контролю забрудненості техніки та нормами допустимого забруднення різних видів техніки.

Майданчик спеціальної обробки обладнують апарелями, естакадами. Після оброблення техніку піддають вихідному контролю. У разі якщо під час оброблення не досягнуто рівня допустимого забруднення, техніку доправляють на майданчик технічного обслуговування і повторної обробки.

У випадку якщо після повторного оброблення різними способами дезактивації вихідний контроль фіксує перевищення допустимого рівня забруднення, техніку направляють на майданчик відстою сильно забрудненої техніки.

35. Після закінчення робіт з дезактивації, запланованих на робочу зміну, працівники робочої зміни проходять санітарне оброблення.

7. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інші невідкладних робіт у зонах біологічного зараження

1. Засоби безпеки під час аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні біологічного зараження.

Перед залученням особового складу до участі в локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації в осередку біологічного зараження керівник робіт зобов'язаний за результатами біологічної розвідки:

з'ясувати наявність та характер небезпечних біологічних чинників в осередку надзвичайної ситуації, яких не можна уникнути за допомогою організаційних, технічних, технологічних та інших заходів захисту;

визначити характеристики, які повинні мати засоби індивідуального захисту, та з'ясувати, чи відповідають вони умовам праці та біологічним небезпекам, які є в осередку зараження;

не допускати до роботи в осередку біологічного зараження особовий склад, який не пройшов медичний огляд та без засобів індивідуального захисту;

організовувати зберігання і належний догляд за засобами індивідуального захисту, своєчасну спеціальну обробку, прання, знезараження, ремонт та знищення за процедурами, визначеними інструкціями з їх експлуатації;

передбачати заходи (під час роботи взимку) щодо запобігання переохолодженню та обмороженню особового складу (застосування теплої білизни, розгортання пунктів обігріву в зоні зараження, де особовий склад без зняття засобів захисту може відігрітися та продовжити виконання завдань).

2. На межі зони біологічного зараження на рівному незабрудненому місці або у приміщенні, яке забезпечує вільний прохід особового складу, розгортається ПСО.

Перед входом до ПСО на межі із зоною зараження обладнується дезінфекційний бар'єр у вигляді великої, але не високої ємності, у яку на товщину 5–10 см наливається дезінфікаційний розчин (тип дезінфектанту та його концентрація залежать від виду небезпечного чинника).

Завчасно готуються спеціальні квачі (ганчір'я, закріплене на держаку) для обробки взуття.

3. Необхідно передбачити можливість розгортання дезінфекційно-душової техніки (автомобіля, причепа) або використання наявних лазень.

4. Гігієнічне миття особового складу, залученого до ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, рекомендовано здійснювати кожен день протягом всього періоду перебування в зоні біологічного зараження. Зміну верхнього одягу та білизни рекомендовано проводити щодва дні.

5. Перед прибуттям особового складу для роботи в осередку біологічного зараження спеціально визначені особи готують необхідні засоби для проведення дезінфекції засобів індивідуального захисту та санітарної обробки особового складу.

6. Перед початком робіт у зоні біологічного зараження особовий склад повинен перевірити справність власного захисного одягу та працездатність ЗІЗОД. Засоби захисту вдягаються поза осередком біологічного зараження.

7. На весь період робіт у зоні біологічного зараження кожна особа має бути забезпечена особистим комплектом (за потреби – кількома комплектами) засобів індивідуального захисту, який повинен застосовуватися лише за призначенням згідно з інструкціями щодо їх експлуатації.

8. Керівник робіт повинен переконатися, що засоби індивідуального захисту застосовуються відповідно до інструкції з їх експлуатації, та у відсутності в них будь-яких змін, що можуть призвести до зниження їхніх захисних властивостей.

9. Під час роботи у засобах індивідуального захисту ізоляційного типу особовий склад повинен дотримуватися фізіологічних термінів перебування в цьому типі одягу.

Категорично заборонено перебувати у спеціальному одязі поза межами зони біологічного зараження, а також зберігати його в побутових приміщеннях, не пристосованих для його зберігання, а також у житлових приміщеннях.

10. Для захисту особового складу від біологічного зараження також можна використовувати одноразовий захисний одяг або протичумний костюм першого типу, якщо не визначено збудника інфекційного захворювання.

11. Під час виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках біологічного зараження особовий склад повинен дотримуватися правил безпеки, спрямованих на запобігання зараженню біологічними небезпечними агентами і себе, й інших учасників робіт.

12. Пошкодження засобів індивідуального захисту під час роботи в зоні біологічного зараження може призвести до можливого біологічного зараження та спричинити інфекційні захворювання. У разі пошкодження особа, яка використовувала засоби індивідуального захисту, повинна повідомити про цей випадок безпосереднього керівника і негайно вийти із зони біологічного зараження, де у встановленому порядку зняти захисний одяг та пройти часткову санітарну обробку. Надалі здійснюється повна санітарна обробка зі зміною верхнього одягу та натільної білизни.

13. Після закінчення робіт в осередку біологічного зараження за вказівкою безпосереднього керівника особовий склад збирається на ПСО та здійснює зняття захисного одягу.

Вихід із зони зараження здійснюється після обробки взуття у дезінфекційному розчині.

14. Якщо виявлено симптоми інфекційного захворювання у рятувальника, який бере участь у ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків у зоні біологічного зараження, спеціальний одяг, взуття та інші засоби

індивідуального захисту, якими він користувався, та приміщення, де вони зберігалися, підлягають заключній дезінфекції.

15. На весь період перебування особового складу в осередку біологічного зараження поблизу ПСО організовується чергування медичного працівника з укладкою для надання невідкладної медичної допомоги.

16. Медичне спостереження за станом здоров'я осіб, які працюють в осередку біологічного зараження.

Особовий склад, який залучається до ліквідації надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків в умовах біологічного зараження, повинен бути придатний за станом здоров'я до виконання цих робіт.

Перед направленням особового складу в зону біологічного зараження для ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків їх повинен оглянути та опитати медичний фахівець щодо відсутності скарг на стан здоров'я.

Щоденно перед початком робіт в осередку біологічного зараження медичний фахівець має здійснити медичний огляд та опитати залучений особовий склад. Дані про стан здоров'я потрібно записати в журналі щоденного медичного контролю за станом здоров'я особового складу, які перебувають в осередку біологічного зараження.

Осіб, які скаргаться на погіршення самопочуття або в них виявляють загальні симптоми інфекційного захворювання (підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, нудота тощо), негайно ізолюють і забезпечують направлення до закладу охорони здоров'я для обстеження та надання необхідної медичної допомоги.

Медичний фахівець, який здійснює медичне забезпечення особового складу, що працює в зоні біологічного зараження, з перших днів ліквідації надзвичайної ситуації повинен вирішити питання щодо територіального закладу охорони здоров'я, куди можуть бути госпіталізовані особи в разі виявлення в них проявів інфекційних захворювань.

Медичний фахівець, який відповідальний за медичне забезпечення аварійно-рятувальних робіт у зоні біологічного зараження, повинен підготувати лікарські засоби та інше медичне майно, необхідне для надання медичної допомоги та здійснення первинних протиепідемічних заходів серед особового складу.

Особи, які зазнали ризику зараження інфекційними захворюваннями внаслідок пошкодження засобів індивідуального захисту, підлягають скеруванню на консультацію до лікувального закладу за місцем проведення робіт, щоб визначити, чи потрібна їм специфічна екстрена профілактика, лікування, та для можливості подальшого продовження роботи в осередку біологічного зараження.

Особи, які брали участь у ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, пов'язаних з небезпечними біологічними чинниками, після повернення з осередку біологічного зараження підлягають медичному спостереженню медичними фахівцями на термін максимального інкубаційного періоду відповідного інфекційного захворювання.

Дані про результати щоденного медичного спостереження реєструються у журналі медичного спостереження за особами, які брали участь у ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні біологічного зараження.

Під час медичного спостереження медичний фахівець ретельно перевіряє відсутність симптомів, які характерні для відповідного інфекційного захворювання, в особи (осіб), яка (які) брала (брали) участь у ліквідації надзвичайної ситуації в зоні біологічного зараження. Якщо ж є скарги на погіршення стану здоров'я та появи симптомів інфекційного захворювання, медичний працівник організовує негайну госпіталізацію хворого до інфекційного відділення лікувального закладу.

8. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у гірській місцевості, лісових масивах та на спелеологічних об'єктах

1. Основні небезпечні фактори, що впливають на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у гірській місцевості, лісових масивах та на спелеологічних об'єктах:

складність рельєфу, відсутність проїздів, захащена місцевість;

каменепади, селі, паводки, лавини;

небезпечні атмосферні явища, різке підвищення або зниження температури навколишнього середовища, перепади барометричного тиску;

погана видимість;

ризики падіння з висоти, переохолодження, теплові удари, укуси плазунів, диких тварин, комах тощо.

2. Вимоги безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт:

працювати лише у складі групи, відлучатися тільки з дозволу її керівника;

при виконанні рятувальних робіт використовувати справне та сертифіковане спорядження;

забороняється скорочувати маршрут, якщо це може поставити під загрозу життя чи здоров'я особового складу;

уважно стежити та виконувати сигнали керівника пошуково-рятувальної групи, що попереджають про можливу небезпеку;

використовувати страховку та самостраховку на схилах, льодових та скельних ділянках, а також при найменшому сумніві в безпеці при проходженні складних ділянок;

дотримуватися безпечної дистанції між рятувальниками на складних ділянках;

виходити у район проведення робіт під час грози, сильного вітру чи лавинної небезпеки тільки з дозволу керівника;

при загрозі лавин використовувати лавинні датчики, щупи та лопати;

при роботі на льодових ділянках використовувати кішки і льодоруби;

уникати використання забитих у скелі старих гаків, а за необхідності використання перевіряти їхню міцність ударом молотка;

гак вибивати після його вивільнення з мотузки та карабіна.

На скелях заборонено:

- працювати без перевірки міцності точок кріплення для мотузок;
- виходити першому у зв'язці вище від точок страхування за наявності амортизатора ривка понад 5 м, без амортизатора – понад 2,5 м;
- працювати на висоті понад 4 м без системи страхування та амортизатора ривка;
- допускати провисання мотузки для страхування нижче від ніг рятувальника, який страхує або йде першим;
- використовувати на пункті страхування або самострахування один незблокований гак або закладний елемент;
- використовувати для страхування неосновну мотузку;
- блокувати точку страхування петлями неосновної мотузки або відтяжками;
- працювати на одній (вертикальній) осі з напарником;
- використовувати петлі, вуса, кінці самострахування довжиною, що більша від довжини витягнутої руки.

3. Рятувальникам, які беруть участь в організації та проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на спелеологічних об'єктах, забороняється:

- поодинокі перебування на спелеологічному об'єкті чи переміщення по ньому;
- залишати місце свого перебування в разі втрати візуального чи будь-якого іншого контакту з учасниками пошуково-рятувальної групи до відновлення такого контакту;
- самовільно відхилятися від маршруту, стихійно долати форми печерного рельєфу, що може призвести до травмування;
- використовувати мотузки без зав'язаного вузла на кінці, транспортні мішки з пошкодженням дном, саморобне спорядження на спелеологічних об'єктах вертикального типу;
- підходити до краю печерних колодязів, попередньо не закріпившись самостраховкою до страхувальних перил.

4. Рятувальникам під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на спелеологічних об'єктах вертикального типу необхідно очистити краї та підходи до вхідного печерного колодязя від сторонніх предметів (льоду, каміння тощо) з метою недопущення їх падіння та травмування рятувальників.

5. У випадку падіння сторонніх предметів у печерний колодязь, де перебувають рятувальники, подається команда «КАМІНЬ», під час отримання якої особи, які знаходяться внизу, укриваються у формах печерного рельєфу або згруповуються при перебуванні на вертикальних опорах з метою недопущення травмування.

9. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на водних об'єктах, гірських річках

1. Рятувальні роботи на водних об'єктах – комплекс заходів, спрямованих на запобігання загибелі та рятування людей на водних об'єктах у разі

виникнення надзвичайних ситуацій або небезпечних подій, у тому числі під час перевезення людей та вантажів водними шляхами, переправ через водні перешкоди, користування льодовими переправами, відпочинку людей на водних об'єктах, промислової, спортивної та аматорської рибалки незалежно від пори року.

2. До ліквідації надзвичайних ситуацій або небезпечних подій на водних об'єктах залучається особовий склад, який пройшов атестацію у встановленому порядку.

3. Під час користування плавзасобом рятувальник повинен дотримуватися таких вимог безпеки:

не перевищувати вантажопідйомність та пасажиромісткість, визначені для судна;

не стояти у плавзасобі під час його руху, а також не сидіти на носі, кормі чи бортах, звисивши ноги за борт, не розгойдувати плавзасіб;

не брати на плавзасоби сторонніх осіб, які не залучені до рятувальної роботи, за винятком тих, кого рятують або кому надають медичну допомогу;

не пірнати і не стрибати у воду з борту плавзасобу;

не переходити під час руху з одного плавзасобу на інший, із місця на місце у плавзасобі;

не сідати у плавзасіб чи виходити з нього, не переконавшись, що він надійно тримається;

не перебувати на плавзасобі, що рухається, без індивідуальних засобів захисту (захисного шолома, костюма, жилета, взуття);

не виходити з плавзасобу, який ще не підійшов до берега;

не використовувати плавзасіб не за його цільовим призначенням.

4. Під час надання допомоги людині, яка потерпіла на кризі (провалилася під кригу), необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

без потреби не виходити на лід;

визначитися щодо можливості провести рятування самому або покликати на допомогу ще кого-небудь. Якщо поряд нікого немає, діяти обдуманно та обережно, щоб не погіршити становище, протягнути потерпілому довгу жердину, дошку чи інший предмет, кинути мотузку, зв'язані паски тощо. Якщо необхідно вийти на лід, то одягти рятувальний жилет, лягти на лід і повзти по поверхні, штовхаючи (кидаючи) рятувальний засіб (драбину, дерев'яний щит тощо) перед собою. Необхідно триматись якомога далі від ополонки (краю крижини), простягнути (подати) потерпілому рятувальний засіб. Краще, якщо це мотузка достатньої довжини, закріплена на березі (за наявності рятувального круга прив'язати до неї рятувальний круг або інший легкий плавучий предмет). Після підйому потерпілого з ополонки попросити його працювати ногами для полегшення його евакуації. Витягнувши з води потерпілого, не дозволяти йому ставати на ноги та допомогти повзти до берега.

5. У безпечному для потерпілого місці викликати працівників екстреної медичної допомоги та надати йому домедичну допомогу.

6. Під час надання допомоги потерпілому на воді необхідно розуміти, що людина, яка потопає, діє несвідомо та інстинктивно, може вчепитися за

рятувальника мертвою хваткою та тягнутиме його під воду навіть тоді, коли перебуває під водою, але ще не знепритомніла. У такому разі рятувальник не тільки не допоможе, а й сам може потонути. У разі наближення до потопуючого спереду необхідно перед собою тримати рятувальний круг, жердину чи інший плавучий засіб (рятувальний жилет, рятувальний нагрудник тощо). Потрібно швидко оцінити ситуацію і прийняти рішення щодо надання допомоги потерпілому одним із наведених нижче способів (методів) із дотриманням вимог безпеки.

7. Методи рятування на воді:

словесний метод – якщо людина тримається на воді, але є ознаки того, що вона може потонути (ознаки потопуючого: спроби плисти не призводять до просування вперед, на обличчі з'являється вираз відчаю, людина кличе на допомогу або махає руками, щоб привернути увагу, хвора або уражена людина однією рукою може триматися за уражену частину тіла, намагається наблизитися до плавзасобу і чіпляється за борт чи пліт, хаотично махає руками, намагаючись висунутися з води, щоб набрати повітря, тощо), необхідно ясно, чітко та коротко сказати потопуючому, що і як він повинен робити, підбадьорити його словами, намагатись заспокоїти, порадивши робити рятувальні рухи (працювати руками і ногами для утримання на плаву);

метод дистанційної подачі рятувальних засобів і витягнення з води потерпілого передбачає подачу йому на воді рятувальних засобів так, щоб він міг дотягнутися до рятувального засобу, але не міг дотягнутися до рятувальника. За можливості до рятувального засобу прив'язати мотузку, пасок. За відсутності рятувального засобу потопуючому можна подати інший довгий предмет. Витягувати потерпілого на берег, на мілину, до плавзасобу, тримаючись за мотузку чи інший предмет, за який він ухопився. Перед витягуванням рятувальник повинен стати так, щоб була надійна опора або триматися за плавзасіб чи береговий нерухомий предмет.

8. Під час рятування на мілководді та наближення до потерпілого вбрід рятувальник повинен тримати рятувальний засіб так, щоб він був між ним та потерпілим. Потрібно стійко стояти ногами на дні, тримаючись однією рукою за яку-небудь опору (причал, кущ, гілку дерева тощо), та простягнути рятувальний засіб потерпілому. Якщо присутніх багато, можна утворити живий ланцюжок, міцно взявшись за руки.

9. При використанні плавзасобу потрібно підійти до потопуючого, затягнути його на борт через корму, що мінімізує ймовірність перекидання малого судна. Рекомендується затягнути людину на борт малого судна за волосся. Якщо немає волосся або можливості за нього вчепитися, необхідно використовувати багор або мотузку, за яку зможе вчепитися потопуючий.

10. При рятуванні вплав із застосуванням плаваючих предметів та наближаючись до потопуючого вплав, слід тримати перед собою будь-який плаваючий предмет (рятувальний круг), щоб потопуючий зміг вхопитися за нього, а не за рятувальника, і подавати рятувальний засіб на витягнутих руках, щоб потопуючий не зміг дотягнутися до рятувальника. Необхідно підтримувати з потерпілим постійний зоровий та голосовий контакт, підбадьорювати,

намагаючись примусити його працювати ногами тоді, коли за допомогою плаваючого предмета рятувальник тягнутиме потерпілого до берега чи до найближчої мілини.

11. При наданні допомоги без використання плаваючих предметів рятувальник повинен бути готовим у будь-який момент ухилитися від спроб потопуючого вхопитися руками за нього або за водозахисне спорядження.

Необхідно намагатися підпливти до потопуючого ззаду, коли це не вдається, спробувати розвернути потопуючого спиною до себе, схопивши його лівою рукою за ліву руку, якщо можливо, вище ліктя, і різким рухом розвернути його спиною до себе і підхопити його зігнутою у лікті лівою рукою під підборіддя.

Утримуючи потопуючого лежачим на спині, буксирувати до берега або найближчої мілини, одночасно умовляючи потерпілого працювати ногами, допомагаючи пливти.

Для звільнення від захвату спереду потерпілого потрібно відштовхнути руками в підборіддя або ногами в груди. Від захватів за тулуб чи ноги, які можуть повністю позбавити рятувальника свободи руху, звільняються поворотом голови потерпілого.

Якщо рятувальник відчуває, що втрачає контроль над своїми рухами або потерпілий може схопитися за нього руками, різко відштовхнувшись, тимчасово віддалитися від потерпілого, а відновивши координацію своїх дій та сили, спробувати знову надати допомогу потерпілому, дотримуючись згаданих заходів безпеки.

12. Під час буксирування потерпілого він може бути не в змозі працювати ногами, щоб допомогти рятувальнику, але може вхопитися за нього руками, тому потрібно:

буксирувати його на найбільшій відстані від себе і бути готовим у будь-який момент ухилитися від його спроб ухопитися за вас руками;

спробувати умовити його лягти на спину або перевернути його, якщо маєте такий досвід, або підпливти до потопуючого з тилової від нього сторони, попросивши когось на березі відвертати його увагу від вас.

Якщо це не вдається, спробуйте розвернути потопуючого спиною до себе, для чого схопіть його лівою рукою за ліву руку вище ліктя, якщо це можливо, і різким рухом розверніть спиною до себе та підхопіть його зігнутою в лікті лівою рукою під підборіддя. Утримуючи потерпілого у лежачому положенні на спині, буксируйте його до берега або до найближчої мілини. При цьому треба пам'ятати про особисту безпеку. У разі втрати контролю над своїми рухами або спроби потерпілого вхопитися за вас руками, різко відштовхніться від нього та, відновивши координацію своїх дій, спробуйте знову надати допомогу потерпілому.

13. Завершення рятувальних та інших невідкладних робіт передбачає:

проведення обслуговування і постановку на місце стоянки плавзасобу;

обслуговування рятувального обладнання і майна та повернення його до місця зберігання.

14. Під час організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на гірських річках рятувальники додатково забезпечуються спеціальними рятувальними засобами (рятувальними жилетами, захисними шоломами, гідрокостюмами тощо) відповідно до Норм табельної належності.

15. Основними небезпечними факторами гірських річок є:
 стрімка течія річки, специфіка завихрення води, кам'янисте дно;
 наявність порогів та водоспадів тощо;
 низька температура та різкі перепади рівня води;
 складність рельєфу берегів та обмеженість під'їзних шляхів.

16. При наближенні до складної перешкоди рятувальники підходять до берега, оглядають перешкоду та визначають спосіб і метод її подолання.

17. Якщо перешкода є непрохідною, керівник пошуково-рятувальної групи дає команду на обхід перешкоди берегом річки для вибору безпечного місця спуску на воду.

18. Старшим розрахунку плавзасобу призначається керівник пошуково-рятувальної групи або найбільш досвідчений рятувальник.

19. Під час руху по гірській річці старший розрахунку уважно слідкує за:
 положенням судна;
 руслом ріки, швидкістю і напрямком течії;
 небезпечними місцями;

відсутністю небезпечних предметів у вигляді тросів, що нависають над водою, низьких мостів, трубопроводів, залишків різних конструкцій тощо.

20. У разі виявлення у руслі небезпечних ділянок керівник пошуково-рятувальної групи подає сигнал (команду) встановленої форми, у тому числі за допомогою жестів, щодо порядку і способу проходження небезпечної ділянки.

21. Для переправи через річку вбрід вибирається найкоротша частина річки, де течія найбільш спокійна, поверхня води гладка, а глибина русла невелика.

22. Під час навісної переправи вибирається звужена частина річки з деревами або скельними виступами на берегах.

10. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у метрополітені (гірничих виробках)

1. Під час аварійно-рятувальних та інші невідкладних робіт у підземних спорудах метрополітену особовому складу рятувальних підрозділів загрожує: можливість отримання травм при переміщенні у задимленій атмосфері; ураження електричним струмом; травмування рухомим складом; втрата орієнтації та зв'язку у спорудах, що задимлені; отримання теплового удару внаслідок високої температури середовища.

2. Для забезпечення безпечних умов праці керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації повинен вимагати від керівника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (або представника адміністрації) зняття напруги з обладнання аварійного об'єкта, введення вентиляційного режиму, що дозволяє проводити аварійно-рятувальні роботи зі сторони свіжого вентиляційного струменя, та освітлення підходів до осередку надзвичайної

ситуації, якщо це дозволяють технічні засоби аварійно-рятувальних формувань метрополітену. Проведення робіт у тунелі проводиться після зупинки руху потягів.

3. Пересування по тунелю повинно проводитися по банкетці зі сторони, протилежної контактній рейці. Рух між рейками небезпечний. Слід враховувати, що в тунелі можливе відновлення руху потягів. Під час їх переміщення слід знаходитися на банкетці, триматися за кабельні кронштейни (не кабелі), слідкувати за тим, щоб одяг та обладнання не були зачеплені рухомим складом.

4. Рух по станції в умовах задимлення слід проводити у середній частині розподільчої зали (не по платформі), щоб не впасти на колію.

5. Забороняється знаходження у (під) балюстрадному просторі, якщо не прийняті заходи із запобігання пуску ескалаторів. Під час знаходження на полотні аварійного ескалатора необхідно вести спостереження за елементами конструкцій, що можуть втратити несучу спроможність.

6. Допуск у підземні об'єкти з електроустановками вище 0,4 кВ для проведення робіт із рятування та гасіння проводиться відповідальним черговим або керівником об'єкта з обов'язковою видачею письмового дозволу (допуску). Необхідність видавання письмового дозволу на проведення робіт на інших об'єктах повинна визначатися узгодженням (згідно з інструкцією про взаємодію) між ДСНС та адміністраціями метрополітенів міст.

7. У цьому узгодженні регламентується проведення робіт на об'єктах, повне зняття напруги з яких ускладнює обстановку надзвичайної ситуації (викликає зупинку потягів з людьми у тунелях, вимикання пристроїв видалення диму, робітничого та аварійного освітлення, ескалаторів, систем забезпечення безпеки руху, зв'язку).

8. Для орієнтування у підземних спорудах слід використовувати покажчики для пасажирів на станціях, таблички на дверях приміщень. У тунелі необхідно запам'ятати початкове положення контактної рейки (праворуч або ліворуч за напрямком руху), враховуючи збільшення або зниження значень, пікетних знаків та номерів світлофорів. Номери пікетів та світлофорів слід повідомити у штаб аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт разом з відомостями про знаходження групи.

9. При роботі у задимленій атмосфері станцій та тунелів доцільно створювати пости безпеки на поверхні біля входів у вестибюлі, кіосків вентиляційних шахт, рамп. Створення постів безпеки за цими умовами у підземних спорудах не бажане у зв'язку з можливою зміною напрямків вентиляційних струменів під дією теплової тяги пожежі або в результаті неузгоджених дій персоналу метрополітену з димовидалення.

10. Введення вентиляційних режимів, що приводять до зміни напрямку повітряних потоків, повинно бути узгоджено з керівником робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Для забезпечення контролю за виконанням особовим складом вказаних заходів безпеки та правил безпеки праці керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначає відповідального за безпеку праці з осіб начальницького складу ДСНС.

11. Вимоги безпеки під час організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у гірничих виробках, шахтах, рудниках, кар'єрах полягають у визначенні змісту та послідовності виконання заходів з локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на гірничорудних і нерудних підприємствах та інших підземних спорудах, окрім вугільних, пошуку, рятування і захисту людей, уникнення руйнувань і матеріальних збитків, локалізації зони впливу небезпечних чинників, ліквідації чинників, що унеможливають проведення таких робіт або загрожують життю рятувальників, обов'язкових для виконання.

12. Забезпечення безпеки праці досягається чітким дотриманням послідовності виконання заходів з організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що визначається на початковому етапі планом ліквідації аварій.

13. Гірничорятувальники під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у гірничих виробках:

ретельно запам'ятовують шлях, що пройдено;

у разі виявлення несправності у респіраторі або поганого самопочуття негайно сповіщають про це командира відділення;

стежать за тиском кисню у балоні респіратора (захисною здатністю респіратора), без необхідності не користуються аварійним клапаном, не розмовляють через мундштук респіратора та не пересуваються занадто швидко у непридатному для дихання аерогазовому середовищі;

включаються у респіратор та виключаються з нього тільки за командою командира відділення;

після виходу з аварійного об'єкта негайно перезаряджають свій респіратор, перевіряють його, приводять у належний стан закріплене оснащення, спецодяг.

14. Забезпечення безпеки особового складу під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт організовується відповідно до:

статті 30 Гірничого закону України;

Статуту державних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань Державної служби України з надзвичайних ситуацій з організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на гірничорудних і нерудних підприємствах та інших підземних спорудах, окрім вугільних, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.01.2020 № 17, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 березня 2020 р. за № 283/34566;

Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23.12.2016 № 1592, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2017 р. за № 129/29997;

Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 червня 2010 р. за № 356/17651;

інших нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів з питань проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у гірничих виробках.

11. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інші невідкладних робіт в умовах масових заворушень

1. Під час масових заворушень оперативні дії щодо гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій повинні здійснюватися у взаємодії з правоохоронними органами, з урахуванням ситуації на місці події та за умови забезпечення безпеки особового складу.

2. Для слідування підрозділів органів та підрозділів ДСНС до місця виклику вибирається найбільш безпечний маршрут, оминаються місця масових заворушень. На випадок непередбаченої зміни обстановки під час руху визначається запасний маршрут.

3. Якщо життю і здоров'ю особового складу нічого не загрожує, оперативні розрахунки прибувають безпосередньо до місця виклику та стають до виконання завдань за призначенням.

4. У разі загрози життю і здоров'ю особового складу виїзд підрозділів до місця пожежі, надзвичайної ситуації чи небезпечної події здійснюється після усунення правоохоронними органами зазначеної загрози.

5. Рятування людей, здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і небезпечних подій можуть розпочинатися за умови забезпечення правоохоронними органами безперешкодного доступу органів та підрозділів ДСНС до місця виникнення пожежі, надзвичайної ситуації чи небезпечної події та убезпечення особового складу і техніки під час виконання ними завдань за призначенням.

12. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інші невідкладних робіт при дорожньо-транспортних пригодах (далі – ДТП)

1. Наказом ДСНС від 28.01.2020 № 80 затверджено Методичні рекомендації щодо порядку дій аварійно-рятувальних формувань ДСНС під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), пов'язаних із дорожньо-транспортними пригодами.

2. На місці ДТП особиста безпека рятувальників є найвищим пріоритетом.

Перед початком робіт потрібно вжити заходів щодо забезпечення безпеки місця проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

3. Під час виконання робіт (у світлу та темну пору доби) необхідно включати сигнально-проблискові маяки аварійно-рятувальних автомобілів та додатково у темну пору доби – габаритні вогні, групові та індивідуальні ліхтарі, світлові вежі та сигнальні ліхтарі на огорожувальних конусах.

4. Під час виконання робіт в умовах обмеженої видимості (туман, на підйомах, за поворотами тощо) необхідно встановлювати дублюючі засоби світлової сигналізації в місцях, де їх можуть завчасно побачити учасники дорожнього руху.

5. У разі ДТП, яка трапилася на залізничних переїздах, переконатися, що вжито заходів стосовно припинення руху поїздів або зменшення швидкості їх руху та знято напругу з контактної мережі.

6. Рятувальники мають бути екіпіровані в захисний одяг і взуття пожежного або рятувальника, захисну каску, рукавички (медичні гумові

рукавиці), захисні окуляри, у разі потреби – в засоби індивідуального захисту органів дихання та засоби захисту шкіри.

7. Керівник аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт:

визначає найбільш ефективні та безпечні способи стабілізації транспортного засобу, деблокування постраждалих, запобігання вражаючим факторам та їх локалізації;

контролює виконання рятувальниками правил безпеки під час ведення рятувальних робіт;

координує свої дії з підрозділами та службами, що залучені до ліквідації наслідків ДТП, з питань забезпечення безпеки ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

контролює стабілізацію положення транспортного засобу;

прибирає уламки скла та зрізані конструкції транспортного засобу з робочої зони;

у разі потреби застосовує засоби пожежогасіння.

8. Для деблокування постраждалих необхідно застосовувати способи та технології, що виключають можливість завдання їм додаткових травм.

9. Рятувальники під час ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт мають:

неухильно виконувати всі вказівки керівника аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і вимоги безпеки, що встановлені для цього виду робіт;

мати відповідне екіпірування та засоби індивідуального захисту, не використовувати обладнання та спорядження не за призначенням;

не допускати пошкодження агрегатів і деталей, що містять пально-мастильні матеріали, а також ті, що можуть знаходитися під високою напругою. У разі виявлення підтікання пального негайно вжити заходів з нейтралізації наявних проливів;

накривати захисними чохлами (іншими підручними матеріалами) всі гострі елементи кузова транспортного засобу.

10. Перед зрізанням стійок автомобіля видалити пластик внутрішнього оздоблення салону для визначення місць розташування систем активації подушок безпеки та механізму натягу пасків безпеки. Забороняється перерізання, стискання та розтискання конструктивних елементів транспортного засобу в місцях розміщення газогенераторів, піропатронів тощо.

11. Для знеструмлення транспортного засобу від акумуляторної батареї від'єднуються обидві клема або перерізається дріт у двох місцях.

12. Забороняється підлазити під аварійний транспортний засіб, висмикувати (вилучати) з-під нього каміння, гілки та інші предмети, щоб уникнути раптової дестабілізації.

13. Роботи з деблокування постраждалих починати тільки після стабілізації транспортного засобу та вантажу, що перевозиться.

13. Безпека праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на висотних об'єктах

Вимоги безпеки праці під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на висотних об'єктах визначаються Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 23.03.2007 № 62, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 червня 2007 р. за № 573/13840 (далі – Правила охорони праці на висоті), а також Довідником рятувальника-верхолаза (окреме доручення ДСНС від 05.03.2021 № В-68).

V. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ

1. Визначення

1. Засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) – спорядження, що призначається для носіння особовим складом та його захисту від негативного впливу однієї або кількох видів небезпеки, зокрема пилу, аерозолів, пари, газів, рідкої фази радіоактивних речовин, небезпечних хімічних, біологічних та бойових отруйних речовин, а також від небезпечного чинника пожежі, продуктів згоряння, теплового та іонізуючого випромінювання.

Засоби колективного захисту – це засоби, які використовуються для захисту двох чи більше осіб за рахунок нормалізації умов їхньої трудової / службової діяльності.

2. Засоби індивідуального захисту органів дихання – апарати автономного дихання стисненим повітрям з відкритим контуром та киснево-ізолюючі дихальні апарати, що перебувають на оснащенні органів та підрозділів ДСНС.

Засоби колективного захисту органів дихання (далі – ЗКЗОД) – це засоби, обладнання або його частина, машини або механічні пристрої, призначені для мінімізації шкоди двом людям та більше, пов'язаної з впливом непридатного для дихання середовища (аерація, стаціонарні системи видалення непридатного для дихання середовища, димососи в комплекті з перемичками, нагнітачі повітря, осадження непридатного для дихання середовища).

3. Ізолювальний засіб індивідуального захисту органів дихання – пристрій, що ізолює органи дихання особового складу від навколишнього середовища і забезпечує його дихальною сумішшю, яка надходить зі спеціального резервуара.

4. Непридатне для дихання середовище – це середовище, в якому можуть бути присутні екстремальні температури, задимленість, загазованість, радіоактивне, хімічне забруднення та біологічне зараження.

5. Засіб індивідуального захисту шкіри – спеціальне спорядження, одяг, взуття, рукавиці, що забезпечують захист шкіри людини від негативного впливу пилу, аерозолів, пари, газів, рідкої фази радіоактивних речовин, небезпечних хімічних, біологічних та бойових отруйних речовин, а також від небезпечного

чинника пожежі, продуктів згоряння, теплового та іонізуючого випромінювання.

6. Фільтрувальний засіб індивідуального захисту шкіри – одяг, взуття та рукавиці, виготовлені зі спеціальних матеріалів, що забезпечують нейтралізацію і сорбцію небезпечних хімічних речовин, перешкоджають їх проникненню до шкіри людини.

7. Комплекти ЗІЗ за рівнем захисних властивостей поділяють на три категорії:

1) комплект ЗІЗ першої категорії призначений для індивідуального захисту особового складу під час проведення робіт у зоні з невисокою концентрацією хімічного, радіоактивного забруднення чи біологічного зараження та індивідуального захисту населення при перебуванні у цій зоні (рекомендується використовувати для індивідуального захисту пожежних-рятувальників при виконанні робіт на відстані більше ніж 500 м від джерела небезпеки).

До складу комплекту ЗІЗ першої категорії належать:

фільтрувальний ЗІЗОД згідно з СОУ МНС 75.2-00013528-002;

захисний фільтрувальний костюм;

гумове та шкіряне спеціальне взуття;

гумові, шкіряні, брезентові та бавовняні рукавиці;

2) комплект ЗІЗ другої категорії призначений для індивідуального захисту пожежних-рятувальників під час проведення робіт у зоні хімічного, радіоактивного забруднення чи біологічного зараження або у разі забруднення повітря продуктами згоряння (рекомендується використовувати для індивідуального захисту при виконанні робіт на відстані 50–500 м від джерела небезпеки).

До складу комплекту ЗІЗ другої категорії належать:

фільтрувальний ЗІЗОД згідно з СОУ МНС 75.2-00013528-002;

захисний ізолювальний костюм;

захисний фільтрувальний костюм;

гумове та шкіряне спеціальне взуття;

гумові, шкіряні, брезентові та бавовняні рукавиці.

Для короточасного захисту від небезпечних речовин і виходу із забруднення у складі комплектів ЗІЗ другої категорії можуть бути передбачені засоби аварійного рятування (саморятувальники);

3) комплект ЗІЗ третьої категорії призначений для індивідуального захисту пожежних-рятувальників під час проведення робіт у зоні хімічного, радіоактивного забруднення чи біологічного зараження або у разі:

забруднення чи зараження повітря;

безпосереднього контакту з твердою або рідкою радіоактивною речовиною чи небезпечною хімічною, біологічною речовиною;

впливу низьких або високих температур, відкритого полум'я;

механічного впливу.

Комплект ЗІЗ третьої категорії рекомендується використовувати для індивідуального захисту під час ліквідації аварії безпосередньо на об'єкті або поблизу нього на відстані менше ніж 50 м від джерела небезпеки.

До складу комплекту ЗІЗ третьої категорії належать:

ізолювальний ЗІЗОД (автономні регенерувальні дихальні апарати зі стисненим киснем або зі стисненим киснем і азотом та (або) апарати дихальні легкої конструкції з лінією стисненого повітря);

захисний ізолювальний костюм;

захисний фільтрувальний костюм;

гумове та шкіряне спеціальне взуття;

гумові, шкіряні, брезентові та бавовняні рукавиці.

8. У комплектах ЗІЗ другої та третьої категорій можна використовувати скомбіновані (фільтрувально-ізолювальні) ЗІЗОД.

9. Комплекти ЗІЗ не повинні втрачати експлуатаційні властивості за таких кліматичних умов:

температура повітря – від -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$;

відносна вологість повітря – від 30% до 98%.

10. Матеріали, з яких виготовляються комплекти ЗІЗ, їх елементи та складові частини повинні бути стійкими до впливу дезактивуючих, дегазуючих, дезінфікуючих, знезаражуючих речовин та вогнегасних речовин.

11. Ізолювальні комплекти ЗІЗ необхідно споряджати звуковим індикатором, який не менше ніж за 10 хв попереджає рятувальника про те, що закінчується його термін перебування у комплекті.

2. Захисний одяг та спорядження пожежного-рятувальника. Вимоги під час експлуатації

1. Захисний одяг має забезпечувати безпеку та зручність роботи пожежника-рятувальника за умов високих та низьких температур, а також захист від впливу вогнегасних речовин, які застосовуються під час дій за призначенням.

Основні вимоги стійкості захисного одягу пожежного-рятувальника до дії небезпечних чинників пожежі:

Небезпечні чинники	Захисний одяг загального призначення		Захисний одяг загального типу		Тепловідбивний захисний одяг	
	величина чинника	стійкість	величина чинника	стійкість	величина чинника	стійкість
Теплове випромінювання	7 Вт/м^2	180 с	7 кВт/м^2 40 кВт/м^2	180 с 10 с	20 кВт/м^2 40 кВт/м^2	1200 с 600 с
Відкрите полум'я		10 с		15 с		300 с
Висока температура	185°C	300 с	300°C	300 с	200°C	960 с
Контакт з нагрітою твердою поверхнею	400°C	3 с	400°C	7 с	1200°C	10 с

2. Захисний одяг, каски, рятувальні пояси з карабіном (у карабіна має бути запобіжний пристрій, що виключає його випадкове розкриття. Засувка і запобіжник карабіна повинні закриватися автоматично), чоботи, предмети теплового одягу видаються особовому складу згідно з Нормами належності та

з урахуванням їх зросту і статури. Захисний одяг і спорядження закріплюються за особовим складом індивідуально.

3. Під час заступання на чергування особовий склад чергового караулу (зміни) повинен ретельно оглянути захисний одяг і спорядження та впевнитися в його придатності до використання.

Забороняється використання особовим складом оперативних розрахунків: пожежних касок без енергопоглинальних систем (тулій) і підборідних пасків із застібками;

захисного одягу, чобіт і рукавиць, що мають розриви та інші пошкодження; пожежних поясів у разі пошкодження поясної стрічки (надрид, поріз тощо), пошкодження або зігнутої пряжки і шпильок пряжки, порушення цілісності заклепок та відсутності на них шайб, розриву заклепками чи блочками матеріалу поясної стрічки, наявності тріщин і вм'ятин на поверхні блочків чи відсутності хоча б одного з них, наявності розривів шкіряного шару пояса;

пожежних карабінів у разі їх деформації (затвор не відкривається чи неповністю закривається), несправності пружини, яка не забезпечує закриття замка карабіна, наявності виступів у замку затвора та в місці шарнірного кріплення затвора.

4. Усі пожежні пояси та карабіни, що використовуються особовим складом оперативних розрахунків, один раз на 6 місяців повинні проходити випробовування на міцність.

Під час випробовування пояс одягається на консольну або балочну конструкцію діаметром не менше ніж 300 мм та застібається на пряжку.

До карабіна, закріпленого на півкільці пояса, прикладається статичне навантаження 4,0 кН (400 кгс) та витримується протягом 5 хв.

Після зняття навантаження на поясі не має бути жодних розривів та інших пошкоджень поясної стрічки, пряжок, заклепок тощо. Карабін не повинен мати деформації та розривів матеріалу. Затвор карабіна має відкриватися та щільно закриватися.

5. Для створення статичного навантаження під час випробовування пожежних поясів і карабінів може використовуватися вантаж відповідної маси або механічний пристрій з динамометром, що дозволяє задавати випробувальне навантаження.

6. Пожежні пояси зі стропами, що містять амортизатор ривка, проходять періодичну перевірку (детальний огляд) не рідше одного разу на 6 місяців компетентною особою відповідно до вимог виробника та нормативних актів.

Категорично забороняється випробовувати такі пояси та їх елементи статичним навантаженням.

Критеріями вибракування є: спрацювання індикатора ривка (амортизатора), порізи, надриди або значні потертості стрічок, корозія або деформація металевих елементів, закінчення терміну експлуатації, встановленого виробником.

Результати періодичних перевірок заносяться до індивідуального паспорта виробу або відповідного журналу.

3. Засоби індивідуального захисту особового складу піротехнічних підрозділів

1. Засоби індивідуального захисту призначені для захисту персоналу, залученого до виконання заходів протимінної діяльності (нетехнічне та технічне обстеження, маркування території, розмінування, знищення вибухонебезпечних предметів), від уражаючих факторів, які виникають внаслідок детонації боєприпасів.

2. Порядок використання засобів індивідуального захисту визначається стандартними операційними процедурами (далі – СОП), які затверджуються наказами та окремими дорученнями ДСНС.

3. Тип засобів індивідуального захисту, які використовуються особовим складом, визначається керівником робіт відповідно до типу небезпеки, складності виконання завдання, умов місцевості та інших факторів, з обов'язковим дотриманням вимог СОП відповідно до характеру проведення певного типу операцій.

4. Заборонено використання захисних балістичних візорів та захисних фартухів під час виконання завдань щодо вилучення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.

5. Під час проведення зазначених операцій необхідно використання ЗІЗ із підвищеним ступенем захисту:

- захисний шолом (клас захисту 1А або III-A рівень захисту);
- захисний бронежилет (6 клас захисту або IV рівень захисту);
- вибухозахисний костюм сапера (важкий);
- легкий тактичний костюм захисту сапера.

6. У різних частинах однієї і тієї самої ділянки розмінування для різних операцій можна використовувати ЗІЗ різного ступеня захисту.

Використання ЗІЗ не повинно обмежувати застосування обладнання і способів, які застосовуються при розмінуванні, а також не повинно збільшувати цим небезпеку неконтрольованої детонації вибухонебезпечних предметів.

7. Забезпечення особового складу піротехнічних підрозділів засобами захисту здійснюється в порядку, визначеному ДСНС згідно з Нормами табельної належності відповідного підрозділу.

8. Відповідальність за зберігання, правильність використання та обслуговування ЗІЗ покладається на особовий склад піротехнічного підрозділу ДСНС, який їх використовує.

9. Мінімальні вимоги до ЗІЗ та порядку їх використання під час перебування персоналу на підтверджено небезпечних територіях і виконання заходів протимінної діяльності визначаються Національним стандартом України ДСТУ 8820:2023 “Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення”.

10. Засоби індивідуального захисту, які використовуються особовим складом ДСНС під час виконання заходів протимінної діяльності:

захисний балістичний візор (рівень захисту не менше, ніж той, що забезпечує необроблений полікарбонат завтовшки 5 мм і повністю закриває обличчя та шию);

захисний шолом (клас захисту 1А або III-А рівень захисту);
захисний бронежилет (6 клас захисту або IV рівень захисту);
захисний фартух (2 клас захисту або рівень балістичного захисту V50);
вибухозахисний костюм сапера (важкий);
легкий тактичний костюм захисту сапера;
навушники протишумові захисні;
окуляри захисні протиударні;
захисні наколінники та налокітники;
протимінне взуття.

11. Захисний балістичний візор призначений для захисту обличчя та шиї від впливу вибуху та осколків. Візор виконується з посиленого, прозорого і відформованого полікарбонатного сплаву та оснащується спеціальним кріпленням для зручності носіння на голові, яке можна відрегулювати за розміром.

Візор, який правильно прилягає, повинен забезпечувати круговий захист від нижньої області шиї до верхньої частини чола і від завушної до завушної області по всій площі обличчя. Підгонка за розміром виконується за допомогою спеціальних кріплень над і за головою.

Єдине правильне положення візора при його використанні – це повністю опущене положення.

Керівник відділення піротехнічних робіт повинен стежити за правильним носінням візора особовим складом.

Неправильне носіння візора є грубим порушенням заходів безпеки.

Візор також може закріплюватися на захисному шоломі, якщо це передбачено конструкцією шолома.

На візорі заборонено робити будь-які написи і позначки за допомогою маркерів та фарби.

Обслуговування візора полягає в його очищенні чистою і м'якою тканиною, змоченою в мильному розчині. Забороняється застосування очищувальних засобів, що містять у собі розчинники. Також необхідно враховувати вимоги щодо обслуговування, визначені виробником.

Під час використання візора його необхідно обережно піднімати та опускати, тримаючись за край візора великим пальцем однієї руки, при цьому не дозволяється торкатися зовнішньої частини захисного візора для недопущення його забруднення або пошкодження.

Щодня проводяться перевірка та регулювання (за необхідності) гвинтових з'єднань захисного візора.

Візори зберігаються і перевозяться в чистих захисних сумках, при цьому на зовнішню сторону візора надівається захисний чохол.

12. Захисний шолом призначений для захисту голови від впливу вибуху та осколків.

Захисний шолом кріпиться на голові та підборідді за допомогою спеціального кріплення, закріпленого у внутрішній його частині. Положення шолома на голові повинно бути надійним та виключати випадкове його зісковзування з голови.

Конструкцією захисного шолома може бути передбачено кріплення захисного балістичного візора.

На захисному шоломі заборонено робити будь-які написи і позначки за допомогою гострих предметів.

Неправильне носіння захисного шолома є грубим порушенням заходів безпеки.

Захисний шолом транспортується (переноситься) у спеціальному чохлі.

Також необхідно враховувати вимоги щодо обслуговування, визначені виробником.

13. Захисний бронежилет призначений для балістичного захисту всіх внутрішніх органів від низу паху до шиї, у тому числі бокових нижніх частин тулуба.

Внутрішні захисні пластини можна витягти та за необхідності замінити, що також дозволяє прати або ремонтувати зовнішнє покриття. Після прання або ремонту зовнішнього покриття сапер повинен вставити внутрішні захисні елементи і переконатися, що вони встановлені правильно.

Захисний бронежилет повинен бути правильно відрегульований та закріплений. Неправильне носіння бронежилета або відсутність у ньому внутрішніх захисних елементів є грубим порушенням заходів безпеки.

Прання зовнішнього покриття проводиться після вилучення з нього внутрішніх захисних елементів, у чистій воді з мильним розчином.

Перед довготривалим зберіганням бронежилет повинен бути просушений та мати чистий і справний стан.

Також необхідно враховувати вимоги щодо обслуговування, визначені виробником.

Перевірка стану бронежилетів проводиться керівником відділення піротехнічних робіт не рідше ніж один раз на тиждень. Засоби індивідуального бронезахисту, які за результатами перевірки є непридатними для подальшого використання, повинні бути невідкладно замінені.

14. Захисний фартух призначений для балістичного захисту області грудей та паху і є легким за вагою захисним жилетом, який складається з двох частин та здатний захистити від осколків з низькою швидкістю на дуже близьких відстанях.

Захисний фартух повинен забезпечувати повний фронтальний захист всіх внутрішніх органів від низу паху до шиї. Він утримується на грудях за допомогою плечових шлей і поясного ремня, які застібаються ззаду і забезпечують щільне прилягання.

Прання зовнішнього покриття дозволяється проводити в чистій воді з мильним розчином. Перед довготривалим зберіганням захисний фартух повинен бути просушений та мати чистий і справний стан.

Зазначені засоби захисту повинні бути правильно відрегульовані та закріплені. Неправильне носіння захисного фартуха є грубим порушенням заходів безпеки.

Також необхідно враховувати вимоги щодо обслуговування, визначені виробником.

Перевірка стану захисних фартухів проводиться керівником відділення піротехнічних робіт не рідше ніж один раз на тиждень. Засоби індивідуального бронезахисту, які за результатами перевірки є непридатними для подальшого використання, повинні бути невідкладно замінені.

15. Вибухозахисний костюм сапера (важкий) та легкий тактичний костюм сапера призначені для індивідуального захисту сапера від уражаючих факторів вибуху: надлишкового тиску повітряної ударної хвилі, осколків, впливу тепла і відкритого полум'я.

16. Під час використання вибухозахисного костюма сапера важкого та легкого тактичного костюма сапера необхідно дотримуватися таких правил експлуатації:

- одягати всі захисні елементи костюма і належним чином їх пристосовувати (відповідно до інструкції виробника);

- перед використанням перевіряти елементи костюма на наявність пошкоджень. У разі наявності критичних пошкоджень (погіршення видимості внаслідок пошкодження захисного візора шолома, наявність отворів та порізів у захисному покритті тощо) використання костюма заборонено;

- використовувати костюми відповідних розмірів із шоломами, які щільно прилягають до голови сапера;

- завжди застібати фіксуючу систему для правильного кріплення шолома на комбінезоні (для важкого вибухозахисного костюма);

- заборонено проводити будь-які модифікації захисного шолома, які не передбачені інструкцією з використання, оскільки це може знизити рівень захисту шолома;

- для чищення захисного шолома використовувати воду та м'який миючий засіб. Заборонено чистити захисні шоломи за допомогою розчинників;

- захисний шолом, який зазнав сильного удару, необхідно перевірити та у разі потреби замінити. Від поглиненої енергії дії вибуху може статися часткове руйнування елементів захисного шолома.

Також необхідно враховувати вимоги щодо обслуговування, визначені виробником.

17. Правила зберігання бронежилетів, захисних шоломів та вибухозахисних костюмів важкого та легкого типів:

- бронежилети, захисні шоломи та вибухозахисні костюми повинні зберігатися в опалюваних та вентильованих приміщеннях за температури від 10 °C до 25 °C та відносної вологості повітря від 25% до 75%;

- не дозволено зберігати зазначені засоби захисту в одному приміщенні з хімічно активними речовинами.

18. Окуляри захисні протиударні.

Захисні окуляри протиударні призначені для захисту органів зору від вибухової хвилі та дрібних уламків, які утворюються внаслідок вибуху.

Засоби захисту очей повинні бути в оправі, яка захищає від вибухової хвилі знизу, та зберігати цілісність у разі впливу вибухових ефектів 240 г тринітротолуолу на відстані 60 см зі ступенем захисту не меншим, ніж той, який забезпечує необроблений полікарбонат завтовшки 5 мм. Вони повинні бути налаштовані належним чином для забезпечення їх надійного фіксування на голові при виконанні робіт.

Захисні окуляри, які використовуються для захисту очей на промисловому виробництві, не відповідають мінімальним вимогам і їх не можна використовувати як ЗІЗ під час розмінування.

Також необхідно враховувати вимоги щодо обслуговування, визначені виробником.

Захисні окуляри протиударні зберігають у сухих, чистих, добре вентильованих складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин за температури від 5 °C до 25 °C і відносної вологості повітря від 60% до 65%.

19. Протимінне взуття.

Протимінне взуття призначене для захисту стоп у разі спрацювання вибухонебезпечного предмета під ногою сапера.

Експлуатація та зберігання протимінного взуття здійснюються відповідно до інструкції з експлуатації, наданої виробником.

20. Навушники протишумові захисні.

Навушники протишумові захисні призначені для захисту органів слуху від надлишкового тиску ударної хвилі.

Експлуатація та зберігання навушників протишумових захисних здійснюються відповідно до інструкції з експлуатації, наданої виробником.

21. Захисні наколінники та налокітники.

Захисні наколінники та налокітники призначені для захисту ліктів та колін сапера під час виконання операцій з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зазначені ЗІЗ не дають захисту від уражаючих факторів вибуху, проте можуть захистити лікті та коліна особового складу під час падіння та забезпечують можливість проведення робіт з екскавації ґрунту в положенні на колінах, що забезпечує зручність виконання зазначеної операції.

Експлуатація та зберігання захисних наколінників і налокітників здійснюються відповідно до інструкції з експлуатації, наданої виробником.

4. Основні вимоги правил експлуатації електрозахисних засобів

1. Під час гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за наявності небезпеки ураження електричним струмом повинні бути використані електрозахисні засоби, зокрема діелектричні рукавиці, калоші, боти, килимки, ножиці для різки електропроводів з ізольованими ручками, переносні заземлювачі.

2. Електрозахисні засоби повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуатації електрозахисних засобів” (далі – Правила експлуатації електрозахисних засобів) та ПБЕЕС.

3. Під час заміни наявних електрозахисних засобів або укомплектування нової техніки необхідно використовувати електрозахисні засоби, які відповідають вимогам:

ДСТУ EN 60903:2017 Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу;

ДСТУ EN 61111:2022 Робота під напругою. Електроізоляційний мат;

ДСТУ EN IEC 60900:2022 Робота під напругою. Ручні інструменти для використання до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму;

ДСТУ EN 50321-1:2023 Засоби індивідуального захисту ніг. Робота під напругою. Взуття захисне від електричного струму. Частина 1. Ізоляційне взуття та калоші;

ДСТУ EN 61230:2018 Робота під напругою. Портативне обладнання для уземлення чи для уземлення та короткого замикання.

4. Придатність до використання електрозахисних засобів (діелектричні рукавиці, калоші, боти, килимки, ножиці для різки електропроводів з ізольованими ручками, переносні заземлювачі) визначається випробуванням та зовнішнім оглядом.

5. Випробування електрозахисних засобів проводяться спеціальними лабораторіями, які мають відповідні вимірювальні можливості. Результати випробувань оформляються протоколом, який зберігається до проведення наступного випробування. На діелектричних рукавицях, калошах, ботах ставиться штамп із зазначенням терміну наступного випробування.

6. Термін проведення випробувань визначається відповідно до Правил експлуатації електрозахисних засобів.

Періодичність електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту становить:

штанги ізолювальні (крім вимірювальних) – 1 раз на 24 місяці;

вимірювальні штанги – 1 раз на 12 місяців;

ізолювальні кліщі – 1 раз на 24 місяці;

покажчики напруги – 1 раз на 12 місяців;

електровимірювальні кліщі – 1 раз на 24 місяці;

гумові діелектричні рукавички – 1 раз на 6 місяців;

діелектричні боти – 1 раз на 36 місяців;

діелектричні калоші – 1 раз на 12 місяців;

ізолювальні накладки – 1 раз на 24 місяці;

ізолювальний інструмент з одношаровою ізоляцією – 1 раз на 12 місяців.

Усі засоби захисту необхідно оглядати перед застосуванням незалежно від термінів періодичних оглядів.

У процесі експлуатації діелектричні килими та ізолювальні підставки не випробовують, їх бракують під час огляду:

діелектричні килими – 1 раз на 6 місяців;

ізолювальні підставки – 1 раз на 36 місяців;

ізолювальні ковпаки на відімкнені ножі роз'єднувачів – 1 раз на 12 місяців.

Діелектричні килими перевіряють на відсутність дефектів у вигляді проколів, надривів, тріщин тощо. У разі виявлення дефектів вони підлягають заміні.

Ізолювальні підставки перевіряють на відсутність порушень цілісності опорних ізоляторів, зломів, послаблення зв'язку між окремими частинами настилу, і в разі виявлення зазначених дефектів вони підлягають заміні.

Випробування щитів (ширм) не проводяться; придатність їх до застосування необхідно визначати під час огляду, звертаючи особливу увагу на міцність з'єднань частин, їхню стійкість, а також на міцність деталей.

7. Кожне переносне заземлення необхідно оглядати:

не рідше 1 разу на 3 місяці;

перед застосуванням;

у разі якщо через заземлення пройшов струм короткого замикання.

8. Усі засоби електричного захисту, які не пройшли в установлені терміни випробування, є непридатними для використання.

9. У разі виявлення непридатних для застосування засобів захисту їх необхідно вилучити з експлуатації і зробити запис у журналі обліку та зберігання засобів захисту.

10. Електрозахисні засоби на спеціальній техніці повинні зберігатися в заохлоному вигляді окремо від іншого інструменту.

5. Безпека праці під час роботи із засобами колективного захисту органів дихання

1. До засобів колективного захисту органів дихання належать:

аерація;

стаціонарні системи видалення непридатного для дихання середовища;

димососи в комплекті з перемичками;

нагнітачі повітря;

осадження непридатного для дихання середовища.

Аерація – видалення непридатного для дихання середовища з приміщення, будівлі, об'єкта за допомогою відкриття дверей, вікон або розбирання частини конструкцій. При проведенні аерації треба враховувати, що небезпечні продукти підіймаються до стелі або на верхні поверхи, а біля підлоги або на нижніх поверхах буде найбільш чисте повітря.

Стаціонарні системи видалення непридатного для дихання середовища (системи протидимного захисту) передбачають з метою досягнення однієї або декількох таких цілей:

забезпечення умов для безпечного евакуювання;

забезпечення умов для гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт;

зниження ймовірності займання предметів, обладнання, речовин і матеріалів під впливом теплового випромінювання;

зниження впливу високих температур на конструкції будівлі під час пожежі;

зменшення збитків від продуктів термічного розкладу та гарячих газів.

2. За наявності систем димовидалення треба враховувати, що вони бувають двох видів:

статистичні системи димовидалення – це системи відключення вентиляції, що не дозволяють надходити диму в інші приміщення при сильному задимленні;

динамічні системи димовидалення – димовідвід відбувається за допомогою вентиляторів, які можуть працювати як для видалення диму, так і для подачі свіжого повітря в приміщення.

3. Системи димовидалення можуть входити в загальну систему провітрювання об'єктів, яка має різні режими експлуатації: провітрювання приміщень об'єкта (літнє, зимове) та аварійний режим на випадок надзвичайної ситуації. Переведення системи з одного режиму в інший потребує певного проміжку часу, при цьому змінюються потоки повітряних мас у приміщенні, тобто небезпечні продукти можуть з'явитися в іншому місці, приток свіжого повітря може посприяти збільшенню інтенсивності горіння.

4. На корпусах димососів та нагнітачів повітря з робочими органами, що обертаються, має бути вказаний стрілкою напрямок обертання. Робочий орган повинен мати захисну огорожу.

Панель управління слід розташовувати в безпечній зоні.

На пожежі димосос може використовуватися у двох принципово різних схемах:

для видалення диму з приміщень;

для нагнітання свіжого повітря в приміщення.

У першому випадку всмоктувальний рукав встановлюється в отвір приміщення, а димосос і напірний рукав розташовуються зовні. У другому випадку напірний рукав заводиться в отвір приміщення, а димосос і всмоктувальний рукав розташовуються зовні в зоні чистого повітря. Також існує комбінований спосіб встановлення димососів.

Найчастіше ці прийоми використовують для підвищення нейтральної зони в приміщеннях, де дуже важко проробити додатковий отвір (наприклад, у підвалах). Використовувати димососи для нагнітання доцільно в приміщеннях з висотою до 6 метрів. У цьому випадку при роботі димососа дим ніби віджимається потоком свіжого повітря і звільняє шлях газодимозахисникам.

5. При роботі димососів необхідно стежити, щоб вогонь не поширювався в небажаних напрямках і не погіршував обстановку на пожежі.

Під час роботи димососа на видалення продуктів згоряння напірні рукави можуть експлуатуватися при переміщенні газового середовища з температурою не більше 150 °С.

Всмоктувальний рукав може забезпечувати зміну напрямку потоку повітря під кутом 90°, при цьому номінальна подача може зменшитися не більше ніж на 15%.

Ресурс роботи димососа до першого капітального ремонту становить не менше 550 годин. Середній строк служби димососа до списання – не менше 10 років.

6. Вентиляція палаючих приміщень із вибухонебезпечним газоповітряним середовищем повинна виконуватися тільки шляхом нагнітання повітря в таке приміщення.

7. Дозволяється включати в роботу димосос тільки особам, які знають його будову і правила користування ним.

Забороняється включати в роботу димосос при знятих або ушкоджених захисних сітках.

8. Після роботи на пожежі, щоб уникнути опіку рук, варто переносити димосос за ручки, що мають термозахисні чохлаи.

9. Плавню підвищувати тиск на вході в турбіну, натискати на газ, щоб запобігти різкому пересуванню димососів під час їх запуску в роботу.

10. З димососами з електроприводом мають право працювати лише особи, які мають дозвіл на роботу з електрообладнанням.

11. З димососами з мотоприводом мають право працювати лише особи, які мають відповідний дозвіл на роботу з таким обладнанням.

6. Безпека праці під час використання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту

1. Під час отримання вказівки (розпорядження, у тому числі усного) керівництва або виявлення реальної загрози життю та здоров'ю необхідно швидко рухатися до найближчого об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, де передбачено укриття згідно з розрахунком (за наявності), при цьому:

не створювати паніки;

не зупинятися на шляхах слідування до об'єкта та не створювати перешкод для інших;

не брати із собою легкозаймисті, вибухові, небезпечні речовини або речовини, що мають сильний запах або можуть викликати алергічну реакцію в інших, а також громіздкі речі.

2. Під час перебування в об'єкті надавати допомогу особовому складу формування (відповідальному, керівництву), не створювати перешкод для виконання ними заходів із приведення у готовність об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту тощо.

3. Місця на нарах (ліжках) займати обережно, не допускаючи падіння меблів.

4. В об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту заборонено палити та вживати спиртні, наркотичні або інші сильнодіючі речовини. Забороняється шуміти, запалювати без дозволу газові лампи, свічки, не допускається пересування приміщеннями без особливої потреби, необхідно дотримуватися дисципліни, якнайменше рухатися.

5. У разі виявлення факту виходу з ладу обладнання або устаткування, порушення цілісності об'єкта, просочення невідомої речовини, газу, пилу повідомити керівника, командира формування або відповідального.

6. Вихід з об'єкта дозволяється лише за вказівкою (розпорядженням, у тому числі усним) керівництва, а в разі його відсутності або особи, яка його заміняє, – командира формування (відповідального).

7. Особам, які укриваються, забороняється торкатися (перебувати біля) відкритих рухомих, оголених струмопровідних частин, а також елементів, що нагріваються, обладнання та устаткування. Забороняється перебувати в одному приміщенні з генератором, крім випадків, коли таке перебування обумовлене необхідністю проведення регламентних робіт і вказівкою командира формування (відповідальної посадової особи) з дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту й охорони праці, інших нормативних документів.

8. Особи, які укриваються, мають дотримуватися Вимог щодо утримання об'єктів фонду.

VI. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЛАДІВ, УСТАТКУВАННЯ, ПРИСТРОЇВ, МЕТОДИКИ ЇХ ВИПРОБУВАННЯ

1. Загальні положення

1. Пожежне, аварійно-рятувальне обладнання та оснащення, прилади, устаткування, пристрої, засоби індивідуального захисту, що перебувають на оснащенні пожежних, аварійно-рятувальних підрозділів, мають забезпечувати безпечну роботу, збереження здоров'я особового складу та відповідати вимогам спеціалізованих державних стандартів та технічних умов.

Експлуатація їх у несправному стані забороняється. Технічний стан та придатність до використання визначаються під час проведення технічних обслуговувань, випробувань або їх прийому караулом, що заступає на чергування.

2. Види, періодичність та переліки основних операцій, технічного обслуговування і випробування встановлені в технічних умовах та інструкціях заводів-виробників на певний тип обладнання.

Технічне обслуговування пожежно-технічного оснащення та аварійно-рятувального обладнання проводиться з метою забезпечення його постійної технічної готовності, безпечної експлуатації, попередження виникнення несправностей, їх виявлення та своєчасного усунення.

Випробування пожежно-технічного оснащення, аварійно-рятувального обладнання та спорядження проводиться перед постановкою в оперативний розрахунок та періодично в процесі експлуатації метрологічно повіреними засобами вимірювання. Результати випробувань реєструються в спеціальному журналі випробувань аварійно-рятувального обладнання, пожежно-технічного оснащення, наведеному в додатку 4.

Стан та придатність до використання спеціального (захисного) одягу та спорядження визначаються зовнішнім оглядом, який проводиться особовим складом при заступанні на чергування.

3. Відповідальність за своєчасне та якісне технічне обслуговування і випробування пожежного та аварійно-рятувального обладнання, спорядження та бойового одягу покладається на керівників органів та підрозділів ДСНС.

Вони зобов'язані забезпечити проведення технічного обслуговування та випробування в установлені терміни.

4. Усі предмети пожежно-технічного оснащення, аварійно-рятувального обладнання з часу їх надходження до пожежно-рятувальної частини (загону) підлягають обліку. Вони повинні маркуватися з вказівкою інвентарного номера, який у процесі експлуатації протягом усього періоду перебування в пожежно-рятувальній частині (загоні) не змінюється.

Пожежні карабіни тавруванню не підлягають, а обліковуються за інвентарним номером пожежного пояса в комплекті.

5. Пожежно-технічне оснащення, аварійно-рятувальне обладнання, прилади та ЗІЗОД розміщуються на пожежно-рятувальних автомобілях таким чином, щоб надійно закріплювалися, легко знімалися та виключали можливість завдання травм при їх зніманні та складанні.

6. Навчання, перепідготовка, допуск до роботи з пневмо-, гідроінструментом, електроагрегатами та двигунами внутрішнього згорання регламентуються законодавчими актами з охорони праці та відповідними технічними стандартами.

7. Порядок застосування спорядження та страхувальних засобів, у тому числі верхолазного, під час виконання робіт на висоті та безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, а також методика випробування відповідного спорядження регламентовані:

Правилами охорони праці на висоті;

ДСТУ EN 358:2022 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси та стропи для утримування або обмежування;

ДСТУ EN 361:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла;

ДСТУ EN 365:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування;

ДСТУ EN 364:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування;

ДСТУ EN 567:2017 Спорядження для альпінізму. Канатні затискачі. Вимоги щодо безпеки, методи випробування;

ДСТУ 3979-2000 Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови;

ДСТУ 7289:2012 Протипожежна техніка. Пристрої канатно-спускові рятувальні пожежні індивідуальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.

8. Випробування пожежно-технічного оснащення та аварійно-рятувального обладнання проводиться перед початком експлуатації, а також у процесі експлуатації відповідно до вимог законодавства та з урахуванням технічної документації (інструкцій) виробника.

В органах та підрозділах ДСНС з урахуванням наявного у підрозділі індивідуального захисного спорядження та іншого спорядження розробляються інструкції (методичні рекомендації) щодо порядку проведення їх періодичної перевірки, які мають бути зрозумілими, чіткими та однозначними, а також повинні містити відповідну детальну інформацію, за потреби доповнену схемами, для забезпечення належного та безпечного їх обслуговування.

9. У місцях проведення випробовування необхідно встановлювати попереджувальні знаки.

10. Не допускається використання спорядження поза його обмеженнями або для іншого використання, крім цільового призначення.

11. Наказом начальника гарнізону створюється кущовий пункт для якісного та своєчасного випробування пожежно-технічного оснащення та аварійно-рятувального обладнання, де визначаються підрозділи, які закріплені за цим кущовим пунктом.

Керівник пожежно-рятувального підрозділу, де розташований кущовий пункт, наказом по підрозділу призначає комісію для випробування пожежно-технічного озброєння, аварійно-рятувального обладнання та спорядження (не менше 3 осіб), члени комісії повинні скласти заліки на допуск до роботи на кущовому пункті.

2. Безпека праці під час роботи з ручними пожежними драбинами

1. До ручних пожежних драбин належать висувна пожежна драбина, штурмова пожежна драбина та пожежна драбина-палиця, конструкція яких, розміри і вага повинні відповідати стандартам.

2. Під час роботи з ручними пожежними драбинами на заняттях, навчаннях чи на пожежі необхідно:

не допускати підйому та спуску більше однієї особи на драбину-палицю та драбину-штурмівку, а також на одне коліно висувної драбини;

утримувати висувну пожежну драбину під час підйому чи спуску людей по ній, а також під час роботи на драбині зі стволом або ручним інструментом;

при роботі на драбині зі стволом, шанцевим інструментом закріплюватися за східці за допомогою карабіна;

при підйомі по висувній пожежній драбині з інструментом вжити заходів, щоб не допустити його падіння.

3. Після підвішування драбини-штурмівки за підвіконня необхідно переконатися в надійності її зависання. У разі використання драбини-штурмівки для пересування крутими скатами дахів гак драбини закріплюють за коньок даху, внутрішній кут якого не перевищує 90°.

4. Під час проведення занять з набуття навичок роботи з драбиною-штурмівкою та висувною пожежною драбиною на майданчиках поверхів навчальної вежі повинен виставлятися особовий склад для надання допомоги тим, хто навчається.

5. Заняття з підйому на поверхи навчальної вежі за допомогою драбин можуть проводитися тільки після того, як керівник занять особисто перевірів стан запобіжної подушки та страхувального пристрою навчальної вежі,

проінструктував та виставив на поверхах особовий склад для страхування тих, хто навчається.

6. У період проходження пожежними-рятувальниками та здобувачами освіти початкової підготовки не допускається їх підйом на поверхи навчальної вежі за допомогою драбини-штурмівки без застосування страхувального пристрою.

7. Під час встановлення висувної пожежної драбини необхідно:

встановити драбину на відстані 2,5–2,8 м від стіни, кут нахилу до горизонту не повинен перевищувати 75° . Опорна площадка має виключати ковзання чи відхилення драбини від заданого положення;

висувати коліна драбини рівномірно, без ривків, не допускаючи накручування мотузки на руки;

тримати драбину під час висування за тятиви нижнього коліна, не допускаючи обхвату пальцями внутрішньої сторони тятиви;

підтримувати рівновагу драбини під час її висування;

перевірити надійність фіксації колін драбини;

встановлювати її в тих місцях, де вона у разі підйому, нахилу чи падіння не доторкнеться до ліній електричних мереж. Якщо така можливість відсутня, необхідно для встановлення та зняття драбини залучати трьох пожежних-рятувальників, один з яких повинен залишатися для страхування тих, хто піднімається, і висунутої драбини від падіння;

встановлення драбин до металевої покрівлі об'єкта здійснювати тільки після знеструмлення об'єкта (будівлі).

8. Підйом та спуск по висувній пожежній драбині допускається після того, як драбина надійно приставлена до будівлі (споруди) та фіксується за тятиви нижнього коліна пожежним-рятувальником.

9. У разі необхідності висування драбини не на повну довжину вона встановлюється так, щоб верхній край драбини знаходився вище верхньої опорної поверхні не менше ніж на 1 м.

10. Під час підйому та спуску по драбині слід дивитися перед собою, охоплюючи щаблі пальцями.

11. При виконанні робіт з драбини на висоті більше 1,3 м необхідно використовувати пожежний пояс з карабіном для страхування. Пояс повинен закріплюватися карабіном за конструкцію споруди чи за драбину. Драбина у цьому випадку має надійно фіксуватися за конструкцію.

12. На тятиві кожної драбини, що знаходиться в експлуатації, повинні бути зазначені інвентарний номер, дата проведення наступного випробування та підрозділ, якому належить драбина.

13. Забороняється використовувати драбини, що мають несправності, пошкодження основних частин або не пройшли випробувань.

14. Зовнішній огляд драбин, якими укомплектовані підрозділи та спеціальні автомобілі, проводиться щодня під час зміни чергування караулу (зміни), перед та після кожного застосування.

Під час зовнішнього огляду драбин перевіряється стан тятив та щаблів. На їх поверхнях не має бути тріщин, забоїн, вм'ятин та слідів корозії.

Крім того, драбина-палиця перевіряється на розкладання-складання. Вона має легко розкладатися, вільно та щільно складатися. У драбини-штурмівки гак не повинен бути викривленим і не має хитатися. У висувних драбин додатково перевіряється стан кріплення арматури, троса і мотузки механізму висування та фіксації колін.

15. Під час експлуатації, а також після капітального ремонту металеві ручні пожежні драбини один раз на рік, а дерев'яні драбини один раз на 6 місяців повинні випробовуватися на міцність статичним навантаженням.

16. Драбина-палиця під час випробування на міцність розкладається, встановлюється на твердій основі та притуляється до стіни під кутом 75 ± 5 градусів від горизонталі.

До середини середнього щабля металевої драбини прикладається статичне навантаження $2,0 \pm 0,1$ кН (200 ± 10 кгс), для дерев'яної драбини – $1,2 \pm 0,05$ кН (120 ± 5 кгс). Драбина витримується під навантаженням 130 ± 10 с.

Після зняття навантаження драбина-палиця не повинна мати залишкової деформації та пошкоджень деталей (визначається візуально), вона має легко розкладатися, вільно та щільно складатися.

17. Випробування драбини-штурмівки складається з двох частин: випробування на міцність тятив та гака.

Під час випробування на міцність тятив драбина-штурмівка підвішується на 2-3 зуби гака, розташовані ближче до тятив. До середини щабля посередині драбини прикладається статичне навантаження $2,0 \pm 0,1$ кН (200 ± 10 кгс). Драбина витримується під навантаженням 130 ± 10 с. Після зняття навантаження драбина-штурмівка не повинна мати залишкової деформації та пошкоджень (визначається візуально).

Під час випробування на міцність гака драбина-штурмівка підвішується за великий зуб гака. До обох тятив на висоті другого щабля знизу прикладається статичне навантаження $1,6 \pm 0,05$ кН (160 ± 5 кгс). Драбина витримується під навантаженням 130 ± 10 с. Після зняття навантаження гак не повинен мати деформації і тріщин (визначається візуально).

18. Випробування висувної пожежної драбини складається з двох частин: перевірка плавності висування, зсування і надійності фіксації колін та випробування на міцність.

Перевірка плавності висування, зсування і надійності фіксації колін здійснюється при встановленій вертикально драбині на твердій основі.

Під час висування коліна драбини мають рухатися плавно, рівномірно, без ривків та заїдань. Зсування колін драбин має відбуватися під дією власної маси.

Фіксуючий пристрій повинен надійно стопорити коліна драбини на будь-якій висоті, що кратна кроку щаблів. Обидва гаки фіксуючого пристрою мають входити до зачеплення зі щаблями коліна, що розташоване вище.

Під час випробування на міцність драбина встановлюється на твердій основі, висувається на повну довжину і приставляється до стіни під кутом 75 ± 5 градусів від горизонталі (встановлюється на відстані 2–3,5 м від стіни).

Спочатку одночасно до середини кожного щабля, розташованого посередині кожного коліна, прикладаються статичні навантаження по $1,0 \pm 0,05$ кН (100 ± 5 кгс). Навантаження витримується 130 ± 10 с.

Після цього статичне навантаження $2,0 \pm 0,1$ кН (200 ± 10 кгс) прикладається до середини щабля, що знаходиться посередині другого коліна. Навантаження витримується 130 ± 10 с.

Мотузка драбини повинна витримати натяг 2,0 кН (200 кгс) без деформації і пошкоджень.

Після випробувань драбина не повинна мати залишкової деформації та пошкоджень деталей (визначається візуально), коліна мають вільно висуватися, зсуватися, надійно фіксуватися та не повинні самочинно складатися.

19. Для створення статичного навантаження під час випробування драбин може використовуватися вантаж відповідної маси або механічний пристрій з динамометром, що дозволяє задавати випробувальне навантаження.

3. Безпека праці під час використання пожежних рятувальних мотузок

1. Рятувальні мотузки, якими укомплектовані пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні та спеціальні автомобілі, повинні відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації заводів-виробників, мати коуші, бути змотаними у клубок та зберігатися в сумках-чохлах. На чохлі кріпиться бирка із зазначенням дати останнього випробування та інвентарного номера мотузки.

Маркування мотузок, на якому вказується інвентарний номер, здійснюється методами, що забезпечують його збереження упродовж експлуатації і не погіршують якості.

2. Рятувальна мотузка, що знаходиться в оперативному розрахунку, перевіряється шляхом зовнішнього огляду перед кожним використанням та періодично один раз на 10 днів. Мотузка не повинна мати порізів, потертостей, оплавлення, зношування та бути вологою.

3. Перевірка міцності рятувальної мотузки повинна проводитися перед використанням у роботі та після будь-якого випадку екстремального навантаження.

Перевірка міцності мотузок повинна проводитися шляхом підтягування та зависання на розмотаній та закріпленій одним кінцем мотузки трьох осіб одночасно протягом 1-2 с. Якщо після зняття навантаження зберігається подовження мотузки, вона вважається непридатною для подальшого використання під час рятувальних робіт (занять) і знімається з оперативного розрахунку.

4. Спуск по мотузці необхідно здійснювати плавно, без ривків та різких зупинок. У місцях, де мотузка може контактувати з гострими предметами, для її захисту необхідно використовувати захисні протектори для мотузки.

5. Рятувальна мотузка повинна проходити випробування статичним навантаженням перед постановкою до оперативного розрахунку та періодично один раз на 6 місяців у процесі експлуатації.

Під час випробування мотузку розмотують по всій довжині, один кінець закріплюється за конструкцію, а до другого на 3 хв прикладається статичне

навантаження 4,0 кН (400 кгс) або навантаження, визначене заводом-виробником.

Після зняття навантаження на мотузці не має бути жодних пошкоджень, розривів окремих ниток, а відносне залишкове подовження мотузки не повинно перевищувати 10% її початкової довжини. Вимірювання залишкового подовження мотузок здійснюється через 20 ± 1 хв після зняття навантаження.

6. Для створення статичного навантаження під час випробування мотузок може використовуватися вантаж відповідної маси або механічний пристрій з динамометром, що дозволяє задавати випробувальне навантаження.

7. Результати проведення випробувань мотузок та їх перевірок повинні фіксуватися в спеціальному журналі випробувань аварійно-рятувального обладнання, пожежно-технічного оснащення.

8. Забороняється використання рятувальних мотузок не за призначенням, а також мотузок, що не пройшли перевірку і випробування на міцність, для рятувальних робіт і занять.

9. Після кожного використання перевіряють зовнішній вигляд мотузок та в разі необхідності очищують від забруднень і просушують, після цього їх складають у чохли.

4. Безпека праці під час роботи з пожежними рукавами

1. Пожежні рукави – це гнучкі труби, які за допомогою з'єднувальних головок збираються в рукавну лінію для подавання вогнегасних речовин до місця гасіння пожежі. Вони за своєю конструкцією та призначенням поділяються на напірні, напірно-всмоктувальні та всмоктувальні.

2. Усі пожежні рукави, що надійшли на оснащення пожежно-рятувального підрозділу або рукавної бази (поста), повинні пройти перевірку вхідної документації, зовнішній огляд, перевірку заводського маркування, додаткове маркування, що вказує на приналежність їх до підрозділу чи рукавної бази (поста), та гідравлічне випробування після нав'язування з'єднувальних головок.

3. Нав'язування з'єднувальних головок на пожежні рукави може здійснюватися м'яким оцинкованим дротом або іншим дротом з аналогічними показниками за допомогою затискувальних кілець чи хомутів.

Нав'язування з'єднувальних головок на рукава діаметром 25–110 мм рекомендується здійснювати дротом діаметром 1,6–1,8 мм, рукава діаметром 150 мм і більше – дротом діаметром 2,0 мм. Нав'язування з'єднувальних головок на рукави проводиться на спеціальному обладнанні, що дозволяє регулювати зусилля натягування дроту 40 ± 2 кгс.

4. Для постановки до оперативного розрахунку та використання під час гасіння пожеж допускаються пожежні рукави, що пройшли гідравлічні випробування згідно з методикою, наведеною в Методичних рекомендаціях з експлуатації та ремонту пожежних рукавів в пожежно-рятувальних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених наказом ДСНС від 26.12.2022 № 760. Значення величини гідравлічного тиску під час випробування рукавів на міцність та величина вакууму при

випробуванні на герметичність для відповідних видів пожежних рукавів наведені в таблиці.

5. Придатність пожежних рукавів для постановки до оперативного розрахунку та їх використання під час гасіння пожеж визначається випробуванням та зовнішнім оглядом.

Періодичні випробування рукавів під час їх експлуатації проводяться один раз на рік, після ремонту, нав'язування на них з'єднувальних головок та у випадку, коли не пройшли перевірку зовнішнім оглядом.

6. Зовнішній огляд рукавів, що знаходяться в експлуатації, рекомендується проводити після кожного застосування під час гасіння пожежі або навчання, але не менше одного разу на місяць, а під час зберігання на складі та рукавних базах (постах) – не менше одного разу на рік.

Під час проведення огляду перевіряється, як правило, наявність маркування, можливих зовнішніх та внутрішніх пошкоджень або дефектів. Зовнішня поверхня рукавів разом із з'єднувальними головками та місцями їх з'єднання з рукавами візуально перевіряється на наявність плям, порізів, проколів, деформацій, зламів, тріщин та зміни кольору.

За результатами огляду приймається рішення про подальшу експлуатацію рукавів або необхідність їх випробування або ремонту.

7. Непридатні для подальшої експлуатації пожежні рукави або такі, що отримали пошкодження під час гасіння пожежі (занять, навчань), знімаються з оперативного розрахунку.

Маркування на пожежних рукавах, переведених у категорію навчальних або господарських, зафарбовується чорною фарбою, а поряд наноситься напис “навчальний” або “господарський”. Навчальні та господарські рукави зберігаються окремо від придатних для постановки до оперативного розрахунку пожежних рукавів.

8. Всмоктувальні та напірно-всмоктувальні рукави розміщуються на пожежно-рятувальних автомобілях у пеналах, якщо такі не передбачені заводом-виробником – у спеціально обладнаних місцях.

Напірні пожежні рукави укладаються і фіксуються таким чином, щоб унеможливити їх самовільне переміщення під час руху автомобіля. Рукава, намотані на виносну рукавну котушку, повинні закриватися чохлом зі щільної водонепроникної тканини.

9. Під час прокладання рукавних ліній необхідно слідкувати, щоб рукава не мали різких перегинів, заломів, а також не допускати прокладання рукавів по гострих предметах, гарячих та залитих нафтопродуктами або іншими агресивними речовинами поверхнях. Усередині будівель рукавні лінії прокладаються сходовими клітками між маршами, щоб не захаращувати сходи та проходи. Прокладання рукавних ліній на вулиці, дорозі проводиться, за можливості, на непроїжджій частині, а через залізничні або трамвайні шляхи – під рейками колії між шпалами. У місцях руху автотранспорту рукава доцільно захищати рукавними містками.

10. Рукавні лінії, що прокладаються вертикально в будівлі або пожежній драбині, необхідно закріплювати рукавними затримками з розрахунку не менше

однієї затримки на кожний рукав. Рукавна затримка має закріплюватися у верхній частині рукава за з'єднувальну головку.

11. З метою уникнення розривів рукавів від гідравлічних ударів подавання води в рукавну лінію проводиться шляхом поступового відкриття клапанів напірних патрубків насоса та розгалужень. Не рекомендується різко підвищувати тиск у насосі, а також різко перекривати пожежний ствол. Для усунення течії в рукаві необхідно використовувати рукавні затискачі.

12. Під час експлуатації напірних рукавів в умовах низьких температур рекомендується подавання води здійснювати однією магістральною лінією, при цьому насос повинен працювати на підвищених обертах з неповністю відкритим напірним патрубком.

Для недопущення замерзання води в напірному рукаві не слід повністю припиняти подавання води з пожежних стволів. Якщо на деякий час необхідно перекрити пожежні стволи, скидання частини води здійснюється через вільний патрубок розгалуження.

Після закінчення гасіння пожежі необхідно негайно з рукавів злити воду. Замерзлі та вмерзлі в лід рукави слід відігрівати парою, гарячою водою або гарячим повітрям. Складання замерзлих рукавів здійснюється після відігрівання місць їх перегину.

5. Безпека праці під час використання рукавних затримок

1. Придатність до використання рукавних затримок, якими укомплектовані пожежно-рятувальні автомобілі, визначається зовнішнім оглядом та здійснюється під час заступання на чергування особовим складом згідно з розподілом обов'язків за таблицею оперативних розрахунків.

2. Один раз на рік усі рукавні затримки повинні проходити випробування на міцність. Під час випробування гак затримки зачіпляється за конструкцію, що імітує умови експлуатації (наприклад, щабель драбини або металеву трубу відповідного діаметра, а до застебнутої петлі на 5 хв прикладається статичне навантаження 2 кН (200 кгс)). Після зняття навантаження гак рукавної затримки не повинен мати деформації, а гнучкий елемент (тасьма, мотузка) – розривів та пошкоджень.

3. Для створення статичного навантаження під час випробування рукавних затримок може використовуватися вантаж відповідної маси або механічний пристрій з динамометром, що дозволяє задавати випробувальне навантаження.

4. Рукавні затримки повинні зберігатися у чохлах. На чохлі кріпиться бирка із зазначенням дати останнього випробування та інвентарного номера. Кінець мотузки від обв'язки петлі обшивається білою тасьмою (2-3 см завширшки), на якій вказується інвентарний номер.

6. Безпека праці під час роботи з ручним інструментом

1. Ручний інструмент (ломи, багри, гаки, лопати, сокири, кувалди, пилки тощо) повинні мати форму та масу, що відповідають ергономічним вимогам і вимогам стандартів і технічних умов.

2. Металеві частини сокир, кувалд та багрів мають бути надійно насаджені на ручки. Міцність насадки встановлюється в стандартах і технічних умовах на інструменти конкретного виду.

3. Дерев'яні ручки мають бути виготовлені з міцних порід деревини, не мати ознак псування, сучків, тріщин та сколів.

4. Безпечна робота з ручним інструментом забезпечується утриманням його у справному стані, щоденним контролем за його станом та своєчасним технічним обслуговуванням. Придатність ручного інструменту до використання визначається шляхом зовнішнього огляду під час зміни чергування караулу (зміни). Для запобігання нещасних випадків під час роботи з ручним інструментом при його огляді належить звертати увагу на міцність насадки інструменту на ручки та чистоту робочої поверхні. Тріщини, сколи та інші дефекти не допускаються.

5. Ріжучі частини сокир, пилок та ножиць для різки металевих решіток повинні зберігатися в чохлах.

7. Безпека праці під час роботи з ручним механізованим інструментом

1. Ручний механізований інструмент повинен відповідати вимогам, технічним умовам підприємства-виробника і мати:

автоматичне відключення ріжучих частин деталей, що обертаються, при закінченні впливу на органи управління;

захисний кожух, що закриває ріжучу частину абразивного круга не менше ніж на 170 градусів;

вихід відпрацьованих газів, що направлені в бік від органів дихання оператора.

2. Працювати необхідно в захисних засобах (захисні навушники, окуляри, захисні рукавиці, каска та респіратор, неслизьке взуття). Забороняється вдягати одяг та прикраси (браслети, ланцюжки), які можуть намотатися на рухомі частини інструменту.

Забороняється торкатися руками до робочих (ріжучих, рухомих) частин інструменту.

3. Не переносити увімкнений інструмент.

4. Технічне обслуговування та перевірка справності ручного механізованого інструменту, яким укомплектовані пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні та спеціальні автомобілі, проводяться щодня під час зміни чергування караулу (зміни), після кожного застосування, ремонту, а також у строки, вказані в технічних паспортах чи інструкціях з їх експлуатації.

8. Безпека праці під час роботи з ручним електрифікованим інструментом і приладами освітлення

1. Експлуатація виносного електрифікованого інструменту та приладів освітлення, якими укомплектовані пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні та спеціальні автомобілі (далі – виносне електрообладнання), повинна проводитися з дотриманням вимог Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики

та вугільної промисловості від 19.12.2013 № 966, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 р. за № 327/25104 (далі – Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями), та вимог, зазначених у технічних паспортах (інструкціях) з їх експлуатації.

2. Особовий склад, який згідно з табелем оперативного розрахунку працює з виносним електрообладнанням, має пройти підготовку в обсязі першої кваліфікаційної групи з електробезпеки.

3. Забороняється використання виносного електрообладнання у разі:

пошкодження штепсельного з'єднання або порушення цілісності електричної ізоляції з'єднувального кабелю;

пошкодження чи деформації корпусу;

слабого кріплення окремих елементів виносного електрообладнання;

появи диму або запаху, характерного для палаючої ізоляції;

інших несправностей, що створюють небезпеку травмування.

4. Випробування виносного електрообладнання повинно проводитися в терміни та відповідно до вимог, що визначаються в технічних паспортах і відомчих технічних умовах на ці вироби.

5. Технічне обслуговування і перевірка справності електрифікованого інструменту та електроосвітлювальних приладів, якими укомплектовані пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні та спеціальні автомобілі, проводяться щодня під час зміни чергування караулу (зміни), після кожного застосування, ремонту, а також у строки, вказані в технічних паспортах чи інструкціях з їх експлуатації.

9. Безпека праці під час роботи з пневматичним і гідравлічним інструментом

1. Пневмо-, гідроінструмент має відповідати вимогам технічних умов підприємства-виробника. Інструмент повинен автоматично призупинити дію роботи робочих органів при закінченні дії оператором на органи управління та забезпечувати працездатність та безпеку пульта управління пневматичної системи, маслостанції в умовах потрапляння води або зовнішніх кліматичних чинників.

2. Безпека праці під час роботи з пневматичним і гідравлічним інструментом забезпечується:

справним утриманням інструменту, своєчасним технічним обслуговуванням і проведенням випробувань у порядку, передбаченому виробником. Справність інструменту, що знаходиться в оперативному розрахунку, визначається шляхом зовнішнього огляду під час зміни чергування;

використанням оператором спеціального захисного одягу, рукавиць, каски та захисних окулярів під час роботи з інструментом.

3. Пневмо-, гідроінструмент не повинен мати вібрації, що перевищує параметри, установлені виробником, а шум не повинен перевищувати рівень звукової потужності, встановленої в стандартах і технічних умовах на машини конкретного виду.

4. До роботи з пневмо-, гідроінструментом допускається особовий склад, який пройшов підготовку з експлуатації інструменту, має навички виконання технологічних операцій з його використанням та знає заходи безпеки.

До обслуговування інструменту, регулювання і налаштування допускається особовий склад, який пройшов спеціальне навчання і призначений наказом керівника підрозділу.

5. При роботі з пневмо-, гідроінструментом необхідно:

обережно та обачно використовувати інструмент під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, здатних травмувати постраждалих;

уважно слідкувати за обстановкою у робочій зоні, знати і дотримуватися безпечних прийомів роботи з інструментом залежно від виду матеріалу й особливості конструкції пристроїв, що знаходяться у безпосередньому контакті з інструментом;

слідкувати за робочими лініями (шлангами) високого тиску пневмо- та гідроінструменту, не допускати їх заломлення та інших пошкоджень, здатних призвести до зупинки чи пошкодження інструменту, а також не використовувати пошкоджені шланги, вони підлягають заміні;

під час роботи з конструкціями і механізмами, що перебувають під електричною напругою, провести їх знеструмлення.

10. Безпека праці під час експлуатації пневматичних компресорів

1. Стаціонарні та пересувні компресорні установки мають експлуатуватися, ремонтуватися та випробовуватися з дотриманням чинних правил для посудин, що працюють під тиском. Результати випробувань заносяться в паспорт, а на установці зазначається дата чергового випробування.

2. Компресори, що застосовуються для подачі повітря під час технічного обслуговування та ремонту машин, монтуються в спеціально відведеному для цього місці з дотриманням вимог, що забезпечують їх безпечну роботу:

стаціонарні компресори, змонтовані в гаражах, повинні мати захисне металеве решітчасте чи сітчане огороження;

рухомі частини компресора та його привід мають закриватися захисними щитками;

електрична частина компресора повинна відповідати вимогам ПУЕ;

компресорні установки повинні обладнуватися манометрами та запобіжними клапанами. Манометри і запобіжні клапани мають проходити метрологічну перевірку та бути опломбовані. Перевірка й опломбування манометрів повинні проводитися щороку та після кожного ремонту компресорної установки;

біля кожного компресора вивішується інструкція з безпеки праці під час роботи на ньому. Наказом начальника підрозділу призначається відповідальний за правильну та безпечну експлуатацію компресорної установки;

робота компресора має негайно припинятися у разі виявлення технічної несправності;

при роботі на компресорній установці необхідно особливу увагу звертати на стан запобіжних клапанів, не рідше одного разу за зміну робити їх продувку;

у зимовий період після кожної зупинки компресора необхідно видаляти конденсат із ресивера та маслотовологопоглинача.

3. До роботи на пневмокомпресорах, а також до їх обслуговування, регулювання та налаштування допускається особовий склад, який пройшов спеціальне навчання, перевірку знань, отримав відповідне посвідчення і призначений наказом керівника підрозділу.

11. Безпека праці під час роботи з газорізальними апаратами

1. До роботи з газорізальними апаратами допускаються особи, які пройшли спеціальну підготовку, мають кваліфікаційне посвідчення на право проведення робіт і допущені до них наказом керівника підрозділу.

2. Експлуатація газорізальних апаратів повинна проводитися з дотриманням вимог Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

3. Перед заступанням на чергування газорізальник повинен:
перевірити справність спеціального одягу та захисних окулярів;
провести зовнішній огляд газорізального апарата та переконатися у справності та чистоті різаків, шлангів, редукторів, приладів та надійному кріпленні балонів;

перевірити тиск у балонах апарата, який має бути в ацетиленовому – не менше ніж 1 МПа (10 кгс/см²), а в кисневому – не менше ніж 10 МПа (100 кгс/см²).

4. Роботи з використанням газорізальних апаратів необхідно проводити у суворій відповідності до вимог правил безпеки праці при полум'яно-газовій обробці металу.

5. Перенесення та перевезення наповнених і порожніх балонів допускається тільки за наявності захисних ковпаків і заглушок на штуцерах вентилів. Забороняється знімати захисні ковпаки балонів ударами молотка чи інших металевих предметів, що можуть викликати іскру. Не допускається використання балонів, які:

не мають установленого клейма, сигнального фарбування або написів;
не пройшли у встановлений термін випробувань та огляду;
мають несправний вентиль, зіпсований (слабко насаджений) башмак, пошкодження корпусу (вм'ятини, тріщини, корозію);
мають сліди жирів, мастил та бруду на штуцері.

6. Якщо балон неможливо використовувати через несправність вентиля, то на ньому робиться напис "Обережно, повний" і він повертається на завод-виробник. Після кожного застосування на пожежі справність газорізальних апаратів перевіряється згідно з інструкцією щодо їх експлуатації. Герметичність з'єднань дозволяється перевіряти тільки мильним розчином. Переогляд балонів проводиться згідно з правилами, встановленими для посудин, що працюють під тиском.

7. Газорізальник повинен виконувати тільки ті роботи, які йому доручає керівник гасіння пожежі (чи його безпосередній начальник). При цьому газорізальник має особисто переконатися, що робота з різальним апаратом на вказаній ділянці не призведе до вибуху, пожежі чи аварії.

8. Випробування газорізальних апаратів проводяться у строки та згідно з програмами, що викладені в технічних паспортах та відомих технічних умовах на ці вироби.

12. Безпека праці під час експлуатації силових електроустановок (електрообладнання), встановлених на пожежно-рятувальній та аварійно-рятувальній техніці

1. Наведені нижче вимоги безпеки праці поширюються на електроустановки (електрообладнання), встановлені на пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних автомобілях і причепах, що експлуатуються в пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних підрозділах та закладах освіти ДСНС, електроустановки (електрообладнання), що розробляються та модернізуються для ДСНС, а також на особовий склад, який обслуговує та організовує експлуатацію таких електроустановок.

2. Ці вимоги обов'язкові для виконання в пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних підрозділах, закладах освіти ДСНС, а також обов'язкові для врахування організаціями, які займаються розробкою, виготовленням та модернізацією для ДСНС електроустановок, що встановлюються на пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних автомобілях і причепах.

3. Електроустановками пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних автомобілів і причепів називаються електроустановки, що змонтовані на таких автомобілях або причепах і слугують для вироблення, перетворення та споживання електроенергії стаціонарним та переносним електрообладнанням.

4. Під час проведення в електроустановках монтажних, налагоджувальних, ремонтних робіт і випробувань, що не зазначені в цих Правилах, посадових та експлуатаційних інструкціях, слід керуватися Правилами улаштування електроустановок, ПТЕЕС, ПБЕЕС.

5. До обслуговування електроустановок допускається особовий склад, який має відповідну групу з електробезпеки згідно з ПБЕЕС та пройшов підготовку з питань будови та безпечної експлуатації електроустановок.

6. Первинний перевірці знань з правил безпеки підлягає особовий склад, який призначається для роботи з електроустановками, та начальницький склад підрозділів, на оснащенні яких знаходиться пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка з електроустановками.

Періодичний перевірці один раз на рік підлягає особовий склад, що займається експлуатацією електроустановок, а також начальницький склад, що організовує їх експлуатацію.

Позачерговій перевірці знань підлягають особи, які допустили порушення чинних Правил та експлуатаційних інструкцій, мають перерву в роботі на електроустановці понад 6 місяців, переводяться для роботи на новій електроустановці, за результатами інспекторської перевірки.

У разі незадовільної оцінки знань повторна їх перевірка може проводитися не раніше ніж через 2 тижні. Особи, які показали незадовільні знання під час третьої перевірки, до роботи на електроустановках не допускаються.

7. До набуття практичних навичок особовий склад у процесі підготовки має працювати на електроустановці під керівництвом та наглядом досвідченої особи (яка навчає). Особа, яка проходить підготовку, може здійснювати ввімкнення, перемикання та огляд електроустановки тільки під надглядом того, хто навчає. Відповідальність за правильність дій особи, яка проходить підготовку, та дотримання нею чинних Правил несуть особа, яка навчає, та особа, яка проходить підготовку.

8. Відповідальність за безпечну експлуатацію електроустановок у пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділах покладається на їх керівників.

9. У кожному пожежно-рятувальному та аварійно-рятувальному підрозділі, на оснащенні яких знаходиться пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка з електроустановками, призначається відповідальний за організацію її експлуатації.

Перед допуском до самостійної роботи з електроустановками та комплектуючими електрообладнання особовий склад, який пройшов підготовку і перевірку знань, має пройти стажування на робочому місці впродовж 10 днів (трьох чергувань) під керівництвом спеціаліста.

Допуск до стажування та самостійної роботи оформляється наказом керівника органу та підрозділу ДСНС, у штаті якого перебуває така особа.

10. Особовий склад, який обслуговує електроустановки, повинен мати IV групу з електробезпеки в електроустановках напругою понад 1000 В і III – в електроустановках напругою до 1000 В.

Особовий склад, який працює з виносним електрообладнанням (прожекторами, електроінструментом, димососами тощо), має пройти підготовку в обсязі I групи з електробезпеки.

11. Відповідальний за організацію експлуатації техніки з електроустановками повинен пройти відповідну підготовку та мати не менше III групи з електробезпеки згідно з ПБЕЕС.

Водії механізмів і вантажопідіймальних машин повинні мати II групу, а стропальники – I.

12. Посадові особи, які відповідають за техніку з електроустановками, повинні забезпечити: надійну та безпечну роботу електроустановок; своєчасне проведення технічного обслуговування, випробування та ремонт електрообладнання, апаратури і мережевих кабелів; своєчасну перевірку захисних засобів; організацію навчання, інструктаж та періодичну перевірку знань особового складу, який обслуговує електроустановки; правильне ведення облікової документації.

13. У пересувних електроустановках з ізолюваною нейтраллю не допускається зв'язок фазних проводів з корпусом джерела електроенергії чи землею. Нейтралі генераторів пересувних електроустановок і переносних електроагрегатів живлення мають бути ізольовані від корпусу електроустановки і землі. Нейтраль генератора забороняється виводити з його клемної коробки та заземлювати.

14. Усі металеві корпуси обладнання пересувних електроустановок, змонтованих на транспортному засобі, повинні мати надійне електричне з'єднання між собою та рамою цього транспортного засобу.

15. Пристрої захисного вимкнення (далі – ПЗВ), як правило, встановлюються в розподільчих пристроях електроустановок і мають забезпечувати одночасне відключення фазних проводів на вводі розподільного пристрою.

16. Розподільчі пристрої електроустановок з контрольними приладами та апаратами комутації на різну частоту струму мають бути зроблені у вигляді окремих блоків або частин загальної розподільчої панелі.

17. Корпуси розподільчих пристроїв, коробок розгалуження приймачів електроенергії, кабельних котушок на різну частоту струму та напругу повинні мати розпізнавальне забарвлення, а штепсельні з'єднання (розетки та вилки) конструктивно відрізнятися так, щоб виключити можливість помилки при вмиканні приймачів електроенергії.

На розподільчих пристроях має бути передбачена світлова сигналізація про включення апаратів комутації.

18. Розподільчі коробки для підключення групи виносних приймачів електроенергії рекомендується обладнувати системами зняття напруги з розеток при підключенні приймачів електроенергії. Вони повинні мати світлову сигналізацію про наявність напруги на розетках.

19. Розетки розподільчих пристроїв коробок розгалуження повинні мати заглушки для захисту від потрапляння вологи та бруду.

20. До переносних приймачів електроенергії електроустановок належать:
прилади освітлення (прожектори, маяки тощо);
електроінструменти (дискові та ланцюгові пилки, відбійні молотки, бетоноломи, перфатори, електроножиці тощо);
димовсмоктувачі та вентилятори провітрювання;
генератори високократної повітряно-механічної піни;
електронасоси, компресори, гідростанції.

21. До роботи з переносними приймачами електроенергії, не пов'язаної з обслуговуванням їх електричних частин, допускаються особи, які мають відповідну групу з електробезпеки згідно з ПБЕЕС.

22. Переносні приймачі електроенергії мають відповідати таким основним вимогам:

бути безпечними в роботі та мати недоступні для торкання струмопровідні частини;

швидко вмикатися та вимикатися від електромережі;

самовільне відключення від електромережі не допускається.

23. Робоча напруга виносних приймачів електроенергії має бути не більше 230 В. Вони повинні підключатися до електроустановок за допомогою апаратів захисту та ПЗВ.

24. Приєднання переносних приймачів електроенергії до розподільного пристрою електроустановок здійснюється за допомогою кабелів.

25. Штепсельні з'єднання мають бути з недоступними струмопровідними частинами та мати спеціальний контакт для жили кабелю, що з'єднує корпус приймача електроенергії з ПЗВ.

26. З'єднання корпусу приймача електроенергії з ПЗВ має здійснюватися за допомогою спеціальної жили переносного кабелю, який не повинен одночасно бути провідником робочого струму. Ця жила повинна бути в загальній оболонці з фазними.

27. Контроль за справністю переносних приймачів електроенергії здійснюється спеціально уповноваженою для цього особою.

28. Перевірка переносних приймачів електроенергії на відсутність замикання на корпус, стан ізоляційних проводів та відсутність обриву проводиться за допомогою мегомметра та омметра не рідше ніж один раз на шість місяців особою, яка має групу з електробезпеки не нижче III.

29. Перед початком проведення робіт з електроінструментом слід перевірити: кріплення вузлів електроінструменту і стан кабелю, цілісність ізоляції, відсутність зламу жил зовнішнім оглядом; справність редуктора за допомогою обертання круга або пильного ланцюга до включення електроінструменту в мережу; працездатність ПЗВ за допомогою кнопки самоконтролю.

30. У разі виявлення будь-якої несправності робота з переносними приймачами електроенергії негайно припиняється. Аварійна ділянка кабелю чи приймача електроенергії має бути замінена на справну.

31. У разі зникнення напруги під час роботи, перерви у роботі, зміни місця роботи приймача електроенергії останній має бути відключений від електромережі.

32. Особам, за якими закріплені переносні приймачі електроенергії, забороняється: передавати їх іншим особам, які не пройшли підготовку, розбирати та проводити будь-який ремонт (як самого приймача електроенергії, так і кабелю, штепсельних з'єднань тощо); тримати за кабель приймач електроенергії та торкатися обертальної і різальної частин.

33. Кабелі електроустановок не повинні мати пошкоджень (тріщин, зламів, зрізів тощо), видимих без застосування збільшувальних приладів. Під час прокладання кабелю в місцях, де рухається транспорт, необхідно вжити заходів для запобігання механічному пошкодженню кабелю. Забороняється проводити згортання та розгортання кабелю під напругою.

34. Електросилові установки пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних автомобілів та причепів мають пройти на заводі-виробнику приймально-здавальні випробування та перевірку на відповідність вимогам технічних умов, правил безпеки праці та улаштування електроустановок.

Свідоцтво про приймання оформляється у формулярі (паспорті) пожежно-рятувального, аварійно-рятувального автомобіля, причепа чи переносного електроагрегату.

35. Для приймання пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних автомобілів і причепів з електроустановками, що надходять на оснащення пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних підрозділів та закладів освіти,

наказом керівника відповідного територіального органу ДСНС, аварійно-рятувального формування центрального підпорядкування чи закладу освіти призначається комісія за участю особи, відповідальної за експлуатацію спеціальних пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних автомобілів.

Приймання електроустановок оформляється актом технічного стану, про результати прийому робиться відмітка у формулярі (паспорті) із зазначенням строку наступного огляду.

36. З метою підтримання електроустановок у технічно справному стані та в постійній готовності до застосування не рідше одного разу на рік здійснюється контроль за їх експлуатацією. При цьому перевіряється:

комплектність елементів електроустановки та наявність обладнання;

відповідність стану електроустановки вимогам безпеки, проведення у визначені терміни періодичної перевірки захисних засобів, контрольно-вимірювальних приладів та ізоляції струмопровідних частин;

працездатність електроустановки (надійність роботи системи збудження генератора, відповідність параметрів генерованого струму, стійкість роботи під час холостого ходу та під навантаженням, межі регулювання напруги, функціонування апаратури управління, системи захисту, контрольно-вимірювальних приладів).

37. Випадки, у яких електроустановки не допускаються до експлуатації:

послаблення кріплення або відсутність деталей кріплення основного обладнання;

стукіт і шум у генераторі, що не обумовлений нормальною роботою електроустановки;

відхилення температурного режиму електроустановки або окремих вузлів вище допустимої норми;

некомплектність або несправність пристроїв забезпечення безпеки та захисних засобів (приладів контролю ізоляції, пристроїв захисного відключення, діелектричних рукавиць, килимків);

несправність контрольно-вимірювальних приладів;

порушення ізоляції струмопровідних частин і кабельної мережі або зниження її опору більше допустимої норми;

відхилення більше допустимого значення величини напруги, струму або його частоти;

порушення вимог Правил улаштування електроустановок.

38. Результати перевірки технічного стану та готовності електроустановки до використання за призначенням оформляються актом.

39. Вимірювання величини опору ізоляції на пересувних електроустановках проводиться після ремонту, під час сезонного технічного обслуговування та під час технічного огляду. Перевірку опору можуть проводити особи, які мають групу з електробезпеки не нижче III.

40. Опір ізоляції окремих елементів установки не повинен бути меншим 0,5 МОм або інших значень, вказаних у ПБЕЕС. Вимірювання опору ізоляції на окремих ділянках (джерела електроенергії, кабельні мережі) здійснюється після того, як ця ділянка буде повністю знеструмлена.

41. Проводи, що слугують для підключення мегомметра, повинні бути справними, без пошкоджень ізоляції та наконечників.

42. Відповідальність за наявність, придатність, правильне зберігання та використання захисних засобів несе особовий склад, який обслуговує електроустановку. При виявленні непридатних або з простроченим терміном випробувань захисних засобів їх необхідно негайно вилучити.

13. Безпека праці під час експлуатації переносних (малогабаритних) електростанцій

Пересувні (малогабаритні) електростанції повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок та ПБЕЕС.

14. Безпека праці під час експлуатації засобів малої механізації на складах

1. Піднімати і переносити вантажі вручну дозволяється тільки в разі неможливості механізації процесів. На жінок, які працюють на складах, розповсюджуються Граничні норми піднімання та переміщення важких речей жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 № 241, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 р. за № 194.

2. Підіймально-транспортне обладнання має відповідати вимогам безпеки, що викладені в стандартах і технічних умовах на обладнання конкретного типу.

3. Установка, реєстрація і технічний огляд підіймально-транспортного обладнання та пристроїв для підймання вантажів мають бути виконані відповідно до Правил улаштування і безпечної експлуатації вантажних кранів та іншої нормативно-технічної документації.

4. Керівники підрозділів повинні забезпечити утримання вантажних кранів, підіймально-транспортних механізмів та вантажозахватних пристроїв (стропи тощо) у справному стані, створити безпечні умови під час їхньої експлуатації, організовувати правильну і своєчасну перевірку, ремонт та обслуговування.

Із цією метою вони призначають осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію кранового обладнання і підіймально-транспортних механізмів.

5. Особи, які працюють на крановому обладнанні та підіймально-транспортних пристроях та обслуговують їх, мають бути забезпечені інструкціями, що визначають порядок безпечного проведення робіт з урахуванням типу обладнання.

6. До виконання вантажно-розвантажувальних робіт допускаються особи, які пройшли курс навчання та перевірку знань з безпеки праці та надання домедичної допомоги.

7. Дозволяється виготовлення засобів малої механізації власними силами у механічних майстернях територіальних органів ДСНС та аварійно-рятувальних загонах центрального підпорядкування, якщо ці засоби не належать до пристроїв підймання вантажу, роботи під тиском або до інших, що належать до пристроїв підвищеної небезпеки і не підлягають спеціальним видам випробувань у разі їх введення до експлуатації. На такі засоби малої

механізації має бути оформлений технічний паспорт, який затверджується начальником підрозділу, що їх виготовив.

15. Безпека праці під час експлуатації механізмів підймання пожежних рукавів

1. Механізми підймання пожежних рукавів (лебідки) виготовляються, експлуатуються, оглядаються та ремонтуються відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідймальних кранів, підймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 р. за № 244/31696.

2. Відповідальність за організацію підтримання у справному стані та безпечну експлуатацію механізмів для підймання пожежних рукавів (електролебідок та ручних підйомників) покладається на керівника підрозділу. У паспорті лебідки зазначаються номер і дата наказу про призначення відповідальної особи, її посада, прізвище, ім'я та по батькові.

3. Поліспасти та блоки, що застосовуються для підймання лебідкою пожежних рукавів, влаштовуються так, щоб виключалося самовільне спадання чи заклинювання троса між блоками та обіймою. На корпусі (кришці) редуктора лебідки вказуються її номер, вантажопідйомність та дата останнього випробування. Діаметр троса має відповідати діаметру барабана лебідки та масі вантажу, що допускається піднімати, з коефіцієнтом запасу міцності не менше ніж 6.

4. Пускова апаратура управління лебідкою для підймання рукавів у сушильній башті повинна розміщуватися на нижньому майданчику та дублюватися на верхньому майданчику.

5. Під час роботи механізму підймання рукавів забороняється:
виправляти руками неправильне намотування каната на барабані лебідки;
змінювати роботу лебідки з прямого ходу на зворотний без її повної зупинки;

працювати з несправними гальмами чи іншими несправностями у механізмах лебідки чи електропідйомника;

працювати зі знятими захисними кожухами рухомих механізмів;

працювати на електричній лебідці без надійного її заземлення;

застосовувати для підймання вантажу зрощені канати або ті, що мають механічні пошкодження;

піднімати вантаж над людьми.

6. Лебідки перед запуском їх у роботу, а також періодично, через кожні 12 місяців, підлягають технічному огляду.

При цьому в першу чергу перевіряються в роботі механізми, прилади безпеки, гальма та системи управління.

Випробування вказаних механізмів проводиться згідно з відповідними інструкціями заводів-виробників і вимогами нормативних актів.

Результати оглядів і випробувань механізмів заносяться в паспорт.

16. Безпека праці під час використання вогнегасників

1. Усі вогнегасники, що використовуються в пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділах ДСНС, повинні бути справними та сертифікованими в Україні.

2. Застосування вогнегасників повинно здійснюватися згідно з паспортами підприємств-виробників та вказівками про порядок дій під час застосування вогнегасників, нанесених на їх етикетках.

3. Перед застосуванням вогнегасника необхідно обрати відповідний тип вогнегасника та переконатися, чи призначений він для гасіння даного класу пожежі. Переконатися, що він перебуває у справному стані.

4. Вибрати відповідну безпечну дистанцію з урахуванням напрямку вітру на відкритій місцевості. Гасіння осередків пожежі, які виникли поза межами приміщень, потрібно здійснювати з навітряного боку.

5. Під час гасіння пожежі одночасно кількома вогнегасниками не дозволяється здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованими назустріч один одному.

6. Вуглекислотні вогнегасники повинні застосовуватись у тих випадках, коли для ефективного гасіння пожежі необхідні вогнегасні речовини, які не пошкоджують обладнання та об'єкти (обчислювальна та радіоелектронна апаратура, музеї, архіви тощо).

7. Під час застосування вуглекислотного або порошкового вогнегасника для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно витримувати безпечну відстань (не менше 1 м) від розпилювальної насадки вогнегасника до струмопровідних частин електрообладнання.

8. Застосування порошкових вогнегасників для захисту обладнання, яке може вийти з ладу в разі потрапляння в нього вогнегасного порошку (електронне обладнання, персональні комп'ютери), здійснюється лише за відсутності вуглекислотних (газових) вогнегасників.

9. Під час застосування порошкових вогнегасників для гасіння пожежі необхідно враховувати утворення високої запиленості та зниження внаслідок цього видимості в приміщенні.

10. Під час гасіння пожежі вуглекислотними вогнегасниками необхідно враховувати можливість зниження концентрації кисню в повітрі невеликих приміщень.

11. У приміщеннях, де застосування вуглекислотних вогнегасників може створити небезпечну для життя людини концентрацію газів у повітрі, а також у разі застосування пересувних вуглекислотних вогнегасників необхідно використовувати ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання.

12. Перед застосуванням пересувних вуглекислотних вогнегасників слід обмежити кількість обслуговуючого персоналу, який перебуває у приміщенні.

13. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних, добре помітних та пожежонебезпечних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо). При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих

сонячних променів та прямої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів.

14. Вогнегасники в місцях розміщення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.

15. Зарядження і перезарядження вогнегасників усіх типів повинні виконуватися відповідно до інструкції з експлуатації. Закачні вогнегасники, в яких маса вогнегасного заряду або тиск менші або більші від номінальних значень на 5% (за температури 20 ± 2 °C), підлягають дозарядженню (перезарядженню).

16. Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно направляти на підприємство з технічного обслуговування вогнегасників з метою проведення технічного обслуговування.

17. Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусової температури, повинні зніматися на холодний період. У таких випадках на пожежних щитах і стендах повинна розміщуватися інформація про місце розташування найближчого вогнегасника.

18. Забороняється:

застосовувати вогнегасники для гасіння пожеж в обладнанні, що перебуває під електричною напругою, які не призначені для гасіння під електричною напругою, а також речовин, які вступають у хімічну реакцію, що супроводжується інтенсивним виділенням тепла та викидом речовини (як виняток може бути дозволено виробником – уважно читаємо інструкцію із застосування вогнегасника);

експлуатувати вогнегасники з вм'ятинами, здуттями або тріщинами на корпусі, на запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі порушення герметичності з'єднань вузлів вогнегасника та несправності індикатора тиску (для закачних вогнегасників);

завдавати ударів по вогнегаснику;

розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт;

кидати вогнегасник у полум'я під час застосування за призначенням або вдаряти ним об землю для приведення в дію;

спрямовувати насадку вогнегасника (гнучкий рукав або розтруб) у бік людей під час його роботи;

використовувати вогнегасники для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.

17. Безпека праці під час експлуатації безпілотних авіаційних комплексів (далі – БпАК)

1. Загальний порядок організації та проведення польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України визначається Правилами виконання польотів державної авіації України, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 05.01.2015 № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 р. за № 82/26527.

2. Порядок організації та проведення польотів безпілотних авіаційних комплексів державної авіації України визначається Правилами виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 08.12.2016 № 661, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 січня 2017 р. за № 31/29899.

3. Порядок виконання польотів державної авіації в повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну, які є обов'язковими для керівництва і виконання всіма суб'єктами авіаційної діяльності, визначається Правилами польотів державної авіації в повітряному просторі України, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 09.12.2015 № 700, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2015 р. за № 1622/28067.

4. Процедура організації та здійснення технічної експлуатації безпілотних авіаційних комплексів I класу державної авіації України визначається Правилами технічної експлуатації безпілотних авіаційних комплексів I класу державної авіації України, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 10.08.2018 № 401, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2018 р. за № 1062/32514.

5. Перед розгортанням БпАК необхідно здійснювати розвідку майданчика для розгортання на предмет:

наявності загроз життю та здоров'ю членів зовнішнього екіпажу БпАК;
відсутності перешкод, що можуть завадити польоту БпАК;
нормального безаварійного функціонування БпАК.

6. При розгортанні БпАК увесь особовий склад, що не бере участь у складі екіпажу, повинен бути віддалений від БпАК на безпечну відстань.

7. Забороняється під час роботи двигуна здійснювати будь-яке зовнішнє втручання в елементи конструкції та системи двигуна.

8. Виконання будь-яких робіт на БпАК (до запуску двигуна) проводити лише зі знятими гвинтами (пропелерами), робочими органами та зі встановленням на запобіжник (за наявності).

9. Забороняється залишати без нагляду пульти керування та устаткування під час виконання завдань за призначенням, навчань, тренувань тощо.

10. У випадку виявлення дефектів елементів конструкції або нестабільної роботи програмного забезпечення БпАК припинити подальшу експлуатацію до відновлення.

11. Дотримуватися вимог інструкції з експлуатації заводу-виробника.

12. Уникати зон ризику, в яких можливе зіткнення (падіння) БпАК з іншими рухомими об'єктами, у тому числі за рахунок ешелонування, при проведенні навчально-тренувальних польотів та виконанні завдань за призначенням.

13. Забороняється самостійно вносити конструктивні зміни в БпАК.

14. Дотримуватися дозволених інструкцією з експлуатації виробника обмежень метеорологічних умов при використанні БпАК.

15. Під час застосування БпАК забороняється передавати засоби керування особам, які не мають допуску до виконання польотів.

16. Враховувати орнітологічну обстановку залежно від місцевості та умов виконання завдань за допомогою БпАК.

17. Під час пілотування БпАК уникати перешкод, натовпу, дерев і водойм (рекомендована висота – не менше 3 м над водою). Враховувати зовнішні чинники (дим, вогонь тощо).

18. Безпека праці під час експлуатації безпілотних наземних роботизованих комплексів (далі – БпНРК) та безпілотних водних плаваючих комплексів (далі – БпВПК)

1. До роботи з БпНРК і БпВПК допускаються особи, які пройшли відповідне навчання та допущені наказом керівника підрозділу.

2. Особи, які експлуатують зазначені комплекси, мають бути ознайомлені з їх конструкцією, експлуатаційною документацією, правилами технічного обслуговування, заходами безпеки та діями в аварійних ситуаціях, у тому числі з вимогами безпечного виконання робіт з урахуванням умов навколишнього середовища (на схилах, пандусах, у вибухонебезпечному середовищі та в зоні дії електромагнітного випромінювання).

3. З метою підготовки особового складу до виконання завдань за призначенням організовуються і проводяться тактико-спеціальні навчання (тренування) та інші заходи, на яких особовий склад здобуває та вдосконалює навички під час роботи із БпНРК і БпВПК. Заходи проводяться лише під наглядом кваліфікованої особи.

4. Небезпечні та шкідливі фактори, що можуть впливати на особовий склад під час виконання завдань за призначенням із застосуванням БпНРК і БпВПК (залежно від виду і типу комплексу):

- шумове випромінювання (від двигунів роботів або генераторів);
- вібраційне випромінювання (вібрація всього корпусу під час транспортування по ґрунтовій або вибоїстій дорозі);
- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання і механізмів;
- ризик вибуху акумуляторної батареї;
- гарячі поверхні поблизу двигуна, барабана або троса під час роботи та після використання лебідки;
- можливість падіння, обвалення предметів з висоти;
- можливість ураження електричним струмом;
- концентрація шкідливих речовин у робочій зоні;
- підвищена температура, задимленість і вологість робочої зони;
- недостатня видимість у задимлених приміщеннях;
- недостатня освітленість робочої зони;
- незадовільні метеорологічні умови (залежно від робочого середовища сприйняття звукових попереджувальних сигналів може погіршуватися);
- наїзд на особу (ковзання через витік рідини);
- організаційні:

недостатній рівень підготовки особового складу щодо керування роботизованими системами;

несправність обладнання;

переобладнання або модифікація обладнання для інших цілей;

несвоєчасне або неякісне обслуговування та експлуатація обладнання.

5. Залежно від умов середовища під час виконання завдань за призначення особовий склад повинен використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема захисні рукавички, окуляри, засоби захисту органів дихання, ізолювальні костюми та засоби бронезахисту встановленого класу.

6. Перед початком експлуатації БпНРК і БпВПК проводиться зовнішній огляд комплексів на відсутність пошкоджень, послаблених болтів, тріщин, перегинів, потертих проводів, роз'єднаних роз'ємів, витоків і навмисних пошкоджень.

Перевіряється стан гусеничного приводу та амортизаторів шасі, колісної бази та відповідність тиску в шинах, гвинтових рушіїв на наявність механічних пошкоджень, корозії, намотування сторонніх предметів у зоні дії механізмів, справність кріплень та вільне обертання гвинтів, а також справність основних систем: рівень робочих рідин, заряд акумуляторів, надійність кріплень і герметичність з'єднань.

7. Під час завантаження та розвантаження БпНРК і БпВПК заборонено перебування сторонніх осіб у небезпечній зоні.

8. Перед транспортуванням БпНРК і БпВПК необхідно надійно закріпити на транспортному засобі відповідно до експлуатаційної документації. Переконавшись, що важелі керування знаходяться у нейтральному положенні.

Встановлення та знімання робочого обладнання виконується за допомогою відповідних інструментів.

9. Під час застосування безпілотних систем необхідно не допускати мимовільні натискання органів управління.

10. Під час застосування та експлуатації безпілотних водних плаваючих та наземних роботизованих комплексів не допускати перебування людей у зоні їх роботи.

11. Виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням, заміною робочих органів (модулів) водних плаваючих та наземних роботизованих комплексів здійснювати лише при вимкнених двигунах (або відключених від живлення).

12. З метою запобігання випадковому контакту з робочими механізмами, що може призвести до настання нещасного випадку, керування комплексом має здійснюватися на безпечній відстані, поза зоною дії його рухомих елементів.

Оператор повинен перебувати поза межами дії небезпечних факторів надзвичайної ситуації, зокрема зони можливих вибухів, високих температур, обвалів, провалів, а також радіаційного, хімічного чи біологічного ураження.

13. Під час роботи поблизу ліній електропередач необхідно дотримуватися відстаней, визначених в інструкції з експлуатації. Якщо потрібно працювати на відстанях від високовольтних ліній електропередач, менших за визначені, необхідно звернутися до компанії-власника ліній електропередач для

відключення електроенергії на ділянці в зоні проведення робіт, оскільки існує ризик ураження електричним струмом навіть без прямого контакту.

14. Використовувати лебідку дозволяється лише за призначенням, забороняється піднімати вантажі або перевозити людей. Лебідка не повинна працювати з менше ніж п'ятьма обмотками троса.

Під час розмотування та намотування уникати контакту з тросом, гачком та кріпильними елементами. Перед перемоткою дати лебідці охолонути протягом 20 хвилин.

При намотуванні під навантаженням не перевищувати номінальну потужність лебідки та троса.

15. При використанні БпНРК на відкритій місцевості за межами видимості оператора передбачати можливість сумісного застосування БпАК для їх супроводу.

16. Після закінчення роботи обладнання необхідно відключити відповідно до інструкції з експлуатації та провести загальний огляд комплексу на наявність зовнішніх пошкоджень. Після роботи маніпулятор та інше обладнання фіксуються у безпечному положенні, комплекс знеструмлюється.

Елементи ходової частини комплексу необхідно очистити від бруду і сторонніх предметів.

17. Технічне обслуговування проводиться згідно з регламентом, а в разі роботи в умовах можливого хімічного, біологічного або радіаційного зараження здійснюється повна спеціальна обробка на незабрудненій місцевості на межі виходу із зони забруднення.

Виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням, заміною робочих органів (модулів) водних плаваючих та наземних роботизованих комплексів здійснювати лише при вимкнених двигунах (або відключених від живлення).

18. У разі аварійної ситуації або загрози її виникнення роботу необхідно негайно припинити, евакуювати людей з небезпечної зони, повідомити керівника робіт.

VII. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

1. Загальні положення

1. Основні вимоги з експлуатації транспортних засобів, функції, обов'язки і права посадових осіб, відповідальних за організацію експлуатації транспортних засобів, що знаходяться на оснащенні органів та підрозділів ДСНС (далі – транспортні засоби), визначено:

Правилами охорони праці на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 серпня 2012 р. за № 1299/21611 (далі – Правила на автомобільному транспорті);

Вимогами до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 26.11.2012 № 710, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 р. за № 2169/22481;

Правилами експлуатації колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 № 550, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за № 1453/23985;

Експлуатаційними нормами середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 № 488, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 712/12586;

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3649:2010 Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання.

2. До управління транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими та світловими сигналами, і до роботи із спецагрегатами допускаються водії, що мають безперервний трирічний стаж роботи на посаді водія відповідних категорій, які пройшли професійну підготовку та отримали свідоцтво встановленого зразка.

3. Перед заступанням на чергування водії повинні пройти щозмінний передрейсовий медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 р. за № 308/22840.

4. Розміщення пожежного, аварійно-рятувального обладнання та оснащення на транспортних засобах має забезпечувати надійність його фіксації, зручність та безпечність під час використання, а також безпеку особового складу під час експлуатації. Експлуатація їх у несправному стані забороняється. Технічний стан та придатність до використання визначаються під час технічних оглядів, випробувань, а також під час прийому їх на чергування.

Робота на обладнанні, що знаходиться під тиском, електрообладнанні та на вантажопідіймальних механізмах, встановлених на транспортних засобах, регламентується спеціальними інструкціями заводів-виробників, відповідними нормами та правилами.

До роботи на пожежних автомобілях із спеціальним обладнанням допускаються особи, які пройшли навчання і допущені у встановленому порядку до роботи на усіх видах обладнання, що знаходиться на цьому автомобілі.

Робота на спеціальному обладнанні виконується при суворому дотриманні правил експлуатації цього обладнання.

5. Рух автомобіля дозволяється тільки при зачинених дверях кабіни та кузова. Забороняється присутність в автомобілях сторонніх осіб.

6. Швидкість руху транспортних засобів по території підрозділу не повинна перевищувати 10 км/год, а в приміщеннях – 5 км/год.

7. При зміні караулу запуск двигунів може відбуватися тільки після огляду та прийому пожежного, аварійно-рятувального обладнання та оснащення.

8. Перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач (контролера) поставлений у нейтральне положення.

9. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування автомобіля та перемикання ланцюга живлення стартера.

10. Усі драбини, поручні, перехідні містки та робочі майданчики на транспортних засобах повинні утримуватися у справному стані. Опорні поверхні цих елементів повинні бути рифлені.

Робочі майданчики, що знаходяться на висоті більше 0,7 м, повинні бути обладнані справним огородженням (поруччям).

Огороження рухомих частин, які відкриваються догори, забезпечуються фіксаторами для утримання їх у відкритому положенні, а ті, що відкриваються донизу, повинні облаштовуватися пристосуваннями для їх утримання в закритому (робочому) положенні.

11. Транспортні засоби, передбачені для перевезення рідин та сипучих вантажів, повинні мати пристрої для заземлення.

12. Органи керування повинні виключати можливість їх самочинного включення або виключення.

13. Усі контрольно-вимірювальні прилади необхідно утримувати у справному стані та здійснювати повірку (калібрування) один раз на рік відповідно до вимог чинного законодавства у сфері метрології. Забороняється використовувати прилади з простроченим терміном повірки.

14. Експлуатація підйомників та домкратів здійснюється відповідно до Правил на автомобільному транспорті.

15. При заправленні транспортних засобів забороняється палити та користуватися відкритим вогнем, проводити ремонтні та регулювальні роботи, заправляти автомобіль паливом при працюючому двигуні, допускати перелив та розлив пального, перебування особового складу у кабіні, салоні або кузові.

16. З метою забезпечення постійної технічної готовності транспортних засобів, безпечної їх експлуатації, попередження виникнення несправностей, своєчасного їх виявлення і усунення в органах та підрозділах ДСНС проводиться діагностування, технічні огляди та обслуговування.

Види, періодичність, переліки основних операцій технічного обслуговування і випробування транспортних засобів та заходи безпеки під час їх проведення визначено інструкціями заводів-виробників, правилами на автомобільному транспорті та відомчими нормативними актами.

17. Під час заступання на чергування водіями здійснюється щоденне технічне обслуговування транспортних засобів. У разі виявлення несправностей водій має доповісти про це безпосередньому керівнику та вжити заходів щодо їх усунення.

Водій несе відповідальність за технічний стан транспортного засобу протягом чергування (робочого дня) та вживає заходів щодо усунення несправностей, які виникли під час чергування.

18. Відповідальність за утримання пожежного, аварійно-рятувального обладнання (оснащення) транспортних засобів у чистоті покладається на осіб, які за ними закріплені.

У разі виявлення несправностей окремих видів обладнання особа, яка здійснювала огляд, доповідає про це безпосередньому керівнику і вживає невідкладних заходів щодо заміни його на справне.

19. Керівник підрозділу не має права примушувати водія (водій не має права) виїжджати на транспортному засобі, якщо його технічний стан та/або додаткове обладнання несправні.

20. Експлуатація вантажопідіймальних кранів, кранів-маніпуляторів та іншої вантажопідіймальної техніки здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 р. за № 244/31696.

21. Експлуатація навантажувальної техніки та іншої інженерної техніки на базі тракторів здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.08.2018 № 1220, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 р. за № 1082/32534, ДСТУ EN 474-1:2022, ДСТУ EN 474-8:2022.

2. Пожежно-рятувальні автомобілі

1. Загальні вимоги щодо безпеки та (мінімальні) загальні вимоги щодо експлуатаційних характеристик пожежно-рятувальних автомобілів визначено у ДСТУ EN 1846-2:2014.

У стандарті вказано всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, пов'язані з пожежно-рятувальними автомобілями як під час їх експлуатації за призначенням, так і за умов недотримання правил їх експлуатації.

2. Перелік суттєвих небезпек:

1) механічні небезпеки:

роздавлювання: непередбачений рух транспортного засобу, нахил кабіни перекидного типу, рух транспортного засобу заднім ходом, перевертання транспортного засобу, зрушення вперед вантажу / кузова;

відрізання (травматична ампутація): травмування пристроями для утримування вантажів, що рухаються у горизонтальній площині;

порізи або розрізання: гострі краї кузова або стаціонарно встановленого обладнання, відкриті гострі предмети в кабіні;

потрапляння у рухомі механізми: незахищені пристрої для відбирання потужності / трансмісія;

затягування усередину або зачеплення: рух транспортного засобу під час перебування механізмів для закривання дверей, пристроїв для закріплення обладнання тощо поза периметром кузова;

удар: рух екіпажу в момент раптової зупинки транспортного засобу, рух обладнання в момент раптової зупинки транспортного засобу;

втрата стійкості: перекидання транспортного засобу, втрата поперечної стійкості під час гальмування, втрата стійкості внаслідок неналежного тиску в шинах;

ковзання, спотикання, падіння: падіння з підлоги та робочих платформ або крізь них, травмування під час виходу / заходу з кабіни екіпажу, спотикання на робочих місцях;

2) електричні небезпеки:

контактування осіб з частинами, які перебувають під напругою (пряме контактування, контактування осіб з частинами, які перебувають під напругою (непряме контактування): приєднання зовнішніх джерел живлення до транспортного засобу, електричне обладнання;

3) термічні небезпеки:

опіки: неоснащені захистом системи випускання відпрацьованих газів, запалювання пального;

4) небезпечні ситуації, спричинені шумом:

втрата слуху: шум на робочому місці, перешкоди для мовленнєвого спілкування, неможливість почути мовлення та звукові сигнали на робочому місці;

5) небезпеки, спричинені матеріалами та речовинами:

рідини, гази, дрібні краплини, випари та пил: вдихання вихлопних газів, виток кислоти з акумуляторних батарей, контактування зі шкідливими рідинами та випарами;

6) небезпечні ситуації, спричинені нехтуванням ергономічних принципів:

несприятлива постава, надмірні зусилля: неналежний доступ до транспортного засобу (кабіни екіпажу, обладнання, покрівлі);

недостатнє освітлення місця проведення робіт: спотикання у районі розташування робочих місць / відсіків для інструменту, неналежне освітлення місця проведення робіт;

людська помилка: неправильні дії, неналежні конструкція, розташування або позначення органів ручного керування, недостатність інформації або розгубленість на місці проведення робіт.

3. Стаціонарно встановлене обладнання, вантаж та замки для дверей, заслінки та шухляди мають бути захищені від випадкового послаблення. Блокувальні і стопорні пристрої, якими користуються, мають легко відмикатися.

4. Горловина паливного бака повинна мати таку конструкцію або розміщуватись таким чином, щоб не виникало небезпеки контактування пального з нагрітими частинами транспортного засобу або обладнання, зокрема системою випуску відпрацьованих газів.

5. Система випуску відпрацьованих газів має бути сконструйована та встановлена таким чином, щоб захистити оператора та екіпаж від дії відпрацьованих газів та опіків. За необхідності для використання на місці проведення робіт допускається встановлювати додаткові пристрої, наприклад, знімний подовжувач вихлопної труби та/або пристрої для підключення до стаціонарної системи випускання відпрацьованих газів.

6. Температура легкодоступних елементів системи випускання відпрацьованих газів транспортного засобу або встановленого обладнання (окрім випускного пристрою) не повинна перевищувати 86 °С. Якщо виконати цю вимогу неможливо, то поблизу гарячих частин потрібно встановлювати попереджувальний знак.

7. Двері відсіків для зберігання інструменту, робочі платформи, шухляди та відсіки для обладнання, які під час перебування у відкритому положенні висуваються за межі транспортного засобу більше ніж на 25 см, мають оснащуватись позначками для зазначення небезпечної зони, наприклад, знаками безпеки, або використання матеріалів, що забезпечують відбивання або повертання світла.

8. Якщо кабіна належить до перекидного типу, то можливість її перекидання має забезпечуватись без використання сторонніх підйомних пристроїв, її конструкція має бути такою, щоб під час піднімання забезпечувався її захист від випадкового опускання.

Якщо передбачено пристрій для перекидання, то він має забезпечувати можливість перекидання, опускання й утримування кабіни та обладнання, що перебуває в ній. Під час перебування перекидної кабіни у верхньому положенні, її випадковому опусканню має перешкоджати конструкція або легкодоступний механічний обмежувальний пристрій.

Транспортні засоби з перекидною кабіною мають бути обладнані блокувальними пристроями, щоб унеможливити перекидання кабіни під час руху транспортного засобу, якщо ці пристрої не є частиною стандартного шасі.

Транспортні засоби 3-ї категорії, обладнані перекидною кабіною, мають бути оснащені щонайменше двома незалежними один від одного блокувальними пристроями, щоб унеможливити перекидання кабіни під час руху транспортного засобу.

9. Усі гострі елементи стандартного шасі та відкриті гострі краї мають оснащуватись захисними пристроями, якщо їх усунення неможна здійснити за рахунок конструкції.

Усі відкриті гострі краї всередині кабіни, які не можна усунути конструкційно, мають бути оснащені захисними пристроями.

На всіх місцях для сидіння особового складу мають бути підголівники, конструкція яких не повинна заважати вільному сидінню особового складу в спеціальному одязі.

10. З метою захисту особового складу необхідно унеможливити випадкове від'єднання стаціонарно встановленого обладнання на випадок аварії або екстреного гальмування його відділенням, або використанням пристроїв для закріплення обладнання, здатних витримувати прискорення гальмування у напрямку руху.

Відсіки для обладнання мають бути провітрюваними, захищеними від погодних умов (наприклад, попадання води, пилу) і забезпечувати можливість зливання залишків води назовні.

Відсіки для обладнання після відкриття мають залишатися у відкритому положенні, а також унеможливлювати затримку води як на внутрішній, так і на зовнішній поверхні.

11. Засоби захисту органів дихання мають залишатися прикріпленими до пристрою їх кріплення. Ремінь, яким кріпляться засоби захисту органів дихання, заборонено використовувати як ремінь безпеки.

12. Пристрої, за які можна триматися під час руху (наприклад, рукоятки, ремені, підлокітники), мають бути розташовані в легкодоступній точці біля кожного місця для сидіння, за винятком місця для водія.

13. У кабінах, оснащених пристроями для захисту від перекидання та перевертання, сидіння мають бути оснащені засобами пасивної безпеки (наприклад, ремнями безпеки), щоб утримувати особовий склад на сидіннях.

14. Підлога кабіни транспортного засобу повинна мати неслизьку поверхню.

15. Транспортні засоби повинні мати таку конструкцію, щоб найважче обладнання (за винятком драбин та рукавних катушок) розміщувалося у нижній частині відсіків, розташованих у нижній частині кузова транспортного засобу.

Якщо відстань від ручки дверці відсіку, рукоятки або важеля засувки у відкритому або закритому положенні під час перебування транспортного засобу на горизонтальній площині перевищує 2 м від рівня землі, то необхідно передбачити наявність засобів для доступу до них. Якщо неможливе безпечне переміщення з поверхні землі на транспортний засіб обладнання, яке має перевозитись на ньому, то повинні передбачатися технічні засоби для його переміщення.

Якщо передбачено сходинку для забезпечення доступу до обладнання, то її висота відносно рівня землі не повинна перевищувати 600 мм.

16. Для доступу на дах та робочу платформу до транспортного засобу необхідно кріпити засіб для доступу в такий спосіб, щоб забезпечити безперешкодний доступ.

У верхній частині мають бути передбачені відповідні ручки, рукоятки та/або бильце(-я).

Якщо з практичної доцільності передбачено забезпечити доступ до даху, то поверхня для стояння на даху має бути розрахована на витримування маси двох пожежних-рятувальників (еквівалентної 2х90 кг) додатково до обладнання, яке перевозиться, без виникнення пластичної деформації даху. На робочі платформи має бути нанесено маркування із зазначенням максимальної кількості особового складу та еквівалентної маси, на яку їх розраховано.

Місця для проходу та робочі платформи повинні мати поверхню, розраховану на зниження ризику ковзання.

17. Щоб запобігти падінню обладнання, дах має бути оснащений відбортковою або подібним пристроєм з мінімальною висотою 80 мм.

Робоча платформа, розташована на висоті більше ніж 1 м відносно рівня землі, має бути оснащена принаймні одним з таких пристосувань:

захисна огорожа з мінімальною висотою 1,1 м;

пристрій для кріплення засобів індивідуального захисту (наприклад, засобів захисту від падіння з висоти);

інше пристосування, що забезпечує еквівалентний рівень безпеки.

Якщо використовуються захисні огорожі, то вони мають бути стаціонарно встановленими в місці експлуатації, але можуть бути розташовані у міру потреби, наприклад, за висотою.

18. Кабіна разом зі сходиною(-ами) має автоматично освітлюватися у разі відчинення дверей, які ведуть у відповідну частину кабіни. Має бути передбачений також пристрій для включення освітлення у кабіні під час перебування дверей у зачиненому стані.

Рівень освітленості сходинок(-ок) кабіни екіпажу в середній точці краю кожної зі сходинок має принаймні дорівнювати значенню, виміряному на сходинці доступу до кабіни водія.

Усі внутрішні частини відсіків для обладнання, розташованих поза межами кабіни, зокрема відсіки, встановлені на дахах, мають оснащуватися пристроями для освітлення зсередини, які повинні за можливості спрацьовувати під час відчинення дверей відсіку.

Для транспортних засобів, крім тих, які обладнано знімними освітлювальними приладами, необхідно забезпечити освітленість щонайменше 5 лк, виміряну на рівні землі, навколо всього транспортного засобу, крім кабіни, на відстані 0,25 м на ділянці шириною 0,75 м від боків та задньої частини транспортного засобу.

Місця доступу до робочих місць, робочих платформ, а також доступних частин даху мають бути освітлені.

3. Автопідіймачі пожежні (автодрабини)

1. Контроль за експлуатацією автопідіймачів (автодрабин) здійснює управління (відділи, відділення, сектори) ресурсного (матеріально-технічного) забезпечення органів та підрозділів ДСНС. Відповідальність за експлуатацію автодрабини несе керівник підрозділу.

2. Основними документами, які визначають безпечну і надійну експлуатацію автодрабин, є технічний опис та інструкція з експлуатації, в яких містяться загальні технічні вимоги до автодрабин (автопідіймачів), гідравлічного й електричного обладнання, правил роботи і технічного обслуговування.

3. Під час одержання автодрабини (автопідіймача) перевіряється її комплектність. Автодрабина (автопідіймач) передається власникові в повністю зібраному стані, справною, укомплектованою робочим обладнанням, набором запасних частин (згідно з описом заводу-виробника) та інструменту, запасним колесом, експлуатаційною документацією (інструкція з експлуатації і технічного опису автодрабини, формуляр, перелік промислових вузлів, які використовуються).

4. У формулярі містяться дані про дату виготовлення, загальні відомості про виріб, технічна характеристика автодрабини, основні комплектуючі вироби і матеріали, їх характеристика.

5. У процесі експлуатації до формуляра заносяться відомості про місцезнаходження автодрабини, про осіб, відповідальних за її справний стан, про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів і канатів, результати технічного опосвідчення, про гарантії заводу-виробника і порядок виставлення рекламаций тощо. Формуляр повинен зберігатись у старшого водія (техніка) підрозділу.

6. Технічний огляд (опосвідчення) проводиться перед початком експлуатації автодрабини, після ремонту, при передачі новому власникові, але не менше ніж один раз на рік – для автодрабин з експлуатацією до 10 років та два рази на рік – для автодрабин з експлуатацією більш ніж 10 років. Експлуатація автодрабин, які не пройшли технічний огляд (опосвідчення), забороняється.

7. Вимоги щодо безпеки та експлуатації, методи випробування пожежних автодрабин:

з комбінованими рухами визначено ДСТУ EN 14043:2018 Автопідіймачі для використання пожежно-рятувальними службами. Пожежні автодрабини з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики і методи випробування;

з послідовними рухами – ДСТУ EN 14044:2018 Автопідіймачі для використання пожежно-рятувальними службами. Пожежні автодрабини з послідовними рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики і методи випробування.

Для автопідіймачів – ДСТУ EN 1777:2014 Протипожежна техніка. Автопідіймачі пожежні. Загальні технічні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробування.

8. Перелік суттєвих небезпек, що можуть виникати під час підготовки до роботи, експлуатації, а також регламентного технічного огляду (опосвідчення) та обслуговування пожежних автодрабин, наведено в додатку 3 до цих Правил.

4. Безпека праці під час експлуатації колісної (автомобільної) техніки

1. До спеціальної колісної (автомобільної) техніки належать: пожежні машини, спеціальні аварійно-рятувальні машини, піротехнічні машини та інші транспортні засоби, які мають не менше ніж 4 колеса, призначені для руху безрейковими дорогами, знаходяться у підрозділах гарнізону та використовуються для виконання завдань за призначенням.

2. Технічний стан колісної (автомобільної) техніки має відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху й охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій заводів-виробників та іншої нормативно-технічної документації.

3. Безаварійна та безпечна робота забезпечується своєчасним та кваліфікованим їх обслуговуванням водіями, які несуть відповідальність за справний стан закріпленої за ними техніки.

4. До управління колісною (автомобільною) технікою, обладнаною спеціальними звуковими та світловими сигналами, а також до роботи із агрегатами допускаються водії з безперервним дворічним стажем роботи на посаді водія відповідних категорій транспортних засобів, які пройшли спеціальну підготовку та отримали свідоцтво встановленого зразка, видане кваліфікаційною комісією головних управлінь.

5. Уся колісна (автомобільна) техніка, що знаходиться в оперативному розрахунку та резерві, має бути технічно справною, у разі виявлення несправностей техніка виводиться з оперативного розрахунку. Про виявлення

порушень водії повинні негайно доповісти начальнику чергового караулу та вжити необхідних заходів щодо їх усунення.

5. Безпека праці під час експлуатації плавзасобів

Під час експлуатації плавзасобів необхідно керуватися Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 № 91, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 р. за № 872/9471.

VIII. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ЗА ОКРЕМИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДСНС

1. Безпека праці під час розмінування територій, проведення вибухових робіт

1. Вимоги безпеки праці під час розмінування територій

Загальні вимоги щодо безпеки праці під час розмінування територій визначаються ДСТУ Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення, стандартною операційною процедурою 10.10-40/ДСНС “Заходи безпеки під час розмінування” та цими Правилами.

2. Детальні вимоги щодо безпеки праці під час виконання робіт з розмінування в системі ДСНС визначаються стандартними операційними процедурами (далі – СОП), які описують порядок виконання певних операцій з розмінування з урахуванням специфіки завдань. Зазначені СОП затверджуються наказами та окремими дорученнями ДСНС.

3. Особовий склад не повинен перевищувати свої повноваження та виконувати роботи, які не відповідають його кваліфікації.

4. Особовий склад, який виконує роботи з розмінування території, зобов’язаний носити захисний одяг, мінімальний комплект якого складається з бронежилета / захисного фартуха та шолома / візора відповідного класу захисту.

5. Територія, на якій проводяться роботи з розмінування місцевості, повинна бути обладнана спеціальними робочими майданчиками з визначеними керівником робіт елементами, передбаченими СОП, зі встановленням відповідного маркування (огородженням).

6. Забороняється виконувати роботи з розмінування місцевості за відсутності на місці виконання робіт зв’язку між керівниками піротехнічних розрахунків і керівником робіт, відповідальним за організацію та виконання робіт з розмінування.

7. Особовий склад, що залучається до виконання робіт з розмінування місцевості, повинен мати практичні навички надання домедичної допомоги при мінно-вибухових травмах.

8. У разі порушення заходів безпеки начальник підрозділу (керівник робіт) зобов’язаний зупинити роботи і провести додаткові заняття щодо дотримання заходів безпеки. Роботи відновлюються тільки після здачі особовим складом

заліків із знання заходів безпеки. Особовий склад, який не здав залік, до робіт не допускається.

9. Під час організації та виконання робіт з розмінування місцевості необхідно:

поводитися зі всіма вибухонебезпечними предметами (далі – ВНП) вкрай обережно;

дозволяти тільки одній людині працювати на окремій ділянці;

визначити безпечні смуги та шляхи відходу;

враховувати наявність мін-пасток;

не різати натягнуті чи послаблені розтяжки та електричні дроти;

завжди знаходитися лише на перевірєній ділянці, повільно пересуваючись у заданому напрямку;

припиняти роботу в разі непередбачених обставин;

знати всі заходи безпеки під час проведення підривних робіт;

передбачати необхідні транспортні засоби для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

для запобігання появі транспортних засобів та населення на місцях проведення підривних робіт обмежувати рух на дорогах, які розташовані в радіусі визначеної небезпечної зони, за допомогою дорожніх знаків або встановленням патрулів (оточення);

неухильно дотримуватися заходів безпеки під час роботи з вибуховими речовинами та засобами підриву (далі – ВР та ЗП).

10. Забороняється:

використання попередньо неперевіраних чи несправних засобів розмінування та засобів пошуку;

допускати скупчення особового складу під час виконання робіт із розмінування місцевості. Відстань між особами повинна запобігти можливості групового підриву людей;

без необхідності піднімати, переміщати з місця або кидати і розбирати ВНП;

розпалювати багаття на місцевості без попередньої її перевірки на наявність ВНП за допомогою щупа, міношукача або металодетектора;

випалювати (виплавляти) ВР з боєприпасів, що повністю не вибухнули або не вибухнули;

використовувати ВР та ЗП не за призначенням;

відлучатися без дозволу керівника розрахунку (підрозділу) з місця виконання робіт або без дозволу заходити на місцевість, на якій проводиться розвідка, розмінування та знищення ВНП;

розташовувати особовий склад на відпочинок поблизу сховищ з ВР та ЗП;

приносити у місця розташування персоналу будь-які ВНП;

курити під час виконання робіт з розмінування місцевості;

виконувати роботи з ВР та ЗП на складах, у житлових приміщеннях та інших місцях, не пристосованих для цієї мети;

допускати сторонніх осіб у район виконання завдань з розмінування та знищення ВНП. За необхідності припиняти рух, оточивши небезпечну ділянку, і закрити всі шляхи, що ведуть у ці райони.

11. Категорично забороняється збирати і зберігати такі боєприпаси:
 авіаційні бомби та бойові частини ракет, що не вибухнули;
 артилерійські снаряди зі слідами нарізів на ведучому пояску;
 мінометні міни зі слідами ударів бойка на капсулі хвостового патрона;
 артилерійські снаряди і мінометні міни з механічними пошкодженнями корпусу або підричників;

ручні гранати з вставленими запалами без чек та спускових важелів;
 інженерні міни і підривні заряди з пошкодженим корпусом або підривником, що не піддається викручуванню, міни з неконтактними підривниками, а також міни, встановлені дистанційними засобами;

бойові частини безпілотних літальних апаратів.

12. Особовий склад, який виконує роботи з розмінування, повинен дотримуватися мінімальних безпечних відстаней, визначених у СОП.

13. Роботи з розвідки і розмінування місцевості повинні виконуватись у світлий час доби за сприятливих погодних умов (відсутність грози, опадів, вологості ґрунту тощо) за відсутності надзвичайних обставин або оперативної необхідності.

14. Забороняється проводити роботи з розмінування мінних полів при промерзанні ґрунту більше ніж на 1 сантиметр.

15. Тривалість робочого дня залежить від умов роботи і здатності персоналу концентрувати увагу на виконанні робіт з розмінування місцевості та не повинен перевищувати 8 годин.

Відпочинок персоналу має здійснюватися у спеціально відведеному місці.

У нормальних умовах максимальна тривалість роботи без відпочинку має бути до 45 хвилин.

16. Залежно від погодних умов та інших обставин, які впливають на працездатність особового складу, тривалість роботи без відпочинку може змінюватися начальником піротехнічного розрахунку (підрозділу, керівником робіт).

Час відпочинку не повинен включати період часу, витрачений на вихід та повернення до місця виконання робіт, а також зняття і одягання засобів бронезахисту та іншого спорядження.

17. Під час проведення робіт із знешкодження та знищення ВНП забороняється:

допускати особовий склад до знешкодження та знищення ВНП без знання характеристики, будови та принципу дії виявлених боєприпасів, заходів безпеки, прийомів і способів знешкодження та знищення;

призначати до підрозділу знищення особовий склад, який не пройшов спеціальну підготовку та не здав заліки із знання і вміння проводити підривні роботи зі знищення ВНП;

вилучати підривники руками;

виготовляти заряди в непридатних для цього місцях та ближче ніж 100 м до польового складу ВР та ЗП;

видавати заряди і запальні трубки чи електродетонатори особовому складу без особистого дозволу начальника розрахунку (підрозділу);

заносити і зберігати у тимчасових польових складах ВР та ЗП будь-які інші предмети і матеріали (навчальні та бойові боєприпаси, підрильники, засоби пошуку і знешкодження, пальне тощо);

накривати зовнішній заряд або детонуючий шнур камінням, щебенем або іншим матеріалом, який при підриві може посилити фактори ураження (утворення уламків);

проводити знищення ВНП при недостатньому освітленні, у темний час доби та за несприятливих погодних умов.

18. Перед проведенням робіт зі знищення ВНП начальник піротехнічного підрозділу зобов'язаний:

повідомити місцеві органи виконавчої влади та населення про заплановане знищення ВНП;

оточити район небезпечної зони, не допускати на його територію транспорт та населення;

за необхідності – обладнувати укриття для персоналу, який забезпечує оточення району небезпечної зони;

суворо стежити за дотриманням порядку, дисципліни та заходів безпеки.

19. Безпека на робочих ділянках розмінування

Безпека на ділянках розмінування, забезпечення безпечних умов праці досягається органами та підрозділами цивільного захисту за допомогою складання схем і розміток ділянок розмінування шляхом огороження та маркування небезпечних зон, контролю переміщень фахівців з розмінування, відвідувачів і громадян, установлення і дотримання робочих відстаней, а також ефективного медичного забезпечення і заходів аварійної евакуації та виконання вимог, визначених СОП.

20. Загальні вимоги щодо безпеки праці під час проведення водолазних робіт визначаються наказом МВС від 01.03.2019 № 150 “Про затвердження Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у Державній службі України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 р. за № 300/33271.

21. Детальні вимоги щодо безпеки праці під час виконання робіт з підводного обстеження та очищення акваторій від вибухонебезпечних предметів у системі ДСНС визначаються СОП, які описують порядок виконання певних операцій з розмінування з урахуванням специфіки завдань. Зазначені СОП затверджуються наказами та окремими дорученнями ДСНС.

22. Вимоги щодо безпеки праці під час проведення вибухових робіт визначаються стандартними операційними процедурами, які затверджуються наказами та окремими дорученнями ДСНС.

23. До ведення вибухових робіт допускається тільки особовий склад, який має відповідну професійну (професійно-технічну) освіту.

24. Особовий склад, допущений до вибухових робіт, повинен знати:

- правила безпеки під час ведення вибухових робіт;
 - нормативно-правові та інші керівні документи, що регламентують ведення вибухових робіт;
 - технічні характеристики та правила застосування техніки і обладнання, що використовується під час ведення вибухових робіт;
 - порядок зберігання, обліку, перевезення і видачі ВР та ЗП;
 - вимоги правил та інструкцій із запобігання виникненню вибухопожежної небезпеки;
 - державні будівельні норми стосовно вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного типу та призначення;
 - порядок організації та ведення аварійно-рятувальних робіт вибуховим способом;
 - порядок надання домедичної допомоги у разі отримання травм та при невідкладних станах;
 - основи трудового законодавства, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.
25. Для безпосереднього керівництва веденням вибухових робіт із числа осіб середнього або старшого начальницького складу, допущених до ведення вибухових робіт, призначається керівник вибухових робіт.
26. З особами, залученими до безпосереднього ведення вибухових робіт, в обов'язковому порядку проводиться інструктаж щодо техніки безпеки під час вибухових робіт, правил безпечного використання вибухових речовин, кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконне зберігання ВР та ЗП.
- Проведення інструктажу здійснюється перед початком ведення вибухових робіт. У разі коли ведення вибухових робіт триватиме декілька днів, інструктаж проводиться щодня перед початком ведення вибухових робіт.

2. Безпека праці під час несення внутрішньої та караульної служби на пожежних суднах (кораблях, катерах) та у разі залучення їх до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1. Пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні кораблі і катери (далі – судна) та їх устаткування, механізми, пристрої, системи електропостачання, автоматизації, вентиляції, кондиціонування повітря, а також освітленість приміщень, робочих місць, відкритих палуб, трапів тощо повинні відповідати вимогам експлуатаційної документації.
2. Устаткування, механізми, пристрої та інше обладнання на судні повинні мати штатні місця та бути закріплені способом, що унеможливорює будь-яке розхитування, переміщення чи зрив з місця від вібрації, хитавиці, крену та диференту.
3. Розміщення на судні обладнання і пристроїв та їх конструкція повинні забезпечувати зручність і безпечність обслуговування, монтажу, демонтажу, ремонту устаткування, наявність безпечних робочих місць, а також безпечну і швидко евакуацію людей у разі аварійних ситуацій, а також унеможливлювати вплив на особовий склад небезпечних виробничих факторів.

4. Усі контрольні-вимірювальні прилади судна повинні бути справними, електричне обладнання повинно мати відповідну механічну міцність і встановлюватися в місцях, де немає небезпеки його механічного пошкодження, а також продовжувати працювати в разі відхилення напруги живлення і частоти від номінальних значень.

5. Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повинні утримуватися у справному стані та забезпечувати підтримання передбачених санітарними нормами температури і вологості повітря у житлових та службових приміщеннях.

6. Технічний і санітарний стан службових, житлових і побутових приміщень на судах та встановленого в них обладнання повинні забезпечувати нормальні умови праці та побуту членів екіпажів.

7. Судна повинні мати навігаційне обладнання, радіоблабднання та сигнальні засоби.

Для забезпечення чіткої та швидкої передачі розпоряджень і оповіщень судна повинні мати засоби внутрішнього зв'язку.

Під час виконання робіт і виробничих операцій на судні, плавзасобі між особами, що їх виконують, повинен забезпечуватися надійний звуковий зв'язок незалежно від умов погоди і звукових перешкод.

8. Кожне судно повинно бути обладнане швартовним пристроєм, який забезпечує підтягування і надійне кріплення судна до берегових або плавучих причальних споруд, а також буксирним пристроєм.

9. Для постійного перебування суден, забезпечення безпечного швартування та стоянки повинні бути виділені спеціально обладнані причали.

10. Місця стоянки суден у темний час доби повинні бути освітлені згідно із чинними нормами мінімальної освітленості для відкритих ділянок території портів, забезпечені електропостачанням, охороною та постійним зв'язком через мережу берегової автоматичної телефонної станції.

11. Підключення судна до берегової колонки електроживлення та відключення від неї виконується судновим електриком.

Кабель, підключений до берегової колонки електроживлення та прокладений вздовж причалу, повинен бути захищений від механічних пошкоджень.

12. При призначенні співробітників на судно чи при пересуванні їх за посадами командир пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) судна зобов'язаний ознайомити їх з особливостями судна, обов'язками за тривогами та іншими судовими розкладами внутрішнього розпорядку, рятувальними засобами, аварійним майном, правилами безпеки праці.

13. З осіб керівного складу пожежного судна призначається особа, яка відповідає за виконання правил безпеки праці на судні.

14. Жодна щойно прийнята на роботу / службу особа не може бути направлена на судно без проходження нею вступного інструктажу з охорони праці. Без первинного інструктажу на робочому місці і перевірки знань за фахом член екіпажу не може бути допущеним до виконання судових робіт (робіт на судні).

15. Усі особи незалежно від спеціального звання і посади, що перебувають чи працюють на судні, повинні бути ознайомлені з інструкціями з охорони праці, які розробляються з урахуванням робіт, що проводяться на судні.

16. Відповідальність за організацію заходів з питань охорони праці на судні несе капітан судна, він зобов'язаний особисто і через своїх заступників вживати всіх необхідних заходів для попередження випадків травматизму серед особового складу.

17. Кожний член командного складу судна відповідає за безпеку праці відповідно до Статуту служби на судах України.

18. До самостійної роботи на судні та обслуговування механізмів допускаються особи, які досягли 18 років та мають:

посвідчення про проходження кваліфікаційної комісії;

висновок медичної комісії про придатність до роботи за станом здоров'я;

знання правил та інструкцій з охорони праці при обслуговуванні механізмів, що знаходяться на судні;

відповідні навички з правильного користування захисними, запобіжними пристосуваннями, що необхідні у процесі роботи;

навички надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

19. Особовий склад, який забезпечує керування, рух, живучість і безпеку експлуатації судна під час прийняття на службу і в процесі її проходження, повинен проходити навчання з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки в разі виникнення аварії.

20. Підготовка екіпажу до боротьби за живучість і боротьба за живучість суден у разі виникнення аварійних ситуацій здійснюються згідно з вимогами Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.11.2004 № 963, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 р. за № 1483/10082.

21. У разі виявлення небезпеки, що загрожує судну, людям, або несправності обладнання, систем, пристроїв, трапів тощо члени екіпажу судна зобов'язані негайно повідомити свого безпосереднього начальника.

22. Усі робочі місця та проходи на судні (на відкритих палубах, у машинному відділенні, службових і житлових приміщеннях, на камбузі, у коридорах тощо) мають бути вільними від сторонніх предметів і не повинні бути слизькими.

Не дозволяється захаращувати евакуаційні шляхи та виходи, а також створювати ситуації, коли неможливо скористатися проходом для евакуації людей.

23. Особовий склад судна зобов'язаний:

використовувати запобіжні пристрої, засоби індивідуального захисту та інше захисне оснащення, передбачене під час виконання відповідних видів робіт;

при заступанні на службу перевіряти спецодяг. У несправному чи забрудненому спецодязі і спецвзутті члени екіпажу до роботи не допускаються.

Спецодяг повинен бути підігнаний, без вільних кінців і зав'язок, взуття – на шкіряній підошві без сталевих цвяхів.

24. До обслуговування судового електрообладнання допускаються особи командного складу, які пройшли перевірку знань з електробезпеки (3 та 4 групи) та допущені до цих робіт наказом керівника підрозділу.

25. Відповідальний за обслуговування судового електрообладнання зобов'язаний:

систематично контролювати правильність обслуговування судового електрообладнання;

проводити інструктажі з безпеки праці не рідше одного разу на 3 місяці;

контролювати дотримання правил електробезпеки всім особовим складом і вживати заходів щодо усунення порушень.

26. Зберігання лакофарбових матеріалів допускається в закритій тарі у спеціальних приміщеннях, обладнаних вентиляцією.

27. У разі застосування на судні мийних і дезінфекційних засобів, інсектицидів і ратицидів повинні бути призначені відповідальні особи за їх безпечне зберігання та використання згідно з інструкціями виробника.

28. На борту судна, біля трапів та сходин, встановлених в робочому положенні, повинен розміщуватися рятувальний круг із закріпленням на ньому лінем.

29. Перехід особового складу із судна на причал, берег чи борт іншого судна повинен здійснюватися по трапах і сходнях, що відповідають вимогам до таких пристроїв.

Трапи та сходні повинні встановлюватися у вільних від суднових конструкцій місцях, надійно закріплюватися і постійно підтримуватися в чистоті, а взимку очищатися від снігу, льоду та посипатися піском.

30. Не дозволяється рухатися по трапах і сходнях до їх закріплення, ставати на фальшборт, причальні бруси, кранці, кнехти, а також входити або сходити з борта судна, минаючи трап або сходні.

31. Допускається перехід особового складу із судна на причал і зворотно без використання сходень за умови, що судно пришвартовано до причалу, а різниця рівнів палуби та причалу не перевищує 200 мм та відсутнє хвилювання на водній акваторії. Біля місця переходу людей повинна перебувати особа, що забезпечує безпеку переходу.

32. Під час шторму пересування членів екіпажу судна палубою допускається тільки з дозволу капітана (вахтового змінного помічника капітана), а проведення палубних робіт – тільки у виняткових випадках і під керівництвом капітана (вахтового змінного помічника капітана).

33. Перед початком робіт з будь-якими механізмами повинна перевірятися міцність і справність кріплень, огорожень та інших запобіжних пристроїв.

34. Усі обертові та рухомі частини устаткування, привідних механізмів, двигунів повинні бути закритими огороженнями, що допускають можливість зручного і безпечного огляду та обслуговування, або розміщатися так, щоб унеможлиблювалося травмування людей.

35. Огородження і запобіжні пристрої не повинні зменшувати освітленість робочого місця, посилювати шум, який створюється рухомими частинами устаткування, та підвищувати його вібрацію.

36. Не дозволяється пуск механізмів і обладнання із знятими захисними кожухами або огороженнями. Захисні огороження, зняті під час ремонту чи огляду обладнання, повинні встановлюватися на місце після закінчення цих робіт.

37. На всі органи управління двигунами, машинами, устаткуванням, пристроями, механізмами, системами, приладами судна повинні бути нанесені чіткі написи і знаки, що вказують на призначення цих органів управління, напрямок вмикання або вимикання, пуску, зупинки, зміни руху або обертання тощо.

38. Не дозволяється здійснювати пуск або зупинку будь-яких суднових механізмів, пристроїв, устаткування без дозволу осіб командного складу.

39. У разі виникнення загрози аварії або нещасного випадку особовий склад з дозволу капітана повинен зупинити механізм, який не забезпечує безпеку судноплавства.

40. Не дозволяється залишати неогороженими відкриті палубні люки, горловини тощо.

41. Не дозволяється ставати або сідати на поручні огорожень.

42. У всіх місцях можливого перебування та переміщення людей (на відкритих палубах, у службових і санітарно-побутових приміщеннях, коридорах тощо) мають бути передбачені штормові поручні та огороження, що запобігають падінню або змиву людини за борт.

Штормові леєри з рослинного каната відповідної товщини для проходу на відкритих палубах повинні встановлюватися на висоті 1,0–1,2 м, набиватися талрепами та оснащуватися спеціальними рухомими ручками зі скобами для страхування під час руху.

43. Усі виробничі операції та розстановка для їх виконання членів суднового екіпажу повинні виконуватися згідно з діючими для цього типу судна і виду робіт розкладами, що складаються з урахуванням забезпечення виконання робіт безпечними способами і методами.

44. Після отримання штормового попередження чи інформації щодо інших можливих небезпечних природних явищ (ураган, смерч, ожеледь, землетрус тощо), а також у разі фактичної швидкості вітру понад 11 м/с:

усі судна, що перебувають на рейді, повинні перейти на внутрішню акваторію порту, отримавши від диспетчера порту вказівку щодо місця стоянки;

капітани суден чи особи, які їх заміщують, зобов'язані вжити всіх заходів для забезпечення безпечної стоянки суден, плавзасобів і доповісти черговому капітану портового нагляду;

повинні здійснюватися заходи для забезпечення надійності закріплення механізмів, устаткування, пристроїв, інвентарю, матеріалів, інструментів тощо на суднах і плавзасобах.

45. При використанні синтетичних тросів забороняється:

застосовувати для роботи троси, шестикратний діаметр якого більше діаметра барабана лебідки;

пропускати троси у блоки, якщо діаметр шківів блока менше ніж 6–8 діаметрів троса, а ширина шківів перевищує діаметр троса менше ніж на 25%;

на тросах не повинно бути жодного виду вузлів;

знаходитися ближче ніж 2 м від місця накладення стопорів.

46. Посадка в шлюпку і висадка з неї проводяться в порядку забезпечення безпеки людей і визначаються командиром шлюпки.

47. Усі особи, які знаходяться на шлюпці, повинні одягти рятувальні жилети та перебувати в них.

48. Усі особи, які перебувають на судні і не входять до складу його екіпажу, вважаються пасажирями. Дозвіл на посадку чи висадку пасажирів дає командир, а безпосереднє керівництво цими роботами покладається на вахтового заступника командира.

49. Куріння на суднах дозволяється у спеціально відведених місцях. Куріння в машинному відділенні забороняється.

50. До роботи з ручним електроінструментом допускаються особи, що пройшли навчання з безпечних методів роботи та вжили заходів захисту при виконанні цих робіт.

51. Під час виконання ремонту кабелю необхідно переконатися, що ці операції проводяться саме на цьому кабелі, що він відключений і виконані технічні заходи, необхідні для допуску до роботи на ньому.

52. При виконанні робіт з ремонту та обслуговування електрообладнання необхідно вимкнути на розподільчому щиті живлення мережі та вивісити табличку “Не вмикати – працюють люди!”.

53. До обслуговування акумуляторних батарей допускаються лише особи, відповідальні за електрообладнання. У середині акумуляторного приміщення повинні бути розміщені інструкції з експлуатації акумуляторних батарей, а ззовні на входних дверях – напис “Акумуляторна” і знак “Вибухонебезпечно”, куріння заборонено.

54. Для набуття екіпажем судна навичок використання суднового технічного обладнання, засобів індивідуального захисту та дотримання необхідних заходів безпеки під час проведення навчальної “тривоги” та виконання суднових робіт з особовим складом мають проводитись регулярні практичні заняття і тренування.

55. Командир судна або особа, яка відповідає за безпеку праці, зобов’язані: знати конструкцію технічних засобів, що використовуються, принцип їх дії, а також технологію, організацію і безпечні методи виконання суднових робіт та робіт з технічного обслуговування;

здійснювати розстановку особового складу з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи;

проводити інструктаж осіб, які беруть участь у суднових роботах, щодо питань технології та безпеки їх виконання, правильного використання засобів індивідуального захисту;

здійснювати перед початком роботи заміри складу повітряного середовища в замкнених об'ємах, у приміщеннях, де є небезпека для здоров'я людей (подвійне дно, коридори трубопроводів, форпик, ахтерпик, кофердами, вигородка вібраторів, шахти лагів, вантажні трюми, цистерни для пального та мастил, цистерни з питною водою тощо);

забезпечувати встановлення тимчасових огорож і знаків безпеки на робочих місцях;

вживати заходів щодо запобігання випадкам травматизму;

усувати від роботи осіб, які порушують правила безпеки праці. Командир судна або особа, яка відповідає за безпеку праці, мають слідкувати за тим, щоб:

пристрої, системи, обладнання, механізми і пристосування оглядались, перевірялись та випробувались у строки, що встановлені Реєстром і Правилами технічної експлуатації суднових технічних засобів;

усі елементи обладнання, що рухаються, а також відчинені отвори в обладнанні, через які у процесі експлуатації можуть виділятися полум'я, горючі гази, пил, променисте тепло тощо, були надійно захищені;

всі отвори на палубах і робочі місця на висоті, що не мають постійних огорож, на яких виконуються будь-які суднові роботи, мали надійні тимчасові леєрні огорожі.

56. Під час пересування штормтрапами та вертикальними трапами необхідно дотримуватись правила трьох опор.

57. Поручні, східці трапів, настили сходів, палуби проходів і робочих місць мають бути завжди очищені від мастил, води, снігу, льоду та будь-чого іншого, що може призвести до ковзання.

58. Усі проходи до робочих місць повинні бути вільними від сторонніх предметів. Плити настилів мають бути укладені на місце і закріплені. ґрати, прутки, стійки і поручні закріплюються на штатному місці.

59. Під час виконання суднових робіт особовий склад зобов'язаний використовувати спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

60. Носіння робочих рятувальних жилетів членами екіпажів суден обов'язкове під час:

виконання буксирних і швартовних робіт, робіт на палубі у штормових умовах;

виконання робіт з рятування людей, суден і плавзасобів, гасіння пожеж на воді;

знаходження на відкритих палубах;

виконання забортних та інших робіт, що пов'язані з небезпекою падіння за борт.

61. Особовому складу судна забороняється:

проводити ремонтні, профілактичні або налагоджувальні роботи, що пов'язані з тимчасовим виведенням з ладу будь-яких технічних засобів, без дозволу вахтового помічника командира пожежного судна;

перебувати за леєрною огорожею або фальшбортом, а також перехилитися через них.

62. Роботи з технічного обслуговування електрообладнання здійснюються за умови повного або часткового зняття напруги судновим електромеханіком та особами, які мають відповідні документи на право обслуговування електрообладнання.

63. Для підготовки робочого місця під час роботи з частковим або повним зняттям напруги потрібно:

провести необхідні вимкнення на головному розподільному щиті та вжити заходів, щоб напруга не подавалась до місця роботи через помилкове або самовільне ввімкнення комутаційної апаратури;

вивісити попереджувальні знаки та встановити огорожі;

використовувати електрозахисні засоби – діелектричні рукавиці, килимки тощо, переконатися у справності приладів та перевірити відсутність напруги на елементі установки, що призначена для роботи.

64. У разі часткового зняття напруги вимкнені струмопровідні частини, які доступні випадковому доторканню, мають бути огорожені тимчасовими огорожами.

65. Електрозварювальне обладнання для використання його на судні повинно бути відповідного типу і сумісним із системою постійного або змінного електричного струму, що встановлена на судні, або акумуляторними батареями.

66. У разі використання зварювального обладнання змінного струму напруга холостого ходу (напруга між електродом і землею перед запалюванням дуги) має бути обмежена 25 В за допомогою відповідного пристрою для зниження напруги. Електродотримачі мають забезпечувати повну ізоляцію.

67. Для відімкнення обладнання від електричного струму в найбільш стислі строки мають бути передбачені засоби, за допомогою яких можна швидко відключити електричний струм від зварювального електрода.

68. Електрозварювальні роботи виконуються особами, які:

пройшли спеціальне навчання та проінструктовані щодо правил роботи з обладнанням, яке використовується;

повністю одягнені у спеціальний одяг;

захищені рукавицями, фартухом, маскою зварника або щитком та діелектричними гумовими ботами.

69. Забороняється проводити зварювальні роботи, якщо зварювальник стоїть у воді або коли будь-яка частина його тіла занурена у воду.

70. Зазвичай зварювальні роботи повинні проводитися тільки при постійній присутності старшого помічника командира судна.

71. Усі судна під час руху акваторією порту повинні дотримуватися обережності, рухатися мінімальним ходом, а під час розходження з буксирним караваном, поблизу місць здійснення гідротехнічних і підводних робіт судна повинні завчасно зменшувати швидкість руху.

72. Під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та проведення пошуково-рятувальних робіт капітану судна (вахтовому начальнику) забороняється:

швартовка до судна, на якому виникла пожежа з підвітряної сторони або є загроза розповсюдження пожежі на пожежно-рятувальне судно;

залишати судно до повного його ошвартування, зупинки роботи двигунів та механізмів.

Капітан судна (вахтовий начальник) повинен здійснювати:

постійний контроль за швартовними кінцями;

за креном та диферентом судна, на якому виникла НС, недопущення його зависання на швартовних кінцях;

у разі необхідності організувати відкачку води з трюмів потерпілого судна.

73. Обстановка, що може скластися під час пожеж на об'єктах, які знаходяться на воді, на судах у портах, доках і затоках:

складне планування суден, наявність пустот у переборках і оздоблення їх горючими матеріалами, розвинена мережа комунікацій, значний запас дизельного пального в паливних баках;

значна кількість людей на пасажирських судах, великі обсяги горючих рідин у танкерах, горючих вантажів на суховантажних судах;

швидке поширення вогню горючим оздобленням приміщень, горючими вантажами у трюмах і на верхніх надбудовах та сильне нагрівання під час пожежі металевих конструкцій корпусу, переборок, палуби і обладнання;

складність проведення евакуації та проникнення до осередку горіння.

74. Під час гасіння пожеж на судах у портах, доках і затоках керівник гасіння пожежі зобов'язаний:

отримати від капітана судна оперативну документацію щодо організації гасіння пожежі, ознайомитися з планом приміщень, рекомендаціями для визначення шляхів поширення вогню;

узгодити дії з капітаном судна та адміністрацією порту;

вжити заходів щодо організації постійного зв'язку з диспетчером порту, караванним капітаном, штабом на пожежі, рятувальними суднами;

з'ясувати можливість використання штатних судових механізмів, портових кранів під час гасіння пожежі, рятування людей та евакуації вантажів;

визначити необхідність відведення судна, на якому виникла пожежа, від інших суден і берегових споруд або відведення від нього інших суден;

застосовувати піну або розпилену воду для гасіння пожежі в трюмі, машинно-котельному відділенні та інших приміщеннях;

задіяти стаціонарні установки пожежогасіння та димовидалення;

спрямовувати засоби пожежогасіння та вогнегасні речовини на поруч розташовані судна;

організувати охолодження металевих частин судна разом з гасінням пожежі;

організувати поворот судна з урахуванням напрямку вітру для зменшення інтенсивності поширення вогню у разі відкритого горіння палубної надбудови;

організувати у взаємодії з капітаном спостереження за стійкістю судна (креном, осадкою тощо) та за потреби – заходи щодо його вирівнювання.

75. Під час гасіння пожеж на нафтоналивних судах (танкерах) керівник гасіння пожежі зобов'язаний:

уточнити вид нафтопродуктів і ступінь заповнення ними танків;

ужити заходів щодо зупинення зливно-наливних робіт, видалення із судна зливно-наливних пристроїв, закривання люків танків, не охоплених вогнем, та заповнення порожніх танків водою чи інертними газами;

подати стволи на охолодження палуби та бортів судна, підготувати та провести пінну атаку для гасіння пожежі;

вжити заходів для захисту суден і берегових споруд у разі розтікання та горіння рідини на поверхні води;

організувати встановлення бонових загороджень і застосування спеціальних сорбентів для попередження розтікання легкозаймистих і горючих рідин по акваторії;

розміщувати пожежно-рятувальні автомобілі, пожежні судна та інші плавзасоби, залучені до гасіння, вище за течією річки від судна, що горить.

76. Інші заходи щодо забезпечення безпеки праці на судах виконуються згідно із чинними нормативними документами із цього питання Державного департаменту морського і річкового транспорту України.

3. Безпека праці під час проведення перевірок (обстежень) об'єктів, у тому числі об'єктів будівництва

1. В основу організації заходів безпеки під час проведення перевірок (обстежень) об'єктів покладається виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Посадові особи ДСНС, які проводять перевірки (обстеження) об'єктів, повинні знати і дотримуватися правил поведінки з устаткуванням та іншими засобами, які вони використовують під час роботи, та у разі потреби вміти користуватися засобами індивідуального захисту.

3. До проведення перевірок (обстежень) об'єктів допускаються посадові особи ДСНС, які пройшли інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

4. Посадові особи ДСНС зобов'язані дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання своїх службових обов'язків.

5. Посадові особи несуть безпосередню відповідальність за порушення вимог з охорони праці.

6. Перебуваючи на території об'єкта, у тому числі об'єкта будівництва, посадові особи ДСНС повинні неухильно дотримуватися затверджених суб'єктом господарювання положень, інструкцій та інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

7. Перед початком проведення перевірок (обстежень) об'єктів вивчаються заходи безпеки, що встановлюються залежно від їх функціонального

призначення. Під час проведення перевірок (обстежень) такі заходи безпеки мають суворо дотримуватись.

8. При проведенні заходу державного нагляду (контролю):

спеціальних виробництв, лабораторій, науково-дослідних інститутів, об'єктів підвищеної небезпеки, в яких мають місце перевищення допустимих рівнів теплового випромінювання, шуму, вібрації, а також застосовуються (чи зберігаються) радіоактивні, вибухові речовини, токсичні гази і пари, використовується вибухонебезпечне обладнання та обладнання, що працює під тиском, посудини, що працюють під високим тиском, легкозаймисті і горючі рідини, а також ведуться роботи, які особливо небезпечні для здоров'я людини, необхідно дотримуватись усіх застережних заходів, що викладені у правилах, інструкціях, положеннях та інших документах з безпеки праці, які розроблені для цих підприємств і виробництв;

об'єктів, що мають небезпечні виробництва тощо, слід застосовувати засоби індивідуального захисту, що передбачені відповідними інструкціями з безпеки праці на цих об'єктах (виробництвах);

тваринницьких комплексів, цирків, зоопарків тощо потрібно дотримуватися заходів безпеки при поводженні з тваринами;

висотних споруд і будівель не можна підходити до краю покрівлі, перекриттів, майданчиків, де відсутня огорожа. Слід використовувати в певних випадках рятувальні мотузки, дотримуватись обережності під час пересування поблизу технологічних та інших отворів;

закладів охорони здоров'я необхідно отримати від адміністрації потрібну інформацію щодо правил внутрішнього розпорядку і неухильно їх дотримуватись, зокрема карантинних обмежень.

4. Забезпечення заходів безпеки особового складу під час перевірок заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами

1. В основу організації заходів безпеки під час перевірок заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами, покладається виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Уповноважені посадові особи ДСНС, які проводять перевірку заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами, повинні знати і дотримуватися правил поводження з устаткуванням та іншими засобами, які вони використовують під час роботи, та вміти користуватися засобами індивідуального захисту.

3. До проведення перевірок заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами, допускаються уповноважені посадові особи ДСНС, які пройшли інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

4. Уповноважені посадові особи ДСНС зобов'язані дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей процесі виконання своїх службових обов'язків.

5. Уповноважені посадові особи несуть безпосередню відповідальність за порушення вимог з охорони праці.

6. Основними небезпечними чинниками під час перевірки заяв і повідомлень про пожежі та участі у розслідуванні причин виникнення пожеж є:

- обвалення конструкційних та декоративних елементів будівель та споруд;
- вплив теплових потоків, вогню та розжарених поверхонь;
- небезпека ураження електричним струмом;
- небезпека отруєння токсичними речовинами;
- небезпека хімічного і радіоактивного впливу;
- небезпека травмування через вкриті кригою поверхні;
- небезпека травмування транспортними засобами;
- небезпека контакту з нагрітими до високих температур поверхнями;
- небезпека травмування колючими та ріжучими предметами й уламками скла;
- небезпека ураження внаслідок вибуху газо-, пароповітряних сумішей;
- небезпека ураження вогнепальною та холодною зброєю чи осколковими частками вибухових пристроїв;
- небезпека падіння вниз через прогари у підлозі, зі сходів та інших будівельних елементів;
- небезпека під час роботи на висоті.

7. При перевірці заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами, та участі у розслідуванні причин виникнення пожеж уповноваженим посадовим особам ДСНС необхідно застосовувати заходи безпеки для уникнення впливу перерахованих чинників.

8. Уповноважені посадові особи ДСНС під час перевірки заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами, та участі у розслідуванні причин виникнення пожежі забезпечуються устаткуванням (засобами вимірювальної техніки, приладами, обладнанням тощо), необхідним для встановлення умов та обставин виникнення пожеж та їх розвитку, виявлення осередків пожеж, встановлення порушень вимог пожежної безпеки, у тому числі що спричинили (могли спричинити) виникнення пожеж або їх розповсюдження, та індивідуальними засобами захисту.

9. Уповноважені посадові особи ДСНС під час перевірки заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами, та участі у розслідуванні причин виникнення пожеж забезпечуються такими засобами індивідуального захисту: захисним одягом, чоботами вологостійкими із захисними властивостями, каскою, робочими рукавицями (за необхідності діелектричними), засобами захисту органів дихання та зору (повнолицьові маски з набором відповідних фільтрів), індивідуальними засобами оцінки радіаційного стану (дозиметр та радіометр), захисними окулярами, за необхідності роботи на висоті чи у місцях, що знаходяться нижче рівня землі, пожежним поясом та рятувальною мотузкою.

10. Уповноважені посадові особи ДСНС під час перевірок заяв і повідомлень про пожежі або події та участі у розслідуванні причин виникнення пожеж забезпечуються аптечками медичними індивідуальними (для надання само- та взаємодопомоги).

11. Уповноважені посадові особи ДСНС під час перевірок заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами, та участі у розслідуванні причин виникнення пожеж, зокрема у зонах можливого ураження вогнепальною та холодною зброєю чи осколковими частками вибухових пристроїв, або участі в огляді місця пожежі, пов'язаної з використанням вибухових матеріалів або таких, що їх нагадують (імітують зовнішній вигляд або конструкцію вибухового пристрою), забезпечуються бронежилетами із 6 класом захисту або IV рівнем захисту, бронешоломами із класом захисту 1А або III-A рівнем захисту та балістичними (тактичними) окулярами.

12. Уповноважені посадові особи ДСНС перед чергуванням (початком виконання службових обов'язків щодо перевірки заяв про пожежі та участі у розслідуванні причин виникнення пожеж) перевіряють наявність та справність устаткування, засобів індивідуального захисту, бронезахисту та аптечок медичних індивідуальних (для надання само- та взаємодопомоги).

13. Уповноваженим посадовим особам ДСНС перед початком огляду місця пожежі або події, пов'язаної з пожежами, необхідно:

одягнути засоби індивідуального захисту;

перевірити справність і готовність до роботи устаткування;

ознайомитись із планом об'єкта, схемою прокладених ліній електропередач, зв'язку, трубопроводів, вентиляції та іншими особливостями об'єкта (за наявності);

перевірити зовнішнім оглядом стан конструкцій об'єкта;

на початку дослідження місця пожежі переконатись, що електромережа знеструмлена та відсутні отруйні, їдкі, радіоактивні речовини. Намітити безпечні шляхи пересування місцем пожежі;

у разі необхідності виставити спостерігачів, котрі сигналізували б про виникнення небезпеки.

14. У разі виникнення небезпеки зрушень, обвалів, ураження електричним струмом, радіоактивного опромінення, вибуху газо-, пароповітряних сумішей та вибухонебезпечних предметів негайно закінчити виконання роботи, вийти із зони можливого ураження і не починати роботу до усунення небезпечних чинників.

15. Усі роботи (відбір проб, виміри, випробування тощо) виконувати згідно зі встановленою методикою.

16. Під час огляду об'єкта пожежі уникати контакту з невідомими речовинами і реактивами, які знаходяться на місці пожежі.

17. За наявності отруйних, сильнодіючих і подразнюючих речовин органів дихання та у разі сильного запилення необхідно працювати з використанням засобів захисту органів дихання та зору (повнолицьова маска з відповідними фільтрами).

18. Огляд об'єкта пожежі на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюють виготовлення, переробку, реалізацію хімічних сполук, похідних нафтопродуктів та полімерів, здійснюється обов'язково в засобах індивідуального захисту органів дихання та тіла.

19. Під час проведення огляду об'єкта пожежі, який може бути радіоактивно забруднений, обов'язково використовувати індивідуальні засоби оцінки радіаційного стану (дозиметр та радіометр).

20. У разі використання безпілотного повітряного судна для огляду місця пожежі потрібно дотримуватись Авіаційних правил України "Правила використання повітряного простору України".

21. Під час перевірки заяв та повідомлень про пожежі або події, пов'язані з ними, та участі у розслідуванні причини виникнення пожежі забороняється:

проводити роботи, не пов'язані з виконанням поставлених завдань;

проводити огляд місця події за фактом вибуху без огляду території спеціалістами-вибухотехніками Нацполіції на наявність вторинних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних залишків і частин вибухового пристрою, що вибухнув, а також без узгодження зі спеціалістами відповідних служб (служби електропостачання, газової служби, водоканалу тощо) можливості безпечного перебування на місці вибуху;

проводити роботи щодо огляду об'єкта пожежі, який розташований на території, де відбувалися бойові дії, без дозволу (згоди) піротехнічних підрозділів;

проводити будь-які маніпуляції з вибухонебезпечними предметами, виявленими під час огляду об'єкта пожежі;

проводити роботи під час повітряної тривоги;

доторкатися до технологічного та освітлювального обладнання незахищеними руками;

заходити за огорожу об'єкта, що може бути під напругою, та виконувати будь-які дії з елементами електрообладнання до його знеструмлення;

доторкатися та нахилитися до поверхні, на якій знаходяться залишки невідомих рідин, реактивів, можливе випадкове винесення високої напруги чи утворення інтенсивних теплових потоків;

сідати на огороження або опиратися об них;

підходити до краю даху, перекриттів, майданчиків, ліфтових шахт та інших технологічних отворів, де відсутні огорожі, без відповідної страховки (страхувальні пояси та мотузки);

проводити огляд об'єкта пожежі у темну пору доби за відсутності належного освітлення;

входити до приміщення, в якому сталася пожежа (вибух), до його ретельного провітрювання та повного видалення димоподібних продуктів горіння (вибуху);

перебування під пошкодженими перекриттями.

22. Уповноважені посадові особи ДСНС, які залучаються до перевірок заяв і повідомлень про пожежі або події, пов'язані з пожежами, та участі у розслідуванні причин виникнення пожеж, можуть відмовитися від огляду об'єкта пожежі (події) у разі настання ситуації, небезпечної для їх життя, здоров'я чи оточуючих, до настання безпечних умов, про що повідомляють свого керівника та керівника слідчо-оперативної групи.

23. Після закінчення проведення відповідних робіт необхідно:

- вимкнути електроприлади від бортової мережі автомобіля;
- вимкнути прилади з автономним джерелом живлення;
- закоркувати реактиви та хімікати, що використовувалися під час роботи на місці пожежі;
- видалити залишки хімічних речовин і реактивів з приладів та обладнання;
- привести до належного стану захисний одяг та засоби захисту органів дихання та зору;
- ретельно вимити руки;
- доповісти своєму безпосередньому керівнику про результати виконання робіт, а також про несправності та зауваження, виявлені під час огляду об'єкта пожежі.

5. Безпека праці під час проведення занять, навчань, спортивних заходів та службової підготовки

1. В основу організації заходів безпеки особового складу при проведенні занять, навчань та спортивних заходів покладається виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”, Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженого наказом МВС від 15.06.2017 № 511, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 р. за № 835/30703 (зі змінами), Методичних рекомендацій з організації тактичної підготовки в територіальних органах ДСНС, затверджених наказом ДСНС від 12.12.2022 № 727.

2. Основні вимоги, засади організації та проведення спортивних змагань з пожежно-прикладного спорту визначаються Правилами спортивних змагань з пожежно-прикладного спорту, затвердженими заступником Міністра молоді та спорту України 15 лютого 2021 року.

3. Кожному практичному заняттю з тактичної підготовки, відпрацюванню вправ зі спеціальної підготовки та фізичної підготовки має передувати ретельна підготовка керівника занять до їх проведення.

4. У методичних розробках в обов'язковому порядку мають відображатися питання щодо безпечного виконання навчальних вправ під час проведення практичних занять, у тому числі і проведення інструктажу особового складу з питань безпеки праці.

5. Під час проведення практичних занять, змагань і спортивних заходів мають враховуватися пора року, час доби, погодні умови, а також вимоги безпеки, зазначені в цих Правилах (вимоги безпеки праці до навчальної пожежної вежі з майданчиком, майданчика стометрової смуги з перешкодами, майданчика для пожежної естафети, вогневої смуги психологічної підготовки, теплотриси).

6. До проведення занять, коли відпрацьовуються вправи на висотах, слід ретельно інструктувати страхувальників. Не дозволяється здійснювати утримання особи, що підіймається (спускається), шляхом пропущення

страхувального каната через плече, поясницю страхувальника, а також використовувати при страхуванні будь-які технічні пристосування, прикріплені до пояса запобіжного лямкового (безлямкового) страхувальника.

7. У разі необхідності при виконанні вправ з драбиною-штурмівкою керівник занять повинен передбачити використання страхувального пристрою. Необхідно також проводити зовнішній огляд страхувальних пристроїв, організувати розпушування верхнього шару запобіжної подушки навчальної вежі.

8. Пожежне обладнання, яке використовується під час проведення занять, навчань, спортивних змагань, має бути випробуване та відповідати правилам безпеки.

9. Перед проведенням практичних занять здійснюється підготовка керівника занять і його помічників, особового складу, приведення в готовність засобів матеріально-технічного забезпечення, визначаються заходи безпеки та вирішуються організаційні питання з адміністрацією об'єкта.

З адміністрацією об'єкта погоджуються питання стосовно місця проведення занять на об'єкті, способи імітації оперативної обстановки, особливості розгортання сил і засобів та здійснення оперативних дій, визначаються заходи безпеки праці.

10. Весь особовий склад, задіяний до проведення практичних занять, спеціальних навчань і тренувань, повинен пройти позаплановий інструктаж з питань охорони праці з урахуванням навчальних питань, що передбачається відпрацьовувати.

Якщо з особовим складом перед проведенням практичних занять на об'єкті не проводилися теоретичні заняття в класі, то керівник занять перед оголошенням навчальної "тривоги" для виїзду з караулом (відділенням) на об'єкт доводить заходи безпеки праці під час ознайомлення особового складу з особливостями гасіння пожеж на об'єкті.

11. При вирішенні на об'єкті тактичної задачі керівник занять стежить за дотриманням учасниками практичних занять, спеціальних навчань і тренувань заходів безпеки.

Якщо керівник гасіння пожежі прийняв рішення, виконання якого може призвести до грубих порушень безпеки праці, нещасних випадків, аварій, порушень технологічного процесу чи встановленого режиму на об'єкті, керівник заняття без зволікань вживає заходів для прийняття вірного рішення. У разі невиконання керівником гасіння пожежі вимог вказаних керівником занять останній має право припинити проведення занять (тренувань) та відсторонити залучений особовий склад від виконання відповідних завдань.

Проведення занять (навчань) відновлюється після усунення недоліків.

12. Начальницький склад, який виступає в ролі посередників, під час занять (навчань) контролює правильність дій особового складу та вживає заходів для попередження помилок у їх діях, які можуть призвести до нещасних випадків, аварій, порушень технологічного процесу чи встановленого режиму на об'єкті.

13. Під час вирішення тактичних задач особлива увага приділяється питанням безпечного використання особовим складом ЗІЗОД і зору та спеціальних засобів захисту.

14. Забороняється для імітації оперативної обстановки застосовувати засоби, які можуть призвести до травмування людей, викликати пожежу чи нанести іншої шкоди.

15. Для участі у спортивних змаганнях подається заявка. Заявка повинна мати візу лікаря про допущення учасників до змагань.

Підрозділ, що заявляє учасника на змагання, заявкою гарантує страхування його від нещасного випадку на тренуванні або змаганні і несе за це відповідальність.

16. Кожна команда, що бере участь у змаганнях, повинна мати свого представника, на якого покладається проведення інструктажу із забезпечення безпеки учасників змагань.

17. Проведення змагань і спортивних заходів здійснюється відповідно до затверджених регламентів та правил проведення відповідних спортивних змагань.

18. Орган та підрозділ ДСНС, який безпосередньо відповідає за підготовку та проведення змагань, зобов'язаний підготувати та надати для проведення змагань у необхідній кількості (з урахуванням резерву) пожежну техніку, обладнання, спорядження та знаряддя. Все обладнання, оснащення та засоби захисту, що використовуються під час проведення змагань, повинні пройти випробування згідно із законодавством.

6. Правила особистої гігієни та заходи безпеки під час поводження зі службовими собаками

1. Безпека праці під час поводження зі службовими собаками вимагає дотримання працівниками кінологічних підрозділів правил особистої гігієни, а також правил утримання, догляду, годівлі, виховування, дресирування та використання службових собак у роботі.

2. Правила особистої гігієни та заходи безпеки під час поводження зі службовими собаками визначаються Інструкцією з організації діяльності кінологічних підрозділів ДСНС, затвердженою наказом МВС України від 11.07.2018 № 597, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 серпня 2018 р. за № 896/32348.

3. Особливості заходів безпеки при застосуванні мінно-пошукових собак.

У піротехнічних підрозділах, які у своїй структурі мають відділення спеціальних мінно-пошукових робіт та застосовують мінно-пошукових собак, додатково мають бути дотримані такі вимоги безпеки:

1) перед початком роботи необхідно підготувати територію: густу рослинність на ділянці слід прибрати. Очищення здійснюється механічним способом – кущорізами, газонокосарками або спеціальною технікою;

2) забороняється допускати мінно-пошукових собак до роботи на місцевості, де наявні мінеральні добрива, порошкоподібні речовини або речовини з різкими запахами, що можуть вплинути на функцію нюху собаки;

3) у разі наявності потенційної загрози розтяжок застосування мінно-пошукових собак заборонено до повного очищення території від вибухонебезпечних пасток;

4) під час проведення пошукових робіт сапер-кінолог зобов'язаний постійно тримати мінно-пошукового собаку в полі зору, не відволікаючись на сторонні дії. Робота собаки дозволяється виключно на попередньо підготовленій ділянці, очищеній від густої рослинності. Залишки високої трави або інші перешкоди, що можуть унеможливити візуальний контроль за переміщенням собаки, мають бути усунені до початку пошуку. В разі неможливості забезпечити постійний візуальний контакт, використання собаки на такій ділянці забороняється;

5) у межах або поблизу небезпечної зони мінно-пошукові собаки повинні перебувати виключно на повідцях під постійним контролем сапера-кінолога. Перебування собак без нагляду або поза транспортними боксами у вказаних зонах категорично заборонено незалежно від фази роботи. Такий режим є обов'язковим з міркувань безпеки при роботі поблизу або на територіях з потенційною загрозою наявності вибухонебезпечних предметів;

6) під час пересування із собакою сапер-кінолог повинен дотримуватися безпечної дистанції щодо інших людей та тварин. Забороняється утримувати собаку зашийник або карабін повідця;

7) у разі якщо сапер-кінолог візуально виявляє вибухонебезпечний предмет у зоні пошуку, мінно-пошуковий собака має бути негайно відкликаний, а про факт виявлення повідомляється начальнику відповідного підрозділу. Начальник підрозділу зобов'язаний призначити кінологу іншу зону для подальшої роботи на період вилучення або знищення виявленого вибухонебезпечного предмета;

8) у разі евакуації постраждалих мінно-пошуковий собака має бути взятий під контроль сапером-кінологом. Контроль над твариною не повинен заважати транспортуванню потерпілих;

9) у разі бійки між собаками їх рознімання має здійснюватися двома саперами-кінологами. Забороняється намагатися рознімати тварин самотійно, оскільки це може спричинити тяжкі травми.

7. Безпека праці під час проведення відеозйомок (репортажів) у зоні надзвичайної ситуації (події)

1. При проведенні відеозйомки в умовах підвищеного ризику для життя та здоров'я особовий склад повинен дотримуватись вимог інструкцій з охорони праці, якими регламентується безпечне виконання певного виду робіт.

2. Особовий склад повинен:

уміти користуватися матеріально-технічним обладнанням, що необхідне для проведення фото- та відеозйомок;

користуватись спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

не дозволяти стороннім особам керувати фото- та відеоапаратурою;

виконувати виключно вказівки безпосереднього керівника або керівника штабу з ліквідації надзвичайної ситуації (керівника гасіння пожежі);

дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих людей;

під час вибору потрібного ракурсу зйомки необхідно оцінювати безпечність переміщення та контролювати навколишню обстановку. Зберігати безпечну відстань від об'єктів, які можуть бути нестійкими або небезпечними;

у разі взаємодії та контакту з іншими людьми бути ввічливим та стриманим, не провокувати конфліктні ситуації;

дотримуватися принципу мінімізації часу на місці події.

3. У процесі роботи на особовий склад можливий вплив таких небезпечних чинників:

під час пожежі: токсичні продукти горіння, вогонь, підвищена температура навколишнього середовища, дим, знижена концентрація кисню, підвищена (знижена) температура навколишнього середовища;

під час виявлення, вилучення та знешкодження потенційно небезпечних предметів: загроза вибуху небезпечного предмета, можливість травмування ударною хвилею або уламками, руйнування конструкцій та будівель унаслідок вибуху;

під час аварійно-рятувальних робіт: імовірність виникнення зсувів та обвалів земельних, можливість травмування уламками будівель, споруд та конструкцій;

під час масових заходів: у разі виникнення надзвичайної ситуації – ймовірність виникнення паніки у людей, рух натовпу в довільних напрямках, відсутність керованості людьми, загроза бути збитим, затоптаним.

4. У разі виконання завдання в умовах підвищеного ризику для життя та здоров'я одягнути засоби індивідуального захисту (шолом, захисні окуляри, маску, рукавички та відповідний одяг для запобігання потенційним ризикам, засоби бронезахисту тощо).

5. Під час проведення робіт необхідно встановити систему зв'язку з іншими членами команди (оперативно-рятувальними відділеннями, піротехнічними підрозділами).

6. До відеозйомки можна братися тільки після узгодження з керівником гасіння пожежі, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт безпечного місця (ділянки) проведення зйомки.

7. Під час виконання завдань особовий склад повинен завжди пам'ятати, що його безпека та безпека оточуючих важливіша за отримання інформації, та бути готовим до можливих психологічних викликів, які можуть виникнути внаслідок роботи в екстремальних умовах.

ІХ. БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДСНС

1. Загальні положення

1. Вимоги цього розділу є обов'язковими для всіх закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління ДСНС та їх

відокремлених структурних підрозділів (далі – заклади освіти), а також під час виїзних занять, практик, стажувань і польових таборів.

2. Особливі умови, що враховуються при плануванні та проведенні занять, зокрема:

використання аварійно-рятувальної техніки спеціального призначення, аварійно-рятувального інструменту, спорядження та засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ);

відпрацювання дій на полігонах, навчально-тренувальних комплексах і навчальних контейнерних тренажерах (багатомодульних, вогневих, психологічних, тренувальних), навчально-тренувальних вежах, смугах психологічної підготовки рятувальників тощо;

виконання робіт (навчально-тренувальних завдань) підвищеної небезпеки (роботи на висоті, з електрифікованим інструментом, у замкнених просторах, з газовими балонами, легкозаймистими та токсичними речовинами, посудинами під тиском тощо);

проходження практик і стажувань у підрозділах ДСНС та на інших об'єктах господарювання.

3. У закладі освіти розробляється та ведеться документація з охорони праці відповідно до чинного законодавства. У положеннях про структурні підрозділи обов'язково передбачаються основні завдання, функції, права та обов'язки з питань охорони праці відповідно до напряму діяльності підрозділу.

4. Висновки за результатами аудиту з охорони праці, дослідження умов праці, оцінки технічного стану обладнання та устаткування, атестації робочих місць за умовами праці, а також контролю дотримання правил безпечної роботи особовим складом і здобувачами освіти оформлюються внутрішньою комісією під час планових перевірок закладу освіти.

5. Особи, винні в порушенні вимог цього розділу, несуть відповідальність згідно із законодавством.

2. Вимоги до об'єктів закладу освіти

1. Територія, будівлі та споруди, приміщення (навчальні та науково-дослідні лабораторії, майстерні, спортивні комплекси, гуртожитки, їдальні, заклади охорони здоров'я, гаражі, полігони, навчально-тренувальні комплекси й навчальні тренажери контейнерного типу (багатомодульні, вогневі, психологічні, тренувальні), навчально-тренувальні вежі, смуги психологічної підготовки рятувальників, місця зберігання матеріально-технічних засобів тощо) (далі – об'єкти закладу освіти) повинні відповідати вимогам чинних норм та експлуатуватися так, щоб запобігати травмуванню особового складу та здобувачів освіти під час пересування всередині й поблизу них, при вході / виході, а також під час користування їх елементами та інженерним обладнанням.

2. Згідно з наказом керівника у приміщеннях закладу освіти призначаються особи, відповідальні за безпечний стан робочих місць та обладнання. Об'єкти закладу освіти забезпечуються відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.

3. На території закладу освіти розміщуються та підтримуються в актуальному стані план-схеми з позначенням маршрутів руху пішоходів і транспорту, небезпечних зон, місць збору під час евакуації, під'їздів аварійно-рятувальної техніки спеціального призначення, місць розташування первинних засобів пожежогасіння, входів до укриттів.

4. Переміщення відвідувачів, особового складу та учасників освітнього процесу територією закладу освіти здійснюється з дотриманням установленого пропускового та дорожнього режиму. Використання транспортних засобів на території закладу для особистих потреб забороняється, якщо інше не визначено локальними актами (навчальна їзда, чергування тощо).

5. Внутрішній дорожній рух організовується за Правилами дорожнього руху та локальними актами. Навчальна їзда та переміщення спеціальної техніки здійснюються за затвердженими маршрутами з розведенням транспортних і пішохідних потоків.

6. Полігони, навчально-тренувальні комплекси і навчальні контейнерні тренажери (багатомодульні, вогневі, психологічні, тренувальні), навчально-тренувальні вежі, смуги психологічної підготовки рятувальників та інші спеціальні об'єкти, розміщені на відкритій території:

мають паспорт об'єкта (опис конструкцій, допустимих навантажень, перелік небезпечних факторів і компенсуючих заходів);

допускаються до експлуатації актом готовності (сезонним та/або щозмінним перед початком занять);

обладнуються стаціонарними та/або мобільними засобами зв'язку та оповіщення, пунктом (постом) безпеки, комплектом первинних засобів пожежогасіння та аптечкою для надання домедичної допомоги на робочому місці;

мають організовані шляхи евакуації з вільними підходами та під'їздами для аварійно-рятувальної техніки спеціального призначення;

після завершення занять підлягають огляду, відключенню джерел енергії, прибиранню горючих матеріалів / відходів.

7. Забороняється самовільно змінювати конструкцію тренажерів / смуг перешкод / полігонів; експлуатувати пошкоджені механізми; розміщувати тимчасові споруди / склади у межах протипожежних розривів, під'їздів аварійно-рятувальної техніки спеціального призначення, шляхів евакуації; зберігати балони, легкозаймисті рідини (ЛЗР) і пально-мастильні матеріали (ПММ) поза визначеними місцями; використовувати саморобні електроприлади; спалювати відходи.

8. На відповідальних осіб покладається ведення і зберігання план-схем території, паспортів та планів організації робіт полігонів / тренажерів, актів готовності.

9. У кожному навчальному, лабораторному, виробничому, спортивному та складському приміщенні мають бути план евакуації, номери телефонів екстрених служб / чергових, інструкції з безпечної експлуатації обладнання, журнали оглядів / готовності (за потреби).

10. Небезпечні зони (машини, випробувальні стенди, теплові модулі, лазери, компресорні та інші установки) мають бути огорожені, промарковані; доступ встановлюється лише для осіб, які мають допуск до роботи з відповідним обладнанням.

11. Питання готовності приміщень до навчального року відображаються в акті приймання готовності закладу освіти, який складається внутрішньою комісією.

3. Організація освітнього процесу

1. Особовий склад та здобувачі освіти зобов'язані дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих, знати й виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншим обладнанням, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди. Особовий склад, який не пройшов навчання, інструктаж або медичний огляд, до роботи не допускається.

При проведенні занять відповідальність за охорону праці та безпеку здобувачів освіти несе викладач упродовж часу такого заняття (лекція, семінар, екскурсія тощо).

Під час правового режиму воєнного стану або виникнення / загрози виникнення надзвичайних ситуацій освітній процес організовується з урахуванням обмежень, визначених законодавством і локальними актами (алгоритмами реагування) закладу освіти.

2. Перед виїзними заняттями та заняттями з використанням механізмів, інструментів, пристроїв чи лабораторного обладнання викладач проводить цільовий інструктаж з питань охорони праці.

3. Викладач контролює обстановку під час занять та забезпечує безпечне їх проведення. У разі встановлення порушень вимог охорони праці у приміщенні для занять викладач не має права розпочинати заняття або продовжувати роботу зі здобувачами освіти до усунення недоліків, що загрожують життю та здоров'ю.

4. Під час занять у навчальному кабінеті виконується тільки та робота, яка передбачена розкладом і планом занять. Викладачу забороняється залишати без нагляду здобувачів освіти, з якими він проводить заняття, екскурсії тощо.

5. Під час роботи за персональним комп'ютером (далі – ПК) необхідно дотримуватися вимог локальних актів з охорони праці.

6. Під час проходження практики, стажування у підрозділах ДСНС або на об'єктах господарювання відповідальність за безпеку покладається на керівника практики за місцем її проходження.

7. У разі раптового погіршення стану здоров'я здобувача освіти (запаморочення, втрата свідомості, кровотеча з носа тощо) викладач надає домедичну допомогу та викликає медичного працівника, повідомляє керівництво закладу і після вжиття необхідних заходів продовжує заняття.

4. Заходи безпеки під час освітнього процесу та науково-дослідних робіт на об'єктах закладу освіти

1. Під час освітнього процесу та науково-дослідних робіт мають бути забезпечені безпечні та нешкідливі умови, що відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Робочі місця мають бути обладнані справним технологічним і вентиляційним устаткуванням, захисними та блокувальними пристроями, освітленням відповідно до норм.

3. Під час практичних робіт з використанням електроінструментів, механізмів, верстатів, компресорів, газозварювальних апаратів тощо викладач зобов'язаний:

перевірити їх справність, наявність заземлення, ізоляції, захисних екранів;
провести цільовий інструктаж зі здобувачами освіти;
забезпечити постійний контроль за дотриманням правил безпеки.

4. Здобувачам освіти забороняється:

самостійно вмикати / вимикати обладнання без дозволу викладача;

перебувати в небезпечній зоні під час роботи обладнання;

працювати без спецодягу та ЗІЗ (окулярів, рукавиць, навушників, респіраторів тощо);

залишати без нагляду увімкнене обладнання.

5. У спортивних комплексах (спорудах) та на стадіонах повинні бути аптечка для надання домедичної допомоги на робочому місці, справне спортивне обладнання, протиковзке покриття, належна вентиляція та освітлення, а також засоби первинного пожежогасіння.

6. Під час фізичних занять викладач (тренер) повинен стежити за фізичним станом здобувачів освіти, не допускати до занять осіб з ознаками поганого самопочуття, а в разі травми негайно організувати надання домедичної допомоги.

5. Безпека праці під час польових, тактичних, пожежно-рятувальних, інженерних та інших спеціальних занять

1. Під час проведення занять на відкритих місцевостях (полігонах, навчальних майданчиках тощо) умови безпеки забезпечуються відповідно до програм навчання та затверджених планів проведення робіт.

2. Відповідальна особа за проведення занять зобов'язана:

перевірити справність техніки, спорядження, інструментів;

визначити безпечні зони, шляхи евакуації та місця збору;

забезпечити наявність аптечки для надання домедичної допомоги на робочому місці, засобів зв'язку, вогнегасників і знаків безпеки.

3. За використання спеціального обладнання (механізмів, засобів імітації, тренажерів тощо) викладач повинен здійснювати постійний контроль за технічним станом обладнання, діями учасників і дотриманням правил безпеки.

6. Профілактика виробничого травматизму, професійних захворювань і надзвичайних ситуацій

1. У закладі освіти повинна проводитися системна профілактична робота щодо запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям, спрямована на створення безпечних і здорових умов праці та навчання.

2. Профілактика здійснюється шляхом:

постійного аналізу стану охорони праці та причин порушень;

проведення навчання, інструктажів і тематичних занять із безпеки життєдіяльності;

забезпечення особового складу та здобувачів освіти засобами індивідуального та колективного захисту;

належного технічного обслуговування, ремонту, модернізації устаткування; своєчасного проведення медичних оглядів;

пропаганди безпечних методів праці (навчання, тренінги, конкурси, інформаційні стенди, пам'ятки).

7. Ментальне здоров'я та психологічна безпека

1. Заклад освіти зобов'язаний створювати безпечне та психологічно сприятливе освітнє середовище, у якому відсутні будь-які форми психологічного насильства, дискримінації, цькування (булінгу, мобінгу), тиску чи приниження гідності.

2. Організація навчального процесу має забезпечувати раціональне поєднання інтелектуальних, емоційних і фізичних навантажень з урахуванням індивідуальних можливостей.

Керівники структурних підрозділів та викладачі зобов'язані вживати заходів щодо профілактики емоційного та інформаційного перевантаження.

3. З метою підтримки ментального здоров'я у закладі освіти повинні діяти: система психологічної підтримки (психологічна служба, центр психічного здоров'я або уповноважений психолог);

анонімні канали комунікації для звернень щодо психологічного тиску, стресу або порушення етичних норм;

програми тренінгів, лекцій, консультацій з управління стресом, профілактики вигорання та розвитку емоційної стійкості.

4. Викладачі та куратори навчальних груп повинні:

відстежувати ознаки емоційного виснаження, тривожності, ізоляції серед здобувачів освіти;

створювати атмосферу взаємоповаги, підтримки, довіри та безпеки;

за потреби скеровувати здобувачів освіти до психологічної служби.

5. Заклад освіти зобов'язаний забезпечити інформування особового складу та здобувачів освіти про доступні ресурси психологічної допомоги, зокрема контакти внутрішньої психологічної служби.

6. Під час роботи та навчання забороняється застосовувати методи, що принижують особистість або завдають психологічної шкоди, а також перевантажувати учасників без передбачених перерв і режимів відновлення.

7. З метою профілактики стресу та вигорання особовий склад і здобувачі освіти мають право на індивідуальні консультації та участь у групових заходах підтримки, арттерапевтичних, релаксаційних і спортивних програмах.

8. У разі виявлення кризового психоемоційного стану, ознак дистресу, суїцидальних намірів чи агресивної поведінки керівник структурного підрозділу або викладач зобов'язаний негайно повідомити адміністрацію закладу освіти, психологічну службу та медичного працівника і діяти відповідно до алгоритмів надання екстреної психологічної допомоги в закладі освіти.

Завідувач Сектору охорони праці

Андрій ГАПАЛО