Mejorando la Performance en Sistemas Linux/Unix

Diego Bravo E. 9 de Octubre de 2005

Tabla de contenidos

1. Introducción	2
2. Higiene	2
3. Configuración de la Memoria RAM	
4. Análisis CPU-I/O	7
A. Ejercitador de memoria	13

Se proporciona una metodología práctica para mejorar la performance de sistemas Linux, la cual puede ser aplicable a variantes Unix.

Cualquier sugestión o corrección, favor escribir a *diego_bravo_estrada at yahoo dot com*¹.

1. Introducción

Este es un texto breve con algunas sugestiones acerca de cómo mejorar la performance de un sistema Linux (o Unix.) No pretende cubrir el material que se detalla en los libros correspondientes, sino tan solo ser una primera aproximación para quien tiene interés en el particular y desea una explicación rápida.

Se propone la siguiente metodología secuencial para mejorar la performance:

- 1. Eliminar los factores negativos que deterioran la performance (higiene)
- 2. Analizar y reconfigurar la memoria de ser necesario
- 3. Analizar y reconfigurar la relación %CPU vs %I/O

1.1. Autoría y Copyright

Este documento tiene copyright (c) 2006 Diego Bravo Estrada <diegobravoestrada en hotmail>. Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la "GNU Free Documentation License, Version 1.2", excepto en lo mencionado en el siguiente párrafo. Esta licencia puede obtenerse en: http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt

Si se desea crear un trabajo derivado o publicar este documento para cualquier propósito, apreciaría que se me contacte primero a fin de tener la oportunidad de proporcionar una versión más reciente. De no ser esto posible, la última versión debería estar disponible en el sitio web GatoGringo.com.³

2. Higiene

Asumiendo que nuestro sistema puede mejorar su performance (en la mayoría ocurre así), lo primero es corregir ciertos problemas típicos. En particular:

- Eliminar procesos "pesados" inútiles
- Re-escribir procesos "pesados" útiles

Llamaremos "pesado" a un proceso que torna lento al sistema. Esto ocurre comunmente porque aquél consume muchos recursos de procesamiento (mucho CPU) o consume mucha memoria.

2.1. Consumo excesivo de CPU de un proceso

Muchas veces un proceso que está fuera de control (por un error en su programación) entra en loops ilimitados que consumen inutilmente el CPU; en otros casos, esto ocurre de manera "normal" durante la ejecución de un proceso frecuente⁴. Más allá de analizar el por qué ocurre esto (que es más responsabilidad del programador), preocupémonos por detectarlo. Para esto, la manera más sencilla quizá sea emplear el comando:

ps axu

(Consúltese el manual de ps para una explicación de sus opciones.) En particular, estamos interesados en la columna que reza "%CPU". Esta columna proporciona

el porcentaje que representa el tiempo de CPU consumido por el proceso respecto al tiempo total de su ejecución.

El siguiente programa se ejecuta durante 20 segundos. Los 10 primeros el proceso no consume CPU, y luego inicia un loop sin descanso hasta que transcurran otros 10 segundos. Más abajo se muestra el monitoreo del mismo en diversos momentos para un sistema sin carga:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#define DELAY 10
main()
volatile int z;
time_t t;
/* dormir DELAY segundos */
sleep(DELAY);
/* loop infinito durante DELAY segundos */
t=time(NULL);
for(z=0;;z++)
if(time(NULL)>=t+DELAY)
break;
return 0;
Ejemplo de uso<sup>5</sup>:
$ ./sleep_and_run &
[1] 1194
$ ps axu|head -1
     PID %CPU %MEM VSZ RSS STAT START TIME COMMAND
$ ps axu grep sleep_and_ru[n]
diego 1141 0.0 0.0 1376
                                      22:01
                                            0:00 ./sleep_and_run
$ ps axu grep sleep_and_ru[n]
diego 1141 0.0 0.0 1376 252 S
                                      22:01
                                            0:00 ./sleep_and_run
$ ps axu|grep sleep_and_ru[n]
diego 1141 31.6 0.0 1376 256 R
                                      22:01 0:02 ./sleep_and_run
$ ps axu grep sleep_and_ru[n]
diego 1141 49.8 0.0 1376 256 R
                                      22:02 0:05 ./sleep_and_run
$ ps axu|grep sleep_and_ru[n]
diego 1141 51.2 0.0 1376 256 R
                                      22:01 0:06 ./sleep and run
$ ps axu|grep sleep_and_ru[n]
```

Como se aprecia, la columna %CPU empieza a crecer tras unos momentos hasta alcanzar un valor significativo (51.2%.)

Lamentablemente, este procedimiento no detecta los procesos que de pronto salen de control si éstos ya se han venido ejecutando durante mucho tiempo manteniendo un consumo moderado de CPU (pues en ese caso el %CPU tardará mucho en hacerse significativo.)⁶

Afortunadamente, existe otra forma muy sencilla de analizar este caso, y consiste en verificar la columna TIME del proceso en diversos momentos. Si se aprecia el ejemplo anterior, se observa que la columna TIME se mantiene estable (en este caso, con 0:00) durante los primeros momentos, y luego rápidamente se incrementa. Esto es un indicativo claro de que el proceso está consumiendo mucho de nuestro CPU.

En este punto, el administrador deberá matar inmediatamente al proceso, si éste resulta ser inútil. En cambio, si el proceso cumple alguna función de utilidad en el sistema, se deberá esperar un tiempo prudencial para que vuelva a la normalidad (deje de consumir tanto CPU) o para que termine.

2.2. Consumo excesivo de Memoria de un proceso

A veces asociado con lo anterior, los procesos pueden consumir demasiada memoria por distintos motivos:

- Errores de programación, especialmente al no liberar los objetos
- La memoria física es insuficiente para la cantidad de información que se requiere utilizar

Una manera rápida de saber si el sistema en su conjunto tiene carencia de memoria física consiste en analizar las columnas 'si' y 'so' bajo '--swap--'⁷:

\$ v	mst	at 2							
pro	CS		mem	ory		swa	ap	i	0
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo
0	0	0	321408	11960	95300	0	0	36	9
0	0	0	321424	11960	95300	0	0	0	4
0	0	0	321424	11960	95300	0	0	0	0

Si los valores en las columnas mencionadas son cero (quizá con pequeñas excepciones esporádicas), quiere decir que el sistema tiene suficiente memoria física para los requerimientos DE ESTE MOMENTO. Por lo tanto, el administrador hará bien en analizar la salidad de vmstat en diferentes momentos del día, o cuando se ejecutan los procesos cuya lentitud nos preocupa más.

Con el fin de analizar la memoria consumida por los procesos, podemos referirnos a las columnas %MEM y RSS de la salida nuestro conocido 'ps axu', que son equivalentes. RSS corresponde a la memoria que el sistema operativo ha otorgado para el proceso, el cual se presenta como porcentaje respecto al total en %MEM.

Siguiendo la idea, es una buena idea analizar qué procesos consumen mucha memoria y desactivarlos si no son imprescindibles. Más abajo se explica con detalle qué se puede hacer si tenemos un sistema con carencia de memoria en el que no podemos desactivar los procesos culpables.

2.3. Re-escritura de procesos pesados

No pretendo entrar al tópico de optimizar la ejecución de los programas. En mi opinión, los buenos programadores casi siempre pueden optimizar la ejecución de sus programas para que consuman menos CPU o Memoria, aunque no es una tarea trivial que conlleve poco tiempo. El problema aquí no es técnico, sino de "gerencia": el programador suele ser obligado a liberar una versión operativa que rápidamente pasa a producción, y luego se le reasigna a otra actividad sin darle tiempo para (ni obligarle a) que la optimice. Los jefes de IT se sorprenderían gratamente si asignaran a sus buenos programadores exclusivamente a optimizar las aplicaciones por algunos días.

Un aspecto imprescindible de resaltar porque resulta evidente, es el consumo excesivo de recursos que hacen los programas desarrollados en lenguajes tipo scripting como el Shell. Si bien es cierto que programar en el Shell (o similares) tiene múltiples ventajas, se debe tener en cuenta que una aplicación equivalente reescrita en lenguaje C suele ser de 10 a mil veces más veloz, y por tanto mucho menos derrochadora de CPU y Memoria.

El shell tiene su lugar para diversas tareas administrativas y para prototipado de cierta clase de aplicaciones, pero rara vez debería constituirse en el lenguaje de una aplicación principal. Como se sabe, muchas veces ocurre que la falta de tiempo o la desidia hace que la gente utilice el prototipo y postergue (para siempre) el desarrollo "en serio".

3. Configuración de la Memoria RAM

Como se indicó en la introducción, una vez que se ha aplicado las normas de "higiene" en el sistema, tenemos dos posibilidades para mejorar aún más su performance: la configuración de la memoria y la repartición CPU-I/O. Aunque ambos análisis se pueden hacer en paralelo, es muy conveniente hacerlos secuencialmente a fin de cuantificar separadamente el impacto y simplificar las observaciones. Asimismo, es bastante recomendable empezar con la configuración de la memoria, dado que las soluciones por este concepto son más sencillas y menos costosas que en lo concerniente a la repartición CPU-I/O.

3.1. Sistemas sin carencia de memoria

Algunos sistemas nunca tienen absolutamente ninguna carencia de memoria. Una forma sencilla de determinar esta situación es observando si han hecho uso del swap. Como se aprecia en el ejemplo, el swap (en este caso de aproximadamente 1200 megabytes) no tiene uso HASTA ESTE MOMENTO, lo que significa que el sistema todavía no ha tenido que recurrir al él por falta de memoria:

Si esta situación se mantiene a lo largo de muchos días, es indicativo de que dicho sistema probablemente tiene exceso de memoria, o cuando menos, exceso de swap. En estos sistemas, dificilmente podríamos mejorar la performance en lo referente al consumo de memoria.

3.2. Régimen de carencia de memoria

Normalmente los sistemas experimientan carencias de memoria durante ciertos lapsos en los que se ejecutan determinados procesos pesados. Si estos "períodos de carencia" son breves, entonces no hay mucho que mejorar en cuanto a la falta de memoria. Por el contrario, si los períodos de carencia son prolongados, la performance se puede multiplicar asombrosamente.

En conclusión, el primer paso consiste en determinar si nuestro sistema tiene largos períodos de carencia de memoria (por lo menos de algunos minutos) o si éstos son breves y poco numerosos (de pocos segundos de duración.) Para el primer caso se aconseja una reconfiguración, mientras que para el segundo una reconfiguración mejoraría muy poco la performance del conjunto y probablemente no valdría el esfuerzo.

3.3. Observación de la carencia de memoria

A continuación se muestra parte de la salida de vmstat para un sistema que inicialmente no tiene carencias de memoria, pero luego de unos segundos sí que las tiene:

\$ vmsta	at 2										
	memory-		swap		io	sys	tem			pu-	
swpd	free	si	so	bi	bo	in	CS	us	sy	id	wa
67288	478472	188	262	282	279	1037	239	8	1	81	10
67288	478472	0	0	0	0	1002	59	2	0	99	0
67288	478472	0	0	0	0	1001	54	2	0	99	0
67288	478472	0	0	0	24	1010	103	1	0	99	0
67288	478456	0	0	0	0	1017	467	8	1	91	0
67236	102320	34	0	46	16	1023	297	11	54	35	2
72148	3336	1276	4202	2446	4204	1424	459	15	23	0	61
111640	2960	1674	20072	4210	20086	1263	273	3 :	L 6	5 (93
129996	3208	1960	9180	3622	9180	1190	327	1	4	0	96
129996	3568	3200	0	3862	0	1245	480	1	2	0	97
129996	3176	2454	0	2984	6	1225	414	4	2	0	95
129988	3496	3672	0	4076	68	1328	567	2	2	0	96

129988	2892	3268	0	4396	2 1325	531	0	2	0	97
175224	2768	2864	22664	3186	22710 1309	455	1		7 (92
175224	3016	2460	0	3030	0 1254	675	5	3	0	92
76508	474376	438	0	478	0 1060	189	2	10	70	20
76508	474388	6	0	6	2 1012	436	8	1	91	1
76508	474404	0	0	0	0 1001	54	2	0	99	0
76508	474408	0	0	0	0 1001	57	1	0	99	0
76508	474408	0	0	0	0 1001	51	2	0	99	0

Obviando la primera línea (que son valores acumulados), apreciamos que bajo las columnas 'si' y 'so' (swap in/swap out) los valores permanecen inicialmente en cero, y luego 'so' se dispara; luego de unos instantes 'si' también adquiere valores significativos. Finalmente tras unos 20 segundos, ambas columnas retornan a cero.

Este es un ejemplo típico de un sistema que durante unos segundos experimienta carencia de memoria. Los usuarios de este sistema probablemente experimentarán lentitud en la respuesta durante estos momentos.

¿Qué debemos hacer al respecto? si durante todo el día éste es el único momento de carencia de memoria, entonces cualquier reconfiguración de memoria sólo nos permitiría ganar hasta 20 segundos en todo el mismo día, lo cual es evidentemente despreciable. Si por el contrario, este comportamiento hubiera durado algunas horas, o si ocurriera en muchas ocasiones (que acumulando su duración podría totalizar horas) entonces la reconfiguración sí es aplicable.

3.4. Reconfiguración de la memoria

Si hemos decidido reconfigurar la memoria a partir del análisis anterior, entonces tenemos esencialmente tres opciones:

- 1. Modificar el orden de ejecución de los procesos
- 2. Modificar los programas
- 3. Ampliar la memoria

Describiremos cada caso por separado.

3.4.1. Modificar el orden de ejecución de los procesos

Este es el primer nivel de solución al problema de la carencia de memoria; es el más sencillo y el que requiere menos inversión.

A modo de ejemplo, considérese un sistema en el cual dos procesos que se ejecutan separadamente uno detrás del otro tardan (en total) cinco minutos en completarse; pero si se ejecutan simultáneamente tardan una hora o más en terminar. Esto ocurre así debido a que cada proceso por separado no introduce al sistema en el régimen de carencia de memoria o lo hace por muy poco tiempo e intensidad, mientras que la combinación de ambos procesos sí lo hace de lleno y la performance se reduce drásticamente.

Este problema ocurre típicamente en sistemas en los que el número de procesos es muy elevado y por simplicidad para los operadores, se prefiere la ejecución simultánea. Evidentemente, la solución consiste en identificar las "combinaciones" que generan el régimen de carencia de memoria y serializar la ejecución.

3.4.2. Modificar los programas

Las consideraciones acerca de la optimización que se comentaron en la sección de "higiene" son totalmente aplicables aquí. Lamentablemente muchas instalaciones ejecutan programas de terceros o no cuentan con el personal adecuado para este trabajo, por lo que sólo pueden recurrir a la ampliación de la memoria física (ver más abajo.)

En muchos casos (especialmente programas no documentados) este procedimiento puede resultar costoso (en tiempo de honorarios de programación), poco seguro (pues tal vez el programa ya no se puede optimizar mucho en cuanto a su consumo de memoria), y lento (pues la optimización puede resultar complicada y requiere muchas horas de análisis) por lo que también se recurre a la ampliación de la memoria física.

3.4.3. Ampliar la memoria física

En este caso sólo hay que determinar cuánta memoria se va a agregar. En la mayoría de casos la gente opta por agregar "bancos" de memoria que suelen duplicar la memoria existente, y volver a efectuar el análisis de la performance para cerciorarse de que ya no hay carencia de aquella.

Esta aproximación iterativa es válida, pero en algunos casos es aconsejable tener una idea más exacta (por ejemplo, si el dinero escasea, o si no hay disponibilidad de "bancos" de memoria en el mercado, o si nuestro hardware está casi al límite de su capacidad de crecimiento en memoria.)

Durante la operación del sistema es frecuente que se observen diversos episodios de carencia de memoria de poca importancia, pero que necesariamente irán utilizando nuestro swap. Si volvemos a la salida de vmstat del ejemplo anterior, apreciaremos que antes de que se inicie el período crítico el consumo de swap era de 67288 bloques (también se pudo obtener con swapon -s.) Este consumo se eleva hasta 175224 bloques para luego disminuir gradualmente. Esto quiere decir que el proceso pesado excedió en 175224-67288=107936 bloques la capacidad de nuestra memoria empleando el swap. Por tanto, si agregamos precísamente esta cantidad de memoria física (por ejemplo, un "banco" de 128Mb) el proceso pesado podrá ejecutarse enteramente en RAM⁸.

Evidentemente este tipo de análisis requiere bastante paciencia y los resultados pueden ser variables de un día para otro en función de la carga total del sistema.

4. Análisis CPU-I/O

Pregunta motivadora: Si dos procesos toman normalmente dos horas en ejecutarse, y un buen día adquirimos un CPU (quizá con la memoria respectiva) que proporciona el DOBLE de velocidad de procesamiento, ¿cuánto tardarán ahora estos procesos?

La respuesta, evidentemente, NO es una hora.

4.1. Recursos consumidos por los procesos

Los procesos que se ejecutan en los computadores hacen uso de diversos subsistemas del computador, tales como el CPU, la Memoria, los discos, y quizá la red. Normalmente se asume que la memoria tiene una velocidad "compatible" con la del CPU⁹, por lo que los tiempos consumidos en ambos se combinan en uno sólo: el "tiempo de CPU".

Si un proceso no está ejecutando instrucciones del CPU en un momento dado, normalmente es porque está accediendo al disco o a la red (coloquialmente, se dice que está efectuando I/O.) Existe una tercera posibilidad que corresponde a procesos que "pausan" o "esperan eventos" sin hacer nada más (estado "idle" u "ocioso".)

4.2. Repartición CPU-I/O-Idle

A partir de lo anterior, para cualquier proceso se puede plantear que el tiempo de su ejecución se divide en tres componentes:

Esta relación se puede acumular a todos los procesos del sistema y expresarla porcentualmente para un lapso de tiempo determinado:

```
% CPU sistema + % I/O sistema + % Idle sistema = 100%
```

El comando vmstat en sus últimas columnas nos proporciona estos valores. Por ejemplo:

\$ v	mst	tat 5										
pro	CS		swa	p	i	c	sys	tem		cr	ou	
r	b	cache	si	so	bi	bo	in	CS	us	sy	id	wa
2	0	110144	0	0	20	7	1013	237	4	1	94	1
0	1	120520	0	0	2166	21	1160	1424	12	4	40	45
6	0	133916	0	0	2573	133	1168	1311	31	4	27	38
0	1	201372	0	0	13646	197	1155	1227	18	6	22	53
0	1	210380	0	0	1870	201	1096	1305	62	4	0	33
0	0	212548	0	0	437	163	1162	1049	16	2	77	5

La primera fila generada por vmstat debe ser descartada para este análisis pues corresponde a un acumulado desde que el sistema fue encendido.

Nuestro %CPU del sistema corresponde a la suma de las columnas 'us' y 'sy' (que se comentan luego.) El %I/O se encuentra en la columna 'wa', y por último, el %Idle corresponde a la columna 'id'.

El comando vmstat acepta, entre otros, un argumento numérico que corresponde al intervalo de muestreo (en segundos.) Si deseamos conocer la distribución de los tiempos del sistema durante la ejecución de ciertos procesos, debemos lanzar vmstat en paralelo con los mismos y promediar los valores obtenidos mientras éstos se ejecutan. A modo de ilustración, asumiremos que pretendo analizar la distribución de tiempos de un proceso que tarda aproximadamente dos horas; vmstat se lanza con intervalo de muestreo de 20 minutos (1200 segundos):

\$ v	mst	at 1200										
pro	CS		swa	p	i)	sys	tem		cr	2u−-	
r	b	cache	si	so	bi	bo	in	CS	us	sy	id	wa
2	0	212640	0	0	31	7	1013	235	4	1	94	1
2	0	220324	0	0	3844	296	1021	2360	82	10	0	9
0	0	223900	0	0	1800	0	1087	1692	38	4	45	13
4	0	224144	0	0	0	0	1205	3511	74	12	13	0
1	0	226120	0	0	972	950	1223	2169	34	6	26	33
1	0	229008	0	0	1490	0	1070	2471	52	8	19	21
0	0	229916	0	0	564	320	1243	3014	52	10	6	31

Descartando la primera fila, los tiempos obtenidos son:

Tabla 1.

%CPU	%I/O	%IDLE	%TOTAL
92	9	0	101
42	13	45	100
86	0	13	99
40	33	26	99
60	21	19	100
62	31	6	99

No es necesario preocuparse porque el total no suma exactamente 100%. A continuación el promedio de las columnas relevantes¹¹:

Tabla 2.

%CPU	%I/O	%IDLE
63.7	17.8	18.2

Esta distribución es extremadamente útil para averiguar en dónde está concentrada la "lentitud". En este ejemplo, claramente se aprecia que el %CPU es el factor principal, pero tanto el %I/O como el %Idle son significativos. Por lo tanto, el diagnóstico es: Mejorar todos los subsistemas, pero especialmente el CPU.

Asumiendo que el proceso ha tomado dos horas (120 minutos) en total, de acuerdo a la tabla anterior los tiempos absolutos han sido:

Tabla 3.

T. CPU	T. I/O	T. IDLE
76.4 min	21.4 min	21.8 min

4.2.1. La pregunta inicial

Con los valores de la última tabla, podemos responder a la pregunta con que se inició esta sección: ¿Cuánto tardarán en total los procesos si el CPU es el doble de veloz?

Evidentemente, si el CPU es el doble de veloz, el tiempo en que éste es empleado se reducirá a la mitad. Para nuestro caso:

T.
$$CPU = 76.4 \text{ min} / 2 = 38.2 \text{ min}$$

Con lo que nuestros tiempos resultan siendo:

Tabla 4.

T. CPU	T. I/O	T. IDLE
38.2 min	21.4 min	21.8 min

Finalmente, el tiempo total de los procesos será:

En general, si el tiempo normal que tardan los procesos es To, y el CPU mejora en un factor F (en nuestro ejemplo, F=2), entonces el nuevo tiempo total Tn será:

```
Tn = To [1-(%CPU/100).(1-1/F)]
```

Para nuestro ejemplo:

```
Tn = 120 [1-(63.7/100).(1-1/2)] = 81.78 min = 1h 21min
```

Evidentemente este mismo análisis se puede aplicar para el subsistema de I/O, correspondiendo al incremento (o disminución) de la velocidad de los discos, o en ocasiones al incremento de la memoria física que permite el crecimiento del caché de disco.

Finalmente, téngase en cuenta que en Linux, el tiempo de espera con la red se considera tiempo Idle.

4.2.2. User Time y System Time

Anteriormente (en la salida de vmstat) se explicó que el %CPU estaba constituido por la adición de los valores 'us' (User Time) y 'sy' (System Time.) Estos valores pueden ser útiles cuando se pretende optimizar el código de un programa a fin de que consuma menos tiempo de CPU.

El "User Time" corresponde al tiempo que el CPU invierte en ejecutar el texto de los programas en cuestión (cálculos, toma de decisiones, acceso a memoria), mientras que el "System Time" es el tiempo que el CPU invierte en ejecutar código **del kernel** en función de las solicitudes que el programa le hace (system calls.)

La observación de estos valores puede hacerse para un proceso particular (pues vmstat obtiene el promedio de todo el sistema) mediante el comando time. Por ejemplo:

```
$ time find /etc > /dev/null
find: /etc/rcS.d: Permission denied
find: /etc/ssl/private: Permission denied
find: /etc/amanda: Permission denied
real
         0m4.077s
user
        0m0.003s
        0m0.050s
SYS
$ time find /etc > /dev/null
find: /etc/rcS.d: Permission denied
find: /etc/ssl/private: Permission denied
find: /etc/amanda: Permission denied
real
         0m0.047s
        0m0.006s
user
         0m0.018s
SVS
```

Este ejemplo muestra que el comando especificado (find) en su primera ejecución tardó en total 4.077 segundos en completarse. Durante este tiempo, sólo tres milésimas correspondieron a la ejecución del código del programa (pues find no hace mucho procesamiento de información), y cincuenta milésimas fueron dedicadas al código del kernel (en el caso de find, este código del kernel se encarga de navegar en una estructura de directorios.) Nótese que el tiempo total de CPU corresponde a sólo 53 milésimas: muy lejos de los cuatro segundos totales. Esto se debe a 1) otros procesos también se están ejecutando, y 2) el proceso tiene que esperar a que el disco entregue la información solicitada, lo cual es varios órdenes de magnitud más lento que las operaciones de CPU.

En la segunda ejecución el tiempo total se reduce radicalmente a 47 milésimas (ochenta y seis veces más rápido), lo cual se debe sin duda a que los datos de la primera ejecución están ahora en el caché de disco y ya no hay necesidad de ir al disco físico. Nótese que los tiempos de CPU también han cambiado, quizá por el efecto de otros procesos simultáneos, y (para el caso del Kernel/System Time) porque el mecanismo de acceso a la información de la memoria caché resulta más sencillo que el de un acceso real al disco físico¹².

El conocimiento de esto nos puede dar pistas con respecto a la estrategia de optimización de un proceso pesado. Por ejemplo, para el caso anterior, es evidente que no sirve de mucho tratar de optimizar el (escazo) procesamiento que lleva a cabo find, sino enfocar los esfuerzos a emplear menos tiempo en el Kernel. Si bien no trataremos de reprogramar el Kernel, al menos sí podemos tratar de reducir las llamadas que hacemos al mismo desde nuestro programa, o buscar otras llamadas más eficientes.

A modo de ejemplo, el siguiente programa ejecuta un cálculo (inútil) durante cinco segundos, y reporta cuantos millones de iteraciones se ha realizado dicho cálculo:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
int main(void)
```

```
int x=1, y=2, z=3;
long iter1=0,iter2=0;
struct timeval tv1,tv2;
gettimeofday(&tv1,NULL);
for(;;)
x=(x*3+y*7+z*9)%11;
y=(x*9+y*11+z*3)%29;
z=(x*17+y*13+z*11)%37;
iter1++;
if(iter1==1000000)
iter2++;
iter1=0;
gettimeofday(&tv2,NULL);
if(tv2.tv_sec==tv1.tv_sec+5 && tv2.tv_usec>=tv1.tv_usec ||
tv2.tv_sec>tv1.tv_sec+5)
break;
printf("Iteraciones: %ldM Resultado: %d %d %d\n",iter2,x,y,z);
return 0;
Por ejemplo, en mi computador obtuve:
$ time ./calculo1
Iteraciones: 12M Resultado: 6 4 5
       0m5.002s
real
        0m2.379s
        0m2.461s
sys
```

Claramente se aprecia que el "system time" es similar al "cpu time". Los 2.379 segundos de "user time" sólo alcanzaron para 12 millones de iteraciones.

Este programa tiene evidentemente el inconveniente de obtener la hora en cada iteración, lo que deriva en múltiples solicitudes al kernel. Esto se puede mejorar, por ejemplo, preguntando la hora cada millón de iteraciones:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
int main(void)
int x=1, y=2, z=3;
long iter1=0,iter2=0;
struct timeval tv1,tv2;
gettimeofday(&tv1,NULL);
for(;;)
x=(x*3+y*7+z*9)%11;
y=(x*9+y*11+z*3)%29;
z=(x*17+y*13+z*11)%37;
iter1++;
if(iter1==1000000)
iter2++;
iter1=0;
gettimeofday(&tv2,NULL);
if(tv2.tv_sec==tv1.tv_sec+5 && tv2.tv_usec>=tv1.tv_usec | |
   tv2.tv_sec>tv1.tv_sec+5)
break;
printf("Iteraciones: %ldM Resultado: %d %d %d\n",iter2,x,y,z);
return 0;
```

}

Con esto, el tiempo del proceso ha sido casi exclusivamente "User Time", lo cual alcanzó para 65 millones de iteraciones:

El único inconveniente de esta implementación es que se pierde cierta precisión en el tiempo de corte (se pasó por 55 milésimas) debido a que no verifica el tiempo con mucha regularidad. Una solución que aprovecha más recursos del sistema operativo se muestra a continuación:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
void handler(int);
int timeout=0;
int main(void)
int x=1, y=2, z=3;
long iter1=0,iter2=0;
signal(SIGALRM, handler);
alarm(5);
for(;;)
x = (x*3+y*7+z*9)%11;
y=(x*9+y*11+z*3)%29;
z = (x*17+y*13+z*11)%37;
iter1++;
if(iter1==1000000)
iter2++;
iter1=0;
if(timeout)
break;
printf("Iteraciones: %ldM Resultado: %d %d %d\n",iter2,x,y,z);
void handler(int s)
timeout=1;
El resultado es óptimo:
$ time ./calculo3
Iteraciones: 65M Resultado: 8 17 19
        0m5.002s
real
user
        0m4.977s
        0m0.001s
sys
```

El último programa falla cuando se compila con máxima optimización en gcc (opción -03.) Esto se debe a que el optimizador descubre que la variable timeout no es cambiada en ningún lugar de main() y asume (erroneamente) que nadie más la altera, por lo que genera un código que no la verifica y el loop for() se torna infinito. Una forma estándar de evitar esto consiste en declarar la variable

timeout como volatile a fin de que el optimizador no haga asunciones con respecto a la misma. El código de calculo3.c cambia exactamente en una línea:

```
$ diff calculo3.c calculo4.c
7c7
< int timeout=0;
---
> volatile int timeout=0;
```

Tras compilar con optimización, el resultado es aún mejor: ciento tres millones de iteraciones.

A. Ejercitador de memoria

El siguiente programa permite ejercitar la memoria física (y el swap con los valores adecuados) con el fin de aprender a observar la paginación (con vmstat):

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc,char **argv)
char *ptr;
unsigned long z,k,r;
unsigned long pag, off;
unsigned char x;
unsigned long r1,r2,r3,r4;
if(argc!=3)
fprintf(stderr, "Use ram_stress <#KB> <#repeticiones>\n");
return 2;
k=atoi(argv[1]);
r=atol(argv[2]);
if(k<1 | | r<1)
fprintf(stderr, "Se requiere valor positivo de KB y repeticiones\n");
return 1;
ptr=malloc(1024L*k);
if(ptr==NULL)
fprintf(stderr, "malloc error: falta memoria?\n");
return 1;
for(z=0;z< r;z++)
r1=rand(); r2=rand(); r3=rand(); r4=rand();
pag=labs(r1*r2)%k;
off=r3%1024;
x=r4%256;
ptr[1024*pag+off]=x;
free(ptr);
return 0;
}
```

Por ejemplo, para un sistema de 512Mb, el siguiente comando obliga a utilizar aproximadamente 50Mb para pruebas (el segundo argumento es el número de "pruebas" y debe ajustarse gradualmente dependiendo de la duración deseada del test.)

```
$ time ./ram_stress 50000 1200000
real     0m0.842s
user     0m0.670s
sys     0m0.151s
```

En mi sistema (Athlon XP-2000) este comando tarda menos de un segundo en completarse. En cambio, si se reserva más memoria (aún manteniendo el número de pruebas, es decir, haciendo el mismo trabajo) el tiempo se eleva a más de 1 minuto debido a que se ingresa al régimen de carencia de memoria:

```
$ time ./ram_stress 500000 1200000
real    1m9.893s
user    0m1.027s
sys    0m1.896s
```

Ud. debería hacer estas pruebas con diferentes valores para el bloque de memoria. Observará cómo la paginación se hace cada vez más pronunciada conforme solicitamos un bloque que se acerca cada vez más a la memoria física instalada.

Notas

- 1. Como todos mis textos docbook, éste ha sido escrito usando el script qdk disponible en http://qdk.sourceforge.net.
- 2. http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt
- 3. http://www.gatogringo.com
- 4. Es aceptable que un proceso consuma mucho CPU por pocos segundos o minutos. Son muy escasos los procesos que consumen mucho CPU durante tiempos extendidos.
- 5. Para compilar el programa, usar algo como: cc -o sleep_and_run sleep_and_run.c
- 6. En algunos sistemas Unix, el %CPU se toma en relación a los últimos segundos de ejecución, por lo que no se presenta este inconveniente. Por otro lado, en sistemas multiprocesador el %CPU suele alcanzar 100/N% por proceso o por thread, donde N es el número de procesadores.
- 7. En algunos sistemas Unix esto se separa en columnas de "paginación" tales como 'page-in' y 'page-out'.
- 8. De seguro al inicio entraría en el régimen de carencia de memoria dependiendo del consumo que otros procesos hagan de esta, pero tras desplazar a aquellos al swap, el proceso pesado terminaría por completo en la RAM.
- 9. En ocasiones, por errores de configuración de partes de hardware, se emplean memorias muy lentas que obligan al CPU a "esperarlas", ocasionando que éste opere efectivamente a menor velocidad.
- Para averiguar qué kernel Linux se está empleando, usar el comando "uname -r".
- 11. Si se conoce aproximadamente el tiempo total de los procesos que se analizan, se puede lanzar vmstat indicando este tiempo a fin de obtener una única muestra que ya no requerirá de este promediado.
- 12. En realidad, los tiempos para este ejemplo son demasiado breves como para tomarlos como base de análisis. Normalmente se utilizan tiempos de al menos varios minutos.