Instytut Informatyki UMCS

Zakład Technologii Informatycznych

Wykład 9

Biblioteka standardowa, cz. 1

dr Marcin Denkowski

Lublin, 2019

AGENDA

- 1. Smart pointery
- 2. pair, tuple, ratio
- 3. chrono
- 4. random

SMART POINTERY

- Smart pointer klasa mająca własności zbliżone do wskaźników
- Może być używany prawie wszędzie tam gdzie zwykłe wskaźniki
- Przeładowane operatory dereferencji (*) i dostępu (->)
- Umożliwiają efektywniejsze zarządzanie pamięcią

SMART POINTERY

- Biblioteka standardowa ma:
 - unique_ptr (od C++11) unikalna własność obiektu
 - shared_ptr (od C++11) współdzielona własność obiektu
 - weak_ptr (od C++11) słaba referencja na shared_ptr
 - auto_ptr (do C++17) całkowita własność obiektu

UNIQUE_PTR

- Zarządza posiadanym wskaźnikiem
- Zapewnia, że jest jedynym zarządcą danego obiektu
- Usuwa obiekt wskazywany wskaźnikiem
- Dokonuje transferu obiektu w przypadku kopiowania
- Zdefiniowana jest specjalizacja dla tablic
- Metody:

```
konstruktor (+ "kopiujący")
```

- operator* dereferencja
- operator-> dostęp do składowej
- operator=
- operator bool
- get zwraca "goły" wskaźnik
- release zwraca "goły" wskaźnik i przestaje nim zarządzać
- reset niszczy zarządzany obiekt
- operator[] dostęp do i-tego elementu (tylko w specjalizacji dla tablicy)

SHARED PTR

- Zarządza posiadanym wskaźnikiem
- Zapewnia współdzielenie zasobu przez zliczanie referencji
- Usuwa obiekt wskazywany wskaźnikiem jeżeli ilość referencji == 0
- Zdefiniowana jest specjalizacja dla tablic (C++17)

Metody:

- konstruktor (+ kopiujący)
- operator* dereferencia
- operator-> dostęp do składowei
- operator=
- operator bool
- get zwraca "goły" wskaźnik
- reset podmienia zarządzany obiekt
- use_count ilość współdzielonych referencji
 operator[] dostęp do i-tego elementu (tylko w specjalizacji dla tablicy) (C++17)

Funkcje:

- make shared konstruuje obiekt shared ptr (nie robi podwójnej kopii, tylko domyślny deleter)
- operatory relacji

WEAK_PTR

- Nie-zarządzająca referencja na obiekt zarządzany przez shared_ptr
- Aby uzyskać dostęp do obiektu musi być skonwertowany do shared_ptr
- Służy do śledzenia obiektów shared_ptr bez zwiększania licznika referencji

Metody:

- konstruktor (tylko z shared_ptr)
- operator=
- get zwraca "goły" wskaźnik
- reset podmienia zarządzany obiekt
- use_count ilość współdzielonych referencji
- expired test czy obiekt został już skasowany
- lock tworzy shared ptr na swojej bazie

WEAK_PTR, PRZYKŁAD

```
#include <iostream>
#include <memory>
using namespace std;
void observe(weak_ptr<int> weak) {
  if (auto observe = weak.lock()) {
    cout << "\tobserve() able to lock weak_ptr<>, value=" << *observe << endl;</pre>
  } else {
    cout << "\tobserve() unable to lock weak_ptr<>" << endl;</pre>
int main() {
    weak ptr<int> weak;
    cout << "weak_ptr<> not yet initialized" << endl;</pre>
    observe(weak);
        auto shared = std::make_shared<int>(42);
        weak = shared;
        cout << "weak_ptr<> initialized with shared_ptr" << endl;</pre>
        observe(weak);
    cout << "shared_ptr<> has been destructed due to scope exit" << endl;</pre>
    observe(weak);
```

PARA

Para zmiennych jest reprezentowana przez klasę

```
template<class T1, class T2> struct pair
{
    typedef T1 first_type;
    typedef T1 second_type;
    T1 first;
    T2 second;
    pair(T1, T2);
    pair(const pair<T1,T2>&);
};
```

oraz funkcje pomocnicze

```
template <class T1, class T2>
pair<V1,V2> make_pair (T1&& x, T2&& y);
template <size_t I, class T1, class T2>
typename tuple_element< I, pair<T1,T2> >::type&
get(pair<T1,T2>& pr)
```

TUPLA (KROTKA)

Tupla zmiennych jest reprezentowana przez klasę

```
template<class... Types> class tuple;
```

oraz funkcje pomocnicze

```
    template <class... Types> tuple
    tuple
    template <size_t I, class... Types> typename tuple_element< I, tuple<Types...> >::type& get(tuple<Types...>& tpl)
    template <class... Tuples> tuple<CTypes...> tuple_cat (Tuples&&... tpls);
    template<<class... Types> tuple<Types&...> tie (Types&... args) noexcept;
```

RATIO

• Klasa ratio reprezentuje skończone wymierne liczby zapisywane za pomocą licznika (*numerator*) i mianownika (*denominator*)

```
template<intmax_t N, intmax_t D = 1> class ratio
{
    typedef N num;
    typedef D den;
};
```

oraz funkcje arytmetyczne

```
ratio_addratio_subtractratio_multiplyratio_divide
```

funkcje relacji

```
ratio_equalratio_not_equalratio_less...
```

RATIO

```
#include <iostream>
#include <ratio>
using namespace std;
int main()
  typedef ratio<1,3> one_third;
  typedef ratio<2,5> two_fifths;
// wypisanie ulamkow
  cout << one third::num << "/" << one third::den << endl;</pre>
  cout << two_fifths::num << "/" << two_fifths::den << endl;</pre>
// suma ulamkow
  typedef ratio_add<one_third, two_fifths> sum;
  cout << "sum=" << sum::num << "/" << sum::den;</pre>
  cout << "=" << double(sum::num)/sum::den << endl;</pre>
  cout << "1 kilogram = " << std::kilo::num/std::kilo::den << " grams";</pre>
  return 0;
```

<CHRONO>

- Biblioteka czasu
- Wszystkie elementy w przestrzeni std::chrono
- 3 koncepty:
 - **Durations** miara czasu w minutach, godzinach, etc. Klasa: **duration**
 - Time points odnośnik do konkretnego punktu w czasie
 Klasa: time_point
 - Clocks połączenie time point z fizycznym czasem

Klasa: system_clock, steady_clock, high_resolution_clock

DURATION

template <class Representation, class Period = ratio<1> >
class duration;

- Representation typ arytmetyczny, wewnętrzna reprezentacja ilości
- Period ułamek reprezentujący okres czasu w sekundach
- Zdefiniowane typedefs:

typ	Representation	Period
hours	uint 23bit	std::ratio<3600,1>
minutes	uint 29bit	std::ratio<60,1>
seconds	uint 35bit	std::ratio<1,1>
milliseconds	uint 45bit	std::ratio<1,1000>
microseconds	uint 55bit	std::ratio<1,1000000>
nanoseconds	uint 64bit	std::ratio<1,1000000000>

DURATION

```
#include <iostream>
#include <ratio>
#include <chrono>
int main(){
  std::chrono::duration<int> pr1; //<int, ratio<1,1>>
  std::chrono::seconds pr2(10);
                    // counts: pr1 pr2
                    //
                           // 10 10
  pr1 = pr2;
                           // 20
  pr1 = pr1 + pr2;
                                   10
                             // 21
                                   10
  ++pr1;
                             // 21 9
  --pr2;
                           // 42 9
  pr1 *= 2;
  pr1 /= 3;
                            // 14 9
  pr2 += ( pr1 % pr2 ); // 14 14
  std::cout << "pr1==pr2: " << (pr1==pr2) << std::endl;
  std::cout << "pr1: " << pr1.count() << std::endl;</pre>
  std::cout << "pr2: " << pr2.count() << std::endl;
  return 0;
```

TIME POINTS

template <class Clock, class Duration=typename Clock::duration>
 class time_point;

- Klasa time_point wyraża punkt w czasie relatywnie do początku epoki
- Wewnętrznie zawiera obiekt duration
- Metoda:

```
duration time_since_epoch() const;
```

zwraca czas od początku epoki (zwykle 01.01.1970 00:00:00)

OPERACJE NA TIME_POINT I DURATION

Dla time_point i duration jest szereg przeciążonych operatorów arytmetycznych (i odpowiednio z minusem)

```
time_point::operator+=( const duration& d );
```

- operator+(duration, duration)
- operator*(duration, duration)
- operator/(duration, duration)
- operator%(duration, duration)
- operator+(time_point, duration)
- operator+(time_point, time_point)

umożliwiające operacje arytmetyczne na "czasie"

CLOCKS

time t:

```
class system_clock;
class steady_clock;
class high_resolution_clock;
```

- Klasy zapewniające dostęp do aktualnego time_point
- Wszystkie mają metodę

```
static std::chrono::time_point<std::chrono::system_clock> now()
```

Klasa system_clock ma ponadto statyczne metody konwersji do/z

```
static std::time_t
system_clock::to_time_t( const time_point& t )
static std::chrono::system_clock::time_point
system_clock::from_time_t( std::time_t t )
```

KONWERSJA TIME_POINT NA STRING

```
system_clock::time_point now = system_clock::now();
// time t z biblioteki ctime z libc
std::time_t tt = system_clock::to_time_t(now);
std::cout << "today is: " << ctime(&tt);</pre>
// lub z formatowaniem
std::tm * ttm = localtime(&tt);
char date_time_format[] = "%Y-%m-%d %H:%M:%S";
char time_str[32] = \{0\};
strftime(time_str, 32, date_time_format, ttm);
std::cout << time_str << endl;</pre>
```

POMIAR CZASU

```
#include <iostream>
#include <ratio>
#include <chrono>
using namespace std::chrono;
int main ()
  steady_clock::time_point t1 = steady_clock::now();
      // cos dlugotrwalego
  steady_clock::time_point t2 = steady_clock::now();
  duration<double> diff = duration_cast<duration<double>>(t2 - t1);
//lub
  microseconds diff = duration_cast<microseconds>(t2 - t1);
  std::cout << "Czas: " << diff.count() << " s" << std::endl;</pre>
  return 0;
```

RANDOM

- Biblioteka generacji liczb pseudolosowych
- Składa się z dwóch elementów
 - 1) **Generatory** obiekty które generują liczby całkowite z rozkładem jednorodnym (*Uniform Random Bit Generators URBG*)
 - 2) **Dystrybucje** obiekty, które przekształcają sekwencje liczb wygenerowanych przez generator (*URBG*) w sekwencje spełniającą dany rozkład
- Przykład:

```
std::default_random_engine generator;
std::uniform_int_distribution<int> distrib(1,6);
int dice_roll = distrib(generator);
```

GENERATORY

- Generatory liczb pseudolosowych
 - default_random_engine
 - mnistd_rand
 - mnistd rand
 - mt19937
 - mt19937_64

- ranlux24_base
- ranlux48_base
- ranlux24
- ranlux48
- knuth_b

- Generator liczb losowych
 - random_device
- Metody:
 - min()

zwraca najmniejszą możliwą wartość

• max()

- zwraca największą możliwą wartość
- seed(result_type) reinicjalizacja stanu
- operator()()
 zwraca nową wartość (psudo)losową
- discard(long z) opuszcza z (pseudo)losowych wartości

DYSTRYBUCJE

- Dystrybucje losowe wykonują post-processing wyjścia generatorów tworząc liczby zgodne z danym rozkładem prawdopodobieństwa
 - uniform_int_distribution
 - uniform_real_distribution
 - normal distribution
 - lognormal_distribution
 - chi_squared_distribution
 - student_t_distribution

- poisson_distribution
- exponential_distribution
- gamma_distribution
- bernoulli_distribution
- discrete_distribution

- Metody:
 - konstruktor
 - reset()
 - min()
 - max()
 - operator()(URBG)
 - param()

- parametry zależne od klasy
- resetuje wewnętrzny stan dystrybucji
- zwraca najmniejszą możliwą wartość
- zwraca największą możliwą wartość
- zwraca nową wartość (psudo)losową
- akcesor parametrów rozkładu

DYSTRYBUCJA NORMALNA, PRZYKŁAD

```
std::default_random_engine generator;
std::normal_distribution<float> normdist(5, 1);
std::cout << "min=" << normdist.min() << " max="</pre>
           << normdist.max() << std::endl;
const int N = 16768;
const int BINS = 10;
// generowanie tablicy liczb o rozkładzie Gaussa
float narray[N];
for(int i=0;i<N;i++) narray[i] = normdist(generator);</pre>
// tworzenie histogramu wylosowanych liczb
int narrn[BINS] = \{0\};
for(int i=0;i<N;i++) narrn[(int)narray[i]]++;
for(int i=0;i<BINS; i++) cout << i << ": " << narrn[i] << endl;</pre>
```