Notions préliminaires

Coefficient d'asymétrie=skewness Coefficient d'aplatissement=kurtosis

- Klugman(3.1,3.2,3.4.1-3.4.3)
- Notations du livre
- $\mu = E(X)$
- $\mu'_k = E(X \mu)^k$, k > 1
- $\mu_k^2 = E(X \mu)^2 = \sigma^2$, variance
- $\mu_k^3 = E(X \mu)^3$, coefficient d'asymétrie
- $\gamma_1 = \frac{E(X-\mu)^3}{\sigma^3}$, coefficient d'asymétrie standardisé (mesure sans unite)

Kurtosis et Excess kurtosis

- $kurtosis = \frac{E(X-\mu)^4}{\sigma^4}$ (l'épaisseur de l'aile compare à la loi normale)
- *kurtosis*=3 ,loi normale
- kurtosis > 3, la distribution de X a une aile plus lourde que la loi normale
- kurtosis excédentaire= kurtosis-3
- kurtosis excédentaire> 1 pour X qui a une aile plus lourde que la loi normale

Fgm de la loi Normale standardisée, N(0,1)

- La fgm d'une v.a. X, M(t)
- $M(t)=1+E(X)t+\frac{1}{2}E(X^2)t^2...+\frac{1}{k!}E(X^k)t^k+...$
- $c_k = \frac{1}{k!} E(X^k)$, coefficient attaché à $t^k \to E(X^k) = k! c_k$
- La fgm d'une loi N(0,1), $M(t) = e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}}$

•
$$e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}} = 1 + \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)^2 + \dots$$

•
$$e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}} = 1 + \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)^2 + \dots$$

•
$$c_2 = \frac{\sigma^2}{2}$$
, $c_3 = 0$, $c_4 = \frac{1}{2} \frac{\sigma^4}{4} = \frac{\sigma^4}{8}$

•
$$E(X^2) = \sigma^2$$
, $E(X^4) = 4! \frac{\sigma^4}{8} = 3 \sigma^4$

- Kurtosis= 3, kurtosis=3 pour la loi Normale (μ, σ^3)
- Excess-Kurtosis= 0, excess-kurtosis=3 pour la loi Normale (μ, σ^3)

Kurtosis et son utilisation

- Une distribution avec Kurtosis> 3, kurtosis=3 pour la loi Normale(μ , σ^3), l'aile de la distribution est plus lourde que l'aile de la loi normale
- Une distribution avec Kurtosis < 3, kurtosis = 3 pour la loi Normale (μ, σ^3) , l'aile de la distribution est moins lourde que l'aile de la loi normale.(plus fine)